# Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

# АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРОВ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

#### III CEMECTP

Физтех-школа:  $\Phi\Pi M M$  Направление:  $\Pi M M$ 

Лектор: Андреев Александр Николаевич



# Содержание

1	Вво	одная лекция	4
	1.1	Операционная система	4
	1.2	Из каких компонент состоит компьютер?	4
		1.2.1 Процессор	5
		1.2.2 Оперативная память	5
	1.3	Немного ассемблера	5
	1.4	Мультизадачность	6
		1.4.1 Суперскалярность	6
		1.4.2 CPU pipeline	7
		1.4.3 Мультипроцессорность	7
	1.5	Системные вызовы	7
	1.6	POSIX	8
	1.7	$libc \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	8
		1.7.1 Пример	8
	1.8	Файловые дескрипторы	9
2	Пре	едставление данных в компьютере	9
_	2.1	Беззнаковые типы	9
	2.1	2.1.1 Endianess	9
	2.2		
	2.2	Выравнивание	10
	0.0	2.2.1 Выравнивание структур	11
	2.3	Знаковые числа	11
		2.3.1 One's complemnt	11
		2.3.2 Two's complement	12
	2.4	Действительные числа	12
		2.4.1 Числа с фиксированной точкой	12
		2.4.2 Числа с плавающей точкой	13

		2.4.3	Decimals	14
	2.5	Кодир	оовки	14
		2.5.1	Немного терминологии	14
		2.5.2	ASCII	15
		2.5.3	Unicode	15
		2.5.4	UTF-32	15
		2.5.5	UTF-8	15
n	<b>Т</b> . Ч	•		10
3	Фай	1ЛЫ		16
	3.1	Файли	ы и директории	16
		3.1.1	Имя файла	16
		3.1.2	Имя директории	17
	3.2	Файло	овые системы	17
		3.2.1	ext2	17
		3.2.2	ext4	18
		3.2.3	Другие файловые системы	18
		3.2.4	sysfs и procfs	19
		3.2.5	FUSE	19
	3.3	Файло	овые дескрипторы	19
		3.3.1	Работа с данными файла	20
		3.3.2	Работа с метаданными файла	20
		3.3.3	Права доступа	20
		3.3.4	Права доступа для директорий	21
		3.3.5	Регулярные файлы	21
		3.3.6	Директории	21
		3.3.7	Символические ссылки	22
		3.3.8	Жесткие ссылки	22
		3.3.9	Символьные устройства (character device)	22

		3.3.10 Блочные устройства (block device)	22			
4	4 Память					
	4.1	Виртуальная память	23			
		4.1.1 Сегментная адресация	23			
		4.1.2 Страничная адресация	23			
		4.1.3 Multi-level page tables	24			
		4.1.4 Что хранится в РТЕ?	24			
		4.1.5 Устройство виртуального адреса	25			
		4.1.6 ОС и таблицы страниц	25			
		4.1.7 Выделение памяти: on-demand paging	25			
		4.1.8 Minor page fault	26			
		4.1.9 File memory mapping	26			
		4.1.10 Major page faults	26			
		4.1.11 Page cache	26			
	4.2	fsync	27			
	4.3	ттар и типтар	27			
		4.3.1 mmap: prot	27			
		4.3.2 mmap: flags	27			
	4.4	Псевдофайлы для контроля расхода памяти	28			
	4.5	Вытеснение страниц и swap	28			
5	Про	оцессы	28			
J	5.1		<b>2</b> 0			
	5.2		29 29			
	5.3		$\frac{20}{30}$			
	5.4		30			
	0.4		31			
	5.5		31 31			
	0.0	Alphoy in house ca. i ib, i i ib, i dib,	υI			

5.6	Атрибуты владельца процесса	32
5.7	Работа с процессами	32
	5.7.1 exit	32
	5.7.2 wait	33
5.8	wait4	33
	5.8.1 Макросы для wait4	33
5.9	Лимит ресурсов процессов	33
5.10	Механизмы изоляции	34

# 1 Вводная лекция

# 1.1 Операционная система

Операционная система – абстракция, которая связывает различные компоненты компьютера и пользовательские программы.

# 1.2 Из каких компонент состоит компьютер?

- Центральный процессор (СРИ или ЦП)
- Чипсет и материнская плата
- Оперативная память (Random Access Memory = RAM)
- Накопители (HDD, SSD, NVMe)
- Аудиокарта
- Сетевая карта
- GPU
- Шина (PCI, I2C, ISA)

#### 1.2.1 Процессор

- Исполняет команды или инструкции
- Регистры самые быстрые доступные ячейки памяти
- Регистры определяют разрядность процессора
- Операндами могут быть либо константы, либо регистры, либо ссылки на память

#### 1.2.2 Оперативная память

- Random Access Memory
- Адресное пространство непрерывный массив байт от 0 до  $2^N$ , где N разрядность процессора (64 бита)
- В реальности процессоры на текущий момент обычно адресуют не более 48 бит (256 терабайт)
- Инструкции процессора расположены также в RAM архитектура Фон-Неймана

Сейчас оперативная память работает значительно медленнее процессора (доступ к RAM занимает несколько десятков инструкций процессора). Поэтому внутри процессора есть несколько уровней своей "оперативной памяти": L1, L2, L3. Они устроены немного иначе, чем оперативная память, и стоят очень дорого. Если запрашивается доступ к 1 байту, а затем к следующему байту, то второе считывание будет сделано не из оперативной памяти, а из кэша (L1/L2/L3, в зависимости от их наполнения). О том, почему есть несколько уровней кэша, будет рассказано в следующих лекциях. Из-за существования кэшей, нам выгодно, чтобы данные лежали "рядом" в памяти. Один из примеров: ускорение умножения матриц.

# 1.3 Немного ассемблера

Ассемблер – это вид для человека, эти команды – не процессорные инструкции. На современных процессорах Intel длина инструкции обычно занимает от 1 до 8 байт. В этом курсе будет рассмотрена только архитектура х86. В инструкцию зашивается вся нужная информация: используемые константы, используемые адреса памяти и т.д. Подробнее об этом будет рассказано позже.

```
mov rax, qword ptr [rax]
add rax, 2
mov rbx, 1
add rax, rbx
```

rax, rbx — это регистры процессора. Всего различных регистров общего назначения 16.

Первая инструкция в этом коде берёт адрес регистра **rax**, считывает его содержимое, и записывает в него же, в **rax**.

Вторая команда прибавляет к содержимому гах 2.

Третья команда записывает в rbx 1.

Четвертая команда прибавляет rbx к rax.

## 1.4 Мультизадачность

- Мультизадачность способность системы исполнять несколько задач (процессов) одновременно
- Cooperative multitaksing процессы добровольно передают управление друг другу
- Preemptive multitasking процессы вытесянются ОС каждые несколько миллисекунд

Munyc cooperative multitasking: если процесс завис, то он не передаст управление дальше, остается только reset.

Первая Windows, в которой появился multitasking, это Windows 95, до этого был singleprocess MS-DOS.

#### 1.4.1 Суперскалярность

- Параллелизм уровня инструкций
- Если две инструкции независимы друг от друга, их можно выполнить параллельно
- Каждая инструкция состоит из нескольких этапов: fetch, decode, execute, memory access, register write back
- CPU pipeline

Пример процессора без суперскалярности: российский Эльбрус, в котором одна инструкция процессора содержит несколько операций, которые выполняются параллельно. Такой принцип называется VLIW – Very Long Instruction Word.

#### 1.4.2 CPU pipeline




Рис. 1: CPU pipeline

#### 1.4.3 Мультипроцессорность

- Тактовая частота процессоров не растет примерно с 2005 года
- Поэтому современные процессоры обычно имеют несколько ядер
- *Планировщик (scheduler)* ОС для каждого ядра процессора в каждый момент времени решает какой процесс будет запущен
- Возникают проблемы синхронизации

#### 1.5 Системные вызовы

- Системные вызовы это интерфейс операционной системы для процессов
- ABI = application binary interface
- SystemV ABI

Системный вызов – это очень дорогая операция. У каждой операционной системы свой ABI.

#### 1.6 POSIX

- Portable Operating System Interface
- Стандарт, описывающий интерфейс операционных систем
- Системные вызовы часть POSIX, но не все
- Например, POSIX описывает как должна быть устроена файловая система

Иными словами, POSIX – это стандарт написания операционных систем. Windows – не POSIX-совместимая система.

#### 1.7 libc

- Стандартная библиотека С
- Реализует системные вызовы в виде функций С
- Ещё куча всяких полезных функций:)
- Много реализаций, glibc одна из самых больших

POSIX определяет, как устроены системные вызовы в виде функций языка С.

#### 1.7.1 Пример

```
int res = read(0, &buf, 1024);
if (res < 0) {
   char* err = strerror(errno);
   // ...
}</pre>
```

Функция **read** возвращает -1, если считать не получилось, в противном случае – количество записанных байт.

errno — это глобальная переменная (внутри одного потока), в которой хранится последняя ошибка.

Вернуть массив из функции сложно (о причинах будет рассказано в следующих лекциях), поэтому обычно мы просим не вернуть результат, а записать его по некоторому адресу в памяти.

### 1.8 Файловые дескрипторы

- "Everything is a file!"
- Каждый файл имеет своё имя (или путь)
- Преобразовывать имя файла на каждый сисколл дорого
- Сначала нужно получить файловый дескриптор (например, через сисколл open)
- Все остальные операции без использования пути

Файловый дескриптор – это число. Например, 0 – это stdin, 1 – это stdout, 2 – stderr.

# 2 Представление данных в компьютере

#### 2.1 Беззнаковые типы

- Представляют из себя N-битные положительные числа на отрезке  $[0,2^N-1]$
- Переполнение точно определено стандартом C (как сложение в  $\mathbb{Z}_{2^N}$ )
- 1111 + 0001 = 10000 = 0

#### 2.1.1 Endianess

- $\bullet$  Если N=64, то 64/8=8 байт нужно, чтобы представить число в памяти
- $\bullet$  Если N=32, то 32/8=4 байта
- В какой последовательности хранить биты?

# Есть 2 типа endianess:

- Little-endian: первые байты хранят младшие биты числа
- Big-endian: первые байты хранят старшие биты

Сейчас более распространен Little-endian.

Традиционно Big-endian используется в передаче данных по сети. Также первые процессоры использовали big-endian. PowerPC тоже использует big-endian.

На некоторых arm-процессорах есть инструкция, позволяющая менять endian "на лету".

# 100000110100000011111110101111111

Little endian

011111111111111010100000010000011

Big endian

# 1000001101000000111111101011111111

Рис. 2: Endianess

# 2.2 Выравнивание

- Числа быстрее считываются процессором, если они лежат по адресам, кратным их размерам
- Например: sizeof(int) =  $4 \Rightarrow$  выравнивание по границе 4 байт
- char 1 байт
- short 2 байта
- int 4 байта
- long long 4 байта

Работа с выровненными данными происходит быстрее.

Есть архитектуры, которые в принципе не позволяют читать по невыровненным адресам, например, arm. В процессорах Intel можно сделать так же.

#### 2.2.1 Выравнивание структур

- Члены структур располагаются рядом
- Но если им не хватает выравнивания, компилятор "добивает" структуру рад'ами
- Выравнивание структуры максимальное выравнивание среди всех выравниваний её членов

### 2.3 Знаковые числа

## 2.3.1 One's complemnt

- $\bullet$  -A = BitwiseNot(A)
- Диапазон:  $[-2^{N-1}+1,2^N-1]$

Преимущество такого представления: естественным образом реализуется сложение чисел. Однако есть проблема.

- -1 = 1110
- +1 = 0001
- 1110 + 0001 = 1111 = -0

Получается 2 представления нуля. Это порождает еще проблемы:

- -1 = 1110
- +2 = 0010
- 1110 + 0010 = 10000 = 0
- Упс...

#### One's complement: end-around-carry

- Бит переноса отправляется назад, чтобы всё исправить
- 1110 + 0010 = 10000 = 0 + 1 = 1

#### One's complement: недостатки

- Два представления для 0: 0000 = +0 и 1111 = -0
- End-around-carry
- Зато сложение и вычитания одинаковое для знаковых и беззнаковых чисел (почти)!

### 2.3.2 Two's complement

- Определение отрицательных чисел: A + (-A) = 0
- Давайте каждому положительному число сопоставим отрицательное
- -A = BitwiseNot(A) + 1
- Одно представление нуля: -0 = BitwiseNot(A) + 1 = 1111 + 1 = 0000 = +0
- $\bullet$  Диапазон чуть больше, чем у one's complement:  $[-2^N, 2^N 1]$
- Используется в современных процессорах

Теперь мы можем складывать знаковые и беззнаковые числа абсолютно одинаково.

#### Two's complement: недостатки

- Операции сравнения теперь сложные
- Умножение требует sign extension: 0010 = 00000010, 1000 = 11111000
- "Перекос" диапазона представимых чисел
- abs(INT\_MIN) = ???

# 2.4 Действительные числа

#### 2.4.1 Числа с фиксированной точкой

- $\bullet$  N бит на целую часть, M бит на дробную
- Всегда одинаковая точность
- Операции легко реализуются

#### 2.4.2 Числа с плавающей точкой

Раньше процессоры имели отдельную плату для операций с числами с плавающей точкой.

- IEEE 754
- Стандарт 1985 года

Числа с плавающей точкой представлены 3 частями:

- Представление:  $(-1)^S \times M \times 2^E$
- $\bullet$  S бит знака, M мантисса, E экспонента
- float (single): |S| = 1, |M| = 23, |E| = 8
- double: |S| = 1, |M| = 52, |E| = 11

#### Нормализованные значения

- $|E| \neq 0$  и  $E \neq 2^{|E|} 1$
- Экспонента хранится со смещением:  $E_{real} = E 2^{|E|-1}$
- Мантисса имеет "виртуальную 1":  $M_{real} = 1.mmmmmm$

#### Денормализованные значения

- $\bullet$  E=0
- $E_{real} = 1 2^{|E|} = 1$
- Это самые близкие к нулю числа и сам ноль (0.0 и + 0.0)

#### Специальные значения

- $E = 2^{|E|-1}$
- $\bullet$  Если M=0, то число представляет собой бесконечное значение
- Если  $M \neq 0$ , то число NaN
  - $\circ$  Используются при операциях с неопределенным значением: например, sqrt(X),  $\log(X),\,X<0$

#### Проблемы IEEE 754

- При вычислениях накапливается ошибка
- Сложение и умножение неассоциативно
- Умножение недистрибутивно
- NaN  $\neq$  NaN (???)
- 0.0 и +0.0

Более подробно о числах с плавающей точкой можно прочитать здесь.

#### 2.4.3 Decimals

- Представляются в виде двух чисел: N знаменатель, M числитель
- Все операции реализуются через приведение к общему знаменателю
- ullet N и M обычно используют длинную арифметику, поэтому в теории точность ограничена только оперативной памятью
- Используются в финансах

#### 2.5 Кодировки

- Умеем оперировать числами, но как перевести числа в текст?
- Кодировки "карты", сопоставляющие наборы байт каким-то образом в символы

#### 2.5.1 Немного терминологии

- Character что-то, что мы хотим представить
- Character set какое-то множество символов
- Coded character set (CCS) отображение символов в уникальные номера
- Code point уникальный номер какого-то символа

#### 2.5.2 ASCII

- American Standard Code for Information Interchange, 1963 год
- 7-ми битная кодировка, то есть кодирует 128 различных символов
- Control characters: с 0 по 31 включительно, непечатные символы, мета-информация для терминалов

#### 2.5.3 Unicode

- Codespace: 0 до 0x10FFFF (~1.1 млн. code points)
- Code point'ы обозначаются как U+<число>
- $\aleph = U + 2135$
- r = U + 0072
- Unicode не кодировка: он не определяет как набор байт трактовать как characters

#### 2.5.4 UTF-32

- Использует всегда 32 бита (4 байта) для кодировки
- Используется во внутреннем представлении строк в некоторых языках программирования (например, Python)
- Позволяет обращаться к произвольному code point'y строки за  $\mathcal{O}(1)$
- BOM определяет little vs big-endian

Проблема: используется много места. Например, если мы пишем текст на английском, то под каждый символ будет выделено 4 байта, а можно было бы обойтись 1 (ASCII).

#### 2.5.5 UTF-8

- Unicode Transformation Format
- Определяет способ как будут преобразовываться code point'ы
- Переменная длина: от 1 байта (ASCII) до 4 байт

U+0000...U+007F → 0xxxxxxx

U+0080...U+07FF → 110xxxx 10xxxxxx

U+0800...U+FFFF → 1110xxx 10xxxxx 10xxxxxx

U+10000...U+10FFFF → 11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx

Рис. 3: UTF-8

#### UTF-8 overlong encoding

- $\bullet$  00100000 = U+0020
- 1100000010100000 = U+0020!
- overlong form или overlong encoding
- С точки зрения стандарта является некорректным представлением

# 3 Файлы

# 3.1 Файлы и директории

Файл – это сущность, которая содержит данные и имеет имя.

B Unix: Everything is a file!

#### 3.1.1 Имя файла

- He более PATH\_MAX символов: 4 Кб на современных ОС, 256 байт для portability
- РАТН МАХ включает \0 в конце
- Разделитель пути /
- Части пути не более 255 символов каждая

#### 3.1.2 Имя директории

- Абсолютный путь: начинается с корня (например, /Users/carzil/mipt)
- Относительный путь: вычисляется от текущей директории (например, carzil/mipt)
- . текущая директория (./carzil/mipt = carzil/mipt и ./carzil/./././mipt = ./carzil/mipt)
- .. директорий выше (/Users/carzil/mipt/.. = /Users/carzil)

#### 3.2 Файловые системы

- Структура данных для организации хранения информации
- Метаданные информация о файле: дата последнего изменения, права доступа, создатель и так далее
- Работают поверх хранилища (HDD, SSD, NVMe)
- Хранилище традиционно разбивается на блоки
- Размер блоков обычно 512 байт или 4Кб

#### 3.2.1 ext2

- Linux, 1993 год
- inode физическое представление файла на диске: заголовок с метаинформацией + информация где он хранится
- Директории тоже хранятся в inode, так как директория файл!




Рис. 4: inode

#### 3.2.2 ext4

- 2006 год
- Де-факто стандартная файловая система для Linux
- Журналируемая
- Для больших директорий используется НТгее

Во времена ехt2 была проблема: считалось, что жесткие диски живут долго и работают безотказно, однако на самом деле это было не так. При записи файла, например, могла произойти опибка на жестком диске, и из-за этого ext2 ломалась. По этой причине в ext3 сделали журнал. Журнал – это область на диске, в которую записываются логи всех операций, которые выполняются с данными. В ext3 в журнал записываются блоки, которые мы меняем на диске. Если в процессе изменения структуры данных файловой системы случился сбой диска, то в логи не будет записан маркер конца транзакции изменения файловой системы. И когда мы будем восстанавливать файловую систему по журналу, мы просто применим все записанные транзакции и получим какое-то её стабильное состояние. Также у нас есть возможность обратить изменения на диске. Это нам гарантирует, что если посреди операции возникла ошибка, мы не сломаем все данные, и сможем всё восстановить. Журналируемость можно отключить, благодаря этому файловая система будет работать быстрее.

Еще одно отличие ext2 и ext3: есть директории, в которых находятся очень много файлов. Из-за этого поиск в таких директориях работает долго: нужно пробежаться по всем записям в inode и сравнить названия файлов с тем, что мы ищем. Поэтому в ext3 (и в ext4 соответственно) была создана структура данных HTree, которая хранит кэши файловых имен. Благодаря этому можно за амортизированное  $\mathcal{O}(1)$  искать файлы в директориях. Использование HTree тоже можно отключить.

#### 3.2.3 Другие файловые системы

- FAT32
- NTFS (проприетарная, используется в Windows)
- ReiserFS (оптимизирует работу с большим количеством маленьких файлов)
- ZPS (может работать с несколькими устройствами)

#### 3.2.4 sysfs и procfs

- "Метафайловые системы"
- Не имеют никаких данных на диске, возвращают информацию напрямую из ядра Linux
- Часто используются, чтобы не добавлять новые сисколлы

#### 3.2.5 FUSE

- Код файловой системы обычно расположен в ядре это неудобно
- FUSE = file system in userspace

Когда мы хотим поменять файл, мы сообщаем об этом операционной системе, а та, видя, что мы обращаемся к FUSE-файловой системе, передаст этот запрос процессу файловой системы.

Пример использования: можно работать с файлами на удаленной машине, как будто они находятся локально на нашем компьютере. В таком случае все изменения файловой системы будут пересылаться по сети. Это можно сделать при помощи SSHFS.

# 3.3 Файловые дескрипторы

- Преобразование имени файла в inode очень дорогая операция, которая может требовать много обращений к диску
- Этот процесс "кэшируют" с помощью файловых дескрипторов
- Файловый дескриптор число больше 0
- Новый файловый дескриптор будет минимальным доступным числом

Благодаря файловым дескрипторам можно только один раз делать преобразование имени файла в inode (делая сисколл open). При этом привязка произойдет именно к inode, а не к имени файла.

- За каждым файловым дескриптором скрывается специальная структура в ядре
- Указатель на inode, позиция в файле, флаги (чтения/запись/блокирование), различные локи и так далее

#### 3.3.1 Работа с данными файла

```
#include <unistd.h>

int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

int close(int fd);
```

#### 3.3.2 Работа с метаданными файла

```
#include <sys/stat.h>
  int stat(const char* path, struct stat* buf);
  int fstat(int fd, struct stat *statbuf);
  int lstat(const char* pathname, struct stat* statbuf);
  struct stat {
    dev_t
              st_dev;
    ino_t
              st_ino;
9
    mode_t
              st_mode;
10
    nlink_t
              st_nlink;
11
             st_uid;
    uid_t
             st_gid;
    gid_t
    dev_t
              st_rdev;
14
    off_t
              st_size;
15
    blksize_t st_blksize;
16
    blkcnt_t st_blocks;
17
    struct timespec st_atime/st_mtime/st_ctime;
  };
19
```

#### 3.3.3 Права доступа

- rwx = Read/Write/eXecute
- 9 бит, 3 группы; права владельца, права группы и права для остальных
- Часто записываются как числа в восьмиричной системе счисления

```
• 777_8 = 1111111111_2 = rwxrwxrwx
```

```
• 664_8 = 110100100_2 = rw-r--r--
```

#### 3.3.4 Права доступа для директорий

- г листинг директории
- w создание файлов внутри директории
- x возможность перейти в директорию (cd), а также доступ к файлам

#### 3.3.5 Регулярные файлы

- S\_ISREG(stat.st\_mode)
- Обычные файлы с данными

#### 3.3.6 Директории

- S\_ISDIR(stat.st\_mode)
- Специальный API для чтения, обычные read/write не работают
- Создание и удаление: mkdir/rmdir

```
#include <dirent.h>
  struct dirent *readdir(DIR *dirp);
  struct dirent {
    ino_t
                    d_ino;
    off_t
                    d_off;
    unsigned short d_reclen;
    unsigned char d_type;
                    d_name[256];
    char
10
  };
11
12
  int closedir(DIR *dirp);
```

#### 3.3.7 Символические ссылки

- S\_ISLINK(stat.st\_mode)
- Аналог std::weak\_ptr для inode
- Moryt быть dangling: то есть ссылаться на файл, которого нет
- Отдельный тип файла
- Путь, на который она ссылается, записан в блоках

#### 3.3.8 Жесткие ссылки

- Аналог std::shared\_ptr для inode
- Только внутри одной файловой системы
- Если количество жестких ссылок стало равно 0, то inode становится свободной
- Не файл, а сущность файловой системы

#### 3.3.9 Символьные устройства (character device)

- S\_ISCHR(stat.st\_mode)
- Устройства, из которых можно последовательно читать
- Клавиатура, звуковая карта, сетевая карта
- Такие файлы создаются драйверами ядра

#### 3.3.10 Блочные устройства (block device)

- S\_ISBLC(stat.st\_mode)
- Разбиты на блоки одинакового размера
- Можно прочитать любой блок
- HDD, SSD, NAS

# 4 Память

# 4.1 Виртуальная память

Есть 2 проблемы: нужно выделить каждому процессу память, при этому так, чтобы процессы не могли смотреть в память друг друга. Вторая проблема: есть ассемблерные инструкции, которые прыгают в какие-то места памяти, при этом программа должна правильно работать независимо от того, в каком месте памяти она была запущена.

#### 4.1.1 Сегментная адресация

- Память делится на куски разного размера сегменты
- За каждым процессом закрепляются несколько сегментов: сегмент с кодом, сегмент с данными, сегмент со стеком и так далее
- У такого подхода есть проблема: фрагментация памяти. В какой-то момент может быть ситуация, когда каждый второй байт занят и программа требует половину памяти; несмотря на то, что в реальности 50% памяти свободно, выделить её невозможно

#### 4.1.2 Страничная адресация

- Вся физическая память делится на **фреймы** куски равного размера (4096 байт на х86)
- Каждому процессу выделяется своё *адресное пространство* или *виртуальная* память
- Виртуальная память делится на страницы аналогично фреймам
- Каждой страницы в адресном пространстве может соответствовать какой-то фрейм

Мы будем использовать термин **страница** для виртуальной памяти, а термин **фрейм** – для физической памяти.

- Как хранить отображения страниц во фреймы?
- Всего существует  $\frac{2^{64}}{2^{12}} = 2^{52}$  страниц памяти
- $\bullet$  Если каждая страница описывается 8 байтами, то потребуется  $2^{60}$  байт в памяти
- Нужен более экономный способ хранить это отображение

#### 4.1.3 Multi-level page tables

- Идея: давайте сделаем таблицы многоуровневыми сначала поделим всё пространство на части, каждую из этих частей еще на части и так далее
- Не храня лишние "дыры" мы будем экономить место
- Под х86 используются четырёхуровневые таблицы: P4, P3, P2, P1. Встречаются и пятиуровневые, но они сейчас мало распространены.
- Каждая таблица занимает ровно 4096 байт, содержит ровно 512 байт (PTE = page table entry) по 8 байт и находится в начале страницы
- Каждая запись ссылается на начало следующей таблицы, последняя таблица ссылается на адрес фрейма




Рис. 5: Multi-level page table

### 4.1.4 Что хранится в РТЕ?

- Индексация следующей таблицы или фрейма не занимает все 8 байт РТЕ
- Кроме неё в РТЕ есть еще специальные флаги страниц
- Например, 1й бит отвечает за то, будет ли страница доступна на запись

- 63й за то, будет ли процессор исполнять код на этой странице
- Также в некоторые биты процессор сам пишет флаги, например, dirty-бит устанавливается всегда, когда происходит запись в страницу
- Флаги имеют иерархическую видимость: если в P2 writeable-бит равен 0, а в P4-1, то страница будет доступна на запись

#### 4.1.5 Устройство виртуального адреса

- На текущий момент х86-64 позволяет адресовать 48 бит физической памяти
- Старшие биты (с 48 по 63) должны быть sign extended копиями 47го бита
- Следующие биты (с 38 по 47) адресуют РТЕ в Р4
- Биты с 29 по 37 адресуют РТЕ в Р3
- Биты с 21 по 28 адресуют РТЕ в Р2
- Биты с 12 по 20 адресуют РТЕ в Р1, которая ссылает непосредственно на фрейм
- Биты с 0 по 11 адресуют смещение внутри фрейма

#### 4.1.6 ОС и таблицы страниц

- Операционная система хранит таблицы страниц для каждого процесса
- Таблица страниц сменяется каждый раз, когда процессор переходит в другой поток
- В реальности каждое обращение к памяти не вызывает прыжки по таблицам, оно кэшируется в TLB (translation lookaside buffer)
- При переключении процесса TLB полностью сбрасывается (с оговорками)

#### 4.1.7 Выделение памяти: on-demand paging

- Обычно современные ОС не выделяют всю запрошенную память сразу
- Page fault ситуация, когда нет запрашиваемой страницы в текущей таблице страниц
- Идея состоит в том, чтобы детектировать с помощью page fault'ов реальные обращение к памяти и только тогда её выделять

#### 4.1.8 Minor page fault

- Кроме самих таблиц ОС обычно хранят свои отображения, запрошенные пользователем
- В Linux такие отображения называются VMA = virtual memore area
- Во время выделения памяти, ядро создаёт новый VMA
- При первом обращении происходит page fault, ядро выделяет фрейм и добавляет его в таблицу страниц
- Такой PF называют минорным (minor page fault)

#### 4.1.9 File memory mapping

- Кроме выделения памяти POSIX позволяет мапить файлы в память
- Можно указать файл, оффсет в нём и адрес памяти
- По этому адресу памяти в текущем пространстве будет лежать (изменяемая) копия файла
- Изменения в других процессах будут сразу отображены в память

#### 4.1.10 Major page faults

- За страницами, за которыми закреплён файл, скрывается механизм, который называется page caching
- Для них тоже используется on-demand paging: при первом обращении генерируется page fault, ядро перехватывает исключение, читает с диска файл и копирует его в память
- Такой PF называют мажорным (major page fault)

#### 4.1.11 Page cache

- Страницы с данными файла из всех процессов ссылаются на один и тот же фрейм
- Поэтому изменения файлов (в том числе через write) видны во всей ОС сразу
- Однако, write не гарантирует, что данные были записаны на диск

### 4.2 fsync

```
int fsync(int fd);
```

Сконструировать оборудование так, чтобы оно точно записало что-то на диск, сложно (если не невозможно). Иногда бывает, что жесткие диски даже не предоставляют интерфейса для синхронизации данных. Поэтому fsync гарантирует, что данные дойдут до диска, но рассчитывать, что они точно запишутся, нельзя. Например, может произойти сбой в работе диска, и информация не будет записана. Используются различные способы предотвращения такого поведения. Например, на Мас-ах есть резервный источник питания, который используется для того, чтобы при выключении компьютера все данные сначала записались на диск (используя этот источник), и только потом произошло выключение. Похожие техники используются на серверах.

#### 4.3 mmap и munmap

#### 4.3.1 mmap: prot

- PROT EXEC процессор сможет выполнять код на этой странице
- PROT READ страницу будет доступна на чтения
- PROT WRITE страница будет доступна на запись
- PROT NONE к странице никак нельзя будет обратиться

#### 4.3.2 mmap: flags

- MAP ANONYMOUS определяет, что облатсть будет анонимной, fd == -1
- MAP SHARED определяет, что область будет доступна детям текущего процесса
- MAP\_FIXED говорит ядру использовать *в точности* адрес addr или вернуть ошибку

- MAP\_POPULATE говорит ядру сразу выделить физическую память для этой области (не будет использован механизм on-demand paging ⇒ не будет minor faultoв)
- Есть еще много флагов

# 4.4 Псевдофайлы для контроля расхода памяти

- /proc/<pid>/maps хранит текущие VMA
- /proc/<pid>/status содержит статус процесса, есть куча информации о памяти
- /proc/<pid>/mem представляет собой память процесса (её можно читать и писать)
- /proc/<pid>/map\_files хранит список файлов, которые замапленны в процесс

# 4.5 Вытеснение страниц и swap

- Если системе не хватает физической памяти для хранения анонимных страниц, она начинает их сбрасывать на диск
- Вытесенение анонимных страниц происходит в специальный swap файл или раздел диска (файл подкачки)
- Обычно это никак не заметно на приложениях, однако в условиях memory pressure это может приводить к странным последствиям

# 5 Процессы

- POSIX: "A process is an abstraction that represents an executing program. Multiple processes execute independently and have separate address spaces. Processes can ceate, interrupt, and terminate other processes, subject to secutiry restrictions"
- В самом ядре Linux нет понятия "процесс", вместо этого оно оперирует "тасками"
- То, что в POSIX процесс, в Linux называется thread group
- Процессы объединяются в группы процессов
- Группы процессов объединяются в сессии

# 5.1 Атрибуты процесса

- Сохранённый контекст процессора (регистры)
- Виртуальная память (анонимные, private/shared, файловые)
- Файловые дескрипторы
- Current working directory (cwd)
- Текущий корень (man 2 chroot)
- umask
- PID, PPID, TID, TGID, PGID, SID
- Resource limits
- Priority
- Capabilities
- Namespaces

# 5.2 Состояния процессов

Runnable – значит, что процесс прямо сейчас готов исполнять инструкции. Uninterruptible sleep – состояние, пока процесс ждет ответа от операционной системы (например, выделяет память) Interruptible sleep – состояние, когда процесс "спит". Например, мы вызвали sleep Zombie – это особое состояние, про которое мы поговорим подробнее позже Stopped – состояние, часто используемое, например, в дебаггерах.




Рис. 6: Task states

#### 5.3 fork

- Создать новый процесс можно только скопировав текущий с помощью pid\_t fork()
- fork выйдет в двух процессах одновременно, но в одном вернёт PID ребенка, а в другом 0.
- Ребенок будет полностью идентичен родителю, но файловые дескрипторы и адресное пространство будут *скопированы*
- Для оптимизации потребления памяти используется сору-on-write подход для копирования памяти

```
pid_t pid = fork();
if (pid < 0) {
    // error! can't create new process
} else if (pid == 0) {
    // We're in fork's child
    // getpid() returns current pid
} else {
    // We're in fork's parent and pid is the child's pid
}</pre>
```

Есть системный вызов getpid, возвращающий PID текущего процесса.

#### 5.4 execve

- Создавать копии недостаточно, нужно уметь запускать произвольные файлы
- Для этого используется системный вызов ехесче
- Он заменяет текущий процесс процессом, созданным из указанного файла
- Это называется заменой образа процесса: заменяются только части адресного пространства
- Также в новом образе процесса останутся незакрытые файловые дескрипторы, не помеченные флагов O\_CLOEXEC

#### 5.4.1 ехесче: сохраняемые атрибуты

- В отличие от fork сохраняет меньше атрибутов
- Файловые дескрипторы (не помеченные флагом 0\_CLOEXEC)
- cwd и root

```
pid_t pid = fork();
if (pid == -1) {

} else if (pid == 0) {
    char* argv[] = {"ls", "-lah", NULL};
    char* envp[] = {"FOO=bar", "XYZ=abc", NULL};
    execve("/usr/bin/ls", argv, envp);
    // if you ended up here, something went wrong!
} else {

10
11
```

# 5.5 Атрибуты процесса: PID, PPID, TGID, ...

- PID = process ID
- PPID = parent process ID
- PGID = process group ID
- SID = session ID

- pid\_t getpid(), pid\_t, getpid(), pid\_t getid()
- pid\_t getpgid(), int setpgid(pid\_t pid, pid\_t pgid)
- pid\_t setid(), pid\_t getsid(pid\_t pid)
- $\bullet$  /proc/<pid>/status  $\mbox{И}\mbox{Л}\mbox{И}\mbox{ B /proc/<pid>/stat}$

### 5.6 Атрибуты владельца процесса

- UID (user ID или real user ID) ID владельца процесса, void setuid(uid\_t)
- EUID (effective user ID) используется для проверок доступа, seteuid(uid\_t)
- SUID (saved user ID) используется, чтобы можно было временно пониизть привилегии
- FSUID (file system user ID) обычно совпадает с EUID, но может быть отдельно изменен через int setfsuid(uid\_t fsuid)
- Непривилегированный процесс может выставлять EUID равный только в SUID, UID или опять в EUID
- Также есть понятие setuid/setgid флагов (sticky flags), в отличие от обычных файлов, EUID такого процесса будет выставлен как UID владельца файла, а не текущий пользователь
- Есть аналогичные GID, EGID, SGID, FSGID

### 5.7 Работа с процессами

#### 5.7.1 exit

- Завершает текущий процесс с определенным кодом возврата (exit code)
- exit vs \_exit
- Чтобы завершить текущую thread group можно воспользоваться exit\_group
- exit закрывает все открытые файловые дескрипторы, освобождает выделенные страницы, etc
- Если у процесса были дети, то их родителем станет процесс с PID == 1
- После этого процесс становится зомби-процессом
- Ядро не хранит огромную структуру для него, а только его PID и exit code

#### 5.7.2 wait

- Дожидается, пока процесс будет остановлен
- Для этого использются системные вызовы семейства wait\*
- ullet Они дожидаются завершения процесса (конкретного или любого) и возвращают специальный  $exit\ status$
- Обычно exit status содержит то, что передали в exit

```
pid_t wait(int* stat_loc);
pid_t waitpid(pid_t pid, int* stat_loc, int options);
pid_t wait3(int* stat_loc, int options, struct rusage* rusage);
pid_t wait4(pid_t pid, int* stat_loc, int options,
struct rusage* rusage); // system call!
```

#### 5.8 wait4

- pid < 1: ждёт любой дочерний процесс в группе процессов -pid
- pid == -1: ждёт любой дочерний процесс
- pid == 0: ждёт любой дочерний процесс в текущей группе процессов
- pid > 0: ждёт конкретного ребенка

#### 5.8.1 Макросы для wait4

```
WIFEXITED(status) // did the process terminate itself?
WEXITSTATUS(status) // get exit status
WIFSIGNALED(status) // did the process terminate by a signal?
WTEMSIG(status) // get the signal
WCOREDUMP(status) // did the process leave a coredump?
```

# 5.9 Лимит ресурсов процессов

- Лимиты делятся на два типа: soft и hard
- Soft-лимит или текущий лимит по нему вычисляются проверки

- Hard-лимит максимальное значение soft-лимита
- CPU-время, если процесс его превысит ему ядро отошлет **SIGXCPI**, если превысит hard-лимит, то **SIGKILL**
- Размер записываемых файлов: write будет возвращать EFBIG
- Размер записываемых coredump-файлов
- На максимальный размер виртуальной памяти, выделенной процессу
- Количество одновременных процессов пользователя
- Количество файловых дескрипторов

```
#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>

struct rlimit {
    rlim_t rlim_cur; /* Soft limit */
    rlim_t rlim_max; /* Hard limit (ceiling for rlim_cur) */
};

int getrlimit(int resource, struct rlimit* rlim);
int setrlimit(int resource, const struct rlimit* rlim);
```

#### 5.10 Механизмы изоляции

- man 7 namespaces и man 7 cgroups
- Linux namespaces изолируют части отдельные процессов
- CGroups (control groups) обычно ограничивают потребляемое процессорное время и память
- Существующие неймспейсы: cgroup, IPC, network, mount, PID, time, UTS