

Licenciatura em ENGENHARIA INFORMÁTICA

Programação Avançada

www.dei.estg.ipleiria.pt/El

Ficha de exercícios

(Perguntas de avaliação de anos letivos anteriores)

Tópicos abordados:

- − *Bits* e *bytes*
- Sockets UDP e TCP
- Servidores UDP e TCP

©2019: {patricio.domingues, rui.ferreira, carlos.grilo, vitor.carreira, leonel.santos, carlos.machado, gabriel.silva, luis.correia}@ipleiria.pt

Pergunta 1

(Escreva as suas respostas a esta pergunta no diretório "~/Ficha/R_NUMERO/Pergunta1". Deve indicar o seu nome completo e número de estudante IPLeiria no ficheiro README.txt a ser criado no diretório)

- NOTA 1: Não é permitida a chamada a comandos externos através da função system ou de outra com funcionalidade similar.
- NOTA 2: A solução deve ser implementada com recurso a última versão do template EmptyProject-Client-Server-Template.
- NOTA 3: Assuma que não existe perda de datagramas entre os programas cliente e servidor.
- NOTA 4: Código entregue que não compile leva à atribuição da classificação de 0 (zero) valores à resposta.

Uma instalação de domótica possui 8 dispositivos, que permitem controlar diversos parâmetros de uma habitação. O estado, de cada parâmetro, da habitação está codificado num inteiro de <u>16 bits</u> sendo a identificação dos dispositivos a seguinte:

N.º Dispositivo	Dispositivo/atuador
1	Portão da garagem (aberto / fechado)
2	Iluminação do hall de entrada
3	Iluminação sala
4	Iluminação jardim
5	Persiana 1
6	Persiana 2
7	Persiana 3
8	Piso radiante (ligado / desligado)

Se o *bit* correspondente a cada dispositivo estiver ativo (valor a 1), significa que o respetivo dispositivo se encontra ligado (ou aberto). Caso contrário, o dispositivo encontra-se desligado (ou fechado).

Recorrendo à linguagem C, elabore uma aplicação cliente/servidor, assente no protocolo UDP, que permita efetuar a gestão dos dispositivos da habitação. A aplicação (*domus*) deverá utilizar um protocolo aplicacional básico de pedido/resposta, onde cada pedido poderá ter um ou dois *bytes*, consoante o tipo. Assim, o primeiro *byte* do pedido é 0, 1 ou 2, indicado o qual o tipo. Para pedidos do tipo 1 ou 2 acrescentase um segundo *byte* que indica o número de dispositivo. Concretamente, o servidor deve suportar os pedidos indicados na tabela seguinte, produzindo a resposta explicitada na coluna "Resposta".

Código	Pedido	Resposta
0	Enviado para pedir o estado da instalação de domótica	Inteiro de 16 bits representativo do estado
		da instalação de domótica
1X	Pedido para ligar/abrir o dispositivo. Envia-se o código 1, seguido do número	0 – Indica que o dispositivo já se
	do dispositivo (também um inteiro de 1 byte). O servidor deverá colocar a	encontrava ligado/aberto
	<u>um</u> o bit que que corresponde ao dispositivo X.	1 – Indica que o dispositivo foi
		ligado/aberto com sucesso
		2 - Indica que o dispositivo não é válido
2X	Pedido para desligar/fechar o dispositivo. Envia-se o código 2, seguido do	0 – Indica que o dispositivo já se
	número do dispositivo X (também um inteiro de 1 byte). O servidor deverá	encontrava desligado/fechado
	colocar a zero o bit que corresponde ao dispositivo X.	1 – Indica que o dispositivo foi
		desligado/fechado com sucesso
		2 - Indica que o dispositivo não é válido

A aplicação servidor (domus_svc) recebe como argumentos de entrada:

- Porto (--port) onde o servidor ficará à espera de pedidos;
- Inteiro de 16 bits com o estado inicial (--status) dos dispositivos.

A aplicação cliente (**domus**) recebe como argumentos de entrada:

- IP do servidor (--ip);
- Porto do servidor (--port);
- Pedido a efetuar (--request). Este parâmetro pode ter um dos seguintes valores: status, on, off;
- Dispositivo a atuar (--device). Apenas obrigatório se o pedido for do tipo *on* ou *off*.

Para pedidos do tipo "*status*", o cliente deverá escrever o estado da instalação de domótica no seguinte formato: **Dispositivo X: <Estado>**, em que X representa o nome do dispositivo e <Estado> os pares Ligado/Aberto ou Desligado/Fechado consoante o estado do dispositivo. Para os restantes pedidos, o cliente deverá escrever uma mensagem apropriada consoante a resposta do servidor.

Considere os seguintes exemplos:

```
./domus --ip 127.0.0.1 --port 1234 --request status
       Portão da garagem: Desligado/Fechado
       Iluminação do hall de entrada: Ligado/Aberto
       Iluminação sala: Ligado/Aberto
       Iluminação jardim: Desligado/Fechado
       Persiana 1: Ligado/Aberto
       Persiana 2: Desligado/Fechado
       Persiana 3: Ligado/Aberto
       Piso radiante: Ligado/Aberto
./domus --ip 127.0.0.1 --port 1234 --request on --device 1
       Comando "Ligar/Abrir" - "Portão da garagem" executado com sucesso
./domus --ip 127.0.0.1 --port 1234 --request on --device 1
       Comando "Ligar/Abrir" - "Portão da garagem" ignorado
./domus --ip 127.0.0.1 --port 1234 --request off --device 2
       Comando "Desligar/Fechar" - "Iluminação do hall de entrada" executado com sucesso
./domus --ip 127.0.0.1 --port 1234 --request off --device 12
       Dispositivo #12 desconhecido
```

(Escreva as suas respostas a esta pergunta no diretório "~/Ficha/R_NUMERO/Pergunta2". Deve indicar o seu nome completo e número de estudante IPLeiria no ficheiro README.txt a ser criado no diretório)

- NOTA 1: Não é permitida a chamada a comandos externos através da função system ou de outra com funcionalidade similar.
- NOTA 2: A solução deve ser implementada com recurso a última versão do *template* EmptyProject-Client-Server-Template.
- **NOTA 3:** Assuma que não existe perda de datagramas entre os programas cliente e servidor.
- NOTA 4: Código entregue que não compile leva à atribuição da classificação de 0 (zero) valores à resposta.

Como sabe, por omissão, a função recvfrom é bloqueante, o que leva a que o processo/thread chamante fique bloqueado até que ocorra a receção de dados. Contudo, em certas situações, a receção de dados poderá nunca ocorrer. Considere-se, por exemplo, uma aplicação cliente que enviou um datagrama UDP com um pedido de serviço a um servidor, chamando de seguida a função recvfrom com o intuito de receber a resposta do servidor. Contudo, tanto o pedido do cliente como a resposta do servidor podem perder-se, nunca sendo entregue aos respetivos destinatários. Neste cenário, a aplicação cliente ficará bloqueada indefinidamente. Para evitar o bloqueio sem limite temporal da chamada, a API socket apresenta duas possibilidades: i) configurar o socket através da função setsockopt estabelecendo um limite máximo de espera em operações de recv/recvfrom; ii) efetuar uma chamada recv/recvfrom não bloqueante, que retorna imediatamente, indicando se foram ou não recebidos dados.

- a) Elabore a aplicação cliente UDP clnt_ping que se limita a enviar a *string* "PING" para um servidor, aguardando de seguida pela receção da string "PONG" por parte do servidor. O endereço IP do servidor é indicado através da opção --ip <IPv4>/-i <IPv4>. Por sua vez, o porto do serviço é indicado através da opção --port<int>/-p<int>>. Lance a aplicação cliente, sem que nenhuma aplicação servidora esteja a executar. O que é que sucede?
- b) Com base na aplicação cliente clnt_ping, crie a aplicação clnt_ping_setsockopt de modo a que uma espera na chamada bloqueante recvfrom nunca ultrapasse o número de segundos indicados através da opção --timeout<seconds>/-t <seconds>. Sugestão: uso da função setsockopt com o level SOL_SOCKET e a opção SO_RCVTIMEO. A estrutura struct timeval tem a seguinte definição:

Execute a aplicação clnt_ping_setsockopt sem que a aplicação servidora esteja a executar. O que sucede?

c) Com base na aplicação cliente clnt_ping, crie a aplicação clnt_ping_nonblocking. Esta aplicação deve fazer uso da chamada recvfrom em modo não bloqueante. Para o efeito deve ser especificado MSG_DONTWAIT como flag e monitorizar o valor de errno quando a função recvfrom devolve -1. A aplicação deve proceder a um máximo de três tentativas para receção no socket UDP, sendo cada tentativa intervalada por um segundo de espera.

(Escreva as suas respostas a esta pergunta no diretório "~/Ficha/R_NUMERO/Pergunta3". Deve indicar o seu nome completo e número de estudante IPLeiria no ficheiro README.txt a ser criado no diretório)

- NOTA 1: Não é permitida a chamada a comandos externos através da função system ou de outra com funcionalidade similar.
- NOTA 2: A solução deve ser implementada com recurso a última versão do template EmptyProject-Client-Server-Template.
- NOTA 3: Código entregue que não compile leva à atribuição da classificação de 0 (zero) valores à resposta.

Pretende-se que elabore, recorrendo à linguagem C, o sistema cliente/servidor **euroTostoes**. O sistema **euroTostoes** é composto por duas aplicações: **euroTostoes_svc** (aplicação servidor) e **euroTostoes_clnt** (aplicação cliente), que comunicam através do protocolo de transporte **UDP/IPv4**. O objetivo é conseguir obter uma chave aleatória de números inteiros que possa ser jogada no Euromilhões. Deste modo, a chave deve ser composta por **cinco** números de 1 a 50, e ainda **dois** números de 1 a 12 ("estrelas").

A aplicação euroTostoes svc

Sempre que recebe um datagrama com a letra N, devolve um número inteiro aleatório entre 1 e 50, e sempre que recebe um datagrama com a letra E, devolve um número inteiro aleatório entre 1 e 12. Qualquer outro tipo de datagrama é ignorado. A aplicação **euroTostoe**s_**svc** deve ser iniciada com os seguintes argumentos:

- -p, --port <INT>: porto UDP [opção obrigatória]
- -s, --seed <INT>: número inteiro empregue para inicializar o gerador de números aleatórios [opção não obrigatória]

A opção "-s/--seed" é empregue para inicializar o gerador de números aleatórios com um número inteiro, que deve estar entre 0 e 2¹⁶-1. Caso a opção "-s/--seed" não seja especificada (é uma opção não obrigatória), o gerador de números aleatórios deve ser inicializado com o valor 1.

A aplicação euroTostoes_clnt

Deve elaborar uma potencial chave do Euromilhões, isto é, cinco números inteiros distintos entre 1 e 50, mais duas estrelas (distintas) que correspondem a números inteiros entre 1 e 12. Para o efeito, a aplicação cliente deve solicitar cada um dos números ao servidor **euroTostoes_svc**. A aplicação **euroTostoes_clnt** deve filtrar as respostas do servidor que correspondam a números repetidos, solicitando, sempre que necessário, um novo número à aplicação **euroTostoes_svc**. As opções da linha de comando para **euroTostoes_clnt** são as seguintes:

- -p, --port <INT>: porto UDP do servidor a contactar [opção obrigatória]
- -i, --ip <IPv4>: endereço IPV4 (formato dotted-decimal) da aplicação servidor a contactar [opção obrigatória]

Um exemplo de interação entre as aplicações cliente/servidor é mostrado de seguida:

./euroTostoes_svcport 4444 -s 37	./euroTostoes_clntip 127.0.0.1port 4444
[SVC] waiting for UDP queries / port 4444 /seed 37	
	[CLNT] sending 'N' request
[SVC] 'N' received: sending 27	

	[CLNT] received 27 - NUMBERS: [27]
	[CLNT] sending 'N' request
[SVC] 'N' received: sending 32	
-	[CLNT] received 32 - NUMBERS: [27 32]
	[CLNT] sending 'N' request
[SVC] 'N' received: sending 21	
	[CLNT] received 21 - NUMBERS: [27 32 21]
	[CLNT] sending 'N' request
[SVC] 'N' received: sending 32	
	[CLNT] received 32 -duplicated - discarding it
	[CLNT] sending 'N' request
[SVC] 'N' received: sending 19	
	[CLNT] received 19 -NUMBERS: [27 32 21 19]
	[CLNT] sending 'N' request
[SVC] 'N' received: sending 45	
-	[CLNT] received 45 - NUMBERS:[27 32 21 19 45]
	[CLNT] got 5 numbers - entering stars mode
	[CLNT] sending 'E' request
[SVC] 'E' received: sending 12	
	[CLNT] received 12 - STARS:[12]
	[CLNT] sending 'E' request
[SVC] 'E' received: sending 10	
	[CLNT] received 10 - OK STARS:[12,10]
	[CLNT] FINISHED
	[CLNT] NUMBERS:[19,21,27,32,45] (sorted)
	[CLNT] STARS: [10,12] (sorted)

(Escreva as suas respostas a esta pergunta no diretório "~/Ficha/R_NUMERO/Pergunta4". Deve indicar o seu nome completo e número de estudante IPLeiria no ficheiro README.txt a ser criado no diretório)

- NOTA 1: Não é permitida a chamada a comandos externos através da função system ou de outra com funcionalidade similar.
- NOTA 2: A solução deve ser implementada com recurso à ultima versão do template EmptyProject-Client-Server-Template.
- NOTA 3: Código entregue que não compile leva à atribuição da classificação de 0 (zero) valores à resposta.

Pretende-se que implemente, recorrendo à linguagem C, um programa cliente/servidor elementar que permita efetuar o registo de novos utilizadores num serviço. Os programas cliente e servidor devem comunicar através do protocolo de transporte TCP.

O servidor

Recebe como argumentos da linha de comandos:

- Porto (--porto ou -p), a partir do qual vai receber os dados dos utilizadores para registo;
- Número máximo de registos que o serviço aceita (--max_users ou -u).

O servidor deve ficar à espera de clientes, até atingir o número máximo de utilizadores indicado na linha de comando. Por sua vez, o cliente efetua um pedido de registo de utilizador, enviando ao servidor, o nome e o telefone. Um nome tem no máximo 74 caracteres, enquanto o número de telefone é representado por uma *string*, que tem um máximo de 14 caracteres (e.g., "+351.123456789").

Recebido o pedido do cliente, o servidor deve atribuir um *userid* (representado por um inteiro sem sinal de 4 *bytes*), mantendo ainda numa apropriada estrutura de dados, os dados *userid*, nome e telefone. O *userid* atribuído a esse utilizador deve ser incremental, sendo enviado ao cliente após a receção e armazenamento do nome e telefone do novo utilizador.

Após o envio do *userid* ao programa cliente, o programa servidor encerra a ligação com o programa cliente, colocando-se de novo à escuta para registos de clientes. Caso o número máximo de registos de utilizadores tenha sido alcançado, o programa servidor termina e mostra, na saída padrão, a mensagem "[servidor]: max. numero de registos (N) – terminando", em que N corresponde ao número máximo de registos especificados pela opção "-u /--max_users".

O cliente

Deve receber como argumentos da linha de comandos:

- IP do servidor (--ip ou -i);
- Porto do servidor (--porto ou -p) a utilizar para fazer registo de um novo utilizador.

Depois de solicitar e validar a introdução do nome e do telefone por parte do utilizador, a aplicação cliente deve fazer a ligação ao servidor e, de seguida, enviar os dados recolhidos anteriormente. Após o envio dos dados do utilizador, o cliente deverá esperar a receção do *userid* atribuído pelo servidor e mostrá-lo no ecrã ao utilizador, terminando de seguida.

Considere os seguintes exemplos:

Servidor:

\$./servidor -p 1234 -u 12

Servidor: TCP/1234

A espera de pedidos de registo de utilizadores...

Recebido pedido de registo de utilizador...

Utilizador registado:

Userid-> 1

Nome-> Programacao Avancada

Telefone-> 244888888

A espera de pedidos de registo de utilizadores...

Recebido pedido de registo de utilizador...

Utilizador registado:

Userid-> 2

Nome-> Exame Pratico 2

Telefone-> +351991122334

A espera de pedidos de registo de utilizadores...

Cliente:

\$./cliente --ip 127.0.0.1 --porto 1234

Indique o seu nome: Programacao Avancada

Indique o seu telefone: 244888888

A efetuar o registo...

Ficou registado com o USERID => 1

(Escreva as suas respostas a esta pergunta no diretório "~/Prova02/R_NUMERO/Pergunta". Deve indicar o seu nome completo e número de estudante IPLeiria no ficheiro README.txt a ser criado no diretório)

NOTA 1: não é permitida a chamada a comandos externos através da função system ou de outra com funcionalidade similar.

NOTA 2: a solução deve ser implementada com recurso aos ficheiros do diretório EmptyProject-client-server-template.v2.02.zip

NOTA 3: código entregue que **não compile** através do utilitário *make* e do respetivo *makefile* leva à atribuição da classificação de **0** (**zero**) **valores** à resposta.

Pretende-se que elabore a aplicação cliente/servidor <u>TCP concorrente</u> cipher cujo propósito é o de cifrar/decifrar uma mensagem utilizando o operador XOR. Para o efeito, a aplicação cliente **cipher_clnt** recebe, através da opção de linha de comandos --message <message>, uma mensagem a cifrar/decifrar e opcionalmente o parâmetro --key <key>. O parâmetro --key <key> é um inteiro de 8 bits (uint8_t) que é empregue como chave na operação de cifragem.

O comportamento do serviço cipher é o seguinte: i) Caso o parâmetro --key <u>não</u> seja fornecido, o cliente deve solicitar ao servidor que cifre a mensagem (pedido CIFRAR). O servidor responderá enviando duas mensagens TCP: uma que contém uma chave criada aleatoriamente, seguido de outra que contém a mensagem cifrada; ii) Caso o parâmetro --key <u>seja fornecido</u>, o cliente deve solicitar ao servidor a decifragem da mensagem (pedido DECIFRAR). Para o efeito, o cliente envia ao servidor a chave indicada na linha de comando. O servidor irá responder com a mensagem decifrada.

A aplicação **cipher_svr** desempenha o papel de servidor. Esta aplicação aguarda por pedidos de serviço, sendo que quando recebe um pedido deve proceder consoante o tipo de pedido (**sugestão:** uint8_t).

Se o pedido enviado pelo cliente for do tipo CIFRAR, o servidor deve:

- Gerar um número aleatório entre 1 e 127 (uint8_t);
- Efetuar a receção da mensagem a cifrar (assuma um máximo de 1024 caracteres);
- Substituir cada caracter da mensagem pela operação: mensagem[i] XOR chave;
- Caso o resultado da operação de cifragem de um caracter seja inferior ao valor <u>32</u>, deverá ser mantido o caracter original¹;
- Após efetuar a cifragem, o servidor deve enviar ao cliente, em duas mensagens separadas, a chave, seguida da mensagem cifrada, fechando de seguida a ligação.

Se o pedido for de o tipo **DECIFRAR**, o servidor deve:

- Efetuar a receção da chave;
- Efetuar a receção da mensagem (assuma um máximo de 1024 caracteres);
- Reverter o algoritmo de cifragem, substituindo cada caracter da mensagem com valor >= 32 pela operação XOR com a chave;
- Depois de efetuar a conversão, o servidor deve enviar ao cliente a mensagem decifrada e terminar a ligação.

Tenha em atenção que **cipher_svr** é um servidor concorrente, pelo que deve ser capaz de atender vários clientes simultaneamente.

Os parâmetros da linha de comando da aplicação cliente **cipher clnt** são:

- --ip/-i <IPv4_address>: endereço IPv4 do servidor. Caso não seja especificado, deve ser assumido o endereço "127.0.0.1".
- --port/-p <int>: porto remoto (TCP) do servidor. Este parâmetro é obrigatório.
- --message/-m <message>: mensagem a cifrar/decifrar. Este parâmetro é obrigatório.
- --key/-k <key>: chave a utilizar na operação de decifrar. **Parâmetro <u>não</u> obrigatório**, sendo que, caso não seja especificado, a operação a realizar é CIFRAR.

Por sua vez, o servidor cipher_svr recorre ao seguinte parâmetro da linha de comando:

_

¹ Um valor inferior a 32 corresponde a um caracter dito não "printável".

--port/-p <int>: porto de escuta TCP da aplicação. Este parâmetro é obrigatório.

Ambas as aplicações devem validar os parâmetros, nomeadamente o porto (valor entre 1 e 65535), e o endereço IP (aplicação cliente). No caso de algum parâmetro estar incorreto, deve ser escrito no canal de erro padrão uma apropriada mensagem de erro e, seguidamente, terminar a aplicação.

Considere os seguintes exemplos de execução:

Exemplo 1 (CIFRAR)

```
./cipher_clnt --ip 127.0.0.1 --port 1234 -m 'Hello World'
>> KEY: 3
>> MESSAGE: Kfool#Tlqog
Exemplo 2 (DECIFRAR)
```

./cipher_clnt --ip 127.0.0.1 --port 1234 -m 'Kfool#Tlqog' -k 3
>> MESSAGE: Hello World