

OneCenter APIs

Version: 1.1

Date: Milano, 14 February 2023



1	Intr	oduzione	3
2	Auto	enticazione	3
	2.1	OAUTH TOKEN	3
	2.2	Successive chiamate OAUTH	5
3	API		5
	3.1	Facilities	5
	3.2	Facility Free Places	6
4	Ute	nte XXXX	8



1 Introduzione

Il sistema OneCenter espone API per interrogare il parcheggio ed ottenere l'elenco dei posti liberi in formato JSON (Content-Type: application/json).

2 Autenticazione

Il sistema autentica ed autorizza i client per mezzo di un server OAUTH integrato. Per dialogare con il sistema è necessario ottenere un token di autorizzazione, e poi utilizzarlo nelle successive chiamate.

2.1 OAUTH TOKEN

Per ottenere un token OAUTH è necessario effettuare una chiamata all'endpoint:


POST https://www.onecenter.info/oauth/token



La chiamata deve passare in POST, form urnlencoded, i parametri:

client_id: [identificatore del chiamante]
client_secret: [password chiamante]
grant_type: "password"
username: [login]
password: [password]

Per esempio:



Se effettuata con le corrette credenziali, la chiamata restituirà il token in un tracciato JSON così composto:

```
{
    "access_token": "FYOHDC79-
    MTzCwQihl8M0tDGweoSNKYIo7vzK7BQYyf1vPRTgm7gG3cFqwGSwz9s5ZQrEH0kzgylyEnc1QI16qb-
    N_FVgOivxm8OCsXeu5YukoB54fvEITVaE7NTqaZ_TicrDIqktpQhV3hcOm-
    KnWbqpk7FENrjxp4pWpJGeHduvGexWIysuxwCgtvRumOLjlAG_cfj0Vc9NXJOSt0ydzP7hC6cUQFHyVQv
    Di9o6ObuLxMJhJA_1BjoFMyAeoPQrIAyV1Kvx0nTTD0hzbyvmeQ-A0oajhzHpSXQm-
    iShHHH1PvYP2HJjrrFur0RU9prLZhAuQe4TSwtTJkkmsznc6mu69OnuE7rUpOrEa81SYuptgejxeqETbE
    yzgJ-
    9terYaBVzaVvgVIBBbAgfviAIO04cYSwoTGbh9KpVb4Gnf0bPrZdh3MFIiCVSxlFUW7fDeU69qJ_4qMC2b
    sb8tBqtAMvReQIupwRmDS0ZS6SC1hmMyiEfkHR1zybzEOqAuxq",
    "token_type": "bearer",
    "expires_in": 1799,
    "refresh_token": "jlBwIKUS1GhPSIe-_gX4FR0F033YVGWQ8BvsP6_bRbpS47lQH-
```



 $\label{thm:convergence} W_QMZ8RrmtXw_wnyv7WKMgmClmmhoo4QVb_X_BW4DULNdzVuwBlEvxSunPBblvo8lZyZdOqU4MVeYdBruzQcLRxLXxJ6rtJSzi8vTSziCmW65Sxo3vypxwFU35_m-N8Gh2deSOZEGhxM3u5hV1Cgtk5LwPkGgzAWFpht_gsFu68wi05GAtDa5x8VWH_zoN-y4mn00-cdhh2DV46QQqBKkMJzG6eR7FK8YAa0lhJHiqVETwqDblbRqWRPc_wMzi9WW44RF4WIiYNf2PgNLEGU3L839PD0t5cUh0SdxBvr0IdAbQuUcMQR_5v-bLWrrtd5PFyP1lcKejOABlRHH0lyB05091XiqDhXzOkL7ADd4aIVjZYyXZRFoL7u5iR0B4cWsIOprFSJuE2JQljA0VhlMaM5fY3BgHOYVDkXMfdDu7NVN_GqIZTfQH7q-aBIpn0D7LRjcLG-jUQ6OL"}$

Il valore di "access_token" è il token di autorizzazione che il client dovrà passare alle successive chiamate.

2.2 Successive chiamate OAUTH

Il token deve essere passato ad ogni successiva chiamata come header HTTP Bearer Token.

HEADER Authorization: Bearer [token]

3 API

3.1 Facilities

Il metodo consente di ottenere l'elenco dei Parcheggi serviti dal sistema.

GET https://www.onecenter.info/api/DAZ/GetFacilities

Il metodo ritorna un elenco di Facility

```
{
    "Facilities": [
```



```
"IdCompany": 17,
"FacilityID": 402057,
"Description": "Moncalieri",
"City": "Moncalieri",
"Address": "VIa Alfieri, 17/a",
"ZIPCode": "10024",
"Telephone1": "0116406583",
"Telephone2": null
```

3.2 Facility Free Places

Il metodo ritorna lo stato di occupazione di tutte le aree di un Parcheggio, identificato dal parametro *FacilityID* (indicato per ogni parcheggio nella struttura ritornata dal metodo *GetFacilities*).

Per esempio:

```
GET https://www.onecenter.info/api/DAZ/FacilityFreePlaces?FacilityID=406884
```

Il metodo ritorna la struttura:

```
"FreePlaces": [
    "FacilityID": 406884,
    "ParkNo": 0,
    "FacilityDescription": "Park P.zza Meda",
    "CountingCategoryNo": 1,
    "CountingCategory": "SostaBreve",
    "FreeLimit": 467,
    "OccupancyLimit": 468,
    "CurrentLevel": 88,
    "Reservation": 0,
    "Capacity": 468
 },
    "FacilityID": 406884,
    "ParkNo": 0,
    "FacilityDescription": "Park P.zza Meda",
    "CountingCategoryNo": 2,
    "CountingCategory": "Abbonati",
```



```
"FreeLimit": 9999,
    "OccupancyLimit": 9999,
    "CurrentLevel": 22,
    "Reservation": 0,
    "Capacity": 9999
    },
    [...]
],
    "Status": "OK",
    "Message": null
}
```

Il numero corrente di posti liberi è dato dal conteggio di:

```
Capacity - CurrentLevel
```

NB: i valori di Capacity a 9999 indicano una errata configurazione sulla DAZ.

E' possibile filtrare i posti liberi ritornati tramite il campo opzionale **CountingCategoryNo**. Per esempio:

GET https://www.onecenter.info/api/DAZ/FacilityFreePlaces?FacilityID=406884?CountingCategoryNo=3

Il metodo ritorna la struttura:



4 Utente: XX

client_id: XXX client_secret: xxx

username: xxx@xpk.it
password: XXXXXXXXX