

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

ОТЧЕТ по лабораторной работе №1

Название: Дизассемблирование INT 8h

Дисциплина: Операционные системы

Студент Царев А.А.

Группа ИУ7-53Б

Преподаватель Рязанова Н.Ю.

Введение

Цель работы

Знакомство со средством дизассемблирования – sourcer и с получением дизассемблерного кода ядра операционной системы Windows на примере обработчика прерывания Int 8h в virtual mode – специальном режиме защищенного режима, который эмулирует реальный режим работы вычислительной системы на базе процессоров Intel.

Задание

Используя sourser (sr.exe) получить дизассемблерный код обработчика аппаратного прерывания от системного таймера Int 8h. На основе полученного кода составить алгоритм работы обработчика Int 8h.

По данной лабораторной работе составляется отчет в письменном виде.

Полученный дизассемблерный код

Листинг INT 8h

```
; Вызов процедуры sub_2
         020A:0746 E8 0070
                                         call
                                                 sub_2
                                                                ; (07B9)
         ; Сохранение регистров ES, DS, AX и DX
         020A:0749 06
                                         push
         020A:074A 1E
                                         push
                                                 ds
         020A:074B 50
                                         push
                                                 ax
         020A:074C 52
                                         push
                                                dx
         ; Запись 0040h в регистр DS
10
         ; Счетчик реального времени находится в области данных BIOS (по адре
11
             cy 0040:006C)
         020A:074D B8 0040
                                         mov ax,40h
12
         020A:0750 8E D8
                                         mov ds, ax
13
14
         ; Обнуление регистров АХ и ES
15
         020A:0752 33 CO
                                                     ; Zero register
                                        xor ax,ax
16
         020A:0754 8E CO
                                         mov es,ax
17
18
         ; Увеличение младших 2 байт счетчика реального времени на единицу
         020A:0756 FF 06 006C
                                            inc word ptr ds:[6Ch]
20
             (0040:006C=124Dh)
         020A:075A 75 04
                                        jnz loc_16
                                                            ; Jump if not
21
             zero
22
         ; Увеличение старших 2 байт счетчика реального времени на единицу
23
         020A:075C FF 06 006E inc word ptr ds:[6Eh] ;
24
             (0040:006E=3)
25
         ; Проверка на то, что прошло 24 часа
26
         020A:0760
                             loc_16:
27
         020A:0760 83 3E 006E 18
                                      cmp word ptr ds:[6Eh],18h
28
             (0040:006E=3)
         020A:0765 75 15
                                        29
             equal
         020A:0767 81 3E 006C 00B0
                                            cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ;
30
             (0040:006C=124Dh)
         020A:076D 75 0D
                                         jne loc_17
                                                            ; Jump if not
31
             equal
32
         ; Если прошло 24 часа, то счетчик обнуляется и устанавливается едини
33
            ца по адресу 0040:0070
```

```
020A:076F A3 006E
                                      mov word ptr ds:[6Eh],ax ;
34
            (0040:006E=3)
         020A:0772 A3 006C
                                      mov word ptr ds:[6Ch],ax
35
            (0040:006C=124Dh)
         020A:0775 C6 06 0070 01
                                         mov byte ptr ds:[70h],1;
36
            (0040:0070=0)
37
         ; Запись 8 в AL
38
         020A:077A OC 08
                                      or al,8
39
40
         020A:077C
                           loc_17:
41
42
         ; Сохранение регистра АХ в стеке
         020A:077C 50
                                      push ax
44
         ; Уменьшаем на единицу значение счетчика времени, оставшегося до вык
46
            лючения моторчика
         ; Сам счетчик находится по адресу 0040:0040
47
                                         dec byte ptr ds:[40h] ;
         020A:077D FE 0E 0040
48
            (0040:0040=43h)
         020A:0781 75 0B
                                      49
            zero
50
         ; Если счетчик равен О, устанавливаем флаги, отвечающие за отключени
51
            е моторчика
         020A:0783 80 26 003F F0 and byte ptr ds:[3Fh],0F0h;
            (0040:003F=0)
         ; Отключение моторчика дисковода
54
         020A:0788 B0 0C
                                      mov al,0Ch
55
         020A:078A BA 03F2
                                      mov dx,3F2h
56
         020A:078D EE
                                       out dx,al
57
                                                         ; port 3F2h,
            dsk0 contrl output
58
         020A:078E
                           loc_18:
59
60
         ; Восстановление регистра АХ
61
         020A:078E 58
                                      pop ax
62
         ; Проверяем флаг четности PF
64
         020A:078F F7 06 0314 0004
                                   test word ptr ds:[314h],4
            ; (0040:0314=3200h)
         020A:0795 75 OC
                                      zero
67
         ; Запись младшего байта регистра флагов в АН
68
```

```
020A:0797 9F
                                          lahf
                                                              ; Load ah from
69
             flags
          020A:0798 86 E0
                                                 ah,al
                                          xchg
70
71
          ; Сохранение регистра АХ
72
          020A:079A 50
73
                                          push
74
          ; Вызов обработчика прерывания 1Сh через таблицу векторов прерываний
75
          ; Вызов осуществляется через call, чтобы при выполнении команды iret
76
          ; в регистре флагов было установлено значение регистра АХ, который
77
          ; мы сохранили до вызова обработчика прерываний
78
          020A:079B 26: FF 1E 0070
                                             call dword ptr es:[70h] ;
79
              (0000:0070=6ADh)
          020A:07A0 EB 03
                                          020A:07A2 90
                                          nop
81
          020A:07A3
                              loc_19:
83
          020A:07A3 CD 1C
                                          int 1Ch ; Timer break (call
84
             each 18.2ms)
85
          020A:07A5
                              loc_20:
86
          020A:07A5 E8 0011
                                          call sub_2
                                                         ; (07B9)
87
88
          ; Сброс контроллера прерываний
89
                                                              , , ,
          020A:07A8 B0 20
                                          mov al,20h
90
          020A:07AA E6 20
                                                              ; port 20h,
                                          out 20h,al
91
             8259-1 int command
          ; al = 20h, end of interrupt
92
93
          ; Восстановление регистров DX, AX, DS и ES
94
          020A:07AC 5A
                                          pop dx
          020A:07AD 58
                                          pop ax
96
          020A:07AE 1F
                                          pop ds
97
          020A:07AF 07
                                          pop es
98
99
          020A:07B0 E9 FE99
                                                              ; (064C)
                                          jmp loc_1
100
101
102
          ; . . .
103
          020A:064C
                              loc_1:
104
          020A:064C 1E
                                          push
                                                  ds
105
          020A:064D 50
                                          push
                                                  ax
107
108
          ; . . .
109
```

```
110 020A:06AA 58 pop ax
111 020A:06AB 1F pop ds
112
113 020A:06AC CF iret ; Interrupt
return
```


Листинг процедуры sub 2


```
sub_2
                                      proc
                                             near
          ; Сохранение регистров DS и АХ
          020A:07B9 1E
                                          push
                                                  ds
          020A:07BA
                     50
                                          push
                                                  ax
          ; Запись 0040h в регистр DS
          020A:07BB B8 0040
                                          mov ax,40h
          020A:07BE 8E D8
                                          mov ds, ax
10
          ; Запись младшего байта регистра флагов в АН
11
          020A:07C0 9F
                                          lahf
                                                              ; Load ah from
12
             flags
13
          ; Проверка флага DF и старшего бита флага IOPL
          020A:07C1 F7 06 0314 2400
                                             test word ptr ds:[314h],2400h
15
                ; (0040:0314=3200h)
          020A:07C7 75 0C
                                          jnz loc_22
                                                             ; Jump if not
16
             zero
17
          ; Сброс флага IF в области данных BIOS (в 020А:0314)
18
          ; Команда lock используется для того, чтобы следующая за ней команда
19
          ; была неделимой
20
          020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF
                                                     lock and word ptr ds:[314
21
             h], OFDFFh; (0040:0314=3200h)
22
          020A:07D0
                              loc_21:
23
24
          ; Запись регистра АН в младший байт регистра флагов
25
          020A:07D0 9E
                                          sahf
                                                              ; Store ah into
             flags
          ; Восстановление регистров АХ и DS
28
          020A:07D1 58
                                          pop ax
          020A:07D2 1F
                                          pop ds
30
          020A:07D3 EB 03
                                          32
```

```
020A:07D5
                             loc_22:
33
34
         ; Если установлен хотя бы один из флагов DF или IOPL, то происходит
35
             сброс флага IF
          020A:07D5 FA
                                         cli
                                                     ; Disable interrupts
36
                                         jmp short loc_21 ; (07D0)
          020A:07D6 EB F8
37
          020A:07D8
                            loc_23:
38
39
         ; Возврат из процедуры
40
          020A:07D8 C3
                                         retn
41
          sub_2
                    endp
42
```


1 Схемы алгоритмов

1.1 Схема алгоритма INT 8h





1.2 Схема алгоритма процедуры sub_2



2 Вывод

Во время выполнения данной лабораторной работы я познакомился со средством дизассемблирования — sourcer и с получением дизассемблерного кода ядра операционной системы Windows на примере обработчика прерывания Int 8h в virtual mode — специальном режиме защищенного режима, который эмулирует реальный режим работы вычислительной системы на базе процессоров Intel.

Функции обработчика прерывания INT 8h:

- Инкремент счетчика реального времени. Обработчик каждый раз увеличивает на единицу текущее значение 4-байтовой переменной, располагающейся в области данных BIOS по адресу 0040:006Ch счетчик таймера. Если этот счетчик переполнится изза того что прошло более 24 часов с момента запуска таймера, в ячейку 0000:0470h заносится значение 1.
- Декремент времени до отключения моторчика дисковода. Если после последнего обращения к НГМД прошло более 2 секунд, обработчик прерывания выключает двигатель. Ячейка с адресом 0040:0040h содержит время, оставшееся до выключения двигателя. Это время постоянно уменьшается обработчиком прерывания таймера. Когда оно становится равно 0, двигатель НГМД отключается.
- Вызов пользовательского прерывания 1Ch. Его стандартный обработчик состоит из одной команды IRET. Во время выполнения прерывания 1Ch все аппаратные прерывания запрещены.