



# Réseaux 1 Couche Physique

### Codage et transmission de données

Abdelkader OUALI

Université de Caen Normandie Laboratoire GREYC

abdelkader.ouali@unicaen.fr

#### Plan

#### Rappel

- Modèle OSI
- Supports de transmission


#### • Données et signal

- Analogique et numérique
- Signal Analogique Periodique
- Signal Numérique
- Performance

#### Transmission

- Analogue et Numérique
- Modes

#### Modèle OSI




7

**Application** 

Couches

## **Encapsulation**




#### **Supports de transmission**

• Le support transporte des signaux, un à la fois, pour représenter les bits qui composent la trame

• Trois formes élémentaire de support réseaux sur lesquels les données sont représentées :

- Câble de cuivre
- Fibre
- Sans fil






#### **Généralités**


 Pour être transmises, les données doivent être transformées en signaux électromagnétiques

- Les données peuvent être analogiques ou numériques :
  - Analogiques : ont des états continues
  - Numériques : ont des états discrets
- Les **signaux** peuvent être **analogiques** ou **numériques**.
  - Analogique : un nombre infini de valeurs dans une plage
  - Numérique : un nombre limité de valeurs dans une plage

# Comparaison d'un signal analogique et numérique



a. Signal analogique



b. Signal numérique

## Signal périodique et apériodique

 Les signaux analogiques et numériques peuvent prendre l'une des deux formes suivantes :


- Périodique : complète un motif dans une période de temps donnée, répète ce motif sur périodes identiques ultérieures
- Apériodique : le signal change sans montrer de motif ni de cycle qui se répète dans le temps
- En communication de données, nous utilisons couramment des **signaux analogiques périodiques** et des signaux numériques non périodiques.

## Signal analogique périodique

 Un signal analogique périodique peut être classé comme :

- Simple : une onde sinusoïdale, ne peut pas être décomposé en signaux plus simples
- Composite : composé de plusieurs ondes sinusoïdales

#### Une onde sinusoïdale



Peut être représentée mathématiquement par :


$$S(t) = A\sin(2\pi f t + \phi)$$

#### Où:


- **S** est l'amplitude instantanée
- A est l'amplitude maximale
- f est la fréquence
- φ est la phase
- t est le temps
- $\pi$  est une constante (~ 3.14159)

#### Une onde sinusoïdale

Même phase et fréquence, mais amplitudes différentes



a signal avec une amplitude maximale élevée



b. signal avec une amplitude maximale faible

## Période et Fréquence


- Période: fait référence au temps, en secondes, requis pour qu'un signal complète 1 cycle
  - Noté par T, mesurée en secondes
- Fréquence : fait référence au nombre de périodes en une seconde
  - Noté f, mesurée en hertz (Hz)
- La **fréquence** et la **période** sont l'inverse de l'autre :

$$f = \frac{1}{T}$$


$$T = \frac{1}{f}$$

## Période et Fréquence

Même amplitude et phase, mais fréquences différentes



a. Signal avec une fréquence 12 Hz



## Unités de période et de fréquence


Unit	Equivalent	Unit	Equivalent
Seconds (s)	1 s	Hertz (Hz)	1 Hz
Milliseconds (ms)	$10^{-3} \text{ s}$	Kilohertz (kHz)	10 <sup>3</sup> Hz
Microseconds (µs)	$10^{-6} \text{ s}$	Megahertz (MHz)	10 <sup>6</sup> Hz
Nanoseconds (ns)	10 <sup>-9</sup> s	Gigahertz (GHz)	10 <sup>9</sup> Hz
Picoseconds (ps)	$10^{-12} \text{ s}$	Terahertz (THz)	10 <sup>12</sup> Hz

### Fréquence

- La fréquence est le taux de changement dans le temps.
  - Changement dans un court laps de temps signifie haute fréquence
  - Changement sur une longue période de temps signifie basse fréquence.
- Si un signal ne change pas du tout :
  - sa fréquence est égale à **zéro**.
- Si un signal change instantanément :
  - sa fréquence est **infinie**.


#### **Phase**

- Phase décrit la position du signal par rapport au temps 0
- Même amplitude et fréquence, mais phases différentes



#### Longueur d'onde

- La longueur d'onde est une autre caractéristique d'un signal voyageant dans un support de transmission
- Elle dépend à la fois de la fréquence et du support
- Elle représente la distance qu'un signal peut parcourir sur une période




• Où:


- $\lambda$  est la longueur d'onde
- c est la vitesse de la lumière (~ 3x10<sup>8</sup> m / s)
- **f** est la fréquence

### Représentation temporelle et fréquentielle

 Une onde sinus complète dans le domaine temporel peut être représentée par une pointe dans le domaine fréquentiel



a.une onde sinusoïdale dans le domaine temporel (valeur max. : 5v, fréquence : 6Hz)




b. La même onde sinusoïdale dans le domaine fréquentiel (valeur max. : 5v, fréquence : 6Hz)

### Signal composite


- Une onde sinusoïdale à fréquence unique n'est pas utile pour communiquer les données; on doit envoyer un signal composite, un signal composé de nombreuses ondes sinusoïdales simples.
- Selon l'analyse de Fourier, tout signal composite est une combinaison de simples ondes sinusoïdales de fréquences, d'amplitudes et de phases différentes.
- On peut réécrire un signal composite comme suit :

$$S(t) = \sum_{i=1}^{n} A_i \sin(2\pi f_i t + \phi_i)$$




## Décomposition du signal

- Signal composite est périodique :
  - la décomposition donne une série de signaux à fréquences discrètes
- Signal composite est non périodique :
  - la décomposition donne une combinaison d'ondes sinusoïdales à fréquences continues.




a. Décomposition d'un signal composite - domaine temporel




#### Bande passante d'un signal composite

 La bande-passante d'un signal composite est la différence entre les fréquences les plus élevées et les plus basses contenues dans ce

signal.




a. Bande-passante d'un signal périodique




b. Bande passante d'un signal non périodique

## Signal numérique

- En plus d'être représentées par un signal analogique, les informations peuvent également être représentées par un signal numérique
- Par exemple, un 1 peut être codé par une tension positive et un 0 en tant par une tension nulle.
- Un signal numérique peut avoir plus de deux niveaux. Dans ce cas, nous pouvons envoyer plus de 1 bit pour chaque niveau
- Débit binaire (Bit rate) : nombre de bits émis par seconde




a. Signal numérique avec 2 niveaux




#### Signal numérique

 Un signal numérique est un signal analogique composite avec une bande passante infinie

- Le taux de signal de bande passante de 2000 Hz serait nécessaire!
- Bande passante 500 Hz seulement 1er harmonique
- Bande passante 900 Hz 1er et 2ème harmonique
- Bande passante 1300 Hz 1er-3ème harmonique
- Bande passante 1700 Hz 1er au 4e harmonique
- Bande passante 2100 Hz harmoniques 1er à 5e




# Approximation d'un signal numérique en utilisant les harmonies



- Dans la transmission en **bande de base**, la bande passante requise est **proportionnelle** au débit binaire;
- Si nous devons envoyer des bits plus **rapidement**, nous avons besoin de **plus** de **bande passante**.

Bit Rate	Harmonic 1	Harmonics 1, 3	Harmonics 1, 3, 5
n = 1  kbps	B = 500  Hz	B = 1.5  kHz	B = 2.5  kHz
n = 10  kbps	B = 5  kHz	B = 15  kHz	B = 25  kHz
n = 100  kbps	B = 50  kHz	B = 150  kHz	B = 250  kHz

## Impact du bruit



## Signal à bruit (SNR)

- SNR est le rapport statistique entre la puissance du signal  $P_s$  et la puissance du bruit  $P_n$ , SNR =  $(P_s/P_n)$
- Formule en décibels

$$SNR_{dB} = 10 log_{10} SNR$$

- Un facteur très important en communication de données est à quelle vitesse nous pouvons envoyer des données, en bits par seconde, sur un canal ? Le débit de données dépend de trois facteurs:
  - La bande passante disponible
  - Le niveau des signaux que nous utilisons
  - La qualité du canal (le niveau de bruit)

## Signal à bruit (SNR)

• Pour un canal sans bruit, la formule de débit de **Nyquist** définit le débit théorique maximal :

$$C = 2 B log_2 L$$

- Où:
  - C est la capacité du canal ou le débit en bps
  - B est la bande passante en Hz
  - I est le nombre de niveaux de signal utilisés pour représenter des données
- En réalité, on ne peut pas avoir un canal sans bruit; le canal est toujours bruité!
- Dans ce cas, la formule de capacité de Shannon est utilisée pour déterminer le débit de données théorique le plus élevé pour un canal bruité :


$$C = B \log_2 (1 + SNR)$$

- C est la capacité du canal en bps
- **B** est la bande passante en Hz
- SNR est le rapport signal sur bruit

## Signal à bruit (SNR)


- La capacité de Shannon nous donne la limite supérieure
- La formule de Nyquist nous dit combien de niveaux de signal dont on a besoin.

# Modulation d'un signal numérique pour la transmission sur un canal large-bande



## Conversion analogique-numérique

- Pulse Amplitude Modulation (PAM)
  - prend un signal analogique, l'échantillonne et génère une série d'impulsions basées sur les résultats de l'échantillonnage.
  - échantillonnage : mesurer l'amplitude du signal à des intervalles égales
- PAM n'est pas utile pour les communications de données car. il s'agit toujours d'un signal analogique, les impulsions générées ont toujours une amplitude quelconque.
  Pour les rendre numériques, nous les modifions en utilisant Pulse Code Modulation (PCM).



#### **Performance**

- Une question importante dans la mise en réseau est la performance du réseau
  - à quel point correspond la performance du réseau?
- Mesures :
  - Bande passante
  - Débit et débit applicatif
  - Latence

#### **Bande passante**


Deux contextes :

 Bande-passante en hertz, fait référence à la plage de fréquences d'un signal composite ou à la plage de fréquences qu'un canal peut transmettre


 Bande-passante en bits par seconde, fait référence à la vitesse de transmission des bits dans un canal ou un lien.

#### **Débit**

- Mesure de transfert de bits sur le support pendant une période donnée
- Suite à un certain nombre de facteurs ne correspond pas à la bande passante spécifiée dans la mise en œuvre de couche physique (Ethernet)
- Le débit est calculé comme suit:
  - Débit = trames par seconde x bits par trame




#### Temps de propagation




#### Transmission de données


- Un signal numérique peut être transmit soit en bande de base soit en large bande
  - Bande de base : envoi un signal numérique sans le changer en signal analogique
  - Large bande : envoi un signal numérique après avoir changé son état en signal analogique




## Élément de données et élément du signal




a. 1 élément de données par 1 élément du signal (r = 1)



C. 2 éléments de données par 1 élément du signal (r = 2)




b. 1 élément de données par 2 éléments du signal  $(r = \frac{1}{2})$ 



d. 4 éléments de données par 3 éléments du signal  $\left(r = \frac{4}{3}\right)$ 

### Transmission de données

- Un signal numérique peut être transmit soit en bande de base soit en large bande
  - Bande de base : envoi un signal numérique sans le changer en signal analogique
  - Large bande : envoi un signal numérique après avoir changé son état en signal analogique




# **Synchronisation**

- Un signal numérique à synchronisation automatique comprend des informations de synchronisation dans les données en cours de transmission
- Peut être réalisé s'il y a des transitions dans le signal qui avertissent le récepteur du début, du milieu ou de la fin de l'impulsion.

Si l'horloge du récepteur n'est pas synchronisée, ces points d'alerte peuvent

réinitialiser l'horloge.




# **Synchronisation**

- Un signal numérique à synchronisation automatique comprend des informations de synchronisation dans les données en cours de transmission
- Peut être réalisé s'il y a des transitions dans le signal qui avertissent le récepteur du début, du milieu ou de la fin de l'impulsion.

Si l'horloge du récepteur n'est pas synchronisée, ces points d'alerte peuvent

réinitialiser l'horloge.



# NRZ (non retour à zéro)


- Approche simple :
  - coder « 1 » avec une tension positive (+1V)
  - coder « 0 » avec une tension négative (-1V)

### Avantage :

Plus la période d'impulsion est courte, plus le débit de données est élevé


### • Désavantage :

 Perte de synchronisation d'horloge et de courant continu dans les longues séries de 0 ou 1



### **NRZ** différentiel

- Principe similaire à NRZ :
  - coder "1" lors du changement de niveau de tension
  - coder "0" **aucun changement** de **niveau** de tension
- Inconvénient :
  - Désynchronisation sur les séquences de zéros



## **Codage Manchester**

#### Principe :


- Pour un 1, une transition de tension élevée à basse au milieu du bit
- Pour un 0, une transition de tension basse à haute au milieu du bit

### Avantages :

- Synchronisation d'horloge avec chaque bit, pas de courant continu
- Fin de la transmission facilement reconnaissable

#### Inconvénient

 Pas assez efficace pour être utilisé à des vitesses de signalisation plus élevées



# Regroupement de bits


- En utilisant une étape de codage avant que les signaux ne soient placés sur le support, nous améliorons l'efficacité lors de la transmission de données à grande vitesse
- Utilisation d'un codage par mot pour représenter le regroupement symbolique de bits avant leur présentation au support
- Si on utilise un support plus rapide : la possibilité que les données soient corrompues est plus grande. Détection des erreurs plus efficace avec le groupement

## Regroupement de bits

- Un groupe de codes est une séquence consécutive de bits de code qui sont interprétés et mappés en tant que modèles de bits de données.
- Par exemple, les bits de code 10101 pourraient représenter les bits de données 0011. Ex du groupe de codes: 4B / 5B

#### Avantages:

- Réduction de l'erreur de niveau de bit
- Limiter l'énergie effective transmise dans le média
- Aider à distinguer les bits de données des bits de contrôle
- Meilleure détection des erreurs du support




## 4B/5B


- Dans cette technique, 4 bits de données sont transformés en symboles de code à 5 bits pour la transmission sur le système du support.
- Dans 4B / 5B, chaque octet à transmettre est décomposé en morceaux ou en quartets de quatre bits et codé sous forme de valeurs à cinq bits, appelées symboles.
- Ces symboles représentent les données à transmettre ainsi qu'un ensemble de codes permettant de contrôler la transmission sur le support.
- Parmi les codes figurent des **symboles** indiquant le **début** et la **fin** de la transmission de trame.
- Bien que ce processus ajoute une **surcharge** aux transmissions de bits, il ajoute **également des fonctionnalités** facilitant la transmission de données à des vitesses plus élevées.

### 4B/5B


- Inconvénient du code Manchester:
  - → 50% d'efficacité, 1B / 2B (un bit est codé sur deux bits)
- Une amélioration est donnée avec 4B / 5B :
  - → quatre bits (donnés) sont codés en cinq bits (transmis): efficacité de 80%
- Fonctionnalités :
  - → Changement de niveau avec 1, pas de changement de niveau avec 0 (code NRZ différentiel)
  - → Prétraitement du flux de bits pour éviter les longues séquences de zéros:
  - Codage des caractères hexadécimaux: 0, 1, ..., 9, A, B, ..., F (4 bits en 5 bits)
  - Sélection des 16 plus favorables parmi les 32 mots de code possibles
  - (maximum 3 zéros en séguence)
  - Autres combinaisons de 5 bits pour les informations de contrôle




## Modes de transmission de donnés




## **Transmission Parallèle**




## Transmission en Série



# **Transmission Asynchrone**



# **Transmission synchrone**



# Résumé