#### M20: ONDES, PROPAGATION ET CONDITIONS AUX LIMITES

Idées directrices à faire passer
—

### Commentaires du jury

#### Bibliographie

- [1] BUP n°574 "Les lignes, réponse à une question sur les fils de Lécher" (donne des éléments de réflexion sur le coaxial)
- [2] livre de spé pour avoir les informations théoriques utiles

Introduction: définir succinctement la notion d'onde et les phénomènes qui vont nous intéresser

## I Etude des ondes progressives

## 1 Décroissance en 1/r du rayonnement

- kit Moduson ENSC 431
- translater le récepteur sur le rail (voir plus loin tant qu'on a du signal)
- constater que le signal décroit en 1/r et commenter la conservation de l'énergie rayonnée (le capteur mesure une grandeur proportionnelle à la racine de l'énergie)

## 2 diagramme de rayonnement

- kit Moduson ENSC 431
- cette fois, utiliser le rail en arc de cercle et établir le diagramme de rayonnement

#### 3 Vitesse de propagation libre du son dans l'air et l'eau

- kit Moduson ENSC 431
- on connaît la fréquence à l'oscillo. Il suffit alors de connaître le nombre de périodes que l'on voit lorsqu'on se déplace d'une distance connue pour remonter à la vitesse
- comparer à la valeur donnée par le modèle isotherme et le modèle adiabatique : le modèle adiabatique est bien meilleur!
- faire de même dans l'eau avec le kit ENSC 410 : cette fois, on connait la distance entre les émetteurs et le temps de propagation d'un pulse -> on a ainsi la vitesse de propagation dans le milieu

# II Conditions aux limites [1]

#### 1 Condition de transmission entre deux milieux, onde évanescente

- ENSC 442 ondes centimétriques
- montrer l'angle de réfraction limite à l'aide d'un bloc de parafine
- une fois l'extinction réalisée, placer un second bloc de paraffine à la suite pour recapter l'onde évanescente (il y a décroissance exponentielle avec la distance mais il faut rester qualitatif ici)

#### 2 Vitesse de propagation et mise en évidence de la dispersion dans un câble coaxial

- conseil de Jean : placer le té de dérivation à la sortie du GBF. Ne pas se préoccuper des réflexions multiples qui sont probablement difficilement interprétables.
- envoyer une impulsion dans un câble coaxial de 100m avec une impédance terminale connue (nulle ou infinie typiquement)
- on récupère l'impulsion après 200m de parcours. En considérant le temps de propagation, on remonte à une mesure de vitesse que l'on comparera à la valeur expérimentale pour un câble d'impédance caractéristique  $50\Omega$

## 3 Reflexion, transmission, adaptation d'impédance

- mettre en évidence ce que l'on observe pour une impédance terminale nulle ou infinie
- placer en sortie du coaxial une boite à décades de résistance (c'est l'impédance de réflexion)
- on trace alors cette amplitude en fonction de R et on fit par la fonction de réflexion sur impédance terminale

## III Ondes stationnaires dans un coaxial [1]

## 1 Position du problème

- expliquer le principe : on impose (en wobulation) une excitation de fréquence fixée
- l'impédance terminale crée une condition limite pour la cavité tandis que l'autre condition limite est imposée par le GBF qui impose localement la tension
- on place le point de mesure à 100m de l'impédance terminale
- on aura une amplitude maximale au point de mesure s'il correspond à un ventre de tension -> c'est notre condition de résonance

## 2 Fréquence de résonance en Z = 0 et $Z = \infty$

- Z = 0 impose un noeud de tension, ainsi le premier mode sera tel que  $\lambda/4 = 100m$
- Z =  $\infty$  impose un ventre de tension, ainsi le premier mode sera tel que  $\lambda/2 = 100m$

#### Q/R

- 1. Fonctionnement des émetteurs moduson Petite cale piézo, attention changer la fréquence influe sur l'amplitude.
- 2. Interpréter le diagramme de rayonnement. Lien avec la diffraction de Franhofer ? Différence avec un dipôle rayonnant ?
- 3. Pour l'émetteur proche du récepteur, on voit des modes. Expliquer Dans ces configurations, on forme une cavité qui résonne pour certaines longueurs de cavité.