Introduction

I <u>Production</u>, détection et analyse d'une onde acoustique

1) Les instruments de musique: le diapason

- Faire vibrer un diapason et étudier le son avec ou sans résonance.
- Prendre un micro de bonne qualité et enregistrer sur un oscillo le signal. Déterminer la fréquence du fondamental
- Faire une analyse FFT pour montrer qu'il n'y a presque pas d'harmoniques supérieurs
- -Mesurer la longueur de la caisse de résonance et la comparer au quart de la longueur d'onde (éventuellement correction au 1/10)

2) Etude du haut-parleur

- Alimentez un HP dans son enceinte avec un GBF à 250 Hz,
- Placer un sonomètre à 0,50 m du HP et mesurer l'intensité acoustique(utiliser le mode dB C, indépendante de la fréquence)
- Vérifier que la mesure est isotrope en faisant tourner le HP
- Mesurer aussi l'intensité reçus en l'absence de HP et montrer qu'elle est négligeable
- En déduire la puissance acoustique $P = 4Pi r^2 * I$

Attention à la mesure de I et aux unités

- -En déduire le rendement du HP qui doit être de l'ordre du pourcentage.
- Montrer l'influence de la distance sur le niveau de réception. Ecarter le micro de r*1.4142 et montrer que le sonomètre indique une intensité abaissée de 3 dB.

3) Analyse spectrale

- Avec synchronie enregistrer deux sons ayant la même fréquence
- Montrer la présence d'harmonique
- Etudier le son d'une touche de téléphone

II Propagation

1) Propagation = nécessité d'un milieu matériel

- Expérience de la cloche à vide

2) Ondes sonores

Mesures de longueur d'onde

- Utiliser un GBF et un micro. Choisir une fréquence assez élevée (λ courte)
- Visualiser les deux signaux et observer la périodicité dans l'espace de l'onde. Mesurer plusieurs λ pour plus de précisions
- En déduire la vitesse du son dans l'air. précision

3) Ondes ultrasonores

Mesure de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air et dans l'eau

- Dans l'air mesurer le retard à la propagation d'un train d'onde en fonction de la distance. Y a t-il une différence avec la valeur pour les fréquences audibles. Y a t-il une dispersion ?
- Utiliser un système étanche et mesurer à nouveau la longueur d'onde en déplaçant le récepteur sur plusieurs longueurs d'onde.

Application: le sonar

4) Interférences à deux ondes

Tube de Koenig

5) Réflexion : effet Doppler

Application mesure de la vitesse de déplacement d'un obstacle.

Conclusion