Departamento de Computación, FCEyN, UBA


Procesamiento del Habla

Agustín Gravano


1er Cuatrimestre 2017

Acústica. Repaso de la clase anterior

- Sonidos periódicos y aperiódicos.
 - Ondas periódicas simples.
 - Ciclo, período (T), frecuencia (f).




- Ruido blanco. Ondas transitorias.
- Análisis de Fourier. FFT. Espectrograma.



• Ejercicios.

Procesamiento Digital de Señales

- Señal analógica (continua): La línea de tiempo tiene valores de amplitud con precisión infinita en todos los puntos.
- Señal digital (discreta): La línea de tiempo tiene sólo una secuencia de valores de amplitud con precisión finita.



Procesamiento Digital de Señales

- Un micrófono convierte oscilaciones de presión en el aire (sonido) en oscilaciones de voltaje.
 - Los dispositivos analógicos (discos de vinilo, cassettes) las guardan como señales continuas.
 - Los dispositivos digitales (computadoras, CDs) las convierten y guardan como señales discretas.
- Conversión Analógica-Digital (Digitalización)
 - 1) Muestreo: Discretización del tiempo.
 - 2) Cuantización: Discretización de la amplitud.

- Tasa de muestreo (sampling rate)
 - ¿Cada cuánto hay que tomar muestras de la señal?
 - Teorema de Nyquist-Shannon: Para capturar la periodicidad de una onda con frecuencia f, es necesaria una tasa de muestreo mayor que 2f.





Figure 2.2 This figure illustrates why it takes two samples to capture the periodicity of a sine wave.

- Balance entre muestreo y almacenamiento
 - Oído humano: máxima frecuencia ~20kHz
 - 44.1kHz: calidad de CD de audio
 - ¿Pero realmente necesitamos guardar 44k muestras por segundo si queremos almacenar habla?
 - Teléfono: [300 Hz, 4 kHz] (muestreo = 8 kHz).
 - Algunos sonidos del habla (fonos) tienen frecuencias mayores a 4 kHz: [s], [f].
 - Un tasa de muestreo de 16 kHz suele alcanzar para el procesamiento del habla.
- sox --info IN.WAV
 - Sample Rate : 16000

- Error de muestreo: aliasing.
 - Ejemplos ópticos: <u>rueda</u>, <u>turbina</u>, <u>agua</u>.
 - Ocurre cuando la señal contiene frecuencias mayores a la frecuencia de Nyquist (mitad de la tasa de muestreo).



Solución: Filtro anti-aliasing (ej.: oversampling).

Filtros Acústicos


- Bloquean sonidos de ciertas frecuencias.
 - Filtro pasa-bajos (low-pass): Bloquea las componentes con frecuencia mayor a un umbral.
 - Filtro pasa-altos (high-pass): Bloquea las componentes con frecuencia menor a un umbral.
 - Filtro pasa-banda (band-pass): Bloquea las componentes con frecuencia por fuera de una banda.
- sox IN.WAV OUT.WAV sinc FREQ
 - Ejemplos de valores para FREQ: -4000 low-pass
 4000 high-pass
 3000-4000 band-pass


Cuantización


- Las computadoras no tienen precisión infinita.
- ¿Cuán precisas deben ser las muestras de amplitud que tomamos de la señal?
- Ej.: 8, 12, 16, 32 bits por muestra
 - 256, 4096, 65536, 4294967296 niveles de amplitud.
- sox --info IN.WAV
 - Precision : 16-bit

• ¿Cuántos niveles es necesario distinguir?

- Balance entre precisión de cuantización y almacenamiento.
 - Los errores de cuantización se reducen aumentando la precisión, pero a costa de más espacio.








- La elección depende de los datos y de la aplicación.
- Habla: 16kHz, 16bits suele ser razonable.

- Problema derivado de la cuantización:
 - Saturación digital (clipping): La amplitud de la señal es mayor al rango representable.



- Solución #1: Redefinir los niveles de amplitud.
- Solución #2: Disminuir la amplitud de la fuente.

Ejercicios

- Escuchar bach.wav (44.1kHz, 16bits)
 - Fragmento de Partita en Sol Mayor de J. S. Bach.
 - play FILENAME
- Bajar sampling rate a 16, 8, 4 kHz y comparar.
 - sox IN.WAV -r FREQ OUT.WAV
- Subir sampling rate de 4 kHz a 44.1kHz.
 - ¿Por qué no vuelve a estar en buena calidad?
- Aplicar filtro high-pass de 8kHz a:
 - Audio original a 44.1 kHz.
 - Audio resampleado a 16 kHz.
- Crear espectrogramas de los audios y comparar.
 - sox IN.WAV -n spectrogram -o OUT.PNG

Variables Acústicas: Intensidad



Intensidad

- Ejemplo: hola.wav
- Nivel de presión del sonido.
- Puede medirse en:
 - Unidades de presión (Pa).
 - Unidades de voltaje (V).
- Es más frecuente usar decibeles (dB).
 - Escala logarítmica relativa a un nivel de referencia.
 - $-20 \log_{10} (P/P_0) dB$
 - Nivel de referencia $P_0 = 20$ micropascales = 2×10^{-5} Pa
 - Umbral de audición humana: "silencio".

Percepción de la Intensidad

Evento	Presión (Pa)	Intensidad (dB)
Silencio	2×10-5	0
Susurro	200	20
Oficina silenciosa	2K	40
Conversación	20K	60
Colectivo	200K	80
Subte	2M	100
Trueno	20M	120
DAÑO	200M	140

Cálculo de la Intensidad

• Sean x_i (i = 1 ... N) muestras de la amplitud de (parte de) una señal.

• Amplitud RMS (root mean square) = $\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i^2}$

• Intensidad = $20 \log_{10} \frac{\text{RMS}}{P_0}$


donde P_0 es el nivel de referencia para el silencio.

Variables Acústicas: Nivel tonal (Pitch)




Percepción del Nivel Tonal (Pitch)

- Ejemplo: a.wav
- Frecuencia fundamental (F0): Frecuencia más baja de una onda periódica.
 - Tasa a la cual se repite el patrón complejo más chico.




Estimación del Tono (Pitch Tracking)

- Método de auto-correlación
 - Una onda periódica se correlaciona consigo misma, dado que cada ciclo se parece mucho al siguiente.
 - Deslizar una copia de la onda hacia la derecha, hasta encontrar un punto de máxima correlación. El offset encontrado corresponde a la duración del período (T). La inversa (1/T) es la FO.



Estimación del Tono (Pitch Tracking)


- Gráfico F0 × tiempo = Pitch track
- Relacionado a la percepción del nivel tonal.



Rango: mujeres 100-500Hz, hombres 75-300Hz.

Estimación del Tono (Pitch Tracking)

- Funciona bien para fonos sonoros: vocales, [m], [b],
 [l], etc. (ondas periódicas compuestas).
- Funciona mal para fricativas, oclusivas sordas, etc.:
 [s], [f], [t], [k], [tʃ] (sonidos aperiódicos).



Praat

En una terminal, ejecutar:

- praat
- Ignorar warnings en la terminal.
- Cerrar la ventana "Praat Picture". No la vamos a usar.

Intensidad y nivel tonal en Praat

Ejercicio 1:

- Abrir /home/ph-30/clase02/lamparita.wav
- Hacer click en View & Edit.
- Menú Intensity
 - 1) Activar Show intensity. En Intensity Settings poner 50-100dB
 - 2) Seleccionar un segmento de habla.
 - 3) Click en Intensity Listing y en Get intensity.
- Menú Pitch
 - 1) Activar Show pitch. En Pitch Settings poner 75-500 Hz.
 - 2) Seleccionar un segmento de habla.
 - 3) Click en Pitch listing y en Get pitch.
- Para la primera y segunda /u/ (en "subí" y "un"), estimar a mano su F0
 usando solamente la forma de onda. Comparar con los cómputos de Praat.


Pitch track vs. Espectrograma

Ejercicio 2:

- Abrir /home/ph-30/clase02/a.wav
- Escuchar (es un sonido /a/ largo, subiendo y bajando el tono, primero de grave a agudo y luego al revés).
- Editarlo.
- Visualizar sólo el espectrograma.
 - ¿Cuál es el eje de referencia del espectrograma?
 - En Spectrogram settings poner rango = 0-5000 Hz.
 - ¿Qué ocurre con el espectrograma cuando el tono sube/baja?
- Visualizar sólo el Pitch track.
 - ¿Cuál es el eje de referencia del pitch track?
 - En Pitch settings poner rango = 150-500 Hz. ¿Qué ocurre con el pitch track?
 - Repetir con 50-150 Hz.

Errores de pitch halving y doubling

- ¿Qué ocurre con el pitch track?
 - Si el tono debería ser 150, pero marca 75: pitch halving.
 - Si el tono debería ser 150, pero marca 300: pitch doubling.
 - Errores en la estimación del tono (método de auto-correlación).
 - Usar un rango tonal adecuado ayuda a prevenir estos errores.



Scripting

- Desde la historia de la sesión:
 - Praat → New Praat script \rightarrow Edit \rightarrow Paste history
 - Se puede ejecutar todo o parte del script.
- Escribir scripts puede ser complicado.
- Modificar scripts existentes.
 - https://lennes.github.io/spect/
 - http://uk.groups.yahoo.com/group/praat-users/
 - http://www.linguistics.ucla.edu/faciliti/facilities/acoustic/praat.html

Praat scripts

- En una terminal, ejecutar los siguientes comandos:
 - cd /home/ph-30/clase02/
 - praat duration.praat lamparita.wav

Devuelve la duración del archivo made1.wav, en segundos.

- less duration.praat

Muestra el archivo duration.praat.

Praat scripts: duration.praat

```
# Praat script que toma como input un archivo de audio (.wav)
# y devuelve su longitud en segundos.
# Argumento: archivo de audio.
form Input parameters for sound length
 word file .wav
endform
# Los objetos 'long sound' no se levantan a memoria.
Open long sound file... 'file$'
# Calcula la duracion.
dur = Get duration
# La imprime y termina.
echo 'dur:4'
```

Praat scripts: acoustics.praat

- En la terminal de Linux:
 - pwd

Directorio actual: /home/ph-30/clase02/

- praat acoustics.praat lamparita.wav 0.5 1.0 75 500

Computa un conjunto de mediciones acústicas para made1.wav entre 0.5 y 1.0 segundos, usando rango tonal 75-500Hz.

 SECONDS:0.500
 duración

 F0_MAX:341.629
 máxima f0 (Hz)

 F0_MIN:247.602
 mínima f0

 F0_MEAN:311.274
 media f0

 F0_MEDIAN:317.807
 mediana f0

 F0_STDV:22.470
 desvío estándar f0

 ENG_MAX:83.361
 máxima intensidad (dB)

ENG_MIN:46.801 mínima intensidad ENG_MEAN:69.706 media intensidad ENG_STDV:11.355 desvío estándar intensidad

VCD2TOT_FRAMES:0.532 proporción frames sonoros

Intensidad y nivel tonal en Praat

Ejercicio 3:

- Abrir el archivo hola.wav en Praat y tomar nota del comienzo y final de la /o/ en cada instancia de la palabra "hola". ¡Sean precisos!
- Correr acoustics.praat sobre cada /o/:
 - praat acoustics.praat a.wav comienzo fin minpch maxpch
 - donde (minpch,maxpch) = (50,300) para hombres, o (75,500) para mujeres.
 - Comparar la intensidad en cada caso.

Intensidad y nivel tonal en Praat

Ejercicio 4:

- Crear una onda periódica compleja formada por dos ondas simples de 400 y 500 Hz.
 - New > Sound > Create sound from formula...
 - Formula: sin(2*pi*400*x) + sin(2*pi*500*x)
- Visualizar la forma de onda y computar F0 a mano.
- Visualizar el pitch track: Pitch > Show pitch, y comparar con el resultado del punto anterior.

Más ejercicios:

- ¿Dónde producimos el tono?
 Grabarse diciendo las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do en el tono correspondiente (aprox), pero <u>susurrando</u>. Editar el archivo y analizar el pitch track.
- Grabar las 5 vocales, como en el archivo "aeiou.wav".
 - Grabar como aeiou-apellido.wav y traer la próxima clase.

Procesamiento Digital de Señales Resumen

- Conversión analógica-digital, tasa de muestreo, precisión, teorema Nyquist-Shannon, aliasing, cuantización, saturación filtros.
- Variables acústicas: intensidad (dB), nivel tonal o pitch (Hz).
- Herramientas: Praat y sox.