# Apunte de Sockets

#### 1. Sockets

Un file descriptor, en particular uno de socket, tiene tipo int. Recordar de la clase que se puede crear un socket usando:

■ INT SOCKET(INT DOMAIN, INT TYPE, INT PROTOCOL);

Para trabajar con sockets de internet usaremos el domain AF\_INET. Para trabajar con mensajes UDP (sin conexión), usaremos el type SOCK\_DGRAM.

Para TCP, usaremos el type SOCK\_STREAM. Recordar que en protocol en general se utiliza un 0.

Un socket se cierra con CLOSE(INT SOCKET).

# 2. Esquema de conexión

A continuación se muestra el esquema de conexión con sockets AF\_INET que utilizan SOCK\_STREAM como protocolo. El servidor hace passive open y el cliente active open.

Tener en cuenta que el servidor no necesita abrir puertos para cada nueva conexión entre clientes.




Figura 1: Esquema de conexión TCP

#### 3. Direcciones de Internet

Para representar una dirección de internet se usa la estructura presentada a continuación:

```
struct sockaddr_in {
    short sin_family; //dominio, usamos AF\_INET
    unsigned short sin_port; //numero de puerto
    struct in_addr sin_addr; //direccion IP
    char sin_zero[8 //relleno(no se usa)
};

Donde la estructura que contiene la dirección IP es la siguiente:
struct in_addr {
    unsigned long s_addr; //esto es un long de 32 bits
};
```

#### 4. Network byte order

Las estructuras mencionadas arriba necesitan tener el puerto y la dirección IP almacenadas en un formato conocido como Network byte order. Para ello contamos con funciones de conversión:

- unsigned short htons(unsigned short us) convierte un short del host (máquina local) en un short de la red.
- unsigned long htonl(unsigned long ul) análoga pero convierte longs.

## 5. Resolver directiones IP

Para convertir una cadena de caracteres que contiene una dirección IP (por ejemplo: "127.0.0.1") en una estructura in\_addr usamos, por ejemplo:

• inet\_pton(AF\_INET, "127.0.0.1", &(remote.sin\_addr));

Esta función ya nos deja la dirección IP en formato Network byte order dentro del in\_addr apuntado por el último parámetro (en este caso, llamado remote).

## 6. Enviar paquetes UDP

Para enviar o recibir spaquetes UDP podemos usar la siguiente llamadas al sistema:

- SSIZE\_T SENDTO(INT S, CONST VOID \*BUF, SIZE\_T LEN, INT FLAGS, CONST SOCKADDR\* TO, SOCKLEN\_T TOLEN);
- RECVFROM(INT S, VOID \*BUF, SIZE\_T LEN , INT FLAGS, STRUCT SOCKADDR \*SRC\_ADDR, SOCKLEN\_T \*ADDRLEN);

En el caso de sendto, se usa el socket s para enviar len bytes de datos desde el buffer apuntado por buf hacia la dirección apuntada por to, cuya longitud es de tolen. EL caso de recvfrom es análogo pero para la recepción de mensajes.

#### 7. Includes recomendados

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

## 8. Funciones útiles

- char\* fgets(char\* s, int size, FILE\* stream); Leer una linea de a lo sumo size
- int strncmp(const char \*s1, const char \*s2, size\_t n); Comparar dos cadenas s1 y s2 de longitud a lo sumo n.
- char \*strcat ( char \* destination, const char \* source ); Concatena una copia de la cadena source a la de destintation.
- char \* strtok ( char \* str, const char \* delimiters ); Sucesivas llamadas a esta función permiten separar str en tokens, secuencias de caracteres contiguos separados por alguno de los caracteres especificados en los delimitadores