### Speicher

#### **Teil 3: Address Translation**

Prof. Dr.-Ing. Andreas Heil

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. Icons by The Noun Project.

v1.0.1

### Lernziele und Kompetenzen

 Funktionsweise einer MMU verstehen und einfache Adressberechnungen selbst durchführen können

#### Hardware-basierte-Address-Translation

- Jeder Zugriff auf den virtuellen Adressraum wird durch die Hardware übersetzt
- Virtuelle Adresse wird dabei in physikalische Adresse umgewandelt
- Aufgabe des Betriebssystems
  - Verwaltung des Speichers (engl. memory management)
  - Verwaltung der freien Speicherbereiche

#### Annahmen zum Einstieg:

- Annahme 1: Adressraum ist kleiner als der physikalische Speicher
- Annahme 2: Jeder Adressraum ist gleich groß

### **Code-Beispiel**

Code-Beispiel, das einen Wert aus dem Speicher liest, um drei erhöht und wieder zurück schreibt.

#### C-Code:

```
void func() {
  int x = 3000; // thanks, Perry.
  x = x + 3; // line of code we are interested in
  ...
}
```

#### x86-Code:


```
128: movl 0x0(%ebx), %eax ;load 0+ebx into eax
132: addl $0x03, %eax ;add 3 to eax register
135: movl %eax, 0x0(%ebx) ;store eax back to mem
```

### Kurze Erläuterung

- 1. Adresse von x wird in Register ebx geladen
- 2. Wert an der Adresse wird in register eax geladen (via move)
- 3. Addieren von 3 auf den Wert in Register eax
- 4. Wert in eax wird zurück in den Speicher geschrieben (selbe Stelle, von der geladen wurde)


# Speicherzugriffe

- Instruktion von Adresse 128
   laden
- Instruktion ausführen (Lade von Adresse 15KB)
- Instruktion von Adresse 132
   laden
- Instruktion ausführen (keine Speicherreferenz)
- Instruktion von Adresse 135
   laden
- Instruktion ausführen (Speichern in Adresse 15KB)



#### **Blickwinkel**

- Aus Sicht des Prozesses beginnt der Adressraum bei 0KB und endet bei 16KB
- Alle Speicherreferenzen des Programms müssen sich in diesem Bereich wiederfinden
- In Wirklichkeit lieg der Adressraum jedoch nicht bei OKB sondern ganz woanders
- Und jetzt soll dieser Adressraum auch noch neu organisiert (verlagert) werden



#### Base ,n' Bounds und die MMU

- Zwei spezielle Register auf der CPU: »Base« und »Bounds«
- Jedes Programm wird so kompiliert, als würde es an die Speicheradresse 0 geladen und dort starten
- Betriebssystem entscheidet jedoch wohin das Programm geladen wird und setzt das Base-Register auf diese Adresse
- Bei jedem Speicherzugriff übersetzt die CPU folgendermaßen
   physical address = virtual address + base
- Bounds-Register gibt das Limit des physikalischen Adressraums an
- Teil des Prozessors, der bei der Übersetzung hilft wird auch »Memory Management Unit« oder kurz MMU genannt

## Hardware Anforderungen (1)

Damit ein Betriebssystem, das alles kann, existieren einige Anforderungen an die Hardware:

#### 1. Privilegierter Modus

Wird benötigt, um Programme im User Modus daran zu hindern privilegierte Operationen auszuführen

#### 2. Base- & Bounds-Register

Registerpaar (pro CPU) für Address Translation und Prüfungen der Speicherlimits

## **Hardware Anforderungen (2)**

- 3. Übersetzung und Prüfung virtueller Adressen, Prüfung ob diese innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
  - Schaltung für die Berechnung und Prüfung
- 4. Privilegierte Instruktionen um Base-/Bounds-Register zu ändern
  - Betriebssystem muss dies vor Programmstart setzen können

# Hardware Anforderungen (3)

#### 5. Privilegierte Instruktionen, um Exception Handler zu registrieren

Betriebssystem muss der Hardware sagen, welcher Code im Fehlerfall ausgeführt werden soll

#### 6. Möglichkeit Exceptions zu werfen

Wenn Prozess versucht außerhalb des virtuellen Adressraums auf Speicher zuzugreifen oder beim Versuch privilegierte Operationen auszuführen

### Herausforderungen

- Bei Prozessstart muss das Betriebssystem einen geeigneten freier Speicherbereich finden und allozieren
- Bei Prozessende (freiwillig oder anderweitig) muss der Speicher wieder in die Liste mit freiem Speicher eingetragen werden, Datenstrukturen etc. sollten aufgeräumt werden
- Beim Context Switch müssen Base- und Bounds-Register weggespeichert bzw. wiederhergestellt werden (Vereinfachte Annahme: alle Prozesse liegen im Speicher)
- Wird ein Prozess im Speicher re-alloziert, muss der Prozess vorübergehend gestoppt werden
  - Exception Handlers werden benötigt und müssen vom Betriebssystem bereitgestellt werden

## Referenzen

### **Bildnachweise**