Module M211 Cours Architecture

Programmation des mécanismes de base d'un système informatique

Marie-Agnès Peraldi-Frati MCF Informatique

Objectif des modules ASR

Le champ disciplinaire « Architecture matérielle -Systèmes d'exploitation - Réseaux » concerne à la fois les connaissances de base sur le matériel (codage de l'information, fonctionnement interne des ordinateurs), les systèmes d'exploitation professionnels multitâches et multi utilisateurs (utilisation, administration, utilisation des services par programmation), ainsi que les réseaux et leurs normes (organisation, fonctionnement, éléments d'administration, techniques de programmation d'applications réparties ou distribuées).

M211: Organisation et périmètre

Organisation :

- Architecture et programmation des mécanismes de base d'un système informatique.
- 1h Cours, 3h TD/TP par semaine pendant 5 semaines.
- 1h d'examen en fin de module
- Utilisation de l'émulateur Proc X86 en TP http://www.emu8086.com

Périmètre

- De quoi est composé un ordinateur ?
- Quel est le lien entre le matériel et le logiciel?
 - Modèles d'exécution (séquentiel, parallèle données, parallèles instructions
 - Modèle de mémoires (registres, cache L1 L2 ...)
- Comment s'exécute un programme ?
- Comment fonctionnent les divers périphériques ?

Agenda du cours

- Cours 1 :
 - Généralités archi/assembleur
 - Manipulation émulateur
 - Code, UAL, registres, mémoire
 - Exécution, visualisation registres
- Cours 2 :
 - Différents types de mémoires
 - Accès mémoire (code, données, E/S)
 - Manipulation structure de données en assembleur
- Cours 3 :
 - Notion de Pile
 - Appel de procédures

- Cours 4 :
 - Interruptions
 - E/S
- Cours 5 :
 - Développement programme
 - E/S , IT,...
- Cours 6 :
 - Examen

PPN National

UE21	Architecture matérielle - Systèmes d'exploitation - Réseaux	Volume Horaire 8h CM, 10h TD, 12h TP
M2101	Architecture et Programmation des mécanismes de base d'un système informatique	Semestre 2

Objectifs du module :

 Savoir développer des applications simples mettant en œuvre les mécanismes de bas niveau d'un système informatique

Compétences visées :

Compétences citées dans le Référentiel d'activités et de compétences pour les activités :

- FA2-A: Administration de systèmes, de logiciels et de réseaux
- FA2-B: Conseil et assistance technique à des utilisateurs, clients, services
- . FA1-B: Conception technique d'une solution informatique

Préreguis :

- M1101
- M1102

Contenus:

- Langages de programmation bas niveau
- Mécanismes de bas niveau d'un système informatique
- Etude d'un système à microprocesseur ou microcontrôleur (réel ou simulé) avec ses composants (mémoires, interfaces, périphériques...)

Modalités de mise en œuvre :

- Utilisation du langage C et/ou d'un langage d'assemblage (assembleur)
- Observation de l'exécution pas à pas d'un programme à l'aide d'un outil de simulation/déverminage d'un processeur simple
- Développement de programmes simples permettant d'illustrer les principaux mécanismes de bas niveau d'un système informatique
- Etude des mécanismes de gestion des interruptions


Prolongements possibles:

- Programmation des Systèmes Embarqués
- Processus de compilation
- Etude du fonctionnement d'un système d'exploitation (OS: Operating System) minimal embarqué


Un ordinateur

- Unité centrale
 - Carte mère
 - Processeur
 - Mémoire vive /mémoire de stockage
 - Chipset
 - Carte graphique
 - Alimentation
- Périphériques d'entrée : clavier, souris
- Périphériques de sortie : Ecrans HP
- Périphériques de stockage disques, lecteurs CD, DVD

Carte mère ASUS H61M-K



Exemple Carte mère ATX ASUS pro Gamer



MotherBoard inside!

- ► CPU = Processeur (Central Processing Unit)
 - Qui exécute les instructions de votre programme
- Processeurs dédiés présents sur une <u>carte</u> spécifique ou intégrés sur une <u>carte-mère</u>
 - GPU = (Graphics Processing Unit) assure les fonctions de calcul de l'affichage
 - PPU = (Physics Processing Unit) calcul de la dynamique physique (fluides, structures complexes ...)

CPU inside!


- Processeur : Circuit électronique cadencé par une horloge interne (quartz)
- Fréquence d'horloge (cycle) = Nbre d'impulsion de quartz /secondes (Hertz)
- A chaque impulsion d'horloge le processeur va lire une instruction stockée dans un registre d'instruction et l'exécute.
- Une instruction s'exécute en un ou plusieurs cycles
- Puissance du processeur = Nbre d'instructions par seconde. MIPS (Millions Instruction par seconde)

Architecture logique d'un processeur Von Neumann(1945)

- Unité de commande (UC), qui organise le séquencement des instructions
 - Compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution, (IP)
 - soit incrémenté
 - soit modifié lors des sauts
 - Registre d'état : ensemble de flags qui donne l'état du calcul (AF CF OF SF PF ZF DF IF TF)
- Unité arithmétique UAL, exécute les instructions arithmétiques et logiques
 - Accumulateur (ou registre) : mémorise les résultats intermédiaires des calculs avant E/S (AX BX CX DX)
- Mémoire peut contenir les programmes et les données
 - Programme : suite d'instructions codées selon un format conventionnel (jeu d'instruction) (CS)


11

• Données : valeurs encodées selon un format conventionnel (entier, chaîne, flottants ...)




Architecture logique d'un processeur Evolutions de AVN à nos jours

- Processeurs multiples, qu'il s'agisse d'unités séparées ou de « cœurs » multiples. cela permet d'atteindre des puissances de calcul élevées non atteignable sur un seul procésse.
- Les entrées-sorties, initialement commandées par l'unité centrale, sont désormais sous le contrôle de processeurs autonomes (canaux d'entrée-sortie et mécanismes assimilés).
- Multiprogrammation: OS et temps partagé entre plusieurs programmes,



Revenons à l'archi de Von Neumann

- Unité de commande (UC), qui organise le séquencement des instructions
 - Compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution,
 - soit incrémenté
 - modifié lors des sauts
 - Registre d'état
- Unité arithmétique UAL, exécute les instructions arithmétiques et logiques
- Accumulateur (ou registres) : mémorise les résultats intermédiaires des calculs avant E/S
- Mémoire peut contenir les programmes et les données
 - Programme : suite d'instructions codées selon un format conventionnel (jeu d'instruction)
 - Données : valeurs encodées selon un format conventionnel (entier, chaîne, flottants ...)



Une instruction c"est quoi?

```
#include <stdio.h>
▶ En C
                 int a=1;
                 int b=2;
                 void main(){
                     b=15; /* Ceci est un instruction C d'affectation */
                     a=b+10;
► En Assembleur DONNEES
                              intA
                                               Db
                              intB
                                               Db
                      DONNEES
                                  ENDS
                      CODE
                                   SEGMENT
                      MAIN
                              PROC
                                       FAR
                        ; L'affectation dans une var nécessite 2 instructions en
                      ASM
                             mov Al, 15 ; hex=0fh or bin=00001111b
                             mov intB, Al
                              ; intA reçoit intB+10
                             mov Bl, 10; hex=0ah or bin=00001010b
                              add Al, Bl ; Al <- Al+Bl
                             mov intA, Al
                          RET
                                 ENDP
                                  ENDS
```

Une instruction c'est quoi?


▶ En code machine 80x86

Dans le jeu d'instruction assembleur, à chaque instruction ASM correspond un code machine.

Exemple: MOV AL, 0Fh donne: B0 0F


Avec B0 le code signifiant « déplacer une valeur dans AL » et 0F étant cette valeur.

Le code machine qui correspond à b=15; est stocké dans la RAM et vaut B0 0F A2 01




Revenons à l'archi de Von Neumann

- Unité de commande (UC), qui organise le séquencement des instructions
 - Compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution,
 - soit incrémenté
 - modifié lors des sauts
 - Registre d'état
- Unité arithmétique UAL, exécute les instructions arithmétiques et logiques
- Accumulateur (ou registre) : mémorise les résultats intermédiaires des calculs avant E/S
- Mémoire peut contenir les programmes et les données
 - Programme : suite d'instructions codées selon un format conventionnel (jeu d'instruction)
 - Données : valeurs encodées selon un format conventionnel (entier, chaîne, flottants ...)



Unité de commande : organise l'exécution des instructions

- Le compteur Ordinal
 - contient l'adresse mémoire de la prochaine instruction
 - Au chargement d'un programme par l'OS le CO récupère l'adresse mémoire de la première instruction du programme.
- Le séquenceur va à la recherche en mémoire de l'instruction
- L'Instruction stockée dans le registre d'instruction
- Elle est décodée par le décodeur
- les registres d'état sont lus
- Le séquenceur génère les microcommandes pour exécuter l'instruction (vers ALU, vers mémoire ...)
- A la fin de l'instruction le CO est incrémenté pour passer à l'instruction suivante




Unité de commande : organise l'exécution des instructions

0100:0010 0100:0010 01 001 0 02 002 0 00 000 NULL 01000: 01001: 01002: 01003: 01004: 00 00 00 00 **Compteur** 00 000 00 000 0010 **Ordinal** 0100 MOV [00001h], AL MOV BL, 0Ah ADD AL, BL MOV [00000h], AL 00 000 0100A: 00 000 FFFE 000 000 0000 ØØ. 000 SI 0000 00 000 00 000 00 000 016h ÑÓP NOP 0000 DI 0100 NOP NOP NOP 0100 Instruction 01 001 ©
00 000 NULL
B3 179 |
0A 010 NEWL
02 002 ©
C3 195 |
A2 162 6
00 000 NULL
00 000 NULL
CD 205 =
16 022 90 144 £ flags NŎP NOP 01014: 01015: 01016: 01017: Registres d'état NÖP NOP NOP 01018: 01019: ÑŎÞ NŎP NŎÞ debug stack flags vars source analyse


Revenons à l'archi de Von Neumann

- Unité de commande (UC), qui organise le séquencement des instructions
- Compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution,
 - soit incrémenté
 - modifié lors des sauts
- Unité arithmétique UAL, exécute les instructions arithmétiques et logiques
- Accumulateur (ou registres) : mémorise les résultats intermédiaires des calculs avant E/S
- Mémoire peut contenir les programmes et les données
 - Programme : suite d'instructions codées selon un format conventionnel (jeu d'instruction)
 - Données : valeurs encodées selon un format conventionnel (entier, chaîne, flottants ...)



Unité Arithmétique et logique

- Reçoit de L'UAL les opérations à effectuer et les opérandes associées.
- Composée de circuits logiques qui réalisent :
 - des opérations **arithmétiques classique pour un CPU** : + * ...**logique**: or and not
 - Des **opérations plus complexes :** pour un FPU/GPU : inverse, racine carré, produit scalaire, vectoriel



UAL: Exemple d'opération

Opération de comparaison du contenu d'un registre avec 0
 CMPAL, 0



- Flag ZF du registre d'état
- Une UAL fait un nombre limité d'opérations. Fonctions manquantes à programmer

Registres d'état

Indicateur (généralement composé de 8 bits) dont l'état dépend du résultat de la dernière opération effectuée par l'UAL. Indicateurs d'état ou flags.

ZF (Zero Flag)

- mis à 1 lorsque le résultat de la dernière opération est zéro.
- sinon, ZF est positionné à 0.

CF (Carry Flag)

- Indicateur de report (retenue). Il est positionné par les instructions ADD, SUB et CMP (entiers naturels).
- CF = 1 s'il y a une retenue

Registres d'état

▶ SF (Sign Flag)


• Positionné à 1 si le bit de poids fort du résultat d'une addition ou soustraction est 1; sinon SF=0. Utile pour la manipulation des entiers relatifs, le bit de poids fort donne le signe du résultat.

OF (Overflow Flag) Indicateur de débordement

• OF=1 si le résultat d'une addition ou soustraction donne un nombre qui n'est pas codable en relatif dans l'accumulateur (par exemple si l'addition de 2 nombres positifs donne un codage négatif).

Revenons à l'archi de Von Neumann

- Unité de commande (UC), qui organise le séquencement des instructions
- Compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution,
 - soit incrémenté
 - modifié lors des sauts
- Unité arithmétique UAL, exécute les instructions arithmétiques et logiques
- Accumulateurs (ou registres): mémorise les résultats intermédiaires des calculs avant E/S
- Mémoire peut contenir les programmes et les données
 - Programme : suite d'instructions codées selon un format conventionnel (jeu d'instruction)
 - Données : valeurs encodées selon un format conventionnel (entier, chaîne, flottants ...)



Accumulateurs


- Mémoire interne proche de l'UAL (accès rapide)
- ▶ 4 registres de données,
 - Décomposés en deux parties : une partie « haute » et une partie
 « basse » de 8 bits chacune, ce qui permet au microprocesseur de manipuler des données sur 8 ou 16 bits :
 - AX (décomposable en AH et AL) sert d'accumulateur et est principalement utilisé lors d'opérations arithmétiques et logiques ;
 - BX est la plupart du temps utilisé comme opérande dans les calculs ;
 - CX est utilisé comme compteur dans les structures itératives ;
 - DX, tout comme AX, est utilisé pour les calculs arithmétiques et notamment dans la division et la multiplication. Il intervient également dans les opérations d'entrées/sorties.

AccumulateursVisualisation sous l'émulateur 8086

- D X emulator: TP1_Somme2.bin file math debug view external virtual devices virtual drive help step delay ms: 0 reload step back single step Load run registers 0100:0010 0100:0000 00 00 Accu-00 00 mulateurs 00 00 00 000 NULL 00 00 Compteur CS 0100 ΝΈWL IΡ **Ordinal** 0010 55 0100 [00001h], AL NULL SP FFFE BP 0000 [000000h]. AL 0000 SI 016h NOP DΙ 0000 0100 DS 0100 ES debug stack flags screen source

Revenons à l'archi de Von Neumann

- Unité de commande (UC), qui organise le séquencement des instructions
- Compteur ordinal contient l'adresse de l'instruction en cours d'exécution,
 - soit incrémenté
 - modifié lors des sauts
- Unité arithmétique UAL, exécute les instructions arithmétiques et logiques
- Accumulateurs (ou registres) : mémorise les résultats intermédiaires des calculs avant E/S
- Mémoire peut contenir les programmes et les données
 - Programme : suite d'instructions codées selon un format conventionnel (jeu d'instruction)
 - Données : valeurs encodées selon un format conventionnel (entier, chaîne, flottants ...)



Mémoire

- Une mémoire peut être représentée comme une armoire de rangement constituée de différents tiroirs.
 - un tiroir représente alors une case mémoire qui peut contenir un seul élément un octet.
 - Une adresse identifie la case mémoire et chaque donnée est accessible grâce à son adresse
- On peut accéder simultanément à plusieurs tiroirs via des bus d'adresses et de données
- Exemple: avec un bus de données 64 bits on peut accéder à 4 tiroirs (4 octets) simultanément

Mémoire

- Stocke des informations utilisées par le processeur
- **Juxtaposition** de cellules (la plus petite quantité de mémoire adressable).
 - Chaque cellule est numérotée (adresse)
 - Généralement les mémoires sont adressables par octets
- **Taille** d'une cellule
 - octet: 8 bits (byte)
 - word: 16 bits,
 - Double word: 32 bits,
 - Quad word 64 bits : en fonction de machines (16 ou 32 bits)
- **Notation**:
 - Si M désigne une cellule mémoire
 - [M] représente son contenu

Mémoire: décomposition en segments

- Principe: la numérotation sur 16 bits a ses limites (2^16 cases adressables: 65535 octets (un octet = 8 bits)
- Notion de segments : consiste à regrouper les cases mémoires par zone plus grande (segment) de 65535 octets
- Exemple sur l'émulateur 8086:

Segment 0000

De 0000:0000 à 0000:FFFF

Segment 0001

De 0001:0000 à 0001:FFFF

Segment 0003

De 0692-0000 à 0002:FFFF

/U 01 00 F4 00 01 00 F4-00 01 00 F4 80 01 00 F4 00 01 00 F4-00 01 00 F4 00 01 00 F4 00 01 00 F4-00 01 00 F4 0000:0000 0000:0010 0000:0020 00 00 <u>00 00 00 00 00 00 00 00-00 00</u> שששש: בששש 0001:0010 00 00 00-00 00 00 00 00-00 00 00 00 00-00 00 00 00 00-00 00-00 00 00 00 00 00-00 0002:0010

Quelle est l'adresse de l'octet cerclé de rouge? 0000:002A

Mémoire programme, données

Données

Registres

Segments

