
IV – Niveau 2 Adresse MAC –Protocole Ethernet


TCP/IP Protocoles de la couche 2 Liaison



Couche liaison niveau 2

- Découpage des données en trames.
- Donne une signification aux bits qui sont transmis sur le réseau
- Elle doit acheminer sans erreur des blocs d'information utilisateur sur la liaison physique :
 - Contrôle d'intégrité : détection et de correction d'erreurs élémentaires dues au support physique imparfait et signale à la couche réseau les erreurs irrécupérables.
- Reconnaissance des débuts et fin de trames réceptionnées.
- Spécifications des tailles et moyens d'adressage des paquets.
- Elle s'assure que deux ou plusieurs nœuds n'essaient pas de transmettre des données sur le canal (partagé) de transmission en même temps.
- Exemples:
 - HDLC (High Data Link Protocol), PPP (Point to Point Protocol), Ethernet (IEEE 802.3).

Réseau IEEE 802.x : couche liaison – 2 sous-couches



La sous-couche LLC

- La sous-couche LLC a été créée afin de permettre à une partie de la couche liaison de données de fonctionner indépendamment des technologies existantes
- Cette sous-couche permet aussi de fiabiliser le protocole MAC par un contrôle d'erreur et un contrôle de flux (LLC 802.2 commun à tous les protocoles MAC 802.x).
- La sous couche LLC gère les communications entre les dispositifs sur une seule liaison réseau

La sous-couche MAC

- La sous-couche MAC est, selon les standards de réseaux IEEE (802.3, 802.4 ou 802.5)
 - la partie inférieure de couche de liaison de données dans le modèle OSI
 - Elle sert d'interface entre la partie logicielle contrôlant la liaison d'un noeud (LLC) et la couche physique
 - Par conséquent, elle est différente selon le type de média physique utilisé


Caractéristiques d'un réseau éthernet

- Norme **IEEE 802.3**
- Topologie en bus linéaire ou en bus en étoile
- Transmission des signaux en bande de base
- Méthode d'accès au réseau CSMA/CD, méthode à contention
- Un débit de 10 à 100 Mb/s
- Le support est « **passif** » (c'est l'alimentation des ordinateurs allumés qui fournit l'énergie au support) ou « **actif** » (des concentrateurs régénèrent le signal)
- Le câblage en coaxial, en paires torsadées et en fibres optiques
- Les connecteurs **BNC**, **RJ45**, **AUI** (apple) et/ou les connecteurs pour la fibre optique
- Des trames de 64 à 1518 Octets

Exemple Trames Ethernet / IEEE 802.3

- Taille maximale = 1518 octets
 - Empêche une station de monopoliser le canal pendant trop longtemps
 - Valeur arbitraire
- Taille minimale = 64 octets
 - Détection des collisions
 - 64 octets (MAC, CRC inclus) + 8 octets (en-tête trame physique préambule) = 72 octets au total sur la ligne = plus petite trame correcte
 - Si la quantité de données transportées ne permet pas de remplir une trame, il faut ajouter des octets de bourrage (padding)

Structure d'une trame Ethernet



- Adresse MAC destination : 6 octets
- Adresse MAC source : 6 octets
- EtherType : 2 octets qui indique quel protocole est encapsulé dans la trame

Ethernet: Système d'adressage : MAC Address (Medium Access Control)


6 octets exprimés en hexadécimal séparés par ":" ou "-"

- •l'OUI (Organization Unique Id) 3 octets
- •l'adresse matérielle spécifique (Product ID) 3 octets.

Source MAC Address : L'adresse MAC de la station émettrice

Destination MAC Address: L'adresse MAC de la station destinataire

- Unicast MAC Address 0A:00:81:2F:42:51 une adresse MAC désignant une seule station
- Multicast MAC Address 01:xx:xx:xx:xx:xx (premier octet impair). une adresse MAC désignant plusieurs stations (un groupe)
- Broadcast MAC Address FF:FF:FF:FF:FF:Adresse MAC de diffusion qui désigne l'ensemble des stations du domaine de collision concerné.



Obtention de l'adresse MAC d'un équipement?


- Windows NT, 2000, and XP: ipconfig /all
- Linux: ip maddr, ip neigh, arp
- NB:
 "00-00-00-00-00" n'est pas une adress MAC valide. Votre carte réseau rejettera cette valeur et maintiendra l'adresse d'origine.
- Il est possible de modifier l'adresse mac d'une machine. . . . mais ca n'est pas recommandé http://www.klcconsulting.net/smac/

Ethernet: valeur du champ protocole EtherType

Champ Protocole (hexadécimal)	Protocole couche supérieure (encapsulé dans la trame)
0x0800	IPv4
0x0806	ARP
0x809B	AppleTalk
0x86DD	IPv6
0x8864	PPPoE


source: http://www.iana.org

Encapsulation de IP dans Ethernet



Encapsulation des trames Ethernet et 802.3 au niveau physique

Les trames sont précédées d'un préambule et suivies d'un temps de repos




- **Préambule** : permet la synchronisation du récepteur $(10101010_2 = \text{signal carré}, \text{en codage Manchester})$
- Espace inter-trames : permet de bien séparer les trames successives
 - \Rightarrow 802.3 / Ethernet à 10 Mbit/s : IFS = 9,6 µs
 - \Rightarrow espace inter-trames 9.6 μ s --> 9.6 x 10 = 96 bits (12 octets)

Accès au medium de transmission


- Les collisions de transmissions sont le principal problème à régler.
- Elles se produisent lorsque deux (ou plus) stations essaient de transmettre en même temps.
- Les messages se superposent et il devient impossible d'en reconnaître le contenu exact.
- Une station peut penser que le médium est libre alors qu'une transmission est déjà commencée.
- Lorsque les messages se superposent, les stations émettrices s'en aperçoivent et mettent fin à leur émission.
- Plus le nombre de stations reliées au réseau est grand et plus celuici est étendu (délais plus longs), plus la probabilité de collision sera grande.

Méthode d'accès au médium Physique :CSMA/CD principe du fonctionnement



- Si le canal est libre, alors émettre une trame
- Si le canal est occupé, attendre sa libération et émettre aussitôt il se libère
- Si l'on détecte une collision durant l'émission :
 - 1. Arrêter l'émission
 - 2. Attendre un temps aléatoire avant de réessayer (retour à 1)
- Si le nombre de collisions dépasse un certain seuil, on considère qu'il y a une erreur fatale et l'émission s'interrompt avec la condition excessive collisions

CSMA/CD



CSMA/CD: Collision

- Détection de collision : cas ou deux stations constatent en même temps que le support de transmission est disponible et transmettent simultanément
- le Slot-Time ou fenêtre de collision :
 - délai maximum avant qu'une station détecte une collision.
 - il est égale à deux fois le temps de propagation du signal sur le support. C'est l'unité de temps du protocole.
 - la durée du Slot-Time a une influence sur la taille minimale d'une trame. En effet, pour que l'on puisse détecter la collision, il faut que la station écoute et donc qu'elle soit encore en train d'émettre.
 - Sur un réseau Ethernet à 10Mbit/s, le Slot-Time dure 51.2 µs et la taille minimale d'une trame est de 64 octets.

Evolution Ethernet Commuté

- Vitesses: de 10 Mbit/s à 100 Mbit/s, 1 Gbit/s...
- Grâce à l'utilisation de commutateurs :
 - Commutation :
 - disparition des collisions, augmentation du débit, sécurité accrue
 - Switch choisit pour chaque trame reçue un port de sortie vers sa destination finale (table MAC/PORT)
 - VLAN (Virtual LAN) : permettent au niveau d'un switch, de regrouper les noeuds dans des groupes séparés pour des aspects de sécurité et de gestion administratives

VLAN (Virtual Local Area Network)

- Un VLAN est un ensemble d'unités regroupées quelque soit l'emplacement de leur segment physique
- Le VLAN permet de définir un nouveau réseau au-dessus du réseau physique et à ce titre offre les avantages suivants :
 - Plus de souplesse pour l'administration et les modifications du réseau (e.g. mobilité) car toute l'architecture peut être modifiée par simple paramètrage des commutateurs
 - Gain en sécurité car les informations sont encapsulées dans un niveau supplémentaire et éventuellement analysées
 - Réduction de la diffusion du trafic sur le réseau

Types de VLAN

- VLAN statique : les ports du commutateur sont affectés aux différents VLAN
 - Facilité d'administration
 - Fonctionnent bien dans les réseaux où les déplacements sont contrôlés et gérés
- VLAN dynamique : les ports des commutateurs peuvent automatiquement déterminer leur VLAN d'appartenance. Filtrage basé sur :
 - Les adresses MAC
 - L'adressage IP
 - D'autres paramètres
- Cette méthode est celle qui demande le moins d'administration au niveau du local technique

Types de VLAN

- VLAN de niveau 1
 - Câblage physique sur les ports d'un switch. Table port/VLAN
- VLAN de niveau 2
 - Association des adresses mac aux VLAN : Table de correspondance adresse mac /numéro VLAN

Architecture VLAN « Virtual LAN »

 Permet de définir des groupes de machines formant des LAN arbitraires, changeables par logiciel au gré de la configuration :

Mode de fonctionnement transparent

- Configuré en Spanning Tree pour éviter les boucles.
- Plusieurs switches peuvent supporter un même ensemble de VLAN, on parle de domaine de commutation.
- Ils sont alors reliés entre eux par un Inter Switch Link, aussi appelé Trunk (Tronçon), qui supporte sans les mélanger les trafics des différents VLANs

