Basic C Programming

Variable & Operator

4th Week

Goal

- 1. 변수에 대한 이해
- 2. 연산자에 대한 이해
- 3. 형변환에 대한 이해
- 4. 잘못된 연산에 대한 이해

학습 목표

목차

변수의 이해

연산자에 대한 이해

형변환에 대한 이해

오버플로우와 언더플로우에 대한 이해

기초 사용법

변수란 값을 담는 공간

변수를 사용하기 위해선? 변수를 사용하겠다는 **선언(정의)**이 필요

변수의 선언이 끝나면 사용 가능

변수를 선언할 때 변수 이름은 유일해야 함이미 선언한 이름으로 변수를 또 선언할 수 없음

(정수형의) 변수 value는 20의 값을 가진다

기초 사용법

예시

```
변수 이름

int value = 10;

변수의 자료형 변수의 값
```

```
int main() {
   int value = 10;
   int year = 2024;
   int month = 3;
   month = 4;
   int month = 5; // Error (중복된 이름)
   int day = 1 // Error (세미콜론 없음)
   return 0;
```

기초 사용법

변수를 선언할 때 변수의 값은 필수가 아님

int value = 10;

변수의 자료형

변수의 값

하지만 그 경우 변수에 어떤 값이 들어갈 진 모름

변수 이름

int value;

변수의 자료형

그러니 항상 변수를 선언할 때 값을 넣어주자 (변수 선언 시 초기화)

```
int main() {
   int value;
   int year;
   int month;
   month = 4;
   int month; // Error (중복된 이름)
   int day // Error (세미콜론 없음)
   return 0;
```

기초 사용법

변수란 값을 담는 공간

공간에 값을 넣을 수 있으니

공간으로부터 값을 꺼내 쓸 수도 있어야 맞다

변수 이름 int value = 10;

변수의 자료형

변수의 값

변수 이름

value

변수의 값 _____ 변수 이름 변수 이름 값

value = value + 10;

= 10

이 때 value가 10으로 바뀌는 것을 value가 평가(evaluated)되었다고 표현



이름: value

정수형(int)

10

이름: value

정수형(int)

20

이름: value

변수 기초 사용법

예시

```
int main() {
   int value = 10; // 10
   value = 1 + 2; // 3
   int sum = 1 + 2 - 3 + 0; // 0
    sum = value + 10; // 3 + 10 = 13
    sum = value + value; // 3 + 3 = 6
    sum = sum + sum; // 6 + 6 = 12
   return 0;
```

기초 사용법

변수 할당의 해석 등호 좌측엔 변수 등호 우측엔 값

등호 우측에 무엇이 위치하더라도 결국에는 값으로 평가(evaluated)됨

자료형과 변수

변수는 자료형을 가진다

정수형 변수

실수형 변수

문자형 변수

. . .

자료형 (Revisit)

요약

자료형	유형	크기	최솟값	최댓값
signed char	문자	1B	-128	127
unsigned char	문자	1B	0	255
signed short	정수	2B	-32,768	32,767
unsigned short	정수	2B	0	65,535
signed int	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	-21억(32-bit) or -922경(64-bit)	21억(32-bit) or 922경(64-bit)
unsigned int	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	0	42억(32-bit) or 1,844경(64-bit)
signed long	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	-21억(32-bit) or -922경(64-bit)	21억(32-bit) or 922경(64-bit)
unsigned long	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	0	42억(32-bit) or 1,844경(64-bit)
signed long long	정수	8B	-922경	922경
unsigned long long	정수	8B	0	1,844경
float	실수	4B	6~7자리 십진 유효숫자	
double	실수	8B	15~16자리 십진 유효숫자	
long double	실수	8B or 10B or 16B		

자료형과 변수

정수

실수

문자

자료형과 변수

정수

실수

무지

```
int main() {
    int normal_value = 10;
    signed int signed_value = 20;
    unsigned int unsigned_value = 30;
    long long normal_long_long = 10;
    signed long long signed_long_long = 20;
    unsigned long long unsigned_llong = 30;
   return 0;
```

자료형과 변수

정수

실수

무지

```
int main() {
    float float_value = 1.1;

    double double_value = 2.2;

    long double long_double_value = 3.3;

    return 0;
}
```

자료형과 변수

정수

실수

문자

```
int main() {
    char character = '1';

    signed char character = '2';

    unsigned char character = '3';

    return 0;
}
```

자료형과 변수

정수

실수

무지

```
int main() {
    char* string = "abcde";
    return 0;
}
```

연산의 종류

산술 연산

비교/관계 연산

논리 연산

비트 연산

복합 할당 연산

멤버 및 포인터 연신

기타 연산

1. 산술 연산

연산을 한 후 변수에 저장하지 않으면? 연산 결과가 사라진다

정수에 대한 나누기 연산은 실수 결과를 만든다

모듈러 연산은 나머지를 반환한다

전위/후위 증감 연산은 변수의 값을 1만큼 증가, 감소시킨 후 다시 변수에 값을 저장하는 연산이다

그런데 전위와 후위를 나누는 이유가 뭘까?

```
int main() {
   int a = 10;
   int b = 3;
   a + b; // 13
   a - b; // 7
   a * b; // 30
   a / b; // 3.333... (주의!)
   a % b; // 1 (모듈러/나머지 연산)
   a = a + 1; // 11
   a++; // 12, 후위 증가연산
   a--; // 11, 후위 감소연산
   ++a; // 12, 전위 증가연산
   --a; // 11, 전위 감소연산
   return 0;
```

1. 산술 연산

전위/후위 증감 연산

++a와 --a는 전위 연산
전위 연산은 증감을 수행한 후 결과를 반환
a = ++a의 해석
++a를 실행하여 a의 값이 1 증가 (11)
수정된 a의 값을 반환하여 a = 11이 됨

a++와 a—는 후위 연산 후위 연산을 결과를 먼저 반환하고 증감을 수행 a = a++의 해석 a++를 실행하여 a의 값이 1 증가 (11) 수정되기 전 a의 값을 반환하여 a = 10이 됨

```
int main() {
   int a = 10;
   a = ++a; // 11
   a = 10;
   a = --a; // 9
   a = 10;
   a = a++; // 10
   a = 10;
   a = a--; // 10
   return 0;
```

1. 산술 연산

악랄한 전위/후위 증감 연산

코드를 절대 이렇게 작성하지 말자

좋은 코드는 효율적인 코드가 아니라 제3자가 쉽게 이해할 수 있는 코드

효율성을 따져야 하는 상황이 아니라면 이런 코드는 무척 나쁜 코드이다

```
int main() {
   int a = 10;
   a = ++a + ++a; // 12 + 12 = 24
   a = 10;
   a = --a + --a; // 8 + 8 = 16
   a = 10;
   a = a++ + a++; // 10 + 11 = 21
   a = 10;
   a = a-- + a--; // 10 + 9 = 19
   return 0;
```

2. 비교/관계 연산

대입 연산(=)과 동등 비교 연산(==) 혼동 주의!

논리값(Boolean)을 표현할 때 C에서는 일반적으로 1을 True, 0을 False로 표현

대입 연산자(=)가 복합되어 있는 경우 대입 연산자를 가장 마지막에 쓴다 그래야 컴퓨터가 헷갈리지 않음

```
=!가 아니라 !=
=>, =< 가 아니라 >=, <=
```

```
int main() {
   int a = 10;
   int b = 20;
   a == b; // False (0)
   a != b; // True (1)
   a > b; // False (0)
   a < b; // True (1)
   a >= b; // False (0)
   a <= b; // True (1)
   return 0;
```

3. 논리 연산

```
논리값(Boolean)을 표현할 때
C에서는 일반적으로 1을 True, 0을 False로 표현
```

논리 연산(True, False)에서는 &&, ||를 사용 &, |가 아니니 혼동 주의

논리학

```
참의 반대 (not) -> 거짓
거짓의 반대 (not) -> 참
참이면서 거짓 (and) -> 거짓
참이거나 거짓 (or) -> 참
```

```
int main() {
   int a = 1;
   int b = 0;
   !a; // True의 반대 = False
   !b; // False의 반대 = True
   a && b; // True and False = False
   a | b; // True or False = True
   return 0;
```

4. 비트 연산

비트 연산은 정수형 자료를 이진수로 전제함 비트(이진) 연산은 이진수에서만 가능하기 때문

비트 연산(0, 1)에서는 &와 |를 사용 &&, ||가 아니니 혼동 주의

비트 연산

1의 반대 (not) -> 0 (False)

1이고 0 (and) -> 0 (False)

1이거나 0 (or) -> 1 (True)

1과 0은 다르다 (xor) -> 1 (True)

1과 1은 다르다 (xor) -> 0 (False)

비트 시프트: 좌/우로 비트를 한 칸 씩 밀어내는 것

```
int main() {
   int a = 1;
   int b = 0;
   // 이해가 쉽게 이진수를 괄호로 표기함
   \sima; // not (1) = 0 (0)
   a & b; // (1) and (0) = 0 (0)
   a | b; // (1) or (0) = 1 (1)
   a ^{\circ} b; // (1) xor (0) = 1 (1)
   a << 1; // (1) <math><< 1 = 2 (10)
   a >> 1; // (1) >> 1 = 0 (0)
   return 0;
```

4. 비트 연산

비트 연산은 정수형 자료를 이진수로 전제함 비트(이진) 연산은 이진수에서만 가능하기 때문

비트 연산(0, 1)에서는 &와 |를 사용 &&, ||가 아니니 혼동 주의

비트 연산

1의 반대 (not) -> 0 (False)
1이고 0 (and) -> 0 (False)
1이거나 0 (or) -> 1 (True)
1과 0은 다르다 (택) -> 1 (True)
1과 1은 다르다 (택) -> 0 (False)

비트 시프트: 좌/우로 비트를 한 칸씩 밀어내는 것

```
int main() {
   int a = 3; // 11
   int b = 2; // 10
   // 이해가 쉽게 이진수를 괄호로 표기함
   \sima; // not (11) = 0 (00)
   a & b; // (11) and (10) = 2 (10)
   a | b; // (11) or (10) = 3 (11)
   a ^{\circ} b; // (11) xor (10) = 1 (01)
   a << 1; // (11) << 1 = 6 (110)
   a >> 1; // (11) >> 1 = 1 (1)
   return 0;
```

5. 복합 할당 연산

기존에 있었던 연산들을 할당 연산(=)과 복합

대입 연산자(=)가 복합되어 있는 경우 대입 연산자를 가장 마지막에 쓴다 그래야 컴퓨터가 헷갈리지 않음

=!가 아니라 != =>, =< 가 아니라 >=, <=

정수의 나눗셈은 항상 실수이니 조심할 것


```
int main() {
   int a = 3;
   int b = 2;
   a += b; // 덧셈
   a -= b; // 뺄셈
   a *= b; // 곱셈
   a /= b; // 나눗셈 (주의!)
   a %= b; // 나머지 (모듈러)
   a &= b; // and 비트 연산
   a |= b; // or 비트 연산
   a ^= b; // xor 비트 연산
   a <<= b; // 왼쪽 비트시프트 연산
   a >>= b; // 오른쪽 비트시프트 연산
   return 0;
```


우선순위


후위연산, 전위연산 순으로 빠르고 산술, 비교, 비트, 논리 순으로 빠르고 할당이 가장 느리다


연산에는 우선순위가 존재 박스 내부의 연산자들은 모두 동일 우선순위를 가짐 화살표 방향으로 순위가 높음

선순위









한 코드 라인에서 연산자 해석방향















(

우선순위

연산에는 우선순위가 존재 좋은 코드는 이해하기 쉬운 코드 증감 연산자를 남발하지 말자

형변환이란

어떤 자료의 자료형을 다른 자료형으로 변환하는 것 (Type Casting)

자료형을 변환하는 이유?

- 1. 개발자의 의도
- 2. 자료형이 서로 다른 자료를 연산하고 싶을 때

자료형을 의도적으로 변환할 때 발생하는 강제성 형변환 명시적 형변환 (Explicit Type Casting)

자료형을 의도적으로 변환하지 않고 자료형이 서로 다른 자료끼리 연산할 때 **자연스럽게 발생**하는 형변환 <mark>암묵적 형변환</mark> (Implicit Type Casting)

형변환이란


형변환의 방향 자료형 간 형변환은 항상 가능

주의할 점

하위의 자료형에서 상위의 자료형으로 형변환될 때는 큰 문제가 발생하지 않음 하지만 signed -> unsigned는 주의할 것

상위의 자료형에서 하위의 자료형으로 형변환될 때는 큰 문제가 발생 데이터 유실 가능성 존재

e.g. 3.14를 정수형으로 형변환하면 3이 됨



명시적 형변환

명시적으로 형변환하려면 값 앞에 (자료형)을 사용 변수도 값이 될 수 있다는 점을 기억하자

```
int main() {
   int iValue = 1;
   unsigned int uiValue = 10;
   uiValue = (unsigned int)iValue; // 10
   char cValue = 'A'; // 'A' = 65
   iValue = (int)cValue; // 65
   float fValue = 0.0;
   fValue = (float)iValue; // 65.0
   // 아래 형변환에는 손실이 발생
   fValue = 3.14;
   iValue = (int)fValue; // 3
   long long int llValue = 100000000000;
   iValue = (int)llValue; // 1410065408
   return 0;
```

암묵적 형변환

암묵적 형변환에는 아무런 명시도 필요하지 않음 서로 다른 자료형 간 연산 과정에서 발생

모든 데이터는 숫자에 불과함 문자, 정수, 실수 모두 0101덩어리 그렇기에 서로 말도 안되는 형변환이 가능한 것

하지만 암묵적 형변환은 바람직하지 않음 개발자가 실수할 가능성을 높이는 안 좋은 습관

```
int main() {
   char cValue = 65; // 'A'
   int iValue = 'A'; // 65
   long long llValue = 1.5; // 1
   float fValue = 10; // 10
   double dValue = 'A'; // 65
   iValue = 'A' + 1; // 65
   iValue = 1 + 1.5; // 2
   fValue = 1 + iValue; // 3.0
   dValue = fValue + cValue; // 68.0
   return 0;
```

정의

오버플로우

자료형이 표현할 수 있는 범위를 벗어난 수를 처리할 때 발생하는 현상

e.g. 너무 큰 수, 너무 작은 수

언더플로우

자료형이 표현할 수 있는 범위를 벗어난 정밀도를 처리할 때 발생하는 현상


e.g.무한소수, 0은 아니지만 0에 매우 근사한 수

자료형 (Revisit)


요약


자료형	유형	크기	최솟값	최댓값
signed char	문자	1B	-128	127
unsigned char	문자	1B	0	255
signed short	정수	2B	-32,768	32,767
unsigned short	정수	2B	0	65,535
signed int	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	-21억(32-bit) or -922경(64-bit)	21억(32-bit) or 922경(64-bit)
unsigned int	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	0	42억(32-bit) or 1,844경(64-bit)
signed long	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	-21억(32-bit) or -922경(64-bit)	21억(32-bit) or 922경(64-bit)
unsigned long	정수	4B(32-bit) or 8B(64-bit)	0	42억(32-bit) or 1,844경(64-bit)
signed long long	정수	8B	-922경	922경
unsigned long long	정수	8B	0	1,844경
float	실수	4B	6~7자리 십진 유효숫자	
double	실수	8B	15~16자리 십진 유효숫자	
long double	실수	8B or 10B or 16B		

오버플로우 예시










오버플로우 예시

cf. int형이 표현할 수 있는 최솟값은 -2,147,483,648이다



코드 예시

1e-100은 10의 -100제곱을 의미

초보 개발자들이 흔히 하는 실수

지금은 기초 단계이니 개념만 보고 넘어가나 향후에는 이런 일이 일어나지 않게 코딩해야 함이러한 안전한 코딩 방법론을 시큐어 코딩이라 함

```
int main() {
    // 오버플로우 예시
    char cValue = 10000; // 16
    int iValue = 10000000000; // 1410065408

    // 언더플로우 예시
    float fValue = 1e-100; // 0.000...

return 0;
}
```

과제 01

```
signed int 변수를 화면에 출력하는 방법 printf("%d\n", value);
unsigned int 변수를 화면에 출력하는 방법 printf("%u\n", value);
```

```
int main() {
    signed int value = 10;
    printf("%d\n", value);

    unsigned int value = 10;
    printf("%u\n", value);

    return 0;
}
```

과제 01

signed int 변수를 세 개 만들어 서로 곱해보고 결과 출력하기 signed int 변수를 크게 만들어 오버플로우 시켜서 결과 출력하기 signed int 변수를 작게 만들어 오버플로우 시켜서 결과 출력하기

unsigned int 변수를 세 개 만들어 서로 곱해보고 결과 출력하기 unsigned int 변수를 크게 만들어 오버플로우 시켜서 결과 출력하기 unsigned int 변수를 작게 만들어 오버플로우 시켜서 결과 출력하기