

محظور

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب/ 5010



عقيدة القوات البرية

عقيدة فصيل المشاة والمشاة المدولبة والمشاة الآلية

الطبعة السابعة

2026

"يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع"

محظور

المحتوى العام

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	17 17
2	المقدمة	19 19
الفصل الأول: التنظيم والقدرات والتحديات		
3	عام	23 23
4	التنظيم والقدرات والتحديات	26 23
5	الواجبات والمسؤوليات في فصيل المشاة الآلي	33 26
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة		
6	عام	37 37
7	مفهوم القيادة والسيطرة	42 37
8	قيادة المهمة	44 42
9	الانفتاح وإجراءات المعركة للفصيل	53 44
الفصل الثالث: التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة		
10	عام	57 57
11	مبادئ السيطرة على النيران المباشرة	62 57
12	التخطيط للنيران المباشرة	64 63
13	السيطرة على النيران المباشرة	86 64
14	الملحق "أ" قواعد الاشتباك وبطاقة الجيب	89 87
الفصل الرابع: فصيل المشاة في العمليات الدفاعية		
15	عام	93 93
16	الغاية من العمليات الدفاعية	93 93
17	مبادئ العمليات الدفاعية	94 93
18	واجبات المهمة التعبوية للفصيل	96 94
19	اعتبارات التخطيط	97 96
20	أنواع الدفاع من حيث التجهيز الهندسي	99 97
21	الأساليب الدفاعية للفصيل	108 100
22	فصيل المشاة الآلي عند العمل كنقطة قتال خارجية	111 109
23	تسلسل العمليات الدفاعية	112 111
24	التحضير للعمليات الدفاعية	116 112
25	تحضير المواقع الدفاعية	130 116
26	تطوير منطقة الاشتباك	133 131
27	إدارة المعركة الدفاعية لفصيل المشاة الآلي	140 134
28	عمليات التراجع	141 140
29	الانسحاب	145 141
30	فصيل المشاة في الانسحاب	151 146

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
31	الإعاقة	152 157
32	التبديل في الخطوط الأمامية	158 163
33	الملحق "ب" إنشاء النقطة الحصينة والدفاع عنها	164 173
34	الملحق "ج" مخطط يوضح آلية انسحاب سرية مشاة	174 174
35	الملحق "د" تسلسل الأعمال في الانسحاب	175 176
36	الملحق "هـ" ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة	177 177
37	الملحق "و" ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة آلية	178 178
38	الملحق "ز" النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة في عملية التبديل	179 181
الفصل الخامس: فصيل المشاة في العمليات التعرضية		
39	عام	185 185
40	الغاية من العمليات التعرضية	185 185
41	أساسيات وخصائص العمليات التعرضية	185 187
42	تشكيلات الحركة/ المناورة للفصيل	187 187
43	تشكيلات الجماعة	187 188
44	الفواصل والإشارات	188 188
45	أنواع التشكيلات لجماعة المشاة الراجلة	189 195
46	تشكيلات فصيل المشاة	196 200
47	حركة الفصيل	201 203
48	تشكيلات الميدان لفصيل المشاة الآلي بالآليات	204 205
49	تشكيلات حركة فصيل المشاة الآلي بالآليات	205 207
50	حركة المشاة الراجلة مع الآليات	207 210
51	تشكيلات الاقتحام	210 212
52	النار والحركة	213 218
53	مهارات المعركة للفصيل والجماعة	219 229
54	العمليات التعرضية للفصيل	229 230
55	واجبات المهمة التعبوية للفصيل	230 232
56	فصيل المشاة في التقدم للتماس	233 234
57	فصيل المشاة في الهجوم	234 235
58	الهجوم السريع	236 237
59	الهجوم المدبر	237 252
60	الهجوم الليلي	252 257
61	فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد	258 260
62	العمليات ذات الأغراض الخاصة	260 260
63	الكمين	260 264
64	الإغارة	265 265
65	الهجوم التضليلي	265 266
66	الهجوم التخريبي	266 266

محظور

رقم الصفحة		الموضوع	ت
إلى	من		
الفصل السادس: الإدامة على مستوى الفصيل			
269	269	عام	67
270	269	عمليات التزويد للفصيل	68
274	270	طرق إعادة التزويد	69
275	274	الإسناد الفني	70
279	275	الإسناد الطبي	71
282	280	إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد الفصيل	72
الملاحق			
285	285	المراجع	73
289	289	لجنة الإعداد	74
293	293	لجنة المراجعة والتحديث	75
297	297	لجنة المراجعة والتدقيق	76

محتوى الأشكال

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) خطوط اشتباك الأسلحة حسب المدى	60
2	الشكل رقم (2) إشارات نقاط مرجع الأهداف	66
3	الشكل رقم (3) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف في منطقة مبنية	67
4	الشكل رقم (4) مثال على ترقيم الشبائيك والأبواب كنقاط مرجع	68
5	الشكل رقم (5) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي	70
6	الشكل رقم (6) مثال إجراءات السيطرة على نيران ضمن قطاع فصيل مدافع	73
7	الشكل رقم (7) ثلاثة أنواع من أشكال الرماية	74
8	الشكل رقم (8) أمثلة على أساليب رماية الرشاش الآلي	77
9	الشكل رقم (9) إشارات اليد والذراع للسيطرة على الرماية	80
10	الشكل رقم (10) مثال على بطاقة مدى فارغة	82
11	الشكل رقم (11) مثال على بطاقة مدى مكتملة	84
12	الشكل رقم (12) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي	99
13	الشكل رقم (13) موقع معركة واحد يغطي نفس المقرب	101
14	الشكل رقم (14) موقع معركة واحد يغطي مقربات مختلفة	102
15	الشكل رقم (15) موقعاً معركة يغطيان نفس المقرب	103
16	الشكل رقم (16) الدفاع الدائري للفصيل	106
17	الشكل رقم (17) الدفاع على السفوح الخلفية	107
18	الشكل رقم (18) الدفاع على السفوح الأمامية	108
19	الشكل رقم (19) نقاط قتال خارجية أمام ح أ م	111
20	الشكل رقم (20) مثال على موقع دفاعي لجماعة أمامية	118
21	الشكل رقم (21) مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق	119
22	الشكل رقم (22) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي	120
23	الشكل رقم (23) موقع مخفي مع ميادين رمي أصغر	122
24	الشكل رقم (24) تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة بالأوتاد الأرضية	124
25	الشكل رقم (25) مثال على الأنواع الثلاثة من الموانع السلكية	130
26	الشكل رقم (26) تنفيذ القفزات إلى الخلف	144
27	الشكل رقم (27) أنواع نقاط إعادة تحميل الفصيل	148
28	الشكل رقم (28) الإعاقة في المواقع المتتالية (جماعات المشاة)	153
29	الشكل رقم (29) الإعاقة في المواقع التبادلية (جماعات المشاة)	154
30	الشكل رقم (30) الإعاقة من مواقع متتالية (بالآليات)	155
31	الشكل رقم (31) الإعاقة من مواقع تبادلية (بالآليات)	156
32	الشكل رقم (32) نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	165
33	الشكل رقم (33) مخطط نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	167
34	الشكل رقم (34) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية	168
35	الشكل رقم (35) مواصفات الملاجئ والخنادق ومخابئ الآليات	173
36	الشكل رقم (36) ترتيب المسير في تشكيل خط منفرد	190
37	الشكل رقم (37) ترتيب المسير في تشكيل خط مزدوج	191
38	الشكل رقم (38) ترتيب المسير في تشكيل رأس السهم	192

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
39	الشكل رقم (39) ترتيب المسير في تشكيل خط الحرب	193
40	الشكل رقم (40) ترتيب المسير في تشكيل المعين	194
41	الشكل رقم (41) ترتيب المسير في تشكيل رأس الرمح	195
42	الشكل رقم (42) جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف	197
43	الشكل رقم (43) جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف	198
44	الشكل رقم (44) تشكيل الخط المزدوج بمحاذاة سياج شائك	199
45	الشكل رقم (45) تشكيل الخط المنفرد	199
46	الشكل رقم (46) تشكيل الرتل	200
47	الشكل رقم (47) الحركة كاملة للفصيل	201
48	الشكل رقم (48) حركة التلاحق	202
49	الشكل رقم (49) حركة التناوب	203
50	الشكل رقم (50) تشكيلة الصندوق	205
51	الشكل رقم (51) تشكيلة الصندوق المتعرج	206
52	الشكل رقم (52) تشكيلة الخط المنفرد	207
53	الشكل رقم (53) عناصر المشاة في الأمام	208
54	الشكل رقم (54) آليات القتال المدرعة في الأمام	209
55	الشكل رقم (55) الآليات المقاتلة والمشاة في الأمام معاً	210
56	الشكل رقم (56) ثلاث ناقلات في الأمام	211
57	الشكل رقم (57) ناقلتان في الأمام	211
58	الشكل رقم (58) تشكيلة خط الحرب	212
59	الشكل رقم (59) طريقة حركة الشعبان (الأفعى)	215
60	الشكل رقم (60) طريقة التلاحق والتناوب بالآليات	216
61	الشكل رقم (61) أسلوب قاعدة النيران	218
62	الشكل رقم (62) الرد على التماس (جماعات المشاة)	220
63	الشكل رقم (63) الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة	221
64	الشكل رقم (64) أ - ب - ج - د - هـ) مراحل اجتياز المانع	229-227
65	الشكل رقم (65) مثال إجراءات السيطرة في العمليات التعرضية	235
66	الشكل رقم (66) مثال على خطوط الفتح التعبوي	245
67	الشكل رقم (67) دور فصيل الإسناد في التقدم	259
68	الشكل رقم (68) دور فصيل الإسناد في الهجوم	260
69	الشكل رقم (69) كمين الفصيل على شكل زاوية	262
70	الشكل رقم (70) تشكيل كمين الفصيل على شكل (V)	263
71	الشكل رقم (71) كمين المنطقة للفصيل	264
72	الشكل رقم (72) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت	271
73	الشكل رقم (73) طريقة إعادة التزويد في الموقع	272
74	الشكل رقم (74) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)	273
75	الشكل رقم (75) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)	273
76	الشكل رقم (76) مستوى الإسناد والإخلاء الطبي	278
77	الشكل رقم (77) الرعاية الطبية التعبوية بالمصابين (جميع المستويات)	279

محتوى الجداول

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد الفصيل	53-52
2	الجدول رقم (2) أساليب السيطرة على النيران	65
3	الجدول رقم (3) مواقع الآليات	123
4	الجدول رقم (4) قياسات الخنادق	128-127
5	الجدول رقم (5) رموز عناصر الفصيل والجماعة في التشكيلات	189
6	الجدول رقم (6) أصناف التزويد	270

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تعتبر هذه العقيدة الأساس الذي يحكم عمل جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلي لتنفيذ المهام والواجبات التعبوية التي توكل إلى وحداتهم باعتبار أن الوحدات الصغرى هي الأساس الذي تبنى عليه نجاحات التشكيلات في مختلف العمليات، وقد تضمنت مجالاً واسعاً من الاستخدامات التعبوية لوحدات المشاة والمشاة الآلية الصغرى ويعتبر إتقانها أساساً لتأهيل بقية المستويات.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. تشتمل هذه الكراسة على تنظيم وقدرات فصيل وجماعة المشاة والمشاة المدولبة والآلية، كما تضمنت نظام القيادة والسيطرة للفصيل والجماعة شاملاً تطبيق مفهوم قيادة المهمة، وتوضح العقيدة الأساليب التعبوية لحركة المشاة الآلية ومهارات التعامل مع الأهداف الطارئة والاستخدام المفصل في العمليات الدفاعية والتعرضية.

2. تنظيم العقيدة. نظمت العقيدة على النحو التالي:

- أ. الفصل الأول. التنظيم والقدرات والتحديات شاملاً الواجبات والمسؤوليات.
- ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة وقيادة المهمة ومفهوم قائد فصيل المشاة الآلي وإجراءات المعركة للفصيل.
- ج. الفصل الثالث. التخطيط للنيران المباشرة والاستفادة من قدرات أسلحة الفصيل والسيطرة على النيران.
- د. الفصل الرابع. فصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات الدفاعية شاملاً عملية إدارة المعركة الدفاعية وعمليات الانسحاب بالتفصيل والاستفادة من الأرض وتوزيع النيران والسيطرة عليها.
- هـ. الفصل الخامس. فصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية ابتداءً بالتقدم وانتهاءً بالهجوم المدبر والهجوم الليلي وقد غطى بالتفصيل مهارات وأساليب النار والحركة واجتياز الموانع والتعامل مع الظروف الطارئة.
- ح. الفصل السادس. الإدامة على مستوى فصيل المشاة والمشاة الآلية.

3. تطبق هذه العقيدة من قبل الوحدات لمستوى قائد الجماعة والفصيل، ويتم التركيز على فهم محتوياتها في المعاهد التدريبية وخلال التمارين والتدريبات للأسلحة الموحدة لتحقيق الكفاءة المطلوبة والجاهزية للعمليات الحقيقية بأعلى المعايير المطلوبة.

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

محظور

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

عام

1. يعتبر فصيل المشاة أو المزودة بآليات مدولبة أو بآليات القتال المدرعة قوةً متعددة الاستخدامات حيث تستطيع تنفيذ مهامها بكفاءة ضمن العمليات بما تمتلك من قدرات قتالية متطورة وقدرة على البقاء معززة بقوة نيران كبيرة وقابلية حركة عالية. تطبق المشاة بشكل عام مبادئ الحرب وتنجز مهامها باستخدام قوتها القتالية. يبحث هذا الفصل التعبئة وأساليب وإجراءات ومهارات الفصيل والجماعة، كما يبحث في المهارات والواجبات الفردية المطلوبة من القادة والأفراد على مستوى الوحدات الفرعية الصغرى في عمليات المشاة/ المدولبة والآلية وكذلك في العمليات الموحدة الأخرى.

2. يتطلب الاستخدام الفعال لفصيل المشاة أن يطبق جميع الأفراد مهارة الميدان في مختلف الظروف، ومهارة الميدان هي (فنُّ استخدام طبيعة الأرض والأسلحة والمعدات من خلال التدريب الأساسي على الاستخدام الأمثل لميدان المعركة والمهارات التعبوية الضرورية لتنفيذ الواجبات المطلوبة من الفرد ليلًا ونهارًا وفي كافة ظروف الطقس)، وتشمل هذه المهارات (التمويه، التخفية والتستر، النار والحركة، الملاحظة وقراءة الخارطة، استخدام ميادين المراقبة والرمي، عبور الموانع، القدرة على البقاء، مهارة الإسعافات الأولية، استخدام الأجهزة اللاسلكية وفهم العدو).

التنظيم والقدرات والتحديات

3. التنظيم.

أ. يعتبر فصيل المشاة/ المشاة الآلي الوحدة الفرعية الصغرى لسرية المشاة الآلية ويعمل الفصيل ضمن تشكيلات أكبر كفريق قتال وسرية مشاة آلية ومجموعة قتال الأسلحة الموحدة، والتي تُعدّ بدورها جزءاً من مجاميع الأولوية، والتي تنفذ العمليات التعرضية التي تتميز بالسرعة ضد قوات تقليدية وغير تقليدية في مختلف أنواع الأراضي، وبالإضافة إلى ذلك فهي قادرة على تنفيذ العمليات الدفاعية والعمليات في المناطق المبنية، والقيام بمهام قوات الحماية والإنذار وكذلك معظم عمليات الاستقرار.

ب. تنظيم فصيل وجماعة المشاة الآلية. جُهِز فصيل المشاة الآلي بأربع آليات قتال مدرعة، ويتألف من أطقم الآلية وعناصر مشاة.

(1) أطقم الآليات. عندما يكون الفصيل محمولاً بالكامل (جماعات المشاة والأطقم في

الآليات)، يتكون الفصيل من 4 آليات قتال مدرعة، وطاقم لكل آلية منظمة ضمن قسمين:

محظور

- (أ) قسم (أ) يتكون من آليتين بقيادة قائد الفصيل.
- (ب) قسم (ب) يتكون من آليتين بقيادة رقيب الفصيل.
- (2) عنصر المشاة. عندما يعمل الفصيل راجلاً، يكون التنظيم كما يلي:
- (أ) يتألف عنصر المشاة في الفصيل من ثلاث جماعات مشاة.
- (ب) تقسم جماعة المشاة إلى فريقين رمي.
- ج. كل فرد في فصيل المشاة يحمل سلاحه الشخصي (بندقية) بالإضافة إلى السلاح المخصص له.
- د. يجب أن يكون الفصيل مستعداً للقتال في العديد من البيئات العملية، وحالما تترجل جماعات المشاة، تقوم أطقم الآليات بتوفير قاعدة نيران أثناء الاشتباك مع العدو لتدميره.
- هـ. يستطيع فصيل المشاة الآلي القتال بأحد الأساليب التالية:
- (1) أسلوب النار والحركة. حيث تتحرك عناصر المناورة بأسلوب يسند كل منهما الآخر (إسناد متبادل/ نار وحركة).
- (2) أسلوب المناورة المنفصل. على شكل عنصرين منفصلين للمناورة، أحدهما أطقم الآليات والآخر جماعات مشاة.
4. قدرات فصيل وجماعة المشاة الآلية. يستخدم الفصيل في إنجاز مهامه المخصصة كقوات قتال قريب معززة بإمكانيات للإدامة ضمن قدراته. تعتمد فاعلية الفصيل على تعاون آليات القتال المدرعة وجماعات المشاة. يقوم قائد الفصيل باستغلال نقاط القوة التالية:
- أ. يستطيع فصيل المشاة الآلي القيام بما يلي:
- (1) اقتحام مواقع العدو بالأسلحة الخفيفة ونيران الإسناد العضوية لإيصال جماعات المشاة إلى مواقع تعبوية تعطيها أفضلية على العدو.
- (2) استخدام نيران السلاح الرئيس للآلية والرشاشات لإخماد أو تدمير مشاة ودروع العدو بفاعلية.
- (3) القدرة على احتلال أراضي حاكمة وإغلاق مقتربات مشاة العدو.
- (4) تنفيذ دوريات بآليات القتال المدرعة أو جماعات المشاة وعمليات لإسناد عمليات الحماية.
- (5) تطوير الموقف من خلال الاستطلاع ومعرفة تحركات العدو.
- (6) تأسيس نقاط حصينة لحرمان العدو من الحصول على مواقع في الأراضي الحاكمة أو على الأجنحة.

محظور

- (7) التسلل من خلال مواقع العدو.
 - (8) مراقبة وحماية الموانع التعبوية.
 - (9) صد هجمات العدو من خلال القتال القريب ومقاومة الطائرات المسييرة بالأسلحة المتوفرة في الفصيل.
 - (10) تنفيذ الاختراق وعبور الموانع.
 - (11) المشاركة في إسناد عمليات القوات المحمولة جواً والاقترحام الجوي.
 - (12) تدمير الآليات المدرعة المعادية باستخدام النيران المباشرة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لأقصى مدى مؤثر.
 - (13) استخدام أسلحة النيران المتوفرة في فصيل المشاة/ المشاة الآلية لتثبيت وإعاقة حركة الآليات المقاتلة المعادية.
 - (14) المشاركة في عمليات الأمن الداخلي والاستقرار وإسناد السلطات المدنية.
- ب. القدرة على البقاء. تستطيع جماعات وفصائل المشاة الآلية استغلال مميزات القدرة على البقاء من خلال نظام القيادة والسيطرة الجيدين، كثافة النيران، قابلية الحركة العالية ووجود أفراد محترفين لتنفيذ عمليات حاسمة. وتبحث الفقرات التالية في الواجبات المحددة لعناصر فصيل وجماعة المشاة الآلية. وتشمل آلية القتال المدرعة على معدات تساعد على البقاء وكما يلي:
- (1) حماية علوية من الشظايا.
 - (2) إمكانية تركيب دروع إضافية (سيراميك) للحماية التفاعلية المدرعة.
 - (3) يزيد وجود خزانات الوقود في أرضية الآلية من قدرتها على البقاء.
 - (4) تستطيع الآلية إنتاج الدخان الخاص بها من خلال حقن الوقود في العادم.
 - (5) تحتوي الآلية على نظام تنقية للهواء.
 - (6) تحتوي الآلية على نظام إطفاء حريق آلي بالإضافة إلى طفايات حريق محمولة.
- ج. القتال القريب.

(1) تعمل فصائل وجماعات المشاة المزودة بآليات القتال المدرعة عادةً كجزء من قوة أكبر، وتستفيد من إسناد الدبابات، المدفعية، الهاونات، الإسناد الجوي القريب، الطائرات العمودية، الدفاع الجوي والهندسة، كما تؤمن نيرانها الذاتية لإخماد وصد هجمات العدو أو إسناد مناورتها الذاتية. يحدد قائد الفصيل أثناء القتال القريب كيف سيستخدم آليات القتال من خلال اعتبار الأهداف التالية:

- (أ) إسناد الجماعات بالنيران المباشرة.
- (ب) توفير حماية أثناء نقل جماعات المشاة إلى ميدان المعركة.

محظور

(ج) إخماد أو تدمير آليات مشاة العدو المقاتلة والآليات خفيفة التدريب.

(د) تدمير دروع العدو باستخدام النيران المضادة للدبابات.

(2) يعتمد النجاح في العمليات على إجراءات الفصائل، والأقسام، وجماعات المشاة في القتال القريب، كما يعتمد أيضاً على مقدرتها على رد الفعل عند التماس مع العدو، واستخدام النيران والمناورة إلى الجناح الضعيف للعدو، والقتال لإلحاق الهزيمة بالعدو أو تدميره أو أسره. ومن أجل النجاح يعتمد فصيل المشاة الآلي على مقدرة القادة والأفراد على ما يلي:

(أ) الاستفادة من جهود كل من جماعات المشاة وآلية القتال المدرعة.

(ب) استخدام أسلحتهم بدقة وتأثير.

(ج) التفوق على العدو في مجالات التفكير والمناورة والقتال.

(د) استخدام الأرض لصالحهم.

(3) يقوم الفصيل بجمع أغلب المعلومات وارسالها إلى المستوى الأعلى حيث يتم تحليلها وتحويلها إلى استخبارات على مستويات مجموعة القتال والمستوى الأعلى.

5. تحديدات فصيل وجماعة المشاة الآلية. يجب أن يعرف قائد الفصيل أيضاً تحديدات فصيل المشاة

المزودة بآليات القتال المدرعة من أجل استخدام الفصيل بفاعلية، وتشمل هذه التحديدات ما يلي:

أ. وهن آليات القتال المدرعة أمام النيران المضادة للدروع، وطائرات الهجوم العمودية، والألغام والعبوات الناسفة المبتكرة، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وطائرات الهجوم الجوي القريب والطائرات المسييرة.

ب. وهن جماعات البنادق (جماعات المشاة) أمام نيران الأسلحة الخفيفة والنيران غير المباشرة عندما تكون غير محمولة في الآليات.

ج. تُحدّد سرعة أفراد المشاة الراجلين معدل سرعة العمليات.

د. تقل كفاءة الاتصالات اللاسلكية بشكل كبير في المناطق المبنية والأراضي الضيقة أو الوعرة الأخرى.

هـ. قد يمنع ضجيج آليات القتال من اقترابها إلى أهدافها دون أن يتم اكتشافها.

الواجبات والمسؤوليات في فصيل المشاة الآلي

6. واجبات قائد الفصيل. يتحمل قائد الفصيل المسؤولية الكاملة عن كل ما يقوم به الفصيل من نجاح

أو إخفاق، وهو مسؤول عن الاستخدام التعبوي، التدريب الجماعي، الإدارة، والإمداد للفصيل. يجب أن

محظور

يعرف قائد الفصيل قدرات ومستوى كل فرد وكيف يستخدم سلاحه وتعبية الفصيل، وهو مسؤول شخصياً عن توضيح واستخدام جميع الأسلحة المخصصة للفصيل والملحقة به، ويقوم قائد الفصيل بما يلي:

أ. الواجبات في السلم.

- (1) مراقبة جميع نواحي الضبط والالتزام بالأوامر والتعليمات.
- (2) متابعة شؤون الأفراد الإدارية من حيث الترفيع والتعيين والشؤون المالية وجميع ما يتعلق بالقوى البشرية.
- (3) الإشراف المباشر على تدريب أفراد الفصيل وتقييمهم.
- (4) إدامة سجلات متابعة نتائج الرمايات والنواحي الصحية والمعنوية وتقييمه الشخصي لكل فرد في الفصيل.
- (5) الإشراف على رفع الحالة الفنية للآليات والأسلحة والذخائر والإبلاغ عن أي مشاكل تواجهه واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

ب. الواجبات في العمليات.

- (1) يترجل عادةً عندما يتطلب الموقف ترجل الفصيل.
- (2) يبلغ قائد السرية/ فريق القتال عن الموقف وأعماله التي يقوم بها.
- (3) يبقى مطلعاً على الموقف بشكل دائم ويكون موجوداً حيثما يتطلب الموقف وإنجاز المهمة.
- (4) يطلب من قائد فريق القتال/ السرية أي إسناد يلزم لمساعدة الفصيل في إنجاز المهمة.
- (5) يساعد رقيب الفصيل في التخطيط والتنسيق لإدامة الفصيل.
- (6) يستلم تقارير الموقف والتي تشمل النواحي الفنية للآليات والأسلحة وموقف الذخيرة والحالة الصحية للأفراد (وأي تقارير قد يفرضها الموقف) من رقيب الفصيل وقادة الأقسام وقادة الجماعات.
- (7) يقوم بمراجعة متطلبات الفصيل بناءً على الخطة التعبوية.
- (8) لديه فهم ومعرفة بالموانع والثغرات ضمن موقعه.
- (9) يكون ملماً بالموقف وإعطاء المعلومات الدقيقة لقائد السرية/ فريق القتال واستخدام القدرات الكاملة لأسلحة ومعدات الفصيل لإنجاز المهمة.
- (10) يتأكد من أن تقارير الموقف يتم إعدادها بدقة وتمريرها إلى قائد السرية.
- (11) يستخدم جميع الإمكانيات المتوفرة أثناء ظروف الرؤية المحدودة لتعيين الأهداف لأسلحة النيران المباشرة وغير المباشرة.

محظور

- (12) يراقب الشاشة التعبوية باستمرار (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) لتحديث مواقع القوات الصديقة، الشفافات والتقارير الرقمية والإمام بمواقع آليات قتال الفصيل وجماعات المشاة المترجلة إذا بقي راكباً في الآلية.
- (14) يتأكد من أن قادة الآليات في الفصيل يستخدمون أجهزة الملاحة بدقة.

7. رقيب الفصيل. يُبقي قائد الفصيل رقيب الفصيل على اطلاع بالخطة التعبوية سواء أكان عنصر مشاة أم يقوم بالمنورة بآليات القتال المدرعة (أطقم الآليات). يُعتبر رقيب الفصيل هو ضابط الصف الأقدم والأكثر خبرة في الفصيل ويقوم بما يلي:

أ. الواجبات في السلم.

- (1) يساعد ويقدم النصح لقائد الفصيل.
- (2) يشرف على إدارة، وإمداد وصيانة الفصيل.
- (3) يشرف على التدريب.
- (4) يقدم النصح لقائد الفصيل فيما يتعلق بالمواعيد، والترفيعات، والتعيينات، والانضباط لضباط الصف والأفراد في الفصيل.
- (5) يراقب المعنويات والانضباط والصحة لمرتبات الفصيل.
- (6) يتأكد من صيانة الأفراد لجميع المعدات.

ب. الواجبات في العمليات.

- (1) مساعدة قائد الفصيل وتقديم النصح له.
- (2) يقوم بقيادة الفصيل أثناء غياب قائد الفصيل وينفذ جميع واجبات قائد الفصيل الاعتيادية وفي العمليات.
- (3) يسيطر على آليات القتال المدرعة (أطقم الآليات) عندما يترجّل قائد الفصيل أو يترجل ويقود ويسيطر على الفصيل عند الضرورة.
- (4) يعمل كقائد آلية عندما يكون الفصيل محمولاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة).
- (5) يراقب الشاشة التعبوية لإدامة الإمام بمواقع الجماعات والأقسام بالنسبة إلى تشكيل الفصيل والسرية.
- (6) يقوم بإبلاغ قائد الفصيل بأحدث التقارير اللازمة ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل قيادة فريق القتال/ السرية.
- (7) يتولى مسؤولية العناصر المجمعة للواجب في الفصيل أثناء العمليات التعبوية شاملاً ذلك جماعات المقدمة، وعناصر الإسناد في الإغارة أو الهجمات والدوريات.

محظور

- (8) يُنَسَّقُ ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة الفصيل.
- (9) يجمع ويحضر الرواجع (التقارير) لحالة الإمداد والطلبات إلى قيادة فريق القتال/السرية.
- (10) يتأكد من توزيع الذخيرة ومواد التزويد بالتساوي بعد تثبيت الفصيل وإعادة تنظيمه على الهدف.
- (11) يتأكد من وجود مواد التزويد المطلوبة لأسلحة الإسناد.
- (12) يقوم بتوجيه عملية إخلاء إصابات الفصيل أثناء العمليات.
- (13) يقوم بإدانة معلومات موجود القوة للفصيل، ويوجِّد ويرفع تقارير الإصابات، ويستلم ويوزع التعزيزات.
- (14) يستلم تقارير قادة الجماعات المتعلقة بالإدارة، الإمداد، تقارير الصيانة، طلبات الأرزاق، المياه، الوقود والذخيرة.
- (15) يتأكد بأن الأفراد يقومون بتوزيع مواد التزويد حسب دليل وتوجيهات قائد الفصيل.
- (16) يتأكد بأن الأفراد يقومون بتنفيذ تفتيشات ما قبل القتال أثناء تحضير وتخطيط قائد الفصيل للمهمة القادمة.
- (17) يتأكد بأن الأفراد يفهمون كيفية استخدام أنظمة الملاحة الدقيقة أثناء الملاحة بآلية القتال المدرعة.

8. قائد الجماعة. هو أقدم فرد مشاة في الجماعة، وهو مسؤول عن كل ما تفعله الجماعة أو تفشل في عمله. وهو مسؤول أيضاً عن العناية بأفراد جماعته وأسلحتهم ومعداتهم، ويتمتع قائد الجماعة بصلاحيات على مرؤوسيه. تمكّن السيطرة المركزية قائد الجماعة من التصرف بشكل حاسم مع المحافظة على انضباط ووحدة الأفراد. وفي ظل الظروف المتغيرة للقتال القريب، وحتى أثناء سير الأعمال المخطط لها بحرص، يجب على قائد الجماعة إنجاز المهام المخصصة بمبادرة ذاتية دون توجيه مستمر من الأعلى وتشمل واجباته ما يلي:

- أ. يعتبر ضابط الصف المختص بجميع مهارات المعركة للجماعة والمهارات الفردية.
- ب. يعتبر ضابط الصف الخبير بجميع الأسلحة العضوية للجماعة واستخدام إمكانات الإسناد.
- ج. يستخدم بفاعلية إجراءات السيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة والحركة التعبوية للجماعة.
- د. يسيطر على حركة جماعته وسرعتها وتوزيع النيران (بما في ذلك طلب النيران وتعديلها).

محظور

- هـ. يسيطر على الجماعة عند القيام بالنار والحركة في القتال القريب.
- و. يختار المواقع لأفراده في الدفاع.
- ز. يتبادل التقارير العاجلة الموقوتة والدقيقة والتي تشمل:
- (1) التقارير العاجلة عن العدو فيما يخص الحجم، النشاط، الموقع، الوقت والمعدات.
- (2) تقارير الحالة لقائد الفصيل (تشمل موقع الجماعة، ومدى تقدمها في إنجاز المهمة، وموقف العدو، والعدو الذي تم تدميره أثناء العملية والوضع الأمني).
- (3) إرسال رواجع (تقارير) حالة الذخيرة، والإصابات، والمعدات إلى رقيب الفصيل.
- ح. يتولى واجبات رقيب الفصيل أو قائد الفصيل حسب ما يلزم.
- ط. يفهم مهمة وقصد القائد لمستويين أعلى (الفصيل وفريق القتال/ السرية).
9. قائد القسم في الآليات. عندما يكون الفصيل محمول كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة)، يكون قائد الفصيل ورقيب الفصيل هما قادة الأقسام. وفي حال وجوب ترجل قائد الفصيل أو رقيب الفصيل، يصبح أقدم قائد آلية في كل قسم قائداً للقسم، حيث يساعد وينصح قائد الفصيل في استخدام الأقسام. يكون قائد القسم مسؤولاً عن:
- أ. الاستخدام التعبوي والإدامة لآليات القتال المدرعة في القسم والتدريب لمرتبات القسم.
- ب. الملاحظة بشكل صحيح بمساعدة نظام الملاحظة الدقيقة.
- ج. إرسال التقارير العاجلة كما هي مطلوبة أو عندما يحصل التماس للقسم مع العدو.
10. قائد الآلية. يعمل كل من قائد الفصيل، ورقيب الفصيل وقادة كل من القسمين كقادة لناقلة الأفراد، وفي حال غياب قائد الفصيل يتولى الرامي مسؤوليات قائد الآلية. يقوم قائد الآلية بما يلي:
- أ. عمل الشفافات (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة C4I).
- ب. اكتشاف الأهداف.
- ج. تحريك الآلية نسبةً إلى القسم والفصيل.
- د. السيطرة على نيران الآلية.
- هـ. المحافظة على مكان الآلية في تشكيل الفصيل.
- و. إصدار أوامر الرماية.
- ز. صيانة بدن وبرج الآلية.
- ح. صيانة أنظمة أسلحة الآلية.
- ط. الملاحظة بشكل صحيح.
- ي. إرسال تقارير الموقف كما هي مطلوبة أو عندما يحصل تماس للناقلة مع العدو.

محظور

11. السائق. يقوم السائق بتشغيل الآلية تحت سيطرة قائد الآلية ويقوم بما يلي:
- أ. يتبع إجراءات القيادة في مختلف الأراضي ويحاول اختيار مواقع البدن المخفي.
 - ب. يساعد في اكتشاف الأهداف ومراقبة الطلقات التي تم رمايتها.
 - ج. يساعد في الملاحاة بمراقبة قراءات عداد المسافة ومراقبة الأرض.
 - د. يتحمل المسؤولية الرئيسية حول صيانة أنظمة الآلية المتحركة.
12. قائد القسم في الجماعة. (عند تقسيم جماعة المشاة إلى فريقين أثناء التمرين) يقود فريقه ويقوم بما يلي:
- أ. يراقب الشاشة (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) عندما يكون محمولاً من أجل تحديثات مواقع القوات الصديقة، الشفافات وتقارير الموقف.
 - ب. يراقب الشاشة (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) للبقاء على إلمام بمواقع آليات القتال بالنسبة إلى تشكيل الفصيل وطبيعة الأرض.
 - ج. يقود القسم حسب توجيه قائد الجماعة عندما يكون مترجلاً من الآليات.
13. واجبات الأفراد. يقوم الأفراد بتوفير الحماية المحلية وبشكل دائم وتقديم أي مساعدة لصيانة آليات القتال المدرعة.
- أ. حملة البنادق/ الفرد. تحتوي كل جماعة مشاة على حملة بنادق ويكون كل منهم مُعَيَّناً إما كمختص ضد الدروع أو مختص أسلحة خفيفة.
- (1) حامل البندقية المختص بمقاومة الدروع. يكون لدى حامل البندقية المختص بمقاومة الدروع قاذف الم د، ويمنح هذا السلاح قدرة مضادة للدروع للجماعة والفصيل وفريق القتال/ السرية، وباستخدامه تستطيع الجماعة إلحاق الهزيمة بدبابات المعركة الرئيسية ولمسافات متوسطة أثناء النهار والليل وفي ظروف الطقس المختلفة. وإذ لزم الأمر، يقوم الفرد المختص بمقاومة الدروع بتدمير آليات العدو المدرعة التي قد تشكل تهديداً للجماعة أو الفصيل.
- (2) حامل البندقية المختص بالأسلحة/ القناص. يعمل حامل البندقية المختص بالأسلحة كعضو في الجماعة تحت توجيه قائد الجماعة أو كما يرغب قائد الفصيل. وعلى الرغم من أنه يعمل عادةً كحامل بندقية ضمن إحدى فرق الرماية في جماعة البنادق، فهو مسلح ببندقية قنص وهو مدرب للتخلص من أهداف أفراد العدو ذات القيمة العالية كوَرق البنادق الآلية للعدو، وفِرَق مقاومة الدبابات، والقناصين باستخدام الأسلحة الدقيقة.

محظور

- (3) حامل البندقية المختص بالأسلحة/ الشوزن. يعمل حامل البندقية المختص بالأسلحة كعضو في الجماعة تحت توجيه قائد الجماعة أو كما يرغب قائد الفصيل. وعلى الرغم من أنه يعمل عادةً كحامل بندقية ضمن إحدى الفرق في جماعة البنادق، فهو مسلح ببندقية شوزن ومدرّب للتعامل مع الطائرات المسيّرة على المستوى التعبوي.
- ب. قاذف القنابل. يتوفر لكل جماعة عدد من قواذف القنابل.
- ج. حملة الرشاشات. يتوفر لكل جماعة مشاة عدد (2) رشاش.
- د. المسعف (المنقذ) المقاتل المؤهل. هو فرد مشاة مدرب لتقديم إجراءات إنقاذ حياة والإسعافات الأولية، وليس المقصود منه أن يحل محل المسعف الطبي. وبالتدريب التخصصي يستطيع المنقذ إبطاء تردي حالة فرد مصاب بحيث تصبح المعالجة من قبل المسعف الطبي ممكنة. يتأكد قائد الفصيل من وجود عدد (3) أفراد (لكل جماعة عدد فرد واحد) متدربين على الإسعاف الميداني. يقوم المسعف المقاتل المؤهل بما يلي:

- (1) يتأكد من الرزم الصحيح لحقيبة الإسعافات الأولية.
- (2) يشارك في معالجة جميع الإصابات ومهارات حَمَلَة النفايات.
- (3) يستخدم مهارات الإسعافات الأولية في الميدان إلى أن يصبح إخلاء الإصابات ممكناً.
- (4) يعرف موقع نقطة إسعاف السرية.

14. الأفراد الإضافيون الملحقون بالفصيل. قد يستقبل الفصيل أفراداً إضافيين لإسناد مهمته وعادةً يكون أكثر أفراد الإسناد شيوعاً هما المسعف الطبي وضابط الرصد الأمامي.

أ. المسعف الطبي. في حال تعيين مسعف طبي من الفصيل الطبي لمجموعة القتال/ الكتيبة، يكون المسعف الطبي للفصيل من مراتب الفصيل الطبي الذي يكون في إسناد مجموعة القتال/ الكتيبة. إن الدور الرئيس للمسعف الطبي هو توفير الإسناد الطبي الفوري، بما في ذلك إسناد الخدمات الصحية والوقاية الصحية للفصيل. تكون المعالجة من قبل المسعف الطبي للفصيل تحت إشراف الطبيب/ الطبيب المساعد في الكتيبة/ مجموعة القتال، ويعمل المسعف عادةً تحت إشراف وسيطرة وكيل فريق القتال/ السرية أو رقباء الفصائل ضمن الوحدة، وتشمل واجباته ما يلي:

- (1) تصنيف الإصابات أو المرضى من القوات الصديقة أو العدو من أجل المعالجة.
- (2) معالجة الإصابات ومساعدة فِرَق النفايات في عملية الإخلاء.
- (3) تقديم النصح لقيادة الفصيل حول جميع الأمور الطبية بما في ذلك الحالة الصحية والبدنية لمراتب الفصيل.

محظور

(4) طلب وتنسيق إخلاء المرضى أو الجرحى أو المصابين من المرتبات بناءً على توجيه قائد الفصيل.

(5) المساعدة في تدريب مرتبات الفصيل على الإسعافات الأولية وأساليب الإسعاف في الميدان بما في ذلك إجراءات الإسعافات الأولية المعززة.

(6) طلب مواد التزويد الطبية للفصيل حسب الأوامر التعبوية المستديمة والتأكد من صلاحيتها.

(7) توفير التوجيه والتدريب للمسعفين المقاتلين في الفصيل.

(8) مراقبة الموقف التعبوي مثل (الضربات الجوية والقصف المدفعي)، وتوقع وتنسيق متطلبات الإسناد الطبي للفصيل، وإعادة التزويد الطبي حسب الضرورة.

(9) مراقبة ومتابعة المصابين بالأمراض المعدية وعزلهم إذا تطلب الأمر وحسب الإجراءات الاحترازية للوحدة.

ب. ضابط الرصد الأمامي. قد يُخصص ضابط رصد لفصيل المشاة خاصة في بعض المهام مثل نقاط القتال الخارجية، يعتبر ضابط الرصد هو خبير الوحدة المختص في تخطيط وتنفيذ النيران غير المباشرة، وهو الراصد الرئيس لجميع إمكانات الإسناد الناري غير المباشرة بما فيها الهاونات ومدفعية الميدان وأي إمكانات إسناد ناري مخصصة. وهو مسؤول عن تحديد مكان الأهداف وطلب وتعديل النيران غير المباشرة، يجب على ضابط الرصد أن يعرف المهمة، ومفهوم العمليات، وبالتحديد خطة المناورة ومفهوم النيران. يتعامل ضابط الرصد الأمامي مع ممثل نيران إسناد المستوى الأعلى. ويجب عليه أيضاً أن يقوم بما يلي:

(1) يبلغ قيادة سرية المدفعية عن موقف الوحدة، وموقعها ومتطلبات الإسناد الناري.

(2) يحضر ويستخدم الخرائط، الشفافات والمخططات الأرضية.

(3) يطلب ويعدل النيران غير المباشرة.

(4) يساعد قائد المناورة في انتخاب الأهداف لإسناد مهمة الوحدة.

(5) يختار مواقع الرصد وطرق الحركة إلى الأهداف المنتخبة ومنها.

(6) يشغل أجهزة البرقية الرقمية ويديم الاتصال مع ضابط الإسناد الناري لمجموعة القتال/الكتيبة.

(7) يقوم بالتحديث المستمر لموقعه.

(8) يكون مستعداً لاستخدام إمكانات الإسناد الجوي القريب.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

عام

1. تعتبر القيادة والسيطرة عنصراً أساسياً من عناصر ممارسة القيادة على مستوى الفصيل، وهي إحدى وظائف القتال الرئيسية، وتتطلب من القادة على مختلف المستويات معرفة طبيعتها ومكوناتها ودور القائد عند ممارسة القيادة والسيطرة على الوحدات المرؤوسة سواء كانت عضوية أو معينة أو ملحقة.
2. تتميز الحرب الحديثة بتطور التكنولوجيا العسكرية ومنظومات الأسلحة والمعدات والتجهيزات، وسرعة المناورة والمقدرة على جمع المعلومات عن الموقف المتغير بسرعة، لذلك من الضروري أن يكون قائد الفصيل قادر على تطبيق قيادة وسيطرة فاعلة من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على البقاء في ميدان المعركة، وهذا من شأنه إتاحة المجال لفصيل المشاة الآلية للاستجابة بصورة أسرع وأكثر تأثيراً من العدو، مما يزيد من إمكانية إنجاز المهمة.

مفهوم القيادة والسيطرة

3. القيادة والسيطرة هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لإنجاز المهمة. ويمارس ويطبق القادة القيادة والسيطرة من خلال نظام القيادة والسيطرة (القوى البشرية، شبكات الاتصال، أنظمة المعلومات، الإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة).
4. يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة مهمة ورئيسية في المجال العسكري وعلى كافة المستويات، وأصبح عنصراً مشاركاً في التحليل والتنبؤ واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في ميدان المعركة، وفي حال دمج الذكاء الاصطناعي مع أنظمة القيادة والسيطرة للفصيل (C4I)، فإن هذا يساعد قائد الفصيل على اتخاذ قرارات سريعة ومباشرة أثناء تنفيذ المهام المختلفة، لذا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى التعبوي في المجالات التالية:

- أ. دعم القرار على المستوى التعبوي الفوري.
- ب. الإلمام بالموقف ونقل صورة عملياتية مباشرة ومراقبة وكشف أية تحركات معادية.
- ج. استخدام الموارد المتوفرة بكفاءة وفعالية وإعادة توجيه القدرات حسب الموقف.

أ. تعتبر القيادة على مستوى الجماعة والفصيل هي الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، حيث تعتبر القيادة هي ممارسة السلطة والتوجيه قانونياً من قبل القائد المُعَيَّن على القوات العضوية والمعيّنة والملحقة لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

(1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.

(2) التوجيه الجيد يساعد في إنجاز المهمة.

(3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. تتم ممارسة القيادة على مستوى الفصيل والجماعة بالقوة. يتأكد قادة الوحدات الفرعية الصغرى (فصيل، قسم، جماعة) بأن أفرادهم يفهمون الموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم. يغرس قادة الفصائل والجماعات الثقة في أفرادهم من خلال القيادة الإيجابية "تأثير ايجابي على الفرد لإنجاح المهمة" والمعرفة الفنية والمقدرة التعبوية التي لا تأتي إلا من خلال التدريب.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة، يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيهـم. تمثل أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية تحسناً فنياً مهماً نسبة إلى الأنظمة السابقة. يجب أن يجيد القادة والأفراد على جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية. يفقد الأفراد بسرعة هذه المهارات، لذا يجب على القادة أن يحافظوا على هذه المهارات من خلال إدامة التدريب عليها.

6. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات والمعارك، وتعرف أيضاً بأنها ممارسة السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقة قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تفويض/ نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجاً للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات تشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم.

أ. التخطيط. هو العملية التي يترجم من خلالها قادة الفصائل مفهوم قائدهم إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة، يعتمد قادة الفصائل ومن هم في مستواهم على عمليات الكشف والدراسة الدقيقة للخرائط والصور الجوية وهنا لابد من سعة الخيال لدى قائد الفصيل ليضع تصوراً ذهنياً معززاً بمخطط يبين فيه أهم الأعمال، في الغالب يلجأ قادة الفصائل إلى الطاولة الرمالية وقد تستخدم أنظمة القيادة والسيطرة الحالية لوضع قادة الفصائل خططهم إلكترونياً من خلال استغلال مميزات تلك الأنظمة مثل التمثيل ثلاثي الأبعاد لطبيعة الأرض

محظور

(DTM) حيث يوفر ميزة المراقبة وميادين الرمي وقابلية الحركة مما يمكنه من التوضيع الصحيح للأسلحة واعتبارات التوضيع الأخرى. وعلى كل حال فإن قادة الوحدات الفرعية وقادة الوحدات الفرعية الصغرى قد يلجأون أثناء التنفيذ إلى إعادة تخصيص المهام للوحدات الصغرى وإعادة توجيه النيران على الأهداف.

ب. التحضير. يشمل التحضير النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ العملية، ويشمل التحضير، على سبيل المثال لا الحصر، تنقيح التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرمية، ويتضمن التحضير الانفتاح والذي يهدف إلى تحريك ونقل الوحدة من مواقعها الحالية إلى المكان المحدد لتنفيذ المهمة وهي مدركة لواجباتها.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية للفصيل لإنجاز المهمة من خلال الإلمام بالموقف لتقويم وسير العملية.

د. التقييم. يشير التقييم إلى المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي للعدو وتقدم سير تنفيذ المهمة.

7. وسائل القيادة والسيطرة.

أ. الاتصالات السلوكية. يعد هذا الأسلوب فاعلاً في المواقع الثابتة والدفاعية ومراكز الرصد ومناطق التجمع، وقد يكون في مناطق انتظار القوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يُعد الخط السلوكي آمناً وذو اعتمادية عالية ولكنه يفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.

ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كراسة الإشارة لدورات ضباط الوحدات الأخرى عام 2016 الصادر من مديرية التدريب الرقم الرمزي م ت/ د م/ 346.

(1) تعد الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل الاتصال مرونةً واستخداماً لفصيل المشاة الآلي، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة عبر مسافات بعيدة وبدقة عالية، ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن على الرغم من وجود معدات متطورة مشفرة ذات قدرة على القفز الترددي ومحمية ضد معظم أجهزة تحديد الاتجاه والاعتراض والتشويش المعادية. يجب على القادة ضبط استخدام للأجهزة اللاسلكية وبشكل صارم وكذلك فرض التقيد بأصول المخابرة اللاسلكية الصحيح والالتزام بما يلي:

(أ) الإرسال على فترات قصيرة (10 ثوانٍ أو أقل).

(ب) تقسيم البرقيات الطويلة إلى فترات إرسال قصيرة.

محظور

- (ج) الإيجاز والوضوح وعدم التحدث باللهجات الدارجة.
- (د) معالجة انقطاع الاتصال اللاسلكي المباشر بمعدات البث أو الانتقال إلى أرض مناسبة (مرتفعة).
- (هـ) يجب أن يكون قوة انبعاث الإشارة "خرج" الأجهزة اللاسلكية على أدنى مستوى.
- (و) يتم إرسال تقارير التماس الأولي مع العدو فوراً، ومن ثم إرسال المعلومات الإضافية لاحقاً.
- (ز) وضع أولويات للإرسال.

(2) الاتصالات الرقمية. نظام الاتصال الرقمي هو نظام اتصال تكون فيه إشارة المعلومات إشارة رقمية، والإشارة الرقمية (DIGITAL) هي تدفق من النبضات الكهرومغناطيسية. وتأخذ عدداً محدوداً من المستويات أشهرها النظام الثنائي الذي تأخذ فيه النبضة مستويين فقط (صفر وواحد). وإذا كانت إشارة المعلومات الأصلية تماثلية (ANALOG) فإنه يتم تحويلها إلى إشارة رقمية قبل إرسالها عبر نظام الاتصال الرقمي، ومن مميزاتها الآتي:

- (أ) مقاومة نظم الاتصالات الرقمية للضوضاء أعلى من مقاومة نظم الاتصالات التماثلية.
- (ب) الدوائر الإلكترونية الرقمية أقل كلفة وأسهل من الدوائر التماثلية.
- (ج) التشفير ومعالجة البيانات والاتصالات الرقمية أعلى كفاءة وأسهل في التنفيذ منها في الاتصالات التماثلية.
- (د) التضاعف الذي يستخدم لإرسال عدد كبير من الإشارات على نفس القناة يكون أسهل في التنفيذ وأعلى في الكفاءة في نظام الاتصال الرقمي عنه في نظام الاتصال التماثلي.
- (هـ) إمكانية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها في نظام الاتصال الرقمي وهذا غير متاح في نظام الاتصال التماثلي.
- (و) كفاءة استخدام معيدات الإرسال في الاتصالات الرقمية أعلى بكثير منها في الاتصالات التماثلية.

ج. الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً بسرعة لمسافات قصيرة. تكون الإشارات القياسية لليد أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. تستطيع الأطقم استخدام الورق

محظور

الحراري، الإضاءة اليدوية، الإضاءة الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة كإشارات بصرية متفق عليها، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في القيادة والاتصالات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية.

(1) يستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، وتوزيع الإنذارات. ومع ذلك فإن الإشارات الصوتية تصل فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، لذا يجب أن يكون استخدامها محدوداً للمحافظة على الأمن. ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب التسبب في الإرباك. يجب أن تكون المعاني المتفق عليها مسبقاً للإشارات الصوتية مبينة في الأوامر التعبوية والمستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية ومثال على ذلك الطرق على الأسطح أو السلاح.

(2) تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقاً في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، يتم استخدام العدائين باعتبارهم الوسيلة المفضلة للاتصال لفصيل المشاة الآلي، حيث يمثل العدائين الوسيلة الأكثر أمناً ومرونة واعتمادية. يستطيع العداؤون تسليم خطط النيران، تقارير الحالة وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون التقارير والأوامر المرسلة مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

8. علاقات القيادة. توفر علاقات القيادة الأساس لوحدة القيادة، وهي الأساس أيضاً للتجميع للواجب، فقد يكلف الفصيل بالعمل مع سرية/ فريق قتال آخر ويحتاج قائد الفصيل أن يفهم علاقات القيادة التي يعمل تحتها فصيله. التجميع للواجب هو تجميع مؤقت للقوات مصمم لإنجاز مهمة محددة، ويجب أن تساند عناصر القتال والإدامة السرية/ فريق القتال والفصيل بمقتضى علاقات القيادة التي تم تأسيسها.

9. أنواع علاقات القيادة.

أ. التعيين.

(1) هو تعيين الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص إلى ملاك (تنظيم ما) عندما يكون هذا التعيين بشكل دائم نسبياً أو التشكيلات والأشخاص ضمن إطار العمل الأساس لها أو الجزء الأكبر من هذا العمل. (مثال ذلك: سرايا الإشارة في الألوية).

محظور

(2) تعيين الأفراد لواجبات أو أعمال معينة سواء كانت هذه الواجبات أو الأعمال

أساسية أو دائمة نسبياً. (مثل: قائد القطعات الساترة، قائد الاحتياط، قائد الحجاب).

ب. الإلحاق. هو وضع الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص في تنظيم ما عندما يكون هذا الوضع بشكل مؤقت نسبياً. يمارس قائد الوحدة/ التشكيل الذي ترده الإلحاقات درجة القيادة والسيطرة نفسها التي يمارسها على وحداته وأفراده العضويين، وحسب ما يرد في تحديدات أوامر الإلحاق. أما مسؤولية نقل وترفيه الأشخاص في الوحدات/ التشكيلات الملحقة فتبقى عادة من مسؤولية التشكيل، الوحدة أو التنظيم الأم.

ج. الفصل. هو فصل جزء من الوحدة/ التشكيل من ملاكها الرئيس إلى واجب في مكان آخر. أو عندما تعمل وحدة ما بعيداً عن التنظيم الذي تكون فيه، إما عضوية منه أو معينة إليه مع بقائها تابعة له. عندما تفصل وحدة ما فإنها يمكن أن تعمل كتتنظيم مستقل أو قد تلحق إلى أو أن تخدم مع أو تحت قيادة تنظيم آخر.

قيادة المهمة

10. مفهوم قيادة المهمة. هي أحد أساليب القيادة التي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة التي تشجع على روح المبادرة وحرية التفكير والابداع من قبل القادة المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن إطار قصد القائد بهدف إنجاز المهمة. يجب أن يفهم قائد الفصيل قصد قائد فريق القتال/ السرية ومسؤوليته الواضحة ويعمل ضمن ذلك القصد لتحقيق الهدف من العملية. تعتمد قيادة المهمة مع قصد قائد فريق القتال/ السرية في وحدة الجهد على التنفيذ اللامركزي ومبادرة قادة الفصائل.

11. بشكل عام تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.
- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

محظور

12. الكفاءة. إن جوهر قيادة المهمة الفعالة يكمن في الكفاءة التعبوية والفنية للقادة والمرؤوسين والفرق، ويحقق القادة والمرؤوسون الكفاءة المطلوبة لتنفيذ واجباتهم حسب المعايير من خلال التدريب والتعليم والخبرة المكتسبة من المهام العملية، ويعمل القادة باستمرار على تقييم كفاءة وحداتهم ومرؤوسيهـم وذلك لتحديد درجة الثقة التي يمكن منحها للمرؤوسين وقدرتهم على تنفيذ المهام بشكل لا مركزي مع قبول درجة معينة من المخاطرة.

13. الثقة المتبادلة. الثقة المتبادلة هي ثقة مشتركة بين القادة ونظرائهم ومرؤوسيهـم، والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الواجبات المطلوبة بكفاءة. ويتم بناء الثقة المتبادلة من خلال الخبرات المشتركة بمرور الوقت عن طريق دعم قيم القوات المسلحة وممارسة القيادة المنسجمة مع مبادئ القوات المسلحة والقيادة بالقدوة من قبل القادة.

14. الفهم المشترك.
أ. يُقصد بالفهم المشترك المعرفة المشتركة بين القادة والمرؤوسين لكيفية التعامل مع المعاضل التي يتم مواجهتها والأدوات والأساليب المتوفرة لحلها، وما هي النتيجة المتوقعة لهذا الإجراء، مما يساعد على سرعة العمل ورد الفعل، إنها باختصار الإجابة على سؤال، ما الذي ينبغي فعله عند مواجهة موقف أو معضلة معينة؟
ب. إن التحدي الأهم للقائد هو إيجاد الفهم المشترك بالبيئة العملية وأساليب حل المعاضل، ويبني القادة الفهم المشترك بشكل فعال ويحافظون عليه عن طريق إقامة التعاون والحوار طوال آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). وكما هو الحال في بناء الثقة، فإن إيجاد الفهم المشترك يكون بشكل تدريجي بين عناصر القوة على مستوى الوحدات والتشكيلات.

15. إعطاء قصد واضح من القائد. إن قصد القائد هو جملة واضحة ومختصرة تبين القصد من العملية والنهاية المرغوبة التي تساند قيادة المهمة، ويساعد القادة المرؤوسين على العمل لتحقيق النتائج المطلوبة من القائد بدون أوامر إضافية حتى عندما لا تكون العملية واضحة كتلك المخطط لها، يضع القائد قصدهم ضمن قصد قيادتهم الأعلى، ويوفر قصد القيادة الأعلى أساس وحدة الجهد في كافة مستويات القوة.

16. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
أ. إن المبادرة هي العمل في غياب الأوامر، أو عند وجود أوامر غير مناسبة للموقف، أو عند وجود فرص غير متوقعة أو وجود تهديد. وهذا يعني أن المرؤوسين يستمرون في تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة لهم من قادتهم ما دامت هذه الأوامر والتعليمات تناسب الخطة الموضوعية والموقف في ميدان المعركة.

محظور

ب. يوضح قصد القائد الحدود التي قد يمارس المرؤوسون المبادرة ضمنها، ويعطي المرؤوسين الثقة لتطبيق الحكم السليم في المواقف الغامضة والملحة لأنهم يعرفون القصد من المهمة والواجب الرئيسي والنهاية المرغوبة، ويشعر المرؤوسون بالقدرة على تنفيذ الأعمال التي يعتقدون أنها تنجز المهمة، ويبدلون الجهد باستخدام المبادرة لحل المعاضل غير المتوقعة.

17. استخدام الأوامر. الأوامر هي وسيلة لإيصال التعليمات من المستوى الأعلى للمرؤوسين، وقد تكون مكتوبة أو شفوية، يستخدم القادة أوامر المهمة لتوفير التعليمات والتوجيهات وتحديد الأولويات الواجبات التي تؤثر على الموقف وتخصيص الموارد وتفويض الصلاحيات للمرؤوسين. يعتبر نموذج أمر العمليات المكوّن من خمس فقرات هو النموذج القياسي الذي يستخدمه القادة لإصدار أوامرهم وتعليماتهم.

18. قبول المخاطرة.

أ. بشكل عام، يُعرّف الخطر بأنه تعرض شخص ما أو شيء ذو قيمة للضرر أو الخسارة، ويقبل القادة المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات لأن حالة عدم التأكد تكون موجودة في كافة العمليات العسكرية، كما أن المخاطرة موجودة في كل عملية ولا يمكن تجنبها بشكل كامل، يقوم القادة بتحديد مستوى المخاطرة الموجودة وكيفية التخفيف منها إذا تم تبني عمل ممكن معين، ويتم الحكم على قبول المخاطرة من خلال موازنة النتائج المتوقعة الحصول عليها مقابل التعرض للخطر، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أهمية الهدف والوقت المتوفر والتكلفة المتوقعة.

ب. تختلف المخاطرة المحسوبة عن المغامرة (والتي تعني المخاطرة بالقوة من دون معلومات منطقية عن نتيجة الفعل)، أما المخاطرة المحسوبة فهي الحكم على النتيجة مقابل الكلفة (الخسارة المتوقعة). وبالتالي لا تكون التقديرات المنطقية وقبول المخاطر المحسوبة مغامرة، ولذلك يتجنب القادة القيام بالمغامرة، ويكونون حريصين على تحديد المخاطر وتحليلها أو تقليلها قدر الإمكان ومن ثم قبول المخاطر المحسوبة لاستغلال الفرص.

الانفتاح وإجراءات المعركة للفصيل

19. الانفتاح. هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المناطة بها واستعدادها للمعركة في تشكيلها المحدد مع مراعاة المسافات والفواصل التي تؤمن لها سيطرة ورؤية متبادلة، وأن يستغرق هذا الانفتاح أقصر مدة ممكنة لتحقيق المفاجأة بالإضافة إلى تماسك القوات قبل وصولها لمنطقة التشكيل التي يتم فيها اتخاذ تشكيل الاقتحام النهائي.

محظور

20. إجراءات المعركة لفصيل المشاة الآلية. هي إجراءات القادة على مختلف المستويات لتنفيذ المهمة من استلام الأوامر والاستطلاع ووضع الخطة وصرف الأوامر وتحضير وانفتاح القطاعات تمهيداً لتنفيذ المهمة. انظر الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لقائد فصيل المشاة الآلية.

21. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قادة الفصائل الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث تسلسل نشاطاتهم التعبوية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قادة الفصائل على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. فقد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. وهي دليل يجب أن يتم تطبيقه بشكل يتفق مع الوقت وخبرة قائد الفصيل وقادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال مثل (الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، القيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنقيحها باستمرار خلال عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد الفصيل إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد الفصيل لتطوير وإصدار أمر عمليات بسرعة.

22. خطوات إجراءات المعركة. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات، الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لفصيل المشاة الآلي.

أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.

ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.

د. الخطوة 4 - بدء الحركة.

هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.

و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.

ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.

ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

23. الخطوة 1 - استلام المهمة. تبدأ هذه الخطوة باستلام أمر إنذاري أولي أو أمر عمليات من قائد السرية/ الفريق. فور استلام المهمة تبدأ عملية التخطيط والتحضير، وفي هذه المرحلة يجب أن يركز قائد الفصيل على تحديد المهمة والوقت المتوفر.

محظور

24. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري. بعد أن يحدد قائد الفصيل المهمة ويحدد الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير والتنفيذ، يصدر أمراً إنذارياً لمروؤسيه (قد يكون مكتوباً أو شفهيًا)، والقصد من هذا الأمر هو تعريف مروؤسيه بالمهمة الجديدة للسرية، بالإضافة إلى الجدول الزمني لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها. يضع قائد الفصيل في هذا الأمر جميع التعليمات أو المعلومات المتوفرة والتي تساعد الجماعات المروؤسة في التحضير للمهمة الجديدة، وتشمل هذه المعلومات ملخص عن المهمة والعدو، وتعليمات محددة للتحضير لكي تتمكن الجماعات من البدء بالتخطيط والتحضير بينما يقوم هو بإعداد وتطوير أمر العمليات. وقد تشتمل تحضيرات الفصيل على إجراء تجارب لمهارات معركة محددة.

25. الخطوة 3 - عمل خطة أولية. إن الأساس لعمل الخطة الأولية هو تحليل متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات والاسناد المتوفرين، الوقت المتوفر، الاعتبارات المدنية) بحيث يستطيع من خلالها قائد الفصيل الوصول إلى العمل الممكن المناسب لتنفيذ المهمة.

أ. تحليل المهمة. يحلل قائد الفصيل الأمر الإنذاري أو أمر عمليات السرية/ فريق القتال لتحديد واجباته والقصد منها، كما يحدد المعلومات التي تؤثر على مهمته وهي:

(1) مهمة وقصد ومفهوم عمليات السرية/ فريق القتال. يجب أن يفهم قائد الفصيل

مفهوم عمليات وقصد قائد فريق القتال/ السرية، وكيف يساهم الفصيل في العملية.

(2) مهمة/ واجبات الفصيل. يجد قائد الفصيل مهمته وواجباته في فقرة مفهوم عمليات

قائد السرية/ الفريق. ويجب أن يفهم قائد الفصيل كيف يرتبط قصده بقصد قادة الفصائل

الآخرين، ويحدد قائد الفصيل الواجب الأساسي الذي ينجز قصد قائد السرية بنجاح. وأخيراً

يجب عليه أن يفهم لماذا تم إعطاء الفصيل واجباً تعبويًا محددًا، وكيف يتلاءم هذا الواجب

مع مفهوم عمليات السرية.

(3) التحديدات. هي التحديدات الموضوعية على قائد الفصيل من قبل قائده الأعلى للقيام

بعمل أو الامتناع عن عمل مثل (عدم الحركة قبل وقت معين، أو عدم اجتياز خط مرحلة

محدد).

(4) تحديد المخاطر. الخطر هو فرصة تعرض الفرد للإصابة أو الموت وتعرض

الآليات والمعدات للضرر. وقد تكون هذه المخاطر تعبوية ناتجة عن نشاطات العدو، أو

تكون عارضة لأسباب غير تعبوية كالطقس مثلاً. إن احتمالية التعرض للمخاطر موجودة

دائماً في كل موقف قتالي وتدريب يواجهه الفصيل. لذا يجب أن يعرف قائد الفصيل كيفية

التعامل مع المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المهمة في أكثر الظروف الممكنة أمناً، وبمعنى

بسيط كيف سينجز الفصيل المهمة بأفضل صورة وبأقل ضرر.

محظور

(5) صياغة مهمة الفصيل. يقوم قائد الفصيل بصياغة مهمته مستخدماً الأسئلة الخمسة:

من، ماذا، متى، أين، ولماذا؟. تعني "ماذا" نوع العملية، "من" الفصيل، و"متى" الوقت والتاريخ المعطى في أمر العمليات، و"أين" الهدف أو الموقع المأخوذ من أمر العمليات، و"لماذا" تعني القصد من الواجب التعبوي للفصيل والمأخوذ من فقرة قصد القائد.

ب. تحليل الأرض والطقس. يجب على قائد الفصيل أن يفهم الأرض قبل التفكير بإعداد وتطوير أعماله الممكنة وأعمال العدو المحتملة. ويجب أن يصل إلى استنتاجات هامة تتعلق بكيفية تأثير الأرض على عمل العدو وعلى أعمال الفصيل. يتم تصنيف قابلية الحركة في أي منطقة ضمن إحدى الفئات التالية:

(1) الأرض غير معيقة للحركة. هي الأرض الخالية من أي تقييدات على الحركة، ولا يلزم القيام بأي أعمال لتسهيل قابلية الحركة عليها.

(2) الأرض المعيقة للحركة. تعيق هذه الأرض الحركة إلى درجة ما، وقد يحتاج قائد السرية لسلوك طرق جانبية. قد تسبب الأرض المعيقة للحركة صعوبة في المحافظة على السرعة، أو مواكبة سرعة الوحدات المجاورة، أو التحول من تشكيلة إلى أخرى، وقد تُجبر الأرض المعيقة القوات على الحركة بشكل متعرج.

(3) الأرض المانعة للحركة. تعيق أو تبطل هذه الأرض الحركة بشدة ضمن تشكيلات قتالية ما لم يتم بذل بعض الجهد لتسهيل الحركة، وقد يتطلب ذلك جهداً هندسياً لتحسين قابلية الحركة أو قبول المخاطرة بعدم الالتزام بالعقيدة التعبوية كاستخدام تشكيلة الخط المنفرد بدلاً من تشكيلة رأس السهم، أو الحركة بسرعات بطيئة.

(4) عناصر تحليل الأرض. تُستخدم العناصر العسكرية لتحليل وفهم الأرض، وهذه العناصر هي:

(أ) الموانع. يحدد قائد الفصيل الموانع الموجودة في منطقة عملياته سواءً كانت طبيعية أو اصطناعية والتي يؤثر وجودها على قابلية الحركة للفصيل، كما يحدد الموانع الموجودة في المنطقة والتي قد تعيق عمليات العدو. في العمليات التعرضية، يساعد تحليل الموانع قائد الفصيل في تحديد كيف يستخدم العدو الموانع والأرض المعيقة لصالحه؟ ما هو تأليف الموانع المُعززة التي يستخدمها العدو في منطقة العمليات؟ كيف ستؤثر الموانع والأرض على حركة الفصيل ومناورتها؟ وكيف يمكن للفصيل تجنب هذه الموانع عند الضرورة؟ وطريقة اكتشاف الموانع الموجودة وكيف سيتم تخطيها؟ كما يحدد بناءً على الموانع الموجودة، المواقع المحتملة لتوضيع أسلحة العدو المباشرة، وما هو نوع الأسلحة المستخدمة؟ في

محظور

حال تطلب الموقف القيام باختراق الموانع (فتح ثغرة)، ما هي المواقع المناسبة لتنفيذ ذلك؟ أما في العمليات الدفاعية، فيساعد تحليل الموانع قائد الفصيل في تحديد أين سيقوم قائد الفصيل بتدمير قوات العدو (منطقة التقتيل)؟ وكيف سيتم استخدام الموانع لتحويل اتجاه العدو باتجاه منطقة التقتيل؟ وكيف ستؤثر الموانع على حركة ومناورة العدو (إيقاف، تثبيت، تشتيت أو تحويل اتجاه)؟

(ب) ممرات الحركة. وهي عبارة عن فُسحة من الأرض توصل القوة المهاجمة إلى هدفها. يساعد تحليل ممرات الحركة قائد الفصيل على تحديد التشكيلة المناسبة والسرعة التي ينتقل بها الفصيل على طول ممر الحركة.

(ج) الأرض التعبوية. تعطي الأرض التعبوية فائدة أو ميزة للطرف الذي يحتلها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها. يحدد قائد الفصيل الأرض التعبوية بدءاً من الهدف أو منطقة المعركة الرئيسية باتجاه مواقعه الحالية. قد تكون الأرض التعبوية في صالح العدو بمعنى أنه إذا سيطر عليها العدو، فقد تمنع الفصيل من إنجاز مهمته.

(د) المراقبة وميادين الرمي. يقوم قائد الفصيل بتحليل المناطق المحيطة بالأرض التعبوية، والأهداف، والطرق والممرات، والموانع، لتحديد فيما إذا كانت توفر مراقبة وميادين رمي مفتوحة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو. عند تحليل ميادين الرمي يركز قائد الفصيل على إمكانية استخدام النيران المباشرة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو، وتسمح للقناصين بالاشتباك مع الأهداف. وعندما يكون ذلك ممكناً، ينفذ قائد الفصيل استطلاعاً أرضياً من وجهة نظر القوات الصديقة وقوات العدو. يساعد تحليل المراقبة وميادين الرمي قائد الفصيل على تحديد ما يلي:

(أ أ) هل تتوفر ميادين الرمي والمراقبة لقوات العدو في منطقة الهدف أو بالقرب منه؟

(ب ب) أفضل المواقع لحشد التأثيرات؟

(ج ج) ما هي الأماكن التي يكون فيها العدو ضعيفاً؟

(د د) ما هي المواقع المناسبة لتوضيع الاسناد بالنيران أو الهجوم بالنيران؟

(ه ه) ما هي نقاط المرجع الطبيعية الموجودة في المنطقة؟

(و و) ما هي أفضل المواقع لتموضع ضباط الرصد؟

محظور

(ز ز) ما هي النقاط الميتة في الموقع الدفاعي؟ وما هي الأماكن التي تعتبر فيها قواتي ضعيفة؟

(هـ) التخفية والتستر. التستر هو الحماية من تأثيرات النيران، والتخفية هي الحماية من المراقبة وليس من النيران المباشرة أو غير المباشرة. ينظر قائد الفصيل إلى الأرض والغطاء النباتي، والمباني، والمعالم الأخرى في المنطقة، لتحديد الأماكن التي توفر التخفية والتستر. يساعد تحليل التخفية والتستر قائد الفصيل على تحديد ممرات الحركة التي توفر ميادين رمي وتخفية وتستر بنفس الوقت؟ والأماكن التي توفر التخفية والتستر للحركة بنظام القفزات وتضمن فاعلية الأسلحة؟

(5) العناصر العسكرية المؤثرة للطقس. يحلل قائد الفصيل العناصر العسكرية للطقس لمعرفة مدى تأثيرها على عملياته وعمليات العدو، وهذه العناصر العسكرية هي:

(أ) مدى الرؤية. يستخلص قائد الفصيل استنتاجات هامة حول عوامل الرؤية (مثل الضباب، والضباب الناتج عن الدخان، والرطوبة) وعوامل التستر (مثل الدخان والغبار) ويحدد فيما إذا كان الطقس الحالي في صالح استخدام الدخان للتستر أثناء عمليات فتح الشجرات، أو هل يؤثر الضباب على استمكان القوات الصديقة وقوات العدو للأهداف؟

(ب) بيانات الضوء. تؤثر عوامل الضوء المختلفة على العمليات بشكل عام وتشمل هذه العوامل (وقت الضوء الأول، وشروق الشمس، وغياها، والضوء الأخير، ووقت طلوع القمر، وغياها، ونسبة الإضاءة)، يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل الضوء على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل تكون الشمس خلف الفصيل أثناء الهجوم أو الدفاع؟
(ب ب) كيف يمكن أن يستفيد الفصيل من الإضاءة المحدودة؟
(ج ج) كيف تؤثر الإضاءة المحدودة على استمكان الأهداف من قبل القوات الصديقة وقوات العدو؟

(ج) درجة الحرارة. يأخذ القائد بعين الاعتبار كيفية تأثير درجة الحرارة على العمليات وكما يلي:

(أ أ) كيف تؤثر درجة الحرارة على معدل سرعة الحركة؟
(ب ب) كيف تؤثر درجة الحرارة على الجنود والمعدات؟

محظور

(ج ج) هل تؤثر درجة الحرارة على استخدام العوامل الكيميائية غير الباقية؟

(د) الهطول (الأمطار والتلوج والندى). يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل الهطول (مثل النوع، الكمية، والمدة) على العمليات، وفيما يلي بعض اعتبارات الهطول:

(أأ) كيف يؤثر الهطول على قابلية الحركة؟

(ب ب) كيف يمكن للهطول أن يساعد في تحقيق المفاجأة؟

(هـ) الرياح. يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل الرياح (مثل الاتجاه والسرعة) على العمليات وكما يلي:

(أأ) هل تؤدي سرعة الرياح إلى زوال الدخان بسرعة؟

(ب ب) هل سرعة واتجاه الرياح لصالح استعمال العدو للدخان؟

(و) غطاء الغيوم. يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل غطاء الغيوم على العمليات وكما يلي:

(أأ) هل يحد غطاء الغيوم الكثيف من الإضاءة والتسخين الشمسي للأهداف؟

(ب ب) هل يسبب غطاء الغيوم سطوعاً مبهراً للبصر وهي حالة قد تستخدمها الطائرات المهاجمة لإخفاء اقترابها؟

(ج ج) هل تؤثر الغيوم على استخدام أنظمة الطائرات المسيرة؟

ج. القوات المتوفرة. يحدد قائد الفصيل الواجبات التي يستطيع الأفراد تنفيذها، ويشمل هذا التحليل العناصر الملحقة بالفصيل. يجب أن يعرف قائد الفصيل درجة خبرة الأفراد ومستوى تدريبهم، ويجب أن يفهم أيضاً نقاط قوة ونقاط ضعف لدى قادته المرؤوسين. ويشمل تقييمه معرفة حالة الأفراد ومعداتهم، وفهماً لكافة قدرات إسناد الفصيل كأسلحة م/د الإضافية والقناصين وعناصر الهندسة والهاون.

د. الوقت المتوفر. يعتبر تحليل الوقت جانباً أساسياً في التخطيط، والتحصير، والتنفيذ. يجب على قائد الفصيل أن يعرف مقدار الوقت الكلي المتوفر له بالإضافة إلى الوقت المتوفر ليلاً ونهاراً وأن يكون قادراً على تقدير الوقت اللازم للتحصير، والحركة والقتال والإدامة. ويجب عليه أيضاً أن يكون قادراً على حساب الوقت اللازم لتنفيذ واجباته والوقت المتوقع لأعمال العدو. يجب أن يجري قائد الفصيل تخطيطاً عكسياً ويراعي قاعدة تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام (ثلث الوقت)

محظور

يُخصص للتخطيط و(الثلاثين) للمرؤوسين للتخطيط والتحضير والتنفيذ. ويجب على قائد الفصيل أن يأخذ بالاعتبار بعض العوامل المؤثرة على حساب الوقت وكما يلي:

- (1) تقييم تأثير ظروف الرؤية المحدودة على الحركة.
- (2) تقييم الوقت اللازم لتنفيذ الواجبات المحددة مثل تحضير أمر العمليات، والتجارب، والإجازات، والتحضيرات الأخرى اللازمة للعناصر المرؤوسة.
- (3) تقييم الوقت اللازم لانفتاح عنصر الإسناد الناري، ومعرفة كمية الذخيرة المطلوبة لإدامة عنصر الإسناد لفترة محددة من الزمن.
- (4) مع تطور الأحداث، يجب على قائد الفصيل مراجعة وتعديل تحليله للوقت المتوفر وتقييم تأثير ذلك على مهمته.
- (5) يجب أن يقوم قائد الفصيل بتحديث التوقيتات لمرؤوسيه، وإدراج جميع الأحداث التي قد تؤثر على الفصيل.

هـ. الاعتبارات المدنية. يقوم قائد السرية/ فريق القتال بتزويد قائد الفصيل بالاعتبارات المدنية التي قد تؤثر على تنفيذ المهمة. ويجب على قائد الفصيل أيضاً أن يحدد أي اعتبارات مدنية قد تؤثر فقط على مهمته. من المتوقع أن ينفذ قائد الفصيل مهاماً في مناطق تحتوي على عدد كبير من المدنيين وغير المقاتلين في ميدان المعركة. قد تشمل بعض الاعتبارات حركة اللاجئين، أو متطلبات المساعدات الإنسانية، أو متطلبات محددة مرتبطة بقواعد الاشتباك.

و. تحليل العدو. تمكّن هذه الخطوة قائد الفصيل من تحديد نقاط قوة وضعف العدو المحتملة، أو نقاط وهنه بحيث يستطيع استغلالها لإيجاد قوة قتالية متفوقة لتحقيق مهمته. يجب أن تكون افتراضات قائد الفصيل حول العدو متفقة مع تلك الافتراضات الخاصة بقائد السرية/ فريق القتال. ولتحليل العدو بفعالية، يجب أن يعرف قائد الفصيل كيف يتوقع أن يقوم العدو بالقتال.

- (1) التأليف. يجب أن يحدد تحليل قائد الفصيل أعداد وأنواع آليات العدو، وأفراده، ومعداته، ويحصل على هذه المعلومات من فقرة الموقف في أمر عمليات السرية.
- (2) التوزيع. يحدد قائد الفصيل من معلومات قائد السرية توزيعات قوات العدو على الأرض.

(3) القدرات. يجب أن يحدد قائد الفصيل قدرات العدو بالمقارنة مع قواته بناءً على تقييم قائد السرية/ فريق القتال وعقيدة العدو، والموقع الحالي، ويجب أن يشمل مثل هذا التحليل المديات التخطيطية لكل نظام سلاح للعدو يمكن أن يواجهه الفصيل.

- (4) أعمال العدو الممكنة المحتملة. لتحديد أعمال العدو المحتملة، يوازن قائد الفصيل بين نتيجة تحليله الأولي للأرض والطقس مع تأليف العدو، وقدراته، وأهدافه، ويقوم بعد

محظور

ذلك بإعداد وتطوير نموذج موقف للعدو للجزء الخاص به من خطة الفصيل. يكون الناتج النهائي هو شفاف مرسوم (مخطط) يصف كيف يتوقع قائد الفصيل بأن العدو سيقاوم تحت الظروف المحددة المتوقعة في ميدان المعركة. إن تحليل قيادة السرية/ فريق القتال وفهمها لموقف العدو الحالي ولقواتنا يعطي قائد الفصيل أغلب المعلومات التي يحتاجها.

ز. إعداد وتطوير الأعمال الممكنة. إن القصد من إعداد وتطوير الأعمال الممكنة هو تحديد طريقة واحدة أو أكثر لإنجاز المهمة.

26. الخطوة 4 - بدء الحركة. يأمر قائد الفصيل ببدء أي حركة ضرورية لاستمرار التحضيرات أو تهيئة القوة للعملية، وقد يشمل هذا الحركة إلى منطقة تجمع، أو منطقة التشكيل، أو اتخاذ دفاع دائري.

27. الخطوة 5 - الاستطلاع. حتى وإن اشترك قائد الفصيل في استطلاع قائد السرية/ فريق القتال أثناء إجراءات المعركة، يجب أن يقوم بتنفيذ الاستطلاع الخاص به إذا سمح الوقت والموقف بذلك.

28. الخطوة 6 - إكمال الخطة/ تحضير الأمر. وتشمل هذه الخطوة عدة أعمال أهمها ترجمة مفهوم قائد الفصيل إلى أمر عمليات، وتتضمن تحضير المخططات اللازمة أو أي وسيلة مساعدة لإصدار الأمر مثل الطاولة الرملية، وإكمال متطلبات إسناد الإدامة والقيادة والسيطرة، وتحديث الخطة الأولية بناءً على الاستطلاع. وتسمح كذلك لقائد الفصيل بتحضير موقع الإيجاز الذي سيحتاج إليه لإعطاء أمر العمليات.

29. الخطوة 7 - إصدار الأمر. يوضح أمر العمليات مهمة الفصيل، ويوصل قصد القائد ومفهومه لكيفية تنفيذ الجماعات للمهمة. يجب أن لا يحتوي أمر العمليات على معلومات غير ضرورية، وعلى قائد الفصيل أن يتأكد من أن جماعته تعرف تماماً ما يجب عمله، ومتى يجب عمله، وكيف يجب أن يعمل الفصيل معاً لإنجاز المهمة.

30. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة. يجب أن ينفذ قائد الفصيل الإيجاز العكسي (من قادة الجماعات لقائد الفصيل) بعد إصدار أمر العمليات للتأكد من أن المرؤوسين يفهمون المهمة وقصده ومفهوم العملية وواجبات الجماعات. إذا سمح الوقت، يقوم الفصيل بإجراء تجارب، وأثناء هذه التجارب يمارس القادة إرسال التقارير التعبوية حسب الأوامر المستديمة للوحدة قبل وأثناء وبعد التماس مع العدو.

الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد الفصيل

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد السرية بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات شفهي/ تحريري.	<u>خطوة 1</u> استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد الفصيل.

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يصدر قائد الفصيل الأمر الإنذاري شفهيًا.	<u>خطوة 2</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد رقيب الفصيل أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة. 2. يتأكد قادة الآليات أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يحضّر قائد الفصيل أمر العمليات.	<u>خطوة 3</u> عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).
يحرك قائد السرية الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>خطوة 4</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد الفصيل ممثلاً في جماعة مقدمة السرية إذا كان ضرورياً. 2. يحرك قائد الفصيل فصيله حسب خطة حركة السرية. 3. يتحرك الفصيل ضمن موقع السرية.
إجراءات قائد السرية للكشف والاستطلاع.	<u>خطوة 5</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الفصيل إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الفصيل تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد الفصيل المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	<u>خطوة 6</u> إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد الفصيل أمر العمليات شفهيًا.	<u>خطوة 7</u> إصدار الأمر	1. يصدر قائد الفصيل أوامره شفهيًا وإذا كان ممكناً إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكناً يتم استخدام نموذج طاوله رمليه أو مخططات أو خرائط لتعريف الفصيل. 3. إذا كان الوقت يسمح يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض بدون قطعات.
يشرف قائد الفصيل على التحضيرات.	<u>خطوة 8</u> الإشراف والمراقبة	1. يتأكد قائد ورقيب الفصيل أن الفصيل جاهز للمهمة. 2. يجري قائد الفصيل التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويعين شخص للقيام بدور العدو. 3. إذا سمح الوقت تقدم طواقم الفصيل إيجازاً يبين فهمهم لواجباتهم والخطة.

الفصل الثالث

التخطيط والسيطرة على
النيران المباشرة

محظور

الفصل الثالث

التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة

عام

1. يقوم قائد فصيل المشاة/ المشاة الآلية بالقيادة والإشراف، ويستخدم الأسلحة المحمولة والمركبة على الآلية في المعارك القتالية. لا يعتبر مفهوم دمج جماعات المشاة في خطة المناورة مفهوماً جديداً. يعتبر قائد الفصيل مسؤولاً عن التخطيط والتحضير الكافي للتأكد من التدريب الصحيح لجميع الأفراد ضمن الفصيل. مما يساعد الفصيل على مضاعفة القوة النارية لكل من آلية القتال المدرعة وأنظمة الأسلحة التي يستخدمها أفراد المشاة للقتال. يعتمد النجاح والقدرة على البقاء للفصائل والجماعات في ميدان المعركة على مدى سرعة وفاعلية الرماية والتأثير على العدو. يجب على قادة الجماعات/ الأقسام أن يسيطروا على هذه النيران بحيث تكون موزعة على الهدف ومركزة حسب ما هو مطلوب.

2. يجب أن يخطط قائد فصيل المشاة الآلي بفاعلية لتركيز وتوزيع وتحويل النيران المباشرة بكثافة للفصيل في المواقع والأوقات الحاسمة من أجل النجاح في ميدان المعركة. تعني السيطرة المستمرة والفاعلة أن الفصيل يستمكن ويحدد أهداف العدو، ويحشد تأثيرات نيرانه المباشرة لتحقيق نتائج حاسمة في القتال القريب.

3. مبادئ السيطرة على النيران المباشرة. يجب أن يعرف القادة كيفية تطبيق المبادئ الأساسية عند التخطيط للنيران المباشرة واستخدامها. ليس المقصود من هذه المبادئ تقييد حرية عمل الفصيل أو الجماعة بل للمساعدة في تحقيق الهدف الرئيس في أي اشتباك (الرماية والإصابة) قبل أن يقوم العدو بذلك مع إعطائهم الحرية للعمل بسرعة عندما يتم تحديد العدو. وهذه المبادئ هي:

أ. القيادة والسيطرة. تُمكن القيادة والسيطرة للفصيل والجماعة من تدمير العدو بسرعة باستخدام النار المباشرة التي يجب أن يتم التخطيط لها مسبقاً، وتدريب الوحدة على الاستجابة السريعة للأوامر. تشمل القيادة والسيطرة مهارات المعركة والإجراءات ضمن الأوامر التعبوية المستديمة التي تم التدريب عليها وفهمها من قبل جميع أفراد الفصيل. كما يجب أن يتم توفير إجراءات القيادة والسيطرة على النيران المباشرة لأي وحدة فرعية صغيرة ملحقة.

ب. حشد تأثير النيران. يجب على وحدات المشاة حشد تأثيرات النيران لتحقيق نتائج حاسمة. يحقق القادة التفوق بالنيران من خلال تركيز جميع النيران المتوفرة. يشمل الحشد تركيز النيران على الأهداف المهمة، وتوزيع تأثيراتها، وتحويلها إلى الأهداف المهمة الجديدة حال ظهورها. هناك العديد من الطرق لتحقيق التفوق بالنيران وتشمل:

محظور

- (1) استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخائر.
- (2) استخدام الكمية المناسبة من النيران وبدقة على الأهداف المعادية بمختلف أنواعها.
- (3) وضع معايير وأولويات للاشتباك حسب المديات.
- (4) تعيين مواقع إسناد متبادل وأقواس رمي متقاطعة للأفراد.
- (5) تركيز النيران على نقاط وهن العدو.

جـ. التعامل مع التهديد الأخطر أولاً. يشتبك الفصيل مع الأهداف الأكثر خطورة. إذا ظهر هدفان أو أكثر لهما نفس المستوى من التهديد، يجب أن يشتبك الفصيل مع الهدف الأقرب أولاً. يقوم الفصيل بتأشير منطقة الاشتباك في الدفاع، بحيث يستطيع تحديد متى يجب عليه الاشتباك مع الأهداف المختلفة، يقوم بعدها برسم مدياتها على المخططات وبطاقات المدى. على سبيل المثال؛ يجب أن يقوم الفصيل بتأشير منطقة الاشتباك على أقصى مدى مؤثر اشتباك لصاروخ الم د لضمان عدم إضاعة الصواريخ من قبل الرماة.

د. تجنب المبالغة في تدمير الهدف. يتجنب فصيل المشاة الآلي الاشتباك مع الهدف بأكثر من نظام سلاح واحد في نفس الوقت. ولتجنب المبالغة في تدمير الهدف يمكن أن يقوم الفصيل بتقسيم منطقة الهدف إلى قطاعات أو مناطق رمي على شكل مربعات لتوزيع النيران المباشرة بشكل أفضل ضمن الفصيل. يجب أن يقوم الفصيل وفريق القتال/ السرية بتقسيم منطقة الاشتباك بواسطة نقاط المرجع سواء كانت ليلية أو نهائية باستخدام الوسائل المتوفرة ليتمكن من التوزيع الجيد للنيران ضمن منطقة الاشتباك. فعلى سبيل المثال؛ يستطيع الفصيل حرق مزيج من الصخور والرمل ووقود الديزل داخل برميل وقود، أو صندوق ذخيرة، أو وعاء بوقت قصير قبل حلول الظلام ليعمل كمصدر حرارة لمعظم فترة الليل ويستخدم الفصيل نقاط مرجع مبتكرة.

- (1) قد يحدد قائد الفصيل أيضاً معدلات الرمي لكل نوع من أنواع الأسلحة لتجنب المبالغة في تدمير الهدف. يسمح التحديد المسبق لمعدلات الرمي وطول مدة الرماية لقائد الفصيل بالتخطيط للذخيرة الكافية المطلوبة لإحداث التأثير المطلوب. إن معدلات الرمي هي:

- (أ) آلي. هو أقصى معدل يستطيع فيه السلاح الرمي في النظام الآلي.
- (ب) سريع. أكثر سرعة من معدل الرمي المستمر ولكنه أقل دقة منه. يُستخدم عادة فقط في الحالات الطارئة كخط دفاعي نهائي. وهو غير مستمر لفترات طويلة لأنه يستهلك كمية كبيرة من الذخيرة ويسبب ارتفاع الحرارة الزائد لأنظمة الأسلحة.

محظور

(ج) بطيء. هو معدل الرمي الذي يستطيع فيه نظام السلاح الرمي بشكل مستمر بلا توقف. وهو المعدل الذي ترمي فيه أنظمة الأسلحة بشكل مثالي في القتال.

(2) يتم تجنب المبالغة في تدمير الهدف في العمليات التعرضية من خلال ما يلي:

(أ) وضع أولويات اشتباك لأنظمة الأسلحة مع الأهداف وتوزيع نيرانها. قد يجعل قائد الفصيل فريق ضد الدروع يشتبك مع الدبابات في منطقة الهدف، بينما يشتبك الفريق الآخر المضاد للدروع مع خندق مُحصَّن للعدو.

(ب) يسيطر مساعد قائد الفصيل أو رقيب الفصيل على عنصر الإسناد الناري لمنع الاستهلاك غير الضروري للذخيرة.

هـ. استخدام السلاح المناسب للهدف. إن طبيعة الهدف من حيث نوعه، سرعته وفترة ظهوره تحدد نوع السلاح والذخائر الواجب استخدامها لإحداث التأثيرات المرغوبة على الهدف. يقوم قائد الفصيل بتنظيم وتموضع قواته للقتال بناءً على الأرض، والعدو، وتأثيرات النيران المرغوب فيها.

(1) إن الأسلحة والذخائر مصممة بمواصفات تُمكن من التنبؤ بتأثيراتها بدرجة ما من الدقة قبل أن تتم الرماية، وهي مصممة أيضاً للاستخدام ضد أهداف محددة. يجب أن يكون لدى قادة فصائل وجماعات المشاة معرفة تامة بأسلحتهم وذخائرهم العضوية لتشمل ما يلي:

(أ) خصائص الأسلحة ومدياتها والاستخدام الأفضل لها.


(ب) خصائص الذخيرة، القدرة التدميرية والاستخدام الأفضل لها. (مثل، كيفية تحقيق التأثيرات المطلوبة وتجنب التأثيرات غير المطلوبة).

(ج) إجراءات طلب النيران من الوحدات الفرعية الصغرى الأخرى، والسيطرة عليها وتعديلها.

(2) يجب أن يتأكد قادة الفصائل والجماعات من أنهم يقومون بتركيز نيران أسلحتهم على أهداف تكون أسلحتهم مصممة للاشتباك معها، على سبيل المثال، يُستخدم الرشاش المركب على الآلية إن وجد، والرشاشات المتوسطة لتدمير آليات العدو غير المدرعة والمشاة ضمن مديات تصل إلى 2000 متر. يقوم القادة بالتخطيط للنيران وتنفيذها، والاشتباك مع أهداف العدو في وقت مبكر وباستمرار حسب القدرات والمديات المؤثرة للأسلحة. يُمكن مبدأ العمق وحدات المشاة من تحقيق التفوق الناري والمحافظة عليه. يقوم القادة من خلال الاشتباك المبكر بإرباك خطط العدو، وإجباره على البحث عن مكان يوفر

محظور

له التستر. يلزم القادة لتطبيق هذا المبدأ أن يعرفوا المديات المؤثرة لأنظمة الأسلحة ومعدلات سرعة الحركة للأفراد والآليات، حيث أنه قد يلزم إسناد قوة صديقة متحركة لتجنب إعاقة حركتها أو التأثير عليها. في حالة الدفاع يتم تموضع الأسلحة على شكل خطوط اشتباك ضد قوة العدو المقترية الشكل رقم (1).



الشكل رقم (1) خطوط اشتباك الأسلحة حسب المدى

و. تقليل وقت ظهور قواتنا/ الصديقة. تزيد الوحدات من قدرتها على البقاء من خلال عدم كشفها لمواقعها إلا عند الاشتباك مع العدو بالنيران المؤثرة. يوفر المخبأ الطبيعي أو الاصطناعي أفضل تَسْتُر، وتقلل وحدات المشاة كشف نفسها للعدو إلى أقل ما يمكن من خلال البحث المستمر عن السواتر المتوفرة، ومحاولة الاشتباك مع العدو من الأجنحة، والانتشار والرماية من مواقع رمي متعددة وتقليل أوقات ظهورها للاشتباك.

ز. منع التعرض لنيران قواتنا/ الصديقة. يجب أن يسعى القادة إلى التقليل من خطورة الإصابة بالنيران الصديقة، خصوصاً عندما يتعلق ذلك بفصائلهم وجماعاتهم في ميدان المعركة. وهناك

محظور

عدد كبير من إجراءات السيطرة والأدوات لمساعدتهم في تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. يستطيع القادة على مختلف المستويات التأكد من أنهم يعرفون المواقع الدقيقة لوحداتهم والوحدات الأخرى، ويستطيعون السيطرة على نيرانهم بناءً على ذلك. يجب أن يعرف قادة المشاة موقع كل جماعة من الجماعات. يستطيع الفصيل استخدام أساليب التأثير بالأشعة تحت الحمراء، وأساليب التأثير الحرارية للتأكد من أن الوحدات المجاورة لن تقوم بالرماية بالخطأ على القوات الصديقة أثناء ظروف الرؤية المحدودة. تستطيع قوة الاقتحام استخدام أضواء الأشعة تحت الحمراء والأضواء الكيميائية، وأساليب أخرى كثيرة لتأشير تقدم قوة الاقتحام. يجب أن يتأكد القادة بأن العدو لا يملك قدرة رؤية ليلية قبل تأشير تقدم أفرادهم بواسطة أجهزة تأشير الأشعة تحت الحمراء.

ح. التخطيط لظروف الرؤية المحدودة. يقلل الضباب الكثيف والمطر والغبار واستخدام العدو للدخان من قدرة القائد على السيطرة على النيران المباشرة للفصيل. لذا فإن الآليات المدرعة مزودة بموجهات حرارية وأنظمة الرؤية الليلية التي تمكن أفراد المشاة من الاشتباك مع العدو أثناء ظروف الرؤية المحدودة على نفس المديات الاعتيادية للاشتباك أثناء النهار تقريباً.

ط. وضع خطط طارئة. يقوم قائد الفصيل عادةً بإعداد الخطة بناءً على توفر جميع إمكاناته، ويعمل خطط بديلة ليحسب حساب الخسائر في المعدات والأفراد. فعلى سبيل المثال قد يعين قائد الفصيل قطاعات رمي بديلة للجماعات كالمواقع البديلة والجانبية مثلاً لكي توفر له إمكانية تحويل النيران إذا أصبحت إحدى الجماعات غير فاعلة.

ي. تحويل النيران. يحول القادة النيران المباشرة مع تقدم الاشتباك لإعادة تركيز وتوزيع تأثيراتها بناءً على تطور الموقف عن القوات الصديقة والعدو. تتطلب العديد من المواقف تحويل النيران وتشمل:

- (1) ظهور قوة معادية تفرض تهديداً أكبر من التي يتم الاشتباك معها حالياً.
- (2) تحقيق التدمير المطلوب لقوة معادية تم الاشتباك معها.
- (3) خسارة في القوات الصديقة التي تقوم بالاشتباك مع القوة المعادية.
- (4) نقص ذخيرة وحدة صديقة مشتبكة مع قوة معادية.
- (5) مناورة قوات العدو أو القوات الصديقة واختفاؤها خلف معالم أرضية.
- (6) زيادة مخاطر الإصابة بالنيران الصديقة عندما تلتحم القوات الصديقة مع العدو.

4. تنسيق النيران المباشرة وغير المباشرة. يجب أن تستخدم كلاً من جماعة وفصيل المشاة الآلي النيران المباشرة وغير المباشرة للمحافظة على البقاء وإنجاز المهام والواجبات. وطالما كانت الاتصالات فاعلة فإن لدى قائد الفصيل القدرة على إنزال نيران كثيفة تستطيع تدمير أي عدو. وقبل الاشتباك القريب

محظور

مع الفصيل أو السرية، فإن القدرة القتالية للعدو يجب أن تكون قد أُضعفت بشدة. وهذا نتيجة لاكتشاف وتوجيه مجموعة اللواء أو المستوى الأعلى لنيران المدفعية، والإسناد الجوي القريب، والهجمات القتالية القريبة ضد العدو. سيقوم العدو باستخدام عدد من الأساليب لتقليل تأثير قدرتنا القتالية وتشمل:

- أ. التخفية والتستر لإبقاء قواته محمية لحين القتال القريب.
- ب. الاختلاط بالسكان المحليين وتنفيذ مهامه مستغلاً الأحياء السكنية، مما يُعرض جهودنا لتقليل الأضرار الجانبية للخطر.
- ج. القيام بعمليات الإغارة.
- د. استخدام أسلوب النار والحركة.

5. دمج الإمكانيات المختلفة للأسلحة.

أ. يستخدم قادة الفصائل وجماعات المشاة الآلية الأسلحة العضوية وأي أسلحة متوفرة لإكمال وتعزيز بعضها البعض. إن استخدام الأسلحة الموحدة على العدو يحقق تأثيرات أكبر وأفضل مما لو تم استخدام كل سلاح بشكل منفصل/ منفرد، إذ تعمل الأسلحة الموحدة على تعزيز القدرات أو تكميلها وكما يلي:

- (1) تأثيرات مكملّة عندما يقومون بتموضع القوات ذات الخصائص المختلفة معاً.
- (2) تأثيرات مُعزّزة عندما يقومون بدمج تأثير القدرات المتشابهة. على سبيل المثال، يقوم قائد الجماعة بتعزيز تأثيرات رشاش الجماعة بنيران حملة البنادق.
- ب. تسبب التأثيرات المُكمّلة والمُعزّزة معضلة للعدو، حيث يُجبر قائد فصيل المشاة الآلي العدو على اختيار أحد خيارين، فإما أن يتجنب تأثيرات النيران المباشرة من خلال البحث عن المواقع التي توفر له التستر والرد على النار من خلال قاعدة إسناد (أي انه يصبح ثابتاً في مواقعه)، أو أن يتجنب النيران غير المباشرة من خلال الحركة. وبالتالي يمكن تدميره من خلال الدمج بين النيران المباشرة وغير المباشرة.

6. تحقيق المفاجأة. تحاول الفصائل والجماعات وجماعات المشاة الآلية تحقيق المفاجأة أثناء

الاشتباك الأولي مع العدو. تستطيع النيران المباشرة المُسدّدة والموزعة والمكثفة والتي ترمي من مواقع غير متوقعة تدمير قوة العدو أو تحييدها. تستطيع قاعدة نيران موضوعة في موقع غير متوقع أثناء الهجوم تدمير أو إبطال فاعلية العدو. قد تسمح الوحدة الموجودة في موقع دفاعي مخفي بشكل جيد، في ظل الظروف المناسبة لقوة العدو بالاقتراب إلى أقرب مدى قبل فتح الرماية عليها. وعندما تتحرك الفصائل والجماعات بسرعة إلى مواقع بديلة وجانبية فإنها تستطيع الاشتباك مع أجنحة العدو ومنطقته الخلفية.

التخطيط للنيران المباشرة

7. اعتبارات التخطيط. يجب على قادة الفصائل والجماعات القيام بالتخطيط لكيفية استخدام وحداتهم لتدمير العدو وإحاق الهزيمة به، وعليهم أن يقوموا بالمانورة بوحداتهم لإنزال أكبر كمية من النيران على العدو. يجب على قائد الفصيل أن يخطط لتنظيم جماعته ومانورته وحركتها من أجل الحصول على أفضل تأثير.

8. التخطيط والتنفيذ. يقوم قائد الفصيل بتخطيط النيران المباشرة بالارتباط مع خطة قائد فريق القتال/ السرية. يُعدّ تحديد أين وكيف يستطيع فريق القتال/ السرية أن يحشد النيران أيضاً خطوة أساسية عند تنفيذ قائد الفصيل لواجبه وكما يلي:

أ. يقوم قائد الفصيل، بعد تحديد مواقع العدو المحتملة، بتحديد النقاط أو المناطق التي سيركز فيها قوته القتالية، ويساعده فهمه — أين؟ وكيف؟ سيهاجم العدو، في تحديد النيران التي يجب عليه تركيزها على الأهداف المحددة.

ب. بناءً على أين وكيف سيتم تركيز وتوزيع النيران (توضيع الأسلحة) يقوم قائد الفصيل بتقييم خطورة التعرض للإصابة بالنيران الصديقة ويضع إجراءات سيطرة لمنع ذلك، وتشمل هذه الإجراءات تعيين علامات تمييز محددة، وحالة سيطرة على الأسلحة، ووضع أمان للأسلحة.

ج. بعد أن يحدد قائد الفصيل وقادة الجماعات أين وكيف سيحشدون ويوزعون نيرانهم، عليهم إصدار الأوامر لأفرادهم بسرعة لاكتشاف وتحديد مكان العدو. يقوم قائد الفصيل وقادة الجماعات بتأسيس وسائل سيطرة إضافية إذا تطلب الأمر ذلك. يخطط قائد الفصيل وينفذ أثناء التحضير للمهمة تجارب على النيران المباشرة (عملية السيطرة على النيران) بناءً على تقديره للموقف.

د. يجب أن يكون قائد الفصيل قادراً على تعديل النيران المباشرة بناءً على تطورات الموقف الذي يتم تحديثه بشكل مستمر، ودمج الإلمام بالموقف مع أحدث استخبارات متوفرة عن العدو والقوات الصديقة.

9. الأوامر التعبوية المستديمة. تضمن الأوامر التعبوية المستديمة للنيران المباشرة التي تم إجراء التجارب عليها بشكل جيد، أعمالاً سريعة تنبأ بها جميع أعضاء فريق القتال/ السرية والفصائل. إذا لم يُصدر القائد أي تعليمات أخرى، فإن فريق القتال/ السرية يبدأ الاشتباك مستخدماً الأوامر التعبوية المستديمة، وفي وقت لاحق يستطيع القائد استخدام أمر رماية لإعادة تركيز أو توزيع النيران. يبني القائد العناصر المختلفة من الأوامر التعبوية المستديمة على قدرات قوته وعلى الظروف المتوقعة. يقوم القائد

محظور

بتعديل الأمر التعبوي المستديم عند توقع حدوث تغييرات على عوامل تخطيط المهمة المتوقعة والحقيقية (المهمة، العدو، الأرض، القوات المتوفرة، الوقت والاعتبارات المدنية). يجب أن تشمل الأوامر المستديمة جزءاً من عناصر النيران المباشرة، مثال على ذلك كيف يقوم كل عنصر بتركيز النيران، وتوزيعها، وتوجيه قواته لمنع الإصابة بالنيران الصديقة.

10. عند التخطيط لاستخدام النيران المباشرة للفصيل، يأخذ قائد الفصيل بالاعتبار قواعد الاشتباك وكما هو موضح في الملحق "أ".

السيطرة على النيران المباشرة

11. عام. من أجل النجاح في حشد النيران المباشرة ضد العدو، يجب على القادة أن يطبقوا الخطوات الأربع لعملية السيطرة على النيران، ويتم تحقيق تأثيرات حاسمة على العدو من خلال سرعة الاكتشاف الدقيق للأهداف ويعني ذلك اكتشاف الهدف، وتحديد هويته، وتحديد مكانه بتفصيل يسمح بالاستخدام الفاعل لأسلحة الفصيل ضده، أما حشد النيران فيهدف إلى تركيز النيران المباشرة على النقاط المهمة، ومن ثم توزيعها للحصول على أفضل تأثير. وفيما يلي خطوات السيطرة على النيران:

- أ. تحديد مواقع العدو المحتملة وخطة مناورته.
- ب. تحديد أين وكيف يتم حشد النيران (تركيز وتوزيع) تأثيرات النيران المباشرة.
- ج. توجيه الوحدات لتسريع عملية اكتشاف وتحديد الأهداف.
- د. تحويل النيران المباشرة لإعادة تركيز تأثيراتها.

12. أساليب السيطرة على النيران

أ. إجراءات السيطرة على النيران. تشمل السيطرة على النيران جميع الأعمال التي تتم أثناء التخطيط والتحضير والتنفيذ للنيران المباشرة على الهدف. يختار قائد الفصيل أو الجماعة الأهداف ويقوم بتعيينها، كما يقوم بتعيين نقطة منتصف الهدف وأجنحة أو أطراف الهدف ما لم تكن واضحة. وعند الرماية، يجب أن يستمر الأفراد في الرماية إلى أن يتم إبطال فاعلية الهدف أو الإشارة بغير ذلك من قبل قائدهم. يوضح الجدول رقم (2) الإجراءات المتعددة للسيطرة على النيران المباشرة المستخدمة من قبل سرية المشاة الآلية والتي يتم تنظيمها حسب اعتمادها على الأرض أو التهديد.

محظور

الجدول رقم (2) أساليب السيطرة على النيران

السيطرة على النيران بناءً على التهديد	السيطرة على النيران بناءً على الأرض
• أنواع الرماية • أولويات الاشتباك • الوضعية الجاهزة للأسلحة	• نقطة مرجع الهدف • منطقة الاشتباك • قاطع الرماية • اتجاه الرماية • تقسيم منطقة الاشتباك بناءً على الأرض • تقسيم منطقة الاشتباك بناءً على القوات الصديقة • خط أقصى مدى للاشتباك • خط تحديد الرماية • خط الحماية النهائي

ب. إجراءات السيطرة على النيران بناءً على الأرض. يستخدم قائد الفصيل هذه الإجراءات لتركيز النيران والسيطرة عليها من خلال توجيه الجماعة/ الأقسام للاشتباك وتركيز النيران على خط أو منطقة محددة والسيطرة عليها بدلاً من التركيز على هدف معادٍ محدد، توضح الفقرات التالية إجراءات السيطرة بناءً على الأرض على النيران كما يلي:

(1) نقطة مرجع الهدف. هي نقطة مميزة على الأرض يمكن معرفتها يستخدمها القادة لتوجيه القوات الصديقة والسيطرة على النيران المباشرة. يستخدم الأفراد نقاط مرجع الأهداف لتحديد الأهداف ومدياتها. يعين قادة الجماعات/ الأقسام نقاط مرجع الأهداف لتوجيه النيران إلى نقطة محددة، وتحديد قطاعات الرمي، والمراقبة، وتحديد حدود منطقة الاشتباك. قد تحدد نقطة مرجع الهدف أيضاً مركز القطاع أو المنطقة التي يخطط القائد لتوزيع أو تجميع النيران فيها. عندما يتم تعيين نقاط مرجع الأهداف كأهداف نيران غير مباشرة، فيمكن استخدامها في طلب وتعديل النيران غير المباشرة. يعين القادة نقاط مرجع الأهداف لمواقع العدو وعلى طول مقترباته المحتملة. يمكن أن تكون هذه النقاط طبيعية أو اصطناعية، وقد تكون موقعاً تم إنشاؤه مثل تل أو بناية، أو معلم معين كنقطة مرجع هدف غير محدد مسبقاً في بطاقة المدى، مثل آلية محترقة للعدو أو دخان ناتج عن قذيفة مدفعية. تستطيع الوحدات الصديقة أيضاً إنشاء علامات أو استخدام أي وسائل مبتكرة لتكون نقاط مرجع، انظر الشكل رقم (2) يبين إشارات نقاط مرجع الأهداف. قد تشمل نقاط مرجع الأهداف المعالم والأشياء التالية:


(أ) عدة تلال بارزة.

(ب) المباني المميزة.

(ج) مواقع العدو المشاهدة.

محظور

- (د) الآليات المدمرة.
- (هـ) إضاءة من تفجير أرضي.
- (و) القذائف الدخانية.
- (ز) نقطة الليزر.
- (ح) الوسائل المبتكرة. في حال تعذر وجود معالم أرضية بارزة يمكن للقادة عمل نقاط مرجع أخرى وحسب ما هو متوفر كما يلي:
- (أ أ) نثر علامات على الأرض.
- (ب ب) الإسمنت الأبيض (النورة).
- (ج ج) الزيوت المحروقة (مع مراعاة المحافظة على البيئة).
- (د د) الإطارات التالفة.
- (هـ هـ) جذوع الأشجار.
- (و و) النباتات الصحراوية (الكدا).
- (ز ز) النتوءات الصخرية.
- (ح ح) أغلفة الطلقات الفارغة.




الشكل رقم (2) إشارات نقاط مرجع الأهداف

محظور

(ط) يفضل أن تكون نقاط مرجع الأهداف مرئية بأكثر من وسيلة أو نظام إذا توفر. وعلى سبيل المثال (العين المجردة، الأشعة تحت الحمراء، والأجهزة الحرارية)، على أن يتم تمييزها من قبل المدافع أثناء ضوء النهار، وأن يتم تسخينها ليتم تمييزها من قبل الموجهات الحرارية، وأن يكون لها بصمة أشعة تحت الحمراء ليتم تمييزها بواسطة أجهزة الرؤية الليلية.


(ي) يقوم القادة بترقيم نقاط مرجع الأهداف من أجل سهولة الإشارة إليها. وفيما يتعلق بأنظمة النيران غير المباشرة فيتم تعيين هذه الأرقام كأهداف (على سبيل المثال أ ب 1001)، وفيما يتعلق بأنظمة النيران المباشرة يستخدم القادة أي نظام سهل يمكن تمييزه من قبل المرؤوسين. يبين الشكل رقم (3) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف عند العمل في منطقة مبنية. يبدأ ترقيم البنايات في الزاوية الجنوبية الغربية من منطقة الهدف.



الشكل رقم (3) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف في منطقة مبنية

محظور

(ك) يبين الشكل رقم (4) مثلاً على نظام ترقيم الشبائيك والأبواب. وفي هذا النظام لا يتم التفريق بين الشبائيك والأبواب ما لم يُحدّد غير ذلك. يبدأ الترقيم والحروف دائماً في أسفل الطرف الأيسر من أي منشأة مرئية بالكامل.



الشكل رقم (4) مثال على ترقيم الشبائيك والأبواب كنقاط مرجع

(2) منطقة الاشتباك. هي منطقة على طول المقترّب المحتمل للعدو ينوي قائد الفصيل حشد نيران جميع الأسلحة المتوفرة له لتدمير قوة العدو فيها. يتم تحديد حجم وشكل منطقة الاشتباك من خلال درجة الرؤية المتوفرة لأنظمة أسلحة الوحدة الصديقة في مواقع رميها، ومن خلال أقصى مدى مؤثر لهذه الأسلحة. ولكي تكون منطقة الاشتباك فاعلة، يجب أن تجبر العدو على أن يتحرك من خلالها أو يتم إجباره أو جره للمرور منها بواسطة أعمال القوات الصديقة (الموانع والنيران غير المباشرة). وبشكل مثالي يقوم قادة الفصائل بتحديد المسؤوليات ضمن منطقة الاشتباك، وذلك بتعيين قطاع رمي أو اتجاه رمي لكل جماعة أو آلية.

(3) قطاع الرمي. يقوم القادة بتحديد قطاعات رمي للوحدة الفرعية الصغرى أو للأفراد الذين يستخدمون الأسلحة، وذلك لتغطية قطاع الرمي المحدد/ المخصص بالمراقبة والنيران المباشرة. يضع القادة في اعتبارهم عند تحديد قطاعات الرمي عدد ونوع الأسلحة المتوفرة. يتم تحديد عرض قطاع الرمي بحدّ من اليمين وآخر من اليسار. قد يقلل القادة من قطاع الرمي المخصص وذلك لمنع الاشتباك غير المقصود مع وحدة صديقة مجاورة. يكون عمق قطاع الرمي عادةً هو أقصى مدى مؤثر للأسلحة ما لم تُحدّ منه طبيعة الأرض أو إذا قام القائد بتحديد خط أقصى مدى للاشتباك.

(أ) يتم على مستوى الفصيل، تعيين قطاعات الرمي لكل من الجماعات/ الأقسام من قبل القائد، وذلك لضمان أن موقع الفصيل مغطى بشكل كامل

محظور

بالنيران. يتم الاشتباك مع الأهداف عندما تظهر حسب أولويات الاشتباك. تشمل وسائل تحديد الأهداف ما يلي:


(أ أ) نقاط مرجع الأهداف.

(ب ب) الاتجاه المغناطيسي.

(ج ج) اتجاهات الساعة.

(ب) أنواع قطاعات الرمي. يجب أن يحدد القادة قطاع رمي رئيس وآخر ثانوي وقد يكون جانبي، ويأخذ القطاع الرئيس الأولوية الأولى، حيث يكون الأفراد والوحدات مسؤولين عن الاشتباك مع العدو وإلحاق الهزيمة به في هذا القطاع أولاً، ثم يتم تحويل الرماية إلى القطاع الثانوي عندما لا تكون هناك أهداف في القطاع الرئيس، أو عندما يحتاج القائد لتغطية حركة قوة صديقة أخرى. يمكن أن يتطابق القطاع الثانوي للرمي مع القطاع الرئيس للرمي وحدة صديقة أخرى للحصول على تقاطع نيران وإسناد متبادل.

(أ أ) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي. يحاول القادة عند تحديد قطاعات الرمي تحقيق الإسناد المتبادل وتوفير البدائل، ومن خلال توفير البدائل ضمن خطة المراقبة والنار، يزيد القادة من احتمال الاكتشاف المبكر للعدو. إن الأسلوبين الشائعين في هذا المجال هما إجراء تقاطع وتقسيم للقطاعات، انظر الشكل رقم (5).



الشكل رقم (5) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي

(ب ب) المنطقة الميئة. هي أي منطقة لا يمكن رؤيتها أو تغطيتها بأنظمة نيران الأسلحة المباشرة، وتشمل الأماكن التي يقع فيها خصر الفرد تحت نقطة تسديد رامي الآلية أو حامل البندقية الآلية. ومن المهم تحديد المنطقة الميئة ضمن قطاع الرماية، فمن حالة الثبات يكون أكثر الأساليب دقة لتحديد المنطقة الميئة، هو جعل أحد الأفراد يتحرك على طول خط نظر السلاح ليصنع عدداً من المناطق الميئة التي تتقاطع مع ذلك الخط. وعندما لا يتمكن الفرد من القيام بذلك، فإنه يستطيع تحديد المناطق الميئة بمراقبة طيران طلقات كاشف الأثر من موقع خلف السلاح وعلى جانبيه. يجب تحديد جميع المناطق الميئة ضمن القطاع للسماح للقائد والقادة المرؤوسين بالتخطيط للنيران ذات المحرك العالي (الهاونات، والمدفعية، أو قواذف القنابل) لتغطية تلك المنطقة.

(ج ج) البحث في القطاع. البحث هو المراقبة الدقيقة للقطاع المخصص. إن خطط المراقبة الفردية والمراقبة من قبل الوحدة ملازمة لجميع العمليات العسكرية. يبحث الأفراد المنفردون في قطاعاتهم من خلال تنفيذ بحث سريع متبوع ببحث بطيء. وعندما يجري الأفراد بحثاً

محظور

سريعاً، فإنهم يجرون بحثاً كلياً سريعاً عن الأهداف الواضحة، أو الألوان غير الطبيعية، أو الحركة أو الخطوط الخارجية. ويُتبعون البحث السريع ببحثٍ بطيء مدبر، باحثين عن دلائل الأهداف. يكون الأفراد الذين يستخدمون أسلوباً أكثر بطئاً في البحث في قطاعاتهم عادة أكثر نجاحاً في اكتشاف الأهداف.

(4) خط أقصى مدى للاشتباك. هو عمق القطاع وهو محدد عادةً بأقصى مدى اشتباك مؤثر لنظام السلاح، ومع ذلك فإنه أيضاً يتأثر بوصف الهدف المعادي، وتأثيرات الأرض. وجود الانحدار، الغطاء النباتي، المباني، والمعالم الأخرى التي توفر تخفية وتستتر قد تمنع السلاح من الاشتباك على أقصى مدى مؤثر. للمساعدة في تحديد المسافة خط أقصى مدى مؤثر، يجب على الأفراد استخدام خارطة لضمان أن خطوط أقصى مدى مؤثر مرسومة بدقة على بطاقة المدى. يمنع تحديد خطوط أقصى مدى مؤثر الجماعات من الاشتباك مع الأهداف على مسافة أبعد من المديات القصوى المؤثرة لأنظمة أسلحتها، ويضع معايير لوسائل ضبط رمايتها، وهذا يقلل من صرفيات الذخيرة غير اللازمة أو غير الفاعلة أثناء الاشتباك.


(5) خط الحماية النهائي. إذا تم تحديد خط الحماية النهائي، عندها يتم توجيه الرشاش لرمية نيران منخفضة إلا إذا تم الاشتباك مع أهداف أخرى. يعني خط الحماية النهائي مساهمة الرشاش في نار الحماية النهائية للوحدة. يكون خط الحماية النهائي ثابتاً في الاتجاه والارتفاع، ومع ذلك يجب استخدام إزاحة صغيرة للبحث لمنع العدو من التسلل تحت خط الحماية النهائي. ستعوض الإزاحة القليلة لليمين واليسار والأعلى والأسفل عن عدم الانتظام في الأرض، أو غوص أرجل المنصب الثلاثي في الرمال الرخوة أثناء الرماية.

(6) الاتجاه الرئيس للرمي. يتم تعيين الاتجاه الرئيس للرمي عندما لا تساعد طبيعة الأرض في الحصول على خط حماية نهائي. والاتجاه الرئيس للرمي هو اتجاه رمي يحدد أولوية تغطية منطقة توفر ميادين رمي جيدة، أو فيها مقترّب محتمل لجماعات المشاة. كما يوفر إسناداً متبادلاً مع الوحدة المجاورة. يتم توجيه الرشاشات باستخدام اتجاه نيران رئيس إذا لم يتم تحديد خط حماية نهائي. إذا تم تعيين اتجاه النيران الرئيس ولم يتم الاشتباك مع أهداف أخرى، فإن الرشاشات تبقى في اتجاه الرمي الرئيس. إن الفرق الرئيس بين اتجاه الرمي الرئيس وخط الحماية النهائي هو أن الاتجاه الرئيس

محظور

للرمي عبارة عن قطاع رمي، بينما خط الحماية النهائي هو خط ثابت. تشمل وسائل تعيين اتجاه الرمي ما يلي:

- (أ) أقرب نقطة مرجع هدف.
 - (ب) اتجاهات الساعة.
 - (ج) الاتجاهات (شرق، غرب، شمال، جنوب) أو الاتجاه المغناطيسي.
 - (د) رماية طلقة كشف أثر على الهدف.
 - (هـ) مؤشر ليزر يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
- (7) نار الحماية النهائية. هي خط من النيران يوضع حيث يجب إيقاف اقتحام العدو من قبل النيران المتداخلة لجميع الأسلحة الصديقة المتوفرة، ليشمل ذلك النيران غير المباشرة. يتم تعزيز نار الحماية النهائية بموانع حماية عندما يكون ذلك ممكناً. يُعدّ بدء نار الحماية النهائية بمثابة الإشارة لجميع الجماعات، والأطقم، والأفراد المنفردين لتحويل النيران إلى الأجزاء المخصصة لهم من خط الحماية النهائي.
- (8) خط تقييد الرماية. هو خط للسيطرة على الرماية بحيث تمنع الرماية بعده دون تنسيق. قد يحدد قائد الفصيل في الهجوم خط تقييد رماية لمنع عنصر قاعدة النار من الرماية في المنطقة التي يقوم فيها عنصر الاقتحام بالمناورة. يُعدّ هذا الأسلوب مهماً خاصة عندما تسند الآليات المقاتلة المدرعة بشكل مباشر مناورة جماعات المشاة. وقد يحدد قائد الفصيل في الدفاع خط تقييد رماية لمنع الجماعات من الاشتباك مع قوة أخرى موجودة في منطقة معيقة للحركة على جناح مقترب العدو. يوضح الشكل رقم (6) إجراءات السيطرة على النيران ضمن قطاع فصيل في الدفاع.



الشكل رقم (6) مثال إجراءات السيطرة على نيران ضمن قطاع فصيل مدافع

ب. إجراءات السيطرة على الرماية بناءً على التهديد. يستخدم قائد الفصيل هذه الإجراءات لتركيز النيران والسيطرة عليها، من خلال توجيه الجماعات للاشتباك مع عنصر معادي محدد بدلاً من الرماية على نقطة أو منطقة. توضح الفقرات التالية الرماية المبنية على التهديد المرتبط بهذه الأنواع من إجراءات السيطرة وكما يلي:

(1) أنواع الرماية. هي إجراءات مبنية على التهديد مصممة لتوزيع نيران الوحدة في وقت واحد بين الأهداف المتعددة المتشابهة. تستخدم الفصائل هذه الأنواع غالباً لتوزيع النيران على تشكيل العدو. يقوم القادة بتخصيص وتعديل أنواع النيران بناءً على الأرض وتشكيلة العدو المتوقعة الشكل رقم (7) يوضح أنواع الرماية. يمكن توضيح هذه الأنواع كما يلي:


(أ) الرماية الجبهوية. قد يستخدم القادة الرماية الأمامية إذا كانت الأهداف مرتبة أمام الوحدة في ترتيب جانبي. تشتبك أنظمة الأسلحة مع الأهداف الواقعة ضمن واجهاتها. فعلى سبيل المثال تشتبك أسلحة الجناح الأيسر مع الهدف الواقع على أقصى اليسار. وتشتبك أسلحة الجناح الأيمن مع الهدف الواقع على أقصى

محظور

اليمين. وعندما يتم تدمير أهداف العدو على اليمين واليسار، تقوم الأسلحة بتحويل رمايتها باتجاه مركز تشكيل العدو ومن الأقرب إلى الأبعد.

(ب) الرماية المتقاطعة. يستخدم القادة الرماية المتقاطعة عندما تكون الأهداف مرتبة بشكل جانبي مقاطع لجبهة الوحدة بشكل يسمح برماية النيران بشكل مائل على أجنحة العدو أو عندما تمنع العوائق أسلحة الوحدة من الرماية بشكل أمامي، تشتبك أسلحة الجناح الأيمن مع الأهداف الواقعة على أقصى اليسار، وتشتبك أسلحة الجناح الأيسر مع الأهداف الواقعة على أقصى اليمين، مما يؤدي إلى زيادة فرصة التدمير، وتقليل إمكانية كشف عناصر القوات الصديقة إذا استمر العدو في الحركة إلى الأمام. وعندما تدمر الأسلحة الأهداف المعادية على الجانبين فإنها تقوم بتحويل نيرانها إلى مركز تشكيل العدو.

(ج) الرماية في العمق. يستخدم القادة الرماية في العمق عندما تكون الأهداف منتشرة في العمق بشكل متعامد مع الوحدة. تقوم أسلحة الوسط بالاشتباك مع أقرب الأهداف، وتشتبك أسلحة الأجنحة مع الأهداف التي بالعمق، وعندما يتم تدمير الأهداف تحوّل الأسلحة نيرانها باتجاه وسط تشكيل العدو.



الشكل رقم (7) ثلاثة أنواع من أشكال الرماية

(2) أولويات الاشتباك. يحدد قائد فريق القتال/ السرية، وبما ينسجم مع مفهوم عملياته، أي أنواع الأهداف توفر أكبر مردود أو تشكّل أكبر تهديد لقواته، ويضع بعد ذلك هذه الأهداف كأولوية اشتباك للوحدة. يقوم قائد الفصيل بتنقيح هذه الأولويات ضمن وحدته. تحدد أولوية الاشتباك الترتيب الذي تشتبك بناء عليه الوحدة مع أنظمة أسلحة العدو. وتعتمد أولويات الاشتباك على الموقف، وقد يكون للوحدات المرؤوسة أولويات اشتباك مختلفة. فعلى سبيل المثال، يضع القائد أولوياته للاشتباك بحيث تشتبك آلياته

محظور

المدرعة مع التهديدات الآلية، وتشترك رشاشاته من آليات العدو غير المدرعة، وعادةً تشترك الوحدات مع الأهداف الأكثر خطورة أولاً، ومن ثم مع الأهداف التي في العمق.

(3) الوضعية الجاهزة للأسلحة. لتحديد الوضعية الجاهزة للأسلحة، يستخدم القادة تقديرهم لتحديد نوع الذخيرة والمدى للاشتباك. يعتمد اختيار المدى على المدى المتوقع للاشتباك. تؤثر طبيعة الأرض، ومدى الرؤية، والطقس، وظروف الإضاءة على اختيار المدى. وضعية الأسلحة الجاهزة لجماعات المشاة هي اختيار الذخيرة المناسبة والمدى المناسب للأسلحة الفردية والأسلحة الأطقم. على سبيل المثال قد يحمل رامي قاذف القنابل 203 والذي تكون منطقة اشتباكه المحتملة هي تغطية المنطقة الميتة على مسافة 200 متر من موقعه، طلقات شديدة الانفجار متعددة الأغراض. ويضع أيضاً مسافة 200 متر على الموجه الرئيس لسلاحه (البندقية) كمسافة للمنطقة الميتة.

ب. أوامر الرماية. هي التعليمات المستخدمة لبدء الرماية ويمكن أن تستخدم للأفراد، أو الأطقم، أو الوحدات. لا يعتبر وقت وكيفية إصدار القائد لأمر الرماية مهماً بقدر أهمية تغطية المعلومات كاملة في أمر الرماية لمروسيه. يستخدم القادة بشكل متكرر، وخاصة على مستوى الجماعات وأطقم الأسلحة، عناصر أمر الرماية دون الالتزام بنموذج محدد، فالمهم ليس أن يلتزم القائد بنموذج، ولكن أن يحافظ على سيطرة إيجابية على نيران مروسيه. إن استخدام أسلوب أكثر رسمية لأوامر الرماية يوفر عادة وضوحاً وتأكيداً أكثر للأفراد والأطقم.

(1) عناصر أمر الرماية.

(أ) الإنذار. يحدد القائد أي الأسلحة عليها الرمي حيث يحدد نوع السلاح، وموقع الفرد واسمه.

(ب) الموقع. يدل القائد الفرد على الهدف.

(ج) وصف الهدف. يحدد القائد الهدف. وفيما يتعلق بالأهداف المتعددة، فإنه يخبر أيضاً عن أي الأهداف يتم الاشتباك معها أولاً.

(د) أسلوب الاشتباك. يخبر القائد الفرد كيف يتم إنزال النيران على الهدف.

(هـ) الذخيرة. يخبر القائد الفرد أي نوع ذخيرة يستخدم إذا كانت الذخائر من الأنواع غير شديدة الانفجار (يخص هذا قاذف القنابل م 203 فقط).

(و) التنفيذ. يتأكد القائد بأن الهدف معاد، ويعطي بعد ذلك الأمر بالتنفيذ.

(2) المصطلحات والأساليب المستخدمة في أوامر الرماية.

(أ) الموقع. يستطيع القادة استخدام واحد أو أكثر من الأساليب التالية لمساعدة الأفراد في تحديد موقع الأهداف والتمييز بينها:

محظور

(أأ) استخدام الليزر/ كاشف الأثر. " باتجاه شعاع الليزر/ كاشف الأثر خاصتي". لمنع فقدان المفاجأة عند استخدام كاشف الأثر لتعيين الأهداف، تكون رماية كاشف الأثر الخاص بالقائد آخر عنصر في أمر الرماية.

(ب ب) أسلوب الساعة. يتم وضع وجه ساعة متخيلة على سطح الأرض بحيث تكون الساعة 12 باتجاه المسير.

(ج ج) أسلوب نقطة مرجع الهدف. يستخدم القائد أقرب وأسهل نقطة قابلة للتمييز على الأرض.

(د د) الاتجاهات الرئيسية الأربعة. تستخدم الاتجاهات العامة للبوصلة. (هـ هـ) التأشير. يقوم القائد بالتأشير بإصبعه أو بالسلاح بالاتجاه العام للهدف.

(و و) شفهياً. يعطي القائد الاتجاه إلى الهدف بالنسبة إلى موقع الفرد (على سبيل المثال: أمام، أمام ويسار، أمام ويمين).

(ز ز) يستخدم القادة في العمليات الدفاعية المعالم الموجودة كنقاط مرجع للأهداف، أو قد يقومون بوضع علامات معمولة خصيصاً. يضع الفرد نقاط المرجع هذه والقطاعات على بطاقة المدى.

(ح ح) يحدد القادة مسبقاً، في العمليات التعرضية موقع نقاط المرجع والقطاعات بناءً على خطة مناورة قائد الفصيل، وتُعدّ هذه النقاط والقطاعات مفيدة لأغراض التخطيط.

(ب) وصف الهدف. إن أكثر طريقة مألوفة للقائد من أجل السيطرة على نيران مرؤوسيه عندما يكونوا في تماس مع العدو هي وصف الأهداف ببساطة، وهناك العديد من المصطلحات المستخدمة لاختصار العملية، ومع ذلك يستخدم القادة أي وسائل ممكنة لضمان فهم ذلك واختصار وصف الهدف.

(ج) أسلوب الاشتباك. يستخدم القائد وسيلة السيطرة هذه لينقل رغبته في كيفية الاشتباك مع الهدف. إن الأشكال العامة لهذا العنصر من أوامر الرماية هي:

(أأ) معدلات الرمي. يحتاج القائد عند تغيير معدلات الرمي فقط إلى الإشارة على النحو التالي: سريع، مستمر، أو راقب وارم.

(ب ب) رماية الرشاش الآلي. تملّي تعليمات تشغيل الرشاش الآلي نظام الرمي نسبةً إلى السلاح ويتم إعلان ذلك على النحو التالي:


محظور

(أأ) الرماية الثابتة. يتم إنزالها ضد هدف نقطة عندما يغطي عمق وعرض منطقة الهدف. تعني الرماية الثابتة أيضاً أن نقطة تسديد واحدة فقط تلزم لتوفير التغطية للهدف.

(ب ب) الرماية التنشيرية. هي توزيع النيران بالعرض من خلال تغييرات متتالية في الاتجاه. يختار الرامي نقاط تسديد متتالية ضمن عرض الهدف. يجب أن تكون نقاط التسديد هذه قريبة بما يكفي لضمان التغطية الكافية، ولكنها ليست قريبة جداً بحيث تؤدي إلى إضاعة الذخيرة.

(ج ج) الرماية التفنيشية. هي توزيع النيران في العمق من خلال تغييرات متتالية في الارتفاع. يختار الرامي نقاط تسديد متتالية في العمق. ستعتمد التغييرات المعمولة في كل نقطة تسديد على المدى وميلان الأرض.

(د د) الرماية التنشيرية والتفنيشية. هي الرماية الموزعة في العرض والعمق من خلال تغييرات متتالية في الاتجاه والارتفاع. إن الجمع بين التنشير والتفنيش يوفر تغطية جيدة للهدف. يتم عمل التعديلات بنفس الأسلوب كما هو مبين في الفقرات السابقة. انظر الشكل رقم (8).



الشكل رقم (8) أمثلة على أساليب رماية الرشاش الآلي

محظور

- (د) التنفيذ. يستخدم القائد أحد الأوامر التالية لبدء الرماية:
- (أأ) ارم. يكون معدل الرمي المبدئي على المعدل المستمر بعدة أشكال إما بإشارة بصرية متفق عليها أو حدث متفق عليه أو إشارة سمعية.
- (ب ب) رماية سريعة. تفتح الرماية على المعدل السريع.
- (ج ج) راقب وارم. ارم عندما تظهر الأهداف في القطاع المحدد.
- (د د) بالأمر من قبلي. كن مستعداً للرماية، ولكن لا تبدأ الرمي حتى يتم إعطاء أمر الرماية.

12. أنواع الرمايات المختلفة. هي إجراءات توزيع النيران حسب التأثيرات المطلوبة. إن أكثر فنيات الاشتباك العامة في عمليات الفصيل هي:

- أ. رماية النقطة. تشمل رماية النقطة تركيز تأثيرات نيران الفصيل أو الجماعات ضد هدف محدد ومميز كآلية أو خندق رشاش للعدو. عندما يأمر القادة برماية نقطة فإن جميع أسلحة الوحدة تقوم بالاشتباك مع الهدف. وترمي حتى يتم تدميره، أو حتى ينقضي زمن الإخماد المطلوب. يجعل استخدام النيران المجمعة من مواقع منتشرة رماية النقطة أكثر فاعلية لأن الهدف يتم الاشتباك معه من اتجاهات متعددة. قد تبدأ الوحدة الاشتباك مستخدمة رماية النقطة ضد التهديد الأكثر خطورة، ثم تعود إلى رماية المنطقة ضد أهداف النقطة الأخرى الأقل تهديداً.
- ب. رماية المنطقة. تشمل رماية المنطقة توزيع تأثيرات نيران الوحدة على منطقة تكون فيها مواقع العدو كثيرة أو غير واضحة. يكون القصد الرئيس من رماية المنطقة هو الإخماد. ومع ذلك يحتاج الإخماد المؤثر المستمر إلى سيطرة حكيمة على معدل الرمي.
- ج. الرماية المتعددة دفعة واحدة. يُطلق هذا النوع من النيران عندما يقوم اثنان أو أكثر من الرماة بالاشتباك مع هدف منفرد ويكون المدى معروفاً، حيث يقوم هؤلاء الرماة بالاشتباك مع الهدف في نفس الوقت بناءً على إشارة متفق عليها مسبقاً، مثل أمر، أو صافرة، أو مصيدة مغفلين، أو لغم، أو نقطة مرجع هدف. يمكن أن تكون هذه الطريقة أكثر وسائل الاشتباك فاعلية، حيث إنها تُنزل أكبر عدد ممكن من الطلقات على الهدف المعادي في وقت واحد، مما يزيد من إمكانية تدميره.
- د. الرماية المتزامنة. تستخدم الوحدات هذا النوع من النيران لحشد تأثيرات نيرانها بسرعة أو لإحراز تفوق بالنيران. على سبيل المثال، قد تبدأ وحدة ما عملية الإسناد بالنيران برماية متزامنة، ثم تعود بعد ذلك للنيران المتبادلة أو المتعاقبة لإدامة إخماد الهدف.

محظور

هـ. الرماية المتبادلة. يقوم زوج من الأسلحة في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة باستمرار على أساس سلاح واحد كل مرة. على سبيل المثال قد تجعل فصيل المشاة رشاشين يتبادلان الرماية. تسمح النيران المتبادلة للوحدة بالمحافظة على إخماد الهدف لفترة أطول مما تفعله الرماية المتعددة دفعة واحدة، كما تجعل من الصعب على العدو التقاط مواقع الرماية المتبادلة للقوات الصديقة والاشتباك معها.

و. الرماية المتعاقبة. تقوم الجماعات أو الآليات في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة واحداً بعد الآخر بتسلسل متفق عليه. قد تساعد النيران المتعاقبة أيضاً في منع إضاعة الذخيرة، وذلك عندما تنتظر جماعات البنادق لترى تأثيرات قذائف آر بي جي الأولى قبل أن تقوم برمية ثانية. إضافة إلى ذلك تسمح النيران المتعاقبة للوحدات التي رمت بتمير المعلومات التي حصلت عليها من الاشتباك.

ز. الرماية المُشاهدة. يسمح هذا النوع من الرماية بالمراقبة والمساعدة المتبادلين مع حماية موقع عنصر المراقبة والمحافظة على الذخيرة. قد يستخدم قائد فريق القتال/ السرية الرماية المُشاهدة بين عنصرين في نفس فريق القتال/ السرية، فقد يأمر فصيل بالمراقبة بينما يقوم الفصيل الآخر بالاشتباك مع العدو. قد يستخدم الفصيل النيران المُشاهدة عندما يكون في مواقع دفاعية محمية وبمديات اشتباك أكثر من 800 متر، على سبيل المثال، قد يأمر قائد الفصيل آليات القتال المدرعة بالاشتباك مع العدو على مدى بعيد، بينما تقوم جماعات المشاة بمراقبة تأثيرات النيران. تستعد عناصر المراقبة للاشتباك مع العدو بالأمر في حالة فشل الناقلات في الاشتباك مع العدو بفاعلية أو حصول أعطال في الأسلحة أو نقص في الذخيرة.

ح. وقت الإخماد. هو الفترة الزمنية المحددة من قبل قائد الفصيل عندما يلزم إخماد موقع أو قوة للعدو. يعتمد وقت الإخماد على الوقت الذي سيحتاجه العنصر الذي يتم إسناده من أجل المناورة، لذا فإن الحدث يتحكم بالإخماد أكثر من الوقت. عادةً تقوم وحدة صديقة بإخماد موقع للعدو مستخدمةً معدل مستمر من النيران لأسلحتها الآلية. يجب أن يضع القادة في الاعتبار عند التخطيط للإخماد المستمر عدة عوامل وتشمل:

(1) الوقت المقدّر للإخماد.

(2) حجم المنطقة التي يتم إخمادها.

(3) نوع قوات العدو التي سيتم إخمادها.

(4) مدى الهدف المعادي.


(5) معدلات الرمي.

(6) كميات الذخيرة المتوفرة.

محظور

ط. الاستطلاع بالنيران. هي عملية الاشتباك مع مواقع محتملة للعدو لإجباره على رد فعل تعبوي، كالرد على النيران أو الحركة. يسمح هذا الرد لقادة المشاة باكتشاف الهدف وحشد النيران ضد العنصر المعادي. يأمر قائد الفصيل إحدى الجماعات بتنفيذ الاستطلاع بالنيران، أو قد يأمر على سبيل المثال جماعة المراقبة بتنفيذ استطلاع بالنيران ضد موقع محتمل للعدو قبل بدء حركة الجماعات التي تقوم بالقفزات.

13. إشارة اليد والذراع للسيطرة على الرماية. فيما يلي إشارات اليد والذراع المستخدمة بشكل شائع للسيطرة على الرماية. انظر الشكل رقم (9). يتم الرجوع إلى كراسة مهارة الميدان.



الشكل رقم (9) إشارات اليد والذراع للسيطرة على الرماية

محظور

أ. جاهز. يدل الفرد على أنه جاهز للرمية من خلال المناداة قائلاً "جاهز" أو يرفع يده فوق رأسه باتجاه القائد.


ب. "ابدأ الرماية" أو "غيّر معدل الرمي". يحرك القائد يده (تكون راحة اليد باتجاه الأسفل) أمام جسمه على مستوى الخصر أفقياً. ولكي يدل على زيادة معدل الرمي فإنه يزيد من سرعة حركة يده. ولكي يدل على معدل رمي أبطأ فإنه يقلل من سرعة حركة يده.

ج. "غيّر الاتجاه أو الارتفاع". يمد القائد يده وذراعه في الاتجاه الجديد، ويدل على مقدار التغيير المطلوب من خلال عدد الأصابع التي يقوم بمدّها. يجب أن تكون الأصابع متباعدة بحيث يستطيع الفرد رؤية عدد الأصابع الممدودة بسهولة. يدل كل إصبع على متر واحد من التغيير للسلاح، وإذا كان التغيير المطلوب أكثر من خمسة أمتار، فيقوم القائد بمد يده بعدد المرات الضرورية للدلالة على مقدار التغيير. على سبيل المثال تتم الإشارة لتسعة يمين بواسطة مد اليد مرة واحدة مع فتح الأصابع الخمسة ومرة ثانية بفتح أربعة أصابع وبذلك فإنه يدل على تسعة أصابع.

د. "اقطع أو أوقف الرماية". يرفع القائد يده وذراعه (راحة اليد للخارج) أمام جبهته وينزلها للأسفل بسرعة.

14. بطاقات المدى. بطاقة المدى هي مخطط للمنطقة المخصصة لأنظمة أسلحة الرمي المباشر لقطاع رمي محدد. تساعد بطاقة المدى في التخطيط والسيطرة على النيران، كما تساعد الأطقم والرماة في استمکان الأهداف أثناء الرؤية المحدودة. تُظهر بطاقات المدى مناطق الأهداف المحتملة والمعالم الأرضية مرسومة نسبةً إلى موقع الرمي. تسمح عملية المشي ورسم الأرض بإيجاد بطاقة مدى تمكّن الفرد المنفرد أو رامي الناقل من الحصول على معرفة أكبر لمنطقة العمليات. يجب أن يقوم الفرد بدراسة المنطقة باستمرار، وإذا كان ذلك ضرورياً يقوم بتعديل بطاقة المدى الخاصة به. كما أن بطاقات المدى مفيدة في حركة تبديلات الأفراد والوحدات ودخولها إلى الموقع وتعريفها على منطقة العمليات. يجب أن يقوم الفرد المنفرد أو رامي الناقل بعمل بطاقة المدى لكي يكون أكثر معرفة بالأرض في منطقة عملياته. انظر الشكل رقم (10).

محظور

نموذج بطاقة مدى					
	الجماعة:	تستخدم لجميع أسلحة الرمي المباشر		الشمال المغناطيسي	
	الفصيل:				
	السرية:				
					
التاريخ:					
		السلح:	 متر		كل دائرة =
الوصف	الذخيرة	المدى	الارتفاع	الاتجاه	التسلسل
ملاحظات:					

الشكل رقم (10) مثال على بطاقة مدى فارغة

أ. من أجل تحضير بطاقة المدى، يجب أن يعرف الفرد المنفرد أو رامي الناقل المعلومات التالية:

- (1) قطاع الرمي. قطعة من ميدان المعركة يكون الرامي مسؤولاً عنها.
- (2) نقاط مرجع الأهداف. يقوم القادة بتعيين معالم أرضية طبيعية أو اصطناعية كنقاط مرجع، ويستخدم الفرد نقاط المرجع هذه لاستمکان الأهداف وتحديد مدياتها.
- (3) المنطقة الميتة. هي أي منطقة لا يمكن رؤيتها أو تغطيتها بأنظمة الرمي المباشر ضمن قطاع الرمي.
- (4) خط أقصى مدى للاشتباك. على الرغم من أن خط أقصى مدى للاشتباك محدود بشكله المثالي بأقصى مدى اشتباك فعال لأنظمة الأسلحة، إلا أنه قد يكون أقل من ذلك إذا كانت هناك أجسام تمنع الفرد من الاشتباك مع الأهداف على المديات القصوى المؤثرة لسلحه المخصص. تشمل بطاقة المدى لآلية القتال المدرعة ثلاثة أسلحة مختلفة خط أقصى مدى للاشتباك لها.

محظور

(5) نقطة مرجع الأسلحة. هي معلم أرضي سهل التمييز على الخارطة يستخدمه القادة لمساعدتهم في رسم مواقع الآليات والجماعات والأسلحة.

ب. إجراءات التحضير. يقوم الفرد أو الرامي بإعداد بطاقة المدى حسب ما يراه من موقعه، ويقوم بإعداد نسختين منها. وإذا قام قائد الوحدة بتخصيص مواقع بديلة أو ثانوية للفرد، فيجب على الفرد أو الرامي إعداد نسختين من بطاقة المدى أيضاً لكل من هذه المواقع، حيث يحتفظ بوحدة في موقع الآلية أو السلاح، ويعطي النسخة الأخرى لقائد الجماعة لاستخدامها في مخطط الجماعة.

ج. قسم البيانات. يكمل الرامي تحديد الموقع، والتاريخ، والسلاح ويرسم الدوائر حسب المعلومات أدناه:

(1) الرقم. يتم البدء بالحدود من اليسار واليمين، ثم كتابة نقاط مرجع الأهداف حسب التسلسل العددي.

(2) الاتجاه والانحراف. يكون الاتجاه بالدرجات ويؤخذ من البوصلة. والأسلوب الأكثر دقة هو جعل الفرد يقوم بالتسديد على معلم أرضي وجعل السائق يترجّل ويحاذي نفسه مع سبطانة المدفع والمعلم الأرضي لقياس زاوية الاتجاه.

(3) زاوية الارتفاع. تظهر زاوية الارتفاع ارتفاع المدفع بعشرات أو مئات الملزات.

(4) إن أقل تدريب قياس على مقياس الارتفاع هو بعشرات الملزات. ويكون أي رقم غير الصفر مسبقاً بإشارة زائد أو ناقص لبيان فيما إذا كان المدفع بحاجة إلى رفع أو تنزيل. يجب أن تكون الذخيرة والمدى مؤشرة للحصول على قراءة ارتفاع دقيقة.

(5) المدى. هو المسافة بالأمتار من موقع الآلية/ السلاح إلى الأطراف اليمنى واليسرى للهدف ونقاط مرجع الهدف.


(6) الذخيرة. يتم ذكر أنواع الذخيرة المستخدمة.

(7) الوصف. يتم ذكر أسم الشيء.

(8) ملاحظات. يتم إدخال بيانات نقطة مرجع السلاح وفي الحد الأدنى، تشمل بيانات

نقطة مرجع السلاح وصفاً لماهية نقطة مرجع السلاح، والإحداثيات التربيعية لها برقم مكون من ست إلى ثمان خانات، والاتجاه المغناطيسي، والمسافة من نقطة مرجع السلاح إلى موقع الآلية. انظر الشكل رقم (11).

محظور



الشكل رقم (11) مثال على بطاقة مدى مكتملة

15. مخططات القطاعات. يحضر الأفراد في الجماعات ورماة آلية القتال المدرعة بطاقات المدى، ويحضر قادة الجماعات والفصائل مخططات القطاعات. قد يتوجب على قادة الأقسام إعداد مخططات قطاعات إذا خصصت لهم مواقع منفصلة. يقوم قائد الفصيل بمراجعة مخططات قطاعات جماعاته، ومخططات قطاعات أقسامه إذا كان ذلك ممكناً، لضمان أن المخططات دقيقة وتلبي متطلباته، وإذا وجد فجوات، فيقوم بتعديل مواقع الأسلحة ضمن منطقة العمليات. وحالما يوافق قائد الفصيل على مخططات قطاعات الجماعات والأقسام، يقوم بإعداد تقرير موحد لقائد فريق القتال/ السرية ويدخل هذه المخططات في مخطط قطاع الفصيل الموحد. يُعدّ قائد أو رقيب الفصيل شخصياً مخطط قطاع الفصيل. يمكن أن يكون مخطط القطاع على ورق شفاف مثبت على الخارطة، أو قد يكون مخططاً مرسوماً باليد. تساعد المخططات الدقيقة والمفصلة في التخطيط للنيران المباشرة والسيطرة عليها وتوزيعها.

محظور

أ. مخطط قطاع الجماعة. يقوم قادة الجماعات والأقسام بعمل نسختين من مخططات قطاعاتهم، تُرسل إحدى النسختين إلى قائد الفصيل وتبقى الأخرى في الجماعة، يرسم قادة الجماعات والأقسام مخططات قطاعاتهم بأقرب ما يمكن للمقياس وكما يلي:

- (1) المعالم الأرضية الرئيسة في منطقة العمليات مع المدى لكل منها.
- (2) كل المواقع الرئيسة.
- (3) منطقة الاشتباك أو قطاعات الرمي التي تغطي كل موقع.
- (4) خطوط الحماية النهائية للرشاش الآلي أو الاتجاه الرئيس للرمية.
- (5) نوع السلاح في كل موقع.
- (6) نقاط مرجع الأهداف في منطقة العمليات.
- (7) مواقع مراكز الرصد.
- (8) المناطق الميتة.
- (9) الموانع.
- (10) خطوط أقصى مدى للاشتباك لجميع أنظمة الأسلحة.
- (11) أهداف النيران غير المباشرة.

ب. مخطط قطاع الفصيل. يقوم قادة الجماعات والأقسام بإعداد مخططات قطاعاتهم وإرسالها إلى قائد الفصيل، حيث يقوم هو أو رقيب الفصيل بتوحيد جميع المخططات لإعداد مخطط قطاع الفصيل. يشمل هذا قائمة بأهداف النيران المباشرة وغير المباشرة. ترسل نسخة من مخططات القطاعات إلى قائد فريق القتال/ السرية، وتعطي نسخة لرقيب الفصيل (الذي يسيطر على أطقم الآليات)، ونسخة إلى قائد عنصر جماعات المشاة عادةً يكون قائد الفصيل. وكحد أدنى يجب أن يبين مخطط قطاع الفصيل ما يلي:

- (1) قطاعات الرمي الرئيسة والثانوية والمواقع الجانبية أو مناطق الاشتباك.
- (2) المواقع الرئيسة والبديلة والثانوية والمواقع الجانبية لناقلات الأفراد والجماعات.
- (3) نقاط إعادة التحميل.
- (4) خطوط الحماية النهائية أو الاتجاهات الرئيسة لنيران الرشاشات.
- (5) خطوط الاشتباك القصوى لكل من أسلحة الم د.
- (6) مراكز الرصد.

ج. التنسيق مع الوحدات المجاورة. يقوم قائد الفصيل بالتنسيق مع الفصائل المجاورة، ويقوم قادة الجماعات بالتنسيق مع الجماعات المجاورة، وبذلك تحصل كل المواقع على الإسناد المتبادل. يجب أن يتأكد قائد الفصيل من حصول هذا التنسيق. يبدأ التنسيق عادةً من اليسار إلى

محظور

اليمين مع تغطية الفجوات بين المواقع بمصادر النيران المباشرة وغير المباشرة. تؤسس الوحدات نقاط اتصال لضمان أن القوات الصديقة تلتقي عند نقاط محددة على الأرض لوصول أجنتها. يحقق تبادل المخططات القطاعية في العديد من الحالات أغلب ذلك، وبشكل مثالي تشمل المعلومات التي يتم تبادلها ما يلي:

- (1) أماكن المواقع الرئيسية والبديلة والثانوية والمواقع الجانبية وقطاعات الرمي لناقلات الأفراد المدرعة والأسلحة الثقيلة الأخرى.
- (2) أماكن المناطق الميئة بين الفصائل وكيف سيتم تغطيتها.
- (3) أماكن مراكز الرصد.
- (4) أماكن وأنواع الموانع وكيف سيتم تغطيتها.
- (5) الدوريات (الحجم، والنوع، وقت الذهاب والعودة، والطرق).

محظور

الملحق "أ" لعقيدة فصيل المشاة والمدولية والمشاة الآلية

قواعد الاشتباك وبطاقة الجيب

1. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين. يفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى؟ وأين؟ وضد من؟ وكيف يمكن استخدام القوة؟. وتختلف قواعد الاشتباك من موقف إلى آخر فقواعد الاشتباك أثناء الحرب تختلف عن تلك المخصصة للسلم، كذلك تختلف قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات حفظ السلام عن قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات قتالية هجومية.

2. يتم صياغة قواعد الاشتباك بأسلوبين إيجابي وسلبي، فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها أو عند الضرورة التي تقدر وفقاً لظروف الموقف. كالسماح مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أما الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة.

3. فيما يلي بعض الأمثلة على صياغة قواعد الاشتباك للقوات البرية وذلك أثناء السلم:

- أ. لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- ب. لا نشاطات فجائية أو مريبة.
- ج. تجنب المصادمات.
- د. لا استفزازات.
- هـ. لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كم من الحدود.
- و. إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
 - (1) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
 - (2) أندر الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.
 - (3) اشتبك فقط في حال التعرض لهجوم.
 - (4) عزز المنطقة وفقاً للحاجة.

4. بطاقة الجيب. هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار ضباط الصف. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وكيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. وتوضيحاً لذلك سنعرض فيما يلي مثلاً لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

أ. عاصفة الصحراء 1990-1991. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو

وذلك مع مراعاة القيود التالية:

محظور

- (1) لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.
- (2) تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضروريًا للمحافظة على حياة الأمريكيين.
- ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.
- (3) لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
- (4) لا يجوز مهاجمة المستشفيات إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ، وتتم مهاجمتها بعد إنذارها وإمهالها بوقت كافٍ إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.
- (5) يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو.
- (6) يحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.
- (7) تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية حياة المدنيين الأمريكيين.

(8) عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة.

(9) عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.

(10) تذكر:

(أ) قاتل المقاتلين فقط.

(ب) هاجم الأهداف العسكرية فقط.

(ج) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.

(د) اقتصر التدمير على ما تحتاجه لإتمام مهمتك.

ب. بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام. نظرًا لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي، وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة.

- (1) لك الحق بأن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.
- (2) يمكن الرد على النيران المعادية بفاعلية وحزم لإيقاف العمل العدواني.
- (3) عندما تتم مهاجمة قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.
- (4) لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.
- (5) يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.

(6) تذكر.

- (أ) أُنك لست في حرب.
- (ب) معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.
- (ج) استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.
- (د) الاستعداد والتأهب دفاعاً عن النفس.

الفصل الرابع

فصيل المشاة الآلية في
العمليات الدفاعية

محظور

الفصل الرابع

فصيل المشاة الآلية في العمليات الدفاعية

عام

1. القصد المباشر من المعركة الدفاعية هو هزيمة قوات العدو المهاجمة وكسب المبادرة للتحويل للمعركة التعرضية. تُستخدم وحدات المشاة الآلية للدفاع ومسك الأرض، حيث تعتبر الأكثر ملائمة لتنفيذ العمليات الدفاعية.

2. يقوم فريق القتال/ السرية والوحدات الأعلى بتطوير الموقف للمعركة التعرضية المستقبلية، ومن المهم أن يفهم قائد الفصيل تلك المهمة. يجب أن تقوم الفصائل والجماعات بما يلي في الدفاع:

- أ. الاحتفاظ بالأرض أو حرمان العدو من استخدامها.
- ب. تدمير قوات العدو بالنيران المباشرة وغير المباشرة والقتال القريب.
- ج. الاحتفاظ بالقدرة على المناورة عند الاشتباك الحاسم وعندما تتطلب المهمة ذلك.

3. الغاية من العمليات الدفاعية. تُنفذ العمليات الدفاعية لتحقيق ما يلي:

- أ. إفشال هجوم العدو.
- ب. كسب الوقت لتجنب الاشتباك الحاسم.
- ج. حرمان العدو من الدخول إلى منطقة أو الاحتفاظ بالأرض.
- د. الاقتصاد بالقوة في منطقة لتمكين استخدام القوة الحاسمة في مكان آخر.
- هـ. تهيئة الظروف للأعمال التعرضية.
- و. استنزاف قوات العدو.
- ز. تأمين وحماية الأهداف الحيوية.
- ح. السيطرة على الأرض المهمة/ التعبوية.
- ط. تجنب القتال في أحوال غير مناسبة.

مبادئ العمليات الدفاعية

4. العمق. يجب توفر العمق في أي موقع أو قطاع أو منطقة دفاعية لتدمير أي هجوم معادٍ مسند ومعزز. تزداد الحاجة إلى العمق كلما زادت قابلية حركة العدو، وقوة نيرانه وعندما تتسع الواجهة التي تتحرك فيها قواته.

محظور

أ. يمكن تحقيق العمق في الدفاع بما يلي:

- (1) الانفتاح الصحيح للقوات على طول الواجهة وفي عمق المنطقة.
- (2) انتخاب وتجهيز مواقع وقف الاختراق أو الغلق في العمق.
- (3) مناورة القوات (العناصر الأمامية) لاحتلال مواقع الغلق أو وقف الاختراق.
- (4) استخدام الاحتياط المتحرك في أي مكان ضمن المنطقة الدفاعية.
- (5) دفع نقاط القتال الخارجية.
- (6) في حال عدم تحقيق العمق للوحدات الأمامية يجب تحقيقه في وحدات العمق.

ب. يحقق العمق الأهداف التالية:

- (1) امتصاص ثقل الهجوم وتحطيمه عن طريق استنزافه.
- (2) حرمان العدو من كشف المنطقة الدفاعية أو القطاع أو الموقع الدفاعي.
- (3) إعطاء القائد وقتاً لكشف ومعرفة نوايا العدو.
- (4) إرغام العدو على إعادة انفتاح مدفعيته وبالتالي تجزئة هجومه إلى مراحل.

5. الإسناد المتبادل. يجب أن تكون الأسلحة المباشرة في كل موقع قادرة على تغطية جزء من واجهة الموقع المجاور، بحيث يكون الهجوم على أحد المواقع غير ممكن دون تدخل الأسلحة النارية المباشرة من الموقع المجاور.

6. الدفاع لجميع الجهات/ الدفاع الدائري. مع أن الدفاع يصمم لمواجهة العدو من اتجاه معين، إلا أنه يجب أن يكون الموقع الدفاعي قادراً على دحر العدو من كل الاتجاهات.

7. العمل التعرضي. يجب على المدافع أن يخطط لتدمير العدو بالجمع بين الأعمال الدفاعية والتعرضية، تشمل الأعمال التعرضية في الدفاع الهجوم المعاكس، الهجمات التخريبية والدوريات.

8. الاحتياط. يحتاج القادة إلى احتياط كافٍ، يركز بشكل مناسب إما لشن الهجوم المعاكس من أجل إعادة احتلال الأرض، أو لوقف اختراق العدو أو لتدمير قواته.

واجبات المهمة التعبوية للفصيل

9. تشتمل واجبات المهمة التعبوية في العمليات الدفاعية التي يشارك/ يساهم بها الفصيل كجزء من قوة أكبر على ما يلي:

أ. إيقاف العدو.

ب. احتواء العدو.

محظور

- جـ. هزيمة العدو.
- د. تدمير العدو.
- هـ. تشتيت هجوم العدو.
- و. الاحتفاظ/ تأمين الأرض.
- ز. تثبيت العدو.

10. إيقاف العدو. يقوم الفصيل الآلي في الموقع الدفاعي بإيقاف العدو عندما يمنعه من الدخول إلى منطقة ما، أو يمنع تقدمه في اتجاه، أو على طول مقترَب ما. يتطلب واجب الإيقاف من القوة الصديقة أن يقوم بإيقاف القوة المعادية لفترة زمنية محددة أو حتى يتم حصول حدث محدد. تشمل بعض مهام الإيقاف المثالية ما يلي:

- أ. الدفاع عن منطقة عمليات أو المواقع الدفاعية.
- ب. تأسيس دفاع نقطة "كالدفاع حول جسر".
- جـ. العمل كقوة غلق لحرمان العدو من الحركة على طريق أو ممر أو في منطقة ضيقة.

11. احتواء العدو. يقوم الفصيل بالمساهمة باحتواء العدو من خلال إيقافه، أو حجزه. يسمح الاحتواء للعدو بإعادة توضع قواته ضمن المنطقة الجغرافية المخصصة بينما لا يسمح التثبيت بذلك. قد يساهم الفصيل أثناء العمليات الدفاعية باحتواء العدو بوساطة:

- أ. إغلاق مقترَبات العدو أو طرق هروبه.
- ب. الدفاع عن ثغرة أو جسر.

12. هزيمة العدو. يهزم الفصيل القوة المعادية عندما تفقد تلك القوة بشكل مؤقت أو دائم الوسائل المادية أو الرغبة في القتال. وعند إلحاق الهزيمة بالعدو يكون قائد القوة المعادية غير راغب أو غير قادر على متابعة عمله الذي تبناه. وبذلك يخضع لإرادة قائد القوة الصديقة كما أنه يصبح غير قادر على التدخل أو التأثير في أعمال القوات الصديقة.

13. تدمير العدو. يمكن اعتبار أن قوة العدو مدمرة عندما تصبح تلك القوة غير قادرة على القتال إلى أن يتم إعادة تشكيلها أو تنظيمها.

14. تشتيت هجوم العدو. يقوم الفصيل بتشتيت هجوم العدو من خلال تحطيم تشكيلته أو تغيير وتيرة هجومه، أو إجباره على استخدام قواته قبل الأوان أو بشكل تدريجي. وهذا يزيد من ضعف العدو ويقلل من قدرته القتالية. يستطيع الفصيل تشتيت هجوم العدو بأحد أو بكل الإجراءات التالية:

محظور

- أ. استهداف إمكانات القيادة والسيطرة.
- ب. حشد النيران المباشرة وغير المباشرة على النقاط الواهنة.
- ج. استخدام المواقع المنتخبة والمخفية بعناية للرماية من اتجاهات غير متوقعة.
15. الاحتفاظ/ تأمين الأرض. يمكن أن يسند للفصيل مهمة الاحتفاظ بالأرض أثناء الدفاع، لحرمان العدو من استخدامها أو الاستفادة منها. يجب أن يحدد القائد الذي يخصص هذا الواجب، المنطقة التي يجب الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ والتي يتحكم بها الوقت أو الأحداث. يجب أن يتوقع الفصيل المسند له مهمة الاحتفاظ بالأرض بأن العدو سيهاجم، حيث يستعد للاشتباك الحاسم معه. ليس من الضروري أن تحتل الوحدة المسند لها الواجب تلك الأرض. يمكن أن يُعطى هذا الواجب للفصيل للاحتفاظ بما يلي:
- أ. الأرض.
- ب. بناء لمنع تدميره أو استخدامه من قبل العدو.
- ج. ثغرة أو جسر أو تقاطع طرق أو مرتفع مسيطر لمنع دخولها من قبل العدو.
16. تثبيت العدو. يعمل الفصيل على منع العدو من تحريك أي جزء من قواته من منطقة معينة ولمدة محددة.
17. اعتبارات التخطيط. إن متطلبات التخطيط والتنسيق والإجراءات للعمليات الدفاعية هي نفسها لكل من الوحدات الآلية ووحدات المشاة. وعند توزيع الأسلحة في الدفاع يجب أن يضع قائد فصيل المشاة الآلي في اعتباره ما يلي:
- أ. العمق والانتشار. يساعد انتشار الفصيل في المواقع الجانبية ومواقع العمق على حماية القوة من مراقبة ونيران العدو. يتم تموضع مواقع الفصيل في العمق، مما يسمح بمجال مناورة كافٍ ضمن كل موقع لوضع آليات وأنظمة الأسلحة لجماعات المشاة في العمق. يتم تموضع مواقع رمي الآليات والمشاة بحيث تسمح بحشد النيران المباشرة على النقاط المهمة في ميدان المعركة. وتحدد متغيرات المهمة في النهاية تموضع أنظمة الأسلحة ومواقع الوحدات. إن الهدف من التوزيع الفاعل للأسلحة هو تمكين الفصيل من تركيز النيران على النقاط المهمة على أرض المعركة وتعزيز قدرته على البقاء. ولإنجاز هذا العمل، يجب على قائد الفصيل الاستفادة القصوى من مميزات أنظمة أسلحة الفصيل مع تقليل تعرضه لرصد ونيران العدو.
- ب. الإسناد الهندسي. يعتمد قائد الفصيل على خطة الإسناد الهندسي في الدفاع والتي يتم إعدادها على مستويات أعلى (مجموعة اللواء أو الكتيبة)، وعلى الرغم من توفر الإسناد الهندسي للفصيل، إلا أن جهداً كبيراً يقع على عاتق أفراد وعناصر فصيل المشاة الآلية وبإشراف من

محظور

عناصر هندسة الميدان في تنفيذ خطة الإسناد الهندسي وعلى النحو التالي:

- (1) زراعة حقول الحماية.
- (2) تهيئة ميدان المعركة وإزالة العوائق والسواتر التي تؤثر على رماية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للمدافع حتى يستطيع التأثير والتسديد عند محاولة اقتحام الموقع من قبل العدو.
- (3) إنشاء الموانع السلوكية.
- (4) المساعدة في إنشاء الخنادق ضد الدبابات (جهد هندسي).
- (5) الإكساء والتسقيف للخنادق الدفاعية وتخفية مواقع الأسلحة والملاجئ.
- (6) تحسين الطرق والممرات بين المواقع الدفاعية وخنادق الاتصال.
- (7) تأمين وسائل الحماية البسيطة للآليات والناقلات عند الضرورة (عمل سواتر ترابية وحماية جانبية وتمويه الآليات).

أنواع الدفاع من حيث التجهيز الهندسي

18. الدفاع السريع (العاجل).

- أ. ينفذ هذا النوع من الدفاع خلال التماس مع العدو وتحت ضغط العدو، وبذلك لا تتوفر الظروف المناسبة لاستكمال خطة التجهيز الهندسي في المراحل الأولى، ويتم توجيه الجهود لاستغلال طبيعة الأرض وسرعة التجهيز الهندسي عند توفر الظروف المناسبة.
- ب. يتم تنفيذه في وقت قصير (محدود)، لذلك يتصف عادةً بدرجة استعداد أقل وخطة نيران غير منظمة بدقة، وتجهيزات هندسية غير كافية أو يتم تجهيزها بسرعة خلال (6-8) ساعات، مما يقلل من قدرة القوات المدافعة على مقاومة العدو بشكل فعال ومنظم.
- ج. يعتبر الدفاع عاجلاً/ سريعاً إذا كانت المواقع الدفاعية مجهزة هندسياً ولم يمض على القوات أكثر من (24) ساعة من توقيت احتلالها للمواقع. أما إذا كانت المواقع غير مجهزة هندسياً فإن الدفاع يعتبر عاجلاً حتى (36) ساعة من توقيت بدء احتلالها بالقوات وتجهيزها هندسياً في الأرض العادية، وحتى (110) ساعة في الأرض الصعبة التجهيز. انظر الشكل رقم (12).
- د. حالات تنفيذ الدفاع السريع (العاجل).

- (1) أثناء إدارة المعارك التصادمية.
- (2) في حال عدم نجاح القوات في كسب المعركة التصادمية.
- (3) في حال عدم نجاح الهجوم المعاكس.
- (4) عند التراجع للخلف إلى خطوط أو مواقع غير مجهزة.

محظور

(5) في حال استنزاف القوة المهاجمة وعدم قدرتها على مواصلة العمليات التعرضية.

(6) في حال تعرض القوات المهاجمة لهجوم معاكس قوي من قوات العدو.

(7) التعرض لهجوم تخريبي اثناء التحضير للعمليات التعرضية.

هـ. خصائص الدفاع السريع (العاجل).

(1) عدم جاهزية الموقع بشكل كامل للدفاع.

(2) خطة نيران سريعة وغير منسقة مع خطة الموانع.

(3) تجهيز هندسي غير كامل.

(4) دراسة غير كافية للأرض في منطقة الدفاع وعلى الأجنحة/ الأجناب.

19. الدفاع المجهز. هو دفاع مجهز جيداً من الواجهة الهندسية وينفذ عند توفر الوقت والإمكانيات الهندسية وظروف المواقف الأخرى.

20. الدفاع الحصين. ينفذ عند توفر الوقت والإمكانيات لتطوير التجهيزات الهندسية بما يزيد من درجة حماية القوات من نيران العدو المختلفة ويزيد من قدرة القوات المدافعة لتعقيد إجراءات العدو للتغلب عليها.

محظور

الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي

الدفاع المحصن

1. الوقت: 20 يوم عمل بمعدل (16) ساعة عمل يومياً = (30) يوماً كاملاً

2. الأعمال المنجزة:

- أ. يكون الدفاع مجهزاً بالتحصينات الهندسية المختلفة و غالباً ما يكون هذا الموقع طويل الأمد أو شبه دائم.
- ب. يمكن الاستفادة بالتصاميم المصنعة بالخرسانة المجهزة مسبقاً للتصنيع بحيث يتم تركيبها في الموقع.



(خندق جنديين مستقيم بالخرسانة)


الدفاع المجهز

1. الوقت:

أ. 48 ساعة عمل = (3) أيام كاملة في الأراضي المتوسطة.
ب. 80 ساعة عمل = (5) أيام في الأراضي الرخوة (الرملية) .

2. الأعمال المنجزة:

- أ. استكمال حفر خنادق الأفراد (الأتساء الجانبي والتسقيف والتتويه) .
- ب. تحصين موقعي الرمي لكل ناطقة.
- ج. عمل حفرة (آلية / ناطقة / دبابة) .
- د. حفر الملاصق و خنادق الاتصال.
- هـ. زراعة حقول الألغام الدفاعية بواسطة الزارعات.
- و. إنشاء الموانع السلكية.



خندق جنديين

(الحماية من وضعية الجلوس والرمائية من وضعية الوقوف)


عمق الخندق في وضعية الوقوف من 120-150 سم

الدفاع العاجل

1. الوقت: 6 - 8 ساعات

2. الأعمال المنجزة:

- أ. عمل مواقع رمي للمقاتلات
- ب. تجهيز المرحلة الأولى من حفر خنادق الأفراد (60 x 60 x 180) كحماية للفرد و حرية استخدام السلاح.



خندق جنديين

(الحماية من وضعية الرقود والرمائية من وضعية الجلوس)

المرحلة 1 عمق الخندق في وضعية الابطح 30 سم

المرحلة 2 عمق الخندق في وضعية الجلوس 60 سم

جدول معدلات الأداء

خندق جنديين	الجماعة	الفصل	السرية	الكتيبة	ساعات العمل بحفر الخندق	ساعات العمل للإكساء والتسقيف	مجموع ساعات العمل	ملاحظات
	4	13	42	130	30 دقيقة للخندق	3 ساعات	4-3 ساعات	

عدد موقع رمي (1)	الجماعة	الفصل	السرية	الكتيبة	الوقت	ملاحظات
	1	4	14	44	10 دقائق (شبول + بلدوزر)	

عدد موقع رمي (2)	الجماعة	الفصل	السرية	الكتيبة	الوقت	ملاحظات
	2	8	28	88	45 - 60 دقيقة (شبول النقلة في ام بي)	

مواقع الرمي على مستوى السرية	الوقت	ملاحظات
45 - 60 دقيقة (شبول النقلة في ام بي)	45 دقيقة (عمل متزامن)	
6 ساعات باستخدام معدة واحدة فقط (شبول / بلدوزر)	3 ساعات (عمل متعاقب باستخدام معدتين)	

ملاحظات

1. قائد المكون يقدر توقيتات الأولوية للدفاع حسب الإمكانيات المتوفرة و طبيعة الأرض و الطقس.
2. يكون الدعم الهندسي 30 % في تجهيز خنادق الأفراد و 70 % بواسطة أفراد المشاة.
3. لا تستخدم الحمامات والمساح الميدانية إلا في سرايا العمق ، وتستخدم الحفر في الأمام .
4. في مستوى السرية تم حساب عدد 28 موقع رمي لعدد 14 آلية و كل آلية تستغرق 10 دقائق = 280 دقيقة و بإضافة 10% من الوقت لحركة الشبول و البلدوزر بين مواقع الرمي يكون الزمن المطلوب 310 دقيقة = 6 ساعات .

الشكل رقم (12) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي

21. يحدد تحليل قائد فريق القتال/ السرية الأسلوب الأكثر فاعلية للدفاع ويأمر الفصائل بأسلوب الدفاع الذي سيستخدمه، ويدافع الفصيل عادةً مستخدماً أحد الأساليب التالية:

- أ. الدفاع عن موقع معركة.
- ب. الدفاع في السفوح الخلفية.
- ج. الدفاع في السفوح الأمامية.
- د. الدفاع عن النقطة الحصينة.
- هـ. الدفاع الدائري.

22. الدفاع عن موقع معركة. موقع المعركة هو موقع دفاعي موجّه باتجاه مقترب محتمل للعدو. قد يخصص القائد لمروسيه مواقع معركة في مواقع تحتاج منه الاحتفاظ بدرجة أكبر من السيطرة على المناورة مما هي عليه عند الدفاع عن الموقع الدفاعي. لا تحتفظ الوحدات عادةً بمواقع المعركة إذا كلف ذلك كثيراً. يجب أن يحدد القائد الذي قام بتخصيص موقع المعركة متى وتحت أي ظروف تنتقل الوحدة من الموقع. إذا كان على الوحدة الدفاع عن موقع معركة، فيكون لدى قائدها خيار الحركة من ذلك الموقع، وإذا كان على الوحدة الاحتفاظ بموقع المعركة، يجب أن يعرف قائدها الظروف المحددة التي يجب أن توجد قبل أن تنتقل وحدته من الموقع.

أ. تستخدم الوحدات الكبيرة بحجم مجموعة قتال/ كتيبة، والوحدات الصغيرة بحجم الجماعات مواقع المعركة. تدافع الوحدة عن موقع المعركة لتحقيق ما يلي:

- (1) تدمير قوة معادية في منطقة الاشتباك.
- (2) إغلاق مقترب للعدو.
- (3) السيطرة على أرض حاکمة أو مهمة.
- (4) تثبيت قوة معادية للسماح لوحدة أخرى بالمناورة.

ب. يخصص قائد فريق القتال/ السرية مواقع معركة للفصيل للسماح لكل فصيل بتركيز نيرانه من مواقع تعطي فائدة للهجوم المحلي بالنيران. يمكن أن يختلف حجم موقع المعركة، ولكنه يجب أن يوفر عمقاً كافياً، ومجال مناورة للجماعات والآليات من أجل المناورة والحركة إلى المواقع البديلة أو الثانوية أو الجانبية والتحول للهجوم المحلي بالنيران.

ج. إن موقع المعركة هو موقع عام على الأرض. يقوم قائد الفصيل بتموضع ناقلات القتال المدرعة على الأرض وفي مواقع رمي مسيطرة ضمن موقع المعركة بناءً على مهمة وقصد قائد

محظور

فريق القتال/ السرية ثم يقاتل الفصيل للاحتفاظ بالموقع ما لم يؤمر من قبل قائد فريق القتال/ السرية بالهجوم المحلي بالنيران، يمكن استخدام الفصيل في مواقع المعركة بأحد الأساليب التالية:

(1) موقع معركة واحد يغطي نفس مقترب الحركة. تغطي آليات القتال المدرعة

وجماعات البنادق العاملة في نفس موقع المعركة نفس المقترب، الشكل رقم (13) يبين

موقع معركة واحد يغطي نفس المقترب. وهذا يحقق الميزات التالية:

(أ) يستطيع الفصيل الدفاع ضد هجمات المشاة الآلية/ المحمولة/ جماعات

المشاة والحركة بسرعة من موقع إلى موقع آخر.

(ب) قد يتم تموضع آليات القتال المدرعة ضمن موقع المعركة مع تموضع

جماعات البنادق أمام أو حول الآليات لتوفير الحماية.


(ج) تبقى آليات القتال المدرعة في نفس موقع المعركة وكذلك الجماعات

عندما توفر طبيعة الأرض المراقبة وميادين رمي وتخفية وتستر جيدة لكل من

جماعات البنادق والآليات.

(د) يسهل قرب الآليات وجماعات البنادق من بعضها البعض القيادة


والسيطرة.



الشكل رقم (13) موقع معركة واحد يغطي نفس المقترب

محظور

(2) موقع معركة واحد يغطي مقتربات مختلفة. عندما تفرض المهمة وطبيعة الأرض، قد تحتل آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق موقع معركة يغطي مقتربات مختلفة. يتم تموضع القوات على الأرض حسب قدراتها. عندما يكون لموقع المعركة مقتربان متساويان في الخطورة، أحدهما ذو ميادين رمي مفتوحة والآخر ذو ميادين رمي محدودة، يتم تموضع آليات القتال المدرعة بحيث تستفيد من مدى نيرانها الطويل بينما يتم تموضع جماعات البنادق لتوفير النيران قصيرة المدى. وأثناء فترات الرؤية المحدودة، قد يأمر قائد الفصيل بإعادة تموضع بعض الجماعات لتوفير حماية محلية لآليات القتال المدرعة. يتطلب هذا الأسلوب إعداد الخطط لإعادة تموضع الآليات إذا أصبح أحد مقتربات جماعات المشاة هو المقرب الأكثر خطورة. الشكل رقم (14) يبين موقع معركة واحد يغطي مقتربات مختلفة.




الشكل رقم (14) موقع معركة واحد يغطي مقتربات مختلفة

محظور

(3) موقعاً معركة يغطيان نفس المقترب. تكون آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع معركة مختلفة تغطي نفس المقترب، الشكل رقم (15). إذا تم تموضع آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع معركة منفصلة، فيجب أن تقاتل بالارتباط معاً عند تغطيتها لنفس المقترب. تستطيع الآليات توفير نيران إسناد لجماعات البنادق من مواقعها الرئيسية والبديلة والثانوية والجانبية. يتم تموضع كلا القوتين للاشتباك مع قوات العدو على نفس المقترب ولكن على مديات مختلفة. يمكن تحقيق ذلك بأحد الأساليب التالية:

(أ) تموضع جماعات البنادق بالقرب من منطقة الاشتباك بمسافة تكفي لاستخدام أسلحتها. ووضع الآليات في العمق لتعزيز النيران المضادة للدروع وللإشتباك مع تشكيل العدو في العمق. يُمكن هذا الأسلوب الفصيل من حشد نيرانه على تشكيل العدو.

(ب) وضع آليات القتال المدرعة للاشتباك مع العدو في مناطق اشتباك محددة ووضع جماعات البنادق على أكثر طريق يحتمل أن تستخدمه مشاة العدو عند إجبار العدو على التراجع، يسمح هذا للفصيل بالاستفادة من قوة نار الآليات. من مساوئ هذه الطريقة هو أن جماعات البنادق قد لا تشترك في القتال، وبالتالي لا يتم حشد كامل قوة نار الفصيل على تشكيل العدو.



الشكل رقم (15) موقعاً معركة يغطيان نفس المقترب

محظور

(4) موقعاً معركة يغطيان مقتربات مختلفة. يستطيع الفصيل استخدام آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع معركة مختلفة لتغطي مقتربات مختلفة. إذا كانت آليات وجماعات بنادق الفصيل تقاتل بالارتباط معاً فإنه من المحتمل أن يكون موقع قائد الفصيل مع جماعات البنادق، ويكون مساعده مع آليات القتال المدرعة. عندما يحدد قائد الفصيل أن آليات الفصيل وجماعات البنادق لن تقاتل بالارتباط معاً، فإنه يستطيع أن يوحد جماعات المشاة على مستوى الفصيل. قد يوحد جميع جماعات البنادق في موقع واحد ويفتح فقط آليات الفصيل في الحالات التالية للاحتفاظ بالموقع.

(أ) إذا كانت المواقع الرئيسة لجماعات البنادق لا تسمح بميادين رمي كافية لأسلحة الآليات.

(ب) إذا كان على جماعات المشاة أن تحتل أراضي وعرة لا تستطيع الآليات اجتيازها.

(ج) إذا توجب الدفاع عن موقع معركة/ موقع دفاعي لكل من آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق/ جماعات المشاة ولا يمكن الدفاع عن الأرض من نفس موقع المعركة.

د. أنواع مواقع المعركة.

(1) الموقع الرئيس. وهو الموقع الذي يغطي المقرب مقرب العدو الأكثر احتمالاً، ويعتبر هو أفضل موقع يمكن من خلاله إنجاز المهمة المخصصة.

(2) الموقع البديل. الموقع البديل هو:

(أ) الموقع المستخدم لتغطية نفس المقرب أو قطاع الرمي الذي يغطيه الموقع الرئيس ولكن من موقع مختلف.

(ب) يكون أمام أو على جانب أو خلف الموقع الرئيس.

(ج) قد يكون أمام المواقع الدفاعية الرئيسة أثناء ظروف الرؤية المحدودة.

(د) يستخدم لإكمال أو إسناد المواقع بالأسلحة قصيرة المدى، كما هو في مواقع المشاة.

(3) الموقع الثانوي. عبارة عن موقع يوفر الوسائل لتحقيق واجب لا يمكن تحقيقه من الموقع الرئيس أو الموقع البديل. يسمح الموقع الثانوي للوحدة أو منظومة الأسلحة بمشغلة قوات العدو المقتربة من اتجاهات أخرى، من الخلف أو الجوانب الأجنحة.

(أ) يغطي مقرب أو قطاع رمي مختلف عن تلك التي يغطيها الموقع الرئيس.

محظور


- (ب) يتم احتلاله بناءً على أعمال محددة للعدو.
- (4) المواقع المتعاقبة. الموقع المتعاقب هو الذي:
- (أ) يستخدم لتغطية نفس المقرب وقطاع الرمي كما هو في الموقع الرئيس.
- (ب) يوضع في عمق الموقع الدفاعي.
- (ج) يتم احتلاله بناءً على أعمال محددة للعدو، أو كجزء من خطة مناورة قائد فريق القتال/ السرية.
- (5) المواقع الجانبية. (على مستوى الفصيل والجماعة).
- (أ) يغطي مقرب أو قطاع غير الذي يغطيها المقرب الرئيس.
- (ب) يتم احتلالها بناءً على تطورات الموقف وأعمال العدو.
- (ج) يناور الفصيل من خلال هذه المواقع.

23. الدفاع عن نقطة حصينة.

- أ. إن الدفاع عن نقطة حصينة ليس مهمة عامة لقوة المشاة/ المشاة الآلية. تحد النقاط الحصينة من قابلية الحركة لآليات القتال المدرعة، ويحتاج تحضيرها إلى إسناد هندسي كبير (الخبرة، الموارد، المعدات)، وتستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها.
- ب. عادة ما يتم إنشاء النقاط الحصينة في الدفاع عن الساحل بحيث تغطي طرق التقرب المحتملة لقوات الإبرار المعادية. ويعتمد النجاح في الدفاع عن النقطة الحصينة على درجة ربط الموقع مع طبيعة الأرض. يكون هذا الدفاع أكثر فاعلية عندما يُستخدم في أرض توفر التخفية والتستر لكل من النقطة الحصينة والموانع التي تسندها.
- ج. عندما يؤمر الفصيل بالدفاع عن نقطة حصينة فإنه يجب أن يحتفظ بالموقع إلى أن يصدر الأمر للفصيل بالانسحاب منها.
- د. قد تتطلب هذه المهمة من الفصيل أن يقوم بما يلي:
- (1) الاحتفاظ بالأرض الحاكمة أو الحاسمة المهمة لخطة مناورة فريق القتال/ السرية أو مجموعة القتال/ الكتيبة.
- (2) توفير طرق لمناورة قواتنا.
- (3) إغلاق مقرب.
- (4) جر العدو إلى منطقة أو مناطق اشتباك.
- هـ. الملحق "ب" يبين كيفية إنشاء النقاط الحصينة والدفاع عنها.

محظور

24. الدفاع الدائري. يسمح الدفاع الدائري للقوة المدافعة بالدفاع في أي اتجاه، وفيما يتعلق بتموضع الأسلحة ودمج النيران المباشرة وغير المباشرة، يجب أن يضع قائد الفصيل الذي ينفذ الدفاع الدائري في اعتباره نفس متغيرات المهمة كما هي في عمليات النقاط الحصينة. الشكل رقم (16).



الشكل رقم (16) الدفاع الدائري للفصيل

أ. يعد الدفاع الدائري نسيباً مهمة غير شائعة لفصيل المشاة الآلي لأنها تسمح فقط بمناورة محدودة وعمق محدود. ومع ذلك، قد يقوم الفصيل بتنفيذ الدفاع الدائري في الحالات التالية:

- (1) مسك أرض هامة في مناطق يكون الدفاع فيها غير مرتبط مع وحدات مجاورة.
- (2) الدفاع في مكانه عندما يكون قد تم تجاوزها وعزلها من قبل العدو.
- (3) عند احتلال منطقة تجمع بشكل مستقل.
- (4) أثناء تحضير نقطة حصينة.
- (5) عند احتلال موقع الاحتياط (الفصيل يعمل كقوة احتياط).

ب. يختلف الدفاع الدائري عن الأنواع الأخرى من الدفاع من حيث:


- (1) يكون شكل الفصيل دائرياً أو مثلثاً بدلاً من خطي.

محظور

- (2) وجود مناطق غير محتلة بين الجماعات أو ما هو أصغر منها.
- (3) تكون معظم القدرة القتالية على محيط الموقع.

25. الدفاع السفوح الخلفية.

أ. يقوم قائد الفصيل بتنظيم هذا الدفاع على جزء من المنحدر أو التل ذي القمة الطبوغرافية الذي يحجب المواقع الدفاعية الرئيسة عن مراقبة العدو ونيرانه المباشرة. يتخلى قائد الفصيل عن النيران بعيدة المدى للاستفادة من الستر الذي توفره طبيعة الأرض. الشكل رقم (17) يوضح الدفاع على السفوح الخلفية.



الشكل رقم (17) الدفاع على السفوح الخلفية

ب. يتم تنفيذ الدفاع في السفوح الخلفية في الحالات التالية:

- (1) عندما تؤثر نيران العدو بشكل مباشر على قواتنا في حال استخدامها في السفوح الأمامية.
- (2) صعوبة التخفية والتستر في السفوح الأمامية.
- (3) عند خسارة السفوح الأمامية أو لم يتم تأمينها بعد.
- (4) تكون السفوح الأمامية مكشوفة لأنظمة أسلحة العدو.
- (5) تقلل السفوح الخلفية من ميزات مدى أسلحة العدو.
- (6) توفر طبيعة الأرض في السفوح الخلفية ميادين رمي أفضل من السفوح الأمامية.

محظور


(7) يعتبر الدفاع في السفوح الخلفية وسيلة لمفاجأة وخداع العدو كموقع حقيقي لسرية المشاة الآلية.

ج. تقدم ناقلات القتال المدرعة فرصاً إضافية للفصيل فيما يتعلق بالتموضع، حيث يمكن توضيعها في الأمام للاستفادة من الحماية التي توفرها ضد القصف المدفعي، وقدرتها على الاشتباك مع العدو على مديات طويلة. قد تتحرك الناقلات بعد الاشتباك الأولي حول خط القمة ومن خلال جماعات البنادق على المنحدر الخلفي لاحتلال مواقع، إما على الأجنحة أو بعيداً إلى الخلف في العمق.

د. تكون الموانع ضرورية في الدفاع على المنحدرات الخلفية. وبما أن العدو سيتم الاشتباك معه على مدى قريب يجب أن تمنع الموانع العدو من الاقتراب بشكل سريع وتجاوز المواقع، ويجب أن تسهل قطع اشتباك الفصيل.

26. الدفاع على السفوح الأمامية. هذا النوع هو الأقل تفضيلاً كونه يعرض كامل الموقع الدفاعي لمراقبة ونيران العدو، الشكل رقم (18)، ولكنه في الوقت نفسه يؤمن ميادين رمي لجميع منظومات الأسلحة في الفصيل، يفضل الدفاع في السفوح الأمامية في الحالات التالية:

- أ. في حالات التفوق الجوي لقواتنا.
- ب. عند الرغبة في تحقيق تماس على مسافات بعيدة وعلى أقصى مدى للأسلحة.
- ج. عندما لا تكون السفوح الخلفية مناسبة للدفاع.



الشكل رقم (18) الدفاع على السفوح الأمامية

محظور

فصيل المشاة الآلي عند العمل كنقطة قتال خارجية

27. عندما يعمل فصيل المشاة الآلي كجزء من قوة أكبر في العمليات الدفاعية، فقد يتم تكليفه إنشاء نقطة قتال خارجية/ مقاتلة أمام (ح أ م م) ضمن نطاق الأمن، ويتم إخراج هذه النقاط أمام الكتائب/ مجاميع القتال الأمامية وتدفع بأوامر قائد اللواء في حالة وجود تماس بالعدو أو عدم وجود تماس بالعدو، ويدير معركتها قادة مجاميع القتال/ الكتائب الأمامية.

28. تنفتح نقاط القتال الخارجية في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة (3- 5) كلم من (ح أ م م)، وقد يتم تجهيز من (2 - 3) نقطة قتال خارجية على واجهة كل مجموعة قتال/ كتيبة وهي عبارة عن فصيل/ وحدة مقاتلة قد تتألف من أربع آليات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة الم د، وتسد من قبل المدفعية المتقدمة وبتوجيه من ضابط الرصد المخصص لها إن وجد. انظر الشكل رقم (19).

29. يتم إنشاء نقاط القتال الخارجية لحماية الجسم الرئيس لقواته من عناصر الاستطلاع الأرضية للعدو والهدف منها:

- أ. إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.
- ب. تضليل العدو عن معرفة الحد الأمامي لقواتنا.
- ج. تحقيق مراقبة متقدمة.
- د. حماية الحد الأمامي والموانع.
- هـ. تحديد حجم واتجاهات العدو.
- و. إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع الدفاعي للكتيبة/ مجموعة القتال.
- ز. إيهام العدو بأن هذا هو موقع الدفاع الرئيس.

30. قد تقوم قيادة مجموعة القتال/ الكتيبة وعناصر من الهندسة بمساندة فصيل المشاة/ المشاة الآلي لتجهيز عدد (3) مواقع دفاعية رئيسية وعدد (3) مواقع بديلة إذا سمح الموقف بشكل عام وتوفر الوقت والامكانات. قد يتم احتلال موقع الفصيل (الرئيس/ البديل) في نقطة القتال الخارجية بجماعة مشاة/ مشاة آلية وحسب طبيعة الأرض والوقت المتوفر وقد يتم تمويهها لتضليل العدو عن المواقع الدفاعية الرئيسية وتكون كذلك ضمن خطة خدعة المستوى الأعلى.


31. يحتل قائد الفصيل (قائد قوة نقطة القتال الخارجية) أحد مواقع القتال الخارجية لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في العدو. يبقى قائد الفصيل على تواصل دائم مع قوات الحماية الأمامية وحتى مرورها ضمن منطقة مسؤوليته وكذلك لمعرفة موقف العدو واتجاهه. يقوم قائد الفصيل بتمرير

محظور

المعلومات (معلومات القتال) عن العدو الى قائد الكتيبة/ مجموعة القتال ويطلب نيران الإسناد بالتنسيق مع ضابط الرصد المخصص لهذا الواجب.

32. عند وصول مقدمة قوة العدو إلى مواقع نقاط القتال الخارجية وبعد مرور قوات الحماية (القطعات الساترة والحجاب) عبر مواقعه يقوم قائد الفصيل بالاشتباك مع قوات العدو عند دخول معظم قوات العدو (حرس المقدمة) ضمن مدى الأسلحة المؤثرة لإجباره على التوقف وانفتاح قواته ومدفعيته وخداعه بأنه اشتبك مع الموقع الدفاعي الرئيس. وعندها يقوم ضابط الرصد المدفعي المخصص/ الملحق على قوة نقطة القتال الخارجية برصد الأهداف المنتخبة من قبل قائد نقطة القتال الخارجية لمشاغلتها. وعند وصول العدو لمسافة تسمح له بالاشتباك الحاسم يأمر قائد الفصيل جماعته بالتراجع إلى مواقع الدفاع الرئيسة على شكل قفزات وباستغلال طبيعة الأرض واستخدام السواتر الأرضية بأسلوب النار والحركة وحسب ما هو مخطط لتجنب النيران الصديقة والمرور خلال الموانع، تقوم المدفعية بتقديم نار ساترة لستر حركة تراجع الفصيل إلى المنطقة الدفاعية الرئيسة.

33. يتراجع الفصيل إلى الموقع الدفاعي الرئيس من خلال الممرات في حقول الألغام ونقاط المرور التي تكون على (ح أ م م) بقفزة واحدة إذا كان فصيل مشاة آلي وعدد من القفزات وإذا كان فصيل مشاة من خلال النار والحركة والاستخدام الصحيح لطبيعة الأرض وطلب نيران الإسناد.



الشكل رقم (19) نقاط قتال خارجية أمام ح أ م م

34. تسلسل العمليات الدفاعية. ينفذ الفصيل العمليات الدفاعية، كجزء من قوة أكبر ضمن تسلسل من الخطوات المتكاملة والمتقاطعة. يكون تسلسل الدفاع نفسه لجميع أنواع وحدات المشاة الصغرى وكما يلي:
- أ. الحماية. يتم تأسيس الحماية قبل قيام الفصيل والجماعات باستطلاع مواقعها الدفاعية. قد توفر وحدة مشاة أو دروع أخرى الحماية لها، حيث تكون مهمتها توفير الإنذار المبكر، وتدمير استطلاع العدو، وتشنيت تشكيلات هجومه.
- ب. استطلاع القائد. عندما يتم تأسيس الحماية يقوم قائد الفصيل والأشخاص المخصصين باستطلاع المواقع الدفاعية المخطط لها، وتحديد المواقع الدقيقة لنقاط القتال المدرعة، وأسلحة الأطقم، وجماعات المشاة.

محظور

- ج. الاحتلال والتحضير. يقوم الفصيل أثناء هذه الخطوة بالتخطيط، والاستطلاع، واحتلال الموقع الدفاعي، ويشمل هذا، الحركة من مكان محدد إلى الموقع الدفاعي. وتكون هذه الحركة عادة بقيادة جماعة مقدمة تقوم بتطهير الموقع الدفاعي وتحضيره للاحتلال.
- د. مواجهة هجوم العدو. عندما يقترب الجسم الرئيس لقوة العدو من منطقة اشتباك الفصيل يقوم الفصيل باحتلال المواقع القتالية المنتخبة مسبقاً قبل أن يصل العدو مدى النيران المباشرة. قد يتم تغيير المواقع كرد على أعمال العدو أو متغيرات المهمة التعبوية الأخرى.
- هـ. اقتحام العدو. تحاول قوات العدو خلال هذه الخطوة تثبيت القوات المدافعة وإكمال اقتحامها. تحاول القوات الصديقة أثناء تنفيذ الدفاع حشد تأثيرات نيرانها لتدمير قوات العدو التي تقوم بالاقتحام.
- و. الهجوم المحلي. عندما يتم إبطاء زخم هجوم العدو أو إيقافه يمكن أن تقوم قواتنا بالهجوم المحلي. على مستوى فريق القتال/ السرية يقوم الفصيل بتنفيذ الهجوم المحلي بالنيران. يتم التخطيط للهجوم المحلي بالنيران أو تنفيذه أثناء العمليات عندما تظهر فرصة لكسب المبادرة.
- ز. إعادة التنظيم. عندما يتم دحر هجوم العدو، يبدأ قائد الفصيل بإعادة التنظيم والاستعداد للعمليات المستقبلية. ويشتمل هذا على تقوية الموقع وإعادة التنظيم.

التحضير للعمليات الدفاعية

35. يخطط قائد الفصيل ويجري الاستطلاع ويحتل الموقع الدفاعي بما يتفق مع إجراءات المعركة، وتطوير منطقة الاشتباك. وبالرغم من أن العملية لا تحتاج أن تنفذ بالترتيب، فإن إجراء تحضيرات الحماية واستطلاع القائد تسبق عادةً احتلال الموقع. وعادة ما يكون الوقت قصيراً، لذا يجب أن يستفيد القائد بأفضل ما يمكن من الوقت المتوفر، خصوصاً إذا كان لدى الفصيل عدة مواقع دفاعية ومناطق اشتباك ليقوم بتطويرها.

36. أولوية الأعمال. يتأكد القائد بأن الأفراد يستعدون للدفاع بسرعة. يجب أن يتم العمل حسب الأولويات، لإنجاز أكبر ما يمكن في أقل وقت، مع المحافظة على الأمن والقدرة على الرد على عمل العدو. وفيما يلي الاعتبارات الأولية لأولوية الأعمال للفصيل عند الوصول إلى الموقع:

- أ. تحديد اتجاه الدفاع وقطاعات المسؤولية للفصيل والجماعات.
- ب. تحديد أقواس مسؤولية الجماعات.
- ج. تحديد مواقع رمي آليات القتال ومواقع أسلحة الفصيل الرئيسية ومواقع الأسلحة الملحقة كأسلحة الم د.

محظور

- د. تحديد مواقع خنادق الأفراد.
- هـ. تحديد مواقع الرمي البديلة والثانوية للآليات المقاتلة.
- و. تحديد مواقع ملاجئ الأفراد للجماعات، ومخابئ الآليات.
- ز. تبدأ أعمال الحفر بعد الجولة التنسيقية لقائد فريق القتال/ السرية. وتكون أولوية الحفر لخندق الرشاش والذي يجب أن يكون في مكان مسيطر وسط أو في أحد الأجانب.
- ح. توضيح وتعيين قطاعات رمي لكل آلية قتال مدرعة.
- ط. عمل بطاقات المدى لكل سلاح رئيس وآلية قتال.
- ي. إزالة العوائق والسواتر التي تؤثر على رماية الاسلحة الخفيفة والمتوسطة للمدافع حتى يستطيع التأثير والتسديد عند محاولة العدو اقتحام المواقع المدافع عنها ويعتمد ذلك على مقدار الوقت المتوفر والإمكانات الهندسية الأخرى.
- ك. تحضير مخططات القطاعات.
- ل. تأسيس اتصالات مع فريق القتال/ السرية والوحدات المجاورة.
- م. التنسيق مع الوحدات المجاورة ومراجعة مخططات القطاعات.
- ن. وضع الألغام ثم الأسلاك الشائكة والموانع المعززة.
- س. تحسين المواقع الدفاعية الرئيسية وأعمال التكتسية.
- ع. توزيع وتكديس الذخيرة والأرزاق والمياه.

37. الحماية. تشمل الحماية جميع الإجراءات السلبية والإيجابية المتخذة لتجنب الاكتشاف من قبل العدو وخداعه، وحرمان وحدات استطلاع من الحصول على المعلومات الدقيقة عن المواقع الصديقة. إن الأداتين الرئيسيتين المتوفرتين لقائد الفصيل هما نقاط المراقبة والدوريات. يستخدم قائد الفصيل خارطته لتحديد الأرض التي ستوفر الحماية للفصيل من مراقبة ونيران العدو، مع إعطائه القدرة على المراقبة والنيران من منطقة الاشتباك. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم قائد الفصيل تحديثات الاستخبارات لزيادة إلمامه بالموقف، مما يقلل من إمكانية قيام العدو بالضرب في زمان أو مكان يكون فيه الفصيل غير مستعد.

أ. مراكز نقاط المراقبة. توفر نقاط المراقبة والحماية في الدفاع الثابت والمتحرك الإنذار المبكر عن التماس مع العدو بتمرير الاتجاه، والمسافة، والحجم. تكتشف نقاط المراقبة العدو مبكراً وترسل تقارير دقيقة للفصيل. وتؤسس نقاط المراقبة والحماية على طول المقرب الأكثر احتمالاً للعدو والتي قد يشغل الفصيل جزء من هذه النقاط/ المراكز التي تؤدي إلى الموقع الدفاعي. يتأكد القادة بأن نقاط المراقبة (الآلية/ المحمولة/ جماعات المشاة) لديها اتصالات مع الفصيل. قد تنشأ في الدفاع المتحرك فجوات واسعة بين عناصر الدفاع الأمامية (قوات التثبيت).

محظور

لذلك فمن الضروري تأسيس مراكز مراقبة/ أو مراكز تنصت أمام مواقع الغلق وبينها وخلفها وقد يكون الفصيل جزء من هذه المراكز. تعمل مراكز المراقبة من نقاط مرتفعة قد تبعد مسافة 800- 2000 متر من الحد الأمامي لتأمين الإنذار، وتوجيه نار المدفعية. قوات التثبيت مسؤولة عن إشغال مراكز المراقبة والتنصت، وعلى القيادة الأعلى تنسيق مواقعها مع الوحدات المجاورة، وعليه أن يتأكد من تحقيق مراقبة كاملة في منطقته الدفاعية. تفتتح مراكز التنصت ليلاً وفي حالات الرؤية الضعيفة. يجب توفير الاتصال مع المراقبات ومراكز التنصت.

ب. الدوريات. ينفذ الفصيل الدوريات بشكل مستمر في الدفاع بناءً على خطة قائد فريق القتال/ السرية مجموعة القتال/ الكتيبة/ مجموعة اللواء. تعزز الدوريات مقدرة الفصيل على إغلاق الثغرات الأمنية بين نقاط المراقبة لكشف إي تسلل لدوريات العدو. يقوم ضباط العمليات، ركن استخبارات اللواء/ ضابط استخبارات الكتيبة بالتعاون فيما بينهم لتنسيق خط سير الدوريات ضمن خرائط الدوريات والخرائط الخاصة تجنباً من الوقوع في حقول الألغام وحتى لا يتعارض مع حركة ونشاطات القوات الأخرى ولتجنب الإصابة بالنيران وضمان تغطية جميع المقتربات والممرات والثغرات التي من الممكن أن يستغلها العدو وعناصر استطلاعهم. يستخدم قائد الدورية أساليب الملاحة البرية أو قراءة عداد المسافة في الآلية لتعزيز مهارات الملاحة الأساسية لديه عندما يتتبع موقع دوريته على الخارطة. في الدفاع المتحرك تعمل دوريات جماعات المشاة أو المشاة الآلية/ المحمولة بين مواقع الغلق ومراكز المراقبة. وواجبها هو مراقبة مناطق معينة لكشف تسلل العدو ومنعه إن أمكن. قد تستخدم لإدامة الارتباط مع الوحدات ومسك أسرى الحرب.

38. الاستطلاع. يتحرك الفصيل عادةً إلى موقع خلف الموقع الدفاعي المخطط له، ويؤسس موقعاً دفاعياً سريعاً. وإذا كان الوقت حرجاً، فإن الفصيل قد يلزمه تأسيس موقع سريع في الموقع الدفاعي المخطط، ثم يقوم بإعادة التموضع لاحقاً. يتحرك قائد الفصيل في الأمام إلى الموقع الدفاعي المخطط كجزء من استطلاعهم، ويكون عادةً مصحوباً بقوة أمن، أو بالناقلة وأثناء هذا الاستطلاع يقوم قائد الفصيل بتحديد: أ. مقتربات العدو لآليات القتال المدرعة وجماعات المشاة والمواقع المحتملة للإسناد الناري المعادي.

ب. الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أ م م) من أجل:

- (1) معرفة وتنسيق ميادين الرمي والإسناد المتبادل بين الجماعات.
- (2) تحديد مواقع الإسناد بالنيران لنقلاته والآليات.
- (3) الاستفادة القصوى من التخفية والتستر المتوفرة.

محظور

(4) التقليل من المناطق الميتة أمام الموقع.

(5) ربط موقعه مع مواقع الفصائل المجاورة.

جـ. المواقع الرئيسية والثانوية والبديلة والجانبية لجماعته، وناقلات القتال المدرعة، والآليات الملحقة.

د. أماكن نقاط المراقبة ومراكز القيادة الخاصة به.

39. الاحتلال. يحتل الفصيل المواقع الدفاعية حسب خطة قائد فريق القتال/ السرية ونتائج الاستطلاع. ولضمان احتلال فعّال للموقع، فإن على كل آلية قتال مدرعة وجماعة أن تتحرك إلى التأشير المستخدم من قبل جماعة الاستطلاع لتأشير المواقع الصديقة أو يقوم الأدلاء بقيادتها إلى تلك المواقع. يتم إدخال هذه المواقع المؤقتة في المخططات التعبوية. وعندما تصبح الجماعات في مواقعها فإن على كل قائد جماعه وقائد آلية أن يتأكد من موقعه من الخارطة للتأكد من أنه يتفق مع مخططات قائد الفصيل.

أ. فور احتلال الفصيل لموقعه، يقوم قائد الفصيل بالإشراف على التموضع لكل جماعة وآلية، لضمان أن المواقع حسب الخطة الأولية. إذا لاحظ قائد الفصيل وجود تناقضات بين التموضع الحقيقي للجماعات أو الآليات وخطته فإنه يقوم بإجراء التصحيحات حسب أوامر قائد السرية.

ب. يجب أن يتفقد قائد الفصيل المواقع للتأكد من أن الجميع يفهمون الخطة، وأن الأمور تسير حسب الخطة. وكحد أدنى يقوم بفحص ما يلي:

(1) توجيه الأسلحة، وقطاعات الرمي.

(2) مواقع الآليات.

(3) مواقع أطقم الأسلحة.

(4) مواقع جماعات البنادق.

جـ. يتأكد كل قائد جماعة من أنه يعرف مكان قائد الفصيل ورقيب الفصيل ومكان نقطة إسعاف السرية. قد يطلب من الفصيل مساعدة الهندسة في إنشاء الموانع التعبوية في موقعه الدفاعي. يجب أن يعرف جميع القادة مكان هذه الموانع لكي يدمجوها مع خطط نيرانهم.

د. عندما يكتمل الاحتلال، يستطيع القادة المروءسون البدء في تطوير مخططات قطاعاتهم بناءً على خطة النار الأساسية التي تم تطويرها أثناء استطلاع القائد. يتم تحسين المواقع عندما يتم اكتمال خطة النار. قد يحتل الفصيل بناءً على متغيرات المهمة مواقع اختباء عند اكتمال التحضيرات، ثم تحتل المواقع الدفاعية فقط قبل بدء العملية الدفاعية. يحدد قائد الفصيل بناءً على توجيه قائد فريق القتال/ السرية مستوى التحضيرات لكل موقع دفاعي بناءً على الوقت المتوفر والاعتبارات التعبوية.

محظور

- هـ. الاحتلال السريع. قد ينفذ الفصيل احتلالاً سريعاً بعد هجوم محلي ناجح بالنيران، أو بعد قطع الاشتباك والحركة إلى مواقع دفاعية بديلة أو ثانوية أو متعاقبة أو جانبية.
- و. الاحتلال المدبر. ينفذ الفصيل الاحتلال المدبر للمواقع الدفاعية عندما يكون الوقت متوفراً، وعندما لا يكون التماس مع العدو متوقعاً، وعندما تكون القوات الصديقة في الأمام في منطقة العمليات تقوم بتوفير الأمن للقوات التي في منطقة المعركة الرئيسية. يتم تأسيس المواقع الدفاعية في نفس وقت تطوير منطقة الاشتباك. يوجه قائد الفصيل الاستطلاع الأولي من منطقة الاشتباك، ثم يوضّع بشكل مؤقت مواقع الآليات وأنظمة الأسلحة.
- ز. الاحتلال أثناء الرؤية المحددة. تعزّز معدات الرؤية الليلية عملية الاحتلال تحت ظروف الرؤية المحدودة. فعلى سبيل المثال، يستطيع قائد الفصيل تأشير الموقع بمصدر ضوء أشعة تحت الحمراء. يستطيع قادة الجماعات وقادة الآليات الحركة إلى المواقع المؤشرة مسبقاً حيث تدلهم تلك المصادر على المواقع التي سيحتلونها. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع قادة الجماعات استخدام ليزر التسديد لتأشير قطاعات الرمي، ونقاط مرجع الأهداف لأفرادهم وكذلك استخدام مصادر الأشعة تحت الحمراء لإبقاء الاحتلال سرّياً.


تحضير المواقع الدفاعية

40. انتخاب المواقع. تلعب طبيعة الأرض دوراً هاماً في توزيع مواقع الخنادق ومواقع الأسلحة المتوسطة ومخابئ الآليات وملاجئ الجماعات، ولكن القاعدة العامة في توزيع المواقع والخنادق والجماعات هي أن يكون هناك تقاطع للنيران وتغطية واجهات الموقع الآخر ومراعاة العمق ومقتربات العدو والتخفية والمراقبة وميادين الرمي وضمان الإسناد المتبادل وتوفير العمق، وفيما يلي الأبعاد والمسافات الاستراتيجية لقائد الفصيل:


- أ. تكون المسافة الفاصلة بين الخنادق من (25 - 40) متراً وحسب طبيعة الأرض.
- ب. تحتل الجماعة موقعاً دفاعياً بواجهة (180 - 200) متر وحسب طبيعة الأرض.
- ج. يحتل الفصيل موقعاً دفاعياً بعرض (600-800) متر وحسب طبيعة الأرض.
- د. تكون المسافة الفاصلة بين خنادق قادة الجماعات الأمامية حوالي (180) متر.
- هـ. تبعد جماعة العمق عن الجماعات الأمامية مسافة كافية من (300-400) متر وتعتبر هذه المسافة مناسبة من أجل تحقيق الإسناد المتبادل مع الجماعات الأمامية بالبنادق وقد تزيد عن ذلك أو تقل عندما تسمح طبيعة الأرض ومدى الحاجة إلى الإسناد ونوع تسليح العدو.
- و. لكل آلية قتال مخبأ خلف موقع الجماعة بفاصل (300) متر تجنباً لخطر رمية مدفعية العدو المباشرة للموقع ولها من (2 - 4) مواقع رمي أمامية.

محظور

- ز. لكل جماعة ملجأ إسمنتي محصن يتصل بجميع الخنادق بواسطة خندق اتصال.
- ح. يزرع حقل ألغام حماية على مسافة (80 - 200) متر أمام الخنادق الأمامية من قبل أفراد المشاة وبعمق (120) متر ويراعى مسافة رمي القنابل اليدوية عند زرع حقل الحماية وتحديدات الأرض.
- ط. عدد المراقبين على مستوى فصيل المشاة الآلي (5) مراقبين في موقع الفصيل بمعدل نقطة مراقبة لكل جماعة بالإضافة الى نقطة مراقبة قائد الفصيل ونقطة مراقبة أسلحة الإسناد بصورة مستمرة، مزودين بمنظار مركب على قاعدة وأجهزة رؤية ليلية، وهم قائد الفصيل ورفيق الفصيل وقادة الجماعات الثلاثة. يبقى قائد الفصيل وقادة الجماعات أو نوابهم في وضع المراقبة بصورة مستمرة بحيث يكون كل موقع جماعة يشكل نقطة مراقبة وكذلك مواقع الأسلحة المتوسطة الأخرى. تمثل كل آلية نقطة مراقبة عندما تكون خارج المخبأ للاستفادة القصوى من الوسائل والإمكانات المتوفرة في الآلية. يراعى قائد الفصيل أوقات الاستراحة وتوزيعها على أفراد فصيله بحيث يكون في كل موقع عدد كافٍ من أفراد المراقبة لتجنب المفاجأة من العدو.
- ك. تكون آلية قتال قائد الفصيل في المخبأ بالقرب من موقع ملجأ قائد الفصيل ولها مواقع رمي أمامية.
- ل. تستطيع الجماعات التعامل مع العدو من أي اتجاه من خلال خندق الاتصال المحيط بالموقع من الجوانب ومن خلال فتحات الرمي الموزعة على طول خندق الاتصال.
- م. تثبت الرشاشات المتوسطة على قاعدة يتم تركيب المنصب الثلاثي عليها بحيث يغطي قوس المسؤولية بواسطة أداة تحديد الارتفاع والانحراف.
- ن. الشكل رقم (20) يبين مثال على موقع دفاعي لجماعة أمامية، الشكل رقم (21) يبين مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق، ويبين الشكل رقم (22) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي.
- س. تكون جميع الخنادق غير ظاهرة على السفوح الأمامية ومخفية ومموهة حسب طبيعة الأرض ويتم تمويهها من الأعلى.




المقاسات



الملاحظات:


1. المسافة بين خندق القتال والآخر (40 - 50) متر.
2. توضع نقطة المراقبة لكل جماعة ويتم اختيارها في موقع مشرف.
3. توضع فتحات الرمي لكل (40 - 50) متر.

الشكل رقم (20) مثال على موقع دفاعي لجماعة أمامية



الشكل رقم (21) مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق

محظور



الشكل رقم (22) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي

محظور

41. توضيع الآليات. يجب أن يقوم القادة بتوضيع آليات القتال المدرعة في المكان الذي ستحدث فيه اشتباكات على الأجنحة، وهذا يعني توضيع المواقع القتالية على جوانب مقتربات العدو.

أ. تستخدم آليات القتال المدرعة في المواقع المخفية عندما تكون في الدفاع، وتكون الآليات في هذه المواقع إما بوضعية برج مخفي أو بدن مخفي. يستخدم موقع البرج المخفي طبيعة الأرض لحجب معظم الآلية بحيث تكون وحدة التوجيه (برج الآلية) فقط مكشوفة للعدو. لا تستطيع الآلية الاشتباك مع العدو باستخدام كامل أنظمة أسلحتها من هذه الوضعية. يكشف موقع البدن المخفي ما يلزم من الآلية للاشتباك مع العدو بأنظمة الأسلحة الرئيسية.

ب. توفر المواقع على الأجنحة في الأراضي المعيقة للحركة منافذ تضمن فرص للاشتباك مع العدو، وتقدم آلية القتال المدرعة حماية إضافية من نيران العدو. وإن القاعدة في هذا الأسلوب هي الحد من ظهور الآلية ما عدا على الأهداف التي تقوم بالرماية عليها. ثم تنتقل إلى مواقع رماية أخرى عندما يتم تدمير آليات العدو.

ج. يجب أن يضع القادة في اعتبارهم عند استخدام آليات القتال المدرعة في الدفاع ما يلي:

(1) استخدام موقع مخفي كلما أمكن ذلك والبقاء فيه إلى أن يصبح العدو في المنطقة التي سيقوم الفصيل بتدميره فيها.


(2) تجنب أي نشاط أو ظهور يمكن أن يلفت نظر العدو.

(3) توضيع آليات الفصيل على جوانب مقتربات قوات العدو المشاة الآلية/ المحمولة وخلف ساتر. حيث يسهل على المهاجم استمکان وتدمير الهدف الذي أمامه أكثر من ذلك الذي على أجنحته أو خلفه.

(4) التخطيط لعدة مواقع لكل آلية، واستخدام مسافات مناسبة وحسب طبيعة الأرض بين المواقع الرئيسية والبديلة لآلية القتال المدرعة. وهذا يقلل من قدرة العدو على اكتشاف موقع الناقلة بعد الاشتباك ويتم عمل عدد (4) مواقع لكل آلية.

(5) تجنب عمل السواتر الترابية حيث يحتاج الساتر ليكون فعالاً إلى ستة أمتار أو أكثر من التراب، مما يجعل من السهل على المهاجم تحديد الموقع. وبدلاً من ذلك يتم حفر موقع بعمق خطوة إلى خطوتين.

(6) يجب تجنب المواقع التي تكشف الأسلحة لعدد كبير من أنظمة العدو. من الأفضل إخفاء الأسلحة عن الجزء الرئيس من تشكيل العدو. يجب أن يكون السلاح قادراً على الاشتباك مع آلية واحدة أو آليتين للعدو في نفس الوقت. ويجب أن يكون قادراً على التحويل من قطاع الرمي المخصص له للاشتباك مع أجزاء أخرى من تشكيل العدو، انظر الشكل رقم (23).



الشكل رقم (23) موقع مخفي مع ميادين رمي أصغر

42. المواقع القتالية للآليات. تستخدم الآليات السواتر الطبيعية والتخفية من خلال مواقع اختباء لزيادة القدرة على البقاء. وعندما يسمح الوقت والموقف يتم تحضير المواقع باستخدام آليات الحفر الهندسية. تُعطى الأولوية لتلك الآليات التي تحتوي على معدات أو إمدادات أساسية. تستفيد الأطقم من هذه المواقع للحماية الفردية كذلك.

أ. المواقع القتالية السريعة للآليات. تستفيد المواقع القتالية السريعة للآليات المقاتلة من طبيعة الأرض، ويتم تحضير هذه المواقع بأقل جهد إنشائي. يحضر الحاجز الأمامي بأعلى ارتفاع دون أن يتعارض مع أنظمة أسلحة الآلية في الموقع من الهجوم الجبهوي، ويوفر تخفية محدودة إذا تم تمويهه بشكل صحيح. تتحسن الحماية إذا تم حفر الموقع بصورة أعمق وأن يغطي الحاجز جوانب الآلية. توفر الحواجز إحساساً خاطئاً بالحماية ضد القذائف الخارقة للدروع والمقذوفات فائقة السرعة، لذا لا يوصى بهذه المواقع القتالية ذات الحواجز للدبابات وناقلات القتال المدرعة. توفر المواقع القتالية السريعة الحماية من القذائف شديدة الانفجار المضادة للدبابات، وتوفر تخفية محدودة إذا تم تمويهها بشكل صحيح. وعندما يسمح الموقف التعبوي، يتم تطوير هذه المواقع إلى مواقع مجهزة.



ب. المواقع القتالية المجهزة للآليات. تحتاج الوحدات إلى المواقع القتالية المجهزة لحماية الآلية من القذائف الخارقة للدروع والمقذوفات فائقة السرعة. يتألف الموقع القتالي المجهز من أربعة أجزاء هي البدن المخفي، طريق (الرام) دخول مخفيين، موقع اختباء، وبرج مخفي كما يلي:

محظور

(1) تكون المواقع المشكّلة بواسطة الأرض الطبيعية عادةً أفضل لأنه من السهل تعديلها. وإذا كان الموقع بحاجة إلى تحضير، يقوم الإسناد الهندسي العام بتنفيذ هذا الواجب. تؤمن النباتات الطبيعية أو التمويه إخفاء الموقع، وتتم تسوية أو نقل التربة بعيداً عن الموقع. تقوم الوحدات بتخطيط جميع المواقع القتالية للآليات المقاتلة (الدبابات وناقلات القتال المدرعة) كمواقع مدبرة. ولأن ضيق الوقت لا يسمح عادةً بالإنشاء الكامل للموقع المدبر، يتم فقط تحضير بعض أجزاء الموقع.

(2) يكون حفر مواقع الاختباء والطرق المخفية بين المواقع القتالية عادةً غير عملي بسبب قلة الوقت والإمكانات الهندسية. يتم استخدام الإمكانات الهندسية لحفر مواقع البدن المخفي والبرج المخفي. تحتاج (الرام) والطرق المخفية إلى تطهير وتسوية جزئين بواسطة الدبابات المزودة بنصل أو المعدات الهندسية. الجدول رقم (3) يبين مواقع الآليات.


الجدول رقم (3) مواقع الآليات

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
1	مخبأ آلية مدرعة مقاتلة	8	6	2.5	 يكون الملجأ مسقوفاً و مكسباً بحيث يؤمن التخفية من الجو والستر من الرمايات غير
2	موقع رمي آلية مدرعة مقاتلة	8	6	1.5	 سطح الأرض

جـ. تأشير مواقع الآليات. بعد أن يتم اكتمال بطاقة المدى، يجب أن يتم تأشير الموقع باستخدام الأوتاد الأرضية. وهذا يمكن ناقلة القتال المدرعة، أو آلية بديلة من إعادة احتلال الموقع واستخدام بيانات بطاقة المدى. إن خطوات تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة هي تأشير الموقع بالأوتاد الأرضية ثم الدخول إلى الموقع.

محظور

- (1) تأشير الموقع بالأوتاد. يجب أن يتم تأشير الموقع قبل أن تتم حركة الناقل إلى الموقع. تلزم ثلاثة أوتاد لتأشير الموقع كما هو مبين في الشكل رقم (24).
- (أ) يتم وضع وتد واحد أمام الآلية، باتجاه وسط غرفة السائق ويلمس فقط بدن الآلية. يجب أن يكون الوتد طويلاً بما يكفي لكي يستطيع السائق رؤيته عندما يكون في الموقع.
- (ب) يوضع الوتدان الآخران بشكل متوازٍ للجنزير الأيسر ومحاذٍ لمحور العجلات الأمامية والخلفية. يجب أن يتم وضع الأوتاد قريباً من الآلية مع وجود فراغ يكفي فقط للدخول إلى الموقع.
- (ج) يجب تثبيت الأوتاد بقوة في الأرض. يمكن وضع الشريط الهندسي أو الشريط المضئيء على الجهة المقابلة للقوات الصديقة بحيث يستطيع السائق رؤيته. يتم وضع صخرة على كل زاوية من الزاويتين الأماميتين للآلية للمساعدة في إعادة احتلال الموقع إذا فقدت الأوتاد.



الشكل رقم (24) تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة بالأوتاد الأرضية

- (2) الدخول إلى الموقع. قد يتم استخدام دليل أرضي لمساعدة السائق في الدخول إلى الموقع إذا كان الموقف يسمح بذلك. وإذا لم يكن ذلك ممكناً فإن السائق يقوم بتحريك الآلية بشكل متوازٍ للأوتاد الجانبية مع جعل الوتد الأمامي باتجاه مركز حجرة السائق. وحالما يتم تموضع الآلية يجب أن يقوم المدفعي بوضع المدى وزاوية الاتجاه لإحدى نقاط مرجع الأهداف على بطاقة المدى. إذا كان الموجه موجهاً على نقاط مرجع الأهداف، تكون الآلية متموضعة حالياً في الموقع. وإذا لم يكن الموجه موجهاً على نقطة مرجع الهدف، فيجب أن يخبر المدفعي سائق الآلية بأي اتجاه يحرك الآلية من أجل توجيه الموجه باتجاه الهدف.

محظور

43. المواقع القتالية للأفراد. تتطلب الخطة الدفاعية عادةً إنشاء المواقع القتالية. تحمي المواقع القتالية الأفراد من خلال توفير الستر لهم من نيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، والتخفية من خلال التوضيع والتمويه الجيد. ولأن ظروف ميدان المعركة التي تواجه أفراد المشاة تكون متغيرة، فإنه ليس هناك تصميم واحد للموقع القتالي بحيث يناسب جميع المواقع التعبوية.

أ. اعتبارات تحضير خنادق القتال. إن الأفراد هم المسؤولون عن حفر خنادقهم ولا يقترب الحفار من الخنادق أقل من (2) متر. وبعد ذلك يقوم الأفراد بالحفر وتوصيل الخندق بخندق القتال وإلى أن يصل عمقه إلى (140) سم وعلى حسب طبيعة الأرض. يكون الحفر باستخدام أدوات الحفر لدى الأفراد ويتبع القادة ثلاثة مبادئ أساسية لتحضير المواقع القتالية كما يلي:

(1) توضيع الخنادق بحيث تحقق أفضل اشتباك مع العدو. إن أهم جانب من جوانب خندق القتال هو أنه يجب أن يكون موضعاً بشكل تعبوي جيد. يجب أن يكون القادة قادرين على النظر إلى طبيعة الأرض وتحديد أفضل مكان للمواقع القتالية بسرعة. يجب أن يتأكد القادة من أن خنادق القتال توفر الإسناد المتبادل، والنيران المتداخلة. وهذا يسمح لهم بتغطية موقع الفصيل من مواقع متعددة. وعندما يكون ذلك ممكناً، يتم وضع الخنادق خلف سواتر طبيعية وفي مواقع يسهل تمويهها. يجب ألا يكون العدو قادراً على تحديد الموقع حتى يكون ذلك متأخراً كثيراً، ويكون قد تم الاشتباك مع العدو بفاعلية.

(2) تحضير الخنادق على مراحل. يجب أن يتأكد القادة من أن الأفراد يفهمون متى وكيف يحضرون الخنادق بناءً على الموقف. يحضر الأفراد الخنادق في كل وقت يتوقف فيه الفصيل لمدة طويلة، حيث يقوم نصف مرتبات الفصيل بالتحضير بينما يقوم النصف الآخر بالحماية. يحضر الأفراد الخنادق على مراحل، وعلى قائد الفصيل أن يؤكد على قادة الجماعات بأن أول خندق يتم انشاؤه على مستوى الجماعة هو خندق الرشاش، ويجب أن يسمح بالرماية بزوايا (180) درجة ويمكن القبول بـ (120) درجة في بعض الحالات بشرط أن يكون هناك تقاطع نيران مع الرشاش الآخر، ويقوم القائد بتفقد الخندق في كل مرحلة قبل أن ينتقل الأفراد إلى المرحلة التالية. وعندما يصبح الوقت متوفراً يتم تحسين وتوسيع وتقوية هذه الخنادق باستمرار.

(3) تفقد جميع خنادق القتال. يجب أن يتأكد القادة من أن الأفراد ينشؤون الخنادق التي تكون فاعلة وآمنة. لا يمكن استخدام الخندق الذي تم تموضعه بشكل غير صحيح لأنه سيشكل خطراً على الذين يشغلونه. يجب أن يتفقد القادة الخندق في كل مرحلة من مراحل تحضيره.

ب. خنادق القتال للمشاة. تحمي المواقع القتالية الأفراد من خلال توفير الستر لهم من النيران المباشرة وغير المباشرة، والتخفية من خلال التموضع والتمويه الصحيحين ويكون عمق (140)

محظور

سم مناسب لجميع انواع الخنادق مع وضع مصطبه أرضية بارتفاع (50) سم عند الحاجة لتمكين الرامي من الرماية ما عدا الخنادق السريعة وخندق الهاون.

(1) الخنادق السريعة. يقوم الأفراد بتحضير خنادق القتال حتى وإن كان هناك وقت قليل، أو ليس هناك أي وقت قبل توقّع الاشتباك مع العدو حيث يضعونها خلف أي سائر متوفر، وفي المكان الذي يمكنهم من الاشتباك مع العدو. يجب أن يوفر الموقع حماية أمامية من النيران المباشرة، مع السماح بالرماية إلى الأمام والجوانب. لا يعني احتلال المواقع بسرعة أنه لا يوجد حاجة للحفر. يستطيع الأفراد حفر مواقع أولية في بضع دقائق. سيوفر الموقع القتالي بعمق (60) سم فقط مقداراً كبيراً من الحماية من النيران المباشرة وحتى من الشظايا.

(2) خندق فرد واحد. إن المواقع التي تحتوي على فرد واحد هي الأقل تفضيلاً، ولكنها مفيدة في بعض المواقف. ربما تكون المواقع لفرد واحد مطلوبة بشكل استثنائي لتغطية جبهات واسعة. يجب ألا توضع هذه المواقع القتالية أبداً خارج مدى رؤية المواقع المجاورة. يجب أن تسمح هذه المواقع للفرد بالرماية إلى الأمام أو إلى الجوانب من خلف سائر أمامي، تشمل حسنات وسيئات اختيار المواقع القتالية لفرد واحد ما يلي:

- (أ) يسمح موقع الفرد الواحد بخيارات عديدة لاستخدام النيران.
- (ب) يجب أن يكون عمق وحجم الحفرة بما يكفي للفرد ومعداته فقط.
- (ج) لا يوفر الحماية الذي يوفره موقع فردين.

(3) خندق لفردين. تكون المواقع القتالية لفردين عادةً أكثر فاعلية من المواقع القتالية لفرد واحد. ويمكن استخدامها لتوفير الإسناد المتبادل مع المواقع المجاورة على كلا الجناحين، ولتغطية المنطقة الميتة الواقعة أمام الموقع مباشرةً، وهذا النوع من المواقع:

- (أ) يحتاج إلى حفر أكثر.
- (ب) تخفيته أكثر صعوبة.
- (ج) يشكل هدفاً أفضل لنيران العدو.

(4) خندق ثلاثة أفراد. للمواقع القتالية لثلاثة أفراد عدة ميزات، حيث يستطيع القائد أن يكون في كل موقع، مما يجعل القيادة والسيطرة أسهل. ويسند هذا النوع من المواقع عمليات الحماية المستمرة بشكل أفضل من باقي المواقع. يستطيع فرد واحد أن يوفر الأمن، وآخر يقوم بعمل ذي أولوية وآخر يستريح أو يأكل أو يقوم بالصيانة. يسمح هذا بإنجاز العمل ذي الأولوية أسرع مما هو في الموقع لفرد واحد أو لفردين. كما يسمح هذا الموقع للفصيل بإدامة القدرة القتالية والحماية دون تحويل الأفراد، أو ترك الموقع دون

محظور

أفراد. ويوفر هذا الموقع مراقبة ورماية بزاوية 360 درجة، وهو أكثر صعوبة للتدمير من قبل العدو لأن العدو يجب أن يقتل أو يخمد نيران ثلاثة أفراد.

(أ) عند استخدام مواقع الثلاثة أفراد يجب أن يضع القائد في اعتباره عدة أشياء. فإما أن تتم زيادة المسافة بين المواقع، أو تقليل قطاع الجماعة. يعتمد الخيار بشكل رئيس على مدى الرؤية وميادين النيران. ولأن قائد الجماعة يكون في موقع قتالي، ويحتمل أن يتم الاشتباك معه أثناء المعركة، فإنه لا يستطيع ممارسة سيطرة مباشرة على المواقع الأخرى.

(ب) يكون تموضع الأفراد الثلاثة في الموقع على شكل حرف (T)، يمكن توجيه الخندق بحيث يستطيع الرماية على مقتربات العدو المتوقعة ومن أي اتجاه. يجب أن لا تمنع السواتر الترابية المراقبة أو الرماية في القطعات الرئيسية أو البديلة أو الجانبية المخصصة. يجب الحرص على تدعيم الغطاء فوق الرؤوس بشكل صحيح. الجدول رقم (4) يبين قياسات الخنادق.

الجدول رقم (4) قياسات الخنادق

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
1	خندق فردين مستقيم	2.8	0.6	1.4	
2	خندق أفراد ثلاثي/ رباعي مستقيم	6.6	0.6	1.4	
3	خندق رشاش	5.1	0.6	1.4	

محظور

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
4	خندق قاذف الـ م د	5.1	0.75	1.4	
5	خندق هاون	4.6	3.7	1.2	
6	خندق فردين حرف (L)	2.8	0.6	1.4	


44. توضيع الأسلحة. من أجل توضيع الأسلحة بشكل فاعل، يجب أن يعرف القادة خصائص، وقدرات، وتحديدات تلك الأسلحة، وتأثيرات الأرض، والتعبية التي يستخدمها العدو. يجب أن يوضّع قادة الفصائل الأسلحة في المكان الذي يوفر لها الحماية، وتجنب الكشف، والمفاجأة للعدو بالنيران المباشرة الدقيقة والمميّنة. ومن أجل توضيع الأسلحة، يجب أن يعرف قائد الفصيل أين يريد أن يدمر العدو، وما هو التأثير الذي يريد من السلاح تحقيقه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضع قائد الفصيل في اعتباره، هل سيكون التهديد الرئيس له آليات مدرعة أم مشاة. يجب أن يتعامل فصيله مع كل من التهديدات.

45. موانع الحماية. توضع موانع الحماية عادةً خارج مدى القنابل اليدوية ويتم انشاء حقل الحماية ليكون أقرب لخنادق الأفراد بحيث تبعد حقول الحماية عن الخنادق من (40-80) متر (خارج مدى القنابل اليدوية) ويتكون حقل الحماية من حزام أو أكثر، وبذلك لتصبح مسافة عمق حقل الحماية والمسافة الفاصلة بين خنادق المشاة وبين حقل الحماية ضمن المدى المؤثر الفردي للأسلحة الشخصي للجماعات.

محظور

ويسيج المانع من اربعة جهات بزوايا طويلة ولفتين سلك مد وتكون الجهة المقابلة بزوايا قصيرة ولفة سلك مد وقد يسيج من ثلاث جهات ما عدا الجهة المقابلة ويرجع السبب في توزيع الحقل بهذه المسافة لإجبار العدو على رفع نيران الهاونات إلى عمق الموقع الدفاعي أو إلى مواقع دفاعية وذلك لتفادي اصابة قواته المقتحمة وهي في حقل الحماية وذلك لتمكين المدافع من استخدام أقصى قوة نار لديه من الأسلحة الفردية على العدو عند دخوله هذا الحقل. تكون الفصائل مسؤولة عن تنسيق واستخدام موانع الحماية الخاصة بها لحماية مواقعها الدفاعية. ولكي تكون موانع الحماية أكثر فاعلية، يجب ربطها مع الموانع الموجودة ونيران الحماية النهائية وترتبط مع الموانع التعبوية والأرض المعيقة للحركة. يجب أن يخطط لموانع الحماية على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة بحيث تكون في العمق، ويجب الاستفادة القصوى من المدى المؤثر للأسلحة. يجب أن يضع قائد فريق القتال/ السرية وقادة الفصائل في اعتبارهم الوقت اللازم لتجهيز موانع الحماية، والموارد المتوفرة، وأولوية الأعمال الهندسية. يستخدم الفصيل عادةً الأسلاك الشائكة في موانع الحماية بسبب خفة وزنها وسهولة إنشائها. هناك ثلاثة أنواع من الموانع السلكية. انظر الشكل رقم (25).

- أ. أسلاك الحماية. قد تكون أسلاك الحماية مانعاً معقداً يوفر الحماية الدائرية لمحيط الفصيل، أو قد تكون مانعاً سلكياً بسيطاً على مقرب المشاة المحتمل باتجاه موقع الجماعة. يمكن دمج التفجيرات المرجأة في أسلاك الحماية أو يمكن أن تستخدم بشكل منفصل.
- ب. الأسلاك التعبوية. يتم وضعها لإبطاء اقتحام العدو وزيادة فاعلية نيران الفصيل المباشرة. ويتم ذلك عادة على طول الجانب الصديق من خط الحماية النهائي للرشاشات. قد يتم دمج الألغام التعبوية أيضاً في هذه الموانع السلكية أو قد يتم استخدامها بشكل منفصل.
- ج. الأسلاك المعززة. إن القصد من الأسلاك المعززة هو تكثيف خط الأسلاك التعبوية، لمنع العدو من اقتحام المواقع الأضعف وإبطاؤه أمام أسلحة الفصيل (خصوصاً الآليات، والأسلحة المضادة للدبابات، والرشاشات).



الشكل رقم (25) مثال على الأنواع الثلاثة من الموانع السلكية

46. ملاجئ الأفراد. يتم استخدام الملاجئ للأفراد على مستوى الجماعة وهي مواقع للاستراحة والحماية، يتواجد بها الأفراد غير المطلوبين في الموقع الدفاعي، وهي عبارة عن ملاجئ جاهزة بقياسات محددة يتم زرعها في الأرض باستخدام الآلات الهندسية.

47. نقطة الركوب. يختار قائد الفصيل نقطة الركوب التي تسمح بالتحميل السريع لجماعات المشاة في آلية القتال المدرعة، مع تقليل تعرض كل من جماعات المشاة والناقلة لنيران العدو. يحاول قائد الفصيل تحديد نقطة الركوب بأقرب ما يمكن من قوته لجماعات المشاة. يتأكد قادة الجماعات بأن أفرادهم يعرفون موقع نقطة الركوب. تتأكد قوة المشاة عند الحركة إلى آلية القتال المدرعة بأنها لا تحجب ميدان رمي الناقلة.

48. مخططات القطاعات. تساعد المخططات المفصلة في التخطيط والتوزيع والسيطرة على نيران الفصيل. يقوم الرماة بإعداد بطاقات المدى، ويقوم قادة الجماعات بإعداد مخططات القطاعات ويحضر قائد الفصيل مخطط الفصيل.

تطوير منطقة الاشتباك

49. منطقة الاشتباك هي المنطقة التي ينوي قائد الفصيل تدمير قوة العدو فيها باستخدام النيران التي يتم حشدها من قبل جميع الأسلحة المتوفرة. يعتمد النجاح لأي اشتباك على مدى قدرة قائد الفصيل على دمج خطط الموانع مع خطة نيرانه المباشرة ودمج النيران غير المباشرة على مستوى فريق القتال/ السرية وأعلى في منطقة الاشتباك لتحقيق قصد الفصيل. وعلى مستوى الفصيل، يبقى تطوير منطقة الاشتباك عملاً معقداً يتطلب التخطيط والتحضير المتوازيين إذا أراد الفصيل إنجاز واجباته المخصصة. على الرغم من هذا التعقيد يمثل تطوير منطقة الاشتباك مهارة. يستخدم قائد الفصيل وقادته المرؤوسين مجموعة نموذجية من الإجراءات للقيام بذلك.

50. خطوات تطوير منطقة الاشتباك.

- أ. تحديد مقتربات العدو المحتملة.
- ب. تحديد خطة مناورة العدو.
- ج. تحديد أين سيتم تدمير العدو.
- د. تخطيط ودمج الموانع.
- هـ. تموضع أنظمة الأسلحة.
- و. إجراء تجربة على منطقة الاشتباك.

51. تحديد مقتربات العدو المحتملة. يقوم قائد الفصيل بإجراء استطلاع أولي من وجهة نظر العدو على طول كل مقرب يؤدي إلى منطقة الاشتباك. ويؤكد أثناء استطلاعه على الأرض الحاكمة المحددة من قبل قائد فريق القتال/ السرية، بما في ذلك المواقع التي تقدم ميزة فورية على العدو، والموانع الطبيعية، ونقاط الغلق التي تحد من الحركة إلى الأمام. يحدد قائد الفصيل أي المقتربات توفر للعدو تخفية وتسستر، وفي الوقت نفسه تسمح له بالمحافظة على سرعة عملياته. يقوم قائد الفصيل أيضاً بتقويم الممرات والطرق ما بين المقتربات.

52. تحديد خطة مناورة العدو. يعزّز قائد الفصيل بشكل كبير هذه الخطوة من عملية تطوير منطقة الاشتباك من خلال الحصول على المعلومات بشكل مبكر. حيث يستلم إجابات من قائد فريق القتال/ السرية على الأسئلة التالية:

- أ. أين يريد العدو أن يذهب؟ وأين سيذهب العدو بناءً على طبيعة الأرض؟
- ب. ما هي مهمة العدو (أو المهمة المتوقعة)؟

محظور

- جـ. ما هي أهداف العدو؟
- د. كيف سينفذ العدو هجومه؟
- هـ. كيف سيستخدم العدو إمكانات استطلاعها؟
- و. ما هي معدلات حركة العدو المتوقعة؟
- ز. كيف سيرد العدو على أعمال القوات الصديقة؟

53. تحديد أين سيتم تدمير العدو. يجب أن يحدد قائد الفصيل كجزء من إجراءات المعركة الخاصة به أين سيحشد القدرة القتالية على العدو لتحقيق قصده. إن هذا القرار مرتبط بتقويمه لكيف سيقا تل العدو في منطقة اشتباك الفصيل. وعادة يتم تأشير منطقة دخول العدو المتوقعة بواسطة نقطة مرجع هدف بارزة، يستطيع بواسطتها جميع أفراد الفصيل الاشتباك مع الهدف بنيران أسلحتهم المباشرة. وهذا يسمح للقائد بتحديد المكان الذي ستقوم الفصيل بالاشتباك فيه مع قوات العدو خلال عمق منطقة اشتباك فريق القتال/ السرية. وبالإضافة إلى ذلك يقوم قائد الفصيل بما يلي:

- أ. تحديد نقاط مرجع أهداف تطابق خطة مناورة العدو مما يسمح للفصيل بتحديد أين سيشتبك مع العدو ضمن كامل منطقة الاشتباك.
- ب. تحديد وتسجيل الموقع الدقيق لكل نقطة مرجع هدف.
- جـ. تحديد عدد أنظمة الأسلحة التي تستطيع تركيز نيرانها على كل نقطة مرجع هدف لتحقيق القصد المرغوب.
- د. تحديد أي آلية (آليات) و/ أو جماعة (جماعات) تستطيع حشد النيران على كل نقطة مرجع هدف.
- هـ. البدء في تطوير خطة نيران مباشرة تركز على كل نقطة مرجع هدف.

54. تخطيط ودمج الموانع. يجب على قائد الفصيل، لكي يكون ناجحاً في الدفاع، دمج الموانع التعبوية مع خطة النار المباشرة، واضعاً في اعتباره القصد من كل مانع. وعلى مستوى فريق القتال/ السرية، يتكون القصد من المانع من هدف المانع، والتأثير المرغوب على الهدف.

55. تموضع أنظمة الأسلحة. من أجل تموضع أنظمة الأسلحة بفاعلية، يجب أن يعرف القادة خصائص وقدرات وتحديدات الأسلحة كما يعرفون تأثيرات الأرض والأساليب التعبوية المستخدمة من قبل العدو. يجب أن يقوم قادة الفصائل بتموضع أسلحتهم في أماكن توفر لها الحماية، وتجنّب الكشف، وتحقيق المفاجأة بالنيران الدقيقة، ومن أجل تموضع الأسلحة يجب على قائد الفصيل أن يعرف أين يريد تدمير العدو وما هو التأثير الذي يريد تحقيقه من هذه الأسلحة. ويجب عليه اعتبار ما يلي:

محظور

- أ. اختيار مواقع دفاعية مؤقتة للجماعات.
- ب. إجراء استطلاع لقادة الجماعات وقادة الآليات للمواقع الدفاعية المؤقتة.
- ج. استطلاع منطقة الاشتباك للتأكد من أن المواقع المنتخبة مفيدة تعبويًا.
- د. تأكيد وتأشير المواقع الدفاعية المنتخبة.
- هـ. تطوير خطة نيران مباشرة تحقق قصد الفصيل.
- و. التأكد من أن المواقع الدفاعية لا تتعارض مع المواقع الدفاعية للوحدات المجاورة وترتبط معها بفاعلية.
- ز. اختيار مواقع قتال رئيسية، بديلة، ثانوية وجانبية لتحقيق التأثير المطلوب على كل هدف.
- ح. التأكد من أن قادة الجماعات يقومون بتوضيع أنظمة الأسلحة بحيث يغطي العدد المطلوب من الأسلحة أو الجماعات كل هدف.
- ط. التفيتش على جميع المواقع.

56. إجراء تجربة على منطقة الاشتباك. القصد من هذه التجربة هو ضمان أن الجميع يفهم الخطة، ومستعد لتغطية منطقتهم المخصصة بالنيران المباشرة. إن أحد الأساليب التي قد يستخدمها قائد الفصيل هو حركة رقيب الفصيل والجماعات خلال منطقة الاشتباك بحيث تمثل القوة المعادية المهاجمة، بينما ينفذ قائد الفصيل وقائد الجماعات التجربة على المعركة من المواقع الدفاعية للفصيل. يجب أن تغطي التجربة ما يلي:

- أ. مرور قوات الحماية باتجاه الخلف (حسب ما هو مخطط له).
- ب. إغلاق الممرات (حسب ما هو مخطط له).
- ج. استخدام أوامر الرماية، ووسائل بدء الرماية/ خطوط أقصى مدى للاشتباك لبدء النيران المباشرة وغير المباشرة.
- د. تحويل النيران لإعادة تركيز وتوزيع تأثيراتها.
- هـ. أساليب قطع التماس.
- و. تحديد طرق وأوقات تغيير المواقع.
- ز. إعداد وإرسال التقارير المهمة.
- ح. تقييم تأثيرات أنظمة أسلحة العدو.
- ط. الانتقال إلى المواقع الدفاعية البديلة/ الثانوية والجانبية.
- ي. الإكمال التبادلي لنواقص الذخيرة أو إعادة التزويد بالذخيرة.
- ك. إخلاء الإصابات.

محظور

إدارة المعركة الدفاعية لفصيل المشاة الآلي

57. الإلمام بالموقف. يبقى قائد الفصيل مشرفاً على تجهيزات المواقع وتحسين التحصينات والتأكد من جاهزية الآليات، ويتم الاستمرار بالمراقبة من قبل قائد الفصيل وقادة الجماعات أو نوابهم بحيث تشكل كل جماعة نقطة مراقبة وكذلك مواقع الأسلحة ومتابعة موقف العدو عن طريق أجهزة الاتصال لمعرفة.

58. وضعية الفصيل قبل هجوم العدو.

- أ. ناقلات الأفراد في المخابئ مذكّره ومجهزة ويمكن أن تقوم ناقلة منها بدور الدفاع الجوي في حال وجود نقص في وحدات الدفاع الجوي.
- ب. جميع الأفراد داخل ملجأ الجماعة.
- ج. جميع الأسلحة موزعة في الخنادق المخصصة لها.
- د. قائد الفصيل و رقيب الفصيل وقادة الجماعات يتناوبون اليقظة.
- هـ. تؤمن خنادق قادة الجماعات و رقيب الفصيل ومخبأ الناقلات باتصال سلكي مع قائد الفصيل، ويؤمن قائد الفصيل باتصال سلكي ولاسلكي مع قائد السرية/ فريق القتال.
- و. جميع الخنادق مموهة بشباك تستر حسب طبيعة الأرض.
- ز. في حال وجود أسلحة الم د ملحقة، يتم توزيعها على جوانب الفصيل أو في الفجوة بين الجماعات وحسب طبيعة الأرض.
- ح. يتم اللجوء إلى الاتصالات اللاسلكية حال انقطاع الاتصالات السلكية.
- ط. في حال وجود ضابط رصد، ينتخب موقع خندقه يمين أو يسار مواقع الجماعات ولا يكون ضمن الموقع.
- ي. تكون جميع الرشاشات والأسلحة الرئيسة بحالة تسديد على نقطة المرجع وحسب بطاقة المدى للسلاح.
- ك. يتم توزيع ذخائر الخط الأول في الخنادق مع أسلحتها.
- ل. يكون جميع أفراد الفصيل بلباس المعركة كاملاً.

59. وضعية الفصيل عند بدء تعرض العدو.

- أ. يتواجد جميع أفراد الفصيل في خنادقهم داخل الملاجئ.
- ب. تبقى ناقلات الأفراد في المخابئ وحتى وصول العدو لمسافة (4) كم أو ظهوره على خط البدء.
- ج. جميع أسلحة الفصيل بحالة استعداد للرمي بالأمر.

محظور

- د. الاتصالات اللاسلكية لقائد الفصيل ورقيب الفصيل بوضعية الاستقبال.
- هـ. يتواجد الأفراد بالملاجئ أثناء فترات القصف المدفعي، وأثناء القصف الجوي المعادي.
- و. استمرار المراقبة وتمرير المعلومات بالصوت لقائد الفصيل والتأكد من أن جميع الأفراد يتلقون معلومات القتال.

60. مراحل المعركة الدفاعية. تبدأ المعركة الدفاعية للفصيل عند وصول العدو ضمن مدى أسلحة الفصيل المؤثرة وعليه يأخذ قائد الفصيل قراره بأوامر ضبط الرمي حسب الأولويات وتنفيذ المعركة الدفاعية حسب المراحل التالية:

- أ. الاشتباك مع العدو في منطقة نقاط القتال الخارجية (على مستوى الكتيبة).
- ب. وصول العدو إلى مدى أسلحة الم د لفصيل المشاة الآلي مسافة 5 كم ولغاية 3500.
- ج. وصول العدو إلى مسافة 2000 متر وقبل حقل ألغام الحماية.
- د. وصول العدو إلى حقل الحماية.
- هـ. وصول العدو ما بين حقل ألغام الحماية و(ح أ م م).
- و. وصول العدو إلى مسافة 150 متر من (ح أ م م).
- ز. القتال على الهدف (قتال الخنادق).
- ح. استعادة الخنادق المحتلة.
- ط. إعادة التنظيم.

61. الاشتباك في منطقة نقاط القتال الخارجية (قبل التماس بمسافة 5 كم). عندما تسلم قوات الحماية (قوة الحجاب) لمجموعة اللواء المعركة لنقاط القتال الخارجية في الكتيبة، يبدأ قتال نقاط القتال الخارجية، يستطيع قائد الكتيبة أن يوجه قوة نقاط القتال الخارجية لتشتيت وتأخير أو تدمير العناصر الأمامية من تشكيلات العدو، وأن تعمل نقاط القتال الخارجية على خداع العدو عن الموقع الحقيقي لمنطقة المعركة الرئيسية. يجب على قائد الكتيبة أن يضع في الاعتبار احتمالية اجتياح العدو لنقاط القتال الخارجية أو عزلها، مما يتطلب التخطيط المسبق لكيفية إسناد وتعزيز هذه النقاط. يؤثر قائد الكتيبة بالنيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب.

62. عند وصول العدو إلى مدى أسلحة الم د لفصيل المشاة الآلي (مسافة 5 كم ولغاية 3500).

أ. تكون آليات القتال المدرعة هي المعنية بالتعامل مع قوات العدو بسبب قدرتها على تدمير آليات العدو وعلى أقصى مدى مؤثر.

محظور

ب. تتناوب آليات القتال المدرعة الرمي حسب أوامر قائد الفصيل وتصميمه للمعركة وأوامر ضبط الرمي، ويكون هذا التناوب الذي يسيطر على الرماية ورقيب الفصيل الذي يسيطر على الحركة.

مثال: قد يحتاج العدو لقطع مسافة (4000) متر بسرعة قتال (16) كم في الساعة نحو (15) دقيقة وهذا يعطي الفصيل فرصة رماية عدة صواريخ المدمر بنسبة إصابة قد تنخفض إلى 50% بسبب العامل النفسي والقصف المعادي مما يعني ضرورة تدمير 3 دبابات/ ناقلات أفراد معادية على أقل تقدير.

ج. تبدأ الآليات رمايتها حسب أولوية دخول آليات العدو إلى أقواس مسؤولية آلية القتال (بطاقة المدى) وحسب أولويات الأهداف التالية:

- (1) التركيز على الأهداف ذات الأهمية القصوى وهي آليات الهندسة ثم آليات القيادة.
- (2) أفراد العدو المترجلين من الآليات المدمرة أو المعطوبة.
- (3) آليات العدو المقاتلة كالدبابات وناقلات الأفراد المدرعة والآليات خفيفة التدريب كآليات المدمر.

63. مرحلة وصول العدو إلى مسافة 2000 متر وقبل حقل ألغام الحماية.

- أ. تنضم الرشاشات المتوسطة إلى أسلحة الناقلات بمشغلة العدو.
- ب. يتم التركيز على رماية أفراد العدو المترجلين من الآليات المعطوبة وآلياته الخفيفة.
- ج. يبقى جميع الأفراد من حاملي الأسلحة ذات المدى أقل من مسافة حقل ألغام الحماية في الملاجئ ويقومون بنقل الذخيرة للأسلحة المتوسطة (الرشاشات).
- د. يبرز دور قائد الفصيل وتصميمه للمعركة وتنفيذ خطته الدفاعية خلال هذه المرحلة.

64. مرحلة وصول العدو إلى حقل الحماية. وهي الفرصة الأثمن للفصيل المدافع لاستغلالها وإيقاع

أكبر قدر ممكن من الخسائر في قوات العدو المقتحمة.

- أ. سيقوم العدو بدفع آليات الإسناد الهندسي للتعامل مع حقل الألغام وفتح الثغرات. وقد يكون حقل الحماية حقلاً مختلطاً وذلك لتغيير مفاهيم الاقتحام حيث لم يعد الاقتحام راجلاً فقط.
- ب. في هذه المرحلة وعلى هذا المدى ستتنضم الرشاشات والقوافف والهاون للأسلحة التي تقوم بالمشغلة بالرمي على العدو.
- ج. تركز جميع الأسلحة على العدو في منطقة حقل الألغام لحرمانه من حرية العمل في فتح الثغرة، من خلال التركيز على آليات الهندسة التي ستندفع أمام القوة المقتحمة، (وفي هذه

محظور

المرحلة يركز قائد السرية والكتيبة جهد الإسناد المدفعي على قوات العدو التي أبطأت السرعة لاجتياز حقول ألغام الحماية).

65. مرحلة ما بين حقل ألغام الحماية و(ح أ م م). وفي هذه المرحلة تفتح نيران جميع أسلحة الفصيل ويجب استغلال هذه المرحلة بسبب توقف رماية المدفعية المعادية.

- أ. يركز جميع الأفراد نيران أسلحتهم المؤثرة على قوات العدو بسيطرة من قادة الجماعات/ الأقسام، ويسيطر قائد الجماعة على أوامر ضبط الرمي بالصوت والاشارات المتفق عليها مسبقاً.
- ب. تتميز هذه المرحلة بضعف الفصيل في مجال مقاومة الدبابات حيث تنعدم فرصة إصابة الأهداف بواسطة صواريخ الم د المتوسطة دون مدى 1000 متر. ويستخدم في هذه المرحلة صواريخ الم د قصيرة المدى. يجب أن تكون الآليات قد ارتدت إلى الخلف لمسافة كافية لإدخال العدو ضمن المدى المؤثر. كما يتم الاستفادة من أسلحة الم د المتوفرة للفصيل.
- ج. تساعد الآليات الأفراد المدافعين برماية الرشاشات المحورية، كما تقوم أعداد الرشاشات المتوسطة بالتركيز على الأهداف الهشة والتي يمكن التأثير عليها.
- د. إذا وجد العدو مقاومة كبيرة من قبل أسلحة الم د سيقوم بالترجل قبل وصوله للأهداف وفي هذه الحالة سيتعامل أفراد الفصيل مع مشاة العدو فرد لفرد، والأفضلية في هذه الحالة للأفراد المدافعين بسبب الحماية المتوفرة في الخنادق.

66. مرحلة وصول العدو إلى مسافة 150 متر من (ح أ م م).

- أ. لضمان استمرار القتال عبر عمق الموقع الدفاعي تتراجع الآليات بأمر من قائد الفصيل إلى الموقع البديل مع استمرار الرماية (نار وحركة) وذلك لعدم جدوى استخدام أسلحة الآلية ضمن المسافات القريبة جداً وللاستفادة القصوى من أسلحتها.
- ب. يستمر أفراد الفصيل بالرماية المؤثرة على قوات العدو مستغلين رمايات أسلحة الناقلات.
- ج. يتمسك المدافعون بالمواقع الدفاعية والقتال من خلال خنادقهم كون هذه المرحلة هي الأكثر في صالحهم، فالعدو بدون إسناد مدفعي وهو مكشوف وقريب جداً ولذلك فهذه هي فرصة لإيقاع الخسائر البشرية.

67. القتال على الهدف (قتال الخنادق).

- أ. تستخدم القنابل اليدوية الدفاعية من قبل الأفراد المدافعين ضد أفراد العدو لإيقاع الخسائر.
- ب. سوف يسعى المهاجم إلى الوصول إلى خنادق المدافعين بكل قوة وهنا تبدأ مرحلة الالتحام والقتال القريب بالبنادق والحراب.

محظور

- ج. يقوم أفراد الفصيل في الخنادق المتأثرة بالتراجع من خلال خنادق الاتصال تحت حماية الخنادق غير المتأثرة والخنادق الخلفية.
- د. يقوم أعداد الرشاش المتوسط بإخلائه إلى الموقع البديل من خلال خندق الاتصال إذا تعذر صموده في الموقع بسبب ضغط العدو الشديد وإصراره، وذلك لعدم الاضطرار لتركه للعدو، وللاستفادة منه في استمرار القتال.
- هـ. يتراجع رقيب الفصيل من خلال خندق الاتصال إلى موقع القيادة البديل وينضم لجماعة العمق.
- و. تشغل جماعة العمق قوات العدو من خلال الفجوة والجوانب بما لا يؤثر على المواقع الأمامية وحسب بطاقات المدى للأسلحة.
- ز. يقوم الأفراد المتراجعون بالرمية على قوات العدو التي نجحت بالوصول إلى الخنادق من خلال فتحات الرمي في خنادق الاتصال.
- ح. تكون الحركة سريعة جداً عبر خنادق الاتصال.
- ط. تستهلك كميات الذخيرة بنسبة 50 % من مجموع ذخيرة الخط الأول ويبقى مع الأسلحة كميات الذخيرة المتبقية في المراحل اللاحقة.

68. مرحلة استعادة الخنادق المحتلة. يتم تراجع الجماعات المتأثرة من خلال خنادق الاتصال مع استمرار مشاغله بقتال نار وحركة تحت إسناد كثيف من الآليات المقاتلة، حيث يتم الانسحاب على مرحلتين المرحلة الأولى خلال خندق/ خنادق الاتصال والمرحلة الثانية إلى موقع جماعة العمق. يقوم الفصيل بما يلي:

- أ. بمجرد إخلاء الخنادق المتأثرة تبدأ جماعة العمق بالإضافة إلى آليات القتال التي تراجعت إلى مواقع الرمي المخصصة في العمق بالرمية المكثفة والمركزة على مواقع قوات العدو لإجباره على إخلائها.
- ب. تقوم جميع الخنادق التي لم يتم إخلاؤها بالرمي على قوات العدو لإجباره على إخلاء الموقع.
- ج. تساند بقية المواقع سواء كانت المواقع البديلة أو مواقع الأفراد المتواجدون في خنادق الاتصال بالرمي على أفراد العدو.
- د. يتزامن هذا مع النيران المقدمة من قبل فصيل العمق ونيران المدفعية وأسلحة المدمر المتوفرة على مستوى السرية/ فريق القتال.

محظور

هـ. يبقى الأفراد غير المتأثرين في خنادقهم ويعيدون توجيه رمائهم حسب مواقع العدو ثم يقومون بالرماية على قوات العدو لإجباره على تركها وإخلائها.

69. تراجع الجماعات الأمامية جميعها (معركة السرية).

أ. بمجرد تراجع الجماعات الأمامية جميعها وانضمامها لجماعة العمق تصبح المعركة لقائد السرية/ فريق القتال الذي يقوم بما يلي:

- (1) الاستمرار في الرماية في موقع معركة الفصيل المتأثر.
- (2) احتلال المواقع البديلة أو الثانوية.
- (3) يعدل مواقع الفصائل غير المتأثرة ويأمر بتكثيف الرماية على قوات العدو التي اخترقت.
- (4) قد يعزز الفصيل المتأثر بالأفراد أو الآليات المقاتلة لضمان تمسكه بالموقع الدفاعي.
- (5) القيام بالهجوم المحلي بالنيران لاستعادة الخنادق المحتلة. يستخدم قائد السرية/ فريق القتال جميع مصادر النيران المتوفرة له سواء أسلحة المدمر أو برماية مدفعية من خلال ضابط الرصد الملحق به.
- (6) الانسحاب من الموقع غير الممكن الدفاع عنه باستخدام النار والحركة لقطع التماس.

ب. إذا تمكن العدو من التقدم والاقتراب من عمق الفصيل على قائد الفصيل سرعة تهيئة الأفراد للقتال المتلاحم للقضاء على العدو في هذه النقطة، وبذلك يكون قد تم احتلال مواقع بديلة في عمق الفصيل من قبل الجماعتين الأماميتين. قد يلجأ قائد السرية بالتدخل في هذه المرحلة ويأمر قائد الفصيل بالتراجع لعمق السرية في الحالات التالية:

- (1) وجود نسبة كبيرة من الشهداء والجرحى ضمن الفصيل.
- (2) عندما يكون قائد السرية قد صمم معركته الدفاعية لاحتواء العدو وتثبيتته وإدخال العدو إلى موقع تأثير أسلحة الفصائل الأخرى ليتمكن من تدمير قوات العدو.
- (3) إعطاب أو تدمير أسلحة ومعدات الفصيل بنسبة كبيرة لا تمكنها من الاستمرار في المعركة.
- (4) تعزيز العدو لقواته في ثغرة الاختراق وعدم تمكن الفصيل من الصمود.
- (5) وجود نقص حاد في الذخائر وصعوبة إعادة التزويد في الميدان.

محظور

70. إعادة التنظيم. عندما يتم دحر هجوم العدو، يبدأ قائد الفصيل بإعادة التنظيم والاستعداد للعمليات المستقبلية. ويشتمل هذا على تقوية الموقع وإعادة التنظيم.

أ. تشتمل تقوية الموقع على ترميم وإصلاح ما تم تدميره وتقويته بحيث يمكن استخدامه ضد العدو. تتطلب تقوية الموقع للفصيل ما يلي:

- (1) إعادة تأسيس الحماية والاتصالات.
- (2) تعديل المواقع الأخرى لتحقيق الإسناد المتبادل.
- (3) إعادة احتلال وإصلاح المواقع استعداداً لأي هجوم يقوم به العدو.
- (4) إعادة تموضع أسلحة مختارة في مواقع بديلة إذا اعتقد القادة بأن العدو قد حدد مواقعها بدقة أثناء الهجوم.

(5) إصلاح الموانع المدمرة وإعادة تموضع الألغام ومصادر المغفلين.

ب. تشمل إعادة التنظيم تحويل الموارد الداخلية ضمن الوحدة التي انخفضت قدرتها لزيادة مستوى فاعليتها القتالية، وتشمل متطلبات إعادة التنظيم للفصيل ما يلي:

- (1) توفير القوى البشرية للأسلحة المهمة إذا لزم ذلك.
 - (2) تقديم الإسعافات الأولية وتجهيز الأفراد الجرحى من أجل الإخلاء الطبي.
 - (3) إعادة توزيع الذخيرة والإمدادات.
 - (4) التعامل مع أسرى حرب العدو وإخلائهم.
- ج. يقوم الفصيل بجميع أعمال الإدامة اللازمة عندما يستعد للاستمرار في الدفاع. يرفع قادة الأقسام والجماعات تقارير حالة الجماعات إلى قائد الفصيل الذي يرفع بدوره تقرير حالة الفصيل إلى قائد فريق القتال/ السرية. يقوم رقيب الفصيل بالتنسيق لإعادة التزويد، ويشرف على تنفيذ خطة إخلاء الإصابات وأسرى حرب العدو. يستمر الفصيل في تحسين المواقع، ويعيد بسرعة تأسيس مراكز المراقبة وتسيير الدوريات الأمنية حسب ما يؤمر به.

عمليات التراجع

71. عمليات التراجع هي نوع من العمليات الدفاعية تشمل حركة منظمة بعيداً عن العدو. قد يفرض العدو هذه العمليات أو قد يقرر القائد تنفيذها بشكل طوعي. ينفذ فصيل المشاة الآلي عمليات التراجع كجزء من قوة أكبر.

72. إن الأشكال الثلاثة لعمليات التراجع هي الانسحاب، الإعاقة والتقهقر.

أ. الانسحاب. الانسحاب هو عملية مخطط لها تحدث عندما تقطع قوة ما التماس مع العدو لإعادة تموضع نفسها لمهمة أخرى.

محظور

ب. الإعاقة. الإعاقة هي شكل من أشكال عملية التراجع تقوم فيها القوة التي تحت ضغط العدو بمقايسة الأرض بالوقت.

ج. التفكير. تنفذ الوحدات التفكير عندما لا تكون في تماس مع العدو. التفكير الفصائل والجماعات كجزء من وحدة أكبر باستخدام أساليب الحركة النموذجية.

الانسحاب

73. الانسحاب هي عملية مخطط لها تحدث عندما تقطع قوة التماس مع العدو لإعادة تموضع نفسها لمهمة أخرى، مرحلة من مراحل الحرب وتعتبر من العمليات الدفاعية إلا أنها تشتمل على الأعمال التعرضية إذا كانت مصممة لتدمير قوات العدو بواسطة المناورة التعرضية وقوة النار.

74. في عمليات الانسحاب يحاول العدو الذي يلاحق القطعات المنسحبة اكتساح واختراق هذه القطعات بكل وسائله لكي يحول الانسحاب المنظم إلى انسحاب غير منظم، لذا فمن المهم جداً عند إجراء الانسحاب أن تحتفظ القطعات دائماً بتوازنها.

75. إن الظروف المحيطة التي يجرى فيها الانسحاب كثيراً ما تكون غير مناسبة، إذ يحتمل أن يكون الموقف الجوي غير ملائم وأن المبادأة قد أصبحت إلى حد كبير لجانب العدو بالإضافة إلى احتمال تأثير معنويات القطعات المنسحبة نسبياً، وعليه يجب أن يكون قصد القائد هو الانتقال بالقوة من المواقع الحالية إلى المواقع الدفاعية الجديدة بأقل خسائر ودون تدخل من العدو.

76. أسباب الانسحاب. يجرى الانسحاب لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

أ. تغلب العدو على قواتنا.

ب. لتجنب خوض معركة تحت ظروف تعبوية غير مناسبة.

ج. لجر العدو إلى مواقع غير مناسبة.

د. للتناسق مع حركة القوات الصديقة (الجانبية).

77. مبادئ الانسحاب. عند التخطيط لعملية الانسحاب يجب مراعاة المبادئ التالية:

أ. المرونة. تعني القدرة على معالجة المواقف الطارئة ويساعد على تحقيقها إبقاء القوات متوازنة والاحتفاظ باحتياط مناسب طيلة العملية ومعرفة الخطة من قبل جميع القادة واستغلال كافة وسائل الاتصال لتمرير الأوامر والتعليمات.

ب. البساطة. تعتبر البساطة مفتاح نجاح عملية الانسحاب، كما إنها تساعد على فهم وتنفيذ وتعديل الخطة إذ إن تعقيد الخطة يعتبر سبباً كافياً لفشلها.

محظور

ج. العمل التعرضي. الانسحاب عملية دفاعية يحرص القائد خلالها على منع أي عمل يمس قصده ويستغل فرص التعرض الممكنة كالهجمات المعاكسة السريعة، الكمائن، عزل عناصر العدو الأمامية، الدوريات المقاتلة خلال محور تقدم العدو، إن هذه الأعمال تسبب إرباك العدو وإعاقة تقدمه كما أنها توفر الوقت.

د. المفاجأة والأمن. لتحقيق هذا المبدأ يجب إبقاء الانسحاب سرياً واستمرار الأعمال العادية مع وضع خطة خداع مثل إبراز نشاطات غير عادية في قطاع آخر، ويجب أن لا يعلم أحد الخطة قبل بدء الانسحاب سوى أولئك الذين بحاجة لمعرفة.

هـ. المعنويات. من أهم العوامل التي تساعد على إدامة المعنويات في الانسحاب القيادة الهادئة الجريئة، وجود القادة في الأمام، الضبط العالي، استمرار الإدارة الجيدة على أن تتضمن إخلاء الخسائر، إعلام جميع الرتب عن مجرى الأمور عند بدء الانسحاب وخاصة القطعات الخلفية حيث تنتشر الإشاعات، استغلال الفرص للعمل التعرضي، اتجاه العدو، وجود القادة حيثما يكون الموضع حرجاً وإصرارهم على تنفيذ دورهم كما جاء في الخطة على الرغم من الارتباك وعدم وضوح الموقف.

و. السيطرة. تمارس السيطرة بواسطة الأوامر الواضحة، تحديد الأوقات الرئيسية، تنسيق التدمير، السيطرة على السير وإدامة الاتصالات الجيدة والتدريب الجيد واستخدام نقاط الضبط.

78. واجبات الفصيل في الانسحاب. ينفذ الفصيل الانسحاب كجزء من قوة أكبر، وقد يكلف

بالعمل كعنصر مما يلي:

- أ. قوات سائرة أو حرس مؤخرة.
- ب. حرس الأجنحة.
- ج. المواقع المتوسطة.
- د. الموقع الدفاعي الرئيس.
- هـ. الاحتياط.

79. مراحل الانسحاب. يمكن تقسيم مراحل عملية الانسحاب إلى مرحلتين هما:

أ. مرحلة التخطيط. يجب أن تحضر خطة الانسحاب مبكراً كلما أمكن ليتمكن قادة الوحدات الفرعية من القيام بالكشف والتحضير، ويجب على القادة عند التخطيط لعمليات الانسحاب أن يأخذوا بعين الاعتبار النقاط التالية:

- (1) الأرض والطقس.
- (2) موقف العدو.

محظور

(3) موقف قواتنا.

(4) الوقت والمسافة.

ب. مرحلة التنفيذ (إجراء الانسحاب). عند تنفيذ عملية الانسحاب يجب أن تراعى الاعتبارات التالية:

(1) إيقاع أكبر الخسائر في العدو.

(2) استغلال أية حسنة في طبيعة الأرض.


(3) المحافظة على حرية العمل.

(4) الاحتفاظ بسيطرة مركزية مع تنفيذ لا مركزية.

80. حالات الانسحاب. يتم تنفيذ الانسحاب في حالتين:

أ. الانسحاب دون ضغط من العدو. قد ينسحب الفصيل في مثل هذا النوع من الدفاع كجزء من الجسم الرئيس أو يعمل كقوة متروكة في التماس. تستخدم وحدات القوة المتروكة في التماس لخداع العدو بجعله يظن بأن كل القوة لا تزال في الموقع. وكدليل عام تتكون القوة المتروكة في التماس من حوالي ثلث قوة الجسم الرئيس ونصف القوة النارية للجسم الرئيس. وعندما يتحرك الفصيل مع الجسم الرئيس فإنه يكون عادة تحت سيطرة قائد فريق القتال/ السرية.

ب. الانسحاب تحت ضغط العدو. ينفذ الفصيل الانسحاب بتطبيق النار والحركة/ المناورة. يقطع الفصيل الاشتباك مع العدو بواسطة المناورة إلى الخلف، انظر الشكل رقم (26). يتم سحب أقسام الأفراد أو الجماعات أو ناقلات القتال المدرعة التي ليست في تماس مع العدو أولاً لتوفير نيران إخماد، والسماح لأقسام الأفراد، أو الجماعات أو الناقلات التي ليست في تماس مع العدو بالانسحاب.



الشكل رقم (26) تنفيذ القفزات إلى الخلف

81. السيطرة.

أ. للتأكد من أن الانسحاب يجري بالشكل الصحيح يجب إبقاء الممرات إلى الخلف خالية لتتمكن المشاة من الانسحاب بسرعة وبعد أن يؤمن ذلك فإن المطلب الأساسي لنجاح الانسحاب هو أن يكون قادة الوحدات الفرعية في جميع الأوقات مسيطرين على القطعات التي تحت إمرتهم، وهناك وسيلتان رئيستان لتحقيق ذلك هما:

(1) التوقيينات.

(2) نقاط التفقد والالتقاء.

ب. التوقيينات. تتضمن عملية الانسحاب توقيينات رئيسية وإضافية وكما يلي:

(1) التوقيينات الرئيسية. خطة الانسحاب بأكملها يجب أن تبنى على توقيتين مهمين

من الضروري تنفيذهما بحزم وهما:

(أ) الوقت الذي لا حركة قبله إلا لقسم الكشف. هو الوقت الذي يمنع فيه

تحريك أي قوات من الموقع الحالي قبل حله ويستثنى من ذلك جماعة الكشف

التي تذهب لكشف وتخطيط الموقع التالي.

محظور

(ب) وقت الحرمان. هو الوقت الذي يجب حرمان العدو من موقع ما حتى حلوله وعلى هذا الأساس يضع القائد خطته.

(2) التوقيتات الإضافية. قد تحدد كل أو بعض التوقيتات التالية الإضافية:

(أ) وقت البدء بالتخفيف. هو الوقت الذي يمكن للفصائل الامامية البدء بالتخفيف عند حلوله، ويتعلق هذا الوقت بانسحاب فصيل العمق من السرية الامامية ويجب ملاحظة الفرق بين هذا الوقت والوقت الذي لا حركة قبله للخلف، لأن الأخير يخص انسحاب الأسلحة المساندة والنقلات غير الضرورية.

(ب) الوقت الذي يخلى فيه الموقع نهائياً. يعطى هذا التوقيت عادة بعد وقت الحرمان وذلك لتنسيق انسحاب جماعات المؤخرة.

(ج) وقت اجتياز خط معين. وهو الوقت الذي يجب أن تكون فيه كافة الوحدات الفرعية قد اجتازت خطاً معيناً خلف الموقع الذي سيتم إخلاؤه.

جـ. نقاط التفقد والالتقاء. تمر القطعات أثناء الانسحاب بعدة نقاط تفقد ونقاط التقاء.

(1) نقطة التفقد. هي المكان الذي تتحرك من خلاله القطعات إلى نقطة الالتقاء، لا تقف القطعات عند هذه النقطة ولكن قائد الوحدة الفرعية يجب أن يبلغ عن إتمام مرور وحدته، نقاط التفقد تكون مطلوبة على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة والسرية وتكون في مستوى الفصيل إذا كانت مشاة راجلة وتكون للفصائل الامامية فقط. تدام هذه النقطة بضابط أو ضابط صف كبير واتصال سلكي إذا توفر وان لم يتوفر لاسلكي للوحدات من سرية فما فوق.

(2) نقاط الالتقاء. هي مناطق صغيرة تتوقف فيها الوحدات والوحدات الفرعية وتعيد تنظيمها ككيان مقاتل قبل الاستمرار بالانسحاب. يراعى في نقاط الالتقاء ما يلي:

(أ) يجب أن يتوفر فيها الاتصال السلكي وإن لم يتوفر لاسلكي.

(ب) تخصص لها قوة لحمايتها، فمثلاً في السرية يكون الفصيل الذي يصل أولاً مسؤول عن الحماية إلى أن يتم التقاء السرية وتجميعها للاستمرار بالانسحاب.

(ج) تكون في مواقع جانبية ما أمكن وفي منطقة غير ظاهرة للوضوح للعدو ونيرانه الإزعاجية.

فصيل المشاة فى الانسحاب

82. بما أن انسحاب الفصيل هو فى الغالب جزء من خطة انسحاب فريق القتال/ السرية، لذا ينبغي على قائد الفصيل فهم القصد من الانسحاب ومغزى التوقيينات وماذا تعني له وواجب الفصيل فى عملية انسحاب السرية بأكملها.

83. على قائد الفصيل معرفة المعلومات التالية قبل الانسحاب:

- أ. من الذى سيأمره بالانسحاب؟
- ب. إلى أى وقت يجب أن يحرم العدو من موقعه؟
- ج. الوقت الذى يكون فيه الفصيل عبر خط معين.
- د. إلى أين يجب أن ينسحب؟
- هـ. الطريق إلى نقطة مراجعة السرية ومنطقة التجمع.
- و. مواقع الوحدات التى سيجري انسحابه من خلالها (إن وجدت).
- ز. خطة انسحاب الدوريات والدبابات المساندة والوحدات على الأجانب.

84. الاستطلاع. يجب أن يقوم قادة الفصائل باستطلاع الطرق إلى منطقة تجمع الفصيل والسرية ويستطلع قادة الجماعات الطرق من مواقع جماعتهم إلى منطقة تجمع الفصيل، وعادة يختار قائد السرية مناطق تجمع الفصائل ونقاط المراجعة عند الضرورة، إن الغرض من ذلك هو منع تداخل الفصائل باختيارهم الأماكن نفسها.

85. الأوامر والإيجاز. يجب أن تتضمن أوامر وإيجاز قائد الفصيل قادة الجماعات ما يلي:

- أ. القصد من الانسحاب.
- ب. واجب الفصيل فى عملية الانسحاب وإلى أين ينسحب؟
- ج. التفاصيل الكاملة لتوقيينات الانسحاب والطرق ومواقع الوحدات الأخرى وخطة انسحاب الدوريات.
- د. نقاط المقابلة والالتقاء.
- هـ. التحذير من الإشاعات الكاذبة.
- و. التحذير من ترك الأشياء ذات القيمة للعدو، الذخائر، الأرزاق، الخرائط المرسومة وأي مواد أخرى.

محظور

86. آلية انسحاب الفصائل. في عمليات الانسحاب الليلي تنسحب الفصائل الأكثر تماساً مع العدو بعد أن تنسحب الفصائل الخلفية والهدف من ذلك هو إبقاء الواجهة الأمامية في إشغال دائم حتى الدقيقة الأخيرة، أما في الانسحاب النهاري فيكون التسلسل بأسلوب عكسي والأساليب الممكنة لانسحاب الفصائل كما يلي:

- أ. الانسحاب كفصيل كامل.
- ب. الانسحاب كجماعات.

87. في مستوى الفصيل وفي الحالات الحرجة خاصة نهاراً، تقوم مجموعة الرشاش بستر مجموعة البنادق ثم تقوم بقفزة أخرى إلى الخلف لستر مجموعة البنادق ولكن يجب أن لا تكون القفزات طويلة لأن السيطرة في هذه المرحلة مهمة جداً ويستخدم الرمي والحركة فقط لتمكين الفصائل الأمامية من قطع التماس وبمجرد أن تحصل الفصائل الأمامية على حرية التحرك، تتحرك إلى الخلف كمجموعات على شكل فصائل. الملحق "د" يوضح تسلسل الأعمال في الانسحاب.

88. قطع الاشتباك. بناءً على الأوامر من قائد مجموعة القتال، يقرر قائد فريق القتال/ السرية إلى متى يحتفظ بالمواقع الدفاعية. قد يكون من الضروري لفريق القتال/ السرية أن يبقى ويقاوم لأطول فترة ممكنة، أو يقطع الاشتباك وينتقل إلى مواقع متعاقبة.

أ. تعد النار والحركة إلى الخلف هي الأسلوب الأساس لقطع الاشتباك. يتم استخدام جميع النيران المتوفرة لإبطاء العدو والسماح للفصائل بالحركة بعيداً. قد يحرك القائد فصائله ويحشد النيران لإيقاف أو إبطاء تقدم العدو قبل بدء الحركة بعيداً عن العدو. يكون تسلسل النار والحركة إلى الخلف كما يلي:

- (1) يتم تأسيس قاعدة الإسناد لتغطية الوحدات الفرعية التي تتحرك بعيداً عن العدو.
- (2) تقطع الوحدات الفرعية التماس مع العدو وتقوم بالمنورة إلى مواقعها التالية وتؤسس قاعدة الإسناد لتغطية حركة الوحدات الأمامية إلى الخلف.
- (3) يتم تكرار النار والحركة إلى أن يتم قطع التماس مع العدو، ينفذ الفصيل اجتياز خطوط مع وحدة أخرى، أو يكون الفصيل في موقع ليستأنف دفاعه.


ب. تختلف التعبئة التي يستخدمها الفصيل لقطع الاشتباك مع العدو حسب طول مدة انفتاح الفصيل، خطة القائد لقطع الاشتباك، ومتغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية). تنطبق الأعمال التالية في جميع الحالات:

- (1) تستفيد الوحدات الفرعية أكثر ما يمكن من القوة النارية لناقلات القتال المدرعة لتغطية الحركة إلى الخلف.

محظور

- (2) تتراجع الناقلات من الموقع إلى موقع آخر يوفر التخفية والتستر، وتتحرك تاركَةً معلماً أرضياً واحداً بين الآلية والعدو.
- (3) تبقى أسلحة البرج موجهة باتجاه العدو.
- (4) تعزز الحركة السريعة، وقاعدة الإسناد الفاعلة ميزة قابلية الحركة وهي جميعها حيوية لقطع الاشتباك الناجح.

جـ. عندما يستخدم الفصيل ناقلات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع منفصلة، يجب أن تكون نقاط الركوب للفصيل والطرق التي تم انتخابها من قبل قد أجري التجارب عليها إذا توفر الوقت، وأن يتم عمل توقيينات للحركة عليها. يجب أن يتم اختيار المواقع المستورة للآليات وجماعات البنادق للسماح بإعادة تحميل سهلة حتى في ظروف الرؤية المحدودة في نقطة الركوب. يجب أن يتأكد القادة من أن أفرادهم يعرفون مكان نقطة الركوب، مكان الآلية والطرق إلى النقطة. يمكن أن تكون نقطة ركوب الفصيل بالقرب من موقع جماعة المشاة أو بالقرب من موقع الناقلة، أو بين الموقعين، انظر الشكل رقم (27).



الشكل رقم (27) أنواع نقاط إعادة تحميل الفصيل

د. أساليب قطع التماس. عندما تكون قوة المشاة منفصلة عن آليات القتال المدرعة، تستطيع قوة المشاة قطع التماس بوحدة من الطرق المبينة تالياً:

محظور

(1) قطع التماس في وقت واحد. تقوم الجماعات عندما تقطع التماس في وقت واحد بالتجمع والحركة كقوة واحدة إلى نقطة الركوب باستخدام أساليب حركة مناسبة. يفضل قطع التماس في وقت واحد عندما:

- (أ) تكون الحركة السريعة حاسمة.
- (ب) يكون لدى القوة التي تقوم بقطع التماس نيران حماية كافية.
- (ج) لم يقم العدو بمحاصرة جماعات البنادق، أو لا يستطيع الرماية عليها بفاعلية.
- (د) توجد موانع لإعاقة العدو.

(2) قطع التماس بحجم الجماعة أو القسم. عندما يتعين على فصيل البنادق تغطية حركتها، فإنها تستخدم الأسلوب المناسب بناءً على ضغط العدو. يوفر قطع التماس بحجم الجماعات أكبر سيطرة بعض الشيء، ولكنه يكشف أفراداً أكثر للعدو، بينما يقلل قطع التماس بحجم الأقسام من السيطرة بعض الشيء، ولكنه يكشف أفراداً أقل للعدو.

(3) قطع التماس باستخدام الآليات. عندما يتم استخدام الناقلات المدرعة وجماعات البنادق في نفس الموقع، تتحرك الجماعات عادة إلى نقطة إعادة الركوب فيما توفر الناقلات قاعدة النيران. ثم تتحرك الناقلات بسرعة إلى نقطة إعادة الركوب، وتلتقي مع جماعات البنادق، تقوم بتحميلهم، ثم تتحرك إلى موقعها التالي. تستخدم الجماعات أساليب قطع التماس التي تم بحثها سابقاً. يكون الأسلوب المنتخب مفروضاً من قبل موقف العدو، الأرض وقدرة أطقم الآليات المقاتلة للعمل كقاعدة نيران، ونوع وكمية نيران العدو. وبسبب قابلية حركة ناقلات القتال المدرعة، والحماية ضد نيران الأسلحة الخفيفة، وشظايا قذائف المدفعية، فإنه من الأفضل لجماعات المشاة (عند انفتاحها) أن تقطع الاشتباك أثناء تغطيتها من قبل الناقلات. إذا لم تكن الناقلات في موقع يسند قوة المشاة بالنيران أو كانت قوة المشاة مشتبكة بشدة، فإن الناقلات قد تقطع التماس أولاً ثم تتحرك إلى موقع يسمح لها بمساعدة جماعات المشاة في قطع التماس. ومهما كان الأسلوب المستخدم، فإن آليات القتال المدرعة تستطيع قطع التماس باستخدام قطع متزامن للاشتباك، أو باستخدام قطع التماس بحجم الآلية أو القسم.

(أ) قطع التماس باستخدام الآليات في نفس الوقت. عندما تقطع ناقلات القتال المدرعة التماس في نفس الوقت، فإنها تتحرك كفصيل بأسرع ما يمكن. يستخدم هذا الأسلوب عادةً عندما تتم تغطية الناقلات من قبل قوة أخرى وتكون السرعة هي العامل الحاسم. وإذا تم تحميل الجماعات يتحرك الفصيل بأكمله مستخدماً

محظور

أساليب الحركة إلى موقع محدد من قبل القائد. وإذا كانت الجماعات منفتحة تتحرك الناقلات إلى نقطة الركوب لالتقاطهم، أو قد تهاجم العدو بالنيران من موقع جديد للسماح لفرق النيران بقطع التماس.

(ب) قطع التماس بواقع الآلية أو القسم. عندما يتعين على ناقلات القتال المدرعة أن تغطي قطعها للالتماس بنفسها، فيمكن ترك ناقلة أو اثنتين أو ثلاثة في الموقع كقاعدة نيران بينما تتحرك باقي الناقلات إلى الخلف. يجب أن تغطي الناقلات الباقية في الموقع كامل منطقة العمليات إلى أن تصل الآليات المتحركة إلى مواقع تستطيع استخدامها كقاعدة نيران.

استخدام ناقلات الأفراد المدرعة

89. تستطيع ناقلات الأفراد حمل المشاة بصورة أسرع وأفضل عند قطع التماس مع العدو، وعند استخدامها مع الدروع يمكن أن تقوم بعمليات الدفاع المتحرك التعرضي بشكل جيد وتستطيع ناقلات الأفراد المدرعة ليلاً أن تؤمن ما يلي:

- أ. درجة أكبر من السيطرة نظراً لتوفر المزيد من الاتصالات اللاسلكية.
- ب. قطع التماس السريع مع العدو.
- ج. تؤمن مرونة أكثر من استخدام الطرق.

90. يتم الانسحاب بناقلات الأفراد المدرعة تماماً كالانسحاب سيراً على الأقدام إلا أنه لا ضرورة للمسير حتى نقطة التقاء الكتيبة للركوب، بل تركب المشاة من نقاط التقاء الفصائل أو السرية حسب الموقف التعبوي ويؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- أ. مدى قرب العدو وقوته.
- ب. السرية وخاصة بالنسبة للوضاء.
- ج. الطرق المتوفرة.
- د. إمكانية الوقوع في كمائن العدو بسهولة.
- هـ. الوقت، ومن الممكن تقصير مدة الانسحاب نظراً لقصر المسافة التي يقطعها الأفراد سيراً على الأقدام.

91. الدوريات. إن الخطر من تسلل العدو يجعل الدوريات ذات أهمية خاصة، يستخدم القادة الدوريات الثابتة لتغطية الفجوات ولإعطاء إنذار مبكر عن حركة العدو وللحفاظ على ممرات الانسحاب خالية من العدو.

92. نهائياً.

- أ. يبقى عادة جزء من الرشاشات المتوسطة والهاون والمدم في الموقع إلى أن يتم إخلاؤه مع عمل الترتيبات لانسحاب هذه الأسلحة إلى نقاط التقاء السرايا أو حتى أبعد من ذلك.
- ب. يجب أن تبقى الدبابات وضباط الرصد الأماميين حتى يتم انسحاب آخر عناصر المشاة.

93. ليلاً.

- أ. الرشاشات المتوسطة والهاون كما يجري في النهار.
- ب. أسلحة المدمم عدا الخفيفة تنسحب بعد الضوء الأخير مباشرة إذا لم تكن مزودة بأجهزة رؤية ليلية.
- ج. ضباط الرصد الأماميين ينسحبون مع آخر عناصر المشاة.
- د. انسحاب الدبابات من مواقع السرايا الأمامية ليلاً يتطلب نوع من التوازن حسب الموقف الجاري والاعتبارات التالية قبل اتخاذ القرار:

- (1) انسحاب الدبابات قبل المشاة يضر بالمكتومية بسبب صوت حركة الدبابات.
- (2) انسحاب المشاة أولاً وبقاء الدبابات دون حماية المشاة يؤدي إلى المجازفة بتدميرها من قبل العدو.
- (3) الانسحاب معاً أي الدبابات والمشاة في وقت واحد يضر بعامل المفاجأة للصوت الناتج من حركة الدبابات وجذب نيران مدفعية العدو.
- (4) يجب على القادة الموازنة حسب الاعتبارات أعلاه والموقف الجاري وتخصيص ممرات منفصلة لانسحاب المشاة وأخرى للدبابات إذا أمكن ذلك.

احتلال الموقع الجديد

94. قبل إخلاء الموقع الأمامي تتحرك جماعات الاستطلاع إلى الخلف للاستطلاع ولوضع الخطة لترتيب الموقع الجديد. ففي مستوى الفصيل ينفذ هذا الواجب من قبل رقيب الفصيل الذي يرافق جماعة استطلاع السرية ويرافق رقيب الفصيل على الأقل فرد ليعمل كدليل لإرشاد الفصيل لموقعه الجديد.

95. في الموقع الجديد يعمل رقيب الفصيل وفق أوامر قائد جماعة استطلاع السرية وعند وصول الفصيل إلى الموقع الجديد يلتقي رقيب الفصيل والأدلاء بالفصيل وتتم عملية الإرشاد إلى الموقع الجديد للفصيل ويقوم رقيب الفصيل بإيجاز الفصيل عن ترتيب الموقع الجديد.

الإعاقة

96. إن الإعاقة هي شكل من عمليات التراجع، ويتم من خلالها فرض أقصى تأخير على العدو يتقدم في منطقة محددة، وإلحاق أكبر خسائر ممكنة به دون تورط قوة الإعاقة في اشتباك حاسم معه، أو تمكينه من الالتفاف من الأجنحة. ويتم في قتال الإعاقة مبادلة أقل ما يمكن من الأرض بأقصى ما يمكن من الوقت. تعتبر الوحدات الآلية والمدرعة مثالية جداً للقيام بأعمال الإعاقة نظراً لمزاياها في التنظيم والخصائص المتأصلة فيها.

97. أسباب الإعاقة. تنفذ عمليات الإعاقة عندما تكون القوات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الهجوم أو الدفاع، أو عندما تكون الخطة الدفاعية مصممة لجر العدو إلى موقف غير ملائم له، تنفذ عمليات الإعاقة للأسباب التالية:

- أ. كسب الوقت للسماح بإجراء التحضيرات اللازمة للدفاع.
- ب. تغطية وحدة مدافعة أو منسحبة (كقوات سائرة).
- ج. حماية جناح وحدات صديقة.
- د. المشاركة في الاقتصاد بالقوات في إحدى المناطق.

فصيل المشاة في الإعاقة

98. ينفذ فصيل المشاة عملية الإعاقة كجزء من قوة أكبر أو بشكل مستقل، وتتميز هذه العملية بإدامة التماس مع العدو باستمرار من خلال الحركة بأسلوب القفزات من المواقع الحالية إلى مواقع الإعاقة اللاحقة، مع تجنب الاشتباك الحاسم مع العدو، إلا إذا تطلبت مهمة قوة الإعاقة الصمود والبقاء في موقع الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم.


99. ينفذ فصيل المشاة الآلي عملية الإعاقة في عدة حالات خاصة عند اكمال مهمته كجزء من قوات الحماية ضمن نطاق الأمن والتراجع إلى المواقع الدفاعية الرئيسية.

100. يتم كسب الوقت في الإعاقة بإجبار العدو على الحشد المتكرر ضد مواقع معركة متعاقبة، وعندما تبدأ وحدات العدو بالانفتاح للهجوم، تنسحب قوة الإعاقة إلى موقع جديد، وهذا يتطلب من العدو اتخاذ نفس الإجراءات، والتي تتطلب نفس الوقت الذي استغرقه انفتاحه أمام الموقع الأول.

101. طرق (أساليب) الإعاقة. هناك طريقتان يتم اتباعهما في تنفيذ عمليات الإعاقة، ويعتمد تبني أي من الطريقتين على عوامل المهمة، العدو، الأرض والقوات المتوفرة.

102. الإعاقة في المواقع المتتالية (جماعات المشاة).


- أ. تستخدم عندما يكون القاطع عريضاً أو واسعاً وعندما تكون القوات المتوفرة قليلة.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين، يحتل القسم الأول منها موقع الإعاقة الأول (في الأمام) بينما يحتل القسم الثاني مواقع في موقع الإعاقة التالي (في الخلف).
- ج. بعد حصول التماس مع العدو، تطلب قوة الإعاقة على الموقع الأول من قيادتها السماح لها بأن تقوم بالإعاقة إلى المواقع التالية.
- د. تتحرك القوة من موقع الإعاقة الأول وتحتل مواقع على جانبي قوة الإعاقة المتواجدة في موقع الإعاقة الثاني.
- هـ. بعد وصول قوة الإعاقة إلى موقع الإعاقة الثاني، تتحرك القوة المتواجدة أصلاً في هذا الخط إلى موقع الإعاقة الثالث. تتكرر العملية هكذا حتى تنتهي عملية الإعاقة. انظر الشكل (28).



الشكل رقم (28) الإعاقة في المواقع المتتالية (جماعات المشاة)


103. الإعاقة في المواقع التبادلية (جماعات المشاة). انظر الشكل رقم (29).

- أ. تستخدم عندما تكون الجبهة ضيقة والقوات المتوفرة كبيرة والعدو ضعيف نسبياً.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين، يحتل القسم الأول منها موقع الإعاقة الأول (في الأمام) بينما يحتل القسم الثاني موقع الإعاقة التالي (في الخلف).
- ج. بعد حصول التماس مع العدو، تطلب قوة الإعاقة على موقع الإعاقة الأول من قيادتها السماح لها بأن تقوم بالإعاقة إلى المواقع التالية.
- د. تقوم القوة في موقع الإعاقة الأول بالحركة من خلال قوة الإعاقة المتواجدة في موقع الإعاقة الثاني أو من حولها وتحتل مواقع إعاقة خلفها.
- هـ. تتولى قوة الإعاقة الموجودة أصلاً في موقع الإعاقة الثاني مسؤولية الاشتباك مع العدو، وتكرر العملية هكذا بحيث تتبادل القوتان حالة التماس مع العدو. انظر الشكل (29).




الشكل رقم (29) الإعاقة في المواقع التبادلية (جماعات المشاة)

104. الإعاقة في المواقع المتتالية (بالآليات). انظر الشكل رقم (30).



الشكل رقم (30) الإعاقة من مواقع متتالية (بالآليات)

105. الإعاقة في المواقع التبادلية (بالآليات). انظر الشكل رقم (31).



الشكل رقم (31) الإعاقة من مواقع تبادلية (بالآليات)

106. الاشتباك الحاسم في الإعاقة.

- أ. يجب أن يتحرك الفصيل لموقع الإعاقة الخلفي اللاحق قبل أن يتورط باشتباك حاسم مع العدو، وتعتبر الوحدة في اشتباك حاسم عندما تكون مشتبكة بالكامل ولا يمكنها المناورة أو تخليص نفسها دون مساعدة خارجية. وفي غياب هذه المساعدة يجب أن يستمر القتال بالقوات المتيسرة حتى النهاية، إلى أن يتم تحقيق النصر أو خسارة المعركة.
- ب. إذا كانت أوامر القائد تتطلب إعاقه العدو أمام خط معين ولفترة محددة أمام ذلك الخط فإن على قوة الإعاقة الدفاع في المنطقة المعينة لتنفيذ ذلك، وفي هذه الحالة يجب تقبل الدخول في اشتباك حاسم لتنفيذ المهمة.

107. التحضير والتخطيط. يحدد الوقت المتوفر مدى التحضيرات التي يمكن إنجازها، وغالباً ما يكون اتمام جميع التحضيرات غير ممكن لضيق الوقت عند بدء تنفيذ عملية الإعاقة. إن التحضيرات عملية مستمرة، ويتم تعديل الخطط حسب تطور الموقف خلال تنفيذ العملية.

108. القيادة والسيطرة. تقتضي الطبيعة المتحركة لمعركة الإعاقة أن يكون قائد الفصيل على إمام بالموقف وبشكل مستمر ويشمل ذلك مواقع الجماعات، ومواقع الفصائل الأخرى التي تعمل على أي من أجنحة قواته، ووحدات العدو، ولهذا السبب يعتبر التنسيق أمراً بالغ الأهمية. وتساعد النقاط التالية على زيادة فاعلية القيادة والسيطرة على مستوى الفصيل:

- أ. استخدام المعالم الأرضية سهلة التمييز.
- ب. الاتصالات.
- ج. التجارب.
- د. مفهوم المناورة البسيط.

109. انتهاء عملية الإعاقة. يمكن أن تنتهي العملية لعدة أسباب، ولكن أكثر الأسباب شيوعاً هي:

- أ. توقف هجوم قوات العدو.
- ب. إنجاز قوة الإعاقة للمهمة ومرورها من خلال قوة أخرى.
- ج. تحول قوة الإعاقة إلى مهمة أخرى مثل الدفاع، الهجوم أو الانسحاب.

110. مرور قوة الإعاقة من خلال القوات المدافعة. إذا أرادت قوة الإعاقة أن تمر للخلف من خلال القوات المدافعة، فإن عليها أن تسلم المعركة إلى القوات المدافعة أولاً، ثم تنفذ عملية المرور.

التبديل في الخطوط الأمامية

111. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية تتم العملية بناءً على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجري تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة). تجرى العملية ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

112. لتجنب الفوضى والارتباك، وللتقليل من درجة تعرض القوات أثناء عملية التبديل، يجب وضع الخطط الدقيقة، إجراء التنسيق والاستطلاع بصورة مكثفة. من المفضل دائماً إجراء عمليات التبديل في الخطوط الأمامية ليلاً، أو خلال أوقات الرؤية المحدودة.

113. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجة، ويستطيع تغييرها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

114. أسباب التبديل. فيما يلي الأسباب الرئيسة للتبديل:

أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.

ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.

ج. إعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل مشاة/ مشاة آلية/ دبابات.

د. حشد القطعات لعملية تعرض في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.

115. أنواع التبديل. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت وكما يلي:

أ. من حيث الحجم والصنف.

(1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجماً وصنفاً.

(2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفاً أو حجماً.

ب. من حيث الوقت.

(1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.

(2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

أ. السرية

- (1) يمكن إخفاء عملية التبديل عن العدو باستمرار الوحدة الخارجة بالأعمال اليومية العادية، وهذا يشمل الدوريات، والمراقبة والنيران الإزعاجية، والاتصالات اللاسلكية، قد يلزم زيادة نار الإزعاج وحركة الدبابات ونشاط الدوريات.
- (2) التوقيت. من الأسهل إدامة السرية إذا حصل التبديل ليلاً، إلا أن القرار يعتمد على العوامل التالية:

- (أ) مقارنة قيمة الظلام مع إمكانات مراقبة العدو الليلية (بوسائل حديثة).
- (ب) مدى ضرورة سرعة التبديل لوحدة في تماس مع العدو. قد يفرض الموقف سرعة التبديل، ولهذا قد تجرى العملية نهاراً، وباستغلال الدخان، وأية وسائل تساعد على إخفاء العملية، تنطوي هذه العملية على مخاطرة وصعوبة كما أن الوقت المتوفر لاستطلاع القادة يكون قليلاً.
- (ج) ساعات الظلام في الليلة الواحدة يجب اعتبارها، هل تكفي لعملية التبديل أم تلزم ليلة أخرى؟
- (د) إذا كانت السيطرة الجوية للعدو، يفضل التبديل ليلاً، إلا إذا تمكن القائد من حشد قوة كافية من معدات الدفاع الجوي لحماية العملية.

ب. التوازن

- (1) إن الحاجة للتوازن ضرورية جداً. وهي التي تؤثر على قرارات القائد المتعلقة بالأمن والتوقيتات والسيطرة. إذا كانت الوحدة متوازنة تكون قادرة على رد الفعل السريع خلال التبديل.
- (2) الأمن. يجب التخطيط بعناية للأعمال والإجراءات التي ستتخذ في حال تدخل العدو خلال التبديل، إن التخطيط يشمل إدامة الاحتياط، ونار الإسناد والمراقبة.
- (3) التوقيتات. غالباً ما تكفي ليلة واحدة للتبديل، إلا أنه من الأفضل استغلال الليلة السابقة للتبديل أو التي قبلها لتحريك جماعات المقدمة، وربما بعض المعدات. إذا سمحت الظروف (في حال التبديل خلال ليلتين). يعتمد أسلوب تبديل الوحدات والوحدات الفرعية على الوقت المتوفر والموقف. ويجب المحافظة على قوة وتوازن الدفاع طيلة العملية.
- (4) السيطرة. القاعدة الأساسية هي بقاء القائدين معاً خلال عملية التبديل. قائد الوحدة الخارجة يمارس القيادة حتى يحين وقت تبديل مسؤولية القيادة المحدد، لكنه يبقى حتى يتم إخلاء وحدته كاملة، إلا أنه يستطيع ترك الموقع إذا لزم وجوده في مكان آخر، تبقى

محظور

تسهيلات ووسائل الاتصال للوحدة الخارجة عاملة حتى تنهي الوحدة الداخلة تأسيس وسائل الاتصال الضرورية للسيطرة، وقد يكون ذلك في موقع جديد للقيادة.

ج. التنسيق. الجوانب الرئيسية التي تحتاج إلى تنسيق هي كما يلي:

- (1) التوقيتات.
- (2) استخبارات المعركة.
- (3) أمن الاتصالات.
- (4) خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- (5) المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- (6) أسلوب الإمداد.
- (7) مناطق المخابئ الطارئة.
- (8) موقع القيادة وتبديلها.

117. جماعة المقدمة. تتألف جماعة المقدمة على مستوى السرية من قائد السرية وعداء بالإضافة إلى قادة الفصائل وعدائين.

118. واجبات جماعة المقدمة. الواجب الرئيس لكل عضو في الجماعة هو مقابلة نظيره في الوحدة الخارجة، وجمع كل المعلومات والاستخبارات الممكنة لإجراء التبديل بهدوء ونظام وسرعة، تجهيز أعضاء الجماعة قائمة بالنقاط التي تهمهم (حسب مستوى كل منهم) قبل الحركة للأمام. الملحق "و".

119. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل قطاع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف.

120. السرية والخداع. يجب بذل كل الجهد للحفاظ على سرية عملية التبديل وخداع العدو، وذلك لأن القوات تكون معرضة خلال سير التنفيذ إذا تدخل العدو. يمكن اتباع الإجراءات التالية للحفاظ على السرية وخداع العدو:

- أ. تنفيذ العملية في الظلام أو في حالة الرؤية المحدودة.
- ب. استمرار النشاط العادي، ويشمل ذلك حركة الدوريات، نشاط شبكات الاتصالات والتنقل الروتيني.
- ج. يجب على الوحدة الداخلة عدم استخدام شبكة اتصالاتها حتى انتهاء التبديل.

121. تبديل المعدات. إن الوقت المتوفر لعملية التبديل إضافة للظروف الأخرى خاصة الأمن والخداع قد يدعو لتبادل بعض المعدات الأساسية بين الوحدات الداخلة والخارجة، عموماً فإن سياسة تبادل المعدات تصدر

محظور

من القيادة القائمة على أمر التبديل. يجب تحديد التبادل في نطاق ضيق، وقد يشمل معدات المراقبة، منصات بعض الأسلحة، معدات وهوائيات أجهزة الاتصالات وأية معدات ثابتة أخرى.

إجراءات التبديل

122. ترتيبات السيطرة. تعين طرق مستقلة للآليات خاصة المدرعة وأخرى للمشاة لاستخدام الوحدتين الداخلة والخارجة. تعتمد ترتيبات السيطرة على هذه الطرق ومدى استخدامها من الوحدتين على التوقيات وطبيعة الأرض، وهل ستكون المشاة راجلة أم محمولة. تالياً ترتيبات السيطرة الضرورية لتبديل جماعات المشاة، انظر الملحق "هـ".

أ. نقطة النزول من الآليات. للوحدة الداخلة وغالباً ما تكون نقطة ركوب للخارجة. يتواجد فيها ضابط من كل وحدة.

ب. مناطق الانتظار. تستطيع الوحدات أن تنتظر فيها لفترة قصيرة جداً، تخصص لمستوى الكتيبة والسرية، وتساعد القادة في مرونة السيطرة على التبديل.

ج. نقاط التفقد. تعين نقطة للكتيبة، للسرية، للفصيل، تستخدم للتفقد ولا تقف فيها الوحدات. يجرى تعيين من يتواجد في النقاط لإجراء التفقد.

د. منطقة التقاء الفصيل. تقاد منها الجماعات الداخلة إلى مواقعها. يتجمع فيها جماعات الفصيل الخارجة، ثم يتحرك منها كفصيل واحد إلى الخلف.

هـ. نقطة الركوب في السيارات. لاستعمال الوحدة الخارجة.

123. في حالة تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية: الملحق "و".

أ. مناطق الالتقاء. تكون على مستوى السرية والفصيل، يجرى التقاء فصائل الدبابات وفصائل المشاة في منطقة التقاء السرية.

ب. نقطة النزول والركوب ونقطة تفقد الفصيل. تلزم هذه النقاط إذا كانت وحدات المشاة الداخلة ستترجل قبل الانفتاح أو إذا كانت الوحدات الخارجة بدون ناقلات.

ج. خطوط الإخبار. للإخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية.

124. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلة مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجة. يلزم استخدام الإشارات المضئية التي تؤمن من الوحدة الداخلة، وتجلب مع جماعات المقدمة.

محظور

125. الأدلاء. يقع تأمين الأدلاء على عاتق الوحدة الخارجة ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الأدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، مناطق الالتقاء وللأمام، مناطق الانتظار والطرق منها وإليها.

126. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة تفقد سريتهم أو في منطقة التقائها، كل ممثل يسير مع الفصيل للأمام. الملحق "ز" يبين النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة.

127. الاتصالات. تلزم الاتصالات اللاسلكية لكافة نقاط السيطرة. تؤمن كلا الوجدتين هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجة تكون لأطول مدة ممكنة فعندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلكية بين نقاط السيطرة، قيادة الكتيبة، ولزيادة الأمن فأنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

128. الحماية.
أ. الأمن ضروري على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على معلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال التبديل. من الإجراءات الضرورية تحديد حجم وحركة جماعات المقدمة، واستخدام آليات الوحدة الخارجة كلما أمكن وحتى نهاية التبديل، ومنع وصول ناقلات الأفراد إلى المواقع الأمامية خلال التبديل.
ب. الحماية. تعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو. تتطلب الحماية دوريات وجماعات حماية كما يلي:

- (1) دوريات ثابتة. توضع في الفجوات بين المواقع، كذلك في ممرات حقول الألغام. يجرى تبديلها خلال عملية تبديل الوحدة.
- (2) دوريات كاشفة. تذهب للأمام وللأجنحة، وتخرج عادة من الوحدة الخارجة وتبقى في الخارج حتى انتهاء التبديل. توضع ترتيبات التحاقها لوحدها فيما بعد.
- (3) دوريات مقاتلة. يجرى الاتفاق عليها بين القائدين. العناصر التي ستستخدم في الدوريات خلال التبديل أو بعده مباشرة تتحرك مع جماعات المقدمة.
- (4) جماعات الحماية. تخرج لحماية نقاط السيطرة، مناطق الانتظار تكون عادة من واجب الوحدة الخارجة.

129. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين وتكون عادة كالتالي:

- أ. الفصيل. بعد تبديله بالكامل.
- ب. السرية. بعد أن يتم تبديل أكثر من نصف السرية.

محظور

130. نيران الإسناد.

- أ. المدفعية. تعتمد الوحدة خلال تبديلها على المدفعية لدرجة كبيرة خاصة ليلاً لمنع تدخل العدو. إذا كان تبديل مدفعية الإسناد المباشر سيتم مع تبديل الوحدة فيجب تسليم المراسد لضباط الرصد خلال النهار أو يبقى ضابط رصد الوحدة الخارجة حتى اليوم التالي. من المهم جداً مشاهدة الأهداف الدفاعية على الأرض، وعدم الاكتفاء بأرقام الخارطة.
- ب. الهاون. تعالج المراسد كما جاء بالنسبة للمدفعية. قد يجرى تسليم صواني الهاون للوحدة الداخلة إذا كانت مثبتة بشكل جيد في الحفر.

131. حقول الألغام.

- أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.
- ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، وهذا يشمل مواقعها، أنواعها، حدودها وممراتها. من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

الملاحق:

- أ النقاط الحصينة.
- ب مخطط يوضح آلية انسحاب سرية مشاة.
- ج تسلسل الأعمال في الانسحاب.
- د ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة.
- هـ ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة آلية.
- و النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة في عملية التبديل.

محظور

الملحق "ب" لعقيدة فصيل المشاة والمدولة والمشاة الآلية

إنشاء النقطة الحصينة والدفاع عنها

1. عام. تعتبر النقاط الحصينة إحدى أساليب الدفاع التي يتبناها القائد وخاصة في الدفاع عن الساحل، تنتخب النقاط الحصينة بحيث تكون مسيطرة على طرق تقرب العدو، وتحتاج لإنشائها إلى وقت ومواد ومعدات أكثر من المواقع الدفاعية التقليدية.

2. تنشأ النقطة الحصينة عادة في الدفاع طويل الأمد، وعلى امتداد الحد الأمامي للدفاع، ويمكن أن توضع هذه النقاط على ساحل الدولة ويتم اختيار أماكنها بدقة وكذلك يمكن اختيار بعض الجزر التي تتحكم بالمرور إلى المناطق الحيوية وتحويلها إلى نقطة حصينة مكثفة ذاتياً.

3. الغرض من إنشاء نقطة حصينة. يتم إنشاء وتجهيز النقطة الحصينة لتحقيق ما يلي:

- أ. إمكانية صد هجوم متفوق لأطول فترة ممكنة.
- ب. توفير أقصى حماية ممكنة للأفراد والأسلحة والعتاد.
- ج. الاستخدام الأنسب للأسلحة العضوية.
- د. إمكانية مواجهة احتمالات الحصار لعدة ساعات.

4. إن النقطة الحصينة هي موقع معركة مُحصّن جيداً ومرتبطة بموانع طبيعية أو أرض محددة للحركة لقوات العدو حيث تشكل مرتكزاً للدفاع، ويمكن إقامة النقاط الحصينة على طول الساحل ضمن الحدود الأمامية لمنطقة المعركة (ح أ م م) أو في العمق أو في المكانين، بحيث تغطي طرق التقرب المحتملة لقوات الإبرار المعادية، انظر الشكل رقم (32).

5. يتخذ القائد قراره حول تأسيس النقطة الحصينة بناءً على ما يلي:


- أ. الوقت والمصادر المتوفرة لتطوير النقطة الحصينة.
- ب. أفضل منطقة يمكن الاستفادة منها كمنطقة لمنع إبرار القوات المعادية.
- ج. إمكانية الربط ما بين منطقة الساحل وباقي القاطع الدفاعي في الخلف.

محظور

6.

هناك نقطتان مهمتان بالنسبة لمكان النقطة الحصينة هما:

- أ. طالما أن هناك حاجة لوقت كبير لتجهيز النقطة الحصينة فالوحدة التي تناط بها مسؤولية التجهيز يجب أن تكون مؤمنة بالحماية الكاملة أثناء إنشاء النقطة الحصينة.
- ب. يجب أن تمنع طبيعة الأرض على جوانب النقطة الحصينة حرية الإبرار للقوات المهاجمة وعكس ذلك فإن الوحدة المدافعة في النقطة الحصينة ستواجه إمكانية العزل والتدمير.



الشكل رقم (32) نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية

7.

أنواع النقاط الحصينة

أ. النقاط الحصينة الميدانية. هي النقاط التي يقتصر في إنشائها على مجموعة هندسة ووحدات المناورة في الميدان، ويتم إنشاء هذه النقاط لتسهيل تمرکزها على الأرض وقد تنفذ تحت تهديد العدو، ولا تتطلب وقت طويل لإنشائها ويتم استخدام المواد الميدانية كالحوائط الدفاعية (الهييسكو) وأكياس الرمل والمواد المتوفرة في الطبيعة كجذوع الأشجار.

ب. النقاط الحصينة الدائمة. هي النقاط التي يتم إنشائها من قبل الأشغال العسكرية بواسطة الإسمنت المسلح، وتكون تجهيزاتها طويلة الأمد وباهظة التكاليف، قادرة على مقاومة القصف وتقلبات الطقس ولديها القدرة على الاحتفاظ بخواصها لفترة زمنية طويلة، وغالبًا ما تقام النقاط الحصينة بين الدول وحول النقاط الحيوية ويتم بنائها في أوقات السلم، وتتطلب وقتًا طويلًا لإنشائها.

محظور

8.

موقع النقطة الحصينة. يعتمد اختيار مكان النقطة الحصينة على ما يلي:

أ. طبيعة الأرض. تنتخب النقطة الحصينة بحيث تكون مهيمنة على طرق تقرب العدو المحتملة، وتشكل في مجموعها حزامًا دفاعيًا أماميًا، يجب أن تغطي هذه النقطة كامل الجبهة ولا يسمح بترك فجوات غير مغطاة بالنار أو بالمراقبة حتى لا يتمكن العدو من التسلل من خلالها.

ب. حجم القوات المتوفرة. عند إنشاء النقطة الحصينة يجب مراعاة حجم القوة المناسب لإشغالها.

ج. الإمكانية المعادية. إن إقامة أي نقطة حصينة لا يمنع العدو بإمكانياته المتطورة من اقتحامها، وتكون الغاية منها هو تأخير العدو وتشويش هجومه وإيقاع الخسائر به حيث من الصعب ومهما بلغت قوتها الإنشائية منع تقدم هجوم العدو، كما يجب دراسة أنواع الأسلحة المستخدمة لوضع التحصين المناسب لها.

د. المصادر المتوفرة. وهذه تشمل المواد والمعدات والأسلحة كمًّا ونوعًا.

هـ. الوقت المتيسر. تحتاج النقطة الحصينة إلى وقت طويل نسبيًا لإنشائها، فعلى سبيل المثال، يحتاج تصلب الإسمنت في المواقع الدفاعية عادةً من (14 - 21) يوم حسب نوع الإسمنت المستخدم واعتبار درجات الحرارة صيفًا وشتاءً.

9.

واجهات وأعماق النقطة الحصينة.

أ. قد تصل واجهة نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية من (1000 - 1200) متر وعمقها (600) متر، لعدد (2) جماعة أمامية ودون جماعة العمق.


ب. واجهات نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية (200 - 250) متر.

ج. عمق نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية (170 - 200) متر.


د. تبعد النقطة الحصينة عن الساحل مسافة لا تزيد عن (150) متر ولا تقل عن (40) متر.

هـ. تكون المسافة بين النقطة الحصينة والأخرى (2 - 2.5) كم وقد تصل إلى (3) كم.

و. الشكل رقم (33) يوضح مخطط نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية، والشكل رقم (34) يوضح مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية.



الشكل رقم (33) مخطط نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية



الشكل رقم (34) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية

إنشاء النقطة الحصينة

10. يتحرك قائد مجموعة القتال/ الكتيبة الذي أوكل إليه واجب تجهيز واحتلال النقطة الحصينة بإحدى سراياه أو فصائله إلى المنطقة مصطحباً معه ضابط الهندسة الذي يتولى مساعدة القائد في دراسة طبيعة الساحل والذي سيتولى بدوره تنفيذ التحصين ويقومان باستطلاع المنطقة، يقرر القائد أولوية الأعمال والتي تكون بشكل عام كما يلي:

- أ. جعل المواقع غير قابلة للتجاوز بإقامة الموانع الجانبية.
- ب. حماية أسلحة مقاومة الدروع بتحسين الأرض وإنشاء الموانع وتوزيع آليات القتال.
- ج. إنشاء التحصينات لحماية أفراد المشاة المكلفين بحراسة أسلحة الم د.

11. يبدأ القائد بعد ذلك باستطلاع النقطة الحصينة واختيارها من وجهة نظر العدو ودراسة المقترحات المؤدية إليها وبالرغم من أنه لا داعي لاحتلال النقطة الحصينة من كافة الاتجاهات في جميع الأوقات، فإن على الوحدة أن تكون مستعدة لمواجهة التهديد من أي اتجاه ويجب جعل الموقع صعب الاجتياح بواسطة المزج الجيد للموانع الطبيعية والاصطناعية.

12. تؤسس الحماية والأمن حول النقطة الحصينة قبل احتلالها من خلال استخدام فصيل الاستطلاع وأجهزة التنصت والرادارات لمراقبة الممرات المائية المحتملة، يديم فصيل الاستطلاع ونقاط المراقبة ووحدات حرس السواحل عمليات المراقبة والاستطلاع باستمرار.

13. يتم تركيز الدبابات وأسلحة الم د في الأماكن التي تستطيع بها المشاغلة لمسافات طويلة، بينما هي محمية بطبيعة الأرض والموانع. ثم تتحرك عند الضرورة إلى مواقع رمي بديلة ضمن النقطة الحصينة لنقل النيران أو حشدها ضد قطع العدو البحرية وكذلك لتجنب نيران العدو.

14. يجب أن ترتبط جميع المواقع ضمن النقطة الحصينة مع المواقع المجاورة، يساعد الانتخاب الجيد لهذه المواقع على حشد النار لمجموعتين أو أكثر ضد العدو المقتحم ومنعه من حرية إبرار قواته وبالتالي منعه من عزل هذه المواقع وتدميرها بالتدريج. تصمم ميادين الرمي بشكل يضمن تنسيق النيران بين جميع المواقع.

15. يجب أن تبقى الممرات التي يصعب تغطيتها بالنيران تحت المراقبة وتغطي بواسطة مواقع ثانوية يتم تحضيرها مسبقاً وحسب ما يسمح به الوقت ويتم احتلالها بالأمر.

محظور

16. يتألف الدفاع الجوي من نظام متكامل للإجراءات السلبية والتي تشمل التستر والمراقبة الجوية والإجراءات الإيجابية التي تشمل تركيز الأسلحة المقاومة للطائرات لتشمل أيضًا الخفيفة وأسلحة آليات القتال المدرعة.

17. الاتصالات. تعتمد النقاط الحصينة بشكل رئيس على الاتصالات السلوكية مما يوفر أمن وفاعلية الاتصالات بين مختلف القيادات.

أ. تُدفن الأسلاك الهاتفية تحت الأرض وتُمد الخطوط بين مختلف المراكز مع خطوط بديلة أيضًا. يمكن الاعتماد على العدائين الذين يستخدمون خنادق الاتصال.
ب. كما يمكن استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن النقاط الحصينة.

18. المكونات الرئيسية للنقاط الحصينة. تختلف مكونات النقطة الحصينة طبقاً لحجم القوات المدافعة والأسلحة وغالبًا ما تتألف النقطة الحصينة مما يلي:

- أ. مواقع رمي للأفراد والرشاشات وأسلحة م/د.
- ب. مواقع رمي للدبابات والآليات المدرعة وملاجئ لها.
- ج. مواقع رمي هاونات.
- د. نقاط مراقبة وإنذار.
- هـ. ملاجئ للأفراد.
- و. مستودعات ذخيرة وأرزاق ومياه.
- ز. نظام اتصال سلكي ولاسلكي.
- ح. تتضمن النقاط الحصينة أيضًا مستودعات ذخيرة، مستودعات مواد مختلفة، أماكن للاستراحة، قنوات لتصريف مياه الأمطار، مستودعات لتخزين المياه، مستودعات لتخزين الأرزاق، مستودعات لمواد مختلفة.
- ط. شبكة من الموانع المختلفة ويمكن أن تتألف من:

- (1) أسيجة حلزونية.
- (2) ألغام ضد الدبابات.
- (3) ألغام ضد الأفراد.
- (4) أشراك خداعية.

محظور

19. تنظيم النقطة الحصينة. تراعى العوامل التالية في تنظيم النقطة الحصينة:
- أ. المراقبة الفعالة. تزود النقطة الحصينة بنقطة مراقبة قوية ومزودة بأجهزة مراقبة ومناظير تمكّن الفرد من المراقبة لأبعد مدى، ويُمكن أن يُزود هذا البرج برادار أرضي لكشف التحركات في حالات الرؤية المحدودة الصعبة.
- ب. استغلال مختلف الأسلحة. ويتم ذلك بإنشاء المواقع الخاصة بالأسلحة التي تمكّن الفرد من استغلال مختلف أنواعها سواءً كانت رشاشات خفيفة أو متوسطة أو هاونات أو صواريخ مضادة للدبابات بأسلوب يضمن أمن وسلامة ووقاية الفرد وإيقاع الخسائر بقوات العدو.
- ج. راحة الأفراد. يجب الاهتمام برعاية الأفراد وتوفير ضروريات المعيشة لهم حتى يتمكنوا من الصمود مع القتال بأسلوب يكفل له الأمان، ولهذا يتم تزويد النقطة الحصينة بأماكن للراحة والنوم مع ترتيبات إضاءة كافية وتوفر المياه والحمامات بالإضافة لمستودعات الذخيرة والوقود.
20. يشكل أفراد المشاة العنصر الأساسي في الدفاع عن النقطة الحصينة بما يتوفر لهم من مختلف الأسلحة والموانع والإسناد المدفعي والجوي، وإشراك عدد من الدبابات في الدفاع من خلال مواقع رمي مجهزة يتم احتلالها عند الطلب.
21. يسيطر قائد النقطة الحصينة على جميع الأمور المتعلقة بها عدا بعض الأفراد المخصصين لتشغيل وإدامة أجهزة معينة والذين يرتبطون مع قيادتهم (كأفراد الاستخبارات).
- تنفيذ الدفاع عن النقطة الحصينة
22. لا يختلف تنفيذ الدفاع في النقطة الحصينة عنه في الدفاع العادي إلا من حيث توفر حماية ممتازة للمدافع وكثافة الموانع والأسلحة.
23. تُدّام النقطة بأقل عدد ممكن من الأفراد في الظروف العادية ويبقى الآخرون في أماكن تدريب أو استراحة أو ملاجئ في الخلف لأن البقاء في التحصينات مدة طويلة يرهق الأفراد إلا إذا توفرت وسائل راحة ورفاهية مناسبة داخل الموقع.
24. حالما تظهر بوادر استعداد العدو للعمل التعرضي أو تقربه باتجاه موقع النقطة الحصينة، تُنذر الوحدات المكلفة بالدفاع عن النقاط الحصينة لاحتلال مواقعها ويعود جميع الأفراد إلى مراكزهم داخل وحول النقاط وتطلب الدبابات لإشغال مراكز الرمي المعدة لها في الأمام.

محظور

25. يبدأ العدو عادة بقصف مدفعي وجوي مركز على التحصينات وهنا يحتمي القسم الأكبر من الأفراد داخل منشآت النقطة مع استمرار مشاغلة العدو من مواقع الرمي داخل وحول النقطة وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة وضمن المدى بما فيها أسلحة المدمر والدبابات والمدفعية.

26. إذا كان العدو يقوم بعملية إررار فإنه سيواجه سلسلة الموانع البحرية حول النقطة الحصينة.
أ. تقوم كاسحات ألغامه بمحاولة إزالة وتدمير الألغام البحرية تحت قصف مدفعي وجوي ثقيل ومركز.

ب. يقوم أفراد النقطة والنقاط القريبة بتركيز رمايتهم على قطع العدو البحرية وكاسحات ألغامه ومعداته الهندسية التي تكون في طليعة القوات. مع استمرار القصف المدفعي ضد السفن حاملة القوات واستئثار أكبر ثقل من القصف ضد السفن قبل مغادرة القوات منها.

ج. إذا توغل العدو عميقاً في حقول الألغام، تكون الفرصة مواتية لإحداث التدمير الأكبر في قوات العدو وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة من أجل:


- (1) كسر حدة هجومه.
- (2) تشتيت قواته.
- (3) إجباره على إعادة التنظيم خارج هذه الحقول.
- (4) جرّه لمناطق تقتل مناسبة أمام النقاط الحصينة.

27. إذا استمر في تقدمه حتى الوصول إلى مسافة قريبة من النقطة، تستمر المشاغلة بكافة الأسلحة خصوصاً المدمر قصيرة المدى والرشاشات، وتطلب هنا رماية أهداف الحماية النهائية لإيقاف العدو.

28. يأتي دور الهجمات المحلية لاحتياط فرق القتال/ السرايا لتدمير العدو أو طرده قبل أن يقتحم التحصينات وقبل أن ينجح بتأسيس موطئ قدم على الساحل وإذا فشلت هذه الهجمات أو تمت إعاقتها يتم شن الهجوم المعاكس الرئيس من المستوى الأعلى (كتيبة/ مجموعة قتال ومجموعة لواء).


29. يعتبر قرار إخلاء النقطة الحصينة من أخطر القرارات، ويجب أن يصدر عن قائد القطاع الدفاعي بأكمله إذ ربما يُشن الهجوم المعاكس خلال أي فرصة سانحة منذ وصول العدو لسلسلة الموانع وحتى وصوله لمركز النقاط الحصينة.

30. إذا تجاوز العدو أي نقطة حصينة تبقى النقطة عاملة وتساعد في ضرب إمدادات العدو وتميرير المعلومات، حيث يمكن للنقطة البقاء معزولة لفترة معتمدة على مخزونها من المواد المختلفة حتى يتغير الموقف لمصلحة المدافع أو يتسلل أفراد النقطة للخلف حسب الأوامر الصادرة إليهم.



الشكل رقم (35) مواصفات الملاجئ والخنادق ومخابئ الآليات

مخطط يوضح انسحاب سرية مشاة



محظور

الملحق "د" لعقيدة فصيل المشاة والمدولة والمشاة الآلية


تسلسل الأعمال في الانسحاب

الموقع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة	المرحلة السادسة	المرحلة السابعة
20-15 كم	تهيئة كافة القطعات للانسحاب بما فيها جماعات استطلاع الموقع المتوسط الأول والموقع الدفاعي الرئيس الجديد. انسحاب وحدة أو وحدات العمق وتحضير الموقع المتوسط الأول، انفتاح القطعات الساترة خلف الموقع الحالي	انسحاب القطعات الأمامية بعضها إلى الموقع المتوسط الأول وبعضها الآخر إلى الموقع الدفاعي الرئيس الجديد، القطعات الساترة تقاقل قتال إعاقه بين الموقع الحالي والموقع المتوسط الأول.					

محظور

الموقع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة	المرحلة السادسة	المرحلة السابعة
المتوسط الأول 20-15 كم	استطلاع الموقع وبدء التجهيز	إكمال تجهيز الموقع	اجتياز القطعات السايرة للمواقع والانفتاح خلفه. قطعات الموقع المتوسط الأول تدافع عن موقعها لمدة لا تقل عن 24 ساعة	انسحاب القطعات إلى الموقع الدفاعي الرئيس الجديد. القطعات السايرة تقاتل قتال إعاقه بين الموقع المتوسط الأول والموقع المتوسط الثاني			
المتوسط الثاني 20-15 كم	استطلاع الموقع وبدء التجهيز	استطلاع الموقع وبدء التجهيز	مواصلة التجهيز للموقع	إكمال تجهيز الموقع	اجتياز القطعات السايرة للموقع والانفتاح خلف قطعات الموقع المتوسط الثاني تدافع عن موقعها مدة لا تقل عن 24 ساعة	انسحاب القطعات إلى الموقع الدفاعي الرئيس الجديد. القطعات السايرة تقاتل قتال إعاقه بين الموقع المتوسط الثاني الدفاع الرئيس	
الرئيس	بدء الاستطلاع	مواصلة الاستطلاع	بدء التجهيز للموقع	تزداد قوته بقطعات من الموقع المتوسط الأول	مواصلة التجهيز	تزداد قوته بقطعات من الموقع المتوسط الثاني. إكمال تجهيز الموقع	اجتياز القطعات السايرة للموقع والمعركة الرئيس. إعادة انفتاح القطعات السايرة في العمق أو الاحتياط


ترتيبات السيطرة لتبديل كتية المشاة



محظور

الملحق "و" لعقيدة فصيل المشاة والمدولة والمشاة الآلية

ترتيبات السيطرة لتبديل كتبية مشاة آلية



محظور

الملحق "ز" لعقيدة فصيل المشاة والمشاة المدولبة والمشاة الآلية

النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة في عملية التبديل

1. على ممثلي جماعة المقدمة تدوين جميع النقاط والمعلومات المطلوبة قبل الذهاب إلى الوحدة التي سيتم تبديلها، فيما يلي النقاط الرئيسية التي يأخذ عنها مختلف الضباط التفاصيل الوافية، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه النقاط مشتركة بين ضابطين أو أكثر.

2. قائد السرية.

- أ. توزيعات مجموعة القتال/ الكتيبة، الخرائط والصور الجوية.
- ب. معلومات عن عادات العدو، القناصة، الدوريات، الهاون، الألغام، الأسلاك.
- ج. توزيعات السرية بالتفصيل بما فيه عدد الأفراد في كل جماعة.
- د. ترتيبات إسناد المدفعية.
- هـ. إشارات الضوء.
- و. خطة الاتصالات الداخلية.
- ز. مواقع الوحدات الموجودة على الأجحة.
- ح. مواقع مراكز مراقبة السرية ومراكز المراقبة المحلية الأخرى.
- ط. التوزيعات الليلية بما فيها مراكز الإخفاء.
- ي. لوحة الاتجاهات.
- ك. أهداف مدافع مقاومة الدبابات والهاون.
- ل. لوازم الخنادق.
- م. طرق العدائين.
- ن. تفاصيل عن الأرض الميته.
- س. موقع أسلحة الكتيبة المساندة.
- ع. إنذار الغازات.
- ف. السيارات الموجودة في المنطقة.
- ص. ترتيبات الطعام والنظافة.

3. قائد الفصيل.

أ. قوات العدو.

- (1) مواقع العدو.
- (2) حقول الألغام والأسلاك.

محظور

- (3) عادات العدو ونقاط دورياته.
- (4) روحه المعنوية.
- (5) القصف وأهدافه الدفاعية.
- (6) مراكز ملاحظته.
- (7) مقاصده المحتملة.

ب. قواتنا.

- (1) توزيع مجموعة القتال/ الكتيبة والسرية.
- (2) توزيع الفصيل وعدد الخنادق.
- (3) الأقواس.
- (4) خطوط النار الثابتة.
- (5) الأسلاك الشائكة وحقول الألغام والفجوات في حقول الألغام.
- (6) المشاعل العاثورية.
- (7) أقواس الرمي لأسلحة الم د من مرتب الفصيل.
- (8) نقاط المراقبة وتفصيلات الدوريات.
- (9) طرق الاقتراب والأرض الميته.
- (10) مواقع الأهداف الدفاعية وكيف يمكن طلب النار عليها.
- (11) الارتباط من اليمين إلى اليسار.
- (12) الأسلحة المساندة الأخرى التي يمكن أن ترمي على واجهة الفصيل، وكيف يمكن طلبها.

ج. الشؤون الإدارية.

- (1) لوازم الخنادق، الألغام الإضافية والأسلاك.
- (2) احتياط الذخيرة.
- (3) المرافق الصحية.
- (4) ترتيبات الإطعام والأرزاق الاحتياطية.
- (5) تزويد المياه.
- (6) إخلاء الخسائر.

د. الاتصالات.

- (1) طرق العدائين وخطة الأثر في المسير على الطريق.
- (2) الخطوط.

محظور

- (3) الإشارات الضوئية.
- (4) إشارة الإنذار وإجراءات المقاومة لهجوم العدو المدرع والجوي والنووي والكيميائي.
- (5) الاتصالات بين الخنادق.
- (6) كلمة السر لمجموعة القتال/ الكتيبة الخارجة.

الفصل الخامس

فصيل المشاة الآلية في
العمليات التعرضية

محظور

الفصل الخامس

فصيل وجماعة المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية

عام

1. يعتبر التعرض هو العمل الحاسم في الحرب، ومعه تبرز الحاجة للأخذ بزمam المبادرة وإدامتها واختيار المكان والزمان المناسبين لتنفيذه. وتتعاون وحدات المشاة الآلية مع الدبابات لتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات التعرضية المهمة في ميدان المعركة بسبب قدرتها على سرعة المناورة واستخدام كثافة نيران عالية.

2. إن القصد الرئيس للعمليات التعرضية هو هزيمة أو تدمير أو تحييد قوة العدو، وينفذ فصيل المشاة الآلية العمليات التعرضية عادة كجزء من سرية المشاة الآلية/ فريق القتال، ويستطيع الفصيل تنفيذ بعض العمليات بشكل مستقل مثل الإغارة والكمين والتسلل.

3. الغاية من العمليات التعرضية. إن الغاية من تنفيذ العمليات التعرضية هي:

- أ. تدمير قوة معادية أو تدميرها أو تحييدها.
- ب. تأمين أرض حاکمة.
- ج. الحصول على المعلومات والاستخبارات.
- د. خداع العدو وتحويل اتجاهه.
- هـ. حرمان العدو من الموارد.
- و. إيقاف العدو في مكانه أو تشتيت هجومه.
- ز. تهيئة الظروف لعمليات مستقبلية ناجحة.

أساسيات وخصائص العمليات التعرضية

4. الأساسيات.

أ. يستطيع فصيل المشاة الآلية تنفيذ مهمته في الاقتراب من العدو وهزيمته بأسلوب النار والحركة من خلال العمليات التعرضية فقط. قد تتطلب الاعتبارات التعبوية أن يقوم الفصيل بتنفيذ معركة دفاعية لفترة من الزمن لكن هزيمة العدو تقتضي التحول إلى الهجوم. ويساعد على ذلك وجود أسس مبنية على عقيدة تعبوية صحيحة، أثناء التخطيط التعرضي يجب على قائد الفصيل زيادة مرونة الفصيل التعبوية. لضمان نجاح الهجوم يجب أن يعرف ويفهم قائد الفصيل أساسيات العمليات التعرضية، واستخدام إجراءات المعركة أثناء القتال.

محظور

- ب. يقتحم فصيل المشاة الآلي مواقع العدو بالآليات عندما تكون الأسلحة مناسبة بمعوية الدبابات ويتم ذلك عندما يصل العدو إلى حالة الوهن، ويكون ذلك في حال انسحابه إلى مناطق غير مجهزة وغير منظمة أو عندما تكون هناك قوات خفيفة احتلت أرض غير مجهزة للدفاع.
- ج. الواجب الاساسي لمهمة الفصيل في العمليات التعرضية على المستوى التعبوي يكون حسب الأولوية التالية:

(1) قتل العدو/ أسره ثم الاستيلاء على الارض.

(2) الاستيلاء على الارض ثم أسر/ قتل العدو.

5.

- خصائص العمليات التعرضية. على قادة فصائل المشاة والمشاة الآلية تطبيق الخصائص التالية:
- أ. المفاجأة. تحقق الفصائل المفاجأة بمهاجمة العدو في زمان أو مكان غير متوقعين أو باستخدام سلاح غير معروف لدى العدو أو بأسلوب هجوم هو غير مستعد له. ومما يساعد الفصيل على تحقيق المفاجأة عدم قدرة العدو على التنبؤ بأعمال الفصيل والجرأة ضمن إطار قصد قائد فريق القتال/ السرية وقائد مجموعة القتال/ الكتبية. إن تحقق المفاجأة مطلوب، وببساطة يكون تأخير رد فعل العدو أو تشتيته في العادة مؤثراً. تسبب المفاجأة أيضاً ضغطاً على قيادة وسيطرة العدو، وهذا يؤلّد لديه صدمة نفسية. ومن العوامل المهمة لتحقيق المفاجأة، قدرة الفصيل على التسلل والهجوم أثناء فترات الرؤية المحدودة.
- ب. الحشد. تحقق الفصائل القصد بحشد تأثيرات أنظمة الأسلحة وجماعات البنادق لديها. ولا يتطلب حشد التأثيرات أن يكون الفصيل كاملاً مجتمعاً في موقع واحد، ولكنه ببساطة يتطلب استخدام تأثيرات أنظمة الأسلحة في المكان والزمان المناسبين. ولأن المهاجم يتحرك على أرض معادية فإنه يكون معرضاً لنيران العدو المخططة. ومن خلال تركيز القدرة القتالية، يستطيع المهاجم تقليل فاعلية نيران العدو وكذلك تقليل مدة التعرض لهذه النيران. حيث تُمكن أجهزة الملاحظة الحديثة المتاحة قائد الفصيل من الانتشار مع الاحتفاظ بالقدرة على حشد تأثيرات أنظمة أسلحة الفصيل بسرعة عندما يتطلب الموقف ذلك.

- ج. السرعة. هي معدل سرعة العمل العسكري، وتُعدّ السيطرة على هذا المعدل أو تغييره أمراً أساسياً للمحافظة على المبادرة. وبينما تُعدّ الوتيرة السريعة للعمليات هي المفضلة، إلا أن قائد الفصيل يجب أن يتذكر أن التنسيق يُؤمّد للتنفيذ الناجح لمهمة الفصيل. يجب على قائد الفصيل، إسناد قصد القائد، بأن يتأكد من تنسيق حركة الفصيل مع حركة فريق القتال/ السرية والفصائل الأخرى، وإذا أُجبر الفصيل على إبطاء حركته بسبب طبيعة الأرض أو مقاومة العدو، فيستطيع القائد تغيير وتيرة حركة فريق القتال/ السرية لإدامة التزامن. قد تتغير وتيرة المعركة

محظور

عدة مرات أثناء عملية تعرضية ما. يجب على قائد الفصيل أن يتذكر أن الحركة باستخدام الطرق المخفية والمستورة أهم من المحافظة على تشكيلات دقيقة وسرعات محددة مسبقاً.

د. الجرأة. هي خطة عمل بسيطة تُنفَّذ بجرأة، وهي الرغبة في المخاطرة بعملٍ جريء لتحقيق نتائج إيجابية. إن معرفة قصد القائد لمستوى أو مستويين أعلى يُمكن قائد الفصيل من الاستفادة من الفرص المتاحة في ميدان المعركة عند ظهورها. تُحسِّن الجرأة من فاعلية إسناد الفصيل للمعركة الهجومية بأكملها، كما تلهم الجرأة، التي تتسم بالمبادرة المنضبطة، الأفراد التغلب على المصاعب والمخاطر.

تشكيلات الحركة/ المناورة للفصيل

6. تشكيلات الحركة/ المناورة. تعتمد تشكيلات فصيل المشاة على طبيعة الأرض ومتطلبات القيادة والسيطرة والموقف التعبوي ومستوى الرؤية وتهديد العدو ودرجة المناورة المطلوبة من قبل قائد الفصيل. وعموماً يجب على الفصيل المحافظة على التوازن مع الأخذ في الاعتبار عمق توزيعات العدو عند الهجوم بالواجهة، ومثال على ذلك، عند تقدم الفصيل باتجاه عدو غير معروف الموقع، على قائد الفصيل إبقاء الجزء الأكبر من الفصيل في الخلف لاستخدامه في المناورة وتدمير العدو عند تحديد موقعه. أما في حالة الاقتحام على عدو معروف الموقع يقوم القائد بالهجوم على الهدف بأكبر قوة ممكنة كما يجب عليه عدم التردد في تغيير التشكيل إذا تطلب الموقف ذلك.

7. قبل البدء بدراسة تشكيلات حركة فصيل المشاة/ المشاة الآلي لا بد من معرفة تشكيلات جماعة المشاة وأسلوب استخدامها.

تشكيلات الجماعة

8. هو التشكيل بأسلوب الحركة على الأرض بشكل منظم ومسيطر عليه من قبل قائد الجماعة.

9. تتألف جماعة المشاة من أفراد وقد يحتاج قائد الجماعة الى توزيع الأفراد بتوازن بين القسمين من حيث التسليح والقدرة على المناورة.

10. اختيار التشكيل. هنالك عدة عوامل تؤثر في اختيار التشكيل المناسب لإنجاز المهمة وهي:

- أ. المهمة.
- ب. الرؤية.
- ج. الأرض.
- د. الاتجاه المتوقع لنيران العدو.

محظور

هـ. السيطرة.

و. سرعة تركيز النيران.

ز. الموقف الجوي.

11. حركة الأفراد. يجب على الأفراد أثناء الحركة مراعاة الآتي:

أ. حمل السلاح باحتراس توقعاً لأي اشتباك مفاجئ.

ب. مراقبة الأقواس المحددة لهم.

ج. تمرير أي معلومات لأي تحركات مشتبهة.

د. محاولة معرفة وتمييز أي مواقع محتملة للعدو.

12. حركة الجماعات.

أ. تتحرك الجماعة بالتشكيل المناسب مع الأرض والتهديد المتوقع.

ب. يجب على الجماعة تمرير المعلومات عن أي تهديدات للعدو.

ج. يجب على قائد الجماعة التأكد من أن حركته على المحور المحدد وفي الاتجاه الصحيح.

د. يجب أن يكون التحرك بالوثبات والقفزات حسب ما هو حدد من قبل قائد الفصيل.

هـ. يجب على قائد الفصيل اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة حسب موقع الجماعة في الفصيل

لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تعرض الفصيل لنيران العدو المباشرة وغير المباشرة، وحسب

التجارب التي أجريت بعد صرف الأوامر.

و. يجب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاجتياز أي نوع من أنواع الموانع.

الفواصل والإشارات

13. لأغراض السيطرة يتم تقسيم جماعة المشاة الراجلة إلى قسمين (قسم آدم) ويكون تحت سيطرة

قائد الجماعة، و(قسم بارود) تحت سيطرة نائب قائد الجماعة.

14. هناك عاملان رئيسان يتحكمان في الفواصل والمسافات بين الأفراد وهما عامل الأرض وعامل

نيران العدو والسيطرة. وكقاعدة عامة فإن انتشار الجماعة في ميدان المعركة يجب أن يحقق السيطرة،

ومثال على ذلك، تكون المسافات بين الأفراد في الأراضي المفتوحة نهراً تتراوح من (6-10) خطوات،

والمسافة ليلاً تعتمد على درجة السيطرة (لا تزيد عن 8 خطوات ليلاً) والمسافة بين قسمي النيران لا

يمكن تحديدها حيث يجب أن تكون في حدود سماع صوت أوامر قائد الجماعة، وإذا كانت أصوات

المعركة تمنع سماع صوت قائد الجماعة فإن استخدام إشارات الميدان تعتبر طريقة ناجحة للسيطرة.

أنواع التشكيلات لجماعة المشاة الراجلة

15. هنالك عدة تشكيلات لجماعة المشاة الراجلة ويمكن حصرها في التشكيلات التالية:

- أ. خط منفرد.
- ب. خط مزدوج.
- ج. رأس سهم.
- د. خط حرب.
- هـ. المعين.
- و. رأس الرمح.

16. الاتصال. يجب أن يتمكن نائب قائد الجماعة (قائد قسم بارود) من رؤية قائد الجماعة أثناء الحركة لاستلام أي أوامر منه، وفي حالة تعذر ذلك يكون بواسطة فرد في قسم آدم يعمل كحلقة اتصال بينهما لتبرير أي أوامر أو إشارات ويسمى هذا الفرد (فرد اتصال). الجدول رقم (5) يوضح رموز عناصر الفصيل والجماعة في التشكيلات المختلفة.

الجدول رقم (5) رموز عناصر الفصيل والجماعة في التشكيلات

ت	الرمز	المعنى
1		قائد الفصيل
2		رقيب الفصيل
3		عريف قائد الجماعة
4		جندي أول نائب قائد الجماعة
5		حامل بندقية + قاذف م / د
6		حامل رشاش خفيف
7		حامل بندقية مزودة بقاذف 40 ملم
8		م/د خفيف
9		رشاش خفيف
10		هاون 60 ملم
11		حامل الجهاز

محظور

خط منفرد


17. هو تشكيل تقوم به الجماعة بحيث يكون الأفراد خلف بعضهم البعض وبمسافات معينة ويستخدم في الأماكن الضيقة مثل الوديان والجدران والأسيجة والغابات، وترتيب المسير المحتمل أن يتبع كل فرد خطوات وأثر الفرد الذي أمامه. انظر الشكل رقم (36).

أ. الحسنات.

- (1) أقل تعرضاً للنيران من الأجناب.
- (2) مفيد للتحرك على امتداد المعالم الطولية مثل الوديان الضيقة والمنخفضة والسيجات.
- (3) يناسب عبور فتحة أو ثغرة ضيقة في مانع مثل حقل ألغام.
- (4) التشكيل المثالي عند عبور الغابات الكثيفة.
- (5) سهولة السيطرة أثناء الليل وفي حالات الرؤية الضعيفة.

ب. السيئات.

- (1) يصعب منه فتح النيران في الأمام.
- (2) أكثر تعرضاً للنيران الأمامية.
- (3) المراقبة الأمامية ضعيفة حيث يركز الأفراد نظرهم على الفرد المتحرك أمامهم.
- (4) تمرير الأوامر والمعلومات ببطء.



الشكل رقم (36) ترتيب المسير في تشكيل خط منفرد

خط مزدوج


18. وهو تشكيل تقوم به الجماعة حيث أنها تنقسم إلى قسمين موازيان بعضهما وبمسافة معينة بين القسمين وبين أفراد كل قسم على أن تكون المسافة الأفقية بين الأقسام (15-20) خطوة وحسب طبيعة الأرض، يستخدم هذا التشكيل عند التحرك على الطرق أو الممرات الواسعة التي تسمح للأفراد بالتحرك على الأجناب كما يستخدم في التحركات الليلية، ويعتمد مكان قائد الجماعة في أحد القسمين نوع تهديد العدو. الشكل رقم (37).

أ. الحسنات.

- (1) سهولة الضبط والسيطرة.
- (2) مناسب للعمليات والتحركات الليلية.
- (3) تسهل منه مراقبة الأجناب.
- (4) سهولة التغيير إلى تشكيل خط حرب.

ب. السيئات.

- (1) هدف أكبر لنيران العدو الأمامية وتحدث فيه خسائر كبيرة.
- (2) يصعب منه فتح النيران للأمام.



الشكل رقم (37) ترتيب المسير في تشكيل خط مزدوج

رأس سهم


19. تتشكل الجماعة كـ رأس سهم حيث تنقسم إلى قسمين يلتقيان بزاوية حادة في فرد واحد يمثل رأس السهم، وهو من أفضل التشكيلات التي يمكن استخدامها عند التحرك عبر الأراضي المفتوحة. انظر الشكل رقم (38).

أ. الحسنات.

- (1) أقل تعرضاً للنيران الأمامية.
- (2) إمكانية سهولة الرماية إلى الأمام.
- (3) جيدة المراقبة إلى الأمام والأجناب.
- (4) جيدة لعبور الأراضي المفتوحة والكاشفة.

ب. السيئات.

- (1) صعوبة الضبط والسيطرة مقارنة مع التشكيلات الأخرى.
- (2) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية.



الشكل رقم (38) ترتيب المسير في تشكيل رأس السهم

خط الحرب

20. ينتشر الأفراد يمين ويسار قائد الجماعة لتشكيل خط مستقيم عرضي وبمسافات معينة بينهم. ويستخدم هذا التشكيل عند التعرض لنيران العدو وفي مرحلة اقتحام مواقع العدو انظر الشكل رقم (39).

أ. الحسنات.

(1) مراقبة جيدة في الأمام.


(2) نيران كثيفة للأمام.

(3) أفضل تشكيلة للاقتحام.

ب. السيئات.

(1) صعوبة الضبط والسيطرة.

(2) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية.



الشكل رقم (39) ترتيب المسير في تشكيل خط الحرب

المعين

21. تتشكل الجماعة في شكل معين ويستخدم عادة في الدوريات. الشكل رقم (40).

أ. الحسنات.

(1) جيد الضبط والسيطرة.

محظور

(2) المراقبة جيدة لجميع الجهات.


(3) تسهل منه الرماية لجميع الجهات.

ب. السيئات.

(1) هدف كبير وواضح للعدو.

(2) معرضة لنيران العدو الأمامية والجانبية.

(3) خسائر كبيرة عند سقوط قنبلة في وسط التشكيل.



الشكل رقم (40) ترتيب المسير في تشكيل المعين

رأس الرمح

22. يشبه تشكيل رأس السهم وكان يستخدم سابقاً في القوات المسلحة بوضع الرشاش في الخلف، ونسبة للتغيير في تسليح الجماعة فيتم وضع رشاش خفيف وفرد حامل قاذف الم د أو قاذفي الم د في الخلف ويستخدم هذا التشكيل عند التحرك عبر الأراضي المفتوحة والواجهات الواسعة وعند احتمال التهديد الجانبي أكبر. انظر الشكل رقم (41).

أ. الحسنات.

(1) الضبط والسيطرة أكثر من تشكيل رأس السهم.

(2) المراقبة جيدة للأمام والأجناب.


محظور

(3) وجود الرشاش والـ م د مجتمعين في الخلف يمكن الجماعة من التعامل مع أي تهديد جانبي.

ب. السيئات.

(1) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية والأمامية.

(2) هدف كبير وواضح نسبة لوجود فردين في الخلف.



الشكل رقم (41) ترتيب المسير في تشكيل رأس الرمح

23. أساليب الحركة لجماعة المشاة الراجلة. يجب على قائد الجماعة أثناء التقدم انتخاب واستغلال السواتر المتوفرة، ويتم تغيير التشكيل في ميدان المعركة من وقت لآخر وحسب طبيعة الأرض والموقف التعبوي على قائد الجماعة استخدام الإشارات كلما أمكن لأنها تتميز بالاستجابة الفورية والصامتة من قبل الأفراد ويجب على القادة عدم التقيد بنوعية تشكيل واحد بل عليهم استخدام التشكيل المناسب لطبيعة الأرض والموقف التعبوي.

24. السيطرة على الفصيل. يسيطر قائد الفصيل على الجماعات بالوسائل التالية:

- أ. جهاز لاسلكي.
- ب. الصافرة.
- ج. الصوت.
- د. الإضاءة (ليلاً).
- هـ. إشارات الميدان.
- و. الضرب على الأسطح.
- ز. فرد الاتصال.

25. يجب أن لا تمنع سيطرة القائد حرية ومبادأة قادة الجماعات في استغلال الفرص السانحة والقيام بأعمال حاسمة وجريئة، إن تلك الفرص السانحة نادرة في ميدان القتال ويجب انتهازها دون انتظار أوامر القائد.

26. يراعى أن يكون مكان قائد الفصيل في موقع يستطيع منه قيادة فصيله والسيطرة عليه أثناء القتال والاهتمام والتركيز في متابعة معركته دون الانشغال فعلياً في القتال بسلاحه الشخصي. إن قيادة الفصيل يمكن أن تعمل مجموعة أو تقسم حسب الموقف حيث يكون القائد وحامل الجهاز في مجموعة ورفيق الفصيل والهاون في المجموعة الأخرى، في بعض الحالات قد يتطلب الموقف دفع الهاون ليكون في الأمام مع القائد أو مع إحدى الجماعات الأمامية حتى يمكن الاستفادة من أقصى مدى للسلاح.

27. يجب أن يكون هناك إسناد متبادل بالنيران بين الجماعات داخل الفصيل وبين أقسام النيران داخل الجماعة.

28. المسافات بين الجماعات أثناء الحركة الراجلة. إن طبيعة الأرض وتهديد العدو يتحكمان في المسافات بين الجماعات أثناء حركة الفصيل وتكون المسافات كالتالي:

- أ. المسافة بين الجماعة الأمامية والجماعات الخلفية من 100 إلى 200 متر.
- ب. المسافة بين الجماعة الأمامية وقيادة الفصيل 50 متر.
- ج. المسافة بين قيادة الفصيل والجماعات الخلفية من 100 إلى 150 متر.
- د. المسافة بين الجماعتين الخلفيتين من 100 إلى 200 متر.
- هـ. المسافة بين الجماعتين الأماميتين من 100 إلى 200 متر.

محظور

29. تشكيلات فصيل المشاة أثناء الحركة الراجلة. هناك أربعة تشكيلات أساسية يتخذها الفصيل أثناء الحركة الراجلة، ولقادة الجماعات حرية اختيار التشكيلة المناسبة لجماعاتهم حسب طبيعة الأرض والموقف التعبوي أثناء حركة الفصيل. والتشكيلات الأساسية للفصيل هي:

أ. جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف. يستخدم هذا التشكيل عندما يعمل الفصيل كمقدمة حرس وحسب طبيعة الأرض والاشتباك مع العدو بأصغر قوة ممكنة. انظر الشكل رقم (42).

(1) الحسنات.


(أ) سهولة الضبط والسيطرة من قبل القائد.

(ب) يوفر احتياطي لوجود جماعتين في الخلف.

(2) السيئات.

(أ) واجهة ضيقة وبالتالي محدودة إذا كانت المهمة إيجاد العدو وقتله.

(ب) تكون الجماعة الأمامية عرضة لتهديدات العدو الجانبية.



الشكل رقم (42) جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف

ب. جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف. يستخدم هذا التشكيل أثناء الاقتحام وعندما يكون الفصيل مقدمة حرس ومسؤول عن واجهة واسعة للبحث عن العدو. انظر الشكل رقم (43).


(1) الحسنات.

(أ) سهولة الضبط والسيطرة من قبل قائد الفصيل.

(ب) يوفر مراقبة جيدة في منطقة واسعة.

(2) السيئات.

- (أ) تصعب فيه السيطرة في المناطق الضيقة.
(ب) تشكل الجماعات الأمامية هدف كبير لنيران العدو الأمامية.



الشكل رقم (43) جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف

ج. خط منفرد. يستخدم هذا التشكيل عند الحركة على الطرق والدروب والوديان الضيقة أو عندما يسير الفصيل في محاذاة سياج، ويتحرك الفصيل بشكل منفرد بالجماعات خلف بعضها البعض بتشكيل منفرد أو مزدوج مع المحافظة على المسافات بين كل جماعة وأخرى وعادة تكون قيادة الفصيل خلف الجماعة الأمامية. الشكل رقم (44)، (45).


(1) الحسنات.

- (أ) يشكل هدفاً صغيراً لنيران العدو الأمامية.
(ب) يسهل فيه الضبط والسيطرة.


(2) السيئات.

(أ) يشكل هدفاً كبيراً لنيران العدو الجانبية.

(ب) النيران الأمامية أقل كثافة.



الشكل رقم (44) تشكيل الخط المزدوج بمحاذاة سياج شائك



الشكل رقم (45) تشكيل الخط المنفرد

د. تشكيل الرتل. تكون الجماعة الأمامية في تشكيل تنقل الفصيل هي الجماعة الأساسية، ويستخدم عندما لا يتوقع تهديد من العدو وكذلك في المناطق التي لا توفر انتشار واسع للفصيل وعند الحركة من مناطق التجمع إلى منطقة التشكيل. انظر الشكل رقم (46).


محظور

(1) الحسنات

- (أ) يشكل هدفاً صغيراً لنيران العدو الأمامية.
(ب) يسهل فيه الضبط والسيطرة.
(ج) يسهل الحركة في المناطق الضيقة.

(2) السيئات

- (أ) يشكل هدفاً كبيراً لنيران العدو الجانبية.
(ب) النيران الأمامية أقل كثافة.



الشكل رقم (46) تشكيل الرتل

حركة الفصيل

30. الحركة هي عملية مستمرة للتوقعات وتقييم تهديدات العدو لذا يجب على القادة والأفراد الانتباه أثناء التنقل عبر مختلف أنواع الأراضي واستخدام الأرض بشكل جيد، كما يجب تحقيق الحماية والتوازن للقوة باستمرار حتى يتم التماس بالعدو.

31. أساليب/ طرق الحركة للفصيل. يجب على قادة الفصائل أثناء الحركة مراعاة الآتي:

- أ. اتخاذ أفضل تشكيل وأسلوب حركة يتناسب مع الأرض والتهديد ومتطلبات السرعة.
- ب. عند الوصول لنهاية الوثبة يجب التوقف لفترة قصيرة وإجراء كشفاً لمواقع العدو المحتملة والموانع لتأمين الحركة للوثبة التالية.
- ج. إذا كان هناك احتمالاً للاشتباك مع العدو يستخدم أسلوب النار والحركة (بدون رماية) مع الجاهزية للاشتباك الفوري وهناك ثلاث طرق لحركة الفصيل وهي:


(1) الحركة كاملة. حركة كل الجماعات بشكل متكامل مع بعضها البعض في نفس

الوقت ويراعى أن يكون موقع قائد الفصيل في مكان يستطيع منه السيطرة على

جماعاته. يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: انظر الشكل رقم (47).

(أ) عندما تكون هناك ضرورة للسرعة (الزخم).

(ب) عدم توقع اشتباك مع العدو.




الشكل رقم (47) الحركة كاملة للفصيل

محظور

(2) حركة التلاحق. هو اندفاع قوة للأمام تحت حماية قوة في الخلف بقصد تأمين المنطقة بالمراقبة والنيران، ثم تلتحق القوة الخلفية وتأخذ الأرض بجانب القوة الأمامية، وتستمر الحركة قوة تتحرك وقوة تلاحقها، وتبقى القوة التي اندفعت أولاً دائماً في الأمام ويسمى هذا بأسلوب التلاحق. تكون السيطرة على الجماعة أو الجماعات الخلفية بواسطة الرقيب أما قائد الفصيل فيتحرك مع مجموعة خلف الجماعة الأمامية أو الجماعات الأمامية بالوثبات. يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: انظر الشكل رقم (48).

(أ) احتمالات الاشتباك مع العدو.

(ب) المحافظة على الزخم (السرعة).




الشكل رقم (48) حركة التلاحق

(3) حركة التناوب. هي حركة قوة للأمام تحت حماية قوة في الخلف بقصد تأمين المنطقة بالمراقبة والنيران، ثم تندفع القوة الخلفية للأمام متجاوزة (متخطية) القوة الأمامية وتأخذ قفزة أخرى لمسافة ضعف المسافة السابقة وتتحرك نفس الحركة من قفزة إلى أخرى ويسمى هذا الأسلوب (التناوب). يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية:

انظر الشكل رقم (49).

محظور

- (أ) عندما يكون الاشتباك مع العدو متوقعاً.
 (ب) متطلبات السرعة والمحافظة على الزخم.



32. الحركة ليلاً. يتم التقدم الليلي بنفس أسلوب التقدم النهاري ولكن تقل المسافات بين الجماعات وتقل سرعة الحركة ويصعب الإسناد بالنيران والسيطرة ولكن تزيد فيه فرصة تحقيق المفاجأة. يجب الانتباه لاستخدام العدو أجهزة رؤية ليلية متطورة مما يتطلب استخدام الأرض لتوفير التستر بنفس الطريقة التي تتم أثناء النهار.

33. على قائد الفصيل ضرورة اتخاذ التشكيل المناسب بناءً على طبيعة الأرض والوقت المتوفر وموقف العدو، كما يجب أن يكون الفصيل مدرب على التغيير من تشكيل إلى آخر وبصورة سريعة، مع مراعاة أن الحركة في الأرض الضيقة أو خلال الرؤية المحدودة تكون بطيئة تجعل من كل شيء غاية في الصعوبة ولذا فإن التدريب في ظروف الرؤية المحدودة يغرس الثقة في القادة وأفرادهم.

محظور

تشكيلات الميدان لفصيل المشاة الآلي بالآليات

34. تعتبر تشكيلات الميدان لناقلة القتال المدرعة في ميدان المعركة من وسائل القيادة والسيطرة. إن التطبيق والتدريب الجيد على أنواع التشكيلات في الميدان يقلل من الوقت المستغرق في استخدام الأجهزة اللاسلكية، حيث يعتبر هذا الأمر أساسياً عندما تكون الحرب الإلكترونية في الميدان صفة غالبية.

35. إن تحرك فصيل المشاة الآلي غالباً ما يكون كجزء من تحرك السرية في ميدان المعركة ولكن قد يتطلب الموقف أحياناً أن يتحرك الفصيل لوحده وبحرية وبعيداً عن السرية/ فريق القتال خاصة في حالات عبور المناطق المفتوحة وعند وجود تهديد جوي كثيف.

36. يوجد ضمن فصيل المشاة الآلي أربع ناقلات قتال مدرعة وهذه الناقلات تقسم إلى قسمين مزدوجين، ناقلة قتال مع ناقلة قائد الفصيل والناقلة الأخرى مع ناقلة مساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل. يعتبر التشكيل هو الطريقة التي يمكن أن تتحرك بها الآليات المقاتلة في منطقة ما ويعتمد انتخاب التشكيل على ما يلي:

- أ. طبيعة الأرض.
- ب. تهديد العدو المتوقع. (تهديد أرضي وتهديد جوي، طائرات مسيرة).
- ج. توقع التماس مع العدو.
- د. حالة الرؤية.

37. يتنقل الفصيل محمولاً كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة) عندما لا يكون التماس مع العدو محتملاً والسرعة مطلوبة، حيث يقوم القائد بتحليل آخر المعلومات عن العدو ويحدد إذا كان التماس مع العدو غير محتمل. لأنه بشكل عام تتحرك الوحدات بشكل أسرع عندما تنتقل محمولة، يجب على القادة تذكر الاحتمال المتزايد لانقطاع التواصل، وإذا حدث ذلك فيتم القيام بما يلي:

- أ. يستخدم قائد الفصيل أو القوة المنفصلة أساليب الملاحة البرية المتاحة لإعادة التواصل مع الجسم الرئيس.
- ب. يستطيع الجسم الرئيس للفصيل استخدام مصدر أشعة تحت الحمراء، أو مصدر حراري لإعادة التواصل البصري مع القوة المنفصلة، وربطها مع الجسم الرئيس أو استخدام طلاقات الإشارة (إذا سمح موقف العدو بذلك).

محظور

38. تنقسم التشكيلات الأساسية لفصيل المشاة الآلية إلى تشكيلات حركة وتشكيلات الاقتحام.

39. تشكيلات حركة فصيل المشاة الآلية بالآليات.

أ. تشكيلة الصندوق. يستخدم هذا النوع من التشكيلات في الأراضي التي تسمح بالانتشار وقبل التماس مع العدو أو بعده، كما هو موضح بالشكل رقم (50).

(1) الحسنات.


(أ) سهولة السيطرة.

(ب) مراقبة جيدة وقوة نيران متساوية لجميع الجهات.

(ج) إمكانية تطبيق التشكيلات الأخرى.

(2) السيئات. تعتبر هذه التشكيلة هدف مغر وواضح ومعرض للهجوم وبشكل أخص

إذا كانت متقاربة من بعضها.



الشكل رقم (50) تشكيلة الصندوق

ب. تشكيلة الصندوق المتعرج. يستخدم هذا النوع من التشكيلات في الأراضي التي لا تسمح بالانتشار وعند توقع مقاومة من العدو وفي العمليات الليلية. انظر الشكل رقم (51).

(1) الحسنات.


(أ) مراقبة جيدة وقوة نيران متساوية لجميع الجهات.

(ب) سهولة التحول إلى تشكيلة أخرى وبسرعة.

(2) السيئات.

محظور

- (أ) هدف واضح وكبير.
(ب) صعوبة الضبط والسيطرة.



الشكل رقم (51) تشكيلة الصندوق المتعرج


ج. تشكيلة الخط المنفرد. يستخدم هذا النوع من التشكيلات عند التحرك على الطرق وفي حالات التحرك ليلاً، وعند الرؤية المحدودة والمرور خلال المناطق الضيقة. يكون موقع آلية قائد الفصيل في المكان الذي يحقق منه أقصى سيطرة ويفضل في الناقلة الثانية. انظر الشكل رقم (52).

(1) الحسنات.

- (أ) سهولة السيطرة ليلاً وفي حالات الرؤية المحدودة.
(ب) سهولة الحركة في الممرات والمناطق الضيقة.
(ج) قوة نار جيدة على الأجنحة.

(2) السيئات.

- (أ) قوة نار ضعيفة للأمام والخلف.
(ب) هدف سهل من الجو.
(ج) معرض للكائن والتأخير في الحركة عند حدوث عطل أو إصابة للناقلة الأمامية.



الشكل رقم (52) تشكيلة الخط المنفرد

40. حركة المشاة الراجلة مع الآليات. قد يترجل فصيل المشاة الآلي لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- أ. في عمليات الاقتحام.
- ب. لإزالة أو كشف العوائق التي تحد من تقدم الناقلات المدرعة أو الدبابات.
- ج. حماية الناقلات المدرعة أو الدبابات في المناطق الضيقة والجبلية والكمائن.
- د. يجب تغطية حركة الناقلات المدرعة بالنيران في المناطق المجاورة والقريبة للعدو.

41. إن حسنات وعيوب بقاء الأفراد في آليات القتال هي:

أ. الحسنات.

- (1) الأثر المعنوي السيئ على العدو من جراء وصول آليات القتال المدرعة والدبابات بالقرب من مواقعه الدفاعية بمجرد نقل أو رفع خطة نيران الإسناد.
- (2) تستفيد المشاة الآلية من الحماية من أسلحة العدو ومن شظايا القنابل لأطول فترة ممكنة.
- (3) يمكن استمرار نيران الإسناد من آليات القتال المدرعة، والدبابات والمدفعية حتى وصول المشاة لمسافة الأمان، وبهذا تكون خطة النار قصيرة ومركزة.
- (4) عدم إرهاق المشاة وتعرضهم للتعب والتأخير مع توفر المرونة المطلوبة لنجاح العملية، وكذلك تسمح بشن هجمات إضافية من مواقع العدو المحتلة واتخاذ رد الفعل السريع في المواقف المتغيرة.

محظور


ب. السيئات.

- (1) تعرض المشاة المحمولين في آليات القتال المدرعة لخطر الأسلحة المضادة للدروع، فهناك دائماً وجود احتمال تعطيل جماعة كاملة بقذيفة واحدة.
- (2) المشاة المحمولين باستثناء القائد والرامي والسائق لا يرون الأرض أو مواقع العدو ولا يمكنهم معرفة الموقف خارج الآلية حتى لحظة الترحل.
- (3) تصعب السيطرة على القتال في منطقة الهدف عند الاقتحام، وتكون السيطرة أكثر صعوبة إذا ترجلت المشاة على نحو أعمى عند الطرف الأمامي للهدف.

42. بعد اختيار التشكيلة المناسبة يحدد قائد الفصيل أي العناصر (مشاة/ آليات القتال المدرعة) ستكون في الأمام.

أ. عناصر المشاة في الأمام. يفضل استخدام أفراد المشاة في الأمام عند الحالات التالية، انظر الشكل (53).

- (1) إذا كان الطريق يمر من خلال الأرياف والمناطق المبنية.
- (2) عندما يكون تجنب الكشف من قبل العدو مطلوباً.
- (3) عند احتمال وجود حقول ألغام معادية ضد الدبابات.
- (4) عند احتمال وجود عناصر معادية مقاومة للدروع.




الشكل رقم (53) عناصر المشاة في الأمام

محظور

ب. الآليات المقاتلة في الأمام. يمكن لقادة فصائل المشاة اختيار الآليات للقيادة في الأمام كما في الشكل رقم (54) وذلك في الحالات التالية:


- (1) وجود تهديد دروع أو دبابات.
- (2) عند الحركة في مناطق مفتوحة وعدم توفر التخفية والتستر الكافية.
- (3) عندما يكون هناك موقع أو اتجاه مؤكد لتواجد قوات للعدو.
- (4) عند احتمالية وجود حقول ألغام معادية ضد الأفراد.



الشكل رقم (54) آليات القتال المدرعة في الأمام

ج. آليات القتال المدرعة والمشاة في الأمام معاً. يمكن لقادة فصائل المشاة وضع آليات القتال المدرعة في الأمام مع المشاة بأسلوب مركزي كما في الشكل رقم (55)، (يعتمد موقع الآليات المقاتلة بين جماعات المشاة على طبيعة الأرض والتهديد المعادي) في الحالات التالية:

- (1) عندما تكون المرونة مطلوبة.
- (2) موقع العدو غير معروف.
- (3) وجود تهديد كبير من قبل مشاة العدو والمقاومة للدروع.
- (4) عندما تكون كثافة نيران الآليات المقاتلة مطلوبة وبسرعة ولكل الاتجاهات.



الشكل رقم (55) الآليات المقاتلة والمشاة في الأمام معاً

43. تشكيلات الاقتحام.


أ. ثلاث ناقلات في الأمام. يستخدم هذا التشكيل أثناء الاقتحام وهو التشكيل المعتاد لهجوم السرية ويمكن استخدامه عندما يعمل الفصيل في المقدمة ومسؤول عن تغطية أرض واسعة وكبيرة للبحث عن قوات العدو. انظر الشكل رقم (56).

(1) الحسنات.

- (أ) قوة وكثافة النيران للأمام.
- (ب) مراقبة جيدة للأمام.
- (ج) سهولة الضبط والسيطرة.
- (د) أقصى قوة اقتحام لجماعات المشاة في الأمام.

(2) السيئات.

- (أ) لا يتوفر احتياط على مستوى الفصيل.
- (ب) تعرض أكبر لقوة النيران للعدو.




الشكل رقم (56) ثلاث ناقلات في الأمام

ب. ناقلتان في الأمام. يستخدم عند الاقتحام في واجهة ضيقة وعند بروز حاجة لوجود قوة لاحقة على مستوى الفصيل وكذلك عند عدم وضوح موقف العدو. انظر الشكل رقم (57).

(1) الحسنات.

- (أ) قوة نيران لجميع الجهات.
- (ب) سهولة الضبط والسيطرة.
- (ج) التحول من تشكيلة لأخرى بسرعة.

(2) السيئات. قد لا تتوفر القوة الكافية لجماعات المشاة عند بدء عملية الاقتحام.



الشكل رقم (57) ناقلتان في الأمام

محظور

ج. تشكيلة خط الحرب. تستخدم في الأراضي المفتوحة والتي تسمح بالانتشار، وفي المراحل النهائية من الهجوم وعند اقتحام مواقع العدو، في حال استخدام هذه التشكيلة يجب أن تتوفر قاعدة إسناد نيران لها. انظر الشكل رقم (58).

(1) الحسنات.

(أ) قوة وكثافة النيران للأمام.

(ب) تغطية جبهة واسعة.


(ج) سرعة اقتحام الهدف.

(2) السيئات.

(أ) صعوبة الضبط والسيطرة.

(ب) قوة نيران ضعيفة على الأجنحة.

(ج) عدم وجود عمق.



الشكل رقم (58) تشكيلة خط الحرب

44. المسافات. يجب أن تكون المسافات الفاصلة بين الناقلات (100 متر) في كل الأحوال ويمكن أن تزيد عن ذلك في حالة الرؤية الجيدة وفي الأراضي المفتوحة، ويعتمد ذلك على سيطرة قائد الفصيل، إن تحريك ووضع الناقلات المدرعة قريبة من بعضها البعض أكثر مما يجب تعتبر ممارسة خاطئة، إذ أنها تشكل هدفاً معرضاً لنيران المدفعية والهجوم الجوي مقارنة بالناقلات المفردة.

محظور

النار والحركة

45. تستلزم الحركة بالضرورة أن تكون مجموعات ناقلات القتال المدرعة خاضعة لسيطرة صارمة بصرف النظر إن كانت الحركة عبر الصحراء أو على الطرق أو تحت تهديد العدو، يجب أن تتسم فنون الحركة المستخدمة بالبساطة والفاعلية في جميع الظروف على أن يتبع مبدأ الاحتفاظ بقدم على الأرض (أحدهما ثابت والآخر متحرك).

46. تتقدم الدبابات وناقلات القتال المدرعة في ميدان القتال في حشد بقدر الإمكان مستخدمة النار والمناورة، ومطبقة أسلوب النار والحركة عندما يكون تقدمها في حشد غير ممكن.

47. يوجد ارتباط وثيق بين أسلوب النار والحركة والنار والمناورة ويحتاج كل منهما إلى حالات محددة تجعل من استخدامها أمراً فاعلاً في ميدان القتال.

48. الحالات التي يستخدم فيها أسلوب النار والحركة. يعتبر أسلوب النار والحركة إجراءً مؤقتاً ويستخدم عند الضرورة حتى اللحظة التي تستطيع فيها قوة المناورة استئناف تقدمها. يستخدم أسلوب النار والحركة عند التحرك من خط البدء إلى الأهداف في الحالات التالية:

- أ. عندما لا تسمح طبيعة الأرض باستخدام الدبابات وناقلات القتال المدرعة.
- ب. عندما تكون النيران من قاعدة الإسناد غير كافية.
- ج. عندما تجابه قوة المناورة عدواً قوياً يخشى أن يُوقع خسائر جسيمة في قطعاتنا.
- د. في حالة شح المعلومات عن قطعات العدو وما يتطلبه ذلك من حذر شديد.

كيفية تنفيذ أسلوب النار والحركة

49. عادة يختار القائد مواقع رمي ويعين من يحتل هذه المواقع ويعطي الأمر بالحركة من موقع إلى موقع آخر كما أنه يعين الأهداف ووقت الرماية والطريق إلى مواقع الرمي.


50. يعتبر أسلوب التحرك بالوثبات هو الأسلوب الشائع في الاستخدام، إن الوثبة تعني الحركة من موقع رمي إلى موقع رمي آخر حيث يتقدم عنصر إلى موقع جديد محدد سلفاً مع تغطية تحرك العنصر بعنصر آخر خلفي. يتوقف طول الوثبة على المسافة المؤثرة للأسلحة التي تغطي تقدم هذا العنصر وعلى معالم الأرض ومدى الرؤية.

51. يجب اختيار الوثبات/ القفزات بعناية بحيث توفر ما يلي:

- أ. تأمين المراقبة ومشاغلة العدو من مواقع الرمي (الثابت).

محظور

- ب. تأمين التخفية.
- ج. إمكانية الحماية أثناء الحركة من موقع رمي إلى آخر.
- د. تأمين السيطرة على الأرض في الأمام.
- هـ. تأمين طرق انسحاب مستورة للناقلات.
52. ينفذ أسلوب النار والحركة من قبل المشاة باستخدام ناقلات القتال المدرعة أو الدبابات أو كليهما معاً بأحد الأساليب التالية:
- أ. طريقة حركة الثعبان/الأفعى. تستخدم هذه الطريقة في الحركة مقرونة مع تشكيل الخط المنفرد أو الصندوق المتعرج ويجب أن تكون حركة الناقلات متعرجة وبمسافة فاصلة لا تقل عن 100 متر بين الناقلات والأخرى، يبين الشكل رقم (59) ناقلات القتال في حركة تقدم الأفعى وتستخدم طريقة التلاحق والتي يمكن أن تستبدل بطريقة التناوب إذا كانت هناك حاجة لمزيد من السرعة يكون قائد الفصيل في المقدمة أو الناقلات الثانية في التشكيل. يحتمل أن تستخدم هذه الطريقة في المناطق المبنية أو الأراضي الضيقة. يجب أن لا تخرج الناقلات المتحركة عن مدى أسلحة الناقلات المساندة.




الشكل رقم (59) طريقة حركة الثعبان (الأفعى)

ب. طريقة التناوب. تعتبر أكثر الطرق وأساليب الحركة استخداماً في الصحراء والأراضي المفتوحة وتعدّ هذه الطريقة عادةً أكثر سرعة من طريقة التلاحق. وتستخدم في الحالات التالية:

- (1) عندما تكون الأرض مكشوفة.
- (2) وجود حاجة للسرعة.
- (3) توقع مقاومة معادية ضعيفة.

محظور

ج. طريقة التلاحق. تعتبر طريقة التلاحق تحركاً مدبراً، وتستخدم في الأراضي الضيقة حيث تكون الحاجة إلى نيران قصوى عندما يكون أي من قسمي الناقلات في تماس مع العدو. انظر الشكل رقم (60).



الشكل رقم (60) طريقة التلاحق والتناوب بالآليات

53. نقاط عامة حول استخدام طريقتي التناوب والتلاحق. يجب اعتبار النقاط التالية عند تنفيذ طريقتي التناوب والتلاحق:

أ. يمكن استخدام أي من الطريقتين على مستوى الفصيل بحيث يتولى قسم من الناقلات مهمة تغطية وستر حركة القسم الآخر.

محظور

- ب. يجب أن تتخذ الناقلات التي تغطي حركة الناقلات المتقدمة وضع البدن مخفي لتقوم بالمراقبة، وإذا دعت الضرورة الرمي على مواقع العدو المحتملة في الأمام.
- ج. يجب أن تحدد أقواس رمي ومراقبة متشابكة للناقلات وأن تكون مستعدة لطلب النيران غير المباشرة.
- د. عند تطبيق طريقة الحركة على مستوى الفصيل يجب على قائد كل قسم من الناقلات أن يخصص أقواس مراقبة لكل ناقلة أثناء الحركة وأثناء قيامها بستر حركة الناقلتين الأخريتين.
- هـ. عند تطبيق طريقة التلاحق فإن الناقلتين اللتين تكونان قسم قائد الفصيل تكونان عادة في المؤخرة لتحقيق مزيد من السيطرة.
- و. يتأكد قائد الفصيل من بقاء القسم الذي يتحرك ضمن مدى أسلحة القسم الذي يقوم بتوفير التغطية.

54. المنورة. تبدأ المنورة حالما يحصل تماس للوحدة مع العدو. إن النيران المباشرة ذاتية في المنورة كما هي في القتال القريب. وعلى مستوى الفصيل تشكل المنورة جوهر كل عملية وواجب تعبوي. يقوم قائد الفصيل بالمنورة بآليات القتال المدرعة وجماعاته للاقتراب من العدو، والحصول على ميزة عليه، وتدميره في النهاية.


أ. قاعدة النيران. يتطلب دمج النار والحركة قاعدة نيران. يحدد قائد الفصيل القوة التي توفر الحماية للقوات التي تقوم بالقفزات من خلال إخماد أو تدمير قوات العدو، ويكون هذا عادة قسم أو جماعة الأسلحة، أو آليات القتال المدرعة. يستطيع فصيل المشاة أيضاً المنورة أثناء حمايته من قبل ناقلات القتال المدرعة التي تكون في موقع قاعدة نيران، ثم تؤسس موقع قاعدة نيران آخر.

(1) ونظراً لأن المنورة غير مركزية بطبيعتها، يحدد قائد الفصيل من خلال تحليله للأرض أين ومتى يرغب في تأسيس قاعدة نيران، وأثناء التماس يقوم بتعديل خطط المنورة حسب ما يلزم.

(2) يحدد قائد الفصيل عادة مكاناً عاماً لقاعدة النيران، ويقوم قائد قاعدة النيران باختيار المكان بدقة ويحتل عنصر قاعدة النيران مواقع تؤمن أفضل تخفية وتستر ومجال رؤية مفتوح، وميادين رمي جيدة. وعندما تكون قاعدة النيران في موقعها، فإنها تقوم بإخماد قوات العدو، مع قيامها بمراقبة منطقة عملياتها المخصصة. كما تحدد أيضاً القوات غير المعروفة سابقاً، ثم تقوم بإخمادها بالنيران المباشرة وغير المباشرة. تسمح قاعدة النيران للوحدة التي تقوم بالقفزات بالاستمرار في المنورة، بحيث تستطيع

محظور

الاحتفاظ بالمبادرة حتى ولو استطاع العدو رؤيتها والرماية عليها، الشكل رقم (61)
يبين استخدام قاعدة النيران.



الشكل رقم (61) أسلوب قاعدة النيران

ب. القوة التي تقوم بالقفزات. تُعدّ المناورة خطيرة بطبيعتها، حيث تزيد أسلحة العدو، والأرض غير المعروفة، وعوامل تعبوية أخرى من ذلك الخطر. يضع الفصيل في الاعتبار عند قيامه بالمناورة ما يلي:

- (1) يجب أن يحصل العنصر الذي يقوم بالقفزات على الفائدة الكاملة من كل من التخفية والتستر التي توفرهما طبيعة الأرض.
- (2) يجب أن تحافظ الجماعات على دفاع دائري في جميع الأوقات وتراقب باستمرار قطاع معركتها.
- (3) تتحكم متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية) بطول القفزة. ومع ذلك يجب ألا يتحرك العنصر الذي يقوم بالقفزات أبعد من المدى الذي تستطيع منه قاعدة النيران إخماد مواقع العدو بفاعلية. والطريقة العامة في ذلك هي تحديد الحركة بحيث لا تزيد عن ثلثي المدى المؤثر لأنظمة أسلحة الإسناد.

مهارات المعركة للفصيل والجماعة

55. تعتبر مهارة المعركة هي دروس وتمارين عملية تسبق مواضيع مراحل الحرب، ويتم تدريبها في مرحلة التدريب الأساسي لأنها تأتي مباشرة بعد تدريب الأسلحة ومهارة الميدان، تحتوي مهارة المعركة على التفاصيل التعبوية الدقيقة التي يحتاج لها الفرد ليصبح مقاتلاً محترفاً مستخدماً سلاحه والأرض ومهارته الفردية في الرمي والحركة التي اكتسبها لتطبيقها بطريقة تعبوية.

56. مهارة المعركة هي فن سليم لمعالجة المواقف التعبوية الصغيرة ببساطة وسهولة وسرعة دون تفقيد بواسطة قائد الجماعة لذا يجب على جميع أفراد الجماعة إتقان هذا الفن.

57. مهارات المعركة للعمل عند التماس. أثناء الحركة، قد يتعرض الفصيل أو إحدى الجماعات إلى إطلاق النار من قبل العدو مما يتطلب تطبيق مهارات المعركة للتعامل مع هذه المواقف وإجراء التجارب عليها من قبل الجماعات والفصيل سواء كان الفصيل راجلاً أو محمولاً بالآليات، ويتم إجراء التجارب على هذه المهارات لكل من المواقف التي تتطلب عمل جماعات المشاة والمشاة الآلية على مستوى كل من الجماعة والفصيل، توضح الفقرات التالية موقفاً محدداً لكل من مهارات المعركة والأعمال المطلوبة التي يجب أن يتم إنجازها لمهارات المعركة الرئيسية التي يجب أن يتقنها الفصيل وهي:

- أ. الرد على التماس.
- ب. الرد على الكمين.
- ج. قطع التماس.
- د. اختراق الموانع.

58. الرد على التماس.

أ. الرد على التماس (جماعات المشاة). عند تعرض جماعات المشاة وآليات القتال المدرعة للنيران المباشرة من قوة العدو، تعمل جماعات المشاة ضمن مديات أسلحة الإسناد لآليات القتال المدرعة وتكون الإجراءات كما يلي، انظر الشكل رقم (62).


(1) الرد على النار بالمثل باتجاه التماس واتخاذ الأفراد لأقرب المواقع التي توفر التستر.

(2) يقوم قادة الجماعات والأقسام بتحديد مواقع العدو، والاشتباك معها بالنيران المسددة بشكل مؤثر، ويمررون المعلومات لقائد الجماعة أو الفصيل. يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن التماس مع العدو.

(3) يسيطر قادة الجماعات والأقسام على النيران باستخدام أوامر الرماية.

محظور

- (4) يحافظ الأفراد على الاتصال بالنظر وبالصوت مع مَنْ هم على يسارهم ويمينهم.
- (5) يحافظ الأفراد على الاتصال مع قادتهم ويبلغون عن مواقع العدو.
- (6) يتفقد القادة بالنظر والصوت حالة أفرادهم.
- (7) يحافظ قادة الجماعات والأقسام على تواصل بصري مع قائد الفصيل.
- (8) يمرر القادة جميع الأوامر والإشارات من خلال التسلسل القيادي للفصيل.
- (9) يقوم مساعد قائد الفصيل بتموضع ناقلات القتال المدرعة لتوفير نيران الإسناد.




الشكل رقم (62) الرد على التماس (جماعات المشاة)

ب. الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة. عندما يكون فصيل المشاة محمولاً بالآليات ويتعرض للنيران من أطقم أسلحة العدو أو الأسلحة المضادة للدروع الخفيفة، تكون الإجراءات كما يلي:

- (1) ترد آليات القسم الذي في حالة تماس مع العدو فوراً على النيران باتجاه التماس أثناء حركتها خارج المنطقة المستهدفة. يبلغ قائد القسم قائد الفصيل عن التماس.
- (2) تتحرك جميع الآليات إلى أقرب المواقع المخفية والمستورة.
- (3) عند الوصول إلى ساتر، يستمر القسم الذي في حالة تماس في الاشتباك مع العدو بواسطة النيران المسددة جيداً. تترجل الجماعة لتوفر الحماية المحلية أو زيادة نيران الإخماد على موقع العدو. انظر الشكل رقم (63).

محظور

- (4) توجّه آليات القسم الذي ليس في حالة تماس مع العدو أسلحتها باتجاه العدو. يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن التماس.
- (5) يحافظ قادة الآليات ضمن القسم على التواصل البصري مع بعضهم بعضاً كما يحافظون على الاتصالات مع قائد الفصيل.
- (6) يمرر قادة الآليات جميع الأوامر إلى أطقم الآليات والمشاة.



الشكل رقم (63) الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة

59. الرد على الكمين.

أ. الرد على الكمين (جماعات المشاة). إذا دخلت الجماعة أو الفصيل إلى منطقة تقتيل وتعرضت للرماية من كمين للعدو فإنها تقوم بالأعمال التالية:

(1) الكمين قريب (ضمن مدى القنابل اليدوية).

- (أ) يرد الأفراد الذين يتعرضون للنيران المباشرة عليها، ويتخذون مواقع مستورة ويقومون برمي القنابل اليدوية.
- (ب) بعد أن تنفجر القنابل، يقتحم الأفراد الذين في منطقة التقتيل فوراً من خلال الكمين مستخدمين النار والحركة.
- (ج) تقوم الآليات المقاتلة والأفراد الذين ليسوا في منطقة التقتيل فوراً بما يلي:

محظور

- (أ أ) تحديد مواقع العدو.
- (ب ب) رماية نيران إخماد فورية ضد العدو.
- (ج ج) تحويل النيران عندما يقتحم الأفراد الذين في منطقة التقتيل من خلال الكمين.
- (2) الكمين بعيد (أبعد من مدى القنابل اليدوية).
- (أ أ) يتخذ الأفراد الذين يتعرضون للرماية مواقع مستورة ويخمدون العدو فوراً بوساطة:
- (أ أ) تدمير أطقم أسلحة العدو.
- (ب ب) حجب موقع العدو بالدخان.
- (ج ج) الاستمرار في رماية نيران الإخماد.
- (ب ب) يتحرك الأفراد الذين لا يتعرضون للنيران من خلال طريق يوفر التخفية والتستر إلى جناح يمكن مهاجمته ويقتحمون موقع العدو.
- (ج ج) تستمر الآليات المقاتلة والأفراد الذين في منطقة التقتيل برماية نيران الإخماد، ثم يحولون الرماية عندما تقاتل القوة المقتحمة من خلال موقع العدو.
- (د د) يوجه قائد الفصيل الآليات إلى مواقع تستطيع منها إنزال نيران مؤثرة على العدو. وإذا لم تكن هناك أسلحة ضد الدبابات في الكمين، يستخدم قائد الفصيل الآليات المقاتلة لتنفيذ هجوم جانبي.
- (هـ هـ) يطلب قائد الفصيل نيراناً غير مباشرة ويعدلها لعزل موقع العدو.
- (و و) يقوم قائد الفصيل بتمرير المعلومات، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم ويستمر في المهمة.
- ب. الرد على الكمين (أطقم الآليات وجماعات المشاة). إذا دخل الفصيل إلى منطقة تقتيل، وبدأ العدو بالرماية عليه من كمين وكان لديه أسلحة خفيفة ضد الدبابات وبكمية نيران عالية، يقوم الفصيل بما يلي:
- (1) ترد آليات القسم الموجودة في منطقة التقتيل على النيران فوراً أثناء حركتها إلى مواقع مستورة خارج منطقة التقتيل، وتستمر في الرماية على موقع الكمين بأكثر كمية ممكنة من النيران.
- (2) يترجل الأفراد الذين في الآليات المعطوبة في منطقة التقتيل فوراً ويتخذون مواقع مستورة، ويرمون نيران إخماد إضافية على العدو.
- (3) يؤقّر القسم الذي في منطقة التقتيل نيران إخماد ويحاول:

محظور

- (أ) تدمير أسلحة العدو التي ترمي بشكل أكثر تأثيراً ضد القسم.
- (ب) حجب موقع العدو بالدخان.
- (ج) الاستمرار في رماية نيران الإخماد.
- (4) يتحرك القسم الذي ليس في منطقة التقتيل من خلال طريق مخفي ومستور إلى جناح يمكن مهاجمته لموقع العدو، وينفذ اقتحاماً بالآليات لموقع العدو.
- (5) تستمر الآليات والأفراد الذين في منطقة التقتيل برماية نيران الإخماد، ثم يقومون بتحويل النيران عندما تقاتل القوة المقتحمة داخل مواقع العدو.
- (6) يطلب قائد الفصيل النيران غير المباشرة ويعدلها لعزل موقع العدو.
- (7) يمرر قائد الفصيل المعلومات، ويعيد التنظيم حسب ما يلزم ويستمر في المهمة.

60. قطع التماس.

أ. قطع التماس (جماعات المشاة). إذا كان الفصيل أو جماعة المشاة في تماس مع العدو، وقرر القائد أنه يجب عليه قطع التماس، فإنه يتبع الخطوات التالية:

- (1) يعطي الأمر بقطع التماس.
 - (2) يأمر قائد الفصيل الآليات المقاتلة بإسناد عملية قطع التماس لقوة جماعات المشاة التي تقوم بذلك. وإذا كانت الآليات المقاتلة لا تستطيع الإسناد، يأمر قائد الفصيل الجماعة أو الجماعات بإخماد العدو بالنيران لإسناد القوة التي في حالة التماس.
 - (3) يحدد قائد الفصيل أو الجماعة مسافة واتجاه أو معلم أرضي ويأمر الجماعة أو القسم الأول بالحركة إليه.
 - (4) تزيد قوة قاعدة النيران معدل نيرانها لإخماد العدو.
 - (5) تتحرك قوة المناورة إلى موقع يوفر الأمن، وتستخدم القنابل اليدوية لقطع التماس والقنابل الدخانية لستر حركتها.
 - (6) تحتل قوة المناورة الموقع المخصص وتشتبك مع العدو، وهذه إشارة بأنهم في الموقع.
 - (7) حالما يؤكد قائد الفصيل بأن قوة المناورة قد احتلت موقعها، يأمر قاعدة النيران الأولية بالحركة إلى موقعها التالي.
 - (8) يجب أن تستمر الجماعة أو الفصيل في إخماد العدو أثناء قطعه للتماس.
 - (9) تستمر الجماعة أو الفصيل بالقفز بعيداً عن العدو إلى أن:
- (أ) يقطع جميع التماس مع العدو.

محظور

(ب) يصبح في الموقع المخصص لتنفيذ المهمة.

(10) عند غياب التعليمات من القائد، تتحرك الوحدة إلى نقطة التجمع المخصصة الأخيرة.

(11) يأمر قائد الفصيل الآليات المقاتلة بالحركة إلى نقطة إعادة ركوب والالتقاء مع قوة جماعات المشاة.

(12) يكون قادة الأقسام والجماعات مسؤولين عن الأفراد، والتقارير، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم، والاستمرار في المهمة.

(13) يمرر قائد الفصيل الموقف إلى قائد فريق القتال/ السرية.

ب. قطع التماس بالآليات القتال وجماعات المشاة. إذا كان الفصيل في حالة تماس مع العدو، وقرر القائد بأن عليه أن يقطع التماس، فإنه يتبع الخطوات التالية:

(1) يعطي الأمر بقطع التماس.

(2) يأمر أحد الأقسام بأن يعمل كقاعدة نيران لإسناد عملية قطع التماس للأقسام الأخرى.

(3) يعطي قائد الفصيل مسافة واتجاه أو معلم أرضي للقسم المتحرك.

(4) ركوب قوة أمن القسم المتحرك.

(5) تستمر قاعدة النيران بالاشتباك مع العدو، وتحاول توفير نيران إخماد طويلة المدى بما يكفي لإسناد قفزة القسم المتحرك. يستخدم الفصيل جميع النيران المباشرة وغير المباشرة المتوفرة بما في ذلك الدخان للمساعدة في قطع الاشتباك.

(6) يستمر القسم المتحرك في الرماية أثناء حركته إلى الموقع الذي يوفر الأمن، ويستمر في توفير نيران الإخماد. تكون الأسلحة التي ترمي من فتحات الناقل مزودة بالأطقم وجاهزة للرماية.

(7) يأمر قائد الفصيل القسم الذي يقوم بالإسناد بالحركة إلى موقعة التالي.

(8) تستمر الجماعة أو الفصيل في القفزات بعيداً عن العدو إلى أن:

(أ) يقطع جميع التماس.

(ب) يكون أقسامه في مواقعها المخصصة لتنفيذ المهمة التالية.

(9) عند غياب تعليمات القائد يتحرك الفصيل إلى آخر نقطة تجمع.

(10) يكون قادة الأقسام والجماعات مسؤولين عن الأفراد، والتقارير، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم والاستمرار في المهمة.

(11) يمرر قائد الفصيل الموقف إلى قائد فريق القتال/ السرية.

محظور

61. مهارة المعركة للاختراق الأولى للمانع مسيطر عليه من قبل قوات العدو. يتم القيام بهذه المهارة عندما يواجه الفصيل مانعاً لا يمكن تخطيه، وتقوم قوة العدو بالاشتباك مع الفصيل على الجانب البعيد من المانع. يقوم الفصيل بالخطوات التالية:

أ. تنفذ الجماعة أو القسم الذي في حالة تماس مع العدو بالرد على التماس.
ب. يقوم الفصيل بإنزال نيران إخماد (اسكات) على العدو، يؤسس القسم أو الجماعة التي في حالة تماس موقع قاعدة إسناد. يتحرك قائد الفصيل إلى الأمام للالتقاء مع قائد الجماعة التي في حالة تماس.

ج. يقوم مساعد قائد الفصيل بإعادة تموضع الآليات، إذا لزم، لتوفير مراقبة ونيران إسناد.
د. يقرر قائد الفصيل بأنه يستطيع المناورة من خلال تحديد:

- (1) موقع وحجم وتأليف المانع.
- (2) مواقع العدو التي تغطي المانع.
- (3) حجم قوة العدو التي تشتبك مع الجماعة أو القسم. يعتبر عدد أسلحة العدو الآلية، ووجود أي آليات، واستخدام النيران غير المباشرة بمثابة مؤشرات على قوة العدو.
- (4) نقطة الاختراق.
- (5) طريق مستور ومخفي إلى نقطة الاختراق.

هـ. يعين قائد الفصيل قوة الإسناد (قاعدة النيران)، وقوة الاختراق، وقوة الاقتحام، ويوجه الآليات وقوة الإسناد لإسناد قوة الاختراق وقوة الاقتحام، كما يدل على مواقع العدو التي سيتم إخمادها والطريق الذي ستسلكه بقية الفصيل إلى نقطة الاختراق. ويعطي أيضاً تعليمات لرفع وتحويل النيران، الشكل رقم (64) (مراحل اجتياز المانع).

و. بناءً على إشارة قائد الفصيل تقوم قوة الإسناد بما يلي:

- (1) تدمير أو إخماد أسلحة العدو.
 - (2) حجب مواقع العدو بالدخان.
 - (3) الاستمرار في نيران الإخماد بأقل مستوى ممكن.
- ز. يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بتوجيه قائد الجماعة إلى نقطة الاختراق المحددة. يقوم قائد الجماعة بقيادة قوة الاختراق على طول الطريق المستور والمخفي إلى نقطة الاختراق.

ح. يطلب قائد الفصيل النيران غير المباشرة ويقوم بتعديلها.
ط. تقوم قوة الاختراق بتنفيذ أعمال لفتح ممر لأفراد المشاة عبر المانع.

- (1) يأمر قائد الجماعة أحد أقسام جماعة المشاة بإسناد حركة قسم من جماعة المشاة الأخرى إلى نقطة الاختراق.

محظور


- (2) يحدد قائد الجماعة نقطة الاختراق.
- (3) تستمر قوة الإسناد بتوفير نيران إخماد وعزل نقطة الاختراق.
- (4) يتحرك القسم من جماعة المشاة الذي ينفذ الاختراق وقائد الجماعة إلى نقطة الاختراق.
- (أ) يستخدم قائد الجماعة وقائد قسم الاختراق القنابل الدخانية لحجب نقطة الاختراق.
- (ب) تستخدم قوة الإسناد الدخان كإشارة لتحويل النيران المباشرة بعيداً عن نقطة الاختراق وتستمر في إخماد مواقع العدو التي يمكن أن تؤثر على الاختراق.
- (ج) يقوم قائد الفصيل بتحويل النيران غير المباشرة خلف المانع محافظة على الدخان بين المانع وقوة العدو.
- (د) يضع قائد قسم الاختراق نفسه ورامي رشاش المينمي على جناح نقطة الاختراق لتوفير الأمن القريب.
- (هـ) بناءً على توجيه قائد الفصيل، يقوم فردان بالبحث عن الألغام، وقطع أي أسلاك مع تأشير ممرهما كلما تقدما.
- (و) حالما يتم عبور الممر، يتحرك قائد قسم الاختراق ورامي رشاش المينمي إلى الجانب البعيد من المانع ويتوليان تأمين الجانب البعيد من المانع، ويعطيان إشارة لقائد الجماعة عندما يكونان في موقعهما وجاهزين للإسناد.
- (ز) يعطي قائد جماعة الاختراق إشارة لجماعته للحركة من خلال نقطة الاختراق المؤشر. يتحرك فردان على الجانب القريب من المانع ليعملا كأدلاء، ثم يتحرك قائد الجماعة بعد ذلك من خلال المانع ويضم بقية جماعته.
- (ح) باستخدام نفس طريق قوة الاختراق، تتحرك قوة الإسناد من خلال نقطة الاختراق وتحتل مواقع آمنة على الجانب البعيد من المانع.
- (ط) يبلغ قائد جماعة الاختراق قائد الفصيل بالموقف.
- (ي) يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بقيادة قوة الاقتحام على طول الطريق إلى نقطة الاختراق، ومواقع على الجانب البعيد للمانع لاقتحام موقع العدو الذي يقوم بتغطية المانع.
- (ك) تقوم جماعة الاختراق بتخفيض المانع وتوسيع نقطة الاختراق.
- (ل) يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن الموقف ويأمر باقي

محظور


الفصيل بالمرور من خلال نقطة الاختراق. قد يلزم أن يترك قائد الفصيل أدلاء في نقطة الاختراق لدلالة القوات اللاحقة من خلال نقطة الاختراق.

(م) يحضر مساعد قائد الفصيل ناقلات القتال المدرعة من خلال الاختراق إلى موقع قيادة الفصيل.


(ن) عندما يعبر الفصيل كاملاً من نقطة الاختراق، يبلغ قائد الفصيل عن ذلك، ويعيد تنظيم الفصيل إذا لزم ذلك، ويستمر في المهمة.




الشكل رقم (64- أ) مراحل اجتياز المانع




الشكل رقم (64- ب) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (64- ج) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (64- د) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (64- هـ) مراحل اجتياز المانع

العمليات التعرضية للفصيل

62. العمليات التعرضية الرئيسية. ينفذ الفصيل عادةً العمليات التعرضية الرئيسية كجزء من فريق القتال/ السرية أو من وحدة أكبر، وأنواع العمليات التعرضية الأربع الرئيسية التي قد ينفذها الفصيل هي:
- أ. التقدم للتماس. هو نوع من العمليات التعرضية المصممة لتطوير الموقف، وتحقيق التماس مع العدو أو استعادته، ينفذ الفصيل التقدم للتماس كجزء من فريق القتال/ السرية عندما يكون موقف العدو غامضاً أو غير محدد بما يكفي لتنفيذ الهجوم.
- ب. الهجوم. هو عملية تعرضية لتدمير قوات العدو أو احتلال أرض أو تأمينها. ويختلف الهجوم عن التقدم للتماس من حيث أن توزيع العدو في الهجوم يكون معروفاً جزئياً، ويتميز الهجوم بالحركة المسندة بالنيران.
- ج. استغلال النجاح. يتبع استغلال النجاح الهجوم الناجح، وعادةً ما تنفذ مجاميع الألوية عمليات استغلال النجاح بمستويات كبيرة. إن القصد من استغلال النجاح هو تحطيم العدو إلى

محظور

درجة لا يجد فيها خياراً إلا الاستسلام. قد تنفذ فرق القتال/ السرايا والفصائل التقدم للتماس أو الهجوم كجزء من عملية استغلال النجاح التي تنفذها وحدة أعلى.

د. المطاردة. تهدف عملية المطاردة إلى القضاء على قوات العدو المتراجعة، بإدامة الضغط المباشر عليها واعتراض قوته الرئيسية وتدميرها، تتطلب عملية المطاردة قوة كبيرة وقدرة على اتخاذ القرار من القائد المهاجم، وتنفذ المطاردة على مستوى الفرقة وقد تقوم بها وحدات مجموعة اللواء إذا توفرت القدرات الكافية لها، وإن مشاركة فصيل المشاة الآلية في المطاردة هو جزء من قوة أكبر.

63. العمليات التعرضية الأخرى (ذات أغراض خاصة). وهي العمليات التعرضية التي يتم تنفيذها لتحقيق نتائج محددة ويشارك فصيل المشاة الآلي في تنفيذ هذه العمليات بشكل مستقل أو كجزء من قوة أكبر، ومن هذه العمليات ما يلي:

- أ. الإغارة.
- ب. الهجوم التضليلي.
- ج. الهجوم التخريبي.
- د. الكمين.
- هـ. التعزيز/ التبديل لمواصلة الهجوم.

واجبات المهمة التعبوية للفصيل

64. تصف واجبات المهمة التعبوية النتائج أو التأثيرات التي يريد القائد من خلالها تحقيق "ماذا" و"لماذا" في صيغة المهمة. تدل "ماذا" على تأثير يمكن قياسه في العادة، وتدل "لماذا" على القصد من المهمة. والمهمة التعبوية هي النشاطات التعبوية التي تقوم بها العناصر المشاركة في أداء المهمة وهي تصف النتائج أو التأثيرات التي يرغب القائد من خلالها بتحقيق عنصر "ماذا" (تهاجم، تتقدم، تدافع) وعنصر "لماذا" أي الغاية من العمل (قصد القائد) طرد، تدمير، احتلال، تأمين، عملية مرور. تناقش الفقرات التالية واجبات المهمة التعبوية التي تتعلق بمناورة الفصيل.

65. إن المواقف المستخدمة في هذه الفقرات هي أمثلة فقط، ولا يمكن تطبيقها في كل عملية تعبوية، ولا يقصد منها وضع أسلوب محدد لتحقيق القصد من العملية.

أ. الاحتلال. يكون الفصيل قد احتل الهدف عندما يشغله فعلياً بالآليات، ولا يستطيع العدو الرماية عليه بأسلحة الرمي المباشر، ويستطيع الفصيل احتلال الهدف إما أثناء المعركة التعرضية أو الدفاعية، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

محظور

(1) يحتل الفصيل الجانب البعيد من المانع كجزء من الاختراق الذي ينفذه فريق القتال/ السرية.

(2) يحتل الفصيل جزءاً من دفاع العدو كجزء من الهجوم المدبر الذي ينفذه فريق القتال/ السرية.

(3) يحتل الفصيل أرضاً حاكمة لمنع العدو من استخدامها.

ب. الاختراق. قد ينفذ الفصيل الاختراق أثناء الهجوم لاختراق دفاع العدو، أو حقل ألغام، أو موقع محصن له أو تأمين ممر خلالها. يشارك الفصيل في الاختراق السريع أو يشارك في تنفيذ اختراق مدبر كجزء من وحدة أكبر، ويتطلب الاختراق المدبر عملية منسقة للأسلحة الموحدة. مثال (اختراق الحد الأمامي للعدو من خلال اقتحام موانعه بإسناد هندسي واقتحام خنادقه الأمامية).

ج. التدمير. يدمر الفصيل القوة المعادية عندما تصبح تلك القوة غير مؤثرة مادياً في القتال إلى أن يعاد تنظيمها، ويستطيع الفصيل تدمير القوة المعادية بواسطة ما يلي:

(1) تنفيذ كمين تكون فيه جميع القوة المعادية في منطقة التقتيل.

(2) استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة المفاجئة في منطقة الاشتباك.

(3) تنسيق النيران المباشرة وغير المباشرة على الهدف.

(4) حشد النيران غير المباشرة على عدو غير مستعد.

د. التطهير. يتطلب التطهير من الفصيل التخلص من جميع قوات العدو وإزالة المقاومة ضمن منطقة معينة، وقد يعطى الفصيل واجب تطهير موقع ما أو تطهير جزء محدد من منطقة هدف أكبر. إن فصائل المشاة هي الأنسب لتنفيذ عمليات التطهير، التي تشمل في كثير من الحالات العمل في الأراضي المعيقة للحركة. وتشمل المواقع والمناطق والمواقع التي يمكن أن ينفذ فيها الفصيل واجب التطهير التعبوي تطهير ما يلي:

(1) الممرات الضيقة بما فيها نقاط الغلق في هذه الممرات والأراضي المرتفعة المحيطة بها.

(2) مناطق الغابات الكثيفة.

(3) المناطق المبنية.

(4) الطرق والممرات الضيقة الأخرى.

هـ. الإسكات. عند عمل الفصيل أو الجماعة كقاعدة إسناد يكون الواجب الرئيس هو إسكات العدو بواسطة النيران، وهو إجراء مؤقت وبالتالي لا يستطيع العدو منع قواتنا من تحقيق مهامها. يستطيع الفصيل استخدام النيران المباشرة أو طلب النيران غير المباشرة والنيران الساترة.

محظور

تستخدم الوحدات الفرعية الصغرى التي تكون في مواقع الإسناد وفي مواقع الهجوم بالنيران غالباً نيران الإسناد لإنجاز مهمتها (انظر الفقرات اللاحقة)، ويستخدم الفصيل نيران الإسناد عادة أثناء الهجوم لتحقيق ما يلي:

- (1) تمكين القوات الصديقة من الحركة.
 - (2) عزل هدف ما بإسكات وحدات العدو في مواقع الإسناد المتبادل.
 - (3) ستر قوة الاقتحام لجماعات المشاة من خط البدء إلى الهدف.
- و. الإسناد بالنيران. يناور الفصيل إلى موقع في ميدان المعركة يستطيع منه مراقبة العدو والاشتباك معه بالنيران المباشرة. إن القصد من الإسناد بالنيران هو منع العدو من الاشتباك مع القوات الصديقة، ولإنجاز هذا الواجب يجب أن يراقب ويتابع الفصيل القوات المعادية وقوة المناورة التي يساندها.
- ز. الهجوم بالنيران. يقوم الفصيل بالمناورة إلى موقع يستطيع منه مراقبة العدو والاشتباك معه بالنيران المباشرة وغير المباشرة على مسافة بعيدة لحرمانه من المناورة. يدمر الفصيل العدو أو يمنعه من إعادة توضع قواته. يستخدم الفصيل النيران بعيدة المدى من مناطق مسيطرة، كما تستخدم النيران الجانبية، أو يستفيد من المدى المؤثر لأنظمة أسلحة الوحدة. قد يحدد قائد فريق القتال/ السرية موقعاً للهجوم بالنيران يقوم منه الفصيل بتنشيط العدو، وغالباً ما يستخدم هذا الموقع عندما تركز المهمة أو الموقف التعبوي على تدمير العدو أو حرمانه من الحركة كما يلي:
- (1) عندما يتم تخصيص موقع للهجوم بالنيران للفصيل، يحصل قائد الفصيل على أحدث معلومات القتال عن العدو.
 - (2) يجب على الفصيل طيلة مدة الهجوم بالنيران تغيير مواقعه أو مناورته للمحافظة على المرونة وزيادة قدرته على البقاء وإدامة تأثيرات الأسلحة المرغوب فيها على العدو، قد تشمل وظائف جماعة البنادق ما يلي:
- (أ) احتلال موقع الهجوم بالنيران قبل أن تحتله آليات القتال المدرعة.
 - (ب) توفير حماية محلية لموقع الهجوم بالنيران.
 - (ج) تنفيذ أعمال حاسمة في الوقت المناسب عند التماس.
 - (د) استخدام المناورة للحركة إلى مواقع الهجوم بالنيران واحتلالها.
 - (هـ) تدمير قوات الحماية للعدو التي تحمي الهدف.
 - (و) استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة المؤثرة لتشتيت القوة المعادية أو تثبيتها أو تدميرها.

محظور

فصيل المشاة في التقدم للتماس

66. واجبات فصيل المشاة في التقدم للتماس. عندما يشارك فصيل المشاة الالي بالتقدم للتماس كجزء من السرية/ فريق القتال فقد يُكلف بإحدى الواجبات التالية:

أ. العمل كجزء من حرس المقدمة، ويقود فصيل المشاة الآلية التقدم للتماس في الأراضي الوعرة والضيقة والمبنية والتي يصعب استخدام الآليات المدرعة فيها، وقد يكون جزءاً من الجسم الرئيس لحرس المقدمة.

ب. العمل كجزء من حرس الأجنحة أو المؤخرة.

ج. العمل كجزء من الجسم الرئيس.

د. العمل كجزء من قوة الاحتياط.

67. أساليب التقدم للتماس. إن القصد من التقدم للتماس هو العثور على العدو وتطوير الموقف أو استعادة التماس مع العدو، وتشمل متطلبات المعلومات الرئيسية موقع العدو وحجم قواته وتكوينها، ومن أجل ذلك يتم تنفيذ التقدم للتماس بأحد الأسلوبين التاليين:

أ. البحث والهجوم. يعتبر البحث والهجوم من أساليب تنفيذ التقدم للتماس من أجل تدمير قوات العدو أو منع العدو من دخول مناطق معنية أو حماية القوة أو جمع المعلومات، ويتم تنظيم القوة المشاركة لتنفيذ عدد من الواجبات مثل الاستطلاع، والعمل كقوات تثبيت وقوات تدمير أو الاستيلاء على مرافق العدو ومعداته أو الأشخاص.

ب. التطوير والبحث. تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات التطويق والبحث لعزل منطقة الهدف وتفتيش المباني المشكوك فيها للقبض على المتمردين والممنوعات المحتملة أو تدميرها. قد يكون الفصيل جزءاً من قوة طوق (طوق خارجي أو داخلي) أو جزءاً من قوة التفتيش.

68. العمل عند التماس (الاشتباك). يعتبر أسلوب الأربع خطوات للعمل عند التماس إطاراً للتنفيذ لمساعدة الفصيل على البقاء بعد الاشتباك الأولي. يجب أن يرد الفصيل بطريقة غريزية وفورية على أي تماس مع العدو.

أ. يجب على قائد الفصيل أن يقرر ماذا سيعمل، فمثلاً قد يأمر الفصيل بتنفيذ مهارة معركة مخطط لها مسبقاً، أو يوصي لقائد فريق القتال/ السرية بأن ينفذ الفصيل مهارة أو عمل بديل. يجب أن ينفذ قائد الفصيل والفصيل أكثر من خطوة واحدة من هذه الخطوات في الوقت نفسه، مما يتطلب أن يستعد الفصيل لمواقف التماس مع العدو.

ب. يجب على قائد الفصيل من أجل ضمان عمل الفصيل معاً واستجابته بشكل صحيح أن يجري تجارب على مهارات المعركة (وكما توضحه سابقاً)، والأوامر التعبوية المستديمة.

محظور

جـ. يعطي الأسلوب المكون من أربع خطوات قائد الفصيل عملية اتخاذ قرار منطقية ومنظمة بشكل جيد لتنفيذ الأعمال عند التماس، والخطوات الأربعة هي:

- (1) الانفتاح وتمرير المعلومات.
- (2) تقويم وتطوير الموقف.
- (3) اختيار عمل ممكن أو مهارة معركة.
- (4) تنفيذ العمل الممكن أو مهارة المعركة.


فصيل المشاة في الهجوم

69. أنواع الهجوم. تنفذ الفصائل والجماعات عادةً الهجوم كجزء من فريق القتال/ السرية. ينفذ الفصيل نوعين من الهجوم هما المدبر والسريع، وكلاهما يهدف إلى تدمير العدو بالنار والمناورة، والتميز بين النوعين يكون من حيث الوقت ومدى التخطيط والتحضيرات المنفذة من قبل القوة المهاجمة، فالهجوم السريع (وقت تحضير أقل) والهجوم المدبر (وقت تحضير أطول). إذ يشير المصطلح "سريع" إلى الوقت المحدود للتخطيط والتحضير ولا يشير إلى ضرورة السرعة في تنفيذ الأعمال. كما أن الهجمات إما أن تكون موجهة ضد قوة أو لمسك أرض، وقد يكون العدو ثابتاً أو متحركاً.

70. القاعدة العامة هي أن الهجوم السريع ينفذ على مستوى الوحدات الفرعية وأدنى (سرية فما دون) والاستثناء هو الهجوم المدبر، أما على مستوى الكتيبة ومجموعة اللواء فيتم في الغالب تنفيذ الهجوم المدبر نهائياً أو ليلاً.

71. تكون للمهاجم ميزة اختيار وقت ومكان وأسلوب الاشتباك. يجب أن تضاعف وحدات المشاة هذه الميزة بالاشتباك مع العدو المدافع بطريقة يكون هو غير مستعد لها. تشمل التحضيرات للعمليات التعرضية التخطيط، والتجارب التي تستفيد من عمليات استطلاع القوات الصديقة التي تحدد التوزيعات والتأليف، والقوة والقدرات والأعمال الممكنة للعدو. تستخدم وحدات المشاة بعد ذلك هذه المعلومات لإقرار أعمالها الممكنة.

72. إجراءات السيطرة. تتم السيطرة على القوات المهاجمة من خلال إجراءات السيطرة مثل منطقة الحشد، منطقة التجمع، خطوط الإخبار، منطقة التشكيل، التمرجل، الاقتحام وحد التوسع، انظر الشكل رقم (65) مثال على إجراءات السيطرة في العمليات التعرضية.



الشكل رقم (65) مثال إجراءات السيطرة في العمليات التعرضية

الهجوم السريع

73. يعتبر الهجوم السريع الخيار المفضل أثناء العمليات السريعة حيث يسمح للقائد بالمحافظة على زخم العمليات، مع حرمان العدو من الوقت لتحضير دفاعاته، واستعادة جاهزيته بسبب الخسائر التي عانى منها خلال العمل السابق. تنتج الهجمات السريعة نتيجة للتقدم للتماس أو عندما يكون هناك فرصة لتدمير عدو واهن أو عدو أقل حجماً أو بعد دفاع ناجح، أو استمراراً لهجوم سابق. ويفضل استخدام الهجوم السريع في العادة أثناء التعامل مع جيوب العدو على طول محور التقدم وعندما يسمح الموقف بذلك (حجم العدو ونوعه، وتحصيناته).

74. يشارك الفصيل عادةً في الهجوم السريع كجزء من قوة أكبر أثناء التقدم للتماس، أو كجزء من الدفاع. وهي أيضاً تقوم بذلك عندما يقرر القائد بأن العدو في موقع واهن، ويمكن هزيمته بسرعة من خلال عمل تعرضي فوري. يعتبر هذا النوع من الهجوم هو القاعدة للوحدات الفرعية الصغرى (سرية، فصيل وجماعة) والاستثناء هو الهجوم المدبر، وينفذ الهجوم السريع من أجل:

- أ. استغلال فرصة تعبوية.
- ب. إدامة الزخم.
- ج. إعادة الحصول على المبادرة.
- د. منع العدو من إعادة تنظيمه أو توازنه.
- هـ. الحصول على موقع أفضل قد يتم فقده بمرور الوقت.

75. يتم شن الهجوم السريع عادةً فقط بالموارد المتوفرة بشكل فوري. ومن خلال المحافظة على الإلمام بالموقف، وتخصيص مهام بالأمر للمرؤوسين عند الحاجة لذلك، يدرّب قادة فرق القتال/ السرايا الفصيل لتنفيذ الهجمات السريعة.

76. إن المحافظة على ضغط متواصل من خلال الهجمات السريعة على العدو تفقده توازنه وتجعل من الصعب عليه الرد بفاعلية. إن الهجوم بسرعة قبل قيام العدو بذلك يمكن أن ينتج عنه النجاح، حتى عندما تكون نسبة القدرة القتالية ليست لصالح القوات المهاجمة. وللتقليل من هذه المخاطرة، يجب أن يضاعف القائد من استخدام التشكيلات القياسية، ومهارات المعركة التي تم التدريب عليها جيداً والمفهومة بشكل كامل، والأوامر التعبوية المستديمة.

77. عندما يعمل الفصيل كجزء من السرية/ فريق القتال في الهجوم السريع فإنه قد يكون عنصر قاعدة إسناد أو عنصر مناورة.

محظور

78. تنفيذ الهجوم السريع. تكون أولويات الأعمال من قبل الفصيل هي جمع المعلومات الضرورية عن العدو مما يُمكن القائد من اتخاذ قرار مبني على معلومات صحيحة.
- أ. يبدأ التنفيذ بتأسيس قاعدة النيران والتي تقوم بعد ذلك بإخماد القوة المعادية. تستخدم قوة المناورة مجموعة من الأساليب للمحافظة على حمايتها أثناء تقدمها من حالة التماس إلى موقع يعطيها ميزة، وتشمل هذه الأساليب على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
- (1) استخدام قاعدة نيران وعناصر لتقوم بالقفزات.
 - (2) استخدام طرق مستورة ومخفية.
 - (3) استخدام نيران غير مباشرة لإخماد أو حجب العدو.
 - (4) تنفيذ مناورة جريئة تأخذ مبدئياً قوة المناورة خارج مدى النيران المباشرة للعدو.
- ب. عندما تكون قوة المناورة قد حصلت على الميزة الموضعية، فإنها تستطيع أن تنفذ واجباً تعبويّاً، مثل الاقتحام لتدمير العدو المتبقي.

الهجوم المدبر

79. هو عمل تعرضي يتميز بالاستخدام المخطط مسبقاً للقوة النارية والمناورة للقتال القريب للعدو وتدميره. وهو عملية منسقة بالكامل يتم الاحتفاظ بها عادةً للمواقف التي لا يمكن فيها التغلب على دفاع العدو بواسطة الهجوم السريع.

80. مراحل الهجوم المدبر. ينفذ الهجوم المدبر بشكل متسلسل حسب المراحل التالية:

- أ. الإجراءات في منطقة الحشد.
- ب. الإجراءات في منطقة التجمع.
- ج. الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل.
- د. الإجراءات في منطقة التشكيل إلى خط البدء.
- هـ. المناورة من خط البدء إلى خط الترجل.
- و. خط الاقتحام وإجراءات الاقتحام والتوسع على الهدف.
- ز. إجراءات إعادة التنظيم.

81. الإجراءات في منطقة الحشد. وهي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع.
- أ. متطلبات منطقة الحشد.

- (1) طرق جيدة وسهلة توفر التستر عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو.

محظور

- (2) يجب أن تكون بعيدة عن مدى مدفعية العدو الصاروخية.
- (3) تكون للخلف لتجنب إعطاء العدو أي دلائل عن عملية الهجوم.
- ب. العمل في منطقة الحشد. يتم استكمال جميع إجراءات التحضير للعملية التعرضية من لحظة استلام القائد للمهمة (الكشف، إصدار الأوامر، الكفاءة والجاهزية، استكمال مستوى الاكتفاء الذاتي) في منطقة الحشد وقبل وصول القوات الى منطقة التجمع. ويتم تنفيذ الاجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والاجراءات التي لا تتم فيها تؤخر الى منطقة التجمع.
- (1) الصيانة وتبديل المهمات.
- (2) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.
- (3) إعادة التزويد.
- (4) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.
- (5) التمارين والتجارب.
- (6) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والايجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.
- (7) الاستطلاع. يجب أن يحصل الفصيل قبل القيام بالهجوم المدبر على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العدو. قد يتم الحصول على هذه المعلومات من قبل نشاطات جمع المعلومات الخاصة بالفصيل (إذا كانت في تماس مع العدو) أو من المعلومات التي تم جمعها من قبل المستوى الأعلى. يجب ألا تنفذ الفصائل الاستطلاع حتى يتم إعطاؤها هذا الواجب بالتحديد ضمن خطة استطلاع موحدة.
- (8) إصدار الأوامر.
- ج. مسافات الانتشار. يتم انتشار الوحدات في منطقة الحشد بحيث تحقق كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وعادة ما يكون انتشار فريق القتال/سرية ضمن (1) كم².

82. الإجراءات في منطقة التجمع. وهي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام، وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع. ويفضل أن تخصص لكل وحدة منطقة تجمع خاصة بها وذلك لتقليل الخسائر في حال تعرض المنطقة لأي عمل عدائي.

محظور

أ. متطلبات منطقة التجمع.

- (1) واسعة تساعد القوات على الانفتاح والانتشار.
 - (2) محمية ومستورة.
 - (3) لها مداخل ومخارج جيدة.
 - (4) أن تكون خارج مدى مراقبة العدو الأرضية من مواقعه الأمامية.
 - (5) أن يتم وضع الإشارات والعلامات فيها بعناية وحذر.
- ب. العمل في منطقة التجمع. تدخل المشاة والآليات والأسلحة المساندة لمنطقة التجمع بعد قيام القادة بإجراءات الكشف وتقدير الموقف التعبوي، ويشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:
- (1) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.
 - (2) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.
 - (3) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة للتقدم إلى منطقة التشكيل وخط البدء.
 - (4) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.
 - (5) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع.
- والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.

(6) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.

- ج. التمركز والانتشار في منطقة التجمع. يتم تخصيص مساحة منطقة التجمع باعتبار ان كثافة الانتشار كل (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة، والوقت الذي من المتوقع أن تمكث فيه القوات، وعادة تنتشر فصائل فريق القتال/ السرية ضمن (1) كم².
- د. يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات والعمل بشكل متوازي لجميع القطاعات لتحقيق أقل وقت ممكن في منطقة التجمع وقد يزيد في بعض الحالات مثل: (التغيير في موقف قوات العدو، عدم التحاق بعض وحدات الإسناد القتالي، الحاجة إلى إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية، الحاجة إلى إجراء بعض التجارب، حاجة القادة الاستطلاع مواقع العدو للتأكيد على الخطة).

- هـ. يتم تنظيم الدخول لمنطقة التجمع بنظام الفصائل ويأخذ كل فصيل قطاع محدد وينظم الخروج بنظام الفصائل أيضاً وحسب تسلسل بدء الحركة ونظام المسير ومهمة كل فصيل.
- و. يتحرك الفصيل من منطقة التجمع بتشكيلة الرتل وتطبق إجراءات حماية القوات أثناء الحركة حتى الوصول إلى منطقة التشكيل أو اجتياز خط الاقتحام.

محظور

ز. واجبات قائد الفصيل في منطقة التجمع.

- (1) التأكد من وصول الفصيل واتخاذ الدافع الدائري.
- (2) إصدار الأوامر (إذا لم يتم إصدارها في منطقة الحشد).
- (3) الإشراف على إجراءات المعركة للجماعات.
- (4) التأكد من رقيب الفصيل حول اكتمال الإجراءات الإدارية.

ح. واجبات رقيب الفصيل في منطقة التجمع.

- (1) قيادة الفصيل إلى منطقة التجمع في حال انشغال قائد الفصيل بأي أعمال أخرى.
- (2) وضع خطة الدافع الدائري وتوزيع الجماعات.
- (3) تأمين الحماية بدفع الحراسات للأمام، وتعيين المناوبين.
- (4) الإشراف على توزيع الذخائر وتعبئتها إذا لم توزع من قبل.
- (5) فحص الأجهزة اللاسلكية.
- (6) التأكد من عمليات الحفر إذا كان ضرورياً.
- (7) التأكد من أن قادة الجماعات قاموا بتفتيش الأسلحة، الذخائر والمعدات.
- (8) التأكد من إدامة القوة (الأرزاق، المياه، الوقود).

83. الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. قد يتحرك الفصيل من منطقة تجمع منفصلة أو من موقع دفاعي ثابت للقيام بالهجوم.

أ. على الفصيل إجراء الحركة إلى الأمام من منطقة التجمع تحت سيطرة قائد الفصيل، وعندما يكون قائد الفصيل في الأمام مع قائد السرية فإن رقيب الفصيل يقوم بتحريك الفصيل إلى الأمام.

ب. قبل الحركة من منطقة التجمع، يجب أن يستلم قائد الفصيل تحديث معلومات يظهر مكان عناصر القوات الصديقة الأمامية والمجاورة وأي تغييرات في موقف العدو. يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بتوزيع هذه التقارير لكل قائد جماعة وقائد آلية.

ج. يستخدم الفصيل الأساليب المناسبة للحركة، وقد تتحرك عناصر الإسناد والاقتحام مع بعضهما لأغراض الحماية أو تتحرك على طرق منفصلة مخططة مسبقاً إلى مواقعها المحددة لتحقيق عامل السرعة وعلى عنصر الإسناد أن يحتل قاعدة الإسناد قبل أن تجتاز عناصر الاقتحام خط البدء.

د. يجب أن يقوم قائد الفصيل باستطلاع الطريق من الخارطة. وإذا سمح الموقف يستطلع على الطبيعة وحتى منطقة التشكيل.

محظور

هـ. يجب أن تتضمن خطة قائد الفصيل الإجراءات عند التعرض لهجوم مفاجئ أو كمين وعلى جماعة المقدمة تنفيذ حركات المعركة كرد فعل (وكما تم توضيحه سابقاً في مهارات المعركة). يقوم قائد الفصيل بتقييم الموقف وإبلاغ قائد السرية وقد يقوم الفصيل باقتحام الهدف الطارئ أو تثبيت أو تخطى العدو أو اتخاذ دفاع سريع، أما إذا واجهت الفصيل مانعاً (طبيعياً أو اصطناعياً) لا يمكن تخطيه فيجب عليها محاولة اجتيازه (وكما تم توضيحه سابقاً).

84. خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها مع الوضع بعين الاعتبار ان الفتح المبكر الى تشكيلات اقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي الى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (66) مثال على خطوط الفتح التعبوي.

أ. من أجل تقليل تعرض القوات يجب السعي الى التحرك بمعدلات أعلى، حيث أن تحرك القوات بسرعات عالية تحقق أقل فترة زمنية للتعرض من نيران العدو، وتعتبر من أهم اجراءات الحماية.

ب. عادة ما يتم تحديد خطوط الفتح بهيئات ومعالم ارضية يسهل تمييزها على الأرض، وتعتبر انسب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:

(1) يحدد خط الفتح التعبوي لمستوى الكتائب/ مجاميع القتال على مسافة 10 – 12 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو، وفي حالة تحرك اللواء من منطقة التجمع على مقتربين لا يتم تعيين خط فتح الكتائب الا إذا كان اللواء يهاجم على مرحلة واحدة (وهذا من النادر ان يحدث على مستوى لواء).

(2) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى السرايا على مسافة من (6 – 8) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال كتائب الى ارتال سرايا.

(3) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة من (4 – 6) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال سرايا الى ارتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).

(4) يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي حيث يتم التحول من ارتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة من (3 – 3.5) كم.

محظور

85. الإجراءات في منطقة التشكيل. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلية النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة (س).

أ. متطلبات منطقة التشكيل.

- (1) يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.
- (2) يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيلية النهائية.
- (3) يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرمية المباشرة وغير المباشرة) (نيران الهاونات المعادية) الطائرات المسييرة، الكائن، أسلحة المد المعادية، الضربات الكيميائية وغيرها).
- (4) ان تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.
- (5) أن تتماشى مع طبيعة الأرض.
- (6) العامل الرئيس لبعدها منطقة التشكيل هي قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.

ب. إجراءات منطقة التشكيل.

- (1) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلية النهائية للاقتحام.
- (2) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.
- (3) تحتل منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن (وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها)، ولا يتم التوقف بها نهائياً. وإذا تعرضت القوات لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع إجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة).

ج. يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:

- (1) الموانع باختلاف أنواعها وخاصة حقول الألغام أمام العدو.
- (2) طبيعة الأرض.
- (3) نوع القوات.
- (4) درجة الحماية.
- (5) درجة التهديد.
- (6) تهديد أسلحة التدمير الشامل.
- (7) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.

محظور

د. واجبات قائد الفصيل في منطقة التشكيل.

- (1) التأكد من دخول الجماعات إلى مواقعها حسب التشكيلة النهائية.
- (2) التأكد من الأهداف وتأكيد تعيينها.
- (3) التأكد من جاهزية الجماعات لبدء الاقتحام (وحسب الواجب).
- (4) التأكد من أن الفصيل في موقع مخفي ومستور.

هـ. واجبات رقيب الفصيل في منطقة التشكيل.

- (1) التأكد من أن الجماعات أخذت مواقعها في منطقة التشكيل.
- (2) المرور على الجماعات والتأكد من جاهزيتها للمرحلة القادمة.
- (3) التأكد من إجراءات التأشير والدلالة في العمليات الليلية.

86. اجتياز خط البدء.

أ. هو الخط الذي تجتازه القوات المقتحمة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيات وشروطه كالتالي:

- (1) يجب أن يكون موازياً للهدف.
- (2) يجب أن يكون واضحاً ومميزاً على الأرض ويمكن الدلالة عليه بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.
- (3) يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.
- (4) يجب أن يكون محمي.

ب. قبل اجتياز خط البدء على قائد الفصيل وقائد فريق القتال/ السرية أن يتأكد من أن عناصر الهندسة المخصصة نجحت في فتح ثغرات في حقول الألغام وموانع العدو.

ج. لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات في الموانع.

د. في حال تعثر أو تأخر عناصر الهندسة في فتح ثغرات في حقول الألغام والموانع فعلى قائد الفصيل/ الفريق/ السرية القيام بما يلي:


- (1) أخذ سائر يوفّر مراقبة للأمام حتى الانتهاء من فتح الثغرات.
- (2) تشكيل قاعدة إسناد إذا كانت ضمن المدى المؤثر للأسلحة حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

(3) المناورة بالقوات في اتجاه آخر.

هـ. يتم توضيع قواعد الاسناد حسب خطة الاقتحام وتعتمد على التهديد المعادي وأسلحة الاسناد المتوفرة (هاون 120، م / د، الدبابات).

محظور

و. يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) في حال وجود حقل ألغام بعد خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).



الشكل رقم (66) مثال على خطوط الفتح التعبوي

87. إجراءات فتح الثغرة في الموانع. قد يتوجب على الفصيل أحياناً اختراق مانع أمام هدفه أو قد يساند مهمة اختراق كجزء من وحدة أكبر. تشمل أنواع الموانع الأسلاك، الألغام، موانع الدبابات وكل نوع من الموانع يتطلب أساليب اختراق مختلفة اعتماداً على حجم المانع وتعقيده.

أ. تنظيم قوة الاختراق (فتح الثغرة). يتم تنظيم القوات التي تنفذ عملية فتح الثغرة في ثلاثة عناصر هي الإسناد، الاختراق والاقتحام مع الإمكانيات الضرورية لإنجاز أدوارها.

(1) قوة الإسناد. إن المسؤولية الرئيسية لقوة الإسناد هي إنهاء قدرة العدو على إنزال

النيران المباشرة وغير المباشرة على القوات الصديقة ويجب عليها ما يلي:

(أ) عزل المنطقة بالنيران وتأسيس موقع إسناد بالنيران لتدمير/ تثبيت/

إخماد العدو. وبالاتماد على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس،

والقوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية)، فقد تكون قوة الإسناد

جماعة أو فصيل.

(ب) حشد النيران المباشرة وغير المباشرة والسيطرة عليها لإخماد العدو

وإبطال فاعلية أي أسلحة تكون قادرة على إنزال النيران على قوة الاختراق.

(ج) السيطرة على دخان الحجب لمنع رصد العدو.

(2) قوة الاختراق. تساعد قوة الاختراق في مرور قوة الاقتحام وذلك بإيجاد، واختبار

(إذا لزم ذلك)، وتأشير الممرات. قد تكون قوة الاختراق قوة أسلحة موحدة، وقد تشمل

الهندسة، وإمكانيات تقليل الفاعلية للمانع، وقوات مناورة كافية لتوفير أمن محلي. قد

يكون فصيل المشاة بأكمله جزءاً من قوة الاختراق.

(3) قوة الاقتحام. إن المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو، واحتلال الأرض

على الجانب البعيد من المانع لمنع العدو من رمية نيران مباشرة على الممرات التي تم

إيجادها. قد يُسند لقوة الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد بالإخماد أثناء فتح قوة

الاختراق للمانع.

(أ) يجب أن تكون قوة الاقتحام بحجم كافٍ لاحتلال منطقة الاختراق، بحيث

يتم تخصيص قدرة قتالية لقوة الاقتحام لتحقيق تفوق بنسبة 3:1 كحد أدنى في

نقطة الاختراق. قد تقوم إمكانيات الاختراق والاقتحام بالمناورة كقوة منفردة عند

تنفيذ عمليات اختراق، كما يقوم فريق القتال/ السرية بتنفيذ الهجوم بشكل مستقل.

(ب) إذا كانت هناك قوة صغيرة للعدو تدافع عن المانع، فقد يتم دمج مهام كل

من قوة الاقتحام وقوة الاختراق.

محظور

ب. أساسيات الاختراق (فتح الثغرة). يطبق قادة الفصائل أساسيات الاختراق لضمان النجاح عندما يقومون بالاختراق ضد عدو مدافع. تطبق أساسيات الاختراق باستمرار، ولكنها قد تختلف بناءً على متغيرات المهمة. تبحث الفقرات التالية في أساسيات الاختراق:

(1) إسكات نيران العدو. يحمي الإسكات الفاعل القوات أثناء عبور أو اختراق الموانع والمناورة من خلالها. يُعدّ الإسكات واجباً أساسياً للمهمة، يطبّق أثناء أي عملية اختراق ويمهد لبقية الأعمال على المانع.

(2) الحجب. يحمي الحجب القوات أثناء الاختراق بحيث يعوق مراقبة العدو، وانتخابه للأهداف بواسطة إخفاء نشاطات القوات الصديقة وحركتها. يجب أن يتم التخطيط للحجب بعناية لتقليل من مراقبة العدو ونيرانه إلى أقصى قدر ممكن، ولكنه يجب ألا يقلل بشكل كبير من نيران القوات الصديقة والسيطرة عليها.

(3) تأمين المنطقة. يؤمن الفصيل منطقة الاختراق لمنع العدو من التدخل في عملية اجتياز المانع ومرور قوة الاقتحام. يجب أن يكون الأمن فاعلاً ضد المواقع القتالية بالقرب من المانع والوحدات التي تقوم بتوفير الأمن. يجب تأمين الجانب البعيد من المانع بالنيران، أو باحتلاله قبل القيام بأي جهد لتخفيض المانع. يكون المستوى الأعلى للوحدة المهاجمة مسؤولاً عن عزل منطقة الاختراق من خلال تثبيت الوحدات المجاورة، ومهاجمة احتياطات العدو في العمق، وتوفير إسناد نيران مضادة.

(4) تقليل المانع. يقوم الفصيل بتقليل فاعلية المانع لإيجاد ممرات خلال المانع أو حتى فوقه، مما يسمح للقوة المهاجمة بالمرور. يختلف عدد وعرض الممرات التي يفتحها الفصيل بالاعتماد على موقف العدو، وحجم قوة الاقتحام، وخطة المناورة. يجب أن تسمح الممرات لقوة الاقتحام بالمرور بسرعة من خلال المانع. تقوم قوة الاختراق بتقليل فاعلية المانع، وتأشير مواقع الممرات وتبلغ عنها وعن أسلوب تأشير الممرات للمستوى الأعلى. تطهر الوحدات اللاحقة المانع إذا لزم ذلك.

(5) الاقتحام. لا تكتمل عملية الاختراق حتى يتم ما يلي:

(أ) تكون القوات الصديقة قد اقتحمت لتدمير العدو على الجانب البعيد من المانع، ويكون العدو غير قادر على إنزال نيرانه المباشرة وغير المباشرة على منطقة الاختراق.

(ب) يكون قد تم تسليم المعركة للقوات اللاحقة.

محظور

88. المنورة من خط البدء إلى خط الترحل. يعتبر وقت ترحل المشاة من آليات القتال المدرعة أثناء المنورة قراراً حاسماً لقائد الفصيل، إذ لا يرغب القادة بترحل وحداتهم بعيداً جداً عن الهدف بحيث تكون معرضة لنيران العدو لمدة طويلة، كما أنهم لا يرغبون في الترحل قريباً جداً من موقع العدو، بحيث تكون وحداتهم معرضة لنيران العدو القريبة والمؤثرة. لذلك يجب أن يوازن قائد الفصيل بين وهن آليات القتال المدرعة ضد أسلحة الـ م د وسرعة ووهن جماعات المشاة وفاعلية نيران العدو. بعد الترحل، تتقدم القوة المقتحمة إما على شكل جماعة (خط منفرد) أو تشكيلة (رأس سهم)، والاندفاع بشكل سريع وبستر من قاعدة الإسناد ونيران الهاونات التي ترمي على الموقع الدفاعي ولا تقوم هذه القوة بالرمية بأسلحتها حتى الوصول إلى حقل الحماية/ خط الاقتحام والحفاظ على الذخيرة للاشتباك على الهدف، حيث أن كمية الذخيرة التي يحملها الفرد محدودة ولكن قد يتم تعيين بعض الأفراد أو الرشاشات للرد على مصدر النيران حسب التهديد والخطر وأوامر ضبط الرمي.

أ. الترحل قبل الهدف.

(1) تترجل القوة المقتحمة قبل مواقع العدو بمسافة تحدد من قبل قائد القوة المهاجمة وخاصة إذا كان العدو يمتلك أسلحة الـ م د المتوسطة. ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والنيران الساترة ودرجة مقاومة العدو، وتحدد مسافة الترحل من قبل قائد القوة المهاجمة ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والنيران الساترة ودرجة مقاومة العدو، ويقوم قائد الفصيل بتوجيه الجماعات باتجاه الهدف.

(2) بعد عملية الترحل تتحرك الآليات إلى موقع تستطيع من خلاله توفير إسناد للجماعات المقتحمة.

(3) ويتم تنفيذ الترحل قبل الهدف في الحالات التالية:

- (أ) وجود طبيعة أرض جيدة مستورة ومخفية للمشاة.
- (ب) نيران عدو مضادة للدروع مؤثرة بسبب امتلاك قوات العدو لأسلحة مقاومة للدروع تجبر القوات على الترحل لضمان عدم تدمير الناقلات بمن فيها.
- (ج) وجود أرض وموانع معيقة لحركة الآليات.
- (د) عدم ضمان استمرارية النيران الساترة حيث يتم في هذه المرحلة رفع النيران إلى العمق مما يعرض القوات للنيران المباشرة فتلجأ القوات بالاعتماد على أسلحتها العضوية وبوضع قاعدة إسناد بالناقلات والأسلحة المتوسطة.

ب. الترحل على الهدف أو بعد الهدف.

(1) لا يتم الترحل على الهدف أو بعد الهدف إلا في حالات نادرة جداً وفي العمق العملياتي، مثلاً إذا كان العدو واهناً ودفاعه على عجل وطبيعة الأرض تسمح بذلك،

محظور

وعادة ما تكون في مراحل متقدمة من العمليات التعرضية ويكون العدو غير متماسك وقد يكون في حالة الهجوم السريع أثناء عملية التقدم. إن القرار بالبقاء في الآليات خطير لأن الفصيل يكون معرضاً أثناء الاقتحام للنيران ضد الدبابات، الألغام وأسلحة العدو الأخرى. يستطيع مثلاً قاذف قنابل صاروخية منفرد للعدو أن يوقع عدداً كبيراً من الإصابات في الآلية التي تتعرض للإصابة. قد يقلل الاقتحام بالآليات إلى الحد الأدنى من تعرض الفصيل للنيران غير المباشرة، ونيران الأسلحة الخفيفة المباشرة.

(2) يتم الاقتحام من حالة المشاة الآلية/ المحمولة تحت ظروف محددة وتشمل:

(أ) عندما يكون العدو قد انسحب من موقع الهدف.

(ب) تكون نيران العدو قد تم إخمادها، أو أنها غير مؤثرة.

(ج) لا يوجد تخفية أو تستر عند الاقتحام لجماعات المشاة.

(د) عندما تكون السرعة مطلوبة.

(3) يمر الفصيل من خلال منطقة التشكيل وينتقل إلى تشكيلة المشاة الآلية/ المحمولة/

جماعات المشاة للاقتحام وعادة ما تكون تشكيلة خط الحرب، وتعبر من خلال الهدف

وتطهر القوة الهدف من الخلف. توفر ناقلات القتال المدرعة نيراناً لإخماد مواقع العدو

التي يسند بعضها البعض، وهزيمة أي هجمات معاكسة فورية.

89. خط الاقتحام وإجراءات الاقتحام والعمل على الهدف.

أ. عادة يبعد خط الاقتحام (75 - 200) متر عن الأهداف. تتقدم القوة المقتحمة إما على شكل جماعة (خط منفرد) أو تشكيلة (رأس سهم)، والاندفاع بشكل سريع وبستر من قاعدة الإسناد ونيران الهاونات التي ترمي على الموقع الدفاعي ولا تقوم هذه القوة بالرمية بأسلحتها حتى الوصول إلى حقل الحماية والحفاظ على الذخيرة للاشتباك على الهدف حيث أن كمية الذخيرة التي يحملها الفرد محدودة ولكن قد يتم تعيين بعض الأفراد أو الرشاشات للرد على مصدر النيران حسب التهديد والخطر وأوامر ضبط الرمي.

ب. بعد أن تجتاز الجماعات خط الاقتحام يجب أن يستمر الاقتحام بسرعة ودون توقف

باتجاه الأهداف، وإذا توقف فإن الجماعات ستتحمل خسائر كبيرة.

ج. تعد إدامة الزخم أثناء الهجوم مهمة جداً، ويجب على قائد الفصيل اقتحام الهدف بأسرع

وقت واستخدام مزيج من تأثيرات النار والحركة.

محظور

د. يجب أن يستمر الفصيل في إسكات العدو من خلال استخدام نيران الإسناد (الآليات، الهاونات، الرشاشات)، ويجب أن يسيطر على النيران باستخدام (الأجهزة اللاسلكية، الإشارات الميدانية) لمنع الإصابة بنيران القوات الصديقة.

هـ. عزل الهدف. إن عزل الهدف يمنع العدو من تعزيزه، ويمنع قوات العدو التي في منطقة الهدف من التراجع، كما يُسكت مواقع العدو المجاورة وقدرتها على تشتيت قوة الاقتحام. ولعزل أي هدف، يقوم قائد الفصيل بتوضيع الجماعات والآليات للهجوم بالنيران. قد يخصص قائد الفصيل آليات القتال المدرعة لعزل الهدف نظراً لقوتها النارية، والحماية من نيران الأسلحة الخفيفة. إن استخدام الآليات المقاتلة لهذا القصد يسمح لجماعات المشاة بتنفيذ اقتحام الهدف.

و. اختراق موانع الحماية.

(1) تكون مواقع العدو غالباً مغطاة بالموانع التي يجب أن يتم اختراقها قبل احتلال الهدف وعادة ما يكون الفصيل جزءاً من قوة أكبر تنفذ عملية الاختراق.

(2) يجب أن يستلم قائد الفصيل قبل الاقتحام معلومات حول نوع وامتداد أي مانع أمام الهدف بما فيها حقول الحماية المعادية، ويخطط لاقتحام الهدف بتجنب هذه الموانع إذا كان ذلك ممكناً، ولكن يستعد لاختراق المانع بمساندة وحدات هندسة المستوى الأعلى إذا كان لا يستطيع تجنبها.

(3) إذا لم يتم تحديد المانع قبل الاقتحام، يتحرك قائد الفصيل إلى الأمام ويحدد موقع الاختراق. يقوم الفصيل بإسكات العدو. تتحرك جماعة الاختراق إلى الأمام، ويؤسس قائد الجماعة قاعدة نيران بقسم واحد لعزل نقطة الاختراق. لتتمكن عناصر الهندسة من فتح ثغرة، وتمر جماعات الاقتحام من خلالها لاحتلال الجانب البعيد من المانع.

ز. الاقتحام.

(1) تنفذ جماعات المشاة الاقتحام للهدف، مستخدمة أساليب الحركة المناسبة بناءً على كمية النيران التي تتعرض لها. يكون جميع القادة في هذا الوقت مشغولين بشكل كبير، لأنه يتوجب عليهم المحافظة على السيطرة على أفرادهم وإبقائهم متحركين ويردون على النيران عندما يتعرضون لها.

(2) أثناء الاقتحام، يستخدم الأفراد أي سائر لتقليل تعرضهم للنيران. يجب أن يبقى عنصر الاقتحام بشكل عام في تشكيلة خط حرب أثناء الاقتحام، وأي فرد يتخلف أو يتحرك بعيداً إلى الأمام يهدد الآخرين ونفسه وعند الانتقال من سائر إلى آخر يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن، حتى لا يستطيع المدافع من تسديد نيران مؤثرة مباشرة ضد

محظور

جماعات الاقتحام. وفي هذه النقطة يجب التغلب على أي مقاومة للعدو من قبل جماعات الاقتحام لأن نيران الإسناد قد تم تحويلها لتجنب الإصابة بالنيران الصديقة.

(3) قد يظهر هدف مفاجئ أثناء الاقتحام وعامل الوقت لا يسمح بتشكيل قاعدة إسناد وكذلك المسافة تكون قصيرة نسبياً، لذا يتم اقتحام الهدف باستخدام النار والحركة.

(4) بعد اقتحام الهدف واحتلاله يقوم الفصيل بتحضير مواقع دفاعية مؤقتة على حدود التوسع وحسب أوامر قائد فريق/ السرية.

(5) عند استخدام النار والحركة تعتمد المسافة بين كل وثبة وأخرى على طبيعة الأرض وعلى مدى توفر نيران إسناد فعالة ومؤثرة على الهدف ورد فعل العدو ودرجة تحصين موقعه.

90. إجراءات إعادة التنظيم. حالما تتوقف مقاومة العدو في الهدف، يقوم الفصيل بسرعة بالثبوت (تقوية الموقع) للدفاع ضد الهجوم المعاكس المحتمل، وإعادة التنظيم استعداداً للمهام اللاحقة. أ. الثبوت (تقوية الموقع). تتكون عملية تقوية الموقع من الأعمال الرئيسية لتأمين الهدف والدفاع عنه ضد أي هجوم معاكس للعدو. يتخذ قائد الفصيل الإجراءات التالية:

- (1) إنهاء مقاومة العدو في الهدف.
- (2) تحضير مواقع دفاعية مؤقتة خلف الهدف كون الهدف مرصود من قبل المدفعية المعادية.
- (3) تحديد المواقع الدفاعية للجماعات والآليات.
- (4) تغطية مقتربات المشاة بالرشاشات، ومقتربات الآليات بقواذف الم د.
- (5) التحاق آليات القتال المدرعة إلى المواقع المخصصة في الأمام وانتخاب مواقع رمي.

- (6) فتح نقاط مراقبة ودفع دوريات إذا تطلب الموقف.
- (7) تسهيل مرور القوات اللاحقة وإسنادها.
- (8) الاستمرار في تحسين الحماية بتنفيذ أعمال دفاعية ضرورية.
- (9) تعديل نيران الحماية النهائية.

ب. إعادة التنظيم. تشمل الإجراءات المتخذة للمحافظة على فعالية الوحدة القتالية في الميدان، وتجري إعادة التنظيم بشكل جيد عندما تتوقف الوحدة بعد الاقتحام. يتم القيام بإعادة التنظيم في نفس وقت عملية تقوية الموقع، ويجب أن يخطط قائد الفصيل ويستعد لإعادة التنظيم أثناء قيامه بالتخطيط للهجوم. ويتأكد بأن الفصيل مستعد لما يلي:

محظور

- (1) القيام بالإسعافات الأولية وإخلاء للإصابات.
- (2) إعادة توزيع الأفراد، وتعديل التنظيم للواجب المقبل.
- (3) إعادة التزويد بالأسلحة وإعادة تعبئة الوقود.
- (4) إعادة توزيع الذخيرة.
- (5) القيام بالصيانة المطلوبة.
- (6) الاستعداد للعمليات اللاحقة إذا تطلب الموقف وخطط له من قبل.

الهجوم الليلي

91. إن العمليات الليلية تقدم فرصاً جيدة لتحقيق الخدعة والمفاجأة، والعمليات الليلية التي تحقق المفاجأة تكون فرص نجاحها أكثر عندما تكون العمليات النهارية غير ممكنة خاصة عندما تساعد نقاط ضعف العدو كعدم كفاءة أسلحته ليلاً وعدم تدريب قواته على العمليات الليلية. ويتم الهجوم الليلي بنفس الطريقة التي يتم بها الهجوم النهاري مع فارق إجراءات الضبط والسيطرة والتنسيق التي تكون أكبر في الليل عنها في العمليات النهارية، ويحتاج العمل الليلي إلى مستوى عالٍ من التدريب الفردي والجماعي.

92. إن العمليات في ظروف الرؤية المحدودة مثل الدخان والضباب وظروف تساقط الثلوج تتطلب تطبيق نفس الفنون التي يتطلبها الهجوم الليلي، ويجب الاستفادة من مثل هذه الظروف للقيام بعمليات تعرضية، إلا أن التقدم الحاصل في أجهزة الرؤية الليلية ساعد على تذليل الكثير من الصعوبات، حيث أصبح الآن لا فرق بين العمل الليلي والعمل النهاري وذلك لتوفر جهاز الملاحة وأجهزة الرؤية الليلية وأنظمة القيادة والسيطرة في الآليات.

93. أسباب تفضيل الهجوم الليلي على النهاري. يشن الهجوم الليلي للأسباب التالية:

- أ. لتحقيق المفاجأة.
- ب. لتسهيل اجتياز القطعات خلال الموانع الطبيعية والاصطناعية دون تدخل العدو.
- ج. للتقليل من تأثير النيران المسددة على القطعات المهاجمة.
- د. لتجنب نيران العدو الدفاعية المحضرة.
- هـ. للمحافظة على زخم الهجوم ومواصلة عمليات نهارية لم تكتمل.
- و. لتقليل استخدام العدو لدروعه في هجومه المعاكس.
- ز. عند عدم توفر نيران الإسناد الكافية من المدفعية والإسناد الجوي القريب.
- ح. لاستثمار نجاح هجوم نهارى استمر حتى حلول الظلام ولا يحتمل تأخيرته لليوم التالي.

محظور

94.

أنواع الهجوم الليلي. هناك نوعان للهجوم الليلي هما:

أ. الهجوم الليلي الصاخب. يشن الهجوم الليلي الصاخب مسنداً بخطتي رمي وإضاءة كاملتين يتم تنفيذهما حسب التوقيتات.

ب. الهجوم الليلي الصامت. يشن الهجوم الليلي الصامت بهدوء تام وبدون رمية إلى أن تُفقد المفاجأة وعندها تُنفذ خطة الرمي وخطة الإضاءة الموضوعتين سلفاً كما في الهجوم الصاخب ولكنهما تكونان تحت الطلب لاستخدامهما في اللحظة التي سيكشف فيها الهجوم وبزوال عامل المفاجأة، يجب أن يكون ضابط الرصد في الأمام لإدامة الارتباط المباشر مع القوات المنفتحة.

95.

مبادئ الهجوم الليلي. هناك ثلاث مبادئ رئيسية هي:

أ. المعلومات. إضافة للمعلومات التي يحتاج إليها تخطيط أي هجوم نهاري تزداد الحاجة لمعلومات أكثر عن نشاط وعادات دوريات العدو، وخطة العدو للرصد وتمييز الأهداف، وإمكانياته في معدات الرؤية الليلية. حتى يمكن كشف خطة العدو للرصد وتمييز الأهداف ليلاً، يمكن للقائد أن يطبق إجراءات عديدة قد تشمل استخدام الدوريات، هجمات جس النبض والاستطلاع بالقوة إضافة للاستطلاع النهاري.

ب. البساطة. إن التحركات والسيطرة تصعب ليلاً، لذا يجب أن يراعى ما يلي:

- (1) يجب أن تكون الخطة بسيطة وغير معقدة.
- (2) يجب أن تكون الأوامر واضحة ومفهومة للمستويات الدنيا.
- (3) يجب أن تكون الأهداف محددة وواضحة.
- (4) وجود أوامر تعبوية مستديمة للعمليات مفهومة وتم التدريب عليها مع وضع ترتيبات سيطرة حازمة.

(5) تجنب أي إعادة تجميع بين المراحل وإذا تطلب الأمر فيجب أن يكون محدوداً جداً.

(6) فرض إجراءات سيطرة صارمة على خطة الإضاءة.

(7) في الهجوم المدبر ليلاً يكون للتجارب والتمارين فائدة كبيرة في نجاح التنفيذ.

ج. المفاجأة. تعتبر المفاجأة هي الميزة الأساسية للهجوم الليلي، ولن يكون ساتر الظلام كافياً لتحقيق المفاجأة خاصة ضد عدو لديه معدات رؤية ليلية جيدة، ولذا تكون إجراءات الخداع ذات أهمية كبيرة، ويمكن للقائد اتخاذ الكثير من الإجراءات المضادة للتقليل من فاعلية خطة رصد العدو، ومن تلك الإجراءات ما يلي:

- (1) لفت نظر العدو بعيداً مثل إجراء تحرك الآليات في اتجاه مضاد لاتجاه الهجوم.

محظور

(2) استخدام الدخان والضوء الأبيض في الأوقات الحرجة لإعطاء معدات الرصد المعادية.

(3) استخدام المقتربات المستورة والاستفادة من ظروف الطقس والرؤية.

96. حسناً الهجوم الليلي.

- أ. يخفي الظلام حجم ونوع القوات المهاجمة.
- ب. يُحقّق المفاجأة وهي الميزة الرئيسة في الهجوم الليلي.

97. سيئات الهجوم الليلي.

- أ. للظلام تأثير نفسي وسلبي على المقاتلين.
- ب. إنهاك الأفراد الناتج عن التوتر العصبي الذي يلازم العمليات الليلية.
- ج. عدم توفر المرونة أحياناً لكثرة تفاصيل التخطيط.
- د. صعوبة التعاون بين الدروع والمشاة وسلاح الجو.

98. مراحل الهجوم الليلي.

أ. مرحلة التخطيط.

(1) الكشف. يتم التركيز في الكشف على النقاط التالية:

- (أ) طرق التقرب.
 - (ب) نقاط وطرق المرور وتنسيق ذلك مع الوحدات الصديقة للدلالة.
 - (ج) حقول الألغام والموانع.
 - (د) نقطة التوزيع.
 - (هـ) مناطق التشكيل وخط البدء والأهداف.
- (2) يمكن تحقيق المفاجأة في الهجوم باتباع الإجراءات التالية:
- (أ) تحديد حجم وتوقيتات مهام مجموعات الاستطلاع.
 - (ب) استخدام المدفعية ونيران الهاون لإخفاء وتضليل العدو عن الأصوات الناتجة عن حركة الآليات المدرعة.
 - (ج) استخدام أسلوب شن هجمات تضليلية على قوات العدو.
 - (د) مهاجمة العدو في مكان واتجاه غير متوقع وكذلك استخدام أساليب تعبوية جديدة.
 - (هـ) استخدام الإنارة في مناطق أخرى لتضليل العدو.

محظور

- (و) فرض الصمت اللاسلكي.
- (ز) التأكد من التقيد بتعليمات الضوضاء ونظام استخدام الأنوار قبل شن الهجوم.
- (3) إجراءات الضبط والسيطرة على الهجمات الليلية.
- (أ) تعيين مناطق التشكيل، الحدود، خط البدء، نقاط التماس، اتجاه الهجوم والأهداف.
- (ب) حد التقدم. ويستخدم في حماية القوات من التعرض لنيران القوات الصديقة ويجب أن يكون حد التقدم سهل التمييز على الأرض وخاصة في ظروف الرؤية المحدودة ويجب أن يكون بعيداً للأمام بشكل يسمح لعناصر الحماية من تنفيذ مهمتها وللمدفعية الحرة في مشاغلة قوات العدو خلف هذا الخط دون الرجوع للوحدة المُسندة ويجب أن يسمح بوضع نقاط ملاحظة متقدمة وذلك لإعطاء إنذار مبكر عن العدو.
- (ج) نقاط الانتشار. تكون هذه النقطة عادة على خط البدء وتجتازها الفصائل بتشكيلة خط حرب ويجب أن تكون نقطة الانتشار سهلة التمييز مع وضع أدلاء فيها.
- (د) خط الاقتحام. وهو الخط الذي تشكل عليه الوحدات المقتحمة تشكيلة الاقتحام إذا ما تم التماس مع العدو وعلى هذا الخط يمكن استخدام وسائل الإنارة وإلغاء الصمت اللاسلكي ويجب أن يكون هذا الخط سهل التمييز على الأرض.
- (هـ) من إجراءات السيطرة والتي تتوفر في الآليات الحديثة أجهزة الملاحظة وأنظمة القيادة والسيطرة والتي توفر للقيادات القدرة على التوجيه الصحيح للقطعات.
- (4) الإسناد الناري. يتم التخطيط للإسناد الناري ليلاً كما في الهجوم النهاري كالاتي:
- (أ) النيران المباشرة. يجب أن تبقى الوحدات على اطلاع تام على مواقع الوحدات المجاورة لمنع وقوع خسائر بنيران القوات الصديقة خلال ساعات الرؤية المحددة، كما يجب وضع إجراءات سيطرة على النيران بحيث تكون مفصلة ودقيقة ومفهومة وخاصة الإشارات المستخدمة لإيقاف وتعديل نيران الإسناد.
- (ب) النيران غير المباشرة. يجب التخطيط لهذه النيران لتكون قادرة على إسكات وعزل الهدف، وتوفير الإضاءة ليلاً، وكذلك تساعد في إخفاء الأصوات

محظور

الناتجة عن حركة الآليات المدرعة مما يساعد على تحقيق المفاجأة. (وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة كونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة).

(ج) يجب انتخاب مواقع المدافع وتأشيرها وإجراء عمليات التأشير، يجب احتلال هذه المواقع أثناء الظلام ومن المفضل إسناد العملية على مستوى مجموعة قتال/كتيبة بنيران وحدات غير مشتركة بالعملية مما يسهل عملية إعادة التنظيم للقوات المقتحمة على قفزات.

(5) الاتصالات. يجب أن يتوفر ضمن التخطيط للعملية الوقت الكافي لإجراء التجارب للتقليل من استخدام الاتصالات اللاسلكية في الهجوم وعمليات المرور وتعويد القطعات على فرض الصمت اللاسلكي ليساعد في تحقيق الخداع للعدو وتضليله ويلغى الصمت عند كشف العملية. والجهاز اللاسلكي هو وسيلة الاتصال الرئيسة فيجب على القادة التشديد على استخدام الوسائل البديلة.

ب. التنفيذ.

(1) التقدم للاقتحام.

(أ) الحركة بنظام الرتل حتى وصول نقطة البدء التي تكون قريبة من منطقة التشكيل.

(ب) دخول منطقة التشكيل والانفتاح ثم اجتياز خط البدء.

(2) الاقتحام. بعد اجتياز خط البدء يتقدم الفصيل بأقصى سرعة مستخدماً أجهزة الرؤية الليلية والرماية من حالة الحركة، إذا توفرت أسلحة الإسناد فانها تقوم بالرماية قبل الاقتحام لإسناد قوة الاقتحام وخداع العدو عن اتجاه الهجوم.

(3) العمل على الهدف. عند بدء الاقتحام يتم قطع نار الإسناد ويتم عمل ما يلي:

(أ) التوسع إلى مسافة محدودة واحتلال مواقع رمي مناسبة.

(ب) الاستعداد للتعامل مع أي هجمات معاكسة قد يقوم بها العدو.

ج. مرحلة إعادة التنظيم. إن إعادة التزود بالتموينات وإخلاء الأفراد والمعدات يجب أن يتم بعناية تامة حيث أن مخالفة الأنظمة الصادرة بخصوص الضوضاء والأنوار تشكل عنصراً مهماً في كشف وتعيين أماكن الآليات والوحدات، يتطلب معرفة بعض نواحي القوة والضعف التالية في هذه المرحلة:

محظور

- (1) أسباب صعوبة إعادة التنظيم ليلاً هي:
- (أ) انفصال الوحدات الفرعية والرجال عن قاداتهم، والقادة عن الأجهزة اللاسلكية.
- (ب) الصعوبة في تحريك الأسلحة المساندة للأمام.
- (ج) التأخر في إجراءات الهجوم وفي هذه الحالة تتم إعادة التنظيم نهاراً.
- (د) التثبيت في مراكز خاطئة أو غير مناسبة على الهدف.
- (2) يمكن التقليل من هذه الصعوبات بما يلي:
- (أ) التدريب الجيد على العمليات الليلية وبشكل اعتيادي.
- (ب) تحضيرات جيدة تشمل استطلاع نهارى ومهارة في قراءة الخارطة والصور الجوية.
- (ج) خطة بسيطة.
- (د) انتخاب أهداف واضحة ومحددة.
- (3) بعض النقاط التي تساهم في إنجاح إعادة التنظيم هي:
- (أ) اتصالات جيدة ومتنوعة.
- (ب) يجب على كل فرد معرفة الخطة ليعرف ماذا يعمل إذا انفصل عن وحدته.
- (ج) يجب ضمان وسيلة لدعوة أسلحة الإسناد والنقلات للأمام.
- (د) على القادة أن يكونوا في الأمام ليشرّفوا على إعادة التنظيم.
- (هـ) يخطط لإعادة التنظيم قبل الهجوم، إن قراءة الخارطة والصور الجوية قد تبين المواقع التي يجب التثبيت عليها.
- (و) انتخاب الأهداف الدفاعية المناسبة وترقيمها.
- (ز) إمكانية إجراء الاستطلاع الجوي مع الضوء الأول، لمعرفة نوايا العدو المحتملة مع وجود إسناد جوي جاهز لضرب أي تحشد للعدو.
- (ح) يجب اختيار ساعة الصفر بعناية بعد دراسة كافة العوامل المؤثرة.

فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد

99. يكلف الفصيل بالعمل كقاعدة إسناد للسرية/ فريق القتال في الهجوم المدبر أو في التقدم لإخماد نيران العدو على الهدف وشل قدرته على رد الفعل المؤثر حتى تتمكن قوة الاقتحام من التقرب إلى الهدف واقتحامه، وعادة ما يكلف بهذه المهمة قبل اجتياز السرية لخط البدء، ولكن قد يكلف بالعمل كإسناد بصورة سريعة ومباشرة عند الاقتراب من الحد الأمامي أو عند الاقتراب من مواقع العدو.

100. يقوم قائد الفصيل بالإجراءات التالية لتنفيذ هذا الواجب:

أ. إصدار الأوامر بالتقدم واحتلال الموقع المخصص كقاعدة إسناد وربما قد يكلف بالعمل كقاعدة إسناد من موقعه أثناء التقدم بدون تعديل موقعه.

ب. يسبق قائد الفصيل الآليات الأخرى بقليل بهدف كشف مواقع الآليات وباقي الأسلحة للقوة المعادية.

ج. يقوم بتوجيه الآليات والجماعات الأخرى باحتلال موقعها وعليه أن يتأكد من التالي:

- (1) معرفة الاتجاه الصحيح للعدو واتجاه قواتنا.
- (2) معرفة إشارات ضبط الرمي وقطع النيران وتحويل النيران المتفق عليها من قبل قائد قوة الهجوم، إجراءات قطع الرمي وتحويلها مع قائد قوة الهجوم.
- (3) عندما يصدر إليه الأمر بالرمية على العدو، يلاحظ هو ورقيب الفصيل تأثير النيران على مواقع العدو ويقوم بالتعديل عليها كما يجب عليه ضبط النيران وتحديد حجم وكمية الذخيرة لكل هدف ولكل جماعة إن لم تكن محددة مسبقاً.
- (4) عليه توفير إسناد بالنيران بصورة مستمرة لأقرب نقطة تمكن قوة الاقتحام منها للعدو.
- (5) يجب أن يكون مستعداً للاندفاع أمام القوة المهاجمة إذا كلف بالتوسع على الهدف أو القضاء على مقاومات العمق (ماذا يراقب وماذا يلاحظ).
- (6) استخدام الهاونات ومدافع الآليات.
- (7) توزيع أقواس المراقبة.

101. يبدأ قائد الفصيل باستخدام النيران المتزامنة من جميع الأسلحة ذات المدى المؤثر على موقع العدو حتى يحقق التفوق بالنيران.

محظور

102. يجب أن تكون هناك زاوية كافية بين نيران لفصيل الإسناد واتجاه حركة قوات الاقتحام لتجنب إصابة القوات الصديقة.


103. دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد.

أ. احتلال موقع إسناد بالنيران من 500 – 800 متر وحسب أسلحة الإسناد المتوفرة لدى الفصيل.

ب. إخماد نيران العدو على الهدف.

ج. الالتحاق بالأمر على الهدف للمساعدة في إعادة التنظيم وصد الهجمات المعاكسة.

104. دور فصيل الإسناد في التقدم. عند حدوث الاشتباك مع العدو من قبل الفصيل الذي يقود تقدم فريق القتال/ السرية، يقوم قائد الفصيل بالرد على النار بالمثل، ثم يمرر تقرير الاشتباك الأولي ويوضع قواته في موقع يؤمن الحماية والقدرة على الاشتباك مع العدو، ويمرر تقرير الاشتباك لقائد فريق القتال/ السرية حيث يتحرك الفصيل إلى موقع الإسناد بناءً على خطة قائد فريق القتال/ السرية والتي غالباً ما يتم تحديد موقعها بناءً على الأرض والعدو. حيث يبقى الفصيل في موقع الإسناد لإخماد نيران العدو وتغطية باقي فصائل الاقتحام حسب خطة قائد فريق القتال/ السرية. انظر الشكل رقم (67).




الشكل رقم (67) دور فصيل الإسناد في التقدم

105. دور فصيل الإسناد بالهجوم. في أمر قائد السرية للهجوم، يتم تحديد الفصيل الذي سيقوم بدور الإسناد. وعند الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل يتحرك الفصيل المخصص للإسناد في الأمام

محظور

وينفصل قبل الوصول إلى منطقة التشكيل ليحتل موقع الإسناد وتكون نيرانه جاهزة عند اجتياز فاصل
الاقتحام خط البدء ليخمد نيران العدو ثم يلتحق على الهدف بالأمر، انظر الشكل رقم (68).



الشكل رقم (68) دور فصيل الإسناد في الهجوم

العمليات ذات الأغراض الخاصة

106. ينفذ الفصيل هجمات خاصة بناءً على أوامر قائد فريق القتال/ السرية. يبني القائد قراره بناءً على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الطقس والأرض، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية). وكأشكال الهجوم، فإنها تشترك في الكثير من اعتبارات التخطيط، والتحضير والتنفيذ للهجوم.

الكمين

107. الكمين هو هجوم بالنيران من مواقع مخفية على عدو متحرك أو متوقف مؤقتاً. والخصائص الرئيسية للكمين هي المفاجأة، والتنفيذ العنيف. لا يتطلب الكمين احتلال أو مسك الأرض.

108. اعتبارات التخطيط. يتم التخطيط للكمين ليشمل المراحل التالية:

- أ. الحركة التعبوية إلى نقطة التقاء الهدف.
- ب. استطلاع موقع الكمين.
- ج. إقامة حماية لموقع الكمين.

محظور

د. تحضير موقع الكمين.

هـ. تنفيذ الكمين.

و. الانسحاب من موقع الكمين.

109. تنظيم القوة. يتم تنظيم القوة المنفذة للكمين بحيث تضم عنصر إسناد، وعنصر اقتحام وعنصر أمن/ حماية.

أ. عنصر الإسناد. يقوم بتثبيت قوة العدو ومنعه من التحرك خارج منطقة التقتيل والسماح لقوة الاقتحام بتنفيذ الكمين.

ب. عنصر الاقتحام. ينفذ هجوم بالنيران أو الاقتحام الفعلي أو كليهما لتدمير قوة العدو.

ج. عنصر الحماية. يوفر الإنذار المبكر لعناصر الكمين الأخرى، ويؤمن نقطة التقاء الهدف ويعزل منطقة الكمين لمنع قوة العدو من التحرك خارج موقع الكمين ومنع عناصر إنقاذ العدو من الوصول إلى الموقع، كما يؤمن طريق انسحاب الفصيل.

110. أنواع الكمائن. يحدد القائد نوع الكمين من خلال تحليله لمتغيرات المهمة ويعتبر عاملا الوقت والعدو هما الأكثر أهمية.

أ. الكمين المدبر. يتم تنفيذ الكمين المدبر ضد هدف محدد. يخطط القادة ويحضرون في هذا الكمين بناءً على معلومات مفصلة تسمح لهم بتوقع أعمال العدو ومواقعه. وتشمل هذه المعلومات نوع وحجم الهدف، والتنظيم أو التشكيل، والطرق واتجاه الحركة، والوقت الذي ستصل أو تمر فيه القوة من نقاط محددة على طريقها، والأسلحة والمعدات المحمولة.

ب. الكمين السريع. ينفذ الفصيل أو الجماعة الكمين السريع عندما تكون على تواصل بصري مع قوة معادية، ولديها وقت لتأسيس كمين دون أن يتم اكتشافها. يجب أن يمثل تنفيذ الكمين السريع القيام بالمبادرة ضمن مفهوم قصد القائد. يجب أن يتم وضع أعمال الكمين السريع في الأوامر التعبوية المستديمة، وأن يتم التدريب عليها بحيث يعرف الأفراد ماذا عليهم عمله بناءً على إشارة القائد.


111. تشكيلات الكمين. إن تشكيلات الكمين الثلاثة هي كما يلي:

أ. الكمين الطولي. تكون عناصر الاقتحام وعناصر الإسناد في هذه التشكيلة موازية للطريق إلى الهدف. وهذا يضع عناصر الاقتحام والإسناد على المحور الطويل لمنطقة التقتيل ويعرض الهدف للنيران الجانبية. يمكن الاشتباك مع الهدف الذي يمكن فقط تغطيته بالحجم

محظور


الكامل من النيران بنجاح في منطقة التقتيل. قد يكون الهدف المنتشر كبير جداً بحيث لا يتم الاشتباك معه في منطقة التقتيل، وهذه هي سيئة الكمين الطولي.

ب. الكمين على شكل حرف (L). إن تشكيلة هذا الكمين هي شكل آخر من التشكيلات الطولية، الشكل رقم (69). يكون الضلع الطويل للزاوية (قوة الاقتحام) موازياً لمنطقة التقتيل، وتوفر هذه القوة نيراناً جانبية. يكون الضلع القصير (قوة الإسناد) على نهاية منطقة التقتيل ويشكل معها زاوية قائمة، وتوفر نيراناً منتظمة تعمل مع نيران القوة الأخرى. يمكن استخدام هذه التشكيلة على انعطاف حاد في طريق أو جدول مياه.




الشكل رقم (69) كمين الفصيل على شكل زاوية

ج. الكمين على شكل حرف (V). يتم في هذا الكمين وضع قوات على طول جانبي طريق العدو بحيث تشكل حرف (V)، الشكل رقم (70). يجب توخي الحرص الشديد للتأكد من عدم رماية أي من المجموعتين على بعضهما بعضاً. تُعرض هذه التشكيلة العدو لكل من النيران الجانبية والمتداخلة.



الشكل رقم (70) تشكيل كمين الفصيل على شكل (V)

112. أشكال الكمائن. يحدد قائد فريق القتال/ السرية شكل الكمين الذي سيستخدمه الفصيل.
- أ. كمين النقطة. يتم تموضع كمائن النقطة على أكثر المواقع مثالية لإحداث الدمار في العدو. يجب أن تكون مثل هذه الكمائن قادرة على التعامل مع تعرضها للرماية من أكثر من اتجاه من قبل العدو. يجب أن يُمكن موقع الكمين الوحدة من تنفيذ الكمين في اتجاهين أو ثلاثة اتجاهات رئيسية. يجب أن تكون الاتجاهات الأخرى مغطاة لحماية من يقوم بإعطاء الإنذار المبكر حول هجوم العدو.
- ب. كمين المنطقة. لا ينفذ كمين المنطقة من قبل وحدة أصغر من الفصيل. يعمل هذا الكمين بشكل أفضل في المكان الذي تكون فيه حركة العدو مُقيَّدة. وعندما يكون الفصيل مستعداً، يتم تنفيذ كمين المنطقة كما هو في كمين النقطة. إن الخاصية المهيمنة في كمين المنطقة هي حجم التنسيق بين كمائن النقاط المنفصلة، انظر الشكل رقم (71).



الشكل رقم (71) كمين المنطقة للفصيل

113. تنفيذ الكمين. يُعد تنفيذ الكمين عملاً تعرضياً بطبيعته، ومع ذلك فقد ينفذ الفصيل الكمين أثناء أيّ عملية. يضع قائد الفصيل في اعتباره كل من خيارات استخدام جماعات المشاة وآليات القتال المدرعة لتنفيذ الكمين. يجب أن يتخذ الفصيل جميع الاحتياطات لضمان أنه غير مكتشف أثناء الحركة إلى موقع الكمين والتحضيرات لذلك. يجب أن يكون للفصيل أيضاً طريق آمن للانسحاب بعد تنفيذ الكمين. يتكون الكمين عادة من الأعمال التالية:

أ. حركة تعبوية باستخدام جماعات المشاة أو باستخدام آليات القتال المدرعة إلى نقطة تجمع الهدف.

ب. استطلاع لموقع الكمين.

ج. تأسيس الموقع الآمن للكمين.

د. تحضير موقع الكمين.

هـ. تنفيذ الكمين.

و. الانسحاب.

الإغارة

114. الإغارة هي هجوم محدد للهدف يكون عادة بمقياس صغير، وينطوي على اختراق سريع لمنطقة معادية للحصول على معلومات/ إرباك العدو/ تدمير منشآته. تنتهي الإغارة دائماً بانسحاب مخطط له إلى موقع قوات صديقة بعد إنهاء المهمة.

115. يستطيع الفصيل تنفيذ إغارة مستقلة (بآليات القتال المدرعة أو جماعات المشاة) لإسناد عمليات مجموعة القتال/ الكتيبة أو فريق القتال/ السرية، أو يستطيع أن يشارك كجزء من فريق القتال/ السرية في سلسلة من الإغارات. لا تنفذ جماعات البنادق الإغارة، وبدلاً من ذلك فإنها تشارك في إغارة الفصيل.

116. قد ينفذ الفصيل الإغارة من أجل:

- أ. القبض على الأسرى.
- ب. السيطرة على مواقع قيادة وسيطرة محددة أو تدميرها.
- ج. تدمير مناطق الإمداد.
- د. الحصول على معلومات تتعلق بأماكن تواجد العدو، أو توزيعاته أو قوته أو نواياه أو أساليب عمله.
- هـ. إرباك العدو أو تشتيت خطته.

117. تنفيذ الإغارة. الفرق الرئيس بين الإغارة والعمليات الخاصة الأخرى هو في الأهداف المحدودة للإغارة والانسحاب المرتبط بها بعد الانتهاء منها. ومع ذلك فإن تسلسل أعمال الفصيل للإغارة مشابه جداً لتلك التي للهجوم المدبر.

الهجوم التضليلي

118. يتشابه هذه النوع من العمليات التعرضية مع أشكال الهجوم الأخرى إلى حد كبير، إلا أنه يختلف من حيث القصد من تنفيذه، يقوم قائد مجموعة القتال/ الكتيبة بإعطاء فريق القتال/ السرية واجب تنفيذ الهجوم التضليلي لإسناد جهد الخداع من أجل خداع العدو حول موقع أو وقت عملية مجموعة القتال/ الكتيبة. يسعى فريق القتال/ السرية الذي ينفذ الهجوم التضليلي إلى تحقيق تماس نيران مباشرة مع العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم. يستخدم قادة مجاميع القتال/ الكتيبة الهجوم التضليلي بالإضافة إلى نشاطات الخداع العسكري الأخرى في خططهم لخداع العدو وتحفيزه على تحريك الاحتياط وتحويل نيران الإسناد.

محظور

119. القصد من الهجوم التضليلي. يشمل القصد من الهجوم التضليلي ما يلي:
- أ. إجبار العدو على استخدام احتياطه بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
 - ب. استدراج نيران إسناد العدو بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
 - ج. إجبار العدو على الكشف عن نيرانه الدفاعية أو نقاط ضعفه.
 - د. تهيئة العدو لمواجهة هجمات محدودة من أجل تحقيق المفاجأة عند استخدام الجهد الرئيس لقواتنا.

الهجوم التخريبي

120. يتم تنفيذ هذا النوع من الهجوم ضد قوات العدو عندما تكون في مرحلة التخطيط أو التحضير للهجوم وخاصة في منطقة التجمع والتشكيل، ويهدف الهجوم التخريبي إلى التدخل في تحضيرات العدو وإرباكه أو إعاقة هجومه.
121. يشارك فصيل المشاة في تنفيذ الهجوم التخريبي كجزء من قوة أكبر مثل سرية المشاة الآلية/ فريق القتال ولا يتم تنفيذه بشكل مستقل.

الفصل السادس

الإدامة على مستوى
فصيل المشاة

محظور

الفصل السادس

الإدامة على مستوى فصيل المشاة

عام

1. يتمثل دور الإدامة في أي وحدة عسكرية في تمكين القوة من أجل تنفيذ عمليات قتالية مستمرة. يعتبر قائد الفصيل هو المسؤول الأول عن عمليات الإدامة في فصيل المشاة الآلية، بينما رقيب الفصيل هو المنفذ لعملية الإدامة للفصيل، حيث يعملان معاً بشكل وثيق لضمان حصول الفصيل على الإسناد المطلوب للمهمة المخصصة.

2. تحدد الأوامر التعبوية المستديمة مستوى الاكتفاء الذاتي المقرر للفصيل من جميع أصناف التزويد، وتتطلب بعض المهام التركيز على أصناف معينة من التزويد وذلك بناءً على نوع المهمة ومدتها، فمثلاً، تتطلب العمليات التعرضية التركيز بشكل أكبر على الوقود إذا كانت المسافات بعيدة، لذا يجب على القائد أن يحسب الاحتياطي الإضافي ليخرج بما يسمى بالمستوى المقرر (مستوى الاكتفاء الذاتي + الاحتياط الإضافي = المستوى المقرر) للعملية أو المهمة وهذا الحساب يجرى في كل المستويات القيادية، فعلى سبيل المثال: عند تكليف أحد فصائل المشاة بدورية إغارة قد يقرر قائد الفصيل أن يحمل كمية من الذخيرة للأفراد أكثر من مستوى الاكتفاء الذاتي، وربما تصل إلى (500) طلقة للبندقية و (2000) طلقة للرشاش وقياساً على ذلك فإن القائد المنفذ للعملية هو الذي يحدد المستوى المقرر.

3. يُراعى عند تحديد مستوى الاكتفاء الذاتي للأفراد وزن الفرد، وفي الوقت نفسه المحافظة على خفة حركته، قدرة تحمله، يقظته وقدرته على الحركة، حيث أفضت بعض الدراسات إلى إمكانية حمل الفرد لوزن يعادل (30%) من وزنه. فمثلاً، إذا أخذنا معدل وزن الفرد (77.5) كغم فإن الوزن الذي يستطيع حمله يبلغ (23) كغم. إذ يتطلب النجاح والقدرة على البقاء في عمليات وحدة صغيرة الحجم قيام الأفراد بالمحافظة على قدراتهم، وتتعرض مهمة الفصيل إلى الخطر عندما لا يتمكن الأفراد من التحرك بطريقة مخفية وحسب الموقف.

عمليات التزويد للفصيل

4. أصناف التزويد. يتولى رقيب الفصيل طلب وتوفير الإمدادات من قيادة السرية/ فريق القتال، حيث يقوم باستلامها وتسليمها إلى قادة الجماعات. وهناك عشرة أصناف للتزويد، انظر الجدول رقم (6).

محظور

الجدول رقم (6) أصناف التزويد

صنف التزويد	الوصف
الصنف الأول	يشمل الطعام، والماء، والصحة، ومواد السلامة.
الصنف الثاني	الملابس، والمعدات الشخصية والخيام وأطقم الأدوات والأدوات اليدوية وأدوات النظافة والتموينات الإدارية والأدوات المنزلية والخرائط.
الصنف الثالث	النفط والوقود الصلب ويتضمن ذلك الوقود المعبأ وزيت التشحيم، والمنتجات النفطية المتخصصة، والمنتجات ذات العلاقة.
الصنف الرابع	مواد البناء - يتضمن ذلك المعدات المركبة وجميع مواد التحصين/الموانع مثل الأسلاك الشائكة اللولبية.
الصنف الخامس	الذخيرة بجميع أنواعها وتتضمن القنابل والمتفجرات والألغام وفيوزات المفترقات وصواعق التفجير والمفترقات والصواريخ والقذائف والراجمات وجميع المواد المتعلقة بها.
الصنف السادس	مواد الطلبات الشخصية - (مواد المبيعات غير العسكرية (دكان الجندي).
الصنف السابع	مواد رئيسية - وتشمل الأسلحة القاذفات والدبابات والمستودعات المتنقلة والآليات.
الصنف الثامن	المواد الطبية - بما فيها قطع الغيار الطبية الخاصة.
الصنف التاسع	قطع الغيار والمكونات - بما فيها أطقم العدة والتركيبات الرئيسية والفرعية المطلوبة لإسناد صيانة جميع المعدات.
الصنف العاشر	المواد التي تدعم البرامج غير العسكرية - مثل التنمية الزراعية والاقتصادية وما لم تشمله الأصناف السابقة.

5. الأحمال الأساسية من الذخيرة. تحدد الأحمال الأساسية من الذخيرة نوع وكمية الطلقات والمتفجرات والأجهزة الأخرى التي يجب على الأفراد حملها دائماً أو تكون موجودة في الآليات. حسب الأوامر التعبوية المستديمة. يقوم قادة الفصائل بالتفتيش على الأفراد والآليات للتأكد من وجود كمية الأحمال الأساسية من الذخيرة، يكون رقيب الفصيل مسؤول عن استلام وتخزين وصرف الذخيرة.


طرق إعادة التزويد

6. تكون إعادة التزويد على ثلاثة تصنيفات: الاعتيادية أو الطارئة أو المخزنة مسبقاً، يجب أن تحدد الأوامر المستديمة مؤشرات ودلائل استخدام كل طريقة وإجراءاتها ويتم تنفيذ التجارب على إعادة التزويد أثناء التمارين التدريبية. يعتمد اختيار الطريقة الحقيقية لإعادة التزويد في الميدان على متغيرات المهمة.

أ. طريقة إعادة التزويد الاعتيادية. تتضمن إعادة التزويد بشكل منتظم للمواد المذكورة في الأصناف (الأول، الثالث، الخامس، التاسع) وأي مواد أخرى يتم طلبها من قبل الجماعات. وحيثما أمكن، يتم تنفيذ إعادة التزويد بشكل يومي وبصورة مثالية أثناء فترات الرؤية المحدودة. وبسبب حاجة آليات القتال الرئيسة لكميات كبيرة من الوقود خاصة أثناء العمليات التعرضية، يجب إعادة التزود بإمدادات الصنف الثالث (الوقود) في كل فرصة ممكنة.


محظور

(1) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت. يختار وكيل سرية المشاة الآلية حسب هذه الطريقة موقعًا يوفر التخفية والتستر لآليات إعادة التزويد، ثم يتحرك فصيل أو آلية واحدة كل مرة إلى نقطة التزويد. يتم توزيع آليات الصيانة والوقود والذخيرة والإمدادات بمسافة فاصلة تصل إلى (100) متر وتتحرك الآليات واحدة تلو الأخرى إلى آليات التزويد للحصول على الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى قبل العودة إلى مواقعها القتالية، انظر الشكل رقم (72).



الشكل رقم (72) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت

(2) طريقة إعادة التزويد في الموقع. باستخدام هذه الطريقة، تتحرك آليات إعادة التزويد إلى موقع فصيل واحد في كل مرة لتوزيع الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى، وقد تتحرك آلية الوقود إلى كل آلية قتال مدرعة في مواقعها القتالية لتزويدها بالوقود دون الحاجة لأن تترك آليات القتال مواقعها القتالية. انظر الشكل (73)



الشكل رقم (73) طريقة إعادة التزويد في الموقع


ب. عمليات إعادة التزويد الطارئة. أحياناً وأثناء العمليات القتالية، قد تكون هناك حاجة ملحة لإعادة التزويد بمواد لا يمكن انتظارها حتى موعد إعادة التزويد بالإمدادات المعتادة. قد تشمل إعادة التزويد الطارئة الصنف الأول والصنف الثالث والصنف الخامس. تتراجع الآليات الفردية إلى الخلف عند هدوء القتال بناءً على أمر قائد السرية أو قائد الفصيل، وتقوم بتنفيذ إعادة التزويد ثم العودة للقتال كما تم توضيحه سابقاً، انظر الشكل رقم (72)، تحضر سرية المشاة الآلية إمدادات محدودة إلى الأمام لأقرب موقع يؤمن التخفية خلف كل آلية أو عنصر.

ج. إعادة التزويد بطريقة التخزين المسبق (التكديس). وتعرف أيضاً بالإمدادات الموضوعة مسبقاً وتكون ضرورية غالباً في العمليات الدفاعية.

(1) عمليات إعادة التزويد (الصنف 5). يتم عادةً التخزين المسبق (التكديس) لمواد الصنف الخامس (الذخيرة) فقط، يقوم الفصيل أو سرية المشاة الآلية أثناء عملية إعادة التزويد بالإمدادات المخزنة مسبقاً (التكديس) بتأسيس موقع آمنٍ بالقرب من موقع


محظور

التكديس، ثم يقوم فصيل أو دبابة واحدة بالتحرك إلى الموقع لإعادة التزويد بالذخيرة، انظر الشكل (74).



الشكل رقم (74) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)

(2) عمليات إعادة التزويد (الصنف 3). قد يتم توزيع مواد الصنف 3 (خزانات الوقود) خلف الموقع القتالي للسرية مسبقاً، بحيث تتحرك ناقلات الجنود المدرعة للتزود بالوقود من موقع التخزين أو التكديس الذي تم إنشاؤه. انظر الشكل رقم (75) عملية إعادة التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود).



الشكل رقم (75) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)

محظور

(3) يجب تخطيط وتنسيق عمليات التخزين المسبق للإمدادات بعناية في جميع المستويات، ويجب على جميع القادة ضمن سرية المشاة الآلية بما في ذلك قادة الناقلات معرفة أماكن مواقع التخزين المسبق للإمدادات بدقة والتي يتحققون منها أثناء الاستطلاع والتجارب. يجب على سرية المشاة الآلية اتخاذ خطوات لضمان استمرارية الإمدادات المخزنة مسبقاً، وتشمل هذه الخطوات حفر مواقع التخزين المسبق (التكديس) واختيار مواقع تؤمن التخفية والتستر، كما يجب على القائد إزالة أو تدمير الإمدادات المخزنة مسبقاً لمنع العدو من الاستيلاء عليها.

(4) أثناء العمليات التعرضية، يمكن استخدام التخزين المسبق المتحرك بتحميل الإمدادات في الشاحنات ووضعها في الأمام في ميدان المعركة. وتنتج هذه الطريقة في حال توقع سرية المشاة الآلية استخدام كميات كبيرة من النيران وما يتعلق بها من متطلبات الذخيرة أثناء العملية سريعة الحركة.

الإسناد الفني

7. يهدف الإسناد الفني إلى تمكين القوات من استخدام أنسب الأساليب والإمكانيات الفنية المتيسرة أفضل استخدام والمحافظة على الجاهزية الفنية والقتالية (للأسلحة، الآليات، المعدات) بما يضمن استمرار أعمال القتال من خلال تنفيذ مهام الإسناد الفني الرئيسية.

8. الصيانة الوقائية. تعتبر الصيانة الدورية مهمة للمحافظة على الآليات والمعدات والموارد الأخرى لتبقى صالحة للاستخدام. وهي عملية مستمرة تبدأ بإجراءات وقائية يقوم بها كل طاقم الآلية وتستمر من خلال جهود الإصلاح والإنقاذ من قبل أطقم الصيانة. وتعتمد مهام الإسناد الفني على التفتيش، الاستخدام، الفحص، الصيانة، الإصلاح، الإمداد الفني بقطع الغيار، الإنقاذ والإخلاء. تبدأ أعمال الصيانة لفصيل المشاة بالقيام بإجراءات الصيانة الوقائية وهي من الواجبات الرئيسية اليومية للمشغل/ طاقم الآلية بمساعدة عناصر الصيانة، وتتطلب تحضير نماذج الصيانة المحددة. يشرف نائب القائد على تدفق وسير هذه النماذج المهمة للصيانة، وتعتبر هذه النماذج الوسائل الرئيسية التي يحصل من خلالها الطاقم على قطع الغيار، تكون الإجراءات العامة كما يلي:

أ. يقوم قادة الآليات بجمع نماذج الصيانة لطواقمهم كل يوم ويسلمون هذه النماذج لرقيب الفصيل الذي يقوم بدوره بجمع نماذج الفصيل.

ب. يقوم رقيب الفصيل بدوره بتسليم النماذج إلى قيادة السرية حيث تتم المراجعة والتحقق من المشاكل والنقص وطلبات المواد من الصنف التاسع (قطع الغيار).

محظور

جـ. يتم ارسال النماذج للمستوى الأعلى حسب التسلسل المعتمد لتوفير قطع الغيار المطلوبة للفصيل.

9. الإنقاذ والإخلاء. تُنفَّذ عمليات الإصلاح والإنقاذ أبعد ما يمكن في الأمام وحسب ما يسمح به الموقف، وفي حال عدم إمكانية إصلاح الآليات والمعدات في الموقع يجب إخلاؤها للخلف لإجراء الإصلاحات الضرورية، ويكون الوقت المتوقع لإصلاح الآلية هو العامل الرئيس في تحديد العطل/ زمن الإصلاح الذي يجب إصلاحها فيه.

الإسناد الطبي

10. تعتبر الرعاية الطبية الفاعلة وفي الوقت المناسب عاملاً حيوياً في إدامة القدرة القتالية أثناء العمليات، لذا يجب على قائد الفصيل والأفراد معرفة كيفية المحافظة على صحة وحياة الأفراد عند تعرضهم للإصابة وكيفية العمل على تعافيهم في حال وقوع إصابة أو مرض.

11. يأخذ العلاج الطبي للأفراد المصابين أو الجرحى أثناء العمليات القتالية أولوية أولى للقادة أثناء المعركة. هي بمثابة عمليات مستمرة تحدث في جميع الأحوال سواء الحوادث والإصابات المتعلقة بفعل العدو أو الإصابات العارضة التي تحدث للأفراد جراء الأعمال اليومية الروتينية وهي عملية مستمرة في مختلف أنواع العمليات.

12. يكون قائد الآلية مسؤولاً عن ضمان تلقي طاقم الآلية المصابين والجرحى الإسعافات الأولية الفورية وإبلاغ القائد بالإصابات، كما يقوم بالتنسيق مع وكيل سرية المشاة الآلية لإخلاء الإصابات. يتأكد قائد الآلية من تعبئة نماذج إفادة وشهادة المصابين وتمريرها عبر القنوات الصحيحة.

13. تشمل الخطوات الضرورية في العناية الطبية بالإصابات ما يلي:

- أ. تأمين وحماية المصاب. تجميع الإصابات وإبعادهم عن الخطر الوشيك.
- ب. معالجة المصاب. تبدأ معالجة المصاب بأسرع وقتٍ ممكن، ومن المهم أن يقوم المعالج الطبي الأول بتطبيق إجراءات إنقاذ الحياة خلال الـ (10) دقائق الأولى من الإصابة والعمل على استقرار حالة المصاب، وهذا من شأنه أن يزيد من فرصة نجاته بشكل كبير، وهذا يحصل عموماً بعد نقل المصاب بعيداً عن موقع الخطر (على سبيل المثال، يتم سحب المصاب ووضعه خلف صخرة كبيرة أو خلف بناية وبعيداً عن نيران العدو المباشرة)، وقد يتلقى المصاب المعالجة كما يلي:

(1) المعالجة الذاتية/ مساعدة الزميل (أي فرد).

محظور

(2) المسعفون الميدانيون (إذا كانوا متوفرين).

(3) الممرضون (إذا كانوا متوفرين).

(4) قدرات الفصيل الطبية (موقع إسعاف الكتبية أو نقطة إسعاف سرية المشاة الآلية).

ج. إخلاء الإصابات. يتم إخلاء الإصابات إلى مستوى العناية الطبية الأعلى التالي، وإذا كانت الإصابة خطيرة وتهدد حياة المصاب ولكن حالته مستقرة، يتم إخلاؤه إلى أعلى مستوى من العناية الطبية، ويتم اتخاذ هذا القرار من قبل أقدم مختص طبي موجود، وتكون عملية الإخلاء العامة على الشكل التالي: انظر الشكل رقم (76) والشكل رقم (77).

(1) نقطة الإصابات. يقوم المعالجون الأوائل بتقديم المعالجة الأولية للعمل على استقرار الإصابات وبعد ذلك يقومون بإخلاء المصاب سريعاً لنقطة جمع إصابات السرية أو نقطة إسعاف سرية المشاة الآلية.

(2) نقطة إسعاف السرية. هي نقطة مكانها مع مركز قيادة السرية وتستطيع الحركة للأمام لإخلاء الإصابات من فصائل المناورة إذا كان ذلك ضرورياً. وعند استلام الإصابات، تقوم نقطة الإسعاف الأمامية بتصنيف وإعادة استقرار (إذا كان ضرورياً) وإخلاء الإصابات لموقع إسعاف الكتبية.

(3) موقع إسعاف الكتبية. تقوم بإخلاء الإصابات من نقاط الإسعاف الأمامية، ويستمر المصابون في موقع إسعاف الكتبية بتلقي المعالجة حتى الإخلاء إلى مستويات طبية أعلى. د. جمع المهمات والمتعلقات الشخصية. قبل إخلاء المصابين إلى نقطة الجمع أو خلف هذه النقطة، يجب على القادة جمع كل المواد والأدوات العملية الموجودة مع المصاب بما في ذلك الخرائط/ وثائق، أجهزة تحديد المواقع ومؤشرات الليزر. ويجب على كل وحدة إعداد أوامر مستديمة للتعامل مع الأسلحة والذخيرة لجرحى المعركة.


14. الشهداء في المعركة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية موقع جمع شهداء المعركة، حيث تبقى جميع المتعلقات الشخصية مع الجثمان، تجمع المعدات والمواد المصروفة من قبل قائد الآلية حتى يتم تسليمها إلى وكيل السرية. كقاعدة عامة ينبغي عدم نقل جثامين الشهداء في نفس الآلية التي تنقل المصابين.

15. الصحة والنظافة الشخصية. يجب على القادة في جميع المستويات التركيز على معايير عالية من الصحة والنظافة الشخصية والتأكيد عليها في جميع الأوقات، يجب أن تغطي الطريقة الوقائية جميع جوانب صحة وسلامة الأفراد وتشمل ما يلي:


أ. قص شعر اللحية بشكل مناسب ضمن المعايير يوميا بحيث تمنع أقنعتهم الواقية تسرب الغازات السامة إليهم.

محظور

- ب. الاستحمام وتبديل الملابس بانتظام.
- ج. الوقاية من المشكلات الناتجة عن الطقس، وتشمل إصابات الطقس البارد مثل الصقيع، وتعفن القدم والإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل الإنهاك بفعل الحرارة وضربة الشمس. يجب على الأفراد فهم تأثيرات مثل هذه الظروف مثل حروق الجلد وتأثيرات البرد المختلفة.
- د. أساليب النظافة الفاعلة وتشمل السيطرة على مخلفات الوحدة، نشاطات ومرافق التخلص من المخلفات، تنقية المياه، مكافحة القوارض، خدمات نظافة الطعام واستخدام وسائل طرد الحشرات.
- هـ. الوقاية من الإجهاد/ الإنهاك الناتج عن المعركة ويشمل تطبيقاً صارماً لخطة نوم الوحدة.



الشكل رقم (76) مستوى الإسناد والإخلاء الطبي



الشكل رقم (77) الرعاية الطبية التعبوية بالمصابين (جميع المستويات)

محظور

إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد الفصيل

16. الأسلحة والمعدات والمهمات. يجب أن يصدر قائد الفصيل أوامر استخدام اللبس والتجهيزات المطلوب ارتدائها والأسلحة الواجب حملها شاملة ما يلي:
- أ. تعليمات ارتداء الخوذة الفولاذية والأحذية والحقائب.
 - ب. تقيد الأفراد بعدم ترك مهماتهم خارج الخنادق.
 - ج. تحديد وقت وموقع غسيل وتجفيف ملابس الأفراد.
 - د. توقيتات تنظيف الأسلحة والبنادق والرشاشات بحيث تكون هذه الأوقات متناوبة ولا يجوز فك أكثر من رشاش في وقت واحد.
 - هـ. التأكد من نظافة مخازن الأسلحة بشكل دوري تجنباً لتراكم الأتربة في المخازن.

17. الأرزاق.

- أ. الأرزاق العادية. تتكون من:
 - (1) الأرزاق الطازجة.
 - (2) الأرزاق الجافة.
 - (3) الأرزاق المعلبة.
- ب. الأرزاق المزمومة. وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة ويفضل عدم استخدامها أكثر من ثلاثة أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك.
- ج. صرف وجبة ساخنة في المواقع الدفاعية في حال سمح الموقف بذلك.
- د. يتم الاحتفاظ بكمية من الأرزاق أثناء توقع ارتفاع وتيرة العمليات.
- هـ. استغلال الموارد المحلية المتوفرة في المنطقة (المزارع، العزب، الآبار).
- و. وجبات الطعام. توجد ثلاثة طرق لتناول الطعام:
 - (1) يتناول جميع أفراد السرية/ الفريق طعامهم في مكان خلف السرية/ الفريق عدا الخفاء حيث يبقون في الواجب وذلك في الأحوال الهادئة.
 - (2) سحب نصف أفراد كل فصيل إلى مكان خلف السرية/ الفريق عند توقع نشاط ما.
 - (3) توزيع الطعام بأواني على موقع الجماعات وهذه الطريقة أقل الطرق رغبة لدى الأفراد، وتستخدم عند حدوث التماس مع العدو.

محظور

18.

المياه.

- أ. على قائد الفصيل مراعاة صرف المياه وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يتم استهلاك مياه إضافية محسوبة فوق مستوى الاكتفاء الذاتي.
- ب. يهتم قائد الفصيل و رقيب الفصيل بنظافة الأفراد تجنباً لإصابتهم بالأمراض وانخفاض الروح المعنوية، لذا يجب اللجوء لوسائل مبتكرة للاستحمام كالتالي:
- (1) الاستحمام بالمناشف المبللة.
- (2) غسل أجزاء من الجسم وترطيب الجزء الآخر.
- ج. الاستغلال الأمثل للمياه المستخدمة لأغراض تبريد الآليات.
- د. توفير كميات المياه المناسبة للشرب والغسيل (عبوات المياه والجراكن).
- هـ. مثال على ذلك: الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد يعادل (8) جالون ولو افترضنا أن عدد أفراد الفصيل يعادل (40) فرد تصبح المعادلة كالتالي:

$$8 \times 40 = 320 \text{ جالون}$$

$$320 \times 10 \% = \text{نسبة تبخر} = 32$$

$$320 + 32 = 352 \text{ جالون للفصيل أفراد يومياً.}$$

$$4 \text{ آلات} \times 0.5 = 2 \text{ جالون}$$

$$352 + 2 = 354 \text{ جالون}$$

19.

الوقود.

- أ. تمييز عبوات (جراكن) الوقود بألوان أو بأشكال مختلفة عن عبوات (جراكن) المياه لتجنب الخلط.
- ب. عدم ترك فتحات عبوات (جراكن) الوقود مفتوحة لتجنب تبخرها أو انسكابها.
- ج. وضع مسافة آمنة بين مواقع عبوات (جراكن) الوقود وصناديق الذخيرة وإبعادها عن مناطق مبيت الأفراد.
- د. توفير عدد مناسب من معدات الإطفاء.
- هـ. تجهيز حفر آمنة لصهاريج الوقود.

20. الذخيرة.

- أ. عدم ترك الذخائر معبأة في مخازن الأسلحة لفترات طويلة تجنباً لتلف المخازن.
- ب. التأكد من نظافة الذخائر قبل تعبئتها في مخازن الأسلحة تجنباً لحدوث أي توقف.
- ج. عند مناورة الأفراد في الموقع الدفاعي قد يفقد بعض الأفراد جزءاً من الذخائر لذا يتم الاحتفاظ بنسبة احتياط من الذخيرة قريبة من عريف الجماعة لسد النقص المفقود من الذخيرة.
- د. تخزين ذخائر الهاون بشكل جيد لحمايتها من عوامل الطقس.
- هـ. يتم المزج بين ذخائر الكاشف والعادي عند تعبئة المخزن.
- و. يتم توزيع جزء محدد على الأفراد من ذخيرة الخط الأول (السلح الشخصي) وباقي ذخيرة الخط الأول تبقى مع رقيب الفصيل، وذلك لعدم رمايتها في المرحلة الأولى من الاشتباك.

21. الطباية.

- أ. تدريب وتأهيل الأفراد على إجراءات الإسعافات الأولية والتعامل مع لسعات العقارب والأفاعي والقوارض ولدغات الحشرات.
- ب. استخدام المواد الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفي حال عدم توفرها يُستخدم زيت الآليات المستخدم (المستهلك) للوقاية من الحشرات.
- ج. المعرفة والإلمام بموقع نقطة إسعاف السرية/ فريق القتال وموقع إسعاف مجموعة القتال/ الكتيبة.

المراجع

محظور

المراجع

ت	الاسم	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
1	العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (الإمارات العربية المتحدة) الرقم الرمزي: ع ع 1/	وزارة الدفاع	2023
2	عقيدة القوات البرية – تعبئة كتيبة المشاة الآلية الرقم الرمزي: ق ب/ 5082	القوات البرية	2025
3	عقيدة القوات البرية – سرية المشاة الآلية الرقم الرمزي: ق ب/ 5060	القوات البرية	2025
4	عقيدة الكتيبة والسرية والفصيل الطبي الطبعة الأولى الرقم الرمزي: س خ ط 79	الاسناد المشترك	2024

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	معلم أول	وليد سليمان جمعة سليمان	
2	مدني	جون هاسي	

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	خالد حمد عبيد العزيري	
2	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد أحمد الزعابي	
3	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله سعد المستريحي	

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عميد ركن	علي حمد عبيد الظاهري	
2	عقيد ركن	حمد مصبح محمد الغفلي	
3	عقيد ركن	ماجد غريب محمد البدواوي	
4	عقيد ركن بحري	حمد عبدالله محمد الجنيبي	
5	عقيد ركن	سلطان حمد سيف النعيمي	
6	مقدم ركن طيار	عبدالله راشد علي اليماحي	
7	مدني	حسن عطية الهياجنة	