

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5006



القوات البرية

**دليل رماية الأسلحة المباشرة
لمقاومة الدبابات**

2014

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	9 9
2	المقدمة	11 12
	الفصل الأول: المبادئ والخصائص والإمكانيات وأنظمة الأسلحة والذخيرة	
3	خصائص وإمكانيات دبابة لوكلير (إيه أم إكس - 56) وأنظمة الأسلحة والذخيرة	15 19
4	خصائص وإمكانيات آلية القتال المدرعة بي أم بي - 3 وأنظمة الأسلحة والذخيرة	20 22
5	خصائص وإمكانيات الآلية حاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي وأنظمة الأسلحة والذخيرة	23 25
6	احتياطات الأمان	25 28
	الفصل الثاني: منظومة إدارة الرمي وإجراءات فتح النار	
7	اكتشاف الأهداف وتحديد موقع الهدف ومسك الهدف واتخاذ قرار فتح النار	31 39
8	فتح النار	39 45
9	أساليب الاشتباك مع الأهداف المعادية	46 56
10	السيطرة على النيران وتوزيع الرماية	57 60
	الفصل الثالث: تخطيط التدريب لأنظمة الأسلحة	
11	مسؤوليات التخطيط للدورة التدريبية	63 68
12	الدورة التدريبية	68 74
	الفصل الرابع: تقييم واختبار مهارات أنظمة الأسلحة	
13	إجراءات التحضير للتقييم	77 78
14	مراحل التقييم	78 79
15	آلية القتال بي أم بي 3	80 88
16	تقييم إعداد الدبابة لوكلير	88 95
17	تقييم أعداد م / د كورنت	95 101
18	تقييم الفصيلة	101 107
19	المراجع	111 111

الأشكال

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل (1) دبابة لوكاير (إيه أم إكس - 56)	16
2	الشكل (2) المدرعة بي أم بي - 3	20
3	الشكل (3) حاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي	23
4	الشكل (4) ناقلات القتال بوضعية الإسناد من فوق الرؤوس	27
5	الشكل (5) ناقلات القتال بوضعية الإسناد من الجوانب	27
6	الشكل (6) إجراءات فتح النار	31
7	الشكل (7) أسلوب تداخل القواطع	33
8	الشكل (8) تقسيم قاطع بين قائد الآلية والمدفعي للمراقبة	33
9	الشكل (9) طريقة الساعة	35
10	الشكل (10) طريقة القاطع	35
11	الشكل (11) طريقة توجيه المدفع	36
12	الشكل (12) طريقة قطة المرجع	36
13	الشكل (13) رماية التشيت علب شكل حرف Z	51
14	الشكل (14) خطة تدريب الفصيلة	71
14	الشكل (15) خطة التدريب على أسلحة الطاقم	72
16	الشكل (16) خطة تدريب الرماية الراجلة	72
17	الشكل (17) خطة تدريب رماية الفصيلة	73
18	الشكل (18) التدرج في التقويم	79

كلمة قائد القوات البرية

1. يعتبر دليل رماية أسلحة مقاومة الدبابات من المراجع المهمة والتي تشكل أساساً لتوحيد مفهوم وأسس رماية أسلحة مقاومة الدبابات، كما يعتبر الأساس الذي يحكم أساليب تأهيل الأطقم والأعداد والتقييم بما يتلاءم مع المعايير المطلوبة للعمليات المستقبلية، وبما يزيد من قدرات الأطقم والأعداد للتعامل مع مختلف الأهداف والمواقف التعبوية.

3. يتطلب من كافة منتسبي القوات البرية أن يكونوا على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه المراجع للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.

4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه المراجع كما ونشكر من ساهم في إنجاز هذه المراجع والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. تبين هذه الكراسة الإطار العام لأنظمة التسليح في الدبابة، آلية القتال المدرعة وصاروخ م / د، والتي تم إعدادها وتصميمها لتحقيق الكفاءة في استخدام أنظمة التسليح، من مستوى الطاقم وحتى الفصيلة، وإرساء المبادئ وطرق وأساليب التدريب القتالي، والفحص الأولي لأنظمة التسليح. يجب على الوحدات أن تقيّم التدريب للتأكد من أنه يتبع مبادئ وسياسة التدريب الصحيحة، مع التركيز على الاستخدام في العمليات الهجومية، الدفاعية والتقدم للتماسّ لتحسين الرماية المباشرة، مع وجوب استخدام المعدات الحقيقية للتقييم.

2. تنظيم الكراسة. تم تنظيم محتويات هذه الكراسة على النحو التالي :

أ . الفصل الأول. يناقش الحاجة إلى تفهم جميع الأفراد لمبادئ وخصائص وإمكانيات آلياتهم وأنظمة التسليح الرئيسية فيها، وتعريف الطاقم بالتحضيرات اللازمة لإدخال الآلية والسلاح في العمليات بشكل فعال.

ب . الفصل الثاني. يُعرّف الطاقم بخطوات الاشتباك الخمسة لرماية الأهداف وعلاقتها ببعضها بعضاً، كما يناقش الفصل العناصر السبعة لأوامر الرماية، ومتى يجب استخدامها للحصول على رماية فعّالة، ويختتم الفصل بأوامر السيطرة على النيران لمستوى القسم / الجماعة وحتى السرية.

جـ . الفصل الثالث. يناقش تقييم واجبات جميع أفراد الطاقم الضرورية قبل تطبيق الرماية بالذخيرة الحية، ويزود القائد بأدوات التقييم لإقرار مستوى وفعالية التدريب الشامل في الوحدة.

د . الفصل الرابع. يوضح دليل التطوير لبرنامج تدريب الرماية والذي صمم لرفع كفاءة أفراد الطاقم من خلال تدريبهم على العمل كفريق، كما يغطي إعداد ميادين التدريب واستخدام أدوات ووسائل ومساعدات التدريب والمشبّهات.

3. يتم تطبيق هذه الكراسة من قبل قادة الوحدات على المستويات التنفيذية، من مستوى قائد فصيلة وأعلى، وتغطي مبادئ استخدام الأسلحة للفرد والطاقم، ومعايير التأهيل، وطرق التدريب، لتحقيق الجاهزية والكفاءة للمهام المستقبلية. لأغراض التدريب الجماعي، سيتم التركيز على تمارين الأسلحة الموحدة للسرية، والرماية الحية على مستوى الفصيلة وتطبيق المناورة ورميات التصنيف. كما توفر لقائد الوحدة وللجهة المسؤولة عن التدريب إطاراً عاماً ومتدرجاً للتدريب على نظم التسليح في دبابة لوكاير وآلية القتال المدرعة بي أم بي — 3 والصاروخ المضاد للدبابات كورنت — إي، والذي يعتبر ضرورياً للحصول على أطقم مدربة لديها قدرات وكفاءة عالية.

محظور

4. توضح الكراسة فهماً للإمكانيات والتحديات، ودليلاً واضحاً للأطقم لاكتشاف، وتحديد، وتصنيف وتتبع الأهداف واختيار واستخدام الذخيرة المناسبة للهدف مما يساعدُ على توحيد عمل الطاقم وآليات استخدام الرماية المباشرة. وهذا يجعل القادة أقدر على تقييم وتحديد مستوى الكفاءة للأطقم قبل الرماية بالذخيرة الحية، وفي حال عدم الوصول للمعايير المطلوبة، تُوضَّح هذه الكراسة للقادة أساليب تقييم برنامج تدريب على مواضيع الأسلحة وإجراء التعديلات اللازمة، كما توضح أدوات التدريب الرئيسية لتحسين وتطوير تنفيذ وتطبيق استخدام الأسلحة فردياً وجماعياً، شاملاً جهاز التدريب التشبيهي للارتقاء بكفاءة الأطقم، وإجراء مراجعات ما بعد العمل.

الفصل الأول

**المبادئ والخصائص
والإمكانيات وأنظمة الأسلحة
والذخيرة**

محظور

الفصل الأول

المبادئ والخصائص والإمكانيات وأنظمة الأسلحة والذخيرة

عام

1. تسهم أنظمة الأسلحة الموجودة ضمن مجموعة اللواء، في جهد الأسلحة المشتركة، حيث أنها تزود المشاة، والدروع، والاستطلاع، والهندسة، وعناصر الإسناد الناري، بالقوة النارية، والحماية المدرعة، وخفة الحركة. ولكي يتم استخدام أنظمة الأسلحة الموجودة ضمن مجموعة اللواء بكفاءة وفعالية، يجب أن يعرف الجنود خصائص الآلية، والسيطرة على الرماية، وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

2. مبادئ استخدام أسلحة مقاومة الدبابات. تحكم عملية استخدام أسلحة مقاومة الدبابات على اختلاف أنواعها المبادئ الرئيسية التالية:

- أ. الإسناد المتبادل. يتم توضع أسلحة م / د بحيث يقوم كل سلاح بتغطية قاطع الرمي لسلاح آخر أو جزء منه، بحيث يتم تغطية فشل السلاح الأول في حال عدم إصابته للهدف.
- ب. المدى. يتم اعتبار المدى المؤثر لكل سلاح عند تخصيص قاطع للرماية يضمن مشاغلة جميع الأهداف ضمن القاطع .
- ج. التكامل. يتم توضع أسلحة م / د بحيث تغطي الأسلحة تحديدات بعضها البعض، ففي المناطق التي يغلب عليها الضباب مثلاً يتعذر استخدام الأسلحة التي تعتمد على التوجيه الليزري، وفي هذه الحالة لا بد من وجود سلاح يستخدم التسديد بالنظر. كما يعني التكامل ضرورة تغطية الأسلحة لمديات مختلفة تضمن معالجة جميع الأهداف المدرعة ضمن منطقة المسؤولية.
- د. السيطرة. لا بد من وجود نظام سيطرة على الرماية يكون فعالاً لضمان عدم اشتباك أكثر من سلاح مع نفس الهدف.
- هـ. الحماية. تحتاج أسلحة م / د إلى الحماية من المشاة والدبابات ولا يتم استخدامها بشكل معزول عن مواقع الوحدات التي تعمل معها.
- و. المناوره. يجب الاستفادة من قدرات الآليات التي تحمل أسلحة م / د بحيث يتم الاستفادة من مواقع الرمي المختلفة وبما يواكب حركة الوحدات الآلية والمدرعة.

خصائص وإمكانيات دبابة لوكير (إيه أم إكس- 56) وأنظمة الأسلحة والذخيرة

3. دبابة المعركة الرئيسية لوكير. هي الدبابة المستخدمة في القوات المسلحة، وهي تعطي الطاقم قوة النار، والحماية المدرعة، وخفة الحركة في ميدان المعركة. صممت هذه الدبابة لكي تقاوم كجزء من جهد

محظور

الأسلحة المشتركة، وهي مناسبة وفعالة لعمليات المناطق المبنية حيث زودت الدبابة بمجموعة من الصفائح المدرعة للحماية الجانبية الإضافية، كما زودت بقضيب مدرع مركب على مؤخرة بدن وبرج الدبابة لزيادة الحماية ضد القذائف الصاروخية الموجهة، وتقديم حماية إضافية للمحرك ضد القنابل النفطية. أنظر الشكل (1).



الشكل (1) دبابة لوكير (إيه أم إكس- 56)

4. الخصائص. تتميز الدبابة بالخصائص التالية :

أ. الطاقم. ثلاثة أفراد (قائد الآلية، رامي، سائق).

ب. المواصفات الفنية.

- (1) طول جسم الدبابة. 6.9 متر.
- (2) الطول الكلي مع المدفع للأمام. 10.83 متر.
- (3) العرض. 3,7 متر.
- (4) الارتفاع. 2,5 متر.
- (5) الوزن. 54,5 طن.
- (6) المحرك. (أم تي يو 833) يعمل على الديزل، 12 صمام بقوة 1500 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي (أتش أس دبليو إل 295).
- (7) السرعة. 72 كيلومتر أو 45 ميل / ساعة.
- (8) المدى. تقطع بخزان الوقود الكامل 550 كيلومتراً أو 330 ميلاً، تقطع 650 كيلومتراً أو 400 ميل باستخدام خزانات الوقود الإضافية.
- (9) صفائح مدرعة جانبية لحماية الجنزير.

محظور

جـ.

نظام التسليح وإدارة الرمي.

(1) المدفع الرئيسي. مدفع عيار 120 ملم أملس الجوف (غير محلزن)، مع قضيب حراري، ونظام مرجع الفوهة.

(2) نظام التعبئة. آلي.

(3) نظام رقمي لضبط الرمي. يسمح للرامي أو قائد الآلية لمشاغلة ستة أهداف مختلفة في 30 ثانية.

(4) نظام إدارة المعركة. وهو عبارة عن معدات لتوفير معلومات سريعة، إتخاذ القرار (أمر الرمي / المشاغلة)، ونظام التبليغ، كما يتضمن خريطة تعرض وتبين موقع الدبابة ومواقع القوات الصديقة والمعادية.

(5) مُوجِّه قائد الآلية. يُمكن قائد الآلية من المراقبة والرمية ليلاً ونهاراً ومن حالتي الثبات أو الحركة، ويعمل نهاراً بنظام الشريط المصور (الفيديو)، وعلى النظام الحراري ليلاً. أما إمكانيات المُوجِّه فهي كما يلي:

(أ) إيجاد وتحديد الأهداف المعادية، لتسهيل توجيه النيران.

(ب) قياس وتسجيل معلومات الأهداف كالمدى بواسطة الليزر وحتى مسافة 8000 متر، وقياس وتسجيل سرعة الأهداف المتحركة.

(ج) التسديد.

(د) حساب وتحديد الاتجاهات (الملاحه).

(6) مُوجِّه الرامي. يوفر المراقبة والرمية نهاراً وليلاً على حدٍ سواء، من حالتي الثبات أو الحركة، ويعمل أثناء النهار بنظام الشريط المصور (الفيديو) وفي الليل على النظام الحراري. فيما يلي إمكانيات موجه الرامي :

(أ) إيجاد وتحديد الأهداف.

(ب) قياس وتسجيل معلومات الأهداف كالمدى بالليزر حتى 8000 متر، قياس وتسجيل سرعة الأهداف المتحركة.

(ج) التسديد لرمية الأهداف المعادية (يستطيع الرامي أن يسيطر على خط التسديد بواسطة عتلات الرامي).

(د) حساب وتحديد الاتجاهات (الملاحه).

د. حمولة الذخيرة / الأنواع. تحمل الدبابة 40 طلقة، منها (22) طلقة في المعبىء الأوتوماتيكي، و (18) طلقة في حجرة تخزين الذخيرة.

محظور

5.

خصائص ومميزات الأسلحة.

أ. المدفع الرئيسي 120 ملم. يعمل بنظام التعبئة الآلية، ويرمي عدة أنواع من الذخيرة. خصائص المدفع 120 ملم هي :

(1) الطول. 1.7 متر.

(2) المدى.

(أ) أقصى مدى للقذائف السهمية. 4000 متر.

(ب) أقصى مدى للقذائف المتفجرة. 3000 متر.

(3) الجوف. أملس (سبطانة ملساء) مطلي بمادة الكروم.

ب. معدل الرمي. يسمح نظام ضبط الرمي الرقمي للرامي أو قائد الآلية أن يختار ستة أنواع مختلفة من الأهداف يمكن رمايتها في 60 ثانية فقط.

6.

أنواع الذخيرة.

أ. القذائف السهمية. هي الذخيرة الرئيسية لدبابة لوكاير، تزن 20.5 كغم، مداها 4000 متر، تستخدم ضد الأهداف التالية:

(1) دبابات القتال الرئيسية الثقيلة.

(2) الآليات المدرعة (جميع الأنواع).

(3) التحصينات الاسمنتية.

ب. قذائف الحشوة الجوفاء (المتفجرة). تزن القذائف المتفجرة 25 كغم. مداها 2500 متر، تستخدم ضد الأهداف التالية :

(1) دبابات القتال المتوسطة المعادية.

(2) الآليات خفيفة التدريب.

(3) المشاة في العراء أو شبه المحميين.

(4) الملاجئ الاسمنتية.

ج. القذائف المتفجرة التدريبية. لديها نفس خصائص القذائف المتفجرة لكن قذيفتها غير مؤثرة وغير فعالة على الإطلاق. تُستخدم للأغراض التدريبية فقط (في ميادين التدريب).

د. الذخيرة الدخانية. تسمى "الذخيرة الدخانية عمليات الطيف الكامل"، تزن 5.1 كغم، وتُستخدم للتخفي (الاختباء) حيث يتم تخفية وإخفاء الدبابة خلف ساتر من الدخان والذي يحجب الرؤية تماماً عن أي نظام مراقبة بصرية أو نظام أشعة تحت الحمراء.

هـ. الذخيرة المضادة للأفراد. تزن 3.6 كغم، تحتوي على كرات معدنية متشظية ضد الأفراد.

محظور

و. ذخيرة الخدعة والتمويه. تزن 2.4 كغم، وتستخدم لخداع الصواريخ المعادية قبل إصابة الدبابة، ببث أشعة قوية تحت الحمراء إلى قاعدة الصاروخ.

7. الرشاش 12.7 ملم. وهو السلاح الثانوي في الدبابة، على الجانب الأيسر للمدفع 120 ملم، أهم خصائصه ما يلي:

- أ. الطول. 1.656 متر.
- ب. المدى المؤثر. 1200 متر أقصى مدى 2000 متر.
- ج. الوزن. 38 كغم.
- د. معدل الرمي. 150 طلقة / دقيقة.
- هـ. الأجزاء الرئيسية. صندوق التغذية ومجرى التغذية، وذراع التجهيز، وصندوق التوصيل الكهربائي، والتهوية اليدوية، وصندوق الإطلاق الكهربائي، والبدن.
- و. أساليب الرماية.
 - (1) بطيئة طلقة كل مرة.
 - (2) صليات، 5 - 7 طلقات في كل صلية.

8. الرشاش 7.62. رشاش البرج (المحوري)، مركب في موقع مناسب للاستخدام من قبل قائد الآلية، ومُصمَّم لكي يوفر الدفاع القريب وضد الأهداف الجوية كالمطائرات العمودية. أهم الخصائص ما يلي:

- أ. الطول. 109.2 سم.
- ب. الوزن. 11 كغم.
- ج. المدى المؤثر. 800 متر للأفراد.
- د. معدل الرمي.
 - (1) بطيء. 700 طلقة / دقيقة.
 - (2) متوسط. 750 طلقة / دقيقة.
 - (3) السريع. 800 طلقة / دقيقة.
- هـ. الأجزاء الرئيسية. الاسطوانة، ومجرى التغذية، وغطاء مجرى التغذية، والزند، وجهاز التنشيط، ومنظم الغاز.

محظور

خصائص وإمكانيات آلية القتال المدرعة بي أم بي 3 وأنظمة الأسلحة والذخيرة

9. آلية القتال المدرعة بي أم بي - 3. هي آلية قتال مدرعة برمائية، مستخدمة في القوات البرية، توفر الحماية وقابلية الحركة لجنود المشاة وتقدم الإسناد الناري لهم وكذلك للدبابات في ميدان المعركة. تُستخدم الآلية في جميع أنواع الطرق وفي جميع ظروف الطقس. فيما يلي خصائص آلية القتال المدرعة بي أم بي - 3. انظر الشكل (2).



الشكل (2) المدرعة بي أم بي - 3

المواصفات العامة.

- (1) الطاقم. 3 أفراد (قائد، رامي وسائق)
- (2) جنود المشاة. تحمل الآلية 8 جنود مشاة بالإضافة إلى 2 في الاحتياط.
- (3) الوزن. تزن الآلية جاهزة للقتال 19,2 طن.
- (4) السرعة القصوى على الطرق المعبدة. 70 كيلو متر في الساعة.
- (5) السرعة القصوى أثناء العوم. 10 كيلو متر في الساعة.
- (6) حجرة لأفراد معزولة بحواجز ضد الحرارة والضجيج.
- (7) أجهزة بثلاث مضخات لسحب المياه واحدة تحت المحرك وواحد على كل جانب من جانبي الآلية الخلفي.
- (8) محرك يعمل على الديزل بقوة 450 حصاناً، كما يعمل على الكروسين والبنزين.

نظام إدارة الرمي.

- (1) نظام السيطرة الكهربائية. يتألف هذا النظام من وحدة السيطرة ولوحة الرامي (يسار) ولوحة قائد الآلية (يمين) وكما يلي:

محظور

(أ) وحدة السيطرة. تقوم وحدة السيطرة بتحويل الإشارة التي تأتي من مفاتيح السيطرة إلى إشارات سيطرة قوية لكي يتم تشغيل نظام السيطرة وحتى الوصل الكهربائي مع دائرة البرج الكهربائية.

(ب) لوحة سيطرة الرامي. للسيطرة على أنظمة الأسلحة والأجهزة والمعدات الكهربائية الخاصة بتغذية الذخيرة، تزود جهاز الأشعة تحت الحمراء بالقوة الكهربائية، الإضاءة، مؤشر الاتجاه وجهاز التسديد الاحتياطي للرامي.

(ج) لوحة سيطرة قائد الآلية. للسيطرة على أنظمة الأسلحة، جهاز تغذية الذخيرة الكهربائي، قاذفات القنابل الدخانية ونظام الإطفاء اليدوي.

(2) نظام ضبط الرمي. لتمكين قائد الآلية من توجيه وإرشاد الرامي باستخدام عتلة سيطرة قائد الآلية الكهربائية والتي تُمكن قائد الآلية من أن يسيطر على عمل الرامي وإيقافه، ولنقل الرماية على الهدف الأكثر خطورة.

(3) مُوجّه قائد الآلية. تمّ تطويره إلى كاميرا تصوير حرارية، لمراقبة المنطقة المحيطة بالآلية، وعرض الصورة الحرارية للقائد، وتُستخدم كذلك للتسديد على الأهداف الثابتة والمتحركة من حالتي الثبات والحركة، وفيما يلي إمكانيات مُوجّه قائد الآلية

(أ) يوفر المراقبة للقائد ودليل مؤشر الهدف.

(ب) إيجاد وتحديد الأهداف المعادية، لتسهيل توجيه النيران.

(ج) قياس وتسجيل معلومات الأهداف كالمدى بواسطة الليزر وحتى مسافة 2500 متر، وقياس وتسجيل سرعة الأهداف المتحركة.

(د) التسديد.

(هـ) الملاحظة.

(4) مُوجّه الرامي. يسمح مُوجّه التسديد الرئيسي للرامي بالمراقبة والرماية نهاراً وليلاً من حالتي الثبات والحركة، ويعمل المُوجّه بالأشعة تحت الحمراء الإيجابي، وبتكثيف الضوء السلبي، وفيما يلي إمكانيات مُوجّه الرامي :

(أ) مراقبة واكتشاف الأهداف نهاراً وليلاً من أوضاع الثبات والحركة.

(ب) قياس مسافة الأهداف نهاراً وليلاً من حالتي الثبات والحركة.

(ج) إجراء وتنفيذ الرماية بالرشاش 7.62 ملم، والمدفع 30 ملم، والسلاح الرئيسي المدفع 100 ملم، خلال النهار والليل ومن حالة الثبات او الحركة.

(د) يعمل الجهاز نهاراً وليلاً بواسطة الأشعة تحت الحمراء (نظام إيجابي) ويعمل بواسطة تكثيف الضوء (نظام سلبي).

محظور

(5) جهاز التسديد الاحتياطي. يوجد في الآلية جهاز للتسديد الاحتياطي للرامي والذي يُستخدم للرمية ضد الأهداف الأرضية من حالي الثبات والحركة. ويمكن أن يستخدم للرمية ضد الأهداف الجوية من حالة الثبات فقط، وهناك إمكانية لاستخدام الجهاز في العمليات النهارية فقط.

(6) موجد المدى الليزري. يوجد في آلية القتال أجهزة مختلفة لإيجاد المدى تعمل بالليزر، وكما يلي :

(أ) موجد المدى الليزري للمدفع الرشاش 30 ملم.

(أ أ) قياس مسافة الأهداف ما بين 500 إلى 10000 متر بدقة (+/-) 10 متر)

(ب ب) يستطيع أن يقيس المدى (المسافة) لهدفين إثنان في نفس الوقت شريطة أن تكون المسافة بينهما أكثر من 200 متر.

(ج ج) يستخدم 20.000 مرة لإيجاد المدى (قبل إعادة الشحن).

(ب) موجد المدى الليزري للصاروخ 100 ملم.

(أ أ) الوضع الأول. توجيه صاروخ مدفع 100 ملم وحتى مسافة 4000 متر في 15.7 ثانية.

(ب ب) الوضع الثاني. توجيه صاروخ مدفع 100 ملم حتى مسافة 5880 متر في 23.8 ثانية.

(ج ج) يستخدم 850 مرة قبل إعادة الشحن.

10. التسليح. تم تسليح آلية القتال المدرعة بي أم بي - 3 بالأسلحة التالية :

أ. مدفع 100 ملم شبه آلي. يرمي المدفع ذخيرة المتفجر (شديد الانفجار) الموجهة وغير الموجهة.

ب. المدفع الرشاش 30 ملم. يرمي ذخيرة المتفجر (شديدة الانفجار) وذخيرة الخارق.

ج. الرشاش 7.62 ملم محوري.

د. رشاشين عيار 7.62 ملم في المقدمة يمين ويسار، يُمكن استخدامهما من قبل السائق أو من قبل جنود المشاة.

هـ. 6 قواذف قنابل دخانية عيار 81 ملم.

و. مسدسات إشارة.

محظور

خصائص وإمكانيات الآلية حاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي وأنظمة الأسلحة والذخيرة

11. حاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي. آلية خفيفة التدريب حاملة لنظام م / د كورنت - إي مضاد للدبابات، الآلية ذات قابلية حركة مساوية للوحدات الآلية والمدرعة، وقادرة على الحركة على جميع أنواع الطرق، وهي مسلحة بقاذف مضاد للدروع بعيد المدى، قادرة على تقديم الحماية للوحدات والتشكيلات ضد التهديد المدرع المعادي في ميدان المعركة. أنظر الشكل (3).



الشكل (3) حاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي

12. الخصائص الفنية.

أ. نظام ضبط الرمي. الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي، صاروخ بعيد المدى موجه ليزريا، يعمل نهارا وليلا بسبب وجود الكاميرا الحرارية، ومقاوم للإجراءات الإلكترونية المضادة، ومزود بنظام ضبط رمي شبه أوتوماتيكي، ويتكون مما يلي :

(1) جهاز التسديد والتوجيه. تتألف المجموعة من القاذف (برج قاذف)، جهاز التسديد والتوجيه، ويتم تزويده بالطاقة الكهربائية من البطارية الحرارية المركبة في حاضن الصاروخ. يشتمل الجهاز على مُصَفِّي القصد منه ما يلي:

(أ) اكتشاف الهدف بصريا بالنظر.

(ب) متابعة الهدف.

(ج) تقدير المسافة إلى الهدف.

(د) السيطرة على مسار الصاروخ.

(2) الكاميرا الحرارية. جهاز يعمل بالأشعة تحت الحمراء للتسديد والتوجيه، وتُستخدَم بالإضافة إلى جهاز الليزر للبحث عن الأهداف أثناء العمليات الليلية أو في ظروف الرؤية المحدودة. تستقبل عدسات الأشعة تحت الحمراء الإشعاع الحراري من الهدف، ويتم تحويل الإشعاع الحراري بواسطة مجسّ توليف الصورة إلى إشارة كهربائية، والتي تحولها إلى صورة مرئية تُرسل إلى العدسة الشبكية، لكي يستطيع الرامي تمييزها بوضوح. يُمكن زيادة وضوح الصورة باستخدام زر معايرة التركيز واللمعان والوضوح. يبلغ مدى الكاميرا 5500 متر نهارا وليلا.

محظور

(أ) تستمد الكاميرا الطاقة الكهربائية من لوحة السيطرة الكهربائية المُركَّبة في البرج، وأثناء الصيانة، تستمد الكاميرا الحرارية الطاقة الكهربائية من بطارية مستقلة مُركَّبة في الوحدة البصرية الكهربائية.

(ب) يتم تجفيف الوحدة البصرية الإلكترونية من الداخل بواسطة قطعة قماش التجفيف التي تحتوي على مادة مانعة للرطوبة. تحتوي لوحة السيطرة على أدوات السيطرة التالية:

(أ أ) اللعان.

(ب ب) التركيز.

(ج ج) التباين.

(د د) مفتاح التشغيل.

(ه ه) قاطع التيار الكهربائي (فيوز).

ب. الصاروخ المضاد للدبابات (كورنت - إي)، وإمكانية رمية قذائف متعددة. يمكن لجهاز التصويب رمية قذيفتين على هدف واحد، كما يمكن رمية هدف واحد بصاروخين في نفس الوقت باستخدام نفس شعاع الليزر، وفي هذه الحالة يتم إطلاق قذيفتين بالتتابع بفاصل 0.9 من الثانية. يتكون رأس القذيفة أو رأس الصاروخ من مخروطين مقلوبين، المخروط الأولي والمخروط الرئيسي والذان يعملان بشكل متسلسل ومتتابع للتأكد من اختراق درع الدبابة.

ج. مُوجَّه الرامي. عندما يضغط الرامي على الزند، ترسل إشارة كهربائية إلى البطارية الحرارية الكهربائية والتي تقع على الحاضن، وتنتقل القذيفة خارج الحاضن في 1.2 ثانية وبسرعة 55 - 60 متراً في الثانية، وتستمر حتى 80 - 100 متر بدون توجيه. ثم يبدأ المحرك الدافع في زيادة سرعة القذيفة إلى 200 - 250 متراً في الثانية. في هذا الوقت تدخل القذيفة في شعاع الليزر والذي يكون قطره 3 متر، وفي هذه المرحلة تكون القذيفة موجهة بواسطة الجنيحات الأمامية (زعانف)، يتم تجهيز وتسليح الحشوة المتفجرة بعد 80 - 100 متر من الانطلاق. تستمر القذيفة على سرعة 180 متراً في الثانية بعد 2000 متر، عند إصابة الهدف، يمهّد رأس القذيفة الطريق للرأس الثاني بواسطة المخروط المقلوب شديد الانفجار، مما ينتج عنه انفجار وحرارة عاليتين تستطيع اختراق حتى 120 سم.

13. تسليح منظومة م / د (كورنت - إي). زودت المنظومة بما يلي:

أ. القاذف المُركَّب على آلية مدولبة متعددة الأغراض وذات قابلية حركة عالية.

ب. 4 صواريخ مضادة للدبابات معبأة.

ج. 5 صواريخ محملة في حافظة الصواريخ بمؤخرة الآلية (تعباً يدوياً).

محظور

- د. يحمل أفراد الطاقم بندق م 16.
- هـ. تحمل الآلية بالإضافة لأسلحتها رشاش مينمي.
- و. المواصفات الفنية للمنظومة.
- (1) درجة حرارة العمل. من - 20 ولغاية 60 درجة مئوية.
- (2) قدرة الاختراق. 100 - 120 سم.
- (3) أدنى مدى. 100 متر.
- (4) أقصى مدى. 5500 متر.
- (5) عدد الصواريخ.
- (أ) 4 صواريخ على الحاضن.
- (ب) 5 صواريخ في حافظة الصواريخ.
- (6) الوزن.
- (أ) وزن القاذف. 250 كغم.
- (ب) وزن الصاروخ. 29 كغم.
- (ج) الوزن كامل. 716 كغم (4 صواريخ + القاذف) .

ز. زوايا الانحراف والارتفاع للقاذف.

- (1) الانحراف. 180 درجة يمين ويسار خط منتصف الآلية.
- (2) الارتفاع. 15 درجة والانخفاض محدد إلى 10 درجات.
- ح. الاستخدام. الصاروخ موجه ليزرياً، وهو عبارة عن نظام ضد الدبابات، وآليات القتال المدرعة، والطائرات العمودية المنخفضة وكذلك قد يُستخدَم ضد التحصينات الأرضية ومواقع المدافع والمواقع المحمية الأخرى. تدمر قذيفة الصاروخ الآليات المدرعة على مسافة 100 - 5000 متر.

احتياطات الأمان

14. تطبق معايير الأمان والسلامة لكل نشاطٍ تدريبي كما في الأوامر المستديمة في الوحدة وحسب متطلبات القوات البرية، وهي أمر ضروري في جميع النشاطات التدريبية خاصة تلك المستخدمة في ميادين التدريب الجماعي للأسلحة المشتركة. يبقى الأمان من مسؤولية الجميع وعلى كافة المستويات دون استثناء. وعلينا معرفة الأمور التالية :

محظور

أ. ضابط احتياطات الأمان في ميدان التدريب. يقوم ضابط الأمان يساعد ضابط صف برتبة وكيل أو رقيب أول يكون مؤهلاً على أنظمة الأسلحة كممثل مباشر لضابط التدريب والرمية الحية وعليه التأكد مما يلي:

- (1) إعطاء إيجاز عن الأمان والسلامة قبل تنفيذ تمارين الرماية الحية التدريبية.
- (2) تطبيق جميع تعليمات القوات البرية.
- (3) التداول الصحيح لجميع أنواع الذخيرة.
- (4) مراقبة التقيد بعدم التدخين بالقرب من الآليات، والذخيرة، والوقود وزيوت تنظيف الأسلحة.
- (5) تطبيق الإجراءات الصحيحة في حال التوقيفات.
- (6) التحقيق بالحوادث والتبليغ عنها حسباً للأوامر المستديمة.
- (7) توجيه جميع الأسلحة الموجودة في ميدان الرماية على الأهداف وفي جميع الأوقات.

- (8) خلو ميادين الرمي من الأفراد والحيوانات.
 - (9) تواجد لجنة للسيطرة على الرماية بالذخيرة الحية في الموقع المخصص.
 - (10) تواجد المسعفين من الخدمات الطبية (الإسعاف).
 - (11) تفريغ جميع الأسلحة، والتفتيش عليها فور انتهاء الرماية.
- ب. مسؤول أنظمة التسليح. هو ضابط صف يعتبر مستشاراً فنياً في منظومة التسليح ويقوم بمساعدة القائد وهيئة الركن في تخطيط وتنفيذ التدريب على مختلف الأنظمة، ويقوم بما يلي:

- (1) عمل مخطط يبين حدود المنطقة الخطرة، وشفاف الميدان.
- (2) تحضير الميادين شاملاً الأهداف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وحسب الحاجة.
- (3) تنظيم تمارين الرماية في الميدان.
- (4) تجهز تمارين الرماية في الميدان.
- (5) التأكد من تنفيذ تمارين الرماية بالشكل الصحيح.
- (6) الإشراف على الأطقم والتأكد من اتخاذ جميع إجراءات التحضير للرماية.
- (7) تنسيق وترتيب الأهداف وتوضيغها لغايات الرماية التدريبية والتعبوية.
- (8) تصحيح ومعالجة الأخطاء أثناء الرماية في الميدان عند الحاجة.

ج. استخدام الاسلحة. يحقق استخدام الأسلحة ذات العيارات الصغيرة (كرشاش 7.62 ملم) لتمثيل رماية السلاح الرئيسي المرونة في توضيغ الأهداف وتوفير الذخيرة والاستفادة من الأهداف، حيث تطبق إجراءات الرماية كاملة وتحقق الفائدة للطاخم المتدرب.

محظور


د. المسافات القتالة. يجب على القادة عدم إهمال احتياطات الأمان عند استخدام الأسلحة ذات العيارات الصغيرة حيث تعتبر إصابات قاتلة على المسافات التالية:

(1) رشاش 7.62 ملم. أقصى مدى 2000 متر + 600 متر مسافة أمان.

(2) رشاش 12.7 ملم. أقصى مدى 6765 متر + 700 متر مسافة أمان.


هـ. تقييم المخاطر. على القائد تقييم المخاطر قبل تنفيذ أي تمرين، ومثال ذلك أن يقرر القائد أين سيتم توضع ناقلات القتال التي تسند بالذخيرة الحية جماعات المشاة أثناء اقتحام خندق محصن، قد يكون خيار القائد واحدا مما يلي:

(1) توزيع ناقلات القتال بوضعية الإسناد من فوق الرؤوس. (وضعية ذات درجة مخاطرة عالية). انظر الشكل (4).



الشكل (4) ناقلات القتال بوضعية الإسناد من فوق الرؤوس

(2) توزيع ناقلات القتال بوضعية الإسناد من الجوانب. (وضعية ذات درجة مخاطرة قليلة). انظر الشكل (5).



الشكل (5) ناقلات القتال بوضعية الإسناد من الجوانب

15. احتياطات الأمان للحماية من خطر سقوط مكونات القذيفة الإضافية. تشتمل بعض أنواع القذائف على أجزاء متساقطة (كالزعانف والواقيات والحواظ) والتي تتطاير بعد انطلاق القذيفة أو

محظور

الصاروخ من فوهة المدفع / القاذف بزاوية 30 درجة وتسقط على بعد 200 متر بنفس اتجاه خط مسار القذيفة إلى الهدف. يجب أن يأخذ أفراد الطاقم بعين الاعتبار أمان وسلامة الجنود على الأرض، قبل رماية أي ذخيرة تحتوي على مثل هذه الأجزاء التي تنفصل بعد مغادرة القذيفة للسبطانة.

16. الأمان عند تداول الذخيرة. قد تتسبب الشرارة الكهربائية أو الطاقة الناتجة عن الإشارة اللاسلكية بحدوث لاشتعال، لذلك تأكد من القيام بما يلي:

أ. ارتداء القفازات الواقية من الشحنات الكهربائية عند التعامل مع الذخيرة، لأن الجسم البشري قابل لامتصاص الطاقة الناتجة عن التردد اللاسلكي وإيصالها إلى قطب الاشتعال في القذيفة.

ب. لا تحاول تنظيف صاعق القذيفة بأي شيء أو بأي أداة معدنية.

ج. لتنظيف الذخيرة يتم مسحها بقطعة قماش جافة، ونظيفة وطريه، وعدم استخدام أي مادة تنظيف مُلَمَّعة أو محلول للتنظيف. وإذا لم يكن التنظيف كافياً، أعد الذخيرة إلى الاختصاصي أو إلى نقطة تزويد الذخيرة.

د. عدم استخدام الهواتف الخلوية والأجهزة الإلكترونية ضمن منطقة الذخيرة حيث من الممكن أن تتسبب مثل هذه الأجهزة بشرارة كهربائية تسبب اشتعالاً أولياً.

هـ. على خازن الذخيرة وكبار ضباط الصف التأكد من أنه قد تم فحص الذخيرة مسبقاً وأنه لا توجد تحديدات أو تقييدات على الاستخدام، وإن وجدت فعلى الضابط المسؤول اتخاذ الإجراء اللازم.

17. احتياطات الأمان في المناطق الحارة. تخزن الذخيرة بصناديق ذخيرة معدنية موضوعة في العراء في بيئة صحراوية ودرجة حرارة عالية. تتعرض الطبقة العلوية من الذخيرة المخزنة في صناديق معدنية لدرجة حرارة قد تبلغ 89 درجة مئوية، وهذا أعلى من درجة تحمل جميع أنواع ذخائر الدبابة. لذا يجب تغطية الذخيرة المُخزَّنة في مثل هذه الظروف، كما يتوجب الحذر عند تداول الذخائر المخزنة في الطبقات العلوية.

18. الحماية من العواصف الرملية. يجب على الطواقم تغطية فوهة المدفع بالغطاء المخصص (طربال) لحمايته من حبيبات الرمل ومنعها من الدخول إلى داخل الجوف.

19. الصيانة. يجب على طاقم الآلية إجراء الفحوصات من فترة لأخرى لصيانة الذخيرة باستخدام دليل المُسْتَحْدَم أو دليل التشغيل المناسب. وتتضمن الصيانة الواجبات الأساسية مثل المسح بواسطة قطعة قماشية من قبل الطاقم بينما يقوم الخبير المختص بالجودة / نقطة تزويد الذخيرة بإجراء فحص جودة الطلاء.

الفصل الثاني


منظومة إدارة الرمي
وإجراءات فتح النار

الفصل الثاني

منظومة إدارة الرمي وإجراءات فتح النار

عام

1. من متطلبات معارك المستقبل، ان يتوفر لدى أطقم الدبابة، آلية القتال المدرعة والم / د، المقدرة على سرعة رماية أهداف متعددة تتماشى مع الموقف التعبوي ومنطقة العمليات. يعتمد نجاح الطاقم على قدرته في اكتشاف مواقع العدو وتعيينها وتحديدّها، ثم رمايتها وتدميرها بسرعة. أوامر الرماية هي اللغة المستخدمة لتنظيم وتنفيذ إجراءات الرماية وفتح النار لتدمير العدو ومتابعة المهمة. يجب أن تكون الأطقم محترفة في طرق وأساليب وإجراءات البحث عن الأهداف المعادية ثم اتخاذ قرار الرماية وتنفيذه فعلياً. انظر الشكل (6).



الشكل (6) إجراءات فتح النار

اكتشاف الأهداف واتخاذ قرار فتح النار

2. مفهوم منظومة إدارة النيران. هي سلسلة من الخطوات المتسلسلة والمتكاملة، تشمل البحث عن الهدف، اكتشافه، تحديد موقعه والتعرّف عليه. يتطلب تحديد وإيجاد الأهداف المعادية والعثور عليها، جهداً دائماً ومشتركاً من كلّ عنصرٍ من عناصر طاقم. الدبابة وطاقم آلية القتال المدرعة وطاقم الصاروخ م / د.

البحث والتفتيش

3. المراقبة. تتم المراقبة الدقيقة للمنطقة المخصصة عندما تكون الآلية في موقع الرمي، ومن خلال تقسيم منطقة المسؤولية إلى قواطع يخصص أحدها للمدفعي والثاني للسائق ويقوم قائد الآلية بالمراقبة من موقعه في البرج.

4. أساليب البحث. يقوم أفراد الطاقم بمراقبة قواطعهم في جميع الأوقات لاكتشاف مواقع الأهداف أو الأهداف المحتملة مستخدمين العين المجردة أو المناظير أو الأجهزة البصرية الموجودة في الآلية للبحث الأرضي في ظروف الرؤية الجيدة والمحدودة على حدٍ سواء. يستطيع كل من قائد الدبابة وآلية القتال المدرعة أن يستخدم الأجهزة البصرية من أجل زيادة قدرته على البحث والتفتيش، ويمكن الاستفادة من أفراد جماعة المشاة عند التمرجل من آلية القتال المدرعة في مساعدة الطاقم للبحث عن الأهداف. يستطيع الرامي في الآليات الثلاث، أن يستخدم مُوجّهه الليلي أو النهاري للبحث عن الأهداف. ويتم البحث بأحد الأساليب التالية:

أ. البحث السريع. يستخدم طاقم الآلية طريقة المسح (الكشف) السريع، وهي عبارة عن نظرة سريعة وعامة لمنطقة المسؤولية لاكتشاف الدلائل الواضحة لنشاط العدو. إنها الطريقة الأولية التي تستخدم في حالتها الحركة والثبات.

ب. البحث البطيء. يقوم أفراد الطاقم بإجراء مسح (كشف) مُدبّر للمنطقة، باستخدام الأجهزة البصرية النهارية للآلية أو باستخدام الكاميرا الحرارية ومناظير الميدان وذلك بتفقد المنطقة ببطء وبدقة. يتم المسح البطيء من قبل قائد الآلية والرامي، عندما تكون الآلية في موقع دفاعي أو خلال الوقفات القصيرة.

ج. البحث المُفصّل. إذا لم يتم اكتشاف أهداف معادية باستخدام أسلوبيّ البحث السريع أو البطيء، عندها يلجأ لاستخدام الأجهزة البصرية النهارية والليلية للآلية، لإجراء تفتيش دقيق ومدير من حالتها الثبات أو الحركة. كذلك، يستخدم هذا الأسلوب لتفتيش المناطق الصغيرة أو المقتربات.

د. طريقة وأسلوب مسح الرؤية بعيداً عن المركز. يلجأ الطاقم لهذا الأسلوب ليلاً حرارياً وبدون استخدام أجهزة بصرية، لكل منطقة يشك بوجود هدف محتمل فيها، يتوقف الطاقم لفترة قصيرة لاكتشاف أية حركة. ولتجنب اختفاء الهدف يحرك الطاقم أعينهم بشكل متكرر بحركات قصيرة مفاجئة وغير منتظمة. بوضع الأيدي حول العين لتحسين مجال الرؤية الحرارية.

5. أساليب التفتيش الجوي. يستخدم أسلوب وتفتيش الأراضي المستوية وتفتيش الأراضي المتموجة لكشف الأهداف جواً وبسرعة. تركز هاتان الطريقتان على طريقة المسح البطيء. عند

محظور


استخدام أسلوب البحث الأرضي، يتم البحث عن الأهداف المحتملة من الأقرب للأبعد، وعند استخدام أسلوب البحث الجوي يتم البحث من الأبعد للأقرب.

أ. تفتيش الأرض المستوية. يفتش أفراد الطاقم الأفق بتحريك أعينهم بحركات قصيرة من هدفٍ لهدف لضمان المسح المستمر للأفق.

ب. تفتيش الأرض المتموجة. يفتش أفراد الطاقم الأرض المتموجة السماء بالبدء أسفل خط الأفق مباشرة وباتجاه الأعلى. يتم استخدام المعالم الأرضية البارزة كنقطة مرجع لضمان تداخل مناطق التفتيش.


6. أساليب تفتيش القاطع. عند توفر عدد كافٍ من الأفراد، يتم التفتيش بالأساليب التالية:

أ. تداخل القواطع. يجب التأكد من أن القاطع الذي يتم تفتيشه يتداخل مع القواطع التي فتشت، وأنه يتداخل مع القواطع المخصصة للأطقم الأخرى. الشكل (7) يبين أسلوب تداخل القواطع.



الشكل (7) أسلوب تداخل القواطع

ب. تقسيم القاطع. يقسم طاقم الآلية القاطع بين بعضهم البعض. يفتش قائد الآلية نصف القاطع ويفتش الرامي النصف الآخر، مع التأكد بأنهم ناطق تفتيشهما متداخلة وتغطي خط منتصف القاطع. الشكل (8) يبين تقسيم قاطع بين قائد الآلية والمدفعي للمراقبة.



الشكل (8) تقسيم قاطع بين قائد الآلية والمدفعي للمراقبة

محظور

ج. تفتيش القاطع من القريب الى البعيد. يفتش قائد الآلية الجزء البعيد من القاطع، مستخدماً منظاره وأجهزة الرؤية الليلية، بينما يفتش الرامي الجزء القريب من القاطع، مستخدماً الأجهزة البصرية للآلية، للبحث عن الأهداف المعادية في القاطع.

7. اكتشاف الأهداف. ويعني كشف أي هدف كالأفراد أو الآليات أو المعدات أو الأهداف ذات الأهمية في ميدان المعركة ويعتبر هذا الامر كنتيجة مباشرة للمراقبة مما يتطلب الامر أن تكون القوات البرية مدربة جيداً على تحديد التهديدات المحتملة (ألغام السطح أو تحت السطح، الموانع، مصائد المغفلين، أجهزة التفجير المبتكرة أو العبوات الناسفة)، وتمارس تركيزاً في تدريب أفراد القوات البرية لاكتشاف التهديدات غير الظاهرة للعيان. بالاستعانة بما يلي :

أ. المؤشرات الدالة على وجود الأهداف. هي الإشارات والدلائل التي تساعد المراقب على اكتشاف الأهداف المحتملة. إذ يوجد في معظم الأسلحة والآليات أدلة وإشارات يمكن تحديدها والتعرف عليها من خلالها. قد تكون هذه الأدلة والإشارات نتيجة للتصميم أو البيئة التي تعمل فيها المعدات، على سبيل المثال، قد يثير نظام الرمي للسلح الرئيسى عاصفة من الغبار وانفجار مصحوب بوميض وضجيج ودخان. كما تسبب حركة الآليات عبر المناطق المبنية ضجيجاً وضوضاء أكثر من تلك التي تسببها نفس الآليات في ميدان مفتوح. وللأنواع المختلفة من الطائرات أدلة وإشارات مختلفة فعلى سبيل المثال، فإن دلائل طائرة عمودية ليست كأدلة الطائرات المجنحة. تؤثر عوامل الرؤية، الحرارة وظروف الطقس على الدلائل والإشارات.

ب. الموجّه الحراري. تعمل الموجّهات الحرارية على مبدأ استشعار وتحسس الإشعاع الحراري أو تباين درجات الحرارة. تُعرض هذه الحرارة كصورة إلكترونية. يستغل العدو ساعات الظلام الشديد ليحرك قواته أو يحفر أو يتابع الهجوم. أما أثناء النهار يلجأ العدو لكل السوائل الممكنة لإخفاء نواياه. من الصعب تحديد واكتشاف بعض الأهداف المموّهة باستخدام الأجهزة البصرية النهارية العادية، ولكن من السهل اكتشافها بواسطة الموجّه الحراري، يستخدم الطاقم الموجّه الحراري في الظروف العادية وأثناء الرؤية المحدودة.


تحديد موقع الهدف

8. استمكان الهدف. تُستدعى إجراءات تحديد مكان وجود الهدف في ميدان المعركة "استمكان الهدف" يحدث تحديد وتعيين موقع الهدف كنتيجة للمراقبة الدقيقة أثناء تفتيش الطاقم.

9. طريقة اتجاه الهدف. حالما يُحدد طاقم الآلية موقع الهدف، يجب أن يُعلم جميع الأفراد بذلك. تعتمد طرق الإعلان عن موقع الهدف على وضع الفرد وعلى الأوامر الثابتة للوحدة والوقت المتوفر. يتم تحديد موقع الهدف بأحد الأساليب التالية:


محظور

أ. طريقة الساعة. تُستخدم طريقة الساعة بشكل شائع لتحديد موقع الهدف لقائد الآلية أو الرامي. يشير اتجاه حركة الآلية (مقدمة الآلية في حالة الثبات) دائماً إلى الساعة الثانية عشرة، يوصف الهدف (دبابة، الساعة التاسعة) قد يستخدم مؤشر الرامي اتجاه البرج لتأكيد موقع الهدف بدقة. الشكل (9) يبين طريقة الساعة.



الشكل (9) طريقة الساعة

ب. طريقة القاطع. تشبه طريقة الساعة، فهي سريعة وسهلة الاستعمال. يشار للهدف حسب اتجاه الحركة أو بتوجيه البرج وتستخدم مصطلحات منتصف ويسار، أو يمين وخلف. يكون خط منتصف القاطع دائماً في الأمام مثال (ثلاث دبابات، خلف ويسار كما في الشكل أدناه)، الشكل (10) يبين طريقة القاطع.



الشكل (10) طريقة القاطع


محظور

ج. طريقة توجيه المدفع باتجاه الهدف. هي طريقة سريعة نسبياً، تستخدم من قبل مراقب آخر لتحديد موقع الهدف للرامي. تستخدم هذه الطريقة في الدبابة لوكلير وآلية القتال المدرعة عندما لا يتمكن قائد الآلية من توجيه الرامي باتجاه الهدف بالطرق الأخرى (وجه المدفع يسار. اثبت على الهدف)، الشكل (11) يبين طريقة توجيه المدفع.



الشكل (11) طريقة توجيه المدفع

د. طريقة نقطة المرجع. يستخدم أطقم الآليات طريقة نقطة المرجع بالتوافق مع الأجهزة البصرية للآلية. يستخدم قائد الآلية المنظار لكي يحدّد انحراف الهدف بالملزات عن معلم أرضي أو موقع معروف أو نقطة مرجع واضحة. ثم يُخبر الرامي بهذا الانحراف بالملزات. يستخدم الرامي شبكة التسديد، ويوجه المدفع نحو الهدف، حسب الملزات التي أُعطيت له من قائد الآلية. يجب أن يعرف قائد الآلية والرامي استخدام نظام الملزات على شبكة التسديد في الموجه، الشكل (12) يبين طريقة نقطة المرجع.



الشكل (12) طريقة نقطة المرجع

هـ. طريقة تعيين الأهداف. يستخدم كل من قائد الدبابة وآلية القتال المدرعة مقدرته في تعيين الهدف، حتى يُوضّع الرامي على الهدف. عندما يكون الهدف واقعاً ضمن مجال مُوجّه قائد

محظور

الآلية، يقوم قائد الآلية باستخدام عتلة قائد الآلية ويقوم بالضغط على زر تعيين الهدف لكي يضع خط موجه الرامي على الهدف ضمن أقل من درجة واحدة.

10. تقدير مدى الهدف. في بعض الحالات وبسبب الموقف التعبوي، قد يضطر قائد الآلية أو الرامي لتقدير مدى الهدف. باستخدام أسلوب قياس وحدة 100 متر أو أسلوب وميض الانفجار. تستخدم هاتان الطريقتان لتقدير المدى فقط. يتطلب إتقان هذين الأسلوبين الممارسة الدائمة. يلجأ لهذه الأساليب في الظروف الصعبة التي تمنع استخدام طرق أكثر دقة.

11. تحديد المدى. يؤثر تحديد المدى بشكل كبير على مشاغلة الهدف والرمية عليه، تتسبب أخطاء تحديد المدى في عدم إصابة الهدف من الطلقة الأولى، أكثر من أخطاء الانحراف. يصعب التصحيح عند خروج القذيفة خارج وأعلى منطقة الهدف.

12. تحديد نوع الهدف. هي عملية تصنيف الهدف المحتمل حسب النوع، بتسميته وتمييزه كصديق أو عدو.

أ. التصنيف. هو عملية تمييز حسب النوع، (سيارة شاحنة، دبابة، آلية مدرعة خفيفة)، حيث يقوم الطاقم بتحديد المعالم الرئيسية في الهدف للتعرف عليه وتمييزه، وبناءً عليه، يقومون بوضعه ضمن الفئة المناسبة.

ب. تحديد النوع. يحدد نوع الهدف حالماً يُصنّف من قبل أعضاء طاقم الآلية. يعتبر تصنيف الهدف عملية سريعة لكن تحديد النوع أكثر دقة، وذلك من خلال وصف الهدف بتسميته أو إعطائه رقماً متسلسلاً. بعد أن يتم تصنيفه ومراقبته تمهيداً للتعرف عليه وتحديد نوعه، على سبيل المثال قد يصنّف الرامي هدفاً على أنه دبابة ت - 72 بسبب ظلها المنخفض وماسورة المدفع الطويلة والجنازير والبرج دائري أملس، ولا يوجد في نظام التعليق عجلات دعم. لذلك فقد حدّد الهدف على أنه دبابة ت - 72 معادية. يمكن تحديد الهدف حرارياً باستخدام الموجه الحراري في دبابة لوكاير وآلية القتال المدرعة بي أم بي 3.

مسك الهدف

13. أن تحديد الهدف كصديق أو عدو يتطلب معرفة الأطقم بالمعدات والآليات المستخدمة من قبل العدو. يتم الإبلاغ فوراً عن الأهداف التي تتم مشاهدتها، من قبل أفراد المشاة المترجلون من آلية القتال المدرعة أو طاقمها، إلى قائد الآلية بواسطة تقرير اكتشاف (تقرير تحديد موقع الهدف). يجب أن يتم تسليم الهدف بهذه الطريقة إلى قائد الآلية، قبل خطوة اتخاذ قرار فتح النار. يتألف تقرير الاستمكان من ثلاثة خطوات وكما يلي:

أ. التنبية (اختياري).

محظور

ب. الوصف.

ج. الموقع. (مثال: آلية قتال مدرعة خفيفة عدد 2 متحركة، الساعة 11).

قرار فتح النار

14. قرار الاشتباك. تصدر القيادات الأعلى في الظروف القتالية الأوامر التي تتضمن الموقف التعبوي وقواعد الاشتباك التي سيطبقها أطقم الآليات في منطقة العمليات. يستفيد أمار الآليات من هذه الأوامر لتطوير الموقف ضمن قواطعهم من خلال المراقبة وتقارير المرؤوسين. في بداية العمليات القتالية، يشترك أطقم الآليات بقتال قريب ويتخذوا قرار الرماية بناءً على الموقف التعبوي، ويكون تنفيذ الاشتباك مبني على احترافية تدريب الطاقم. تتبع قرارات فتح النار هذه، سلسلة من الخطوات التي يجب على طاقم الآلية أن يفهمها ويتدرب عليها ويطبقها. حالما تبدأ المعركة، فإن طاقم الآلية يعيّنون نوع الهدف، ويُتخذ القرار لفتح النار. إن إجراءات قرار فتح النار هي سلسلة من الخطوات أو الأعمال المستمرة المبني بعضها على بعض هذه الخطوات كما يلي :

أ. تحديد التهديد. يقرر ويحدد القادة مستويات التهديد من الهدف، بناءً على تحليل التهديد في منطقة المهمة. يجب على القادة أن يحددوا نوع التهديد، ويحلّوه، ويضعوه في الفئة المناسبة، من أجل فتح النار على الأهداف الأكثر خطورة أولاً. يجب أن يعرف جميع الجنود أولويات المشاغلة لوحدهم. مع أن قائد الآلية هو المسؤول عن تحديد وتقرير درجة التهديد التي يشكلها الهدف، بناءً على حالة التهديد. عندما يكون الوقت قصيراً، وفي حالة انشغال قائد الآلية تكون مسؤولية تحديد الهدف على الرامي.

ب. درجة التهديد التي يشكلها الهدف. يجب أن تكون أطقم الآليات قادرة على التمييز بين مستويات التهديد الثلاثة، الأكثر خطورة، الخطيرة والأقل خطورة.

ج. عوامل تحديد أولوية الاشتباك. تقوم أطقم الآليات بوضع الأولويات بناءً على مستوى التهديد الذي تشكله الأهداف. عندما يواجه الطاقم أهدافاً متعددة، فإنه يتم ترتيب أولوية المشاغلة حسب درجة تهديد كل منها. تساعد بعض العوامل أطقم الآليات على ترتيب أولويات المشاغلة قبل اتخاذ قرار الاشتباك. وهي كما يلي وبالترتيب :

(1) الأهداف ذات المدى القريب، الأهداف ذات المدى البعيد.

(2) الأهداف الثابتة ، الأهداف المتحركة.

(3) الأهداف الأمامية ، الأهداف التي على الأجنحة، الأهداف في الخلف (المؤخرة).

15. اختيار السلاح والذخيرة. يتبع إجراء اختيار السلاح والذخيرة إجراءات منطقية. بمصطلحات

محظور

بسيطة، فإن طاقم الآلية يختارون السلاح أو الذخيرة المناسبة لرمية الهدف المُعطى. إنَّ الخطوة الأولى لطاقم الآلية في هذا الإجراء هي أن يحدد الطاقم نوع التهديد والمدى.

16. **الهدف والتسديد.** بشكل اولي يجب التأكد السريع من تحديد صحة الهدف ومن أجل تعيين وتمييزه . يتم التأكد بعد أمر الرمي وقبل تنفيذ الرمي الفعلي وفي نفس الوقت الذي يُكمل فيه الرامي وضع المدفع على الهدف بشكل أولي، على الرامي التأكد من الهدف مرة أخرى بشكل دقيق ونهائي .، وان الهدف مُعادي قَبْل أن يعلن "شوهـد". يُكمل قائد الآلية / أو الرامي قراره للاشتباك بناءً على الاجراءات التي تم القيام بها.

17. إذا تأكد الرامي من أنَّ الهدف مُعادي، فإنه يكمل توضيحه النهائي للمدفع على الهدف، ويفتح النار على الهدف بالأمر. إذا قرر الرامي أن الهدف صديق أو محايد، فإنه يؤكد للقائد (صديق أو محايد). إذا لم يستطع الرامي أن يتحقق من طبيعة الهدف، فإنه يعلن "غير معروف". عندها يقرر قائد الآلية فيما إذا كان يرغب بالاستمرار في رمية الهدف أو إنهاؤها.

فتح النار

18. **أوامر الرماية.** أوامر الرماية هي لغة أنظمة التسليح. عندما تتواصل الأطقم بشكل غير صحيح فإن النتيجة تكون الإرباكِ وسوء الفهم . تبدأ جميع الرمايات المباشرة بأمر رماية ، ومن ثم تبدأ الأعمال نحو رمايات الأسلحة المنتخبة والسيطرة عليها وتدميرها الهدف أو بطريقة أخرى إنهاء الرماية. إن جميع الاختلافات في أوامر الرماية مشتقة من العناصر الأساسية السبعة لأوامر الرماية. وهي تختلف بالشكل، ولكنها يجب أن تتضمن العناصر الضرورية لتنبيه الطاقم ليختار السلاح والذخيرة، ويحدد وصف الهدف. والاتجاه والمدى لتنفيذ والإنهاء.

19. **عناصر أمر الرماية.** يجب على أطقم الدروع أن يستخدموا مصطلحات قياسية وتسلسل منطقي من أجل رماية العدو بسرعة وبفعالية. تناقش الفقرات التالية كل عنصر من عناصر أمر الرماية مع الأمثلة:

أ. **التنبيه.** ينبه قائد الآلية الطاقم أن هناك رماية وشيكة، ويعين من سيقوم بالرماية. يُستخدم مصطلح "رامي" للأسلحة المركبة على الآلية. ومصطلح "جماعة" يستخدم للأفراد المترجلون.

ب. **السلاح والذخيرة.** ما هو السلاح ونوع الذخيرة التي ستستخدم ضد الهدف. يُخذف هذا العنصر من الأمر عندما يكون نظام سلاح واحد فقط هو المتوقع.

محظور

ج. الوصف. يصف الهدف للطاقم إذا وُجدت أهدافاً متعددة، ويحدد أيّ هدف سوف يتم رمايته أولاً.

د. الاتجاه. يُوجّه الرامي عندما لا يتمكن قائد الآلية من توجيه السلاح حسب الاتجاه أو الارتفاع. استخدام مصطلحات الاتجاه لتوجيه وإرشاد الرامي إلى منطقة الهدف (وجّه، أنقل، نقطة المرجع، الانحراف، الساعة، القاطع ومعلومات بطاقة المدى).

هـ. المدى. يستخدم لإبلاغ الطاقم والرامي، المدى الواجب توضيحه على موجه السلاح. يجب على أطقم الرشاشات أن يستخدموا هذا العنصر إذا لم يستطيع الرامي أن يحدد الهدف بدقة. يكون المدى المعطى مطابق الشبكة التسديد المرقمة لأقرب 200 متر، من السهل تحديد الطلقات التي تسقط قبل الهدف ويصعب تحديد الطلقات الطائشة أبعد من الهدف. لا يُستخدم عنصر المدى في قذيفة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي.

و. التنفيذ. حالما يستجيب الطاقم للعناصر الخمسة الأولى، يقوم قائد الآلية بالتأكد من أن الهدف معادياً ويعطي أمر التنفيذ. يوجد ثلاثة طرق لإصدار أمر الرماية.

(1) إرم. ويعني إطلاق النار السلاح، عندما كون الطاقم جاهزاً، وجميع الإجراءات متخذة.

(2) بأمر مني. إذا رغب قائد الآلية بتأخير الرماية، فإنه يصدر أمر (بأمر مني). يستخدم قائد الآلية هذا المصطلح عندما يكون من الواجب تدمير الهدف في موقع معين، أو أن أكثر من آلية يجب أن ترمي في نفس الوقت، الأمثلة هي: عندما تحدد المهمة الأمر والعدو والأرض والقوات المتوفرة. والوقت المتوفر والاعتبارات المدنية، أنّ تدمير آلية قتال مدرعة على جسر سوف يوقف رتلاً للعدو، أو أن قائد الفصيلة يريد أن يفاجئ العدو بالرماية المتقاطعة أو الجبهوية. يصدر قائد الآلية أمره بالرماية (إرم) عندما يريد للرماية أن تبدأ.

(3) رماية قائد الآلية. يرمي الرامي عادة جميع أهداف السلاح الرئيسي، لكن في حال عدم قدرة الرامي على أن يحدد أو يرمي الهدف المرغوب. فإن قائد الآلية يتولى الرماية على الهدف. يصدر قائد الآلية أمر "من وضعيتي" ويوضع المدفع بشكل نهائي على الهدف. ويصدر الأمر "الآن إرمي" يقوم الرامي بالرماية عندما يكون قادراً على متابعة واجباته، في هذه الحالة يعيد قائد الآلية السيطرة للرامي.

(4) الآن أرم. عندما يبدأ الرامي أمر الرماية، فإنه يوضع المدفع بشكل نهائي على الهدف. ويعلن "الآن أرم" ويرمي.

ز. إنهاء الرماية. لإعلام الرامي متى يوقف الرماية، أو ينقلها إلى هدف آخر عندما تكون الرماية لأهداف متعددة. يصدر قائد الآلية "وقف إطلاق النار" لكي ينهي الرماية أو يوقفها.

محظور

20. عناصر إضافية لأمر الرماية. بالإضافة إلى العناصر السبعة الرئيسية لأمر الرماية التي تمت مناقشتها أعلاه فإن عناصر أخرى لأمر الرماية قد تتضمن مصطلحات للاستجابة لأمر الرماية أو للإضافة إليه أو لإعادته أو لتصحيحه، وكما يلي:

أ. الهدف شوهد. يستخدم الرامي هذا المصطلح حتى يُخبر قائد الآلية بأنه حدد موقع الهدف أو الأهداف المذكورة في أمر الرماية. تبين كلمة "شوهد" إلى قائد الآلية أن الرامي قد تحقق من الهدف وتأكد منه كما هو مذكور في الوصف. إذا لم يحدث هذا فإن الرامي سوف يعلن "شوهد" متبوعة بـ "صديق" أو "محايد" أو "غير مميز".

ب. الهدف غير مشاهد. يخبر هذا المصطلح قائد الآلية بأن الرامي لا يستطيع أن يجد الهدف. يجب على قائد الآلية أن يُوجّه الرامي على الهدف، أو يبدل السلاح أو يرمي الهدف.

ج. لا أستطيع رماية الهدف. يخبر هذا المصطلح قائد الآلية بأن الرامي يستطيع تحديد الهدف ولكنه غير قادر على تنفيذ الرماية. يستعمل الرامي هذا المصطلح حتى يخبر قائد الآلية أن عليه أن يحاول أن يرمي الهدف بسيطرة منه.

د. المدفع رمى. يخبر المصطلح "الآن رمى" جميع أعضاء الطاقم بأن السلاح رمى، وأن عليهم أن يراقبوا سقوط الطلقة. يجب أن يعلن الرامي أو أي عضو آخر في الطاقم سيقوم بالرماية. "الآن رمى" قبل الرماية مباشرة.

هـ. الهدف معيّن. يعني هذا الأمر بأن قائد الآلية سوف يسلم الهدف للرامي. من المناسب أن تستخدم هذا المصطلح قبل أو أثناء أمر الرماية.

و. الهدف دُمِر. يخبر هذا المصطلح قائد الآلية بأن الهدف قد تم تدميره.

21. واجبات الطاقم عند الاستجابة لأمر الرماية. لكل من قائد الآلية والرامي والسائق واجبات ومحددة لأدائها عند سماع كل عنصر من عناصر أمر الرماية. حالما يعطي قائد الآلية أمر الرماية، فإن تركيزه الرئيسي يجب أن يكون منصباً على الاحتفاظ بالسيطرة، في الوقت الذي يعطي الأوامر المتسلسلة لكي ينقل الرماية بين الأهداف، يتابع الأهداف الأخرى، ويخطط للنشاط القادم للآلية. يجب أن يتولى الرامي الرماية ليدمر أو يبطل فعالية الهدف حسب الضرورة وعليه أن يراقب القاطع أثناء الحركة، وعلى السائق أن يحافظ على سرعة ثابتة ويتحرك بسرعة من موقع إلى موقع آخر محمي ويؤمن التخفية.

22. أوامر الرماية. هنالك نوعان من أنواع الرمي قد يلجأ إليها طاقم لآلية وهما :

أ. الرماية الدقيقة. يلجأ طاقم الآلية للرماية الدقيقة في الرميات من المواقع الدفاعية وعند توفر الوقت. وتكون الاستفادة من لوقت بتوضيع أسلحة البرج على الهدف، وتحديد المدى، ثم

محظور

إصدار أمر الرمي، وكذلك ضبط الرمي، تستثنى عناصر التنفيذ والإنهاء. يحدد قائد الآلية المدى ويبلغ الرامي به لكي يقوم بإدخال معلومات المدى. في الآليات المزودة بجهاز لإيجاد المدى الليزري يقوم الرامي بتحديد المدى بدلاً من قائد الآلية.

ب. **رماية الأهداف المتعددة.** أثناء القتال من حالتها الثبات والحركة يجب على الأطقم أن يكونوا جاهزة لرماية أهداف متعددة. تتطلب هذه الرمايات السرعة والدقة لإبطال فعالية جميع الأهداف أو تدميرها. يجب على قائد الآلية أن يضع أولوية الأهداف حسب مستويات التهديد، ويجب على الرامي أن يميز نوع كل هدف من الأهداف قبل تنفيذ الرماية. الجدول (1) يبين أوامر الرماية لهدف مفرد أو أهداف متعددة.

الأهداف المفردة			
هدف مفرد	العنصر	قائد الآلية	الرامي
	التنبيه	رامي	
	السلح / الذخيرة	خارق	
	الوصف (اختياري)	ناقلة جنود	
	المدى	1200	شوه
	التنفيذ	إرم	رمي
أهداف متعددة	الإنهاء	إيقاف الرماية	الهدف دمر
	التنبيه	رامي	
	السلح / الذخيرة	خارق	
	الوصف (اختياري)	ناقلة جنود	
	المدى	1200	شوه
	التنفيذ	إرم	رمي
	التحوّل - الانتقال	أوقف الرماية	
	الاتجاه	أنقل يمين	
	السلح / الذخيرة	خارق	
	الوصف (اختياري)	ناقلة جنود	
	المدى	1400	
	التنفيذ	إرم	رمي
	الإنهاء	أوقف الرمي	الهدف دمر

الجدول (1) نموذج أمر رماية دقيق لرماية هدف مفرد وأهداف متعددة

ج. **أمر رماية موجه المعركة.** الرماية حسب موجه المعركة هي الأكثر فعالية أثناء العمليات الهجومية. عند إعطاء أمر الرماية، تحل كلمة موجه المعركة محل عناصر السلح والذخيرة والمدى. يُعيّن وصف الهدف نوع ذخيرة موجه المعركة المُستخدم والمدى المستخدم.

محظور

على سبيل المثال، هدف، خارق، آلية قتال، 1200 متر، أو قوات في العراق، 7.62 ملم، 600 متر. عند استخدام الموجه المساعد، فإن نقطة تسديد خط الهدف هي نفسها كما في مدى موجه المعركة في أجهزة التسديد البصرية. انظر الجدول (2).

العنصر	قائد الآلية	الرامي
التنبيه	رامي	
السلاح / الذخيرة	موجه المعركة	
الوصف (اختياري)	ناقلة جنود	
المدى	1200	شاهد
التنفيذ	إرم	رمى الهدف ديمر
الإنهاء	أوقف الرمي	
التنبيه	رامي	
السلاح / الذخيرة	موجه المعركة	
الوصف (اختياري)	قوات / ناقلة جنود	
المدى	1200	شاهد
التنفيذ	إرم	رمى الهدف ديمر
التحول - الانتقال	أوقف الرمي	
الاتجاه	أنقل يمين	
السلاح / الذخيرة		
الوصف (اختياري)	ناقلة جنود	
المدى	1600	شاهد
التنفيذ	إرم	رمى الهدف ديمر
الإنهاء	أوقف الرمي	

الجدول (2) نموذج أمر رماية(موجه المعركة) دقيق لرماية هدف مفرد وأهداف متعددة

23. أمر رماية لصاروخ م / د كورنت - إي. يستخدم أمر رماية قذيفة الكورنت لرماية أهداف العدو على مدى أكثر من مدى سلاح الهدف المعادي، تبقى حاملة الكورنت مخفية وترمي من وضعية برج مخفي. ولا يوجد داعي لعنصر المدى.
- أ. عناصر الأمر. تستخدم عناصر أمر الرمي السبعة. ويبقى عناصر السلاح والذخيرة اختياريًا، لأن حاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي تحمل نظام سلاح واحد فقط وتتم متابعة القذيفة ليزرياً.

محظور

- ب. أمر الرماية الدقيق. يُصدر قائد الآلية أمر الرماية الدقيق عندما تكون الآلية في موقع دفاعي. يجب أن يكون قائد الآلية قد عيّن نوع الهدف وهويته بشكل دقيق. ويجب أن يتضمن أمر الرماية الدقيق عناصر أمر الرماية وهي للتنبيه والوصف، والاتجاه، والتنفيذ، والإنهاء.
- ج. أمر الرماية المختصر. يُصدر الرامي أمر رماية مختصر عند عدم تعيين نوع وهوية الهدف من قبل قائد الآلية، أو عندما تكون الآلية متحركة. يُعطى هذا الأمر كذلك عندما يكون قائد الآلية غير قادر على أن يساعد الرامي في تحديد موقع الهدف. وذلك عندما يكون قائد الآلية بعيداً عن الآلية أو أنه في المكان المخصّص للجنود في الآلية، وغير مطلع على الموقف. يغني هذا الأمر عن أمر الرماية الكامل، يعطى الأمر "الآن أرم".

24. أوامر الرماية لآليات القتال المدرعة المختلفة والطاقم المترجل.

أ. أمر الرماية الدقيق. تستخدم أطقم الآليات والجماعات المترجلة هذا الأمر بشكل رئيسي أثناء إجراء العمليات الدفاعية. حالما ينبّه قائد الآلية الطاقم بإعلانه "اشتباك" فإنه يعطي عندها وصف الهدف. يتم تحديد المعنى بالرماية إذا بدء الأمر برامي يكون المقصود رامي الآلية، وإذا بدء الأمر بجماعة فإن المقصود هو الجماعة المترجلة، عند سماع الأمر شوهد على الجميع الاستعداد للرماية ويختلف أمر التنفيذ بناءً على قصد القائد فقد يكلف قائد الآلية بقوله "قائد إرم" أو الرامي بقوله "رامي إرم". إذا أُعطي أمر الرماية، فإن على الجماعة رماية أهدافها المعينة فوراً. بينما تأخذ الآلية وضعية بدن مخفي، يُنهي قائد الآلية الرماية بالأمر "أوقف الرمي".

ب. أمر الرماية المختصر. يستخدم هذا الأمر بشكل رئيسي في الرميات المتحركة. يجب أن يعطى التنبيه، والوصف، والاتجاه، والتنفيذ. مع أن قائد الآلية يجب أن يعطي أمر التنفيذ. يُعطى اتجاه الهدف بنفس الترتيب الذي أُعطي فيه وصف الهدف. إذا كان الوصف قوات وشاحنة، وكان الاتجاه نقطة مرجع الهدف 1 و 2، عندها يكون هدف القوات على نقطة مرجع الهدف 1، وتكون الشاحنة على نقطة مرجع الهدف 2.

ج. أمر الرماية الدقيق لرماية الصاروخ م / د كورنت - إي. يختلف هذا الأمر عن أوامر الرماية الأخرى، لذلك يجب على قائد الآلية أن يحدد السلاح والذخيرة الذي سوف يستخدمه عند إعطاء أمر الرماية لأمر الرماية سواء كانت الآلية يوجد فيها قذيفة ام لا. لذلك فإن قائد الآلية يجب أن يعطي عناصر التنبيه، والوصف، والاتجاه، والتنفيذ، والإنهاء. يجب على قائد الآلية أو على أي فرد آخر من الطاقم أن يتأكد من خلو منطقة الخطر الخلفي للرماية، لأن مسؤولية الرامي هي تحديد مواقع الأهداف ومتابعتها.

د. التصحيحات. إذا ارتكب قائد الآلية خطأ ما، فإنه يصحح ذلك بقوله "تصحیح".

محظور

ويصحح العنصر الذي أخطأ فيه، ثم يعيد جميع العناصر التي بعد ذلك، مثال "رامي طائرة عمودية الساعة الواحدة (تصحيح) دبابة الساعة الواحدة".

هـ. الإعادة. إذا لم يسمع أو يفهم أحد أعضاء الطاقم عنصراً من أمر الرماية، فإنه يعيد العنصر على صيغة سؤال، يعيد قائد الآلية العنصر، مثال، "الرامي: شاحنة؟". "قائد الآلية: دبابة".

25. أوامر الرماية للفصيل والقسم. يستخدم قائد الفصيل أو القسم أوامر الرماية للفصيل أو القسم، حتى يقرر كيفية السيطرة على النيران بناءً على الموقف والوقت المتوفر للتخطيط والتحضير. يبدأ قائد الفصيل أو القسم الرماية بإعطاء أمر رماية عند الاشتباك مع العدو وجهاً لوجه، أو عند الحركة للاشتباك حيث يكون الوقت حرجاً. أثناء القتال يسيطر القادة على النيران باستخدام نماذج الرماية المحددة في الأوامر الثابتة للفصيل والتي يتم نقلها شفويًا أو باستخدام أجهزة الكمبيوتر، إلا إذا تم تحديدها بطريقة أخرى. في الدفاع المدبر، والذي يتوفر له وقتاً كافياً للتخطيط والتحضير، فإن قائد الفصيل أو القسم يبدأ القتال بأمر رماية باستخدام معالم وخطوط الرمي، لحظة وصول العدو ضمن المدى المؤثر للأسلحة. ويعتمد قائد الفصيل أو القسم على التخطيط المفصل وعلى التحضير لتوزيع النيران أثناء القتال. إن الغاية من مرحلة التخطيط هي أن تتوقع الأحداث وتنسق النيران قبل أن يبدأ القتال. يبين الدفاع المخطط له جيداً، (نقاط فتح النار الواضحة، أولويات الرماية، الأهداف، الاستخدام لشبكة الاتصال اللاسلكي للفصيل أثناء التنفيذ). تؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار :

أ. يجب أن يؤسس القادة الأوامر الثابتة للوحدة والتي تحدد معايير أوامر الرماية للفصيل والقسم، والتي يستخدمها ويطبقها قادة الفصائل والأقسام للوصول إلى الإتقان. من خلال استخدامهم لنماذج قياسية لأوامر الرماية الخاصة بهم حتى يتأكدوا من أنه يتم إعطاء جميع المعلومات الضرورية وإجراءات السيطرة في أقل وقت. يعتبر الإيجاز والوضوح واستخدام أساليب مختصرة لتحديد مواقع الأهداف حتى أثناء الظروف غير المناسبة من الأمور التي تقود، إلى رد فعل إيجابي. وتتطلب من كل فرد أن يفهمها بوضوح ودقة.

ب. قد يعطي قائد الفصيل أو القسم تعليمات التنسيق أو معلومات إضافية إلى قادة الآليات، وهذه المعلومات ليست جزءاً من أمر رماية الفصيل والقسم. عندما يرسل قائد الآلية تقرير اشتباك أو تقرير مشاهدة، ويعتقد أن جميع قادة الآليات في الفصيل والقسم استلموا التقرير، فإن قائد الفصيل والقسم يُصدران فقط العناصر الضرورية لإكمال أمر الرماية. في جميع الحالات، فإن الطاقم لديه الحرية أن يرمي هدفاً، بدون أمر رماية القسم، إذا كان الطاقم تحت التهديد الفوري.

محظور

- جـ. قد يتضمّن أمر الرماية القياسي للفصيل والقسم، ثمانية عناصر في الترتيب التالي: (التنبيه، السلاح والذخيرة، والوصف، والموقع، والمدى، والسيطرة، والتنفيذ، والإنهاء). يُملّي الموقف في ميدان المعركة، أو الأوامر الثابتة للفصيل، عدد العناصر المستخدمة في أمر الرماية.
- د. كمثال على الأمر "أحمر واحد، هذا أحمر اثنان، تم تحديد آلية قتال عدد 2 شرق نقطة مرجع الهدف صفر اثنان. ألف ومئتي متر، أجب. أحمر اثنان، هذا أحمر واحد، إرم".

أساليب الاشتباك مع الأهداف المعادية

26. الاشتباك. حالما يتخذ طاقم الآلية قرار فتح النار على الهدف، فإن الخطوة التالية هي الاشتباك. إن أنظمة أسلحة الطاقم المدرع العضوية في القوات البرية هي دبابة لوكاير وآلية القتال المدرعة بي أم بي 3 والصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي، تُستخدم هذه الأسلحة لرماية وتدمير الأهداف، باستخدام أسلوب الرماية المباشرة (هدف نقطة) وأسلوب رماية المنطقة أي هدف منطقة، من خلال استعمال معدات وأجهزة التسديد وإيجاد المدى والرماية الموجودة في الآلية بشكل صحيح وبدقة. من أجل أن يستفيد الأطقم من أنظمة الأسلحة المذكورة، ويضعوا السلاح على الهدف بسرعة، ويقوموا برمايته وتدميره، فإنه يجب عليهم أن يكونوا محترفين في طرق وأساليب الاشتباك.

أ. طرق فتح النار. بعد قرار فتح النار، يجب أن يُقرر قائد الآلية أيّ طريقة سوف يستخدم لفتح النار على الهدف. يوجد طريقتان رئيسيتان لفتح النار على الهدف وكما يلي :

(1) طريقة مُوجّه المعركة. بالنسبة إلى أطقم الآليات المدرعة، التي لا تمتلك جهاز إيجاد المدى بالليزر، أو يعانون من تعطل جهاز إيجاد المدى بالليزر الموجود لديهم، فإن طريقة مُوجّه المعركة هي الطريقة الأسرع لرماية الهدف. لأنها تستخدم ذخيرة تم اختيارها مُسبقاً، ويتم كذلك توضيح المعلومات المتعلقة بالمدى يدوياً مسبقاً. إنّ المعلومات التي تم إدخالها هي المعلومات اللازمة للمعركة، وتسمح للرامي أو قائد الآلية أن يُسَدّد ويرمي ويدمّر الأهداف. يستخدم أطقم الآليات طريقة مُوجه المعركة أثناء العمليات الهجومية.

(2) طريقة استخدام معدات نظام الرمي بشكل صحيح ودقيق. إن استخدام معدات نظام الرمي بشكل صحيح ودقيق هو الطريقة الأكثر دقة للرماية. تتطلب هذه الطريقة كلاً من اختيار الذخيرة وتحديد المدى في وقت الرماية.

ب. تحديد المدى. يعتمد استخدام معدات نظام الرمي بشكل صحيح ودقيق على معرفة أساليب تحديد المدى التي تختلف في دقتها، ولا تتوقف دقة استخدام معدات نظام الرمي بمعرفة المدى فقط ولكن بالقدرة على إدخاله والاستفادة منه.

محظور

ج.. الأهداف المتعددة. عند الرماية على أهداف متعددة وعلى مديات مختلفة، قد يختار قائد الآلية الطريقة الدقيقة أو طريقة موجهة المعركة للرماية. يقوم قائد الآلية بضبط طريقة موجه المعركة لتلائم العمليات الهجومية، وطريقة استخدام معدات نظام الرمي بشكل دقيق في الدفاع. يوازن الأمر بين متطلبات السرعة والدقة عند اختياره طريقة الرماية.

27. طرق فتح النار (أسلحة/ ذخيرة). إنَّ هدف الطاقم هو رماية وتدمير أو إبطال فعالية الأهداف بالسرعة الممكنة. يستخدم الطرق والمصطلحات الخاصة بالرماية المباشرة وتعديلاتها لمشاغلة هدف منطقة او نقطة على حد سواء والتي يتم بحثها في هذا القسم .

أ. في دبابة لوكاير، وفي آلية القتال المدرعة بي أم بي 3، قد يكون مطلوباً من قائد الآلية توجيه المدفع بالاتجاه الصحيح على الهدف، إذا وُضع الرامي المدفع بعيداً عن الهدف أثناء التفتيش عن الأهداف فإنه يقوم بتحويل السيطرة على المدفع للرامي، في كل الاحوال من الضروري ان يستخدم قائد الآلية مقدرته في تعيين موقع الهدف لكي يضع الرامي على الهدف. ب. حالما تتم مشاهدة الهدف، يقوم الرامي بتمييز الهدف (صديق أو محايد أو غير مميز)، ويعلن الرامي "شاهد" ويقوم بوضع الهدف في منتصف مجال رؤيته، ويحول مفتاح العدسة الخاصة بذلك على وضعية "التكبير" (إذا كانت متوفرة). اعتماداً على الموقف (المدى والرؤية والخبرة) قد يتوجب على الرامي أن يُحول إلى وضعية التكبير قبل تمييز الهدف وقبل إعلان "شاهد".

ج. يقوم قائد الآلية بالتأكد من الهدف، ويعطي أمر التنفيذ ويراقب الهدف ويزود الرامي بالتصحيات أو يبحث ويفتش عن أهدافٍ أخرى.

28. المراقبة. هي ملاحظة وتدوين شفوي من قبل الرامي أو أي مراقبٍ آخر، عن المكان التي أصابت الطلقة فيه الهدف. إذا فشلت الطلقة الأولى في إصابة الهدف، فإن المراقبة الصحيحة تُمكن الرامي من أن يُعَدِّل الطلقات اللاحقة أو التالية.

29. التسديد على الهدف في دبابة لوكاير وآلية القتال المدرعة بي أم بي 3 بالتسديد أمام الهدف المتحرك (التسبقة). عند الرماية على هدف متحرك، يجب على الرامي أن يسبق الهدف المتحرك (يسدد أمام الهدف المتحرك) حتى يعوّض عن سرعة الحركة. يعتمد مقدار التسديد أمام الهدف على السرعة الابتدائية للطلقة وسرعة الهدف وزاويته، لكن يجب على طاقم الآلية أن يستخدم معياراً قياسيًّا لكي يبدأ الرماية.

محظور

- أ. عند استخدام ذخيرة الخارق، يقوم الرامي بالتسديد خمس ملزات للأمام من منتصف الهدف، وهذا يُدعى "تسديد الفجوة" لأن الرامي يضع الهدف في منتصف فجوة شبكة التسديد.
- ب. عند استخدام ذخيرة شديدة الانفجار، أو ذخيرة 7،62 ملم، فإن الرامي يستخدم التسديد البعيد أمام الهدف، لأن الرامي يضع خط التسديد الأبعد، الموجود على جهاز التسديد البصري لديه على الهدف.
- ج. عند مشاغلة أهداف مقتربة أو مبتعدة، يحتاج الرامي أن يجري تعديلات عمودية بسيطة على الشبكة. عندما يكون الهدف متحركاً نحو الرامي، فإنه يسدد على منتصف الكتلة المرئية من الهدف من الأسفل. عندما يكون الهدف متحرك بعيداً عن الآلية، فإن الرامي يسدد على منتصف الكتلة المرئية من الهدف من الأعلى. يجب أن يتم تعديل نقطة التسديد هذه كلما تغير المدى.
- د. عندما تكون الدبابة أو آلية القتال المدرعة متحركة، وتقوم برماية جانبية على هدف ثابت، فإن قاعدة التسديد في الأمام القياسية تُطبّق. يسدد الرامي أمام الهدف في الاتجاه المعاكس الذي تتحرك في آلية القتال المدرعة.
- هـ. إذا كانت دبابة لوكير أو آلية القتال المدرعة والهدف متوازيان ومتحركان بنفس السرعة وب نفس الاتجاه، فإنه لا يتوجبُ على الرامي أن يسدد أمام الهدف. تلغي الحركة المتوازية لكلتا الآليتين أي متطلبات للتسبيقة.
- و. إذا كانت دبابة لوكير أو آلية القتال المدرعة والهدف متوازيان، ولكنهما متحركان في اتجاه معاكس، فإن تسديد التسبيقة الأولي يجب أن يكون مُضاعفاً. تتلاشى خطوط التسديد الأمامي عند استخدام ذخيرة "المتفجر شديد الانفجار"، وبسبب فقدان خطوط التسديد الموجودة في شبكة التسديد من قبل الرامي، فإنه يتوجبُ على الرامي التغيير إلى ذخيرة "خارق" للتعامل مع هذا الموقف بالتحديد.
- ز. عند الرماية على أهداف متحركة، باستخدام طريقة الانفجار على الهدف للتعديل، فإن الرامي يرمي على نقطة الانفجار، التي تساعد في معرفة تأثير الانفجار على الهدف، مستمراً في متابعة الهدف، ويحافظ على نقطة التسديد، حتى يشعر أن الطلقة أصبحت تؤثر على الهدف. حالما يُشاهد الرامي سقوط الطلقات المؤثرة على الهدف، فإنه يقوم بإجراء التعديل المناسب، ويرمي طلقة التأثير، مُحافظاً على نقطة التسديد المعدلة حتى تؤثر القذيفة على الهدف. ثم يستمر في تعديل الرماية ومتابعة الهدف حتى يتم تدمير الهدف.
- ح. عند الرماية على هدف متحرك باتجاه جانبي من المدفع، يجب على الرامي أن يسدد على الهدف (يسدد أمام الهدف) حتى يعوّض عن الحركة، يعتمد مقدار التسبيقة على السرعة الابتدائية للذخيرة، وسرعة الهدف وزاويته. إنّ استخدام التسبيقة الصحيح للهدف المتحرك، سوف يزيد فرصة إصابة الهدف من الطلقة الأولى بشكل مؤثر.

محظور

30. تعديل الرماية المباشرة. يوجد طرق متعددة لتعديل الرماية المباشرة وكما يلي:
- أ. رماية صُلْبِيَّة. هي الطريقة الأسرع للتعديل. كونها تنقل الطلقات التي تصطدم بالأرض، مباشرة وبشكل مباشر إلى الهدف.
- ب. رماية كشف الأثر. تمكّن الرامي أو قائد الآلية الذي يرمي على السلاح، من تعديل مكان سقوط الطلقات على الهدف بناءً على مشاهدة طلقات كشف الأثر.
- ج. طرق التعديل. يعلن الرامي وقائد الآلية "تعديلات" باستخدام شكل الهدف، طريقة التغيير بالملزات.

(1) إنّ طريقة شكل الهدف هي الطريقة الأبسط للتعديل. أحد هذه الأشكال هو الجزء العلوي أو العرضي المُشاهد من الهدف. تعتمد تعديلات المدى للأعلى أو للأسفل على ارتفاع الهدف، و تعديلات الانحراف على عرض الهدف. قد يستخدم الرامي أو قائد الآلية تعديلات شكل الهدف مع جميع أنظمة الأسلحة العضوية. يمكن إضافة كلمة "شكل" بعد التغيير المُعلن، أو من الممكن أن يبقى التغيير مفرداً، إذا كان شكل الهدف هو الشكل القياسي المذكور في الأوامر الثابتة للوحدة، تُعطى تغييرات الشكل دائماً حسب شكل الهدف الكامل أو حسب نصف شكل الهدف.

(2) تعتبر طريقة التعديل بالملزات طريقة بسيطة ودقيقة على جميع المديات، ولكنها تتطلب من الرامي أن يعرف قياسات الملزات في شبكته. تُعطى تغييرات الملزات عند استخدام الشبكة العادية في جهاز التسديد البصري.

31. رمايات هدف نقطة. السلاح الرئيسي (المدفع) هو سلاح هجوميّ. تواجه أطقم الدروع أنواعاً متعددة من أهداف النقطة في ميدان المعركة، كالأليات غير المدرعة، آليات خفيفة التدرّيع، المستودعات والملاجئ المحصنة، قواعد إطلاق الصواريخ، الطائرات العمودية. عند رماية هدف نقطة، فإن الرامي يرمي طلقة للاختبار (طلقتان إذا تغير نوع الذخيرة). وكنتيجة للمراقبة والتعديل يبلغ بقية الطاقم بالصوت "صلية". ثم يرمي الرامي (صلية) مؤثرة على الهدف ويستمر في رماية الصليات حتى يتم تدمير الهدف أو أن يأمر قائد الآلية بإيقاف الرماية. يوفر نظام ضبط الرمي وجهاز إيجاد المدى بالليزر في دبابة لوكير وفي آلية القتال المدرعة بي أم بي — 3، إمكانية رماية هدف نقطة. يرمي الطاقم صلية تتألف من ثلاث طلقات حتى يتم تدمير الهدف (بدون طلقات اختبار) ما لم يُستخدم الموجه المساعد أو إذا كان جهاز إيجاد المدى بالليزر لا يعمل.

أ. عندما يكون من الواجب أو عندما تستدعي الحاجة أن ترمي دبابة لوكير أو آلية القتال المدرعة من حالة العطل، مثل الرماية عندما يكون جهاز إيجاد المدى بالليزر معطلاً، فإنه يجب على الطاقم اختيار المدى يدوياً، ويستخدموا طريقة "رماية صلية على الهدف" وطريقة التسديد أمام

محظور

الهدف. يرمي الرامي صلية للاختبار تتألف من ثلاث إلى خمس طلقات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطاقم أن يختار شبكة المدفع مع خطوط تسديد أمامية أكثر لرمية الصلية على الهدف.

ب. يتحكم نظام ضبط الرمي على منظومة الأسلحة في دبابة لوكير وآلية القتال المدرعة. يأخذ مدى الهدف من جهاز إيجاد المدى بالليزر، وتؤخذ سرعة الرياح، والضغط الجوي وبيانات الحرارة من شاشة أجهزة القياس البيئية وتؤخذ الذخيرة ونوع المدفع من صندوق التحكم بالنظام، ويتم حساب الزوايا الصحيحة المطلوبة لإصابة الهدف. هذا الأمر يُمكن الطاقم من متابعة الأهداف أوتوماتيكياً، ويُمكن الأمر من إبطال عمل الرامي.

ج. بالنسبة إلى جميع رمايات الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي، فإنه على الطاقم أن يحافظ على الشبكة في منتصف الجزء المرئي من الهدف. تُستخدم الطرق إذا لم تتم إصابة الهدف، مثل إعادة تعديل نقطة التسديد، ومواقع إعادة التعيير. يجب على الرامي أن يُحرر المفاتيح والقواطع التي يستخدمها، للعودة إلى التشغيل العادي.

32. رمية هدف منطقة. من الإمكانيات البارزة لدبابة لوكير وآلية القتال المدرعة هي المقدرة على إبطال فعالية مواقع العدو. وبالتالي فإنها تضمن حرية الوحدة في المناورة. تسند قذائف المتفجر التي تغطي منطقة واسعة هذه الإمكانية، وعلى المديات من 800 وحتى 4000 متر.

أ. تُستخدم رماية إبطال الفعالية مباشرة ضد مواقع الأهداف المعروفة أو المحتملة، لتعطيل نشاط أو أكثر من أنشطة العدو القتالية الأساسية في الحركة، والرماية، والمراقبة، و / أو الاتصال. تؤدي رماية إبطال الفعالية الناجحة إلى حرمان العدو من الأرض أو المراقبة، وتحرمه من حرية رماية القوات الصديقة. يجب على أطقم الآليات أن يعيدوا رماية إبطال الفعالية وبشكل متكرر حسب الحاجة لمنع العدو من تأسيس قاعدة نار قوية، أو حتى تصبح منطقة ما خالية من الأنشطة. قد يتطلب إبطال الفعالية المستمر تناوب الأقسام في الرماية لكي يتسنى للطاقم تبديل ذخيرة إبطال الفعالية بسبب تنوع الأهداف كالمعالم الأرضية، أو الأهداف الاصطناعية، أو الجنود المنتشرين، أو المواقع التي يدافع عنها العدو بالنيران. قد تكون وحدات وأسلحة معادية محددة أو غير محددة. تشتمل أهداف المنطقة أهدافاً كبيرة بحيث لا يمكن التعامل معها على أنها أهداف نقطة، أو أهداف ذات عرض وعمق كبيرين وتتطلب استدارة واسعة للبرج (على سبيل المثال: مواقع معادية منتشرة في خطوط دفاعية أو القوات التي تكون على قمم التلال ومنتشرة على مساحة تزيد عن 100 أمتار).


ب. يضمن التقدير الدقيق للمدى فعالية رماية المنطقة، بعد مسافة احتراق كشف الأثر والتي هي 2000 متر، فإن الطلقات تصبح بطيئة الطيران وذات الزوايا العالية للرماية، وهنا تتطلب

محظور

من الرامي أن يقرر مدى الهدف بمنظاره وذلك برماية طلقة للتأكد من المدى. يرمي الرامي طلقتين إذا تغير نوع الذخيرة، ولا يحرك الشبكة حتى تصيب الطلقة الهدف. هذا الإجراء يؤكد صحة المدى ونقطة التسديد لإجراء رماية معينة.

ج. للرماية على هدف منطقة باستخدام ذخيرة شديد الانفجار، تستخدم طريقة إبطال الفعالية (حرف Z). صحح المدى بإدخال مدى مختلف أو بضبط الشبكة. يضع الرامي الشبكة على حافة منطقة الهدف ويبدأ الرماية وهو يمسح عبر منطقة الهدف بالرماية. حالما يصل إلى الحافة المقابلة، فإنه يرمي صلية ثانية وبشكل قطري عبر منطقة الهدف إلى الزاوية الأخرى من المنطقة. أخيراً، فإنه يرمي صلية عبر العمق البعيد للهدف، مغطياً العرض بشكل كامل. يعتمد عدد الطلقات في الصلية على حجم الهدف وعلى درجة النجاح أثناء الرماية، عند رماية طلقة واحدة لكل (10 - 30 متراً) فإنه يتطلب إعداد وتطوير وإدامة المقدرة على رماية الأهداف على المديات الطويلة من (1800 - 3000) متراً رماية مكثفة. انظر الشكل (13).

د. تستطيع أطقم الآليات استخدام ذخيرة شديدة الانفجار بطريقة مشابهة للرشاش المحوري 7.62 ملم لتعيين أهداف المنطقة أو أهداف النقطة، أو لإحداث نيران وحرائق أو للاستطلاع بواسطة الرماية على المديات من 900 متر إلى 3000 متر.



الشكل (13) رماية التشيت على شكل حرف Z

33. رماية الرشاش بي كي 7.62 ملم. هو سلاح هجومي يُستخدم لمشاغلة هدف نقطة غير مدرع، وإبطال فعالية أهداف المنطقة لقوات غير محمية، ولإجراء الاستطلاع بالرماية. إن الطريقة لاستخدام رماية الرشاش المحوري 7.62 ملم لإبطال الفعالية مشابهة للطريقة المستخدمة مع السلاح 30 ملم. أ. رماية إبطال الفعالية. إن رماية الأهداف على مديات أقل من 800 متر بالرشاش المحوري 7.62، توفر الذخيرة، وهي عادة مؤثرة في صليات من (10 - 51) طلقة.

محظور

- ب. طرق فتح النار. تشتمل على رماية أهداف النقطة، ورماية أهداف المنطقة.
- (1) رماية هدف نقطة. يستطيع أطقم الآليات أن يرموا أهدافاً مثل الشاحنات، والصواريخ، وأعداد صواريخ م / د كنف، والقوات في العراء، وفرق الأسلحة المضادة للدبابات، من حالي الحركة والثبات. بالنسبة للأفراد المحميين الموجودين في منطقة صغيرة، (1 - 10 متر) فإن رماية هدف النقطة هي الأفضل.
- (2) رماية هدف منطقة. تستخدم طريقة رماية هدف المنطقة ضد الأفراد المنتشرين على منطقة كبيرة (أكثر من 10 أمتار). يمكن رماية أهداف المنطقة من حالي الحركة أو الثبات. عند الرماية على هدف في منطقة جبهوية ضيقة، حركة البرج ورماية الآلية صلية خلال الهدف كما في الشكل أدناه. يساعد كذلك انتشار الطلقات في تغطية عرض الهدف. من آلية ثابتة، يجب على الرامي أن يحرك المدفع لكي يغطي منطقة الهدف.

34. أساليب رماية الرشاش 12.7 ملم. إن طرق رماية الرشاش 12.7 ملم هي نفسها إلى حد كبير طرق رماية الرشاش 7.62 ملم. تتضمن الطرق الإضافية لرماية الرشاش 12.7 ملم (البحث، وتدوير المدفع، والإخماد). يعتمد اختيار طريقة الرماية (بحث، أو تدوير المدفع، أو الإخماد) على الأرض، واتجاه ونوع الهدف، وكذلك الموقف التعبوي. ولكي تكون الرماية فعالة، فإن توزيع الرماية يجب أن يغطي الهدف كاملاً. الأساليب المتبعة هي :

أ. أسلوب البحث. تستخدم طريقة البحث، لرماية الأهداف المنظمة بالعمق، حيث يقوم بالرماية على أهداف المنطقة المقترية أو المبتعدة. يغطي الرامي منطقة الهدف بزيادة وتنقيص المدى.

ب. طريقة تدوير المدفع. تستخدم طريقة تدوير المدفع، لرماية أهداف المنطقة على امتداد الجبهة، أو لرماية أهداف المنطقة المتحركة عبر قاطع رماية المدفع. ينقل الرامي المنطقة المضروبة عبر عرض الهدف.

ج. طريقة الإسكات. تستخدم طريقة الإسكات، ضد القوات المترجلة، برماية صلية وباستخدام طريقتي البحث وتدوير المدفع لتغطية أهداف المنطقة الكبيرة المنتشرة.

35. الرميات ذات الأغراض الخاصة. تشتمل على ما يلي :

أ. الاستطلاع بالنار. تستخدم لإجبار العدو على رد الفعل وكشف موقعه. يبدأ الرامي الاستطلاع بالنار برماية صلية واحدة على هدف محتمل، ويراقب المنطقة المتأثرة، بحثاً عن أي حركة أو رد على الرماية بالمثل.

محظور

ب. الرماية من خلال التخفية. تخترق رماية الرشاش الكثير من مواقع التخفية، المستخدمة من قبل أفراد المشاة مثل الأشجار، أو التحصينات السريعة أو المباني ذات التحصين الخفيف. وهي الرماية المفضلة ضد المواقع التي تستخدم التخفية، وتعتبر هذه الرماية هدف نقطة.

ج. الرماية الحارقة. تستطيع ذخيرة كشف الأثر والحارقة والخارقة للدروع للرشاش أن تتسبب بإشعال النار في أي مادة قابلة للاحتراق كالعشب الجاف، الغابات الجافة، بحيث. يحرم العدو من استخدام المنطقة المحترقة، ويوفر دخان المناطق المحترقة تخفية مؤقتة لإخفاء الحركة.

36. رماية قذائف الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي. تستخدم قذائف الكورنت ضد الآليات المدرعة وضد الآليات المدرعة الخفيفة، والتي يكون تدميرها فوق مقدرة السلاح الرئيسي، على مسافات لغاية 5500 متر. يجب أن يكون نظام الصاروخ المضاد للدبابات (كورنت - إي) ثابتاً، عند الرماية على الأهداف يجب على الطاقم أن يتفقد مؤشرات ميلان وانحدار الآلية، لكي يكون متأكداً من أن انحدار الآلية لا يتجاوز 5 درجات، يجب على الرامي أن يتأكد من أن فتحات مراقبة الصليات على الهدف، الموجودة في جهاز التسديد البصري مفتوحة.

أ. قبل رماية قذيفة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي، يجب على الرامي أن يحدد ويقرر فيما إذا كان هناك أية حواجز بين الآلية والهدف، قد تتداخل مع القذيفة. وإذا كان الهدف متحركاً عليه أن يحدد ويقرر فيما إذا كان الهدف ضمن المدى ام لا. يحدد الرامي رماية الهدف، مستخدماً موجه قذيفة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي، ويضع شعيرات التسديد العمودية الموجودة في جهاز التسديد البصري، على منتصف الجزء المرئي من الهدف، ومن وضعية التكبير العالي يقوم برماية الهدف إذا كانت المنطقة المحصورة بين شعيرات التسديد العمودية وحافة الموجه باتجاه الحركة خالية من العوائق.

ب. عند الرماية على هدف متحرك باستخدام الصاروخ، على الرامي متابعة الهدف باستمرار، مُحافظاً على شعيرات التسديد العمودية الموجودة في جهاز التسديد البصري على منتصف الكتلة المرئية من الهدف. يجب ألا يحاول الرامي توجيه القذيفة عندما تدخل القذيفة في صورة الموجه، لأن ذلك سيتسبب بخروج القذيفة فوق الهدف. بعبارة أخرى، يجب ألا يغير الرامي نقطة التسديد على منتصف الكتلة المرئية من الهدف لكي يوجه القذيفة إلى الهدف.

ج. تتطلب الرماية ليلاً جهداً منسقاً من الطاقم، والمزيد من التخطيط المفصل أكثر من الرمايات النهارية.

محظور

37. رماية قاذفة القنابل الدخانية. يجب أن تقوم أطقم الدروع بواجبات و تنفيذ أوامر الرماية التالية عند رماية قاذفة القنابل الدخانية :

أ. عندما يحرك أمر الآلية البرج باتجاه منطقة الهدف لعمل ستار دخاني، يصدر أمر "قاذف قنابل" لتنبيه الطاقم قبل الرماية.

ب. يحرك قائد الآلية أو الرامي مفاتيح قاذف القنابل من وضع الإغلاق إلى وضع التشغيل. ويُعطي قائد الآلية "رماية" أو "من وضعيتي" ويرمي القنبلة الدخانية. بعد رماية القنابل الدخانية، فإنه يُعلن "القنابل الدخانية رُميت". ثم يُصدر أوامر السواقة المناسبة للموقف التعبوي. عندها يستطيع قائد الآلية أن يعود إلى وضعيّة "الغطاء المفتوح" لكي يستمر في تحديد مواقع الأهداف.

38. الرميات الجوية. إن الاختيار الصحيح للسلاح والذخيرة بالنسبة للمدى والهدف، هو مفتاح النجاح. يبين الجدول (3) أدناه الذخيرة المناسبة للاستخدام ضد أهداف جوية معينة.

الذخيرة	المظليين	الطائرات العمودية غير المدرعة	الطائرات العمودية المدرعة	الطائرات المقاتلة السريعة	الطائرات المقاتلة البطيئة
100 ملم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم
30 ملم	نعم (الطائرات العمودية فقط)	نعم	نعم	نعم	نعم
7.62 ملم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم
12.7 ملم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم
كورنت	لا	نعم	لا	لا	نعم

الجدول (3) الذخيرة المستخدمة ضد الأهداف الجوية

أ. أنظمة السلاح الرئيسي. إن أنظمة السلاح الرئيسي فعّالة ضد الطائرات المقاتلة البطيئة، وضد الطائرات العمودية حتى ارتفاع 2000 متر. إنّ الأسلحة الرئيسية غير مناسبة للاستخدام ضد الأهداف التي فوق 2000 متر. لأنها تستهلك ذخيرة كثيرة جداً في كل ضربة. عند استخدام شبكة موجّه الدفاع الجوي، فإن الرامي يُدخل المدى 1800 متر ونوع الذخيرة. لذخيرة خارق الدروع احتمالية أعلى للإصابة من ذخيرة المتفجر شديد الانفجار. مع أن للذخيرة المتفجر شديدة الانفجار احتمالية أكبر للتدمير. تعتبر طلقات خارق الدروع أكثر فعالية على المديات فوق 1200 متر، ولكن ذخيرة المتفجر شديد الانفجار أكثر فعالية على المديات أقل من 1200 متر. إن الصليات المستمرة والدقيقة والتي تتألف من 20 إلى 30 طلقة، والتي تستخدم كاشف الأثر على الهدف لتعديل الطلقات تحافظ على معدل الرماية واستمرارها وتدمّر الهدف.

ب. الرشاش. يعتبر كل من رشاش 12.7 ملم ورشاش 7.62 ملم فعّالاً ضد الطائرات المقاتلة، والطائرات العمودية غير المصفحة، والقوات المحمولة جواً. إن رشاش 7.62 ملم فعّال

محظور

ضد الطائرات العمودية المصفحة جيداً، كالطائرة العمودية "هند دي Hind D" مع أن الرشاش 12.7 ملم فعال إذا تم استخدامه بشكل صحيح. الإجراء الأكثر فعالية هو رماية صليات مستمرة على نقطة التسديد، مع استخدام كاشف الأثر على الهدف، كما في الرمايات الأرضية، فإن الرشاش 7.62 ملم مؤثر حتى مدى 900 متر، والرشاش عيار 12.7 ملم مؤثر حتى 1200 متر.

جـ. نظام سلاح قذيفة الكورنت. تستخدم أطقم الآليات نظام سلاح قذيفة الكورنت ضد الأهداف الجوية الثابتة والمتحركة ببطء بسرعة حتى 50 كيلومتر على مسافة 2000 متر. يجب أن تستخدم أطقم الآليات قذيفة الكورنت ضد الطائرات العمودية فقط وعند الضرورة القصوى.

39. رماية المناطق الصعبة. عندما يخطئ الطاقم هدفاً، فإنه يجب على الأمار والرماة اعتبار ما يلي:

- أ. هل تمّ التضبيط والتصفير بشكلٍ صحيح أو هل تم تحريك لواقط التضبيط؟
- ب. هل ارتبك الطاقم قبل أو أثناء الرماية؟
- جـ. هل كان انتشار الذخيرة ليس دقيقاً – ابتعد عن الهدف- ؟
- د. هل كان المدى الذي أدخله الرامي صحيحاً؟
- هـ. في رماية الأهداف التي تتطلب تسبيقات، هل كانت لتسبيقات صحيحة؟
- و. هل عرف الرامي وقائد الآلية كيف يستعملون الصلية على الهدف وطرق الرماية؟
- ز. هل كان الموجّه الحراري يعمل بشكل مناسب أو هل كان غير كافٍ للعمليات العادية؟
- ح. هل استخدم الرامي جهاز إيجاد المدى بالليزر لإيجاد مدى الهدف؟
- ط. هل تم تضبيط الموجّهات البصرية بشكلٍ صحيح؟

40. الطريقة المساعدة لمتابعة الهدف. تسمح إمكانيات المتابعة الأوتوماتيكية بمتابعة هدفين في نفس الوقت. يستطيع المُتابع الأوتوماتيكي أن يتابع الأهداف الموجودة في إشارة الشريط المُصوّر أو الفيديو لصورة الجهاز البصري الحراري. يستطيع كل من قائد الآلية والرامي أن يسيطر على أعمال ووظائف المُتابع الأوتوماتيكي بواسطة المفاتيح الموجودة في لوحة كلٍ منهما. يُظهر المُتابع الأوتوماتيكي كذلك رموزاً مثل مربعات متابعة تضییء وتطفی، على الصورة التي تظهر في جهاز التسديد البصري، وتشير إلى حالة ووضعية المُتابع الأوتوماتيكي.

41. انتهاء الرماية.

- أ. يجب على قائد الآلية أن يقرر متى سيتم إيقاف الرماية ضد الهدف، ومتى سيتم رفع الرماية ضد الأهداف المتعددة، ومتى سيتم رفع الرماية من موقع رمي إلى آخر. قد لا يكون

محظور

التأثير على الهدف دائماً واضحاً، ويتطلب من قائد الآلية أن يتخذ ذلك القرار بناءً على المؤشرات التي تدل على التأثير على الهدف. يتم تصنيف معايير التأثير كما يلي:

(1) حرمان قابلية الحركة. بحيث لا تستطيع الآلية المضروبة الحركة بقوة دفعها الذاتية.

(2) حرمان قوة النار. منع الآلية المضروبة من استخدام أنظمة السلاح فيها.

(3) حرمان قابلية الحركة وقوة النار. منع الآلية المضروبة من الحركة واستخدام أنظمة تسليحها معاً.

(4) التدمير الكلي.

ب. معايير تدمير الآليات المدرعة. بناءً على الذخيرة والوقت المطلوب لتحقيق التدمير، فإن المعيار الأدنى هو حرمان قابلية الحركة وقوة النار، قد يوقف الرامي النار أو يرفعها على هدف مختلف في الحالات التالية:

(1) توقف الآلية عن الحركة.

(2) توقف الآلية عن الرماية.

(3) خروج دخان من الآلية يشير إلى تدمير داخلي.

(4) تفجر الآلية المصحوب بدخان ولهب.

(5) ترك الطاقم للآلية.

(6) حدوث الانفجار والوميض دليل على إصابة الهدف وليس تدميره.

ج. معايير تدمير القوات المترجلة والأنظمة المضادة للدروع. من الصعب قياس تدمير القوات المترجلة وأهداف النقطة وأهداف المنطقة. إن الغاية هي تحديد القوات المترجلة ومقدرة قوة النار المضادة للدروع للهدف، من خلال تدميره، أو تعطيله، أو إسكاته. تؤدي المؤثرات التالية إلى جعل قائد الآلية إلى أن يوقف الرماية أو ينقلها:

(1) توقف قدرة القوة المترجلة على المناورة.

(2) توقف قدرتها على تهديد قواتنا بالأسلحة المضادة للدروع.

(3) إصابات مؤثرة في القوة المترجلة وأنظمة م / د.

(4) قوة المترجلة تتكبد الإصابات.

د. تتحدد مدة الإسكات المطلوبة بناءً على الموقف، المهمة، العدو، الأرض، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية. يتم الاستمرار بالرماية ما دام هناك فائدة تعبوية. أو حتى يستطيع عنصر مناورة آخر الاقتراب من الهدف وتدميره.

السيطرة على النيران وتوزيع الرماية

42. أمر الرماية والتوزيع. يجب أن تكون الفصائل قادرةً على إجراء مهام الاستطلاع، الأمن والاقتصاد بالقوة. وأن تكون الأطقم قادرة على أن يقدموا إسناداً نارياً مباشراً للآليات التي تقوم بالمناورة، والدوريات الراجلة. تمنع إجراءات السيطرة الفعالة على الرماية قتل الأفراد بالنيران الصديقة، وتمكن الفصيلة من الاحتفاظ بحرية المناورة.

أ. في جميع المواقف، ينفذ كل من أطقم الآليات، والجماعات والأقسام، والفصائل، إجراءات وتدابير قياسية للسيطرة على الرماية وتوزيعها خاصة في العمليات الدفاعية، يكون قائد الفصيلة في موقعه لكي يُوجّه نيران الفصيلة كاملاً خاصة في العمليات الهجومية، قد تبدأ السيطرة على الرماية وتوزيعها، على مستوى القسم / الجماعة. وكلما تطور الموقف كلما ازدادت قدرة قائد الفصيلة في السيطرة على النيران وتوزيعها.

ب. يناقش هذا القسم الطريقة القياسية للسيطرة على النيران وتوجيهها، ضمن قاطع الفصيلة والقسم / الجماعة. ويتضمن الإجراءات المستخدمة من تحديد مواقع الأهداف حتى مرحلة توزيع النيران على هذه الأهداف.

43. مبادئ السيطرة على الرماية والتوزيع. يتوجب على القادة لرفع مقدرة رماية الأهداف المعادية أن يُزامنوا النيران بين جميع أسلحة الرماية المباشرة وغير المباشرة. يحقق الفصيلة السيطرة على الرماية والتوزيع من خلال خطط وأوامر الرماية. وعند إعداد وتنفيذ خطط الرماية، فإنه على القادة أن يطبقوا ويستخدموا المبادئ التالية:

أ. دَمِّر الأهداف الأكثر خطورة أولاً. يجب أن يرمي الفصيلة الأهداف حسب درجة الخطر الذي تشكّله. إذا شكّل هدفان أو أكثر نفس التهديد، فإن الفصيلة يرمي الهدف الأقرب أولاً.

ب. تجنّب المبالغة والإسراف في تدمير الهدف. إرم الأهداف واحداً تلو الآخر، واستخدم رمية قذيفة واحدة لتدمير الهدف. تجنب الرماية المستمرة على الأهداف المُعطلة أو المُدمّرة.

ج. ركّز على القاطع كاملاً. حاول أن تشاهد وتستمكن الأهداف على أبعد مدى ممكن، لكن لا تركز على المناطق البعيدة فقط. امسح المناطق القريبة بحثاً عن أنشطة للعدو، استخدم الأفراد المترجلين لمساندة الآلية في المقتربات الضيقة وعند محدودية ميادين الرمي وحتى يتمكن الرامي من استخدام أسلحة الآلية لتغطية الأهداف على مسافات أكبر.

د. السيطرة على النيران. حتى تحقق الرمايات أفضل النتائج، ولكي تستخدم الآليات اللازمة للرماية وتقليل تعرض بقية الآليات لنيران العدو، استخدم السلاح أو الآليات التي لديها الفرصة الأكبر لتدمير العدو فقط. يجب أن تبقى جميع أنظمة الأسلحة والآليات محمية، لحين

محظور

ظهور أهداف معادية أخرى ضمن منطقة الرماية.

هـ. استخدم السلاح المناسب. يجب أن تستخدم خطة النار أنظمة السلاح لتكملة بعضها البعض.

حيث ان لكل نظام سلاح إمكانياته وتحدياته الخاصة

و. إمداد الذخيرة. راقب تزويد الذخيرة باستمرار وعلى الفور وبعد كل رماية، أعد

التعبئة، وأعد توزيع الذخيرة بالتساوي. لا تنتظر حتى نفاذ الذخيرة واستنزافها، حتى تطلب التزويد.

ز. تجنب القتل بالنيران الصديقة. تجنب الرميات التي تكون قريبة من العناصر الصديقة.

سيطر على الحركة والنيران مستخدماً إجراءات وتدابير سيطرة يمكن تمييزها بسهولة، واعمل تمارين وتدريبات على الأنشطة لجميع مراحل العملية.

44. الأوامر الثابتة. يجب أن تؤسس الفصائل أوامر ثابتة للسيطرة على الرماية وتوزيعها، وعلى

القادة البقاء على اطلاع بالموقف التعبوي، بحيث يُديمون الاتصال مع العناصر المترجلة في جميع الأوقات وينسقون مع القوات الجانبية.

أ. تضمن الأوامر الثابتة للفصيل فرصة لرد الفعل السريع، كما يجب أن تتضمن مسؤوليات تغطية المنطقة وحالات جاهزية الأسلحة للمواقف المختلفة مثل المسير على الطريق، والوقوفات، وتدريبات المعركة المختلفة. وتصف الأوامر الثابتة للكتيبة أو السرية كذلك حمولة القتال من الذخيرة من حيث النوع والكم. يجب أن يصف قائد القسم حالات جاهزية الأسلحة للمعركة والتي توفر الاستخدام الأفضل لقوة النار المتوفرة في الموقف الراهن.

ب. يجب أن يبقى القسم جاهزاً لرماية الآليات المقاتلة، ويسكت بالرشاشات ويبطل فعالية أطقم الأسلحة المقاومة للدبابات، ويرمي الدبابات بالقذائف. تستطيع أطقم الآليات رماية آليات القتال المدرعة بالقذائف على المديات البعيدة من مواقع يتوفر فيها التخفية والتستر فقط. قد يكون هناك حاجة إلى تعديل حالات جاهزية السلاح، أو إعادة توزيع الذخيرة، بعد الرماية للتأكد من أن لدى الآليات ما تحتاجه من الذخيرة.

45. إجراءات وتدابير السيطرة على الرماية. تشتمل هذه الإجراءات على ما يلي:

أ. قواطع الرماية. هي مناطق مغطاة بالمراقبة والنار، تبدأ عند فوهة السلاح وتمتد إلى أقصى مدى مؤثر له. يجب أن تتداخل قواطع الرماية مع قواطع رماية الأسلحة المجاورة مع شمول الأرض الميتة ضمن وبين القواطع لضمان التغطية.

محظور

(1) يتوجّه قاطع الرماية الرئيسي على المنطقة الرئيسية التي يرغب قائد الآلية أن يركز عليها نظام السلاح قوته النارية، وعادة ما تكون منطقة رئيسية مشرفة. يُغطى قاطع الرماية الرئيسي من قبل مواقع القتال الرئيسية والبديلة.

(2) يركز قاطع الرماية الثانوي على المقتربات الثانوية أو يغطي قاطع آلية أخرى ويُغطى من موقع القتال التبادلي.

ب. **مناطق الرماية.** هي المناطق المغلقة التي تكون موجودة بعيداً عن نظام السلاح. تم تصميمها بشكل خاص لتجميع وتركيز النيران عليها من أسلحة مختلفة ومتعددة في وقت واحد. يجب أن يتم تغطية وإسناد المنطقة بالنيران المباشرة وغير المباشرة، ويجب استخدام الموانع لإجبار العدو على المرور من مناطق التقتيل لكي تتم رمايته فيها.

ج. **نقاط مرجع الهدف.** هي نقطة على الأرض طبيعية أو اصطناعية سهلة التمييز، تستخدم لتحديد الأهداف المعادية أو للسيطرة على النيران المباشرة. تشير نقاط مرجع الهدف إلى الأهداف المحددة، أي الأهداف التي تظهر في المنطقة.

د. **خطوط المراحل.** خط المرحلة هو إجراء للسيطرة وهو بسيط وفعال وشبه مستقيم، يُستخدم عادة للسيطرة على الحركة، وللسيطرة على رماية الآليات المنتشرة بشكل واسع وتوزيع الرماية، يستخدم قائد القسم خطوط المراحل حتي يبين لطاقمه متى يجب أن يرموا ومتى تنفذ الحركة إلى موقع بديل. قد تكون خطوط المراحل معالم أرضية بارزة، طبيعية أو اصطناعية كسلسلة تلال أو جبال، أو نهر أو جدول مائي، أو طريق أو مسار سكة حديد.

46. **السيطرة على نيران الفصيلة أو القسم.** يوجد هنالك أربعة طرق رئيسة لضبط الرماية :

أ. **الرماية في وقت واحد.** تنفذ عندما تقوم جميع آليات الفصيلة أو القسم بالرماية في قطاعاتهم المعينة في نفس الوقت. وتستخدم طريقة الرماية هذه عند الحركة بشكل غير محمي، أو عند المفاجأة بآليات العدو متعددة، تتطلب الرد برماية فورية ومجمعة.

ب. **الرماية المجمعة.** تحدث عندما تركز جميع الآليات والأسلحة المحمولة على هدف محدد أو منطقة منتخبة. وينتج أسلوب الرماية المجمعة حجماً كبيراً من النار.

ج. **الرماية المرصودة.** تحدث عندما تشترك آليات الرماية مع الأهداف، بينما يصحح الجناح النار ويوجه الرماية. يوفر الجناح الأمن المحلي بينما تركز آليات الرماية على منطقة الرماية. تستخدم هذه الطريقة عندما ترمي الآليات القذائف بعيدة المدى، أو عند رماية عناصر مترجلة على مدى بعيد.

د. **الرماية التبادلية.** يسمح أسلوب الرماية التبادلية واحدة لتغيير موقع الرمي، بينما تستمر الآليات الأخرى بالرماية على الأهداف. يعطي أسلوب الرماية التبادلية رماية متواصلة على الأهداف، بينما يتم حرمان العدو من استمکان أو إسكات آليات الرماية، يمكن أن تنفذ الأقسام هذه الطريقة، ضمن القسم أو بواسطة القسم.

محظور

هـ. تخطيط رماية الفصيلة. تبدأ عملية التخطيط لنيران الفصيلة عندما يستلم قائد الفصيل مهمته، وهي عملية مستمرة لا تتوقف حتى تكتمل مهمة الفصيلة. يصف تخطيط الرماية آلية السيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة، وتوزع جميع الأسلحة المتوفرة لإسناد خطة المناورة.

و. تخطيط الرماية الدفاعية. يكون تخطيط الرماية الدفاعية في العادة مدبراً ومدروساً ومفصلاً، خاصة عندما يكون الوقت متوفراً، ولإعداد وتطوير خطة رماية دفاعية، فإن قائد الفصيلة يقوم بما يلي:

- (1) يحدد الاتجاه الذي سيهاجم منه العدو، بناءً على معرفة عقيدة العدو والأرض.
- (2) يعين إجراءات السيطرة حتى يبدأ نقل الرماية، أو تجميعها، وإيقافها.
- (3) يعين مواقع الرمي الرئيسية والبديلة والثانوية لكل آلية.
- (4) يستلم نسخاً من بطاقات المدى من القادة المرؤوسين لكل آلية.
- (5) يكمل خطة نار الفصيلة، ويعطي نسخة من مخطط قطاع المسؤولية لقائد السرية وجميع أمري الآليات.

ز. تخطيط النيران الهجومية. سوف لن يكون ممكناً أن تعد وتطور خطط الرماية للعمليات الهجومية بنفس الدرجة من التفاصيل كما في العمليات الدفاعية، يساعد الاستخدام الجيد للخريطة واستطلاع قائد الآلية، ونقاط مرجع الهدف، وأهداف الفصيلة، والأوامر الثابتة، قائد الفصيلة في إعداد وتطوير خطته، عند إعداد وتطوير النيران الهجومية، يجب أن يأخذ قائد الفصيلة بعين الاعتبار جوانب عديدة للعملية، مثل :

- (1) المهمة التي سيتم تحقيقها وإنجازها.
- (2) نقاط القوة ونقاط الضعف لدى العدو.
- (3) مواقع العدو المعروفة أو المحتملة.
- (4) نيران الإسناد غير المباشرة واستخدام الدخان.
- (5) إجراءات وتدابير السيطرة وخطوط المراحل، ونقاط المراقبة، وحدود التقدم، ونقاط مرجع الهدف.
- (6) الطرق.
- (7) أساليب الحركة.
- (8) قواطع المسؤولية للفصيل والقسم.
- (9) حالة الجاهزية العملية للمعدات.
- (10) موقف القوات الصديقة.
- (11) معلومات الحركة.

الفصل الثالث

تخطيط التدريب
للأنظمة الأسلحة

الفصل الثالث

تخطيط التدريب لأنظمة الأسلحة

عام

1. يعطي هذا الفصل الدليل لإعداد وتطوير برنامج تدريب الأسلحة، حيث جرى تصميم ذلك البرنامج لجعل أعضاء الطاقم أكثر احترافية من خلال تدريبهم للعمل معاً كفريقٍ واحدٍ. وعلاوةً على ذلك، يغطي هذا الفصل تجهيز ميادين الرماية، واستخدام أجهزة التدريب والمُشَيِّهات ومساعدات التدريب. سوف يعتمد نجاحُ أو إخفاق أي برنامجٍ تدريبيٍّ مباشرةً على الوقت المُخصَّص والجهد المبذول والتركيز على عملية إعداد وتطوير البرنامج. ويعطي هذا الفصل القادة والمدرِّبين الدليل الذي يُبنى عليه البرنامج التدريبي، لكنه لا يحدُّ من القدرة على استحداث وإيجاد التغييرات المُبتكرة.

مسؤوليات التخطيط للدورة التدريبية

2. القادة. يقومُ القائدُ بإعداد وتطوير قائمة الواجبات الأساسية للمهمة، وإجراء تقييم شاملٍ للكفاءة في التدريب، فإنه يبدأ في الإجراءات المُفَصَّلة لإعداد وتطوير خطة التدريب. وعند تخطيط القسم الخاص بالأسلحة من خطة التدريب، فإن الضابط المسؤول عن التدريب على هذه الأنظمة هو الأفضل في الوحدة لمساعدة القائد في هذا المجال. يُحدد هذا القسم مسؤوليات الضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة في الوحدة، بالإضافة إلى مسؤوليات القائد في إدارة تنقلات أفراد الطاقم للحفاظ على الانسجام فيما بينهم، وإجراء التخطيط على المدى البعيد والمتوسط والقريب. تتلخص المسؤوليات بما يلي :

أ. الضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة. المُهمة الأساسية للضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة هي مساعدة القادة في كافة المستويات، فيما يتعلق بالتخطيط والإعداد والتطوير والتنفيذ والتقييم الخاصّة بجميع الأسلحة المستخدمة من قبل الطاقم، وذات الصلة بالتدريب الفردي وتدريب الطاقم والتدريب الجماعي. يوافق القائد على الواجبات المحددة للضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة ويقرّها. ومن الأمثلة على هذه الواجبات ما يلي :

- (1) إعداد وتطوير مقيّم الطاقم أو تدريبهم والتأكد من قيامهم بعملهم على أكمل وجه.
- (2) مساعدة جميع الأفراد في الوحدة فيما يتعلق بالتدريب على الأسلحة.
- (3) وضع تقديرات الكميات المطلوبة من كافة أنواع الذخيرة لأغراض التدريب.
- (4) إدارة سجلات الأسلحة، وسجلات اختبار مهارات الأسلحة وسجلات التنقلات.
- (5) تنسيق أجهزة ومعدات التدريب والسيطرة عليها.
- (6) تنفيذ التدريب على أنظمة الأسلحة، والإشراف على ميادين الرماية بالذخيرة

محظور

الحيّة للتأكد من التقيد والالتزام بكافة المعايير، وعلى وجه الخصوص التأكد من طرق
تصنيف وتضبيب الأسلحة.

(7) تنسيق ترتيب الأهداف والأوقات التي يظهر فيها كل هدف من الأهداف وتحديد
المنطقة المخصصة للتدريب.

(8) تجهيز جميع الميادين، والتأكد من أنها حسب المعايير الواردة في هذه الكراسة.

(9) اعداد وإجراء تدريب اختبار مهارات الأسلحة وتقييم النتائج.

(10) تقديم المشورة إلى القائد بخصوص الإمكانيات التعبوية لأنظمة دبابة لوكير،
وآلية القتال المدرعة بي.أم. بي/3، والصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي،
والرشاش عيار 12.7 ملم، والرشاش عيار 7.62 ملم.

ب. تاليا الجدول (4) يبين قائمة بالمسؤوليات الرئيسية للشخص المسؤول عن التدريب على
الأسلحة، لكن هذه المسؤوليات قد تتغير حسب مجال التركيز، اعتماداً على مستوى الوحدة
المُعينة سواء أكانت لواء أو كتيبة أو سرية. يجب على القائد أن يُبقي الشخص المسؤول عن
التدريب على الأسلحة بعيداً عن الواجبات الإضافية غير الواجبات المذكورة هنا. تحتاج برامج
التدريب على الأسلحة في الوحدة إلى الكثير من الموارد والوقت، وتتطلب اهتمام القيادة كي
تكون فعالة. فيما يلي الواجبات المحددة للضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة على
مستوى اللواء والكتيبة والسرية والفصيل .

المستوى	المسؤوليات
ضابط تدريب بأسلحة اللواء (ركن العمليات في قيادة اللواء)	- يعمل وبشكل وثيق مع ضباط التدريب على الأسلحة في المستويات الأدنى من مستوى اللواء للتأكد من تكامل وتناسق برامج التدريب. - إعداد وتطوير برنامج منح شهادات مُقيمي الجماعة / الطاقم. - توفير أيّ معلومات جديدة عن طرق تحسين التدريب. - يساعد في إعداد وتطوير وتحديث مرافق الميدان.
ضابط تدريب أسلحة الكتيبة (أركان الكتيبة)	- يتأكد من استمرار التعليم المستمر للأشخاص المسؤولين عن التدريب على أسلحة الكتيبة. - يساعد قائد الكتيبة وركن العمليات في اختيار الأشخاص المرشحين للالتحاق بدورة "ضابط تدريب الأسلحة". - إعداد وتطوير طرق وأساليب تدريب جديدة لتحسين تدريب الجماعة / الطاقم. - التنسيق مع اللواء بخصوص مُستلزمات التدريب. - التأكد من أن مُقيمي / الطاقم يعملون حسب معايير تقييم الطاقم / الجماعة في القوات البرية. - التأكد من أن مُقيمي اختبار مهارات الأسلحة يعملون وفقاً لهذه الكراسة. - يمنح الشهادات للأفراد العاملين في مجال السلامة والأمان في الميدان.
ضابط تدريب أسلحة السرية (مساعد قائد السرية)	<u>يُنسق مع ضابط ركن العمليات في الكتيبة لتأمين مُستلزمات التدريب على أسلحة السرية.</u> - يدرّب مُقيمي الجماعة / الطاقم بالتوافق مع برنامج تدريب القوات البرية. - يساعد في حلّ مشاكل الأسلحة وصيانتها.
ضابط تدريب أسلحة الفصيل (قائد الفصيل)	- مسؤول بشكل رئيسي عن برنامج صيانة أسلحة الفصيل. - يُخبر الضابط المسؤول عن التدريب على أسلحة السرية ويطلع على آخر المستجدات حول تدريب الطاقم في الفصيل. - يساعد الضابط المسؤول عن التدريب على أسلحة السرية في تدريب الوحدة.

الجدول (4) مسؤوليات الضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة

محظور

3. إدارة انسجام وتآلف الجماعة / الطاقم. (عدم إجراء التغييرات والتنقلات بين أفراد الجماعة / الطاقم). إن القائد هو الشخص المسؤول عن إعداد وتطوير خطة التدريب. يجب على القائد عندما يقوم بإعداد خطة التدريب، أن يأخذ بعين الاعتبار أسباب وتأثيرات تغييرات وتنقلات أفراد الجماعة / الطاقم. وعلى القادة أن يقوموا بإعداد وتطوير خطة معينة للتقليل من تأثيرات التغييرات والتنقلات لأفراد الجماعة / الطاقم ويسيطروا عليها قبل إعداد وتطوير وتنفيذ خططهم التدريبية. سوف تقلل خطة تزويد الطاقم بالقوى البشرية على المدى الطويل من تغييرات وتنقلات أفراد الطاقم. فيما يلي بعض الحلول الممكنة للتقليل من تغييرات وتنقلات أفراد الطاقم :

أ. الحلول على المدى القصير.

- (1) تغيير ونقل جميع أفراد الطاقم معاً، وليس تغيير فرد واحد فقط من الطاقم. على سبيل المثال: عندما يتم ترفيع رقيب أول يعمل أمر آلية إلى رتبة وكيل، فإن جميع أفراد طاقمه ينتقلون معه وهو ما يسبب تغييراً واحداً في الطاقم بدلاً من تغييرين.
- (2) تدريب البدلاء على جميع المواقع (تدريب أعضاء الطاقم على أعمال بعضهم البعض).

ب. الحلول على المدى الطويل.

- (1) الاستمرار في تدريب الأفراد تدريباً تبادلياً (تدريب كلٍ منهم على أدوار الآخرين) للتبديلات. حيث أن تدريب الجنود القدامى ذوي الخبرة أسهل من تدريب الجنود الجدد.
- (2) تشكيل الجماعة / الطاقم من الأفراد الذين يأتون إلى الوحدة معاً وإجراء الترتيبات في حال انتقالهم بحيث ينتقلون معاً.

4. التخطيط على المدى الطويل. يعتبر القادة مسؤولين عن إعداد وتطوير التخطيط على المدى الطويل، حتى يحددوا متطلبات الموارد والتدريب من قائمة الواجبات الأساسية للمهمة. يجب على القائد أن يضع الأهداف ويخصص أو يطلب الموارد التي ضمن صلاحياته حتى يُحقّق هذه الأهداف.

أ. عند إجراء التخطيط على المدى الطويل، على القادة أن يأخذوا بعين الاعتبار ما يلي :

(1) مستوى الكفاءة الحالية للكتيبة. وهذا مبني على ما يلي :

- (أ) تنقلات الجماعة / الطاقم.
- (ب) الأداء أثناء استخدام الأسلحة السابقة، وتمارين المناورة والتمارين التدريبية التي تتعلق بموقف الجماعة / الطاقم والفصيل وتمارين التدريب الميدانية.
- (ج) أهداف الأداء بالنسبة للكتائب.

محظور

- (2) مستوى الكفاءة الذي يجب على الجماعات / الأطقم أن تصل إليه حتى تُحقّق وتُنجز الواجبات المذكورة في قائمة الواجبات الأساسية للمهمة.
- (3) الموارد اللازمة وعلى أيّ منها ينصب تركيز القيادة.
- (4) المدارس اللازمة لتدريب المدربين ومنحهم الشهادات.

5. **التخطيط على المدى القصير.** الموارد التي تمّ تحديدها خلال مرحلة التخطيط على المدى الطويل يتم تخصيصها وتحديد أولوياتها خلال مرحلة التخطيط على المدى القصير. يُصدر القادة دليل وتوجيه التدريب لتزويد المدربين بمعلومات مفصلة عن أهداف التدريب، مع دراسة الاعتبارات المبينة في المجالات التالية :

أ. **برمجة التدريب على الأسلحة:**

- (1) خدمات الآليات.
- (2) التمارين التدريبية الإلزامية المُحددة من قِبَل القيادة الأعلى.
- (3) الأوقات التي لا يوجد فيها فعاليات تدريبية مثل العطلات والإجازات وأعمال الصيانة داخل المعسكر.

ب. **إصدار التوجيهات :**

- (1) أولويات تدريب الطاقم والتدريب الراجل بالإضافة إلى النتائج المتوقعة.
- (2) واجبات القائد والفرد والواجبات الجماعية المرتبطة بالنشاطات التدريبية.
- (3) الخطوات المطلوبة لإعداد المدربين والمقيمين.

ج. **موارد الأسلحة والمعدات :**

- (1) الذخيرة.
- (2) الوقود وقطع الغيار.
- (3) منطقة الميدان والمناورة.
- (4) توفر أجهزة التدريب.

6. **تدريب الطاقم.** إن أمر الآلية ومدربي الأسلحة هم المدربون الأساسيون على واجبات الطاقم وعلى التنسيق بين أفراد الطاقم، وعلى مهارات استخدام الأسلحة، حتى ينتجوا أطقم ذات كفاءة ممتازة.

أ. **التدريب التأسيسي على الأسلحة.** على المدربين التركيز على الجوانب الفنية والنظرية التي تتعلق بأسلحة الآلية، وعلى عمليات البرج وطرق وأساليب استخدام هذه الأسلحة. يشمل التدريب التأسيسي النواحي النظرية والعملية الذي يزود كل فرد من أفراد الطاقم بالمعرفة

محظور

والقدرات اللازمة. سوف يتعلم أفراد الطاقم أسس الاستخدام الأمثل لبرج الآلية، وتوضيع المدفع على الهدف، ومتابعة وتعديل الرماية، ولن يكون التدريب محددًا بمواضيع التدريب النظري في الغرف الصفية، وبالتدريب على المشبهات، وبالتدريب على واجبات اختبار مهارات استخدام الأسلحة فقط، بل ان يكون التدريب متدرجا لكل المواضيع الضرورية .

ب. التدريب على الأسلحة باستخدام الأجهزة والأدوات الموجودة في الآلية. يقوم المدربون بتدريب أفراد الطاقم على الواجبات الجماعية في آلياتهم، باستخدام الأجهزة والأدوات الموجودة في هذه الآليات. يتم تدريب أفراد الطاقم معاً كفريق، ويقومون بإجراء تدريبات الطاقم باستخدام ذخيرة تشبيهية غير حية.

ج. أسلحة الطاقم. إن أفراد الطاقم الذين يستخدمون طرق وأساليب التدريب الجماعي على الأسلحة، باستخدام الذخيرة الحية على النحو الأفضل، سوف يُظهرون كفاءتهم من خلال تطبيق وأداء جداول التأهيل المسجلة.

7. تدريب المشاة المترجلون. إن قائد الجماعة مسؤول عن التدريب على أسلحة ومعدات وتجهيزات الجماعة، وعن تدريب الكفاءة التعبوية للجماعة، وإعداد خطط التدريب قصيرة المدى والتي تكون في الأصل على مستوى الكتيبة والسرية والفصيل. إن القصد الرئيسي من التخطيط قصير المدى هو التنسيق حتى يتم توفير الدليل أو المرشد المفصل والنهائي للوحدات التي تكون قريبة من تاريخ أو موعد التمرين التدريبي الفعلي. يجب أن يقوم القادة بعمل اجتماعات اعتيادية عن التدريب على مستوى الكتيبة والسرية والفصيل، الشيء الذي يُمكن الأشخاص ذوي الأهمية من أن يفهموا الخطة.

أ. التدريب التأسيسي. يشمل التدريب التأسيسي التدريب على الأسلحة و المعدات، والتأهيل (التصنيف) والحركة. إن قادة الجماعات هم المسؤولون عن إجراء وتنفيذ هذا التدريب في معسكر الوحدة، وعليهم أن يصبحوا خبراء في التدمير وفي معدات الاتصالات وفي استخدام أجهزة الرؤية الليلية. يتم تحديد مستوى كفاءتهم أثناء الاختبارات العملية الخاصة بالتأهيل على الأسلحة. وهم سوف يتطورون ويتحسنون من خلال تمارين الفرق المزدوجة (كل فريق يتكون من اثنين) و تمارين الرماية كفريق، و تمارين الجماعة والفصيل.

ب. التدريب باستخدام الأجهزة والمعدات. يتألف هذا التدريب من تدريبات الجماعة المترجلة والفصيل المترجل، ومن تمارين تدريب الجماعة باستخدام معدات التدريب الليزرية. سوف يتم التركيز في هذا التدريب على تدريبات التمرين في المعركة. تربط هذه التدريبات الجماعات / الجنود مع الواجبات الجماعية التي يتم تنفيذها مستوى الجماعة والفصيل. يجب أن يحدث هذا التدريب أثناء فترة تدريب الطاقم باستخدام الأجهزة والمعدات والتي تسمح للأطقم وللجماعات المترجلة بالعمل معاً بشكل موحد.

محظور

ج. التدريب باستخدام الذخيرة الحية. يتألف هذا التدريب من تمارين الرماية الحية على مستوى الجماعة والفصيل والسرية. يتم إجراء هذا التدريب مع تدريب الطاقم على الأسلحة. يُحضّر هذا التدريب الأطقم والجماعات المترجلة لتطبيق الجدول (4) والذي يتعلق بالتأهيل على الواجبات الجماعية الموحدة.

8. التدريب التبادلي. إن قادة ورقباء الفصائل مسؤولون عن التدريب التبادلي. ويجب أن يتأكدوا أن كل جندي قد تدرب على الواجبات الفردية والجماعية الخاصة بالترجل وبالعامل من حالة الركوب في الآليات خلال مرحلة التدريب التأسيسي على الأسلحة. يُحضّر ويُعدّ هذا التدريب جميع الجنود المشاة والطاقم، حتى ينفذوا أي واجب من الممكن أن يُطلب منهم القيام به في حالة إصابة أو جرح جندي آخر. سوف تعزز هذه العملية / الإجراءات جاهزيتك القتالية و تمنح القيادة القدرة على تحديد أداء وكفاءة الجنود، ووضعهم في المكان المناسب بناءً على أدائهم.

9. التدريب الموحد. إن رقباء الفصائل وقادة الجماعات هم المدربون الأساسيون للمهارات الجماعية للطاقم حتى مستوى الفصيل. وعليهم التأكيد للطاقم ومن خلال تدريبات المعركة للفصيل، بأن هذه التدريبات هي الطرق والأساليب التي يستخدمها الطاقم في العمل الفوري. سوف يتأكد المدربون من أن كل جندي مشترك في التدريب يعرف بالضبط واجبه الفردي، ومتى يجب أن ينجزه ويحققه، مع إجراء التجارب اللازمة للوصول إلى المستوى القياسي قبل تنفيذ المهام التعبوية للقسم/ الفصيل / السرية.

الدورة التدريبية

10. يتضمن برنامج التدريب المدروس جيداً استخدام الميادين ومواقع التدريب. كما أنه يوفر فرصة لتحديد مواقع الأهداف في بيئة واقعية حتى نستخدم أنظمة الأسلحة العضوية للاشتباك مع الأهداف. يجب على القادة القيام بإعداد وتطوير خطط مفصلة لإجراء تدريب على الأسلحة. تختلف هذه الخطط اعتماداً على جداول التدريب الذي ستستخدمه الوحدة للرماية. تتضمن ضروريات التخطيط تخصيص الموارد، وبدء التدريب في الميدان وإجراءات استخدام مواقع التدريب والواجبات والمسؤوليات أثناء التمرين والواجبات والمسؤوليات عند انتهاء التدريب في الميدان.

أ. الكتيبة. هي المسؤولة عن حجز وتخصيص الميدان أو موقع التدريب، وعن إجراءات إدارة وتنظيف أيٍّ منهما من خلال القطعات المتدربة، مما يسمح لها أن تركز في التدريب على الأسلحة والتعبية والصيانة. تتطلب جداول التدريب المتقدمة لأسلحة الإسناد من خارج الكتيبة بسبب أهمية نظام ترتيب الأهداف وعدد الأفراد الذين نحتاجهم للسيطرة على الميدان. دون

محظور

الحاجة الى مُستلزمات من مصادر أخرى . يجب على ركن العمليات والضابط المسؤول عن التدريب على الأسلحة، وضابط الصف المسؤول أن يقوموا شخصياً بالاستطلاع والتنسيق مع إدارة الميدان قبل أن تُشغل وحدتهم الميدان أو موقع التدريب.

ب. **تصميم (مخطط) الميدان ومنطقة التدريب لإجراء تمارين الأسلحة.** يُوفّر الميدان المُنظّم جيداً الوقتَ الكافي للرمية في التدريب على الأسلحة. يساعدُ التخطيط الصحيح والمُسبق قبل الذهاب للميدان في تنظيم الجهد الكُلّي للنجاح. يقوم القادة المروءسون بتفقد كل قطعة من المعدات والتجهيزات قبل الانفتاح في الميدان، حيث يُسهّل الجهد التنظيمي الشامل الإشغال السريع للميدان متبوعاً بالتدريب الفعلي على الأسلحة و أن تبدأ الرماية وتنتهي في الوقت المحدد، وهو ما يسمح بحركة منظمة للخروج من الميدان. توفرُ الأوامر الثابتة التي تهتم بجميع تفاصيل الإجراءات في الميدان الوقت والقوة والنشاط للكتيبة أو الوحدة التي تقوم بالرماية. يجب أن يبذل قادة الوحدات جهداً في عمل أوامر ثابتة شاملة عن الأسلحة، مما يرفع من كفاءتها. وتجعل كل فرد يفهم عمَلُهُ ويُنفّذه بشكل صحيح. يجب أن تركز العقائد الرئيسية للأوامر الثابتة الفعّالة على الفئتين التاليتين:

- (1) **الميادين الثابتة.** تَسْتَخْدِمُ الميادين الثابتة وبشكل اعتيادي الأهداف المتحركة والثابتة. تشتبك الأطقم مع الأهداف من موقع دفاعي أو من خَلْف سائر. يُنسّق الضباط المسؤولون مع إدارة الميدان التي تُسيطر عليه للمساعدة في التخطيط لهذه التمارين.
- (2) **الميادين المتحركة.** يوجد في الميادين المتحركة منطقة للمناورة. إذا كانت طرق المسير أو التقدّم موجودة، فيجبُ استخدامها للحركة. يجب على أمر الآلية أن يستخدم طبيعة الأرض لإخفاء وسرّ موقع الآلية. ويتم استخدام مناطق المناورة والتدريب للسماح لطاقم الآلية بمشاهدة الأهداف وقياس مداها وتدميرها، حيث تكون هذه الأهداف ضمنَ نظام وترتيب واقعي كما ذُكرت في جداول تدريب الأسلحة المناسبة. يجب أن تكون مناطق المناورة محددةً بوضوح مع وجوب الالتزام والتقيّد بنقاط البدء ونقاط التوقف في مناطق المناورة. وفي منطقة المناورة لن يتم تجاوزُ أو تخطي الأوقات المخصصة لإظهار الهدف والاشتباك معه.

11. **تصميم وتخطيط الميدان ومنطقة التدريب للتدريب التعبوي.** تقومُ الوحدات بإجراء التدريب التعبوي في الميادين أو في مناطق التدريب. يبذل الكثير من العمل الشاقّ والتحضير الذي يُخصّص لتمرين الأسلحة على التدريب التعبوي.
- أ. يعتمدُ ترتيب وشكل الميدان المخصص للتدريب على طبيعة الأرض في المنطقة. يجب

محظور

أن يتم تعديل وتضبيب كل واجب حتى يلائم طبيعة أرض معينة ومحددة. ولذا فمن المحتمل أن لا نجد بعض الواجبات في الميدان بنفس الترتيب المدرج في جدول التدريبات الخاص بها.


ب. كما في جداول تدريب الأسلحة، تحتاج جداول التدريب التعبوية إلى أوامر ميدان توفر الوقت والجهد للوحدة التي تقوم بالرماية. ويجب أن تتضمن الأوامر الثابتة توجيهات عامة لتجهيز الميدان التعبوي أو منطقة التدريب وأن تصف الإجراءات الواجب اتخاذها لواجبات محددة.

ج. الميادين التي يوجد بها أهداف ذات أحجام مختلفة. يتطلب تحضير واستخدام الميادين التي توجد بها أهداف ذات أحجام مختلفة إجراء تغييرات ثانوية فقط تختلف عن الإجراءات المستخدمة في إجراء الرماية الحية. تساعد الرماية في الميادين التي يوجد بها أهداف ذات أحجام مختلفة في إعداد الأطقم والأقسام للرماية بالذخيرة الحية والرماية التصنيفية. وتسمح للوحدات بتدريب نفسها على إجراءات الميدان داخل معسكر الوحدة. قد يقوم كل من قادة الوحدات والرماة وضباط السيطرة على الميدان المحلي بالمساعدة في تخطيط وتنفيذ وتقييم الميادين التي يوجد بها أهداف ذات أحجام مختلفة. يوجد نوعان من هذه الميادين وهي:

- (1) الميادين ذات الأهداف صغيرة الحجم (آلية ومتحركة).
- (2) الميادين التي يظهر فيها نصف حجم الهدف فقط، (آلية ثابتة أو متحركة).

12. خطة تدريب الفصيلة . تبين الاشكال التالية خطة التدريب للفصيلة.

- أ. الشكل (14) خطة تدريب الفصيلة.
- ب. الشكل (15) خطة التدريب على أسلحة الطاقم.
- ج. الشكل (16) خطة تدريب الرماية الراجلة.
- د. الشكل (17) خطة تدريب رماية الفصيلة.




الشكل (14) خطة تدريب الفصيلة



الشكل (15) خطة التدريب على أسلحة الطاقم



الشكل (16) خطة تدريب رماية الفصيلة - الرماية الراجلة



الشكل (17) خطة تدريب رماية الفصيلة

13. أجهزة التدريب والمشبهات ومساعدات التدريب. بسبب التكلفة العالية للذخيرة وعدم توفر مناطق التدريب، يُصبح استخدام أجهزة التدريب والمشبهات ومساعدات التدريب في معسكر الوحدة أكثر أهمية. يحدد هذا القسم الموارد التي تُعزّز قدرة الوحدة في تدريب وإدامة وتقييم التدريب على الأسلحة والتدريب التعبوي. يُعتبر هذا القسم بمثابة مرجع سريع لتحديد وإقرار أجهزة التدريب والمشبهات ومساعدات التدريب التي تتعلق بتمرين تدريبي معين. وتلك الأجهزة مفيدة في المجالات التالية :

أ. أجهزة التدريب هي منتجات ثلاثية الأبعاد تُستخدم لإجراء التدريب، ويتم تركيبها على معدات حقيقية ويمكن تشغيلها إما ميكانيكياً أو كهربائياً. ارجع إلى كراسات تدريب المشبهات في مدرسة المشاة وفي مدرسة الدروع لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.

ب. تُستخدم هذه الأنظمة للتدريب على أسلحة الآلية لتوفير تقييم للإجراءات المتسلسلة للاشتباك الحقيقي مع الهدف. النظام واضح وشفاف بالنسبة للطاخم، فهو يوفر إمكانية إعادة العرض الفورية من خلال استخدام جهاز السيطرة المركب. يحتوي الجهاز كذلك على نظام فرعي لمراجعة ما بعد التنفيذ، والذي يسمح للمقيمين أن يُعيدوا العرض ويوقفوه، ويركّزوا على عمليات الاشتباك الفردية. تُعطي مراجعة ما بعد التنفيذ أعضاء الطاقم فكرةً ورؤيةً عن أدائهم. يمكن استخدام هذا

محظور

النظام بشكل متبادل في كل من دبابة لوكير وآلية القتال المدرعة بي أم بي - 3 وحاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي.

ج. تُوفّر المشبّهات تدريباً ذا دقة عالية بدون استخدام المعدات الحقيقية. وهو جهاز تدريب يحاكي وظائف وأعمال المعدات أو الأنظمة. تستخدم المشبّهات وسائل إلكترونية أو ميكانيكية لإعادة إنتاج الظروف والأحوال الضرورية للفرد أو الطاقم لممارسة الواجبات العملية بالتوافق مع أهداف التدريب. تقوم المشبّهات مقام المُعدّات وتشبهها شكلاً ووظيفة بدرجات متفاوتة وتتبع المعادلات الحسابية التي تصف الأداء

14. **شبكة المشبّهات.** هي نظام لمشبّهات آلية قتال مرتبطة مع بعضها البعض ضمن شبكة منطقة محلية. وتشبه دبابة لوكير وآلية القتال المدرعة بي أم بي - 3 وحاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي. تختلف الأشكال من فصيل دبابات إلى فصيل مشاة وحتى قوة واجب الكتيبة. يمكن للقائد تدريب فصيل واحد في وقت واحد مستخدماً مجموعة فرعية من السرية أو الكتيبة. وفي حال استخدام المشبّهات للتدريب على مستوى السرية أو الكتيبة، فإنه يُوفّر مركز عمليات تعبوي متكامل، وموقعاً يمثل وحدات الإسناد الإداري للعمل كمركز عمليات الإدارة والإمداد والذي من الممكن أن يكون موجوداً خلال العمليات القتالية. تستخدم شبكات المشبّهات الصُور التخيلية باستخدام الحاسوب لخلق تصوّر لدى المتدربين يشبه ركوب دبابة لوكير وآلية القتال المدرعة بي أم بي - 3 وحاملة الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي، وهم ينفّذون إجراءات المعركة في تمرين ذو جانبين. تعتمد فوائد التدريب من شبكة المشبّهات على عوامل التدريب على كيفية العمل والقيادة. إنّ النظام وأجهزة الحاسوب التابعة له سهلة الاستخدام. وفي أيّ تدريب، يجب على القائد تخطيط وتحضير أهدافه بشكل مُسبق، وعليه التأكد بأنّ القادة جميعاً يعرفون ويفهمون أهداف التدريب.

الفصل الرابع

تقييم واختبار مهارات أنظمة الأسلحة

الفصل الرابع

تقييم واختبار مهارات أنظمة الأسلحة

عام

1. يُقَيِّم اختبار مهارات الأسلحة مقدرة أفراد الجماعة / الطاقم على تنفيذ متطلبات التقييم الخاص بالأسلحة. ولا يحلُّ هذا الاختبار محلَّ الواجبات الموجودة في الأوامر المستديمة للقوات البرية. تزوّد الواجبات المذكورة في هذا الفصل القائد بالوسائل التي يحتاجها لتقييم وتقرير ما إذا كان الطاقم والقسم والفصيل والسرية قد وصلوا إلى الكفاءة المطلوبة قبل إجراء التدريب الجماعي بالذخيرة الحية. كذلك يجب استخدام اختبار مهارات الأسلحة كأداة تشخيص حتى يقرّر مستوى التدريب التبادليّ الشامل وفعاليته في مجموعة اللواء كاملة. كما يجب على القائد والضابط المسؤول عن الأسلحة أن يطبّق تدريب الواجبات المذكورة في اختبار مهارات الأسلحة. وسيتم تحديد الواجبات التي يقوم بها الفرد والطاقم والقسم والفصيل والسرية وفقاً للبرامج والخطط التي يعمل بها، وسيقوم كل جندي بإجراء جميع الواجبات المطلوبة لأي برنامج أو خطة أو سلاح في الفصيل بغض النظر عما إذا كان ذلك البرنامج أو السلاح سيستخدم أم لا.

إجراءات التحضير للتقييم

2. إجراءات التحضير. تتم إدارة اختبار مهارات الأسلحة باستخدام الواجبات والشروط والمعايير المقرّرة، بالإضافة إلى قوائم تفقّد الأداء لكل نوع من أنواع أنظمة الأسلحة. ومن الممكن أن يضيف قادة الكتائب واجبات إلى اختبار مهارات الأسلحة من أجل تقييم أكثر شمولية، ولكن لن يُلغى أي واجب من اختبار مهارات الأسلحة في أي وقت من الأوقات. وحالما يتم تحقيق الاحترافية فإنه يجب على القادة أن يُضَمّنوا الظروف النووية والبيولوجية والكيميائية في تدريب اختبار مهارات الأسلحة.

أ. كحد أدنى، يجب أن يأخذ الجنود اختبار مهارات الأسلحة مرتين في السنة عندما يقوم أعضاء الطاقم بتغيير مواقعهم، وقبل التصنيف أو التأهيل للأسلحة إلا إذا كان الجندي قد تم تصنيفه وتأهيله ضمن الشهور الثلاثة الماضية في موقعه الحالي بهذه الآلية.

ب. يجب أن يُكمل عضو الطاقم جميع الأعمال المذكورة في قائمة تفقّد الأداء ضمن حد زمني معيّن ومحدّد، وحتى يحقق عضو الطاقم النجاح الإجمالي في اختبار مهارات الأسلحة يجب عليه أن يجتاز جميع الواجبات بنجاح.

ج. يجب أن يتم إجراء التدريب التمهيدي على أنظمة الأسلحة قبل إدارة اختبار مهارات الأسلحة.

محظور

3. عملية التحضير. يتم تجهيز المحطات والمواقع التي سيقوم أعضاء الطاقم بإجراء واجب أو أكثر من واجبات اختبار مهارات الأسلحة فيها، ويُدَوَّن المُقيّم معلومات عضو الطاقم في جدول لهذا الغرض. وان يزوده ببلغه، ويشرح له كتابةً في صفحة تفقّد اختبار مهارات الأسلحة الخاصة بعضو الطاقم في القوات البرية ويوجّهه بأن يذهب إلى الموقف التالي أو إلى تدريب آخر. ويُمكن أن يتم اختبار عضو طاقم واحد فقط في كل مرّة إلا إذا تم تحديد أمور غير ذلك في الدليل الإداري للاختبار.

4. إجراءات التحضير بالنسبة للأفراد الذين لا يجتازون الاختبار بنجاح. إذا لم يحقق عضو الطاقم المعيار المذكور في قائمة التفقّد، فإنه يكون قد أخفق ويحصل على نتيجة "راسب". وعندما يرسل عضو الطاقم، يجب أن يتم نقده نقدًا إيجابيًا يتضمن توضيحاً لأخطائه، وما يجب عليه فعله لتصحيحها. وستتم إعادة اختبار عضو الطاقم حسب الأوامر الثابتة للقوات البرية.

أ. المُقيّمون. من الممكن أن تجري فرق التقييم المحلية أو من خارج الوحدة اختبار مهارات الأسلحة، مع أنه يوصى بالتقييم الخارجي. على أن يكون قد تم تصنيف وتأهيل جميع المقيّمين في اختبار مهارات الأسلحة في مدّة لا تتجاوز سنة قبل الاختبار. ويجب أن يكون المقيّمون قد حقّقوا النجاح في تقييم عضو الطاقم، في مدّة لا تتجاوز 30 يوماً قبل الاختبار.

ب. معايير التقييم. يجب أن تتضمن صفحة غلاف معايير التقييم في الوحدة التاريخ، واسم عضو الطاقم، والدرجة، والوحدة، والوظيفة، ورقم تعريف وتحديد الآلية، واسم المقيّم، والتقدير والتصنيف الإجمالي للنجاح والرسوب، وملاحظات نوع الآلية لكل واجب تم أدائه. يتلقى الأفراد إمّا النجاح أو الرسوب في كل واجب. يتلقى الجنود الرسوب عندما:

(1) يفشلون في أن إكمال الواجب.

(2) يؤدون الواجب أو الخطوة بشكل غير صحيح.

(3) يفشلون في الالتزام بمعايير الوقت وتلبيتها.

ج. عند اختتام كل واجب. عند إختتام كل واجب يجري نقد كل عضو طاقم يفشل في أن يفي بالمعايير الموصوفة، ويتضمّن هذا النقد توضيحاً للأخطاء وماذا عليه أن يعمل لتصحيحها. سوف تكون إعادة الفحص وفقاً للأوامر الثابتة المحلية للقوات البرية.

مراحل التقييم

5. محطات الاختبار. يتألّف كلّ موقف للتقييم أو محطة اختبار من دليل واضح لإدارة الاختبار، وقائمة لتفقد الأداء. يجب أن يكون تفقد الأداء وفق مرجع واحد (حدث كراسة فنية) لجميع محطات الاختبار، وفي جميع المراحل تأخذ إجراءات الكراسة الفنية الأسبقية لتسجيل معايير النجاح. بالإضافة

محظور

إلى ذلك، يجب عمل مرجعية مشتركة إضافية مع المعايير الملائمة القابلة للتطبيق الموضوعية من قبل القوات البرية . لضمان تحقيق المعايير المرغوبة في التدريب وفي عملية التقييم.

6. التدرج في التقييم. تم إعداد مراحل التقييم لمختلف منظومات الأسلحة من مستوى الفرد وحتى الفصيلة، لتطوير واختبار كفاءة الفرد والطاقم / القسم والفصيل في استخدام الأسلحة. بحيث تبنى المراحل تصاعدي الضمان التدرج في الاحتراف من مستوى الفرد وحتى مستوى الفصيلة، ومن مستوى إتقان استخدام السلاح للفرد والطاقم وحتى الاستخدام التعبوي لمجموع الأسلحة في الفصيلة. الشكل (1) يبين التدرج في التقييم. ويتدرج التأهيل على النحو التالي:

أ. التقييم الانفرادي على مجموع الأسلحة للألية. يكون هذا التقييم على إتقان الاستخدام والتعامل مع الأسلحة في الحالات التالية:


(1) السلاح خارج الآلية (أرضي).

(2) السلاح مركب على الآلية.

ب. تقييم الطاقم. يتم تقييم الأطقم على قدرتهم على التعامل مع منظومة الأسلحة المركبة على الآلية، وعلى معرفتهم التفصيلية في التعامل مع الأهداف والاشتباك معها.

ج. تقييم القسم. (جماعتان) وبه يتم تقييم قدرة الطاقم على العمل مع طاقم آخر لآلية أخرى وهذا يشمل قدرة الطاقمين على التعامل مع الأهداف ونقل الرماية وتوزيعها وما إلى ذلك.

د. تقييم الفصيلة. يتم خلال هذه المرحلة تقييم قدرة الفصيلة على التعامل كوحدة أساسية وهذا يشمل قدرة الأطقم على التعاون المشترك والتعامل مع أهداف متعددة بما يضمن الأساس الفعال للعمل التعبوي على مستوى السرية وأعلى.



الشكل (18) التدرج في التقييم

آلية القتال بي أم بي 3

7. التقييم الانفرادي آلية القتال بي أم بي — 3. يتم التقييم الانفرادي على أساس تقييم إثنان أفراد الطاقم لواجباتهم في استخدام الأسلحة الموجودة في الآلية ويغطي التقييم حالتي السلاح خارج الآلية (أرضي) وحالة السلاح وهو مركب في الآلية، وكما يلي:

أ. التقييم الأرضي للأسلحة (محطة التقييم رقم 1).

(1) رشاش 7.62. يتم تقييم الأفراد على لاختبار إتقانهم لاستخدام الرشاش 7.62 ملم، على أن يتم انجاز المهام قيد التقييم ضمن الوقت المخصص في الجدول (5) ويشتمل التقييم على المهام الرئيسية التالية:

- (أ) تفريغ الرشاش 7.62 ملم (بالتسلسل).
- (ب) فك الرشاش 7.62 ملم (لا يتوجب أن يكون الفك بالتسلسل).
- (ج) تركيب الرشاش 7.62 ملم.
- (د) فحص وظائف الرشاش 7.62 ملم (بالتسلسل).

المحطة رقم (1) فرغ، فك، ركب، واعمل فحص وظائف الرشاش 7.62 ملم			
الدرجة:	الاسم:		
الرقم:	الوظيفة:	الوحدة:	
الواجب المقيم		العلامة الكاملة	25
• فرغ الرشاش 7.62 ملم (بالتسلسل).		7	
▪ حرك مفتاح الأمان إلى وضع رماية (F)			
▪ جهز الرشاش.			
▪ حرك مفتاح الأمان إلى وضع أمان (S)			
▪ افتح الغطاء وانزع موّرد الذخيرة.			
▪ ارفع صينية / غطاء التغذية. أنظر داخل حجرة الطلقة، اخفض صينية التغذية.			
▪ حرك مفتاح الأمان إلى وضع رماية (F)			
▪ حرّر الأجزاء المرتدة للأمام واغلق الغطاء.			
• فك الرشاش 7.62 ملم (لا يتوجب أن يكون الفك بالتسلسل).		6	
▪ انزع السبطانة.			
▪ انزع مجموعة غطاء الزند.			
▪ انزع مجموعة مخفف الصدمة أو الحاجز.			
▪ انزع المغلاق ومجموعة القضيب.			
▪ انزع مجموعة الغطاء.			
▪ انزع صينية التغذية.			
• ركب الرشاش 7.62 ملم.		6	
▪ ركب صينية التغذية.			
▪ ركب مجموعة الغطاء.			
▪ ركب المغلاق ومجموعة القضيب.			
▪ ركب مجموعة مخفف الصدمة أو الحاجز.			
▪ ركب مجموعة غطاء الزند.			
▪ ركب مجموعة السبطانة.			

محظور

المحطة رقم (1) فرغ، فك، ركب، واعمل فحص وظائف الرشاش 7.62 ملم	
6	• اعمل فحص وظائف الرشاش 7.62 ملم (بالتسلسل). ▪ حرك مفتاح الأمان إلى وضع رماية (F). ▪ جهّز السلاح. ▪ حرك مفتاح الأمان إلى وضع أمان (S). ▪ حاول أن ترمي بالسلاح (السلاح يجب أن لا يرمى). ▪ حرك مفتاح الأمان إلى رماية (F). ▪ اسحب الزند وحزّر الأجزاء المرتدة للأمام. • أكمل معايير الأداء ضمن 7 دقائق.
.....	العلامة الإجمالية:
التاريخ:	اسم المقيم:
ملاحظات: إذا لم يكمل الفرد جميع الواجبات ضمن 7 دقائق يعتبر راسبا ويجب إعادة تدريبه.	

جدول (5) المحطة رقم (1)

(2) مدفع 30 ملم. يتم تقييم أفراد الطاقم انفراديا على مهارات التعامل مع المدفع 30 ملم، المفكوك عن الآلية. انظر الجدول (6) والذي يشمل التقييم على المهارات التالية:

- (أ) تمييز الأهداف.
- (ب) تمييز الذخيرة.
- (ج) فك المدفع.
- (د) تركيب المدفع.
- (هـ) تعبئة شرشور مؤلف من 10 طلقات (تدريب).

المحطة رقم 1 مدفع 30 ملم (أرضي)			
الاسم:		الدرجة:	
الرقم:	الوظيفة:	الوحدة:	
الواجب المقيم		العلامة 10	
▪ فرغ الرشاش 7.62 ملم (بالتسلسل).		(علامة2)	
▪ تمييز الأهداف.		(علامة2)	
▪ تمييز الذخيرة.		(علامة2)	
▪ فك المدفع.		(علامة2)	
▪ تركيب المدفع.		(علامة2)	
العلامة الإجمالية:		*****	
اسم المقيم:		التاريخ:	
ملاحظات: التقييم غير مرتبط بتوقيت			

الجدول (6) تقييم مهارات الأسلحة (أرضي)

محظور

ب. التقييم الفردي للأسلحة المركبة على الآلية (محطة التقييم رقم 2). يتم في هذه المحطة تقييم فرد الطاقم على منظومة الأسلحة والأوامر على الآلية، بغض النظر عن تخصصه كأمير أو رامي، أو سائق، الجدول (7) يبين الواجبات الواجب تقييمها.

المحطة رقم (2) الأسلحة المركبة على الآلية بي أم بي 3 (على الآلية)			
الدرجة:		الاسم:	
الرقم:	الوظيفة:	الوحدة:	
الواجب المقيم		العلامة الكاملة 20	
■	نزع السلاح الرئيسي.	(2 علامة)	
■	تعبئة مغذي مدفع عيار 30 ملم.	(1 علامة)	
■	تفريغ مغذي مدفع 30 ملم.	(1 علامة)	
■	تعبئة وتفريغ صندوق ذخيرة خارق الدروع لمدفع 30 ملم.	(1 علامة)	
■	تعبئة وتفريغ صندوق ذخيرة شديد الانفجار لمدفع 30 ملم.	(1 علامة)	
■	تطبيق العمل الفوري على مدفع 30 ملم.	(2 علامة)	
■	تركيب الرشاش عيار 7.62 ملم.	(2 علامة)	
■	تعبئة رشاش 7.62 ملم.	(1 علامة)	
■	تفريغ الرشاش 7.62 ملم وتأكد أنه خالٍ من الذخيرة.	(1 علامة)	
■	نزع الرشاش 7.62 ملم.	(1 علامة)	
■	تضبيب أنظمة أسلحة البرج.	(2 علامة)	
■	تحضير بطاقة المدى.	(2 علامة)	
■	فك الرشاش 7.62 ملم عم الآلية.	(1 علامة)	
■	معرفة تسلسل أمر الرمي وتمريضه.	(2 علامة)	
العلامة المكتسبة:			
اسم المقيم:		التاريخ:	
ملاحظات: التقييم غير مرتبط بتوقيت			

الجدول (7) تقييم مهارات الأسلحة المركبة بي أم بي 3

8. معايير التقييم.

- أ. معايير تدمير الهدف بالمدفع الرئيسي 100 ملم. يتم تقييم الرمايات كما يلي:
- (1) أهداف النقطة. تتمثل هذه الأهداف بناقلات الجنود، الشاحنات، التحصينات الأرضية والآليات، يستحق الطاقم العلامة كاملة عن إصابة الهدف بطلقة واحدة على الأقل.
- (2) أهداف المنطقة (قوات). إصابة هدفين من بين مجموعة أهداف بالأسلحة الرئيسي بشكل قاتل وتحقيق 50% من تدمير الهدف الكلي.

محظور

ب. معايير تدمير الهدف بالمدفع الآلى 30 ملم.

(1) أهداف النقطة.

(أ) كناقلات الجنود، الشاحنات، التحصينات والآليات. يستحق الطاقم العلامة كاملة عند إصابة لوحة الهدف بثلاث طلقات بغض النظر عن توزيع الطلقات.
(ب) كأطقم م / د المحمول على الكتف والقناصين، بحيث يحصل الطاقم على العلامة الكاملة عند إصابة الهدف بطلقة شديدة الانفجار أحد الأهداف التي تمثل جندي المشاة أو ضمن دائرة قطرها 5 أمتار منه.

(2) أهداف المنطقة (قوات). يحصل الطاقم على العلامة كاملة عند إصابة الهدف الذي يمثل جندي المشاة بطلقة شديدة الانفجار أو عند سقوط القذيفة ضمن دائرة قطرها 5 أمتار من الهدف، يتم إيقاف توقيت حساب ظهور الآلية، يسمح الرامي منطقة الهدف ويقوم برماية إخماد.

ج. معايير تدمير الهدف بالرشاش 7.62 ملم بى كيه.

(1) أهداف النقطة (أعداد م / د كتف والقناصين). يحصل الطاقم على العلامة كاملة عندما تخترق طلقة أو أكثر من رمايته خلال الهدف.
(2) أهداف المنطقة (قوات). يجب أن تقوم الأطقم بمسح منطقة الهدف وتحقيق تغطية بنسبة 75% في هذه الحالة يحصل الطاقم على العلامة كاملة، إذا لم يكن بالإمكان حساب نسبة التغطية، يحصل الطاقم على جميع النقاط عندما يتمكن الرامي أو قائد الآلية مسح منطقة الهدف وبشرط أن يحقق إصابة هدف شكلي واحد على الأقل ضمن مجموعة الأهداف المعادية. يتوقف حساب وقت التعرض عند تحقيق إصابة لهدف شكلي واحد، ويقوم بإسكات باقي منطقة الهدف. تتألف الرماية من صلية لجس النبض أو لإيجاد المدى ومن ثلاث صليات قاتلة تغطي منطقة الهدف. يجب أن تتراوح الصليات بين 10 إلى 15 طلقة لكل صلية. يتم تحديد منطقة الهدف من الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين لكل هدف في الترتيب.

9. إجراءات التوقيت. القصد من حساب التوقيت هو أن تتدرب الجماعات / الأطقم كما ستقاتل مستقبلاً، يتم تدريب الجماعات / الأطقم ومكافأتهم بسرعة، عند إصابتهم الأهداف. يساعد حكم المقيمين في تحقيق هذه السياسة. يجب الاستفادة القصوى من معرفة الطاقم لإمكانيات آليتهم، وكذلك معرفتهم بظروف مراقبة الرماية لتحقيق المعايير المطلوبة والمحافظة عليها، يجب أن يكون المقيمون في موقع مناسب يمكنهم

محظور

من مراقبة الآلية في جميع الأوقات. يقرر الضابط المسؤول عن الأسلحة، إجراءات التنفيذ في أي ميدان من ميادين التقييم. تستخدم ثلاثة أنواع من التوقيتات، لتقييم الرمايات وهذه التوقيتات هي كما يلي:

أ. **وقت عرض الهدف.** وهو الوقت الذي يتم فيه عرض الهدف، مضافاً إليه احتمالات حدوث أي طارئ خارج عن إرادة الطاقم وحسب الموقف. تم تصميم وقت عرض الهدف على النحو التالي:

(1) في الدفاع تعرض الأهداف لمدة 50 ثانية بدءاً من الوقت الذي يكون فيه الهدف مثبتاً بشكل عمودي كامل.

(2) في الهجوم تعرض الأهداف لمدة 30 ثانية ابتداءً من الوقت الذي يكون الهدف فيه مثبتاً بشكل عمودي كامل.

(3) لكل هدف في نظام ترتيب الأهداف وقت التعرض الخاص به.

(4) وقت التعرض لجميع الأهداف المتحركة هو 50 ثانية.

(5) تعرض الأهداف التي تم تأخيرها في الدفاع لمدة 35 ثانية.

ب. **وقت تعرض الآلية.** يُبنى وقت التعرض بناءً على الوقت الذي يسمح به بتعرض الآلية للهدف قبل أن يتمكن ذلك الهدف من رمايتها وتدميرها. تتغير المدة حسب الهدف، وقد تكون الآلية معرضة لأكثر من هدف واحد في نفس الوقت.

(1) **في الدفاع.** يبدأ وقت التعرض عندما تتحرك الآلية من وضع برج مخفي إلى وضع بدن مخفي وعند تدمير الهدف، أو عندما تبدأ الآلية بالحركة للخلف إلى وضع برج مخفي.

(2) **في الهجوم.** يبدأ وقت التعرض عندما يتم تثبيت الهدف / الأهداف في وضع عامودي، أو عندما يتم إطلاق الطلقة الأولى، أيهما أسبق.

(3) **في رمايات الأهداف المتعددة.** يبدأ وقت التعرض عندما يتم تثبيت كلا الهدفين في وضع عمودي. فإذا كان الفارق بين ظهور الهدفين بشكل عامودي كامل أكثر من 3 ثواني عندها يتم حساب التوقيت لكل هدف على حدة.

10. **إيقاف وقت التعرض للآلية.** يتم إيقاف وقت التعرض عندما يتم تدمير الهدف الذي تقوم الآلية برمايته، أو عندما تبدأ الآلية بالحركة للخلف إلى وضع برج مخفي.

أ. **في الهجوم.** سوف يتم إيقاف وقت التعرض عندما يتم تدمير الهدف.

ب. **في رمايات الأهداف المتعددة.** تتعرض الآلية لأكثر من هدف. حالما يتم تدمير الهدف فإنه يتم إيقاف حساب وقت التعرض لذلك الهدف. مع استمرار حساب وقت التعرض للأهداف

محظور

الأخرى، حتى يتم تدمير الأهداف في الهجوم، أو حتى تنسحب الآلية للخلف إلى وضع برج مخفي في الدفاع.

ج. إعادة توضع وقت التعرض. عندما تتحرك الآلية للخلف إلى وضع برج مخفي، يتم إعادة توضع وقت التعرض لحين إيجاد هدف جديد واكتسابه، وإعادة توضع المدفع على الهدف، والرمية من جديد، ويتضمن كذلك أن تقوم الآلية التي انسحبت للخلف إلى وضع برج مخفي. بالمانورة والرمية من موقع رمي آخر.

د. وقت تدمير الهدف. هو الوقت الذي يحتاجه طاقم الآلية لتدمير الهدف بحيث لا يتجاوز وقت إصابة الهدف وقت التعرض للآلية، حتى يأخذ الطاقم علامة النجاح.

11. تقييم أطقم آلية القتال المدرعة بي أم بي — 3. يتم تقييم الطاقم من خلال تنفيذ عدد من

الرميات، يتم تقييمها خلال ثلاثة جداول وعلى النحو التالي:

أ. الجدول (8) التقييم النهاري للطاقم. يتم تقييم قدرة الطاقم على التعامل مع عدد من الأهداف النهارية، تكون فيها آلية القتال ثابتة والأهداف بعضها ثابت وبعضها متحرك وبمختلف أسلحة آلية القتال بي أم بي 3، وقد وضعت 50 علامة لهذا الجدول.

ب. الجدول (9) التقييم الليلي للطاقم. يتم تقييم قدرة الطاقم على التعامل مع الأهداف الليلية من حالة الثبات ومع أهداف متحركة وثابتة ليلاً وعلى مختلف المسافات، بمختلف أسلحة الآلية وذخائرها.

ج. الجدول (10) تقييم سرعة رد فعل الطاقم. لاختبار قصر مدة تعرض الآلية، حيث يقيم الجدول احترافية الطاقم في التعامل مع الأهداف المختلفة بسرعة تقلل من وقت تعرض الآلية.

محظور

جدول تقييم الطاقم النهاري – آلية القتال المدرعة بي أم بي 3						
الآلية رقم:	اسم قائد الآلية:	اسم المدفعي:	الوحدة:			
الموقف	الواجب المقيم	الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة	الكلية	المكتسبة
دفاع الهدف للرامي	- رماية ناقلة جنود معادية بثلاث طلقات خارق 30 ملم. - رماية دبابة معادية بقذيفة م / د واحدة.	8 طلقات خارق 1 قذيفة م / د.	- ناقلة جنود ثابتة جبهويًا - دبابة ثابتة يظهر منها الجناح أو الجانب.	1000 - 2000 متر 1000 - 3000 متر	4	
دفاع تتحرك الآلية من موقع رمي إلى موقع رمي ثاني الهدف للأمر	- رماية هدف يمثل أعداد م / د كتف معادي بطلقة واحدة من الرشاش 7،62 ملم. - رماية خندق محصن معادي بثلاث طلقات شديد الانفجار 30 ملم. - رماية هدف مشاة ثابت بطلقة واحدة من الرشاش 7،62 ملم.	125 طلقة الرشاش 7.62 ملم 8 طلقات شديد الانفجار.	- طاقم / د كتف معادي. - تحصينات أرضية. - قوات راجلة.	300 - 500 متر 800 - 1000 متر 600 - 800 متر	4	
هجوم الهدف للأمر	- رماية قناص بطلقة واحدة من الرشاش 7،62 ملم. - رماية ناقلة جنود بثلاث طلقات خارق دروع 30 ملم.	50 طلقة الرشاش 7.62 ملم. 8 طلقات خارق.	- قناص في شباك. - ناقلة جنود ثابتة.	200 - 400 متر 800 - 1000 متر	4	
دفاع الهدف للرامي الموجه الثانوي	- رماية طلقة واحدة من الرشاش 7،62 ملم. - رماية ثلاث طلقات خارق 30 ملم.	50 طلقة الرشاش 7.62 ملم. 8 طلقات خارق.	- طاقم م / د كتف معادي. - ناقلة جنود متحركة.	200 - 400 متر 1200 - 1400 متر	4	
هجوم الهدف للرامي مع مهمات الوقاية	- رماية طلقة واحدة من الرشاش 7،62 ملم. - رماية آلية خفيفة التدرج بثلاث طلقات متفجر 30 ملم. - رماية دبابة معادية ثابتة بقذيفتين م / د	75 طلقة الرشاش 7.62 ملم. 8 طلقات 30 ملم شديد الانفجار. 10 طلقات 100 ملم.	- قوات راجلة. - شاحنة متحركة. - دبابة ثابتة.	400 - 600 متر 800 - 1000 متر 1000 - 3000 متر	4	
التاريخ:	اسم وتوقيع المقيم:	العلامة المكتسبة	20			

الجدول (8) التأهيل النهاري لطاقم الآلية بي أم بي - 3

محظور

ولتقييم الطاقم ليلي – آلية القتال المدرعة بي أم بي 3						
الآلية رقم:	رتبة واسم قائد الآلية:	رتبة واسم المدفعي:	الوحدة:			
الموقف	الواجب المقيم	الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة	الكلية	المكتسبة
دفاع تتحرك الآلية من موقع رمي إلى موقع رمي ثاني الهدف للأمر	- رماية شاحنة بخمس طلقات من الرشاش 7,62 ملم. - رماية هدف مشاة ثابت بالرشاش 7,62 ملم. - رماية شاحنة بثلاث طلقات متفجر 30 ملم.	125 طلقة 7.62 ملم. 8 طلقات 30 ملم شديد الانفجار.	- شاحنة ثابتة. - قوات مترجلة. - شاحنة متحركة	400 - 600 متر 600 - 800 متر 800 - 1000 متر	4	
هجوم الهدف للرامي	- رماية شاحنة بثلاث طلقات متفجر 30 ملم. - رماية دبابة باستخدام 3 - 5 طلقات 100 ملم.	8 طلقات متفجر شديد الانفجار. 10 طلقات 100 ملم.	- شاحنة ثابتة. - دبابة ثابتة.	1000 - 2000 متر 1000 - 3000 متر	4	
دفاع بارتداء مهمات الوقاية الهدف للرامي	- رماية ناقلة جنود بثلاث طلقات خارق 30 ملم. - رماية شاحنة بثلاث طلقات متفجر 30 ملم.	8 طلقات خارق دروع 8 طلقات متفجر شديد الانفجار.	- ناقلة جنود ثابتة. - شاحنة متحركة.	1200 - 1400 متر 1000 - 1200 متر	4	
هجوم الهدف للرامي	- رماية قناص بطلقة واحدة من الرشاش 7,62 ملم. - رماية شاحنة بثلاث طلقات متفجر 30 ملم. - رماية ناقلة جنود بثلاث طلقات خارق 30 ملم.	50 طلقة الرشاش 7.62 ملم. 8 طلقات خارق. 8 طلقات 30 ملم شديد الانفجار.	- قناص في شباك. - شاحنة متحركة. - ناقلة جنود ثابتة.	400 - 600 متر 1000 - 1200 متر 1200 - 1400 متر	4	
دفاع تتحرك الآلية من موقع رمي إلى موقع رمي ثاني الهدف للأمر	- رماية دبابة بقذيفة م / د واحدة. - رماية ناقلة جنود بثلاث طلقات خارق 30 ملم.	1 صاروخ. 8 طلقات خارق دروع.	- دبابة ثابتة. - ناقلة جنود ثابتة.	1000 - 3000 متر 1600 - 1800 متر	4	
التاريخ:	اسم وتوقيع المقيم:		العلامة المكتسبة	20		

جدول (9) التأهيل ا لليلي لطاقم الآلية بي أم بي - 3

محظور

العلامة المكتسبة	الوقت / ثانية				عدد الطلقات	نوع الذخيرة	الواجب	واجب رقم
	أكثر من 12	12 - 1	8 - 1	4 - 1			رماية هدف نقطة ثابت، وأهداف منطقة ثابتة من آلية القتال المدرعة بي أم بي 3 الثابتة	
	راسب	21	25	30				
					30	7.62 ملم	معالجة هدف إعداد م . د كتف على مسافة 300 - 500 متر (الهدف للأمر)	1
					30	30 ملم	تحصينات أرضية على مسافة 1200 - 1500 متر (الهدف للرامي)	2
					3	100 ملم ش ف	قوات معادية مترجلة على مسافة 600 - 800 متر (الهدف للأمر)	3
					2	100 ملم قذيفة م / د	دبابه معادية ثابتة على مسافة 1800 - 2200 متر (الهدف للرامي)	4
	العلامة المكتسبة					العلامة الكاملة 30 علامة النجاح 21		
					رتبة واسم قائد الآلية:		الآلية رقم:	
					رتبة واسم المدفعي:		الوحدة:	
					التاريخ:		اسم وتوقيع المقيم:	

الجدول (10) جدول تقييم سرعة رد الفعل للطاقم

تقييم إعداد الدبابه لوكليير

12. التقييم الانفرادي الدبابه لوكليير. يتم التقييم الانفرادي على أساس تقييم إتقان أفراد الطاقم لواجباتهم في استخدام الأسلحة الموجودة في الدبابه ويغطي التقييم حالتي السلاح خارج الدبابه (أرضي) وحالة السلاح وهو مركب، وكما يلي:

أ. التقييم الأرضي للأسلحة (محطة التقييم رقم 1). يتم في هذه المحطة تقييم قدرات الأفراد في المجالات التالية:

(1) القدرة على تمييز الدبابات والطائرات العمودية المعادية والمستخدمة في جيوش المنطقة وكذلك الجيوش الصديقة والتي يحتمل العمل معها أو ضدها، من خلال عرض مجموعة من الصور للدبابات والطائرات، ويتحتم على الفرد تمييز الصورة المعروضة

محظور

من حيث النوع وهل هي صديقة أم معادية، يتم عرض (10) صور منتخبة ويقيم بناء على عدد الإجابات الصحيحة.

(2) التعريف بأنواع الذخيرة المحمولة في الدبابة من خلال تمييز الرقم الموجود على الصندوق.

(3) التعامل مع رشاش 7.62 ملم.

(4) التعامل مع رشاش 12.7 ملم.

(5) تمييز معدات الرمي الموجودة في الدبابة وشرح شبكات الموجهات.

(6) الجدول (11) يبين فعاليات التقييم في المحطة رقم (1).

المحطة رقم (1)					
فعاليات التقييم الأرضي لدبابة لوكلير					
الدرجة :			الاسم:		
الرقم :	الوظيفة :			الوحدة :	
العلامة الكاملة 10	الواجب المقيم				
	• تمييز الآليات، الطائرات العمودية. (2 علامة)				
	• تعريف ذخيرة المدفع الرئيسي 120 ملم، 7.62 ملم، 12.7 ملم من خلال العلامات على صندوق الذخيرة وعلى مؤخرة القذيفة، وشرح استخدامها. (2 علامة).				
	• <u>الرشاش 7.62 ملم.</u> (2 علامة)				
	▪ تفريغ.				
	▪ فك.				
	▪ تركيب.				
	▪ عمل فحص وظائف.				
	▪ تعبئة.				
	▪ إجراء العمل الفوري.				
	• <u>الرشاش 12.7ملم.</u> (2 علامة)				
	▪ تفريغ				
	▪ فك.				
	▪ تركيب.				
	▪ توزيع نواقل.				
	▪ عمل فحص وظائف.				
	▪ تعبئة.				
	▪ إجراء العمل الفوري.				
	• <u>تمييز معدات الرمي الموجودة في الدبابة وشرح شبكات الموجهات.</u> (2 علامة)				
العلامة الإجمالية:					
اسم المقيم:					
التاريخ:					
ملاحظات: إذا لم يكمل الفرد جميع الواجبات ضمن 7 دقائق يعتبر راسباً ويجب إعادة تدريبه					

الجدول (11) - المحطة رقم 1- فعاليات التقييم الارضى لدبابة لوكير

محظور

ب. التقييم الفردي للأسلحة المركبة على الآلية (محطة التقييم رقم 2). يتم في هذه المحطة تقييم فرد الطاقم على منظومة الأسلحة والأوامر على الآلية، بغض النظر عن تخصصه كآمر أو رامي، أو سائق، الجدول (12) يبين النقاط تقييمها.

المحطة رقم (2) فعاليات التقييم على لدبابة لوكاير			
الدرجة:		الاسم:	
الرقم:	الوظيفة:	الوحدة:	
الواجب المقيم		العلامة الكاملة 20	
تفريغ السلاح الرئيسي والتأكد من خُلُوّه من الذخيرة، نزع فحص وتركيب إبرة الإطلاق، عمل فحص للوظائف، فحص لدائرة الرماية الكهربائية لمغلاق المدفع. (5 علامات)			
تضبيب السلاح الرئيسي. (5 علامات)			
أعادة تعبئة المدفع 120 ملم. (2 علامة)			
عمل إجراءات فشل في الإطلاق (عدم إطلاق) للمدفع. (2 علامة)			
تحضير موقف الرامي في الدبابة للعمل. (2 علامة)			
تركيب الرشاش 12.7 ملم، التوزين، وضبط الرشاش مع موجه قائد الآلية. (2 علامة)			
أرسل واستقبل وفسر تقرير مشاهدة رقمي. (2 علامة)			
العلامة الإجمالية:			
اسم وتوقيع المقيم:		التاريخ:	

الجدول (12) فعاليات التقييم للأسلحة المركبة على الدبابة لوكاير (مركبة على الآلية)

13. معايير تدمير الهدف بالمدفع 120 ملم. يتم تقييم الرمايات كما يلي:
- أ. أهداف النقطة. (الدبابات، ناقلات الأفراد، الشاحنات، والآليات الفنية). يحصل الطاقم على جميع النقاط عندما تصيب طلقة أي مكان في اللوحة.
- ب. أهداف النقطة. (التحصينات الأرضية، أعداد م / د، والقناصين). يحصل الطاقم على جميع النقاط عندما تصيب طلقة متفجر واحدة الهدف أو تسقط ضمن 25 متر منه.
- ج. أهداف المنطقة. (قوات) إصابة هدفين من الجنود بالمدفع الرئيسي (قذيفة شظايا) وتحقيق الإصابة ضد 50% من أهداف المنطقة بشكل إجمالي.

14. معايير تدمير الهدف بالرشاش 12.7 ملم بي كيه.
- أ. أهداف النقطة. (الشاحنات والتحصينات الأرضية والآليات الفنية). يحصل الطاقم على جميع النقاط عندما تصيب ثلاث طلقات أي مكان في اللوحة.
- ب. أهداف النقطة. (أعداد م / د كتف والقناصين). يحصل الطاقم على العلامة الكاملة عندما تصيب طلقة الهدف الشكلي الذي يمثل جندي المشاة ويتم إسكات نيران العدو، تتم الرماية بصليات تتألف كل صلية من 5 إلى 7 طلقات (رماية نموذج حرف Z).
- ج. أهداف المنطقة (قوات). يحصل الطاقم على جميع النقاط عندما تصيب طلقة الأهداف

محظور

الشكلية التي تمثل جنود المشاة، ويتوقف وقت تعرض الآلية ويقوم الرامي بالمسح وإسكات هدف المنطقة. يجب أن تحتوى كل صلية على 5 إلى 7 طلقات. يتم تعريف وتحديد هدف المنطقة على أنه هدف واحد من الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين لكل هدف من مجموعة الأهداف الموضوعة.

15. إجراءات التوقيت. القصد من حساب التوقيت هو أن تتدرّب أطقم الدبابات على سرعة التعامل مع الأهداف المختلفة. وبما يقلل وقت تعرض الآلية، حيث أن المبدأ الأساسي هو تدمير الهدف أو أنه سيدمر، يساعد حكم المقيمين في تحقيق هذه الغاية. يجب الاستفادة القصوى من معرفة الطاقم لإمكانيات الدبابة، وكذلك معرفتهم بالموقف لتحقيق المعايير المطلوبة، يجب أن يكون المقيمون في مواقع مناسبة تمكنهم من مراقبة الدبابة في جميع الأوقات. يقرر الضابط المسؤول عن الأسلحة، إجراءات التنفيذ في أي ميدان من ميادين التقييم. تستخدم ثلاثة أنواع من التوقيتات، لتقييم الرمايات وهذه التوقيتات هي كما يلي:

أ. وقت عرض الهدف. وهو مدة عرض الهدف لطاقم الدبابة وحسب الموقف. يتم إقرار وقت عرض الهدف على النحو التالي:

(1) في الدفاع تعرض الأهداف لمدة 30 ثانية بدءاً من الوقت الذي يكون فيه الهدف مثبتاً بشكل عمودي كامل.

(2) في الهجوم تعرض الأهداف لمدة 20 ثانية. ابتداءً من الوقت الذي يكون الهدف فيه مثبتاً بشكل عمودي كامل.

(3) لكل هدف في الميدان وقت التعرض الخاص به تبعاً للمسافة والحجم والشكل.

(4) وقت التعرض لجميع الأهداف المتحركة هو 40 ثانية.

ب. وقت عرض الآلية. هو الوقت الذي يسمح به بتعرض الدبابة للهدف. قبل أن يتمكن ذلك الهدف من رمايتها وتدميرها. تتغير المدة حسب نوع الهدف ومسافته، وقد تكون الدبابة معرضة لأكثر من هدف واحد في نفس الوقت، لذلك يكون على الطاقم تحديد الأولويات للتعامل معها.

(1) في الدفاع. يبدأ وقت التعرض عندما تتحرك الدبابة من وضع برج مخفي إلى وضع بدن مخفي، أو عندما تبدأ الدبابة بالحركة للخلف إلى وضع برج مخفي.

(2) في الهجوم. يبدأ وقت التعرض عندما يتم تثبيت الهدف / الأهداف في وضع عامودي، أو عندما يتم إطلاق الطلقة الأولى، أيهما أسبق.

(3) في رمايات الأهداف المتعددة. يبدأ وقت التعرض عندما يتم تثبيت كلا الهدفين

في وضع عمودي وإذا كان الفارق بين ظهور الهدفين بشكل عامودي كامل أكثر من 3 ثواني عندها يتم حساب التوقيت لكل هدف على حدة.

محظور

16. إيقاف وقت التعرض للآلية. يتم إيقاف وقت عندما يتم تدمير الهدف الذي تقوم الدبابة برمايته، أو عندما تبدأ بالحركة للخلف إلى وضع برج مخفي.

أ. في الهجوم. يتم إيقاف وقت التعرض عندما يتم تدمير الهدف.
ب. في رمايات الأهداف المتعددة. تتعرض الدبابة لأكثر من هدف. حالما يتم تدمير الهدف. فإنه يتم إيقاف حساب وقت التعرض لذلك الهدف. مع استمرار حساب وقت التعرض للأهداف الأخرى، حتى يتم تدمير الأهداف في الهجوم، أو حتى تنسحب الآلية للخلف إلى وضع برج مخفي في الدفاع.

ج. إعادة توقيت وقت التعرض. عندما تتحرك الآلية للخلف إلى وضع برج مخفي، يتم إعادة التوقيت لحين إيجاد هدف جديد واكتسابه، وإعادة توضع المدفع على الهدف، والرمية من جديد، ويتضمن كذلك أن تقوم الدبابة التي انسحبت للخلف إلى وضع برج مخفي. بالمانورة والرمية من موقع رمي آخر.

د. وقت تدمير الهدف. هو الوقت الذي يحتاجه طاقم الدبابة لتدمير الهدف. بحيث لا يتجاوز وقت إصابة الهدف وقت التعرض للآلية، عندها يستحق الطاقم علامة النجاح.

17. تقييم أطقم الدبابة لوكليلير. يتم تقييم الطاقم من خلال تنفيذ عدد من الرمايات، يتم تقييمها خلال ثلاثة جداول وعلى النحو التالي:

أ. الجدول (13) لتقييم الطاقم نهاري. يتم تقييم قدرة الطاقم على التعامل مع عدد من الأهداف النهارية، تكون فيها الدبابة ثابتة والأهداف بعضها ثابت وبعضها متحرك وبمختلف أسلحة الدبابة، وقد خصص 20 علامة لهذا الجدول.

ب. الجدول (14) لتقييم الطاقم ليلي. يتم تقييم قدرة الطاقم على التعامل مع الأهداف الليلية من حالة الثبات ومع أهداف متحركة وثابتة ليلاً وعلى مختلف المسافات، بمختلف أسلحة الآلية وذخائرها. العلامة المخصصة لهذا الجدول هي 20 علامة.

ج. الجدول (15) تقييم سرعة رد فعل الطاقم. لاختبار قصر مدة تعرض الآلية، حيث يقيم الجدول احترافية الطاقم في التعامل مع الأهداف المختلفة بسرعة تقلل من وقت تعرض الآلية. العلامة المخصصة لهذا الجدول هي 20 علامة.

محظور

جدول تقييم الطاقم النهاري – الدبابة لوكلير						
الوحدة		اسم الرامي:		اسم قائد الآلية:	الدبابة رقم:	
العلامة		المسافة	الهدف	الذخيرة المخصصة	الواجب المقيم	الموقف
المكتسبة	الكلية					
	4	1000 - 1200 متر 1000 - 3000 متر	▪ دبابة ثابتة يظهر منها الجناح أو الجانب.	▪ 1 طلقة 120 خارق دروع.	▪ رماية دبابة معادية بقذيفة خارق واحدة.	دفاع (الهدف للأمر)
	4	600 - 800 متر 800 - 1000 متر 1500 - 2000 متر	▪ طاقم م / د كتف معادي. ▪ آلية خفيفة التدريع. ▪ دبابة ثابتة.	▪ 20 طلقة 7.62 ملم ▪ 10 طلقات 12.7 ملم. ▪ 1 طلقة 120 ملم شديد الانفجار.	▪ رماية هدف يمثل أعداد م / د كتف معادي بطلقة واحدة من الرشاش 7.62 ملم. ▪ رماية آلية معادية خفيفة التدريع بثلاث طلقات 12.7 ملم. ▪ رماية دبابة بطلقة 120 ملم خارق.	دفاع تتحرك الدبابة من موقع رمي إلى موقع رمي ثاني (الهدف للرامي)
	4	500 - 2000 متر 1500- 2000 متر	▪ دبابة متحركة يظهر منها الجناح أو الجانب. ▪ دبابة ثابتة.	▪ 1 طلقة 120 خارق. ▪ 1 طلقة 120 خارق.	▪ رماية قناص بطلقة واحدة من الرشاش 7.62 ملم. ▪ رماية ناقلة جنود بثلاث طلقات خارق دروع 30 ملم.	هجوم (الهدف للأمر)
	4	2000 - 2500 متر 2000- 2500 متر	▪ دبابة متحركة بشكل جبهوي. ▪ دبابة ثابتة.	▪ 1 طلقة 120 خارق. ▪ 1 طلقة 120 خارق	▪ رماية دبابة بطلقة 120 ملم خارق. ▪ رماية دبابة بطلقة 120 ملم خارق.	دفاع الهدف للرامي الموجّه الثانوي
	4	1500 - 2000 متر 1500 - 2500 متر	▪ دبابة متحركة يظهر منها الجناح أو الجانب. ▪ دبابة ثابتة.	▪ 1 طلقة 120 خارق. ▪ 1 طلقة 120 خارق.	▪ رماية دبابة بطلقة 120 ملم خارق. ▪ رماية دبابة بطلقة 120 ملم خارق.	هجوم (الهدف للرامي) مع مهمات الوقاية
	20	العلامة المكتسبة	اسم وتوقيع المقيم:		التاريخ:	

الجدول (13) التأهيل النهاري لطاقم الدبابة لوكلير

محظور

جدول تقييم الطاقم الليلي – الدبابة لوكليز						
الدبابة رقم:	رتبة واسم قائد الآلية:	رتبة واسم الرامي:	الوحدة:			
الموقف	الواجب المقيم	الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة	الكلية	المكتسبة
دفاع تتحرك الدبابة من موقع رمي إلى موقع رمي ثاني الهدف للأمر	- رماية قوات معادية مترجلاً بطلة واحدة 7.62 ملم. - رماية شاحنة بثلاث طلقات 12,7 ملم. - رماية دبابة بطلة 120 ملم متفجر.	50 طلقة 7,62 ملم. 50 طلقة 12,7 ملم. 1 طلقة متفجر 120 ملم.	- قوات مترجلة - شاحنة. - دبابة ثابتة	600 - 800 متر 800 - 1000 متر 1500 - 2000 متر	4	
هجوم الهدف للرامي	- إرم دبابة بطلة 120 ملم متفجر. - إرم دبابة بطلة 120 ملم متفجر.	1 طلقة 120 ملم متفجر. 1 طلقة 120 ملم متفجر.	- دبابة متحركة يظهر منها الجناح أو الجانب - دبابة ثابتة بشكل جبهوي	1500 - 2000 متر 1500 - 1800 متر	4	
دفاع بارتداء مهمات الوقاية الهدف للرامي	- رماية دبابة بطلة 120 ملم خارق. - رماية دبابة بطلة 120 ملم خارق.	1 طلقة 120 ملم خارق. 1 طلقة 120 ملم خارق.	- دبابة متحركة يظهر منها الجناح أو الجانب - دبابة ثابتة	1500 - 2000 متر 1500 - 2000 متر	4	
دفاع الهدف للرامي	رماية دبابة بطلة 120 ملم متفجر.	طلقة 120 ملم متفجر.	دبابة متحركة يظهر منها الجناح أو الجانب	1500 - 2000 متر	4	
هجوم تتحرك الآلية من موقع رمي إلى موقع رمي ثاني الهدف للأمر	- دبابة بطلة 120 ملم متفجر. - دبابة بطلة 120 ملم متفجر.	- طلقة 120 ملم متفجر. - طلقة 120 ملم متفجر.	- دبابة ثابتة يظهر منها الجناح أو الجانب - دبابة ثابتة بشكل جبهوي.	1500 - 2000 متر 1500 - 2000 متر	4	
التاريخ:	اسم وتوقيع المقيم:		العلامة المكتسبة	20		

الجدول (14) التأهيل الليلي لطاقم الدبابة لوكليز

محظور

العلامة المكتسبة	الوقت / ثانية				عدد الطلقات	نوع الذخيرة	الواجب	واجب رقم
	أكثر من 12	12 - 1	8 - 1	4 - 1			رمية هدف نقطة ثابت، وأهداف منطقة ثابتة من دبابة لوكير الثابتة	
	راسب	21	25	30				
					30	7.62 ملم	معالجة هدف أعداد م . د كتف على مسافة 600 - 800 متر (الهدف للأمر)	1
					30	12.7 ملم	آلية معادية خفيفة التدريب على مسافة 800 - 1000 متر (الهدف للرامي)	2
					3	120 ملم خارق	دبابة معادية ثابتة على مسافة 1500 - 2000 متر (الهدف للأمر)	3
					2	120 ملم خارق	دبابة معادية متحركة على مسافة 1800 - 2200 متر (الهدف للرامي)	4
	معدل العلامة المكتسبة					العلامة الكاملة 30 علامة النجاح 21		
					رتبة واسم قائد الآلية:		الآلية رقم:	
					رتبة واسم المدفعي:		الوحدة:	
					التاريخ:		اسم وتوقيع المقيم:	

الجدول (15) جدول تقييم سرعة رد الفعل للطاقم

تقييم أعداد م / د كورنت

18. التقييم الانفرادي لأعداد م / د كورنت. يتم التقييم الانفرادي على أساس تقييم إتقان أفراد الطاقم لواجباتهم في استخدام الأسلحة الموجودة في الدبابة ويغطي التقييم حالتها السلاح خارج الدبابة (أرضي) وحالة السلاح وهو مركب، حيث يتم في هذه المحطة تقييم قدرات الأفراد في المجالات التالية:

أ. القدرة على تمييز الدبابات والآليات المدرعة المختلفة المعادية والمستخدمة في جيوش المنطقة وكذلك الجيوش الصديقة والتي يحتمل العمل معها أو ضدها، من خلال عرض مجموعة من الصور للدبابات والآليات، ويتحتم على الفرد تمييز الصورة المعروضة من حيث النوع وهل هي صديقة أم معادية، يتم عرض (10) صور منتخبة ويقيم بناء على عدد الإجابات الصحيحة.

محظور

- ب. التعريف بأنواع الذخيرة المحمولة في الآلية.
- ج. التعامل مع رشاش 7.62 ملم.
- د. تمييز معدات الرمي الموجودة في الآلية النهارية والليلية وشرح شبكات الموجهات.
- هـ. الجدول (16) يبين فعاليات التقييم الفردي.

فعاليات التقييم الانفرادي لأعداد م / د كورنت			
الدرجة :		الاسم:	
الرقم :	الوظيفة :	الوحدة :	
الواجب المقيم		العلامة الكاملة 30	
تركيب قذيفة الصاروخ الأرضي، والمركب على الآلية.		(3 علامات)	
تقدير، إمكانية رماية الهدف بواسطة الصاروخ م / د كورنت إي.		(3 علامات)	
التعبئة، التجهيز للعمل، تفريغ قذيفة الصاروخ م / د كورنت- إي		(3 علامات)	
إجراء فحص للنظام وتفتيش ما قبل العمليات للقاذف والصاروخ		(3 علامات)	
وضع الصاروخ على وضعية الاستعداد للإطلاق.		(3 علامات)	
اجراء العمل الفوري للصاروخ عند تأخير أو عدم الاطلاق.		(3 علامات)	
تحضير بطاقة المدى.		(3 علامات)	
تمييز آليات القتال.		(3 علامات)	
رفع قاذف القذيفة باستخدام القوة الكهربائية.		(3 علامات)	
رفع واخفض قاذف باستخدام الطريقة اليدوية.		(3 علامات)	
العلامة الإجمالية:			
اسم المقيم:		التاريخ:	

الجدول (16) فعاليات التقييم الفردي لأعداد م / د كورنت

19. معايير تدمير الهدف بالصاروخ م / د كورنت - إي. تشمل الأهداف الدبابات، ناقلات الجنود، الشاحنات، والآليات الفنية والتحصينات). يحصل الطاقم على جميع النقاط عندما تصيب طلقاته أي مكان في الهدف.
20. إجراءات التوقيت. تستخدم ثلاثة أنواع من التوقيتات، لتقييم الرمايات وهذه التوقيتات هي كما يلي:
- أ. وقت عرض الهدف. وهو مدة عرض الهدف لطاقم م / د كورنت وحسب الموقف. يتم إقرار وقت عرض الهدف على النحو التالي:
- (1) في الدفاع تعرض الأهداف لمدة 40 ثانية بدءاً من الوقت الذي يكون فيه الهدف مثبتاً بشكل عمودي كامل.

محظور

(2) في الهجوم تعرض الأهداف لمدة 30 ثانية. ابتداءً من الوقت الذي يكون الهدف فيه مثبتاً بشكل عمودي كامل.

(3) لكل هدف في الميدان وقت التعرض الخاص به تبعاً للمسافة والحجم والشكل.

(4) وقت التعرض لجميع الأهداف المتحركة هو 45 ثانية.

ب. وقت تعرض الآلية. هو الوقت الذي يسمح به بتعرض آلية حاملة كورنت للهدف. قبل أن يتمكن ذلك الهدف من رمايتها وتدميرها. تتغير المدة حسب نوع الهدف ومسافته، وقد تكون الآلية معرضة لأكثر من هدف واحد في نفس الوقت، لذلك يكون على الطاقم تحديد الأولويات للتعامل معها.

(1) في الدفاع. يبدأ وقت التعرض عندما تتحرك الآلية من الملجأ إلى موقع الرمي.

(2) في الهجوم. يبدأ وقت التعرض عندما يتم تثبيت الهدف / الأهداف في وضع عامودي، أو عندما يتم إطلاق الصاروخ الأول، أيهما أسبق.

21. إيقاف وقت التعرض للآلية. يتم إيقاف التوقيت عندما يتم تدمير الهدف الذي قام أعداد م / د كورنت برمايته، أو عندما تبدأ الآلية بالحركة للخلف إلى الملجأ.

أ. في الهجوم. يتم إيقاف وقت التعرض عندما يتم تدمير الهدف.

ب. في رمايات الأهداف المتعددة. تتعرض الدبابة لأكثر من هدف. حالما يتم تدمير احداها، فإنه يتم إيقاف حساب وقت التعرض لذلك الهدف. مع استمرار حساب وقت التعرض للأهداف الأخرى حتى يتم تدمير الأهداف في الهجوم، أو حتى تنسحب الآلية من الملجأ في الدفاع.

د. وقت تدمير الهدف. هو الوقت الذي يحتاجه طاقم م / د كورنت لتدمير الهدف. بحيث لا يتجاوز وقت إصابة الهدف وقت التعرض للآلية، عندها يستحق الطاقم علامة النجاح.

22. تقييم أطقم الصاروخ المضاد للدبابات كورنت إي. يتم تقييم الطاقم من خلال تنفيذ عدد من الرمايات، يتم تقييمها خلال ثلاثة جداول وعلى النحو التالي:

أ. الجدول (17) لتقييم الطاقم نهاري. يتم تقييم قدرة الطاقم على التعامل مع عدد من الأهداف النهارية، تكون فيها الدبابة ثابتة والأهداف بعضها ثابت وبعضها متحرك وبمختلف أسلحة الدبابة، وقد خصص 20 علامة لهذا الجدول.

ب. الجدول (18) لتقييم الطاقم ليلي. يتم تقييم مقدرة الطاقم على التعامل مع الأهداف الليلية من حالة الثبات ومع أهداف متحركة وثابتة ليلاً وعلى مختلف المسافات، بمختلف أسلحة الآلية وذخائرها. العلامة المخصصة لهذا الجدول هي 20 علامة.

ج. الجدول (19) تقييم سرعة رد فعل الطاقم. لاختبار قصر مدة تعرض الآلية، حيث يقيم الجدول احترافية الطاقم في التعامل مع الأهداف المختلفة بسرعة تقلل من وقت تعرض الآلية.

محظور

العلامة المخصصة لهذا الجدول هي 20 علامة.

محظور

جدول تقييم الطاقم النهاري – م / د كورنت						
الآلية رقم:		اسم قائد الآلية:		اسم المدفعي:		الوحدة
الموقف	الواجب المقيم	الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة	العلامة	
					الكلية	المكتسبة
حالة الثبات	- رماية دبابة معادية ثابتة بصاروخ م / د كورنت - رماية دبابة معادية متحركة بصاروخ م / د كورنت.	صاروخ كورنت عدد 2.	- دبابة ثابتة. - دبابة متحركة.	1200 - 1400 متر	4	
حالة الثبات الهدف للآمر	- رماية آلية معادية خفيفة التدريب بصاروخ م / د كورنت (قائد الآلية). - رماية دبابة معادية متحركة بصاروخ م / د كورنت. (الهدف للرامي).	صاروخ كورنت عدد 2.	- آلية خفيفة التدريب. - دبابة متحركة.	2500-3000 متر 3000 - 3500 متر	4	
حالة الثبات مع تجهيزات الوقاية	- رماية خندق محصن بصاروخ م / د كورنت. - أثناء ارتداء تجهيزات الوقاية.	صاروخ كورنت عدد 1.	خندق محصن.	3500 – 4000 متر	4	
حالة الثبات هدف متحرك	- رماية دبابة معادية متحركة بشكل مقاطع بصاروخ م / د كورنت. - رماية دبابة معادية ثابتة بصاروخ م / د كورنت	صاروخ كورنت عدد 2.	- دبابة متحركة بشكل مقاطع. - دبابة ثابتة.	2000 – 2500 متر 4000 – 4500 متر	4	
حالة الثبات	- رماية دبابة معادية متحركة بصاروخ م / د كورنت. (قائد الآلية). - رماية ناقلة جنود متحرك بصاروخ م / د كورنت. (الهدف للرامي).	صاروخ كورنت عدد 2.	- دبابة متحركة بشكل رأسي. - ناقلة جنود متحرك.	3000 – 3500 متر 1500 – 2500 متر	4	
التاريخ:	اسم وتوقيع المقيم:		العلامة المكتسبة		20	

الجدول (17) التأهيل النهاري لطاقم صاروخ الكورنت - إي

محظور

جدول تقييم الطاقم الليلي – صاروخ م / د كورنت - إي						
الآلية رقم:	رتبة واسم قائد الآلية:	رتبة واسم الرامي:		الوحدة:		
الموقف	الواجب المقيم	الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة	الكلية	المكتسبة
حالة الثبات	- رماية خندق محصن بصاروخ م / د كورنت. - رماية دبابة معادية ثابتة بصاروخ م / د كورنت.	صاروخ كورنت عدد 2.	- خندق محصن. - دبابة ثابتة.	600 – 800 متر 1200 – 1800 متر	4	
حالة الثبات (الهدف للأمر)	رماية ناقلة جنود متحرك بصاروخ م / د كورنت.	صاروخ كورنت عدد 1.	ناقلة جنود متحركة.	2600 – 3000 متر	4	
حالة الثبات	رماية دبابة معادية ثابتة بصاروخ م / د كورنت.	صاروخ كورنت عدد 1.	دبابة ثابتة.	4000 - 4200 متر	4	
حالة الثبات	رماية دبابة معادية متحركة بصاروخ م / د كورنت.	صاروخ كورنت عدد 1.	دبابة متحركة	3000 – 3500 متر	4	
حالة الثبات	- رماية دبابة معادية ثابتة بصاروخ م / د كورنت (الهدف للأمر). - رماية دبابة معادية ثابتة بشكل جبهوي بصاروخ م / د كورنت (الهدف للرامي).	صاروخ كورنت عدد 2.	- دبابة ثابتة. - دبابة ثابتة بشكل جبهوي.	2500 - 2800 متر 5000 متر	4	
التاريخ:	اسم وتوقيع المقيم:		العلامة المكتسبة	20		

الجدول (18) التأهيل الليلي لطاقم صاروخ الكورنت - إي

محظور

العلامة المكتسبة	الوقت / ثانية				عدد الطلقات	نوع الذخيرة	الواجب	واجب رقم
	أكثر من 20	20 - 1	15 - 1	10 - 1				
	راسب	21	25	30				
					1	صاروخ م / د كورنت	معالجة هدف دبابة ثابتة على مسافة 3000 - 3500 متر (الهدف للرامي)	1
					1	صاروخ م / د كورنت	آلية معادية خفيفة التدريب على مسافة 2800 - 3200 متر (الهدف للأمر)	2
					1	صاروخ م / د كورنت	خندق معادي محصن على مسافة 2500 - 2800 متر (الهدف للرامي)	3
					1	صاروخ م / د كورنت	دبابة معادية متحركة على مسافة 2200 - 2800 متر (الهدف للرامي)	4
	معدل العلامة المكتسبة					العلامة الكاملة 30 علامة النجاح 21		
					رتبة واسم قائد الآلية:		الآلية رقم:	
					رتبة واسم المدفعي:		الوحدة:	
					التاريخ:		اسم وتوقيع المقيم:	

الجدول (19) جدول تقييم سرعة رد الفعل للطاقم - صاروخ الم.د - الكورنت

23. **التصنيف.** بعد إتمام جميع التقييمات على مستوى الانفرادي والطاقم يتم التقييم بناء على تحصيل الفرد ويتم التصنيف حسب الدرجات التالية:
- مُتَمَيِّز.** كل من يحصل على علامة 90 - 100.
 - مُتَفَوِّق.** كل من يحصل على علامة 80 - 79.
 - مُؤَهَّل.** كل من يحصل على علامة 70 - 79.
 - غير مؤهل.** كل من لا يحقق علامة 70.

تقييم الفصيلة

24. **الغاية من التقييم.** تحقيق وإدامة كفاءة الجماعة / الطاقم وحتى مستوى الفصيلة في أساليب استخدام الأسلحة، وتقييم استخدام نظم ضبط الرمي في الآليات على مستوى الفصيلة، وتمكين الأطقم والفصائل من تدمير الأهداف المعادية على أقصى مدى مؤثر للأسلحة، باستخدام أساليب وطرق الرماية الصحيحة.
- يجب أن يتناول برنامج التقييم الشامل خمس خصائص أساسية لرميات الفصائل وهي:

محظور

- (1) نوع الأهداف. الذي يحدد بشكل رئيسي نوع السلاح المطلوب مثال: درع ثقيل، درع خفيف، قوات، الأمر الذي يحدد نوع السلاح وحجم القوة اللازمة للتعامل معه.
 - (2) وضعية الرماية. وتحدد هذه الخاصية نوعية وأساليب الرمي اللازمة كالرمي من حالة الثبات أو الحركة.
 - (3) وضعية الهدف. وتعني الميزات اللازمة للتعامل مع الهدف من حيث أنظمة التسديد وطرقه كهدف متحرك، هدف ثابت، آلية معترضة بشكل كامل أو آلية برج مخفي.
 - (4) طريقة رماية السلاح الرئيسي. الطريقة الدقيقة أو طريقة موجه المعركة.
 - (5) إمكانية الرؤية. نهراً، ليلاً أو ضباب.
- ب. يجب أن يكون الفصيل مدرباً على أن يهزم عدواً ضمن قدرات الفصيلة. تتضمن المواصفات التدريبية اللازمة ما يلي:

- (1) عقيدة العدو وأساليب استخدام أنظمة أسلحته.
 - (2) وقت الرماية، احتمالية الإصابة، مقدرة أسلحة العدو حسب المدى والوقت.
 - (3) نقاط وهن العدو حسب إمكانياتنا في الإصابة على المدى المستخدم.
- ج. معايير الوقت بناءً على الوقت المتوفر، سيكون بمقدور أنظمة العدو التسليحية تدمير الفصيلة إذ لم يتم تحقيق معايير وقت التعرض، إذ يجب أن تصل أطقم الفصيلة لتحقيق الإصابة قبل أن يتمكن العدو من الرمي.
- د. يجري تدريب وتقييم أفراد المشاة في فصائل المشاة الآلية بشكل منفصل عن تدريب الأطقم والتدريب الانفرادي لأعداد الأسلحة الرئيسية للآليات، وبعد التقييم يجري انضمامهم لفصائلهم كوحدة تعبوية متكاملة لكي يجري التقييم كفصائل.

25. تمارين الكفاءة للفصيل. يتم تنفيذ التطبيقات للأطقم / الجماعات في الفصائل بالنار والمناورة كفصيلة. وهي تمارين تركز على تنفيذ مهارات المعركة باستخدام المعدات والأجهزة التدريبية. والغاية هي إعداد وتطوير العمل بكفاءة كفصيلة متكاملة، الجدول (20) أدناه.

الواجب	تنفيذ الواجبات الجماعية المنتخبة أثناء الرماية على قوة التهديد في العمليات النهارية والليلية.
الاحتياجات	يُعطى ما يلي: - فصيل عنصر مناورة مجهز بشكل كامل. - معدات التدريب الليزرية / مشبهات. - ذخيرة التدريب المخصصة. كما في الجدول - 36 - أهداف بالحجم الكامل أو متعددة الأحجام.
المعايير	يجب أن تكون جميع الأطقم والجماعات المشاركة قد اجتازت التقييم الانفرادي وتقييم الأطقم بنجاح

الجدول (20) احتياجات التطبيق للفصيلة

محظور

26. الذخيرة. يتم تنفيذ التقييم بالرماية الحيّة باستخدام السلاح الثانوي والرئيسي في الفصائل. وكما في الجدول (21)

الآلية	ذخيرة تشبيهية المخصصة لكل آلية	الذخيرة الحية
فصيلة دبابات	معدات التدريب الليزرية	120 ملم
	50 طلقة مع معدات التدريب الليزرية	عيار 12.7 ملم صوتية
	150 طلقة مع معدات التدريب الليزرية	7.62 ملم صوتية
فصيلة بي أم بي 3	معدات التدريب الليزرية	100 ملم
	معدات التدريب الليزرية إذا كانت متوفرة	30 ملم خارق
	معدات التدريب الليزرية إذا كانت متوفرة	30 ملم متفجر
	200 طلقة مع معدات التدريب الليزرية	7.62 ملم صوتية
	الحمولة الأساسية من الذخيرة الصوتية	أسلحة الجماعة الفردية
فصيلة م / د كورنت	8 طلقات مع معدات التدريب الليزرية - جاف	الصاروخ م. د كورنت - إي معدات التدريب الليزرية

الجدول (21) الذخيرة المخصصة لكل آلية

27. تمارين ممارسة الفصيلة. الغاية من هذه التمارين هي تحسين المهارات التي تم إعدادها وتطويرها للاستعداد للتقييم النهائي على مستوى الفصيلة، باستخدام ذخيرة التدريب، الجدول (22).

الواجب	تنفيذ الواجبات الجماعية المنتخبة أثناء الرماية على قوة التهديد في العمليات النهارية والليلية
الاحتياجات	• أطقم أسلحة وعناصر مناورة مجهز بشكل كامل. • رشاش 12،7 ملم مع تركيب مُحَوِّل تغيير عيار الذخيرة. • ذخيرة التدريب المخصصة. • أهداف بالحجم الكامل أو متعددة الأحجام.
المعايير	يجب أن تكون الأطقم والجماعات الراحلة قد اجتازت مراحل التقييم جميعها، وأن تكون قد طبقت باستخدام المشبهات أو المعدات الليزرية

الجدول (22) احتياجات الممارسة للفصيلة

28. الذخيرة. يتم تنفيذ تدريب الممارسة بالرماية الحيّة باستخدام ذخيرة ذات عيارٍ مُصَغَّر لفصيل الدبابات. أما فصيلة المشاة الآلية فتقوم بتنفيذ هذا التدريب باستخدام ذخيرة كاملة العيار للسلاح الرئيسي. ماعدا المدفع 100 ملم الذي سيستخدم فيه ذخيرة ذات عيار مصغر، الجدول (23) أدناه.

القوة	الذخيرة المخصصة لكل آلية	الذخيرة
فصيلة دبابات	8 طلقات	رشاش 12.7 ملم مع تركيب مُحَوِّل تغيير عيار الذخيرة (سُلاب تي)
	جاف	عيار 12.7 ملم جاف
	جاف	7.62 ملم جاف

محظور

100 ملم مع تركيب مُحوّل تغيير عيار الذخيرة (سُلاب تي)	8 طلقات	فصيلة بي أم بي 3
30 م لم خارق دروع	24 طلقة	
30 ملم متفجر	24 طلقة	
7.62 ملم صوتية	جاف	
أسلحة الجماعة الفردية	ذخيرة يوجد فيها رصاصة وذخيرة كشف الأثر بناءً على الموارد المتوفرة وعلى الأهداف التي يتم عرضها.	
الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي معدات التدريب الليزرية	8 طلقات مع معدات التدريب الليزرية - جاف	فصيلة م / د كورنت

الجدول (23) الذخيرة المخصصة لكل آلية لتمرين الممارسة

29. **تمارين تأهيل الفصيل.** يُقَيِّم تأهيل الفصيل مقدرة الفصيل على تنفيذ الواجبات الجماعية بالرماية الحية في ظروف تعبوية. يقيس تقييم الواجب الجماعي وتدمير الهدف كفاءة الفصيل القتالية. إن جميع عناصر الفصيل هي عناصر متكاملة، ويتم تقييمها بناءً على مقدرة الفصيلة على القتال كقوة مناورة متماسكة.
- أ. أن تكون الفصيلة قد حققت جميع متطلبات التقييم الانفرادي والأطقم والجماعات بنجاح.
- ب. أن يتم تنفيذ تقييم تأهيل الفصيلة باستخدام الرماية الحية.
- ج. الجدول (24) يبين احتياجات تأهيل الفصيلة.

الواجب	تنفيذ الواجبات الجماعية بالذخيرة الحية ضد قوة التهديد المعادية في العمليات النهارية والليلية
الاحتياجات	- فصيل مناورة مجهز بشكل كامل. - ذخيرة التدريب المخصصة. - أهداف بالحجم الكامل أو متعددة الأحجام.
المعايير	يجب أن تكون الأطقم والجماعات الراحلة قد اجتازت مراحل التقييم جميعها، وأن تكون قد طبقت باستخدام المشبهات أو المعدات الليزرية وأن تكون قد نفذت تمرين الممارسة المخصص

الجدول (24) احتياجات التأهيل للفصيلة

30. **الذخيرة.** يتم تنفيذ التأهيل بالرماية الحية باستخدام الرماية بالذخيرة الحية بالمقياس الكامل لجميع الفصائل التي سيتم تقييم تأهيلها، الجدول (25) أدناه.

الآلية	الذخيرة المعينة لكل آلية	الذخيرة
دبابة لوكير	7 طلقات	120 ملم
	200 طلقة	12,7 ملم
	350 طلقة	7,62 ملم صوتية
آلية القتال المدرعة بي أم بي - 3	8 طلقات	100 ملم
	72 طلقة	30 ملم خارق دروع
	40 طلقة	30 ملم متفجر

محظور

الآلية	الذخيرة المعينة لكل آلية	الذخيرة
	200 طلقة	7،62 ملم صوتية
	ذخيرة يوجد فيها رصاصة وذخيرة كشف الأثر بناءً على الموارد المتوفرة وعلى الأهداف التي يتم عرضها.	أسلحة الجماعة الفردية
الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي	8 طلقات مع معدات التدريب الليزرية - جاف	الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي معدات التدريب الليزرية

الجدول (25) الذخيرة المخصصة للتأهيل لكل آلية

31. تقييم الفصائل. يتم تقييم الفصائل على أهداف تعبوية بشرط اجتياز الأفراد والأطقم لجميع مراحل التقييم الانفرادي والأطقم، بالذخيرة الحية وحسب فرضية تعبوية تخدم مجال الفصيل وتأهيله، للقادة الحرة في وضع السيناريو الذي يخدم المهام المستقبلية للوحدة، الجداول (26) و (27) تبين تقييم فصائل البي أم بي - 3 والدبابات والـ م / د كورنت.

محظور

جدول تقييم الفصيلة النهاري / الليلي - فصيلة م / د كورنت - إي						
الفصيلة:		السرية:		الكتيبة:		
الموقف		الواجب المقيم		الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة
حالة الحركة	حالة الثبات	حالة الثبات	حالة الحركة	حالة الحركة	حالة الثبات	حالة الثبات
إسناد افتتاح سرية لموقع دفاعي محتل من قبل فصيلة مشاة آلية.	التعامل مع فصيلة دبابات مهاجمة من موقع دفاعي.	حسب جدول الذخيرة. 39	إسناد هجوم سرية من موقع ثابت يحتوي الهدف على آلات مدرعة ثابتة ومتحركة.	4000 - 5000 متر	25	المكتسبة
حسب جدول الذخيرة. 39	فصيلة دبابات معادية متحركة تقتحم موقع دفاعي.	4500 - 1500 متر	25	المكتسبة	حالة الثبات	حالة الثبات
حسب جدول الذخيرة. 39	تدمير مواقع محصنة معادية مؤلفة من 7 خنادق دفاعية محصنة.	4000 - 4200 متر	25	المكتسبة	حالة الثبات	حالة الثبات
حسب جدول الذخيرة. 39	موقع لفصيلة دبابات على افتراض وجود سرية مهاجمة لقواتنا.	3000 - 3500 متر	25	المكتسبة	حالة الحركة	حالة الحركة
حسب جدول الذخيرة. 39	افتحام بالنار ولحركة.	100	العلامة المكتسبة	اسم وتوقيع المقيم:	التاريخ:	حالة الثبات

الجدول (26) تقييم الفصيلة النهاري / الليلي لفصيل م / د كورنت إي

محظور

جدول تقييم الفصيلة النهاري / الليلي (فصيلة دبابات / فصيلة بي أم بي - 3)						
الفصيلة:		السرية:		الكتيبة:		
الموقف		الواجب المقيم		الذخيرة المخصصة	الهدف	المسافة
حالة الحركة	حالة الثبات	حالة الحركة	حالة الحركة	حالة الحركة	حالة الحركة	حالة الحركة
افتحام بالنار والحركة للآليات بحيث تتحرك الفصيلة بنظام المزدوج (آليتين حركة وآليتين نار).	إسكات موقع معادي (من موقع قاعدة نار).	حسب جدول الذخيرة 39	موقع معادي يشتمل على آليتين مدرعتين و5 خنادق محصنة، وطاقمين م / د كتف.	3500 - 4000 متر	25	المكتسبة
افتحام موقع محصن لجماعة مشاة آلية مسندة بسلح م / د متوسط بمدى 4000 متر.	افتحام موقع دفاعي لجماعة مشاة معززة بدبابة.	حسب جدول الذخيرة 39	موقع دفاعي لجماعة مشاة معززة بدبابة.	3000 - 4000 متر	25	العلامة المكتسبة
افتحام موقع محصن لجماعة مشاة آلية مسندة بسلح م / د متوسط بمدى 4000 متر.	افتحام موقع دفاعي لجماعة مشاة معززة بدبابة.	حسب جدول الذخيرة 39	موقع دفاعي لجماعة مشاة معززة بدبابة.	3000 - 4000 متر	25	العلامة المكتسبة
افتحام بالنار والحركة للآليات بحيث تتحرك الفصيلة بنظام المزدوج (آليتين حركة وآليتين نار).	إسكات موقع معادي (من موقع قاعدة نار).	حسب جدول الذخيرة 39	موقع معادي يشتمل على آليتين مدرعتين و5 خنادق محصنة، وطاقمين م / د كتف.	3500 - 4000 متر	25	المكتسبة
التاريخ:		اسم وتوقيع رئيس المقيمين:		العلامة المكتسبة		

الجدول (27) التأهيل النهاري لطاقم الدبابات

المراجع

محظور

المراجع

1. المسودة النهائية لسياسة الرماية في القوات المسلحة، يونيو 12، 4038 / 2 - هـ ؛ القوات المسلحة 7602 (الإمارات العربية المتحدة).
2. نظام التسليح في آلية القتال المدرعة بي أم بي 3 رقم 100/1/4 4/4 " في القوات البرية (الإمارات العربية المتحدة).
3. "نظام التسليح في دبابة لوكاير لقادة فصائل الدروع" في القوات البرية (الإمارات العربية المتحدة).
4. "الصاروخ المضاد للدبابات كورنت - إي" في القوات البرية (الإمارات العربية المتحدة).
5. كراسة الميدان 8-12-17، فبراير 1999، الأسلحة المستخدمة من قبل الوحدات ذات الآليات المدرعة الخفيفة. (العقيدة الأمريكية).
6. كراسة الميدان 71-21-3، نوفمبر 2010، جماعة وفصيلة المشاة الآلية (العقيدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 9-21-3، ديسمبر 2010، جماعة وفصيلة المشاة في فريق قتال اللواء (ناقلة سترا يكر)، (العقيدة الأمريكية).
8. استراتيجية بناء القوات البرية - المراجعة الأولى للفصل الثالث من المجلد الثاني من تقييم الدروع، تقييم المرحلة 1.