

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5060



عقيدة القوات البرية

سرية المشاة الآلية

الطبعة الثالثة

2022

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13 13
2	المقدمة	15 15
الفصل الأول: مهام وأدوار وواجبات سرية المشاة الآلية		
3	المهام والأدوار	19 22
4	الواجبات والمسؤوليات	22 24
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة لسرية المشاة الآلية		
5	مفهوم القيادة والسيطرة	27 31
6	قيادة المهمة	31 34
7	التخطيط وإجراءات المعركة لسرية المشاة الآلية	34 36
8	الأوامر	36 42
9	خطوات إجراءات المعركة	42 52
الفصل الثالث: التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة		
10	استخدام أسلحة النيران المباشرة	55 56
11	اعتبارات التخطيط لاستخدام أسلحة النيران المباشرة	56 57
12	السيطرة على أسلحة النيران المباشرة	58 72
13	الملحق " أ " قواعد الاشتباك	73 77
14	الملحق " ب " بطاقة الجيب	78 79
الفصل الرابع: سرية المشاة الآلية في العمليات الدفاعية		
15	عام	83 83
16	مبادئ العمليات الدفاعية	83 85
17	أساسيات العمليات الدفاعية لسرية المشاة الآلية	85 93
18	العمليات الدفاعية لسرية المشاة الآلية	93 107
19	التحضيرات للعمليات الدفاعية	107 113
20	احتلال وتحضير موقع المعركة	113 122
21	تخطيط وتنفيذ الهجمات المحلية	123 125
22	سرية المشاة الآلية في الدفاع عن الساحل	125 136
23	النقاط الحصينة في الدفاع عن الساحل	136 140
24	عمليات التراجع	140 141
25	عمليات الإعاقة	141 153
26	سرية المشاة الآلية في الانسحاب	153 158
27	تنفيذ عملية الانسحاب	158 160
28	الإسناد بالنيران	160 160
29	الإدامة	160 161
30	السيطرة	161 162
31	الملحق " أ " ترتيبات السيطرة لانسحاب السرايا الامامية	163 163
32	الملحق " ب " ترتيبات السيطرة لكتيبة المشاة	164 164

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل الخامس: سرية المشاة الآلية في العمليات التعرضية			
33	مبادئ العمليات التعرضية	167	169
34	أساسيات العمليات التعرضية	169	181
35	أنواع العمليات التعرضية	181	192
36	التقدم للتماس وفي التماس	192	210
الفصل السادس: سرية المشاة الآلية في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية			
37	سرية المشاة الآلية في عمليات الاستقرار	213	223
38	عمليات إسناد السلطات المدنية	223	333
الفصل السابع: الإدامة			
39	الإمداد اللوجستي (التزويد والنقلات)	237	245
40	الإسناد الفني	246	247
41	الإسناد الطبي	247	252
42	إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد سرية المشاة الآلية	252	255
الفصل الثامن: العمليات التعبوية المساندة لسرية المشاة الآلية			
43	عمليات الاقتحام الجوي (المحمولة جواً)	259	263
44	عمليات الاتصال مع القوات الصديقة	264	268
45	عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة	268	272
46	التبديل في الخطوط الأمامية	273	282
47	التنقل التعبوي على الطرق وعمليات منطقة التجمع	282	289
48	مهام الاستطلاع	290	291
49	اجتياز حقل الألغام	291	291
50	إجراءات اجتياز حقل الألغام	291	295
51	فتح الممرات والثغرات والفجوات في حقول الألغام	295	295
الملاحق			
52	المراجع	299	300
53	لجنة المراجعة والتحديث	303	303
54	لجنة المراجعة والتدقيق	307	307

محظور

فهرس الأشكال والجدول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) إجراءات المعركة	35
2	الشكل رقم (2) نقاط مرجع أهداف اصطناعية	60
3	الشكل رقم (3) تقسيم المنطقة إلى أرباع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض	62
4	الشكل رقم (4) القواطع المعتمدة على وضعية القوات الصديقة	63
5	الشكل رقم (5) أنواع السيطرة على النيران (في العمق، نيران متقاطعة ونيران جبهوية)	64
6	الشكل رقم (6) أنواع القواطع لمجموعة الأهداف	65
7	الشكل رقم (7) مثال على توقع قائد سرية المشاة الآلية لمواقع العدو المحتملة وخطة مناورته	70
8	الشكل رقم (8) تحديد مكان وكيفية حشد تأثيرات النيران لقتل العدو	71
9	الشكل رقم (9) الدفاع ضمن قطاع دفاعي	96
10	الشكل رقم (10) دفاع سرية المشاة الآلية عن موقع المعركة	98
11	الشكل رقم (11) مواقع المعركة للفصائل	99
12	الشكل رقم (12) مواقع معركة على مستوى الفصائل ضمن دفاع مجموعة القتال	100
13	الشكل رقم (13) النقطة الحصينة لسرية المشاة الآلية	103
14	الشكل رقم (14) الدفاع الدائري لكتيبة مشاة آلية	104
15	الشكل رقم (15) الدفاع الدائري لسرية المشاة الآلية أثناء العمليات في منطقة التجمع	105
16	الشكل رقم (16) الدفاع الدائري لسرية المشاة الآلية	106
17	الشكل رقم (17) تنفيذ الدفاع في السفوح الخلفية لسرية المشاة الآلية	107
18	الشكل رقم (18) تحديد مقتربات العدو المحتملة	108
19	الشكل رقم (19) خطة مناورة العدو	109
20	الشكل رقم (20) تحديد مكان قتل أو تدمير العدو	110
21	الشكل رقم (21) التخطيط للموانع ودمجها	111
22	الشكل رقم (22) توضع الفصائل	112
23	الشكل رقم (23) تخطيط النيران غير المباشرة ودمجها	113
24	الشكل رقم (24) مواقع معركة سرية المشاة الآلية ضمن قطاع دفاعي	114
25	الشكل رقم (25) الموقع الدفاعي لسرية المشاة الآلية (التحضير)	119
26	الشكل رقم (26) النقاط الحصينة في الدفاع عن الساحل	127
27	الشكل رقم (27) المشاة والآليات في مواقع منفصلة	130
28	الشكل رقم (28) المشاة والآليات في نفس الموقع	131
29	الشكل رقم (29) مثال على نقطة حصينة لسرية مشاة آلية	139
30	الشكل رقم (30) الإعاقة في المواقع المتتالية	145
31	الشكل رقم (31) الإعاقة في المواقع التبادلية	146
32	الشكل رقم (32) تدابير السيطرة في الإعاقة	149
33	الشكل رقم (33) ترتيبات السيطرة لانسحاب السرايا الأمامية	163
34	الشكل رقم (34) ترتيبات السيطرة لكتيبة المشاة	164
35	الشكل رقم (35) القفزات بالتناوب	175
36	الشكل رقم (36) القفزات بالتلاحق	176
37	الشكل رقم (37) سرية المشاة الآلية في تشكيلة رتل مفرد/ مزدوج	178
38	الشكل رقم (38) تشكيلة سرية المشاة الآلية بأسلوب رأس السهم	179
39	الشكل رقم (39) تشكيلة سرية المشاة الآلية بأسلوب خط الحرب	180
40	الشكل رقم (40) تشكيلة سرية المشاة الآلية في أسلوب خط مائل لليمين	181

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
41	الشكل رقم (41) سرية المشاة الآلية بدور حرس مقدمة لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال	190
42	الشكل رقم (42) سرية المشاة الآلية أثناء الحركة كجزء من الجسم الرئيس لمجموعة القتال	191
43	الشكل رقم (43) الأعمال عند التماس لسرية المشاة الآلية عند تنفيذ دور مقدمة الحرس	196
44	الشكل رقم (44) مثال على خطوط الفتح التعبوي	203
45	الشكل رقم (45) مثال على نقطة تفتيش مدبرة	215
46	الشكل رقم (46) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت	242
47	الشكل رقم (47) طريقة إعادة التزويد في الموقع	243
48	الشكل رقم (48) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)	244
49	الشكل رقم (49) التكديس (التحزين المسبق) على مستوى الآلية	244
50	الشكل رقم (50) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)	245
51	الشكل رقم (51) الإخلاء الطبي لسرية المشاة الآلية	251
52	الشكل رقم (52) نظام القوافل	255
53	الشكل رقم (53) سرية المشاة الآلية المنقولة جواً في إسناد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال في موقع نزول القوة	262
54	الشكل رقم (54) مثال على مخطط منطقة الإنزال	263
55	الشكل رقم (55) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة	266
56	الشكل رقم (56) اتصال وحدتين متحركتين	267
57	الشكل رقم (57) مرور سرية مشاة آلية من خلال الخطوط الخلفية إلى الأمام	271
58	الشكل رقم (58) مرور سرية مشاة آلية من الخطوط الأمامية للقوات الصديقة إلى الخلف	272
59	الشكل رقم (59) تشكيل الرتل المفتوح والرتل المغلق- المسافة بين الآليات	282
60	الشكل رقم (60) خرائط الطرق التي تستخدمها سرية المشاة الآلية	285
61	الشكل رقم (61) منطقة تجمع سرية مشاة آلية	289

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد سرية المشاة الآلية	52
2	الجدول رقم (2) أساليب السيطرة على النيران	58
3	الجدول رقم (3) المسافة النموذجية لعمل كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال و سرية المشاة الآلية في العمليات الدفاعية	90
4	الجدول رقم (4) مقارنة بين أساليب الإعاقة	147
5	الجدول رقم (5) أعمال قائد سرية المشاة الآلية في الهجوم المدبر	209-208
6	الجدول رقم (6) أصناف التزويد	240-239

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساس التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز إحدى المراحل الرئيسة في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تعتبر عقيدة سرية المشاة الآلية من العقائد الأساسية في وحدات الميدان، حيث تشمل هذه العقيدة من حيث التنظيم والواجبات وأدوارها في عمليات الطيف الكامل، موضحة كافة إجراءات التخطيط والانفتاح في كافة أنواع العمليات بصورة تجعل هذه العقيدة مرجعاً أساسياً في تطوير النشرات التدريبية على الموضوعات التعبوية في معهد ومدارس القوات البرية.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر كل من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها إلى هذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

1. تعتبر سرية المشاة الآلية واحدة من أكثر الإمكانيات القتالية التعبوية مرونة في ميدان المعركة الحديث وذلك لتنوعها من حيث الأسلحة والأفراد وعناصر الإسناد. كما أنها توفر لقائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال خليطاً من كثافة النيران، وقابلية الحركة، وعنصر الصدمة سواء كان يقاتل كفريق قتال دبابات أو فريق قتال مشاة آلية. تبين كراسة عقيدة سرية المشاة الآلية تنظيم سرية المشاة الآلية وكيف تقاتل وتركز الكراسة أيضاً على مبادئ عمليات سرية المشاة الآلية وعلى الإجراءات التعبوية والأساليب المستخدمة لاستثمار قوتها القتالية، ويستفيد القادة على جميع المستويات الذين يقومون بإعداد وتطوير إجراءات وأساليب وتعبية القوات البرية من هذه الكراسة. سيضمن تطبيق هذه الكراسة الاستخدام الأكثر فاعلية لقدرات سرية المشاة الآلية، كما ستطور بشكل كبير قدرة مجموعة اللواء وكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال على تنفيذ أيّاً من عمليات الطيف الكامل.

2. تم تنظيم عقيدة سرية المشاة الآلية على النحو التالي:

- أ. الفصل الأول. مهام وأدوار وواجبات سرية المشاة الآلية.
- ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة لسرية المشاة الآلية.
- ج. الفصل الثالث. التخطيط، للنيران والسيطرة عليها على مستوى سرية المشاة الآلية.
- د. الفصل الرابع. التخطيط للعمليات الدفاعية وتنفيذها.
- هـ. الفصل الخامس. التخطيط للعمليات التعرضية وتنفيذها.
- و. الفصل السادس. تخطيط وتنفيذ عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية.
- ز. الفصل السابع. الإدامة.
- ح. الفصل الثامن. العمليات التعبوية المساندة الخمس التي تنفذها سرية المشاة الآلية.

الفصل الأول

مهام وأدوار وواجبات سرية المشاة
الآلية

محظور

الفصل الأول

مهام وأدوار وواجبات سرية المشاة الآلية

المهام والأدوار

1. تعتبر سرية المشاة الآلية وحدة مناورة ضمن كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال قادرة على العمل بشكل مستقل أحياناً لفترات قصيرة جداً، ويمكن أن تقاتل سرية المشاة الآلية وتحقق النصر في الاشتباكات في جميع عمليات الطيف الكامل وبيئة القتال.

2. مهمة سرية المشاة الآلية. إن مهمة سرية المشاة الآلية الأساس هي تنفيذ عمليات الطيف الكامل كجزء من تشكيل أكبر، حيث تقوم بالاشتباك القريب مع العدو من خلال استخدام أسلوب النار والحركة أو أسره أو صد اقتحامه بالنيران، أو القتال القريب والاحتفاظ بالأرض وإسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار (جميع عمليات الطيف الكامل).

3. تنظيم سرية المشاة الآلية. تتكون سرية المشاة الآلية من (3) فصائل مشاة آلية وفصيل إسناد. قد يتغير تنظيم سرية المشاة الآلية أثناء سير العمليات من مرحلة إلى أخرى وحسب طبيعة العملية بناءً على قرار قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لمواجهة المواقف القائمة.

4. الوحدات المساندة لسرية المشاة الآلية. يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتخصيص وحدات إضافية لإسناد خطة قائد سرية المشاة الآلية بناءً على الموقف والتهديد. وقد يكون لدى هذه الوحدات المساندة واجبات وتعليمات مباشرة من قائد سرية المشاة الآلية لإسناد مفهوم العمليات الخاص به. عادةً ما تحصل سرية المشاة الآلية على الإسناد من الوحدات الفرعية الصغرى وقد تكون بحجم جماعة/ قسم أو أكبر من ذلك وحسب طبيعة المهمة وقد تكون كالتالي:

أ. جماعة/ فصيل هندسة تؤمن (قابلية الحركة لقواتنا، إعاقة حركة العدو، القدرة على البقاء وإسناد هندسة عام).

ب. عنصر/ مجموعة استطلاع (إسناد الاستطلاع والحماية).

ج. قسم/ فصيل هاون (نيران إسناد غير مباشرة).

د. عنصر كيميائي.

هـ. ضابط رصد مدفعي.

و. مسيطر الهجوم النهائي المشترك JTAC.

ز. أية عناصر أخرى تتطلبها المهمة.

5.

أدوار سرية المشاة الآلية.

أ. العمليات الدفاعية.

- (1) احتلال الأرض والتمسك بها لصد وهزيمة العدو.
- (2) العمل في نطاق الأمن ضمن قوة أكبر (حجابات، قطاعات ساترة، مفارز أمامية).
- (3) احتلال موقع على ساحل البحر ضمن قوة أو تشكيل أكبر والدفاع عن هدف منعزل عن الساحل.
- (4) الدفاع عن قاطع أو قطاع.
- (5) العمل كجزء ضمن قوة أكبر في المنطقة الأمامية في الدفاع المتحرك.
- (6) قد تستخدم الآلية كنقطة مراقبة.
- (7) قد تعمل كحرس مؤخرة أو حرس أجانب أو ضمن قوة في المواقع المتوسطة أو المواقع الدفاعية الرئيسية.

ب. العمليات التعرضية.

- (1) العمل ضمن تشكيل التقدم اللواء كقوة حماية (حرس مقدمة، حرس أجانب حرس مؤخرة... إلخ).
- (2) قيادة التقدم ضمن حرس المقدمة.
- (3) القيام بدور الحماية في مناطق و خطوط السيطرة المختلفة أثناء تقدم القوات (مناطق الحشد، التجمع، التشكيل، خط البدء وخط بدء التقدم).
- (4) اقتحام مواقع العدو وتدميره منفصلاً أو ضمن تشكيل أكبر.
- (5) احتلال خطوط الصد (استعداداً لصد هجوم العدو).

ج. عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.

- (1) عمليات استقرار المدن.
- (2) مكافحة الشغب.
- (3) نجدة وتأمين هدف حيوي.
- (4) فتح نقاط تفتيش.
- (5) الاستجابة للكوارث.

6.

إمكانيات سرية المشاة الآلية.

أ. تنوع النيران.

محظور

- ب. تبادل الأدوار بين الأسلحة المتوسطة يوفر ميزة ومرونة في تنفيذ الواجبات المطلوبة.
- ج. وجود المشاة والآليات المقاتلة يوفر قدرة كبيرة في حشد القوات ونشرها وفي توجيه وحشد النيران.
- د. إمكانية استخدام وتكليف المشاة في المناطق الضيقة التي تحد من عمل وتقدم الآليات.
- هـ. إمكانية التعامل مع أنواع مختلفة من الأهداف والمواقع المعادية باستخدام أسلحة المشاة وأسلحة الآليات.
- و. توفر الآليات المقاتلة قدر من الحماية للأفراد ضد نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والشظايا.
- ز. القدرة على العمل ليلاً.
- ح. وجود ناقلات الأفراد المزودة بصواريخ المدمر يساهم في القدرة على صد دبابات العدو في العملية الدفاعية.

7. تحديدات سرية المشاة الآلية.

أ. الطقس.

- (1) الرؤية. قد يحد الطقس من الرؤية على الرغم من أن آليات المشاة الآلية مزودة بأجهزة رؤية حديثة، ووجود أجهزة الأشعة تحت الحمراء ولديها القدرة على الاستطلاع الليلي باستخدام الطائرة المسيرة (UAV)، إلا أن عامل الظلام والرؤية السيئة، الضباب، الغبار والدخان قد يحد عمليات سرية المشاة الآلية.
- (2) الحرارة. قد تؤثر الحرارة على سبطانة المدافع والآليات وترهق الأطقم وتزيد في معدلات الاستهلاك للماء والمحروقات بشكل عام.
- (3) الرطوبة. تحد من دقة أجهزة قياس المسافات وأجهزة الرؤية وتؤثر على المراقبة بشكل عام.
- (4) الأمطار الغزيرة. تؤثر على الرؤية وأجهزة المراقبة بشكل عام.
- (5) الثلوج. تؤثر على قابلية الحركة.

- ب. الأرض. تحقق الآليات السرعة في اجتياز الأراضي ولكن وجود مناطق طينية وسبخات والتلال الرملية المتهايلة تحد من حركة الآليات كما تحد من المناورة وتؤثر على المراقبة والتخفية والتستر وميادين الرماية.
- ج. العدو.

- (1) القدرة على مقاومة تهديد الطائرات العمودية.

محظور

- (2) توفر آليات المشاة حماية ضد التهديدات الكيميائية والقدرة على اجتياز المناطق الملوثة، لكن عندما تعمل المشاة في العراء قد تكون عرضة لتلك العوامل.
- (3) في حالات التقدم والهجوم والعمل في المناطق الوعرة يكون تأثير كمائن الـ م/ د والعبوات والوسائل المبتكرة المعادية على ناقلات الأفراد.

الواجبات والمسؤوليات

8. مواقع المسؤولية، والواجبات والمسؤوليات ضمن سرية المشاة الآلية.

أ. قائد سرية المشاة الآلية. إن قائد سرية المشاة الآلية مسؤول عن كل ما يقوم بإنجازه وهو مسؤول عن تنفيذ المهمة المخصصة له من قبل مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. وتشمل مسؤولياته القيادة، الضبط والربط، الاستخدام التعبوي، التدريب، الإدارة، إدارة الأفراد، التزويد، الصيانة، الاتصالات ونشاطات الإدامة. يعرف قائد سرية المشاة الآلية قدرات الأفراد والمعدات في سرية المشاة الآلية ويوجهها لتحقيق الأهداف التعبوية، كما يجب عليه أن يكون على اطلاع جيد بنظام معركة العدو (تشكيلات ووحدات العدو، عقيدته ومعداته وتدريب القادة المرؤوسين على ذلك).

(1) تدريب سرية المشاة الآلية. يحدد قائد سرية المشاة الآلية التدريب الذي يحتاجه لتحضير سرية المشاة الآلية لعمليات الطيف الكامل والعمليات القتالية.

(أ) التدريب الانفرادي. يتأكد قائد سرية المشاة الآلية من تلقي جميع الأفراد التدريب على المهارات الفردية الضرورية ليكونوا جاهزين لتنفيذ واجباتهم.

(ب) التدريب الجماعي. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بإعداد وتطوير وتنفيذ أهداف التدريب الجماعي للفصائل والجماعات.

(ج) التدريب التعبوي. ينفذ قائد سرية المشاة الآلية التدريب التعبوي المبني على فرضيات ومعاضل مختلفة في بيئات عمليات الطيف الكامل.

(2) القيادة.

(أ) الانضباط. يحافظ ويعزز قائد سرية المشاة الآلية على الانضباط بين مرتب السرية، كما يضع نفسه كقدوة يُحتذى بها وينمي ثقة الأفراد بأنفسهم.

(ب) إسناد مهام وواجبات المستوى الأعلى. يعتبر التزام قائد السرية وإخلاصه في التدريب ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية للسرية التي تساهم في إنجاح مهام وواجبات المستوى الأعلى.

محظور

(ج) التوجيه/ الإرشاد. يستغل قائد السرية الوقت المتوفر لتوجيه وإرشاد قادة الفصائل وكبار ضباط الصف. ويدرك قائد سرية المشاة الآلية الحاجة لمشاركة وتبادل المعلومات والخبرة والمعرفة الواسعة مع المرؤوسين لتنمية وتطوير قدراتهم.

(3) الاستخدام التعبوي. يستغل قائد سرية المشاة الآلية إمكانيات وخصائص جميع أنظمة الأسلحة والمعدات الموجودة في السرية لاستخدامها تعبويًا لتنفيذ الواجبات التي تتعلق بالعقيدة.

(4) الإدامة.

(أ) التزويد. تعتبر الإدامة العنصر الأساس لتنفيذ المهام والواجبات التي تتطلب إمداد مستمر وفاعل في العمليات، ويُعتبر قائد سرية المشاة الآلية هو المسؤول الأول عن الإدامة ويقوم بالتفتيش والإشراف ومتابعة أعمال نائب القائد ووكيل السرية فيما يتعلق بدورهم كمنفذين أساسيين لإدامة سرية المشاة الآلية.

(ب) الصيانة. تعتبر الصيانة ضروريةً للمحافظة على آليات ومعدات سرية المشاة الآلية في العمليات، ويقوم قائد سرية المشاة الآلية بتفقد هذه العملية المستمرة والتأكد من الإجراءات الوقائية، والإصلاح وجهود الإنقاذ. إن جميع الآليات المقاتلة، وأجهزة الرؤية الليلية، البنادق والمعدات الأخرى ضروريةً لإنجاز المهام التعبوية.

(5) الإدارة. يعتبر قائد سرية المشاة الآلية المسؤول الأول عن رفع الروح المعنوية لدى مرتب السرية، وذلك بالاهتمام والمتابعة الشخصية وتلمس احتياجات الأفراد فيما يخص الإسكان، الاطعام، والحالة الصحية والبدنية، الإجازات والعلاوات، الترفيه ورفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية بالتدريب المستمر في الوحدة.

(6) القوى البشرية. يقوم قائد السرية بتقييم الضباط والأفراد ضمن وحدته وتوجيههم باستمرار حول ما يتوقعه منهم، وأدائهم، وقدرتهم على العمل في مستويات عالية لتحقيق مهام وواجبات السرية. كما يتأكد من توافق آلية إدارة الأفراد في سرية المشاة الآلية مع المستوى الأعلى. يتم معاملة جميع مرتب سرية المشاة الآلية حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في القوات المسلحة. يتحقق قائد السرية من سياسة إدارة الأفراد ويضمن تطبيقها للمحافظة على ثقة الأفراد بالنسبة لفرصهم في تحقيق أهدافهم المهنية.

محظور

ب. نائب قائد سرية المشاة الآلية. هو الشخص الثاني في التسلسل القيادي، وهو المخطط والمنسق الأساس لنشاطات الإدارة والإدامة، تشمل الواجبات والمسؤوليات المحددة لنائب القائد ما يلي:

- (1) تولي القيادة في سرية المشاة الآلية في حال غياب القائد.
 - (2) التأكد من إرسال تقارير دقيقة في الوقت المناسب لقيادة مجموعة القتال أو كتيبة المشاة الآلية.
 - (3) المشاركة مع وكيل سرية المشاة الآلية بالتخطيط والإشراف على نشاطات إمداد وإدامة سرية المشاة الآلية.
- ج. وكيل السرية. هو أقدم ضابط صف وعادة ما يكون أكثر الأفراد خبرة في المهارات الفردية للأفراد ويتأكد من المحافظة على كفاءة السرية، تشمل واجباته المحددة له ما يلي:

- (1) الواجبات الاعتيادية.
 - (أ) يساعد ويقدم النصح لقائد السرية.
 - (ب) يشرف على الإدارة والإدامة.
 - (ج) يشرف على تدريب المرتب.
 - (د) يقدم النصح لقائد السرية فيما يتعلق باللياقة البدنية، الترفيعات التعيينات والانضباط لضباط الصف والأفراد في السرية.
 - (هـ) يراقب المعنويات والانضباط والصحة لمرتبات السرية.
 - (و) يتأكد من صيانة الأفراد لجميع الأسلحة، المعدات والآليات.
- (2) الواجبات في العمليات.
 - (أ) يقوم بإبلاغ قائد السرية بأحدث التقارير اللازمة، ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل قيادة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.
 - (ب) يتولى مسؤولية العناصر الملحقه في السرية أثناء العمليات التعبوية شاملاً ذلك جماعات المقدمة، وعناصر الإسناد في الغارات أو الهجمات والدوريات الأمنية.
 - (ج) يُنَسِّق ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة السرية.
 - (د) يجمع ويحضر الرواجع لحالة الإمداد والطلبات إلى قائد السرية.
 - (هـ) يتأكد من إعادة التزويد وتوزيع الذخيرة بعد التجمع وإعادة تنظيم السرية على الهدف.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة في سرية المشاة الآلية

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لسرية المشاة الآلية

1. يتميز ميدان المعركة بتقدم كبير في التقنيات، الأسلحة، سرعة المناورة والمقدرة على جمع المعلومات عن الموقف المتغير بسرعة، لذلك من الضروري أن يكون قائد سرية المشاة الآلية قادراً على تطبيق قيادة وسيطرة فاعلة من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على البقاء في ميدان المعركة، وهذا من شأنه إتاحة المجال لسرية المشاة الآلية للاستجابة بصورة أسرع وأكثر تأثيراً من العدو، مما يزيد من إمكانية إنجاز المهمة.

2. مفهوم القيادة والسيطرة. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لإنجاز المهمة. ويمارس القادة القيادة والسيطرة من خلال نظام القيادة والسيطرة (القوى البشرية، شبكات الاتصال، أنظمة المعلومات، الإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة).

3. القيادة.

أ. تعتبر القيادة على مستوى سرية المشاة الآلية هي الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، حيث تعني التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

(1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.

(2) التوجيه الجيد يساعد في إنجاز المهمة.

(3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. يتأكد قائد سرية المشاة الآلية من فهم القادة المرؤوسين والأفراد للموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم، ويغرس فيهم الثقة من خلال القيادة الإيجابية، المعرفة الفنية والمقدرة التعبوية.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة، يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيه. تلعب أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية الحديثة دوراً بارزاً بمنحها ميزة فنية مهمة بالمقارنة مع الأنظمة القديمة. يجب أن يعرف القادة والأفراد في جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية، وكيفية الربط بين الأنظمة الرقمية، ونظراً لأن الأفراد يفقدون هذه المهارات بسرعة، لذا يجب على القادة العمل باستمرار للحفاظ على هذه المهارات من خلال إدانة التدريب عليها.

4. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات، وتعرف أيضاً بأنها ممارسة

محظور

السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقة قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تفويض/ نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجاً للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات وتشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للعملية.

أ. التخطيط. هو العملية التي يترجم من خلالها قائد سرية المشاة الآلية مفهوم قائده إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة، يعتمد قائد سرية المشاة الآلية ومن هم في مستواه على عمليات الكشف والدراسة الدقيقة للخرائط والصور الجوية وهنا لا بد من سعة الخيال لدى قائد السرية ليضع تصوراً ذهنياً معززاً بمخطط يبين فيه أهم الأعمال، في الغالب يلجأ قائد سرية المشاة الآلية إلى الطاولة الرملية وقد تستخدم أنظمة القيادة والسيطرة الحالية لبيان خطة القائد إلكترونياً من خلال استغلال مميزات تلك الأنظمة مثل التمثيل ثلاثي الأبعاد لطبيعة الأرض حيث يوفر ميزة المراقبة وميادين الرمي وقابلية الحركة مما يمكنه من التوضيع الصحيح للأسلحة واعتبارات التوضيع الأخرى.

ب. التحضير. يتألف التحضير من النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ عملية ما، ويشمل التحضير على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرمية.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية لسرية المشاة الآلية لإنجاز المهمة واستخدام الإلمام بالموقف لتقييم سير العملية.

د. التقييم. يشير التقييم إلى المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي خصوصاً موقف العدو وسير تنفيذ العملية.

5. وسائل القيادة والسيطرة.

أ. الاتصالات السلكية. يعد هذا الأسلوب فاعلاً في المواقع الثابتة، حيث تستخدم سرية المشاة الآلية خطوط الاتصالات السلكية في المواقع الدفاعية، ونقاط المراقبة ومناطق التجمع. تُعد الخطوط السلكية آمنة ويُعتمد عليها في الوقت نفسه، ولكنها تفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.

محظور

ب.

الاتصالات اللاسلكية والرقمية.

(1) تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل الاتصال مرونةً واستخداماً لسرية المشاة الآلية، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة وعبر مسافات بعيدة وبدقة عالية ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن. يجب على القادة ضبط الاستخدام للأجهزة اللاسلكية وبشكل حازم وكذلك فرض إجراءات لاسلكية صحيحة والالتزام بما يلي:

(أ) الإرسال على فترات قصيرة (10 ثوانٍ أو أقل).

(ب) تقسيم البرقيات الطويلة إلى فترات إرسال قصيرة.

(ج) الإيجاز والوضوح.

(د) معالجة انقطاع الاتصال اللاسلكي المباشر بوضع معيدات بث أو الانتقال إلى أرض مرتفعة.

(هـ) يتم إرسال تقارير التماس الأولي مع العدو فوراً، ومن ثم إرسال المعلومات الإضافية لاحقاً.

(و) وضع أولويات للإرسال.

(2) يعمل قائد سرية المشاة الآلية على ترددات الشبكات اللاسلكية الرقمية حيث يتيح هذا التنظيم المجال لقائد سرية المشاة الآلية بالاتصال مع الفصائل المرووسة والسيطرة على الأحداث على أي تردد آخر.

(3) الاتصالات الرقمية. نظام الاتصال الرقمي هو نظام اتصال تكون فيه إشارة المعلومات إشارة رقمية، والإشارة الرقمية (DIGITAL) هي تدفق من النبضات. وتأخذ عدداً محدوداً من المستويات أشهرها النظام الثنائي الذي تأخذ فيه النبضة مستويين فقط (صفر وواحد). وإذا كانت إشارة المعلومات الأصلية تماثلية (ANALOG) فإنه يتم تحويلها إلى إشارة رقمية قبل إرسالها عبر نظام الاتصال الرقمي، ومن مميزاتها الآتي:

(أ) مقاومة نظم الاتصالات الرقمية للضوضاء أعلى من مقاومة نظم الاتصالات التماثلية.

(ب) الدوائر الإلكترونية الرقمية أقل كلفة وأسهل من الدوائر التماثلية.

(ج) التشفير ومعالجة البيانات والاتصالات الرقمية أعلى كفاءة وأسهل في التنفيذ منها في الاتصالات التماثلية.

(د) التضاعف الذي يستخدم لإرسال عدد كبير من الاشارات على نفس القناة يكون أسهل في التنفيذ وأعلى في الكفاءة في نظام الاتصال الرقمي عنه في نظام الاتصال التماثلي.

محظور

(هـ) إمكانية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها في نظام الاتصال الرقمي وهذا

غير متاح في نظام الاتصال التماثلي.

(و) كفاءة استخدام معيدات الإرسال في الاتصالات الرقمية أعلى بكثير منها

في الاتصالات التماثلية.

جـ. الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً بسرعة لمسافات قصيرة. تكون الإشارات القياسية لليد والذراع أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. تستطيع الأطقم استخدام الورق الحراري، والإضاءة اليدوية، والإضاءة الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة لتوفير الإشارات البصرية، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية. يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، وتوزيع الإنذارات، ومع ذلك تصل الإشارات الصوتية فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة، بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، فيجب أن يكون استخدامها محدوداً للمحافظة على الأمن. ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب الإرباك. يجب أن تكون المعاني المتفق عليها مسبقاً للإشارات الصوتية مبنية في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية ومثال على ذلك الطرق على الأسطح أو السلاح. تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقاً في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، يتم استخدام المراسلين باعتبارهم الوسيلة المفضلة للاتصال لسرية المشاة الآلية، حيث يمثل المراسلون الوسيلة الأكثر أمناً ومرونة واعتمادية. يستطيع المراسلون تسليم خطط النيران، وتقارير الموقف، وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون الرسائل والتقارير والأوامر مع المراسلين مكتوبة لمنع الالتباس.

6. علاقات القيادة. توفر علاقات القيادة الأساس لوحدة القيادة ووحدة الجهد في العمليات، وهي الأساس أيضاً للتجميع للواجب، فقد تكلف سرية المشاة الآلية بالعمل مع مجموعة قتال/ كتيبة المشاة الآلية أخرى، ويحتاج قائد سرية المشاة الآلية أن يفهم علاقات القيادة التي تعمل بموجبها السرية،

محظور

والتجميع للواجب هو تجميع مؤقت للقوات مصمم لإنجاز مهمة محددة، ويجب أن تساند عناصر القتال والإدامة سرية المشاة الآلية بمقتضى علاقات القيادة التي تم تأسيسها.

7. أنواع علاقات القيادة. تعرّف علاقات القيادة الأقدمية بين قادة الوحدات، تكون سرية المشاة الآلية تحت إمرة وقيادة مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، عندما يعمل قادة السرايا معاً في عملية ما، يتولى أحدهم المسؤولية لإنجاز المهمة، ويساعد تحديد علاقات القيادة في توحيد جهد السرايا. أنواع علاقات القيادة هي:

أ. التعيين

(1) هو تعيين الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص إلى ملاك (تنظيم ما) عندما يكون هذا التعيين بشكل دائم نسبياً أو التشكيلات والأشخاص ضمن إطار العمل الأساس لها أو الجزء الأكبر من هذا العمل. (مثال ذلك: سرايا الإشارة في الألوية).

(2) تعيين الأفراد لواجبات أو أعمال معينة سواء كانت هذه الواجبات أو الأعمال أساسية أو دائمة نسبياً. (مثل: قائد القطعات الساترة، قائد الاحتياط، قائد الحجاب).

ب. الإلحاق. هو وضع الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص في تنظيم ما عندما يكون هذا الوضع بشكل مؤقت نسبياً. يمارس قائد الوحدة/ التشكيل الذي ترده الإلحاقات درجة القيادة والسيطرة نفسها التي يمارسها على وحداته وأفراده العضويين، وحسب ما يرد في تحديدات أوامر الإلحاق. أما مسؤولية نقل وترفيه الأشخاص في الوحدات/ التشكيلات الملحقة فتبقى عادة من مسؤولية التشكيل، الوحدة أو التنظيم الأم.

ج. الفصل. هو فصل جزء من الوحدة/ التشكيل من ملاكها الرئيس إلى واجب في مكان آخر. أو عندما تعمل وحدة ما بعيداً عن التنظيم الذي تكون فيه، أما عضوية منه أو معينة إليه مع بقائها تابعة له. عندما تفصل وحدة ما فإنها يمكن أن تعمل كتتنظيم مستقل أو قد تلحق إلى أو أن تخدم مع أو تحت قيادة تنظيم آخر.

قيادة المهمة

8. المفهوم العام لقيادة المهمة. تُركّز قيادة المهمة على هدف العملية وليس على كيفية إنجازها كما أنها تؤكد على عملية صنع القرار في الوقت المناسب. يجب أن يفهم قائد سرية المشاة الآلية قصد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال ومسؤوليته الواضحة ويعمل ضمن ذلك القصد لتحقيق الهدف من العملية. تعتمد قيادة المهمة مع قصد قائد سرية المشاة الآلية لتحقيق وحدة الجهد على التنفيذ اللامركزي ومبادرة قائد سرية المشاة الآلية.

أ. توقع المتغيرات. لا توجد هناك أي خطة يتم تنفيذها دون عيوب، فظروف المعركة المتغيرة وموقف العدو ومصاعب المعركة جميعها تفرض تحدياً على قدرة قائد سرية المشاة الآلية للسيطرة على ما يحدث في منطقة عملياته القريبة. يساعد استخدام المعرفة والخبرة لقائد سرية المشاة الآلية على تطوير الموقف والتقليل من تأثير التغيرات. يتغير الموقف الذي يتوقعه قائد سرية المشاة الآلية في العديد من الحالات عما كان عليه في مرحلة التخطيط، وهذا يتطلب قيادة مرنة فاعلة أثناء تنفيذ العمليات الجارية.

ب. تمكين المرؤوسين من اتخاذ القرارات. يجب أن يعمل قائد سرية المشاة الآلية على تشجيع المبادرة من قبل القادة المرؤوسين، فعندما ينفرد قائد سرية المشاة الآلية باتخاذ كافة القرارات والمبادرة بالبداية بكافة الأعمال، فقد يحد من فاعلية المرؤوسين على العمل، ولمقاومة ذلك يجب أن يخطط قائد سرية المشاة الآلية للعمليات ويوجهها بأسلوب يسمح للقادة المرؤوسين بحرية اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال المناسبة لهم شريطة أن تتسجم مع قصد القائد.

ج. إعطاء المرؤوسين وقتاً كافياً للتخطيط. عند القيام بتقدير موقف الوقت من قبل قائد سرية المشاة الآلية عليه أن يتأكد من توفر وقت كافٍ لإجراءات المعركة للعناصر المرؤوسة وكذلك وقت من أجل التخطيط.

د. إعطاء المرؤوسين أقصى قدر من حرية العمل. ينتصر الأفراد في المعارك عندما يستطيع قادتهم وضعهم في موقع يستطيعون منه اغتنام فرصة القيام بذلك. يجب على القادة في جميع المستويات، وبناءً على ظروف ميدان المعركة المتوقع، تجنب فرض التحديدات غير الضرورية على حرية عمل المرؤوسين. يجب أن تكون لدى القائد في اللحظة الحاسمة المعرفة والتدريب، والحرية لاتخاذ الخيار الصحيح لتحقيق قصد قادة مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، وأن يتم التأكيد على هذا المفهوم في كل فرصة وعلى كل مستوى من مستويات القيادة.

هـ. تشجيع المبادرة وتبادل الأفكار. يُشجّع القادة مرؤوسيه على المبادرة. تكون لدى القادة المرؤوسين والأفراد الذين ليسوا في مواقع قيادية عدم الرغبة في تحمّل المسؤولية والسير إلى الأمام. يشجّع القائد الجيد المبادرة ويستمتع إلى المعلومات من كل من لديه فهم للموقف. يستطيع القادة تهيئة الظروف للقيام بالمبادرة من خلال توجيه الآخرين للتفكير في المعاضل التي تواجههم. يُعدّ حل المعاضل التي تشتمل على تنسيق مباشر بين العناصر المرؤوسة جانباً مهماً لقيادة المهمة. يُمكن تبادل الأفكار مع المرؤوسين الذين لديهم فهم للمعضلة بسبب موقعهم أو خبرتهم من تقويم الموقف وتطوير عمل ممكن قابل للتطبيق.

محظور

و. القيادة أقصى ما يمكن في الأمام. فقدان القائد في المراحل الأولى من المعركة يؤدي إلى إحباط المعنويات مما يؤثر على إنجاز المهمة، لكن يجب أن يضع قائد سرية المشاة الآلية نفسه في المكان الذي يستطيع منه استخدام وحدته واتخاذ القرارات الحاسمة للتأثير في نتيجة القتال، حيث ينتخب لنفسه موقعاً مع الجهد الرئيس، وبهذه الطريقة يستطيع السيطرة على قواته مع السيطرة على الجهد الرئيس أو الاستفادة من موارد من الجهد الرئيس عندما يلزم ذلك. ومن موقعه المتقدم يستطيع استخدام جميع التقنيات المتوفرة بالإضافة إلى قدراته الشخصية لرؤية ميدان المعركة. تشمل موارد الاستخبارات بالإضافة إلى المراقبة البصرية التقارير اللاسلكية، والمعلومات الرقمية (في حال استخدام نظام القيادة والسيطرة C4I). يضع نائب قائد سرية المشاة الآلية نفسه في المكان الذي يستطيع منه إنجاز واجباته بأفضل صورة وتولي قيادة سرية المشاة الآلية بسرعة إذا لزم ذلك.

ز. فهم الموقف والعمليات الجارية. يعتبر فهم الموقف والعمليات الجارية أداة مهمة لقادة سرية المشاة الآلية، حيث تحدد مواقع القوات الصديقة ومواقع العدو المؤكدة وغير المؤكدة، والموانع، والمعلومات الأخرى الضرورية لنجاح المهمة. يتم تعميم الموقف العملياتي العام على جميع الوحدات المرؤوسة والقيادات الأعلى والوحدات المجاورة. ومع ذلك فإن على قادة السرايا أن يفهموا بأن دقة صورة العمليات تعتمد على دقة المعلومات التي تم تمريرها واستلامها، وقد لا تُحدّد جميع مواقع العدو أو الوحدات الصديقة وعليه يجب أن يكون قائد السرية قريب من جهاز الاتصال لمعرفة الموقف من خلال الاستماع لشبكة الاتصال على مستوى سرية المشاة الآلية ومجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية.

10. عناصر قيادة المهمة

أ. قصد القائد. قصد القائد عبارة عن بيان محدد وواضح عما يجب أن تفعله القوة والشروط التي لا بد أن تستوفيه للنجاح في المواجهة مع العدو والحالة النهائية المرغوبة لمستويين أعلى. يقوم القادة بصياغة قصدهم وتوضيحه لشرح الحدود التي يمكن للمرؤوسين في نطاقها القيام بالمبادرة مع الإبقاء على وحدة المجهود الحربي، ولتفادي تقييد حرية المرؤوسين في العمل يضع القادة فقط الحد الأدنى من الضوابط لغرض التنسيق فيما بينهم.

ب. مبادرة المرؤوسين. هي اتخاذ المرؤوسين للقرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل عندما يصبح مفهوم العمليات غير قابل للتنفيذ أو عندما تلوح فرصة مواتية غير متوقعة يمكن أن تؤدي حال انتهازها إلى تحقيق قصد القائد. ويترك للمرؤوسين أن يقرروا كيفية إنجاز مهامهم في إطار من الحرية وأن يمارسوا المبادرة أثناء التنفيذ، ولكنهم يتحملون المسؤولية الكاملة في

محظور


تحقيق قصد القائد، ويطلب منهم وبشدة وليس فقط يسمح لهم بممارسة المبادرة تلقائياً عندما تلوح فرصة أو يظهر تهديد (إن المعيار الذي يُحكم به على صحة قرار القائد هو، هل أن هذا القرار سيدعم قصد القائد الأعلى).

جـ. الأوامر. إن الأوامر هي أسلوب لإنجاز العمليات العسكرية وتتيح أقصى حرية للتخطيط والعمل من أجل إنجاز وإتمام المهام وتترك للمرؤوسين كيفية التنفيذ. تبين الأوامر قصد القائد وتنظيم القوات ومفهوم العمليات ومهمة القادة لمستويين أعلى ومهام المرؤوسين. وتتضمن المهمة الموكلة للمرؤوسين كافة عناصر المهمة (ماذا، من، متى، أين ولماذا) مع التأكيد الخاص على عنصر (لماذا) والذي يعمل مع قصد القائد على توجيه مبادرة المرؤوسين. وتعتبر المهمة المحددة جيداً وقصد القائد من أهم الأمور عند استخدام الأوامر، ولا يعني هذا الأسلوب أن القادة لا يشرفون على تنفيذ المرؤوسين ولكنهم يتدخلون فقط لتوجيه التغيير على مفهوم العمليات أو للتنسيق أو لاستغلال النجاح. إن عدم وضوح المهمة أو قصد القائد يجبر القائد على التدخل في عمليات المرؤوسين من حين لآخر، وهذا التدخل يمنع مبادرة المرؤوسين ويقلل من حيوية القوة.

د. تخصيص الموارد. يخصص القادة كافة الإمكانيات والموارد للمرؤوسين لإنجاز مهامهم. في سياق قيادة المهمة، يعتبر القادة المعلومات أحد الموارد المهمة والذي يجب ان يتوافق مع الكثير من الموارد التقليدية مثل الافراد والمواد والأسلحة، ويتم مشاركة المعلومات على جميع مستويات القيادة.

التخطيط وإجراءات المعركة لسرية المشاة الآلية

11. تبدأ إجراءات التخطيط لقائد السرية باستلام الأمر الإنذاري للعمليات القادمة من كتبية المشاة الآلية/ مجموعة القتال، يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتقدير سريع للموقف والمهمة قبل البدء بالتخطيط وتحضير الأوامر. تتمثل إجراءات التخطيط باتباع خطوات إجراءات المعركة حيث تحدد الوقت المتوفر لقائد سرية المشاة الآلية بكل خطوة من هذه الإجراءات، وعندما يتوفر الوقت لقائد السرية، فإنه يقوم بالمزيد من المتابعة والإشراف لأوامره أو إعطاء المزيد من الوقت لتنفيذ التمارين.



الشكل رقم (1) إجراءات المعركة

12. الخطط. هي القواعد الأساسية لأي مهمة، ويقوم قائد سرية المشاة الآلية بتطوير خطته كملخص للكيفية التي سينفذ بها مهمته بما يحقق قصد القادة لمستويين قياديين أعلى. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية إجراءات المعركة لتطوير مفهوم العملية إلى خطة متكاملة، ويقوم بإعداد أمر عمليات موجز ودقيق ويُخصّص الموارد المتوفرة والواجبات للعناصر المرؤوسة ويقوم بوضع أولويات التنفيذ لمفهوم العمليات. يجب أن تكون خطة قائد سرية المشاة الآلية بسيطةً ومفهومةً بشكل جيد من قبل المرؤوسين.
- أ. تكون العمليات القتالية على مستوى سرايا المشاة الآلية سريعة الوتيرة، ويكون الوقت المتوفر للتخطيط محدوداً ويبنى التخطيط على معلومات غير كاملة أحياناً.
- ب. يجب أن يستفيد قائد سرية المشاة الآلية من الوقت المتوفر بأفضل ما يمكن من خلال عمل كافة المجموعات في آنٍ واحد وبشكل متزامن، كأن يقوم قائد سرية المشاة الآلية بعمل

محظور

خطته بناءً على الأوامر الإنذارية في الوقت الذي يكون فيه تحضير خطة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال قيد العمل.

الأوامر

13. الأوامر بشكل عام لها هدف رئيس ومقصد أساس وهو ضمان حسن الإدارة ودقة التنظيم، من أجل الوصول إلى جودة الأداء في تنفيذ الواجبات. فلو لم تكن هناك أوامر تنظم أسلوب عمل الوحدات وصلاحيات قادتها وتعريف أفرادها بكل ما يدور حولهم وما يهمهم من أمور حياتهم، ومن ثم إدامة هذه الأمور بالنشر عنها وتنظيم قيودها، لكانت الأمور تختلف كثيراً عما نشاهده ونراه من حسن إدارة ودقة وانضباط في حياة ومسيرة الجيوش الحديثة في هذه الأيام.

14. إن ما ورد في الفقرة أعلاه ينطبق بشكل عام على جميع أنواع الأوامر، سواء الأوامر العادية أو أوامر الميدان، إلا أن أوامر الميدان وبالأخص أوامر العمليات هي التي يعتمد عليها النجاح في المعركة، وهذا النجاح يعتمد إلى حد كبير على ما يلي:

- أ. خطة القائد وإدارته الجيدة لعملياته.
- ب. التوزيع التعبوي لقواته.
- ج. رد فعله حيال المتغيرات الطارئة والمتوقعة أثناء سير المعركة فيما بعد.

15. ينقل القائد عادة أفكاره ورغباته إلى مرؤوسيه عن طريق الأوامر التي يصدرها لهم، لذلك يجب ألا يكون لدى هؤلاء المرؤوسين أدنى شك حول ما يلي:

- أ. ما المطلوب تنفيذه من قبل قائدهم؟
- ب. ما مهمة قائدهم؟
- ج. ما الدور الذي يجب أن يقوموا به لتحقيق تلك المهمة؟

16. أنواع الأوامر. هناك العديد من الأوامر التي تصدر في القوات المسلحة. ولكن لأغراض الإيضاح يمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسيين هما:

- أ. الأوامر العادية. وتقسم إلى الأقسام الأربعة التالية:
 - (1) أوامر الجزء الأول. (الأوامر اليومية).
 - (2) أوامر الجزء الثاني. (للضباط، الرتب الأخرى، المدنيين).
 - (3) أوامر الجزء الثالث. (للضباط والرتب الأخرى المعارين).
 - (4) الأوامر العامة.

محظور

ب. أوامر الميدان. وتقسم إلى الأقسام الستة التالية:

- (1) الأوامر المستديمة.
- (2) تعليمات العمليات.
- (3) الأوامر الإنذارية.
- (4) أوامر العمليات. وتقسم إلى ما يلي:
 - (أ) أوامر العمليات الشفهية.
 - (ب) أوامر العمليات التحريرية التي تقسم إلى:
 - (أ أ) أمر عمليات تحريري.
 - (ب ب) أمر عمليات على شفاف.
 - (ج ج) الملحوظات التأكيدية.
 - (د د) الأوامر المجزأة.
- (5) الأوامر الإدارية.
- (6) أوامر التنقل والحركة.

17. أوامر الميدان. هي من ضمن الإجراءات التي يستلم من خلالها قائد سرية المشاة الآلية المعلومات وينقلها ابتداءً من لحظة استلامه الأمر الإنذاري وأمر العمليات وحتى نهاية تنفيذ المهمة ولأغراض السرية وتحقيق المفاجأة قد لا يتم إصدار الأوامر الإنذارية وأوامر العمليات إلا بوقت قصير جداً وخاصة في المستويات الدنيا. تعتبر الأوامر الإنذارية، وأوامر العمليات (الأوامر اللاحقة) ضرورية بشكل مطلق لنجاح المهمة. يجب أن تتصف هذه الأوامر بما يلي:

أ. الشمول. يجب أن تشتمل الأوامر على وصف متكامل لنوايا القائد وتوجيهاته الواضحة للقادة المرؤوسين بالتفصيل الكافي الذي يمكنهم من فهم واجباتهم وإصدار أوامرهم على أن تمنح لهم حرية التصرف في مجال التنفيذ بقدر الإمكان وفي حدود التنسيق اللازم لمجمل الخطة. إن التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ الوحدات لواجباتها تشكل عادة المصدر الذي تعتمد عليه الأوامر لتلك الوحدات.

ب. الوضوح. يجب أن تكون الأوامر الصادرة بمنتهى الوضوح من أجل سهولة فهمها فقد يؤدي استخدام اللغة المعقدة أو المبهمة إلى تفسيرات خاطئة لفقرات الأوامر، لذا يجب الاهتمام بالوضوح التام من أجل تلافي أي احتمال لسوء الفهم أو التفسير الخطأ، كما يجب تفادي أي نوع من الغموض أو الابهام. إن استخدام المصطلحات العسكرية المقررة يساعد على فهم الأوامر من جميع المعنيين.

محظور

ج. الاختصار. يجب تجنب الجمل المطولة والتفصيلات غير الضرورية، كما يجب تجنب التكرار مع ملاحظة عدم التوضيح بالوضوح والشمول من أجل الحصول على الاختصار، إن وجود الأوامر المستديمة للعمليات يساعد كثيراً في اختصار أوامر العمليات حيث يصبح من السهل الإشارة إلى جزء معين من هذه الأوامر سبق وأن تم فهمه وجرى التدريب عليه من قبل الوحدة، بدلاً من الشرح التفصيلي لهذا الجزء في متن الأوامر. وعلى كل حال يجب أن تتصف الأوامر التحريرية بصفه خاصة بالاختصار قدر المستطاع.

د. الدقة. يجب توخي الدقة التامة عند ذكر بعض التفاصيل كالتوقيات وإحداثيات الخريطة وما شابه ذلك.

هـ. قابلية التنفيذ. يجب تخصيص القدر الكافي من القوات والموارد لكل قائد مرؤوس ليتمكن من تنفيذ الواجب المكلف به، أي ان يكون الواجب المسند لكل قائد مرؤوس في حدود إمكاناته وطاقته.

و. التوقيت المناسب. من المعتاد أن يسبق امر العمليات أمر انذاري لضمان توفير أقصى وقت ممكن للتحضيرات من قبل القادة المرؤوسين، ومع ذلك فإنه يجب أن لا يركز الاهتمام على ضمان صدور أمر العمليات فقط، بل يجب كذلك أن نضمن تسليمه في الوقت المناسب ليتمكن المستقبلون له من اتخاذ الإجراءات المطلوبة والضرورية في الوقت المحدد.

18. أنواع أوامر الميدان.

أ. الأوامر الإنذارية. قد يتوفر لقائد سرية المشاة الآلية الوقت ليقوم بإنذار مرؤوسيه شفهيّاً إما بجمع السرية بأكملها أو قادة الفصائل، إلا أن العمليات القتالية في الحرب الحديثة لا توفر الوقت للقادة على هذا المستوى وخاصة في الأعمال القتالية التالية (التقدم، المطاردة التحول إلى الدفاع السريع أثناء العمليات التعرضية، التحول إلى قاعدة إسناد) وأيضاً في حالات تغير المواقف أثناء القتال، كما توجد حالات معينة قد لا يتم إصدار أمر انذاري للسرية ويكتفي بأمر العمليات للمحافظة على السرية وتحقيق المفاجأة وكسب المبادأة، ومن مشتملات الأمر الإنذاري:

- (1) نوع العملية والواجبات أو التحركات المحتملة (طبيعة المهمة).
- (2) الوقت الذي لا حركة قبله ودرجة الإنذار إذا كان ضرورياً.
- (3) أين ومتى سيتم صرف الأوامر التفصيلية، أو مكان نقاط الالتقاء إذا أمكن.
- (4) أي قيود/ تحديدات على الاستطلاع واستخدام الآليات/ المركبات والطرق المستخدمة.

(5) التعليمات الإدارية (ذخيرة، معدات ... إلخ).

محظور

(6) أي تعليمات لنائب قائد السرية تختص بتجهيز وتحريك الفصائل.

(7) نقاط الالتقاء لجماعة الأمر ومنطقة تجمع سرية المشاة الآلية.

ب. أوامر العمليات. يتم إيجاز القادة المرؤوسين عن آخر تطورات الموقف، توصف لهم الأرض، ففي مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال يقوم بها ضابط الاستخبارات بوصف الأرض حيث تساعدهم على تأشير خرائطهم، وعلى مستوى السرية/ الفصيل و أقل يقوم القائد شخصيا قبل الأوامر بوصف الأرض سواء على طاولة رملية (كما في المثال) أو على الطبيعة (كما في مهارة الميدان) ويلاحظ النقاط التالية:

(1) في التقدم والهجوم. من القريب إلى البعيد (أي من مواقعنا باتجاه العدو).

(2) في الدفاع والانسحاب. من البعيد إلى القريب (أي من مواقع العدو باتجاه مواقعنا).

(3) عند وضع المقترحات يمكن تقسيمها إلى يمين ووسط ويسار.

ج. إصدار الأوامر.

(1) غالبا ما يعطى أحد ضباط الأركان أو ضابط الاستخبارات على مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وصف الأرض والموقف، ثم يستهل القائد أوامره (ب الآن أوامر) ثم المهمة، ثم التنفيذ فباقي فقرات الأمر. أما في مستوى السرية أو الفصيل حيث يستوجب على القائد إصدار كل أوامره شخصيا بعد التأكد من فهم المرؤوسين للأرض و توجيهه (أي سؤال)، يستهل أوامره (ب الآن أوامر) ثم فقرة الموقف والمهمة وبقية فقرات الأوامر.

(2) يكرر القائد المهمة (بقوله أكرر. المهمة... إلخ).

(3) يقوم أعضاء قسم الأمر بتأشير خرائطهم وتدوين الملحوظات الضرورية أثناء إعطاء الأمر.

(4) بعد فقرة التنفيذ يسأل القائد قسم الأمر (هل من سؤال ؟) وكذلك بعد انتهاء الأمر.

د. عند اختتام الأمر.

(1) يقرر القائد عادة مدة الوقت المسموح به قبل سماعه للأسئلة وعليه توجيه أسئلة للمرؤوسين للتأكد من استيعابهم لواجباتهم بصورة صحيحة. يستفيد ضابط الركن في المستويات العليا من هذا الوقت والوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة لإكمال الملحوظات التأكيدية إذا طلب إصدارها.

(2) بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة يضبط الوقت (لاحظ المثال) على ساعة القائد.

محظور

(3) إذا طرأت أية تعديلات على الخطة بعد إجابة القائد عن الأسئلة فيجب إدخال هذه التعديلات ضمن الملحوظات التأكيدية.

(4) يجب تأمين وسائل الاتصال التي تساعد قسم الأمر على محادثة قيادتهم إما بالهاتف أو بالجهاز.

(5) يجب أن تصرف الملحوظات التأكيدية إذا وجدت قبل أن يغادر القادة المرؤوسين مكان الاجتماع.

هـ. الاعتبارات أثناء إعطاء الأمر.

(1) إذا كان الوقت قصيرا فعلى القائد أن يختصر من الأوامر، ولكن يجب أن يشمل أمره على كل ما هو ضروري، كما يجب أن يعطي القائد لمرؤوسيه الوقت الكافي لتحضير أنفسهم وإعطاء أوامره أو للقيام بأية إجراءات قبل أن يحين موعد تنفيذ العملية.

(2) أثناء إعطاء الأوامر الشفوية يمكن للقائد أن يستغل قوة شخصيته، إلا أنه يجب أن يتبع التسلسل للأوامر لأن ذلك يساعده على تغطية جميع النقاط الهامة وعدم نسيان أي منها، لذلك يجب أن تكون لديه ملاحظات جاهزة عما يقوله.

(3) إن إعطاء الأوامر وإصدارها يعتبر مشكلة شخصية على كل قائد أن يسعى فيها لتنسيق أفكار مرؤوسيه لبلوغ الغاية المعنية وهناك نقاط تساعد القائد إلى حد بعيد في إعطاء أوامره بثقة واتزان هي:

(أ) قوة التصور. يستطيع أن يقدر ما سيحدث ويكون واثقا من أن معرفته تغطي ذلك.

(ب) معرفة جيدة للتعبية. يكون بمقدوره أن يضع خطة جيدة بناءً على معرفته بالتعبية.

(ج) التمرين. يكون بممارسة إعطاء الأوامر.

(د) الثقة بالنفس. يوحي للآخرين بأن ما يقوله هو الشيء الصحيح.

(4) عند اصدار الأوامر الشفوية من قائد السرية إلى قسم أمره يكون نائب قائد السرية ووكيل السرية مسؤولين عن مرحلة التحضير.

(5) يجب على القائد عند اصدار الأوامر أن يضع نفسه مكان المستلم للأمر ويلاحظ هل الأوامر توضح للمستلم:

(أ) ماذا يقصد القائد أن يعمل؟

(ب) كيف يريد أن يتم ذلك؟

محظور

(ج) ما هو دور المستلم في تنفيذ ذلك؟

19. الإيجاز. يتم الإيجاز قبل أو بعد الأوامر كالتالي:
- أ. يستطيع قائد سرية المشاة الآلية أن يوجز أوامره لقسم أمره مسبقاً، ويجوز لنائب قائد السرية أو وكيل السرية أن يقوم كل منهما بهذا الواجب بالنسبة للأفراد.
- ب. قد يشمل الإيجاز بعض التعليمات الخاصة والإجراءات التي ستستعمل في العملية وذلك كأن يخطر على بال قائد سرية المشاة الآلية أن يوضح تنبؤاته عن المعركة ومدى تطورها لمروؤسيه.
- ج. بعد الانتهاء من الإيجاز يبدأ قائد سرية المشاة الآلية بإعطاء أوامره الشفوية.

20. تسلسل الأوامر.
- أ. إن تسلسل ومحتويات الأوامر الشفوية تتخذ نسق الأوامر النموذجية المتفق عليها وبما أنه يجوز للضباط من مختلف الأسلحة والخدمات استعمال هذا التسلسل فيجب أن يكون موحدًا حتى يصبح سهل التمييز ويمكن تذكره ومعرفة ما هو المقصود من كل فقرة.
- ب. هناك خمسة عناوين رئيسة تستعمل بكافة أوامر العمليات وعلى جميع المستويات وهذه العناوين بنفس التسلسل وتعتبر الفقرات الرئيسية لأوامر العمليات وهي:
- (1) الموقف.
 - (2) المهمة.
 - (3) التنفيذ.
 - (4) الإسناد الإداري.
 - (5) القيادة والاتصالات.

21. الأوامر الشفوية السريعة. هنالك عدة ظروف وفي مختلف مراحل الحرب يضطر القادة إلى إعطاء أوامر شفوية مستعجلة لمعالجة مقاومة عدو أو لسبب في تغيير الخطة، وفي أغلب الحالات تعطى مثل هذه الأوامر على الجهاز حيث يجب أن تشتمل على ما هو ضروري لمعالجة الموقف الراهن بصورة سريعة فقط وذلك لأن الأوامر تكون قد صدرت مسبقاً للعملية بشكل عام.

22. إجراءات المعركة لسرية المشاة الآلية. القصد من الانفتاح هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المناطة بها واستعدادها للمعركة في تشكيلها المحدد مع مراعاة المسافات والفواصل التي تؤمن لها

محظور

سيطرة ورؤية متبادلة مع مراعاة أن يستغرق هذا الانفتاح أقصر مدة ممكنة لتحقيق المفاجأة بالإضافة إلى تماسك القوات قبل وصولها لمنطقة التشكيل التي يتم فيها اتخاذ تشكيل الاقتحام النهائي. أما إجراءات المعركة هي إجراءات القادة على مختلف المستويات لتنفيذ المهمة من استلام الأوامر والاستطلاع ووضع الخطة وصرف الأوامر وتحضير وانفتاح القطعات، الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لقائد سرية المشاة الآلية.

23. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قادة السرايا الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث تسلسل نشاطاتهم التعبوية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قادة السرايا على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. فقد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. وهي دليل يجب أن يتم تطبيقه بشكل يتفق مع الوقت وخبرة قائد سرية المشاة الآلية وقادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال (مثل بدء الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، القيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنفيذها باستمرار خلال عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد سرية المشاة الآلية إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد سرية المشاة الآلية لتطوير وإصدار أمر عمليات بسرعة.

خطوات إجراءات المعركة

24. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات، الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة.

- أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.
- ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.
- ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.
- د. الخطوة 4 - بدء الحركة.
- هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.
- و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.
- ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.
- ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

محظور

25. الخطوة 1 - استلام المهمة. تبدأ هذه الخطوة باستلام أمر إنذاري أولي أو أمر عمليات من القائد الأعلى فور استلام المهمة تبدأ عملية التخطيط والتحضير، وفي هذه المرحلة يجب أن يركز قائد السرية على تحديد مهمة الوحدة والوقت المتوفر.

26. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

أ. بعد أن يحدد قائد السرية مهمة وحدته ويحدد الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير والتنفيذ، يصدر أمراً إنذارياً لمروؤسيه (قد يكون مكتوباً أو شفهيًا)، والقصد من هذا الأمر هو تعريف مروؤسيه بالمهمة الجديدة للوحدة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها. يضع القائد في هذا الأمر جميع التعليمات أو المعلومات التي تساعد الوحدات المروؤسة في التحضير للمهمة الجديدة، وتشمل هذه المعلومات ملخص عن المهمة والعدو، وتعليمات محددة للتحضير لكي تتمكن الوحدة من البدء بالتخطيط والتحضير بينما يقوم هو بإعداد وتطوير أمر العمليات. وقد تشمل التحضيرات على إجراء تجارب لمهارات معركة محددة.

ب. يتبع الأمر الانذاري نسق أمر العمليات بحيث يشتمل على (5) فقرات رئيسة، ويقوم القائد بإدراج المعلومات المتوفرة لديه ضمن هذه الفقرات.

27. الخطوة 3 - عمل خطة أولية. إن الأساس لعمل الخطة الأولية هو تحليل متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات والاسناد المتوفرين، الوقت المتوفر، الاعتبارات المدنية) بحيث يستطيع من خلالها القائد الوصول إلى العمل الممكن المناسب لتنفيذ المهمة.

أ. تحليل المهمة. يحلل قائد السرية الأمر الإنذاري أو أمر عمليات مجموعة القتال/ الكتيبة لتحديد واجباته والقصد منها، كما يحدد المعلومات التي تؤثر على مهمته وهي:

(1) مهمة وقصد ومفهوم عمليات مجموعة القتال. يجب أن يفهم قائد السرية مفهوم

عمليات وقصد قائد مجموعة القتال/ الكتيبة، وكيف تساهم سريته في العملية.

(2) مهمة/ واجبات السرية. يجد قائد السرية مهمته وواجباته في فقرة مفهوم عمليات

قائد مجموعة القتال/ الكتيبة. ويجب أن يفهم قائد السرية كيف يرتبط قصده بقصد قادة

السرايا/ الفرق الآخرين، ويحدد قائد السرية الواجب الأساسي الذي ينجز قصد قائد

المجموعة/ الكتيبة بنجاح. وأخيراً يجب عليه أن يفهم لماذا تم إعطاء السرية واجباً تعبويًا

محددًا، وكيف يتلاءم هذا الواجب مع مفهوم عمليات المجموعة/ الكتيبة.

محظور

(3) التحديدات. هي التحديدات الموضوعية على قائد السرية من قبل قائده الأعلى للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وتعتبر التحديدات بنوعها هي متطلبات للعمل مثل (الاحتفاظ بفصيل في الاحتياط) أو (عدم اجتياز خط مرحلة محدد).

(4) تحديد المخاطر. الخطر هو فرصة تعرض الفرد للإصابة أو الموت وتعرض الآليات والمعدات للضرر. وقد تكون هذه المخاطر تعبوية ناتجة عن نشاطات العدو، أو تكون عارضة لأسباب غير تعبوية كالطقس مثلاً. إن احتمالية التعرض للمخاطر موجودة دائماً في كل موقف قتالي وتدريبى تواجه السرية. لذا يجب أن يعرف قائد السرية كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المهمة في أكثر الظروف الممكنة أمناً، وبمعنى بسيط كيف ستنجز السرية المهمة بأفضل صورة وبأقل ضرر.

(5) صياغة مهمة السرية. يقوم قائد السرية بصياغة مهمته مستخدماً الأسئلة الخمسة: من، ماذا، متى، أين، ولماذا؟ تعني "من" السرية، و"ماذا" نوع العملية، و"متى" الوقت والتاريخ المعطى في أمر العمليات، و"أين" الهدف أو الموقع المأخوذ من أمر العمليات، و"لماذا" تعني القصد من الواجب التعبوي للسرية والمأخوذ من فقرة قصد القائد.

ب. تحليل الأرض والطقس. يجب على قائد السرية أن يفهم الأرض قبل التفكير بإعداد وتطوير أعماله الممكنة وأعمال العدو المحتملة. ويجب أن يصل إلى استنتاجات هامة تتعلق بكيفية تأثير الأرض على عمل العدو وعلى أعمال السرية. يتم تصنيف قابلية الحركة في أي منطقة ضمن إحدى الفئات التالية:

(1) الأرض غير معيقة للحركة. هي الأرض الخالية من أي تقييدات على الحركة، ولا يلزم القيام بأي أعمال لتسهيل قابلية الحركة عليها.

(2) الأرض المعيقة للحركة. تعيق هذه الأرض الحركة إلى درجة ما، وقد يحتاج قائد السرية لسلوك طرق جانبية. قد تسبب الأرض المعيقة للحركة صعوبة في المحافظة على السرعة، أو مواكبة سرعة الوحدات المجاورة، أو التحول من تشكيلة إلى أخرى، وقد تُجبر الأرض المعيقة القوات على الحركة بشكل متعرج.

(3) الأرض المانعة للحركة. تعيق أو تبطئ هذه الأرض الحركة بشدة ضمن تشكيلات قتالية ما لم يتم بذل بعض الجهد لتسهيل الحركة، وقد يتطلب ذلك جهداً هندسياً لتحسين قابلية الحركة أو قبول المخاطرة بعدم الالتزام بالعقيدة التعبوية كاستخدام تشكيلة الخط المنفرد بدلاً من تشكيلة رأس السهم، أو الحركة بسرعات بطيئة.

محظور

(4) عناصر تحليل الأرض. تُستخدم العناصر العسكرية لتحليل وفهم الأرض، وهذه العناصر هي:

(أ) الموانع. يحدد قائد السرية الموانع الموجودة في منطقة عملياته سواءً كانت طبيعية أو اصطناعية والتي يؤثر وجودها على قابلية الحركة لقواته، كما يحدد الموانع الموجودة في المنطقة والتي قد تعيق عمليات العدو. في العمليات التعرضية، يساعد تحليل الموانع قائد السرية في تحديد كيف يستخدم العدو الموانع والأرض المعيقة لصالحه؟ ما هو تأليف الموانع المعززة التي يستخدمها العدو في منطقة العمليات؟ كيف ستؤثر الموانع والأرض على حركة السرية ومناورتها؟ وكيف يمكن للسرية تجنب هذه الموانع عند الضرورة؟ وطريقة اكتشاف الموانع الموجودة وكيف سيتم تخطيها؟ كما يحدد بناءً على الموانع الموجودة، المواقع المحتملة لتوضيع أسلحة العدو المباشرة، وما هو نوع الأسلحة المستخدمة؟ في حال تطلب الموقف القيام باختراق الموانع (فتح ثغرة)، ما هي المواقع المناسبة لتنفيذ ذلك؟ أما في العمليات الدفاعية، فيساعد تحليل الموانع قائد السرية في تحديد أين سيقوم قائد السرية بتدمير قوات العدو (منطقة التقتيل)؟ وكيف سيتم استخدام الموانع لتحويل اتجاه العدو باتجاه منطقة التقتيل؟ وكيف ستؤثر الموانع على حركة ومناورة العدو (إيقاف، إبطاء، تشتيت أو تحويل اتجاه)؟.

(ب) ممرات الحركة. وهي عبارة عن فُسحة من الأرض توصل القوة المهاجمة إلى هدفها. يساعد تحليل ممرات الحركة قائد السرية على تحديد حجم القوة ونوعها لكل ممر، التشكيلة المناسبة والسرعة التي تنتقل بها الوحدة على طول ممر الحركة.

(ج) الأرض التعبوية. تعطي الأرض التعبوية فائدة أو ميزة للطرف الذي يحتلها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها. يحدد قائد السرية الأرض التعبوية بدءاً من الهدف أو منطقة المعركة الرئيسة باتجاه مواقعها الحالية. قد تكون الأرض التعبوية في صالح العدو بمعنى أنه إذا سيطر عليها العدو، فقد تمنع السرية من إنجاز مهمتها.

(د) المراقبة وميادين الرمي. يقوم قائد السرية بتحليل المناطق المحيطة بالأرض التعبوية، والأهداف، والطرق والممرات، والموانع، لتحديد فيما إذا كانت توفر مراقبة وميادين رمي مفتوحة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو.

محظور

عند تحليل ميادين الرمي يركز قائد السرية على إمكانية استخدام النيران المباشرة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو، كما أنه يحدد المواقع التي تمكن ضابط الرصد المدفعي من توجيه النيران غير المباشرة، وتسمح للقناصين بالاشتباك مع الأهداف. وعندما يكون ذلك ممكناً، ينفذ قائد السرية استطلاعاً أرضياً من وجهة نظر القوات الصديقة وقوات العدو. يساعد تحليل المراقبة وميادين الرمي قائد السرية على تحديد ما يلي:

(أ أ) هل تتوفر ميادين الرمي والمراقبة لقوات العدو في منطقة الهدف أو بالقرب منه؟

(ب ب) أفضل المواقع لحشد التأثيرات؟

(ج ج) ما هي الأماكن التي يكون فيها العدو ضعيفاً؟

(د د) ما هي المواقع المناسبة لتوضيع الاسناد بالنيران أو الهجوم بالنيران؟

(ه ه) ما هي نقاط المرجع الطبيعية الموجودة في المنطقة؟

(و و) ما هي أفضل المواقع لتموضع ضباط الرصد؟

(ز ز) ما هي النقاط الميئة في الموقع الدفاعي؟ وما هي الأماكن التي تعتبر فيها قواتي ضعيفة؟

(هـ) التخفية والتستر. التستر هو الحماية من تأثيرات النيران، والتخفية هي الحماية من المراقبة وليس من النيران المباشرة أو غير المباشرة. ينظر قائد السرية إلى الأرض والغطاء النباتي، والمباني، والمعالم الأخرى في المنطقة، لتحديد الأماكن التي توفر التخفية والتستر. يساعد تحليل التخفية والتستر قائد السرية على تحديد ممرات الحركة التي توفر ميادين رمي وتخفية وتستر بنفس الوقت؟ والأماكن التي توفر التخفية والتستر للحركة بنظام القفزات وتضمن فاعلية الأسلحة؟

(5) العناصر العسكرية المؤثرة للطقس. يحلل قائد السرية العناصر العسكرية للطقس

لمعرفة مدى تأثيرها على عملياته وعمليات العدو، وهذه العناصر العسكرية هي:

(أ) مدى الرؤية. يستخلص قائد السرية استنتاجات هامة حول عوامل الرؤية

(مثل الضباب، والضباب الناتج عن الدخان، والرطوبة) وعوامل التستر (مثل الدخان والغبار) ويحدد فيما إذا كان الطقس الحالي في صالح استخدام الدخان

محظور

للتستر أثناء عمليات فتح الشجرات، أو هل يؤثر الضباب على استمکان القوات الصديقة وقوات العدو للأهداف؟

(ب) بیانات الضوء. تؤثر عوامل الضوء المختلفة على العمليات بشكل عام وتشمل هذه العوامل (وقت الضوء الأول، وشروق الشمس، وغياها، والضوء الأخير، ووقت طلوع القمر، وغياها، ونسبة الإضاءة)، يحدد قائد السرية تأثير عوامل الضوء على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل تكون الشمس خلف السرية أثناء الهجوم أو الدفاع؟

(ب ب) كيف يمكن أن تستفيد السرية من الإضاءة المحدودة؟

(ج ج) كيف تؤثر الإضاءة المحدودة على استمکان الأهداف من قبل

القوات الصديقة وقوات العدو؟

(ج ج) درجة الحرارة. يأخذ القائد بعین الاعتبار كيفية تأثير درجة الحرارة على العمليات وكما يلي:

(أ أ) كيف تؤثر درجة الحرارة على معدل سرعة الحركة؟

(ب ب) كيف تؤثر درجة الحرارة على الجنود والمعدات؟

(ج ج) هل تؤثر درجة الحرارة على استخدام العوامل الكيميائية غير الباقية؟

(د) الهطول (الأمطار والثلوج والندى). يحدد قائد السرية تأثير عوامل الهطول (مثل النوع، الكمية، والمدة) على العمليات، وفيما يلي بعض اعتبارات الهطول:

(أ أ) كيف يؤثر الهطول على قابلية الحركة؟

(ب ب) كيف يمكن للهطول أن يساعد في تحقيق المفاجأة؟

(هـ) الرياح. يحدد قائد السرية تأثير عوامل الرياح (مثل الاتجاه والسرعة) على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل تؤدي سرعة الرياح إلى زوال الدخان بسرعة؟

(ب ب) هل سرعة واتجاه الرياح لصالح استعمال العدو للدخان؟

(و) غطاء الغيوم. يحدد قائد السرية تأثير عوامل غطاء الغيوم على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل يحد غطاء الغيوم الكثيف من الإضاءة والتسخين الشمسي للأهداف؟

محظور

(ب ب) هل يسبب غطاء الغيوم سطوعاً مبهراً للبصر وهي حالة قد تستخدمها الطائرات المهاجمة لإخفاء اقترابها؟

(ج ج) هل تؤثر الغيوم على استخدام أنظمة الطائرات المسيرة؟

ج. القوات المتوفرة. يحدد قائد السرية الواجبات التي يستطيع الأفراد تنفيذها، ويشمل هذا التحليل العناصر الملحقة بالسرية. يجب أن يعرف قائد السرية درجة خبرة الأفراد ومستوى تدريبهم، ويجب أن يفهم أيضاً نقاط قوة ونقاط ضعف لدى قادته المرؤوسين. ويشمل تقييمه معرفة حالة الأفراد ومعداتهم، وفهماً لكافة قدرات إسناد السرية كأسلحة م/ د الإضافية والقناصين وعناصر الهندسة.

د. الوقت المتوفر. يعتبر تحليل الوقت جانباً أساسياً في التخطيط، والتحضير، والتنفيذ. يجب على قائد السرية أن يعرف مقدار الوقت الكلي المتوفر له بالإضافة إلى الوقت المتوفر ليلاً ونهاراً وأن يكون قادراً على تقدير الوقت اللازم للتحضير، والحركة والقتال والإدامة. ويجب عليه أيضاً أن يكون قادراً على حساب الوقت اللازم لتنفيذ واجباته والوقت المتوقع لأعمال العدو. يجب أن يجري قائد السرية تخطيطاً عكسياً ويراعي قاعدة تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام (ثلث الوقت) يُخصص للتخطيط و(الثلثين) للمرؤوسين للتخطيط والتحضير والتنفيذ. ويجب على قائد السرية أن يأخذ بالاعتبار بعض العوامل المؤثرة على حساب الوقت وكما يلي:

- (1) تقييم تأثير ظروف الرؤية المحدودة على الحركة.
- (2) تقييم الوقت اللازم لتنفيذ الواجبات المحددة مثل تحضير أمر العمليات، والتجارب، والإجازات، والتحضيرات الأخرى اللازمة للعناصر المرؤوسة.
- (3) تقييم الوقت اللازم لانفتاح عنصر الإسناد الناري، ومعرفة كمية الذخيرة المطلوبة لإدامة عنصر الإسناد لفترة محددة من الزمن.
- (4) مع تطور الأحداث، يجب على قائد السرية مراجعة وتعديل تحليله للوقت المتوفر وتقييم تأثير ذلك على مهمته.
- (5) يجب أن يقوم قائد السرية بتحديث التوقعات لمرؤوسيه، وإدراج جميع الأحداث التي قد تؤثر على السرية.

هـ. الاعتبارات المدنية. يقوم قائد مجموعة القتال/ الكتيبة بتزويد قائد السرية بالاعتبارات المدنية التي قد تؤثر على تنفيذ المهمة. ويجب على قائد السرية أيضاً أن يحدد أي اعتبارات مدنية قد تؤثر فقط على مهمته. من المتوقع أن ينفذ قائد السرية مهاماً في مناطق تحتوي على عدد كبير من المدنيين وغير المقاتلين في ميدان المعركة. قد تشمل بعض الاعتبارات حركة اللاجئين، أو متطلبات المساعدات الإنسانية، أو متطلبات محددة مرتبطة بقواعد الاشتباك.

محظور

و. تحليل العدو. تمكّن هذه الخطوة قائد السرية من تحديد نقاط قوة وضعف العدو المحتملة، أو نقاط وهنه بحيث يستطيع استغلالها لإيجاد قوة قتالية متفوقة لتحقيق مهمته. يجب أن تكون افتراضات قائد السرية حول العدو متفقة مع تلك الافتراضات الخاصة بقائد المجموعة/ الكتيبة. ولتحليل العدو بفعالية، يجب أن يعرف قائد السرية كيف يتوقع أن يقوم العدو بالقتال.

(1) التأليف. يجب أن يحدد تحليل قائد السرية أعداد وأنواع آليات العدو، وأفراده، ومعداته، ويحصل على هذه المعلومات من فقرة الموقف في أمر عمليات مجموعة القتال/ الكتيبة. يجب أن يحدد تحليل قائد السرية أيضاً كيفية تنظيم العدو نفسه للقتال ليشمل ذلك الاستخدام الممكن للاحتياط.

(2) التوزيع. يحدد قائد السرية من معلومات قائد مجموعة القتال/ الكتيبة توزيعات قوات العدو على الأرض.

(3) القدرات. يجب أن يحدد قائد السرية قدرات العدو بالمقارنة مع قواته بناءً على تقييم قائد المجموعة/ الكتيبة وعقيدة العدو، والموقع الحالي، ويجب أن يشمل مثل هذا التحليل المديات التخطيطية لكل نظام سلاح للعدو يمكن أن تواجهه السرية.

(4) أعمال العدو الممكنة المحتملة. لتحديد أعمال العدو المحتملة، يوازن قائد السرية بين نتيجة تحليله الأولى للأرض والطقس مع تأليف العدو، وقدراته، وأهدافه، ويقوم بعد ذلك بإعداد وتطوير نموذج موقف للعدو للجزء الخاص به من خطة السرية. يكون الناتج النهائي هو شفاف مرسوم يصف كيف يتوقع قائد السرية بأن العدو سيقاوم تحت الظروف المحددة المتوقعة في ميدان المعركة. إن تحليل قيادة المجموعة/ الكتيبة وفهمها لموقف العدو الحالي ولقواتنا يعطي قائد السرية أغلب المعلومات التي يحتاجها.

ز. إعداد وتطوير الأعمال الممكنة. إن القصد من إعداد وتطوير الأعمال الممكنة هو تحديد طريقة واحدة أو أكثر لإنجاز المهمة. يجب أن يستخدم قائد السرية قوة قتالية متفوقة في المكان أو الزمان الحاسمين. وإذا كان الوقت يسمح، فقد يقوم قائد السرية بإعداد وتطوير عدة أعمال ممكنة، ويعمل على وضع التفصيلات اللازمة للعمل الممكن ليصف بوضوح كيف يخطط لاستخدام قواته لتحقيق مهمة وحدته بشكل يتفق مع قصد القائد. يركز قائد السرية على الأعمال التي يجب على الوحدة أن تقوم بها في النقطة الحاسمة، ويعمل بشكل عكسي باتجاه نقطة بدايته.

(1) التنظيم الأولي للقوات (التجميع للواجب). يجب أن يحدد قائد السرية العدد المحدد من الفصائل والأسلحة الضرورية لتحقيق المهمة، فمثلاً يحدد قائد السرية القوة اللازمة لتأسيس موقع اسناد بالنار، وقوة الإقحام والاحتياط.

محظور

- (2) تطوير خطط المناورة. خطة المناورة هي وصف لكيفية تصور قائد السرية لتنفيذ مرسوميه للمهمة منذ بدء العملية وحتى انتهائها. ويضع في ذهنه الطريقة الأفضل لاستخدام الأرض المتوفرة، وكذلك كيفية استغلال نقاط قوة السرية مقابل نقاط ضعف العدو أفضل استغلال، ويشمل هذا متطلبات النيران غير المباشرة لإسناد المناورة.
- (3) إجراء التجارب على الأعمال الممكنة. بعد تطوير العمل الممكن، يقوم قائد السرية بإجراء تجربة عليه، إذا كان ممكناً، لتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه، وتصور سير المعركة، وتحديد المتطلبات لتنسيق التنفيذ. يتم تطبيق هذا الأسلوب أثناء المناقشة مع قادة الفصائل والعناصر الملحقة، بحيث يسهل الفهم الكلي للخطة.
- (4) مقارنة واختيار الأعمال الممكنة. إذا قام قائد السرية بتطوير أكثر من عمل ممكن، فيجب عليه مقارنة هذه الأعمال الممكنة من خلال وزن نقاط القوة ونقاط الضعف المحددة لكل منها. قد تتعلق هذه المميزات بإنجاز قصد قائد السرية أو استخدام الأرض، أو تدمير العدو، وأي جوانب أخرى للعملية يعتقد قائد السرية أنها مهمة.

28. الخطوة 4 - بدء الحركة. يأمر قائد السرية ببدء أي حركة ضرورية لاستمرار التحضيرات أو تهيئة القوة للعملية، وقد يشمل هذا الحركة إلى منطقة تجمع، أو منطقة التشكيل، أو اتخاذ دفاع دائري بالإضافة إلى حركة عناصر الاستطلاع.

29. الخطوة 5 - الاستطلاع. حتى وإن اشترك قائد السرية في استطلاع قائد المجموعة/ الكتبية أثناء إجراءات المعركة، يجب أن يستمر في القيام بتنفيذ الاستطلاع الخاص به حتى بعد تطوير خطته الأولية إذا سمح الوقت بذلك. وقد يقوم قائد السرية أيضاً بالاستطلاع بوسائل أخرى، مثل مراقبة منطقة ما من قبل عناصر مروسية، أو إرسال دوريات استطلاع لتأكيد مواقع العدو (أو عدم وجوده)، أو من خلال مواقع المراقبة، أو باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة.

30. الخطوة 6 - إكمال الخطة. وتشمل هذه الخطوة عدة أعمال أهمها ترجمة مفهوم قائد السرية إلى أمر عمليات، وتتضمن تحضير المخططات اللازمة أو أي وسيلة مساعدة لإصدار الأمر مثل الطولة الرملية، وإكمال متطلبات إسناد الإدامة والقيادة والسيطرة، وتحديث الخطة الأولية بناءً على الاستطلاع. وتسمح كذلك لقائد السرية بتحضير موقع الإيجاز الذي سيحتاج إليه لإعطاء أمر العمليات لمروسية وعمل التنسيق النهائي مع الوحدات الأخرى وقائد المجموعة/ الكتبية قبل إصدار الأمر لمروسية.

محظور

31. الخطوة 7 - إصدار الأمر. يوضح أمر العمليات مهمة السرية، ويوصل قصد القائد ومفهومه لكيفية تنفيذ الفصائل للمهمة. يجب أن لا يحتوي أمر العمليات على معلومات غير ضرورية، وعلى قائد السرية أن يتأكد من أن فصائله تعرف تماماً ما يجب عمله، ومتى يجب عمله، وكيف يجب أن تعمل السرية معاً لإنجاز المهمة.

أ. يصدر قائد السرية الأمر شخصياً ومباشرة لضمان أن كل قائد فصيل يفهم المهمة. ويستخدم قائد السرية أيضاً المساعدات البصرية، مثل الطاولة الرملية، والمخططات التي توضح مفهوم العمليات، لتوضيح الأعمال على الهدف أو أثناء الحركة.

ب. يساعد نموذج أمر العمليات المكون من خمس فقرات قائد السرية في رسم صورة كاملة لجميع جوانب العملية من حيث الأرض، والعدو، والوحدات الصديقة الأعلى والمجاورة، ومهمة السرية، والتنفيذ، والإسناد الإداري، والقيادة والاتصالات.

32. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة. يجب أن ينفذ قائد السرية الإيجاز العكسي (من قادة الفصائل لقائد السرية) بعد إصدار أمر العمليات للتأكد من أن المرؤوسين يفهمون المهمة وقصده ومفهوم العملية وواجبات الفصائل. ينفذ قائد السرية الإيجازات العكسية وجهاً لوجه أو بواسطة الأجهزة اللاسلكية بناءً على الموقف. يُعدّ الإيجاز وجهاً لوجه هو المفضل لأن جميع قادة الفصائل يكونوا موجودين لحل الإشكالات، ويضمن أيضاً أن كل قائد فصيل يعرف خطة عمليات الفصائل المجاورة. إذا سمح الوقت، تقوم السرية بإجراء تجارب، وأثناء هذه التجارب يقوم القادة إرسال التقارير التعبوية حسب الأوامر المستديمة قبل وأثناء وبعد التماس مع العدو.

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات تحريري.	خطوة 1 استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد سرية المشاة الآلية.
يصدر قائد السرية الأمر الإنذاري شفهيًا/ تحريريًا.	خطوة 2 إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد نائب قائد سرية المشاة الآلية أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة مع وكيل السرية. 2. يتأكد قادة الفصائل أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يقوم قائد السرية بتحليل المهمة/ عمل تقدير موقف سريع)	خطوة 3 عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يحرك قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	خطوة 4 البدء بالحركة	1. يعين قائد السرية ممثلاً في جماعة مقدمة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال إذا كان ضرورياً. 2. يحرك قائد السرية سرية المشاة الآلية حسب خطة حركة مجموعة القتال/ الكتيبة. 3. تتحرك سرية المشاة الآلية ضمن موقع كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.
اجراءات قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للكشف والاستطلاع.	خطوة 5 القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد سرية المشاة الآلية إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد سرية المشاة الآلية تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد سرية المشاة الآلية المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	خطوة 6 إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناء على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد سرية المشاة الآلية أمر العمليات شفهيًا.	خطوة 7 إصدار الأمر	1. يصدر قائد سرية المشاة الآلية أو أمره شفهيًا وإذا كان ممكناً إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكناً يتم استخدام نموذج طاولة رملية أو مخططات أو خرائط لتعريف سرية المشاة الآلية. 3. إذا كان الوقت يسمح يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض بدون قطعات.
يشرف قائد سرية المشاة الآلية على التحضيرات.	خطوة 8 الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ونائب القائد ووكيل السرية أن سرية المشاة الآلية جاهزة للمهمة. 2. يجري قائد سرية المشاة الآلية التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويعين جماعة للقيام بدور العدو.

الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد سرية المشاة الآلية

الفصل الثالث

التخطيط والسيطرة على
النيران المباشرة

محظور

الفصل الثالث

التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة

1. تعتبر قدرة سرية المشاة الآلية على إسكات أو تدمير العدو بالنيران المباشرة أساسية للنجاح في القتال القريب. ينسق قائد سرية المشاة الآلية النيران المباشرة المؤثرة كجزء من مجموعة قتال/ كتيبة المشاة الآلية الأسلحة الموحدة، ويجب أن يكون قادراً على حشد النيران المباشرة لسرية المشاة الآلية في النقاط والأوقات الحاسمة حتى يكون ناجحاً في ميدان المعركة.

استخدام أسلحة النيران المباشرة

2. مبادئ استخدام أسلحة النيران المباشرة.

أ. استخدام أنظمة الأسلحة على أقصى مدى مؤثر. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتخطيط استخدام الأسلحة الرئيسية لإعداد وتطوير خطته لاستخدام أسلحة النيران المباشرة ويكون قصده من ذلك هو استخدام أسلحته على أقصى مدى مؤثر ممكن.

ب. كشف قوات العدو والتعامل معه على أبعد مدى. يجب أن تقوم آليات سرية المشاة الآلية بكشف قوات العدو قبل الاشتباك معه بالنيران المباشرة في المعركة، حيث يتوقع قادة السرايا قيام العدو بالهجوم من طرق مخفية ومستورة.

(1) غالباً ما يعتمد اكتشاف العدو بالنيران المباشرة على تمييز المؤشرات الدقيقة جداً التي قد يصعب رؤيتها خصوصاً أثناء حركة العدو، ومن الأمثلة على ذلك، الهوائيات المكشوفة، والانعكاسات الصادرة من أجهزة الرؤية (البريسكوبات) لآليات العدو، والغبار أو الدخان المنبعث من محركات الآليات، أصوات حركة الآليات أو نيران الدبابات. يتطلب تحديد الأهداف بالنيران المباشرة تدريباً نوعياً واهتماماً بالتفاصيل.

(2) يجب على قادة مجاميع الألوية وقادة مجاميع القتال/ كتائب المشاة الآلية تطوير خطط المراقبة لمساعدة سرايا المشاة الآلية على تحديد العدو، ويقومون باستخدام قدرات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة خارج ميدان رؤية سرية المشاة الآلية، حيث توفر تلك القدرات المؤشرات والتحذيرات عن تشكيلات ومواقع ونوايا هجوم العدو. تساعد تلك التقارير عن العدو قائد سرية المشاة الآلية بتوقع مكان العدو بالإضافة إلى استخدام المناظير والأجهزة البصرية لأسلحة الآليات.

ج. التحضير لتعديل خطة النيران المباشرة. عندما تقوم سرية المشاة الآلية بالتماس مع العدو، فإما أن يقوم العدو بالاستمرار في طريق حركته أو يقوم بتنفيذ مناورة محمولة أو

محظور

بجماعات المشاة ضد سرية المشاة الآلية. قد يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتحديد عمل العدو الأكثر احتمالاً بناءً على تغير الموقف، يجب أن تتضمن الخطة مرونة قابلية التعديل كقيام قائد سرية المشاة الآلية بالسيطرة على نيران الأسلحة المباشرة وتعديلها، يستخدم قائد سرية المشاة الآلية إجراءات السيطرة التالية على النيران المباشرة (يتم ذكرها بالتفصيل لاحقاً في هذا الفصل) وذلك للسيطرة على نيران الأسلحة المباشرة وتعديلها:

- (1) قاطع النيران.
- (2) نقطة مرجع الهدف.
- (3) منطقة الاشتباك.
- (4) تقسيم الأرض بنظام الأرباع.
- (5) خط أقصى مدى للاشتباك.
- (6) خط تحديد النيران.
- (7) خط الحماية النهائي.

اعتبارات التخطيط لاستخدام أسلحة النيران المباشرة

3. مبادئ السيطرة على أسلحة النيران المباشرة. تتطلب السيطرة الناجحة على النيران من سرية المشاة الآلية القيام باستمکان العدو بسرعة وحشد تأثيرات النيران من أجل تحقيق نتائج حاسمة. وعند تخطيط وتنفيذ النيران المباشرة، يقوم قائد سرية المشاة الآلية باستخدام عدة مبادئ أساسية خاصة بالنيران المباشرة، وفي حال استخدامها بشكل صحيح، فإنها تساعد قائد سرية المشاة الآلية في تحديد موقع العدو أولاً والرمية ثانياً، وتعطي المرؤوسين حرية العمل بسرعة حال استمکان العدو، وهذه المبادئ الرئيسية هي كما يلي:

أ. حشد تأثيرات النيران. يجب على قائد سرية المشاة الآلية حشد تأثيرات نيرانه من أجل تحقيق نتائج حاسمة، يتطلب الحشد تركيز النيران على النقاط الهامة وتوزيع تأثيراتها، ولن يكون للاستخدام العشوائي للنيران أي تأثير حاسم، على سبيل المثال، إن تركيز نيران سرية المشاة الآلية على هدف واحد قد يضمن تدميره أو إسكاته غير أنه من غير المحتمل أن يُحدث تأثيراً حاسماً على تشكيلة العدو أو موقعه.

ب. تدمير التهديد الأكبر/الأخطر أولاً. يرتبط الترتيب الذي تشتبك فيه سرية المشاة الآلية مع قوات العدو ارتباطاً مباشراً مع الخطر الذي تمثله، حيث يعتمد الخطر الذي يشكله العدو على أسلحته ومداها ومواقعه. وعند توفر العديد من الأهداف، غالباً تركز الوحدة وفي جميع المواقف نيرانها بدايةً على التهديد الأكبر/الأخطر ومن ثم توزع نيرانها على بقية قوة العدو.

محظور

ج. تجنب الرماية المفرطة على الهدف. الرماية المفرطة على الهدف هي الاستخدام المفرط للذخيرة على الهدف بشكل أكبر مما هو مطلوب، حيث تُستهلك الذخيرة وتُستخدم أسلحة كان من الأجدر والأفضل استخدامها لأهداف أخرى من أجل تحديدها والتعامل معها، لذلك يجب تعديل الغاية من استخدام كل سلاح للاشتباك مع هدفٍ مختلفٍ حسب متطلبات تدمير الأهداف الأكثر خطورة أولاً.

د. استخدام السلاح الأفضل للهدف. تستخدم سرية المشاة الآلية السلاح المناسب على كل هدف للعدو بسرعة لتدمير العدو وتوفير الذخيرة، وتتوفر لدى سرية المشاة الآلية عدة أسلحة يستخدمها للاشتباك مع العدو. يعتبر نوع الهدف والمدى وكون العدو مكشوفاً عوامل هامة في تحديد السلاح والذخيرة التي يجب استخدامها، علاوة على أن توفر الأسلحة والذخيرة والتأثيرات المطلوبة على الأهداف هي كذلك من العوامل المهمة.

هـ. الحد من كشف القوات الصديقة. تزيد سرايا المشاة الآلية من قدرتها على البقاء بتجنب الكشف للعدو. توفر المواقع الطبيعية أو الاصطناعية المستورة أفضل تستر من ذخائر النيران المباشرة، وتقوم الأطقم والجماعات بخفض وتقليل انكشافهم إلى الحد الأدنى وذلك بالبحث المتواصل عن تستر متوفر فاعل ومحاولة الاشتباك مع العدو من الجناح والحفاظ على الانتشار والرماية من مواقع متعددة والحد من أوقات الاشتباك.

و. تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. يجب على قائد سرية المشاة الآلية أن يكون قادراً على الحد من خطر القتل بالنيران الصديقة والإصابات بين غير المقاتلين، ولديه العديد من الإجراءات التي تساعد في هذا المجال ومنها تدريب تمييز الآليات والطائرات القتالية ووضعية أمان أسلحة الوحدة، وحالة السيطرة على الأسلحة، وعلامات التمييز، والتمارين والإمام بالموقف، وإجراءات السيطرة المكتوبة والمرسومة كما تساعد معرفة واستخدام قواعد الاشتباك المطبقة أيضاً على منع وقوع الإصابات بين المدنيين.

ز. التخطيط لظروف الرؤية المحدودة. تُمكن معدات السيطرة على النيران في الرؤية المحدودة ليلاً لسرية المشاة الآلية من الاشتباك مع قوات العدو على نفس المديات المستخدمة المقبولة أثناء النهار، ولكن العوامل المتعلقة بالضباب الكثيف والدخان الكثير والرمال المتحركة من شأنها أن تقلل من قدرات المعدات الحرارية ومعدات الأشعة تحت الحمراء بالإضافة إلى أقصى مديات مؤثرة لأنظمة أسلحة السرية، ويقوم قائد سرية المشاة الآلية بإعداد وتطوير خطط الطوارئ لمثل هذه الظروف من الرؤية المحدودة جداً.

محظور

السيطرة على أسلحة النيران المباشرة

4. وسائل السيطرة على النيران:

- أ. الاتصالات السلوكية واللاسلكية.
- ب. أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات (C4I).
- ج. الإشارات البصرية. (بالأعلام، باليد، بالدخان، المصباح اليدوي، طلقات التنوير... إلخ).
- د. الإشارات الصوتية. (الصفارة، الصوت، الأجراس... إلخ).
- هـ. العدائون.

5. إجراءات مراقبة النيران للسيطرة على أسلحة النيران المباشرة. هي عبارة عن وسائل يسيطر من خلالها القائد أو القادة المرؤوسون على النيران، ويساعد تطبيق هذه المفاهيم والإجراءات والطرق الوحدة في إيجاد العدو وتركيز النيران عليه وتوزيع تأثيراتها وتجنب القتل بنيران القوات الصديقة. يوضح الجدول رقم (2) الإجراءات المتعددة للسيطرة على النيران المباشرة المستخدمة من قبل سرية المشاة الآلية والتي يتم تنظيمها حسب اعتمادها على طبيعة الأرض أو التهديد.

السيطرة على النيران بناءً على التهديد	السيطرة على النيران بناءً على الأرض
• أنماط الرماية • ترتيب الأهداف • أولويات الاشتباك • وضعية جاهزية الأسلحة • الضبط والسيطرة على الرماية • حالة السيطرة على الأسلحة • قواعد الاشتباك • وضعية الأمان للأسلحة • أساليب الاشتباك	• نقطة مرجع الهدف • منطقة الاشتباك • قاطع الرماية • اتجاه الرماية • تقسيم منطقة الاشتباك بناءً على الأرض • تقسيم منطقة الاشتباك بناءً على القوات الصديقة • خط أقصى مدى للاشتباك • خط تحديد الرماية • خط الحماية النهائي

الجدول رقم (2) أساليب السيطرة على النيران


أ. إجراءات السيطرة على النيران بناءً على طبيعة الأرض. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية إجراءات السيطرة على النيران بناءً على طبيعة الأرض من أجل تركيز النيران على خط أو منطقة محددة والسيطرة عليها بدلاً من التركيز على هدف معادٍ محدد، ومن أهم الوسائل في ذلك هي:

- (1) نقطة مرجع الهدف. هي نقطة على الأرض يمكن معرفتها ويستخدمها القادة لتوجيه القوات الصديقة وتركيز النيران المباشرة والسيطرة عليها. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية نقاط مرجع الأهداف عند تحديدها كأهداف للنيران المباشرة لطلب وتعديل

محظور

النيران المباشرة، ويقوم القادة بتعيين نقاط مرجع الأهداف على مواقع العدو المحتملة وعلى طول مقترباته الممكنة. توفر المواقع التي يتم إنشاؤها مثل التلال والمباني أو أي مَعْلَم حديث مثل آلية محترقة للعدو نقاط مرجع للأهداف، وتستطيع القوات الصديقة أيضا وضع علامات لتكون نقاط مرجع للأهداف كما هو موضح في الشكل رقم (2). تشمل نقاط المرجع ما يلي:

- (أ) عدة تلال بارزة.
- (ب) المباني المميزة.
- (ج) مواقع العدو المشاهدة.
- (د) الآليات المدمرة.
- (هـ) إضاءة من تفجير أرضي.
- (و) القذائف الدخانية.
- (ز) نقطة الليزر.
- (ح) الوسائل المبتكرة. في حال تعذر وجود معالم أرضية بارزة يمكن للقادة عمل نقاط مرجع أخرى وحسب ما هو متوفر كما يلي:
 - (أ أ) نثر علامات على الأرض.
 - (ب ب) الإسمنت الأبيض (النورة).
 - (ج ج) الزيوت المحروقة (مع مراعاة المحافظة على البيئة).
 - (د د) الإطارات التالفة.
 - (هـ هـ) جذوع الأشجار.
 - (و و) النباتات الصحراوية (الكدا).
 - (ز ز) النتوءات الصخرية.
 - (ح ح) أغلفة الطلقات



الشكل رقم (2) نقاط مرجع أهداف اصطناعية

- (2) منطقة الاشتباك. تمثل إجراءات السيطرة على النيران في مناطق الاشتباك على طول المقرب، حيث يتم تحديد هذه المناطق من قبل قائد سرية المشاة الآلية معتمداً على درجة الرؤيا المتوفرة ومديات الأسلحة المؤثرة وأقصى مدى لها.
- (3) قطاع النيران. هو عبارة عن منطقة محددة يتم تغطيتها بالنيران المباشرة حيث يقوم القادة بتخصيص قطاعات من النيران للوحدات المرؤوسة والأسلحة المستخدمة من قبل الأطقم أو الأفراد لضمان تغطية منطقة المسؤولية، كما أنها تحدد أيضاً قطاع النيران لعنصر أو سلاح لمنع الاشتباك غير المقصود لوحدة مجاورة. وعند تخصيص قطاعات النيران، يأخذ قائد سرية المشاة الآلية بالاعتبار عدد وأنواع الأسلحة المتوفرة من خلال ما يلي:

- (أ) نقاط مرجع الهدف.
- (ب) اتجاه الساعة.
- (ج) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض.
- (د) تقسيم المنطقة إلى أرباع (أربعة أقسام) بناءً على القوات الصديقة.

محظور

(4) اتجاه النيران. هو التوجيه أو النقطة المستخدمة لتعيين المسؤولية لمنطقة محددة في ميدان المعركة يجب العمل على تغطيتها بالنيران المباشرة. يقوم قادة السرايا بتعيين اتجاهات النيران لغرض تحديد الأهداف والتعامل معها أو الاشتباك بوساطة العناصر المرؤوسة والأسلحة المستخدمة بالطاقم أو الأفراد. تشمل وسائل تحديد قطاعات النيران ما يلي:

(أ) النقطة الأقرب لنقطة مرجع الهدف.

(ب) اتجاه عقارب الساعة.

(ج) طلقة كاشف أثر على الهدف.


(د) مؤشر ليزر بالأشعة تحت الحمراء.

(هـ) الاتجاهات الأساسية (الشمال والشرق والجنوب والغرب).

(5) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام). هي تقسيمات فرعية لمنطقة ما ويتم من خلال افتراض محورين متعامدين على الأرض لإيجاد أربع مناطق منفصلة. وفي هذه الحالة، يتم تقسيم المنطقة إلى قواطع بناءً على طبيعة الأرض وبناءً على القوات الصديقة أو على تشكيلات العدو.


(أ) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض. يتم

تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض باستعمال نقطة مرجع الهدف سواء كانت النقطة موجودة أو مفترضة من أجل تحديد نقطة مركز المحاور التي تقسم المنطقة إلى أربعة أرباع. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية هذا الأسلوب في كل من العمليات التعرضية والدفاعية. وفي الأمثلة الموضحة في الشكل رقم (3)، يتم تأشير الأرباع باستخدام ترقيم الأقسام حسب حركة دوران الساعة ويشار إليها بالربع (1) العلوي الأيسر، والربع (2) العلوي الأيمن، والربع (3) السفلي الأيمن والربع (4) السفلي الأيسر.



الشكل رقم (3) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض

(ب) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على القوات الصديقة. يتم استخدام أسلوب القطاعات المعتمدة على القوات الصديقة حسب وضعية القوات. يضع قائد سرية المشاة الآلية نقطة المركز للمحاور المفترضة في مركز التشكيلة وتكون المحاور متوازية ومتعامدة مع الاتجاه العام لحركة القوات، وقد يكون أسلوب الأرباع حسب القوات الصديقة أفضل من طريقة اتجاه عقارب الساعة وذلك يعود إلى أن العناصر المختلفة من تشكيلة كبيرة نادراً ما تتجه في نفس الاتجاه. يوضح الشكل رقم (4) استخدام القواطع المعتمدة على القوات الصديقة.



الشكل رقم (4) القواطع المعتمدة على وضعية القوات الصديقة


- (6) خط أقصى مدى للاشتباك. يعتبر خط أقصى مدى للاشتباك لسرية المشاة الآلية بمثابة وصف خطي للحد الأبعد للنيران المؤثرة، يقوم قائد سرية المشاة الآلية باستحداث الحد الأقصى للمدى المؤثر عن طريق تحديد أقصى مدى لكافة الأسلحة حسب تقييدات وتحديدات الأرض، وبطريقة أخرى توفر المنحدرات والغطاء النباتي والمنشآت والمعالم الأرضية الأخرى تخفية وتستر، وقد تمنع الأسلحة من الاشتباك على أقصى مدى مؤثر.
- (7) خط تحديد النيران. يضع قائد سرية المشاة الآلية خط تحديد النيران كإجراء سيطرة على النيران لمنع الاشتباكات دون تنسيق، ففي العمليات التعرضية قد يقوم القائد بتعيين خط تحديد النيران لمنع وحدات قاعدة الإسناد من الرماية على منطقة قوات المناورة المحتملة. يعتبر هذا الأسلوب هاماً خصوصاً عندما تساعد آليات القتال مناورة جماعات من المشاة. وفي العمليات الدفاعية، قد يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتأسيس خط تحديد النيران لمنع الوحدة من الاشتباك مع جماعة مشاة صديقة متمركزة في موقع محصور.

محظور

(8) خط الحماية النهائي. يضع قائد سرية المشاة الآلية خط الحماية النهائي لحرمان العدو من الاقتحام بالنيران المتقاطعة من كافة الأسلحة المتوفرة. وتقوم سرية المشاة الآلية بإسناد هذا الخط بموانع اصطناعية وبنيران حماية نهائية عندما يكون ذلك ممكناً. يعتبر بدء وصول قوات العدو إلى خط الحماية النهائي بمثابة إشارة لفصائل سرية المشاة الآلية لتغيير النيران إلى الأهداف المخصصة لهم من خط الحماية النهائي.

ب. إجراءات السيطرة على النيران على ضوء التهديد. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية إجراءات السيطرة على النيران على ضوء التهديد من أجل التركيز والسيطرة على النيران وذلك بتوجيه الوحدة للاشتباك مع قوة معادية بدلاً من الرماية على نقطة أو منطقة.

(1) أنواع الرماية. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أنواع الرماية من أجل توزيع نيران الوحدة على عدة أهداف متشابهة في نفس الوقت. يقوم القادة بتحديد وتعديل أنواع النيران بناءً على شكل طبيعة الأرض وعلى تشكيلة العدو المتوقعة انظر الشكل رقم (5).



الشكل رقم (5) أنواع السيطرة على النيران (نيران في العمق، متقاطعة، جبهوية)

(أ) النيران الجبهوية. قد يبدأ القادة باستخدام أسلوب النيران الجبهوية عندما تكون الأهداف المعادية على شكل صف أمام الوحدة، حيث تقوم أنظمة الأسلحة بالاشتباك مع الأهداف الواقعة في جبهاتها الخاصة بها.


(ب) النيران المتقاطعة. يبدأ القادة باستخدام أسلوب النيران المتقاطعة عندما تكون الأهداف المعادية متحركة على شكل صف أمام الوحدة بطريقة تسمح بالنيران المائلة على جناح العدو أو عندما تحول الموانع دون رماية الوحدة بنيران جبهوية. تشتبك أسلحة الجناح الأيمن لقواتنا مع الأهداف المعادية البعيدة على اليسار في حين تشتبك أسلحة الجناح الأيسر لقواتنا مع الأهداف المعادية

محظور

البعيدة على اليمين، وتوفر الرماية المائلة على كامل منطقة الاشتباك رمياً أكبر على الجناح مما يزيد من فرصة القتل.

(ج) النيران في العمق. يبدأ القادة باستخدام أسلوب النيران في العمق عندما تكون الأهداف منتشرة في العمق بشكل متعامد مع وضعية الوحدة من قوائنا، تقوم الأسلحة الموجودة في وسط الوحدة بالاشتباك مع الأهداف المعادية الأقرب في حين تشتبك أسلحة الوحدة على الأجنحة مع الأهداف المعادية الأعمق، ومع تدمير أهداف العدو، تقوم الأسلحة بتحويل النيران نحو مركز تشكيلة العدو.

(2) مجموعة الأهداف. يسمح أسلوب مجموعة الأهداف لقائد سرية المشاة الآلية بتوزيع النيران على حشود قوات العدو، ويتم تنفيذ إجراء توزيع النيران على ضوء التهديد الأكبر باتباع أسلوب القواطع على تشكيلة العدو. يتركز هذا الأسلوب على تشكيلة العدو بحيث تكون المحاور متوازية ومتعامدة مع اتجاه حركة العدو. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بوصف القواطع باستخدام مواقعها النسبية، انظر الشكل رقم (6).



الشكل رقم (6) أنواع القواطع لمجموعة الأهداف

محظور

(3) أولويات الاشتباك. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أولويات الاشتباك لتعزيز توجيهه لانتخاب الأهداف والتعامل معها، وتستلزم أولويات الاشتباك الترتيب التسلسلي للأهداف المراد الاشتباك معها، والقيام بوظيفة أو أكثر من وظائف السيطرة المهمة التالية على النيران:

(أ) إعطاء الأولوية للأهداف عالية القيمة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية بالتوافق مع مفهومه للعملية أنواع الأهداف التي توفر النتيجة الأفضل ثم يؤثر هذه الأهداف كأولوية للوحدة من أجل الاشتباك معها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يقرر بأن تدمير إمكانيات هندسة العدو هي أفضل طريقة لمنعه من عبور مانع من الموانع.

(ب) استخدام أفضل الأسلحة على الهدف. يضع قائد سرية المشاة الآلية أفضل سلاح للاشتباك مع كل هدف للعدو، وكمثال على ذلك، يمكن أن تكون أولوية الاشتباك لسرية المشاة الآلية هي دبابت العدو أولاً ثم آليات القتال المدرعة وهذا بدوره يزيد من فرصة تدمير دبابت العدو ويزيد من فرص اشتباك أنظمة الأسلحة الخفيفة لسرية المشاة الآلية مع آليات العدو المدرعة.

(ج) توزيع نيران الوحدة. إن إيجاد أولويات مختلفة لأنظمة أسلحة صديقة متشابهة يمكن أن يساعد في منع زيادة القتل وتحقيق توزيعاً فاعلاً للنيران. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدد قائد سرية المشاة الآلية دبابت العدو كأولوية أولى لفصيل واحد من فصائل المشاة الآلية من سرية المشاة الآلية في حين يضع آليات القتال المدرعة للعدو كأولوية لفصيل آخر.

(4) الخط أو النقطة الذي يجب اتخاذ إجراء من قبل قواتنا عند وصول العدو إليه. هو عبارة عن مجموعة محددة من الظروف التي تقتضي البدء بالرمي، وغالباً ما يكون مرتبطاً بقواعد الاشتباك، فهو يعرف ظروف الاشتباك لنيران الوحدات المرؤوسة، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون الخط أو النقطة الذي يجب اتخاذ إجراء من قبل فصيل صديق للبدء في الاشتباك هو مرور أو عبور ثلاث آليات قتالية أو أكثر للعدو لمنطقة أو خط معروف.

(5) حالة السيطرة على الأسلحة. يضع قائد سرية المشاة الآلية المستويات الثلاثة لحالة السيطرة على الأسلحة لذكر الظروف المعتمدة على معايير تمييز الهدف التي بموجبها يمكن لسرية المشاة الآلية الاشتباك مع أهداف العدو. يقوم القائد بوضع وتعديل حالة السيطرة على الأسلحة بناءً على توزيعات قواتنا وقوات العدو وعلى الموقف

محظور

المحدث. بشكل عام كلما زادت احتمالية القتل بنيران القوات الصديقة، زادت تقييدات حالة السيطرة على الأسلحة. وفيما يلي المستويات الثلاثة لتقييد استخدام الأسلحة حسب التسلسل التنازلي من الأعلى إلى الأدنى:

- (أ) الأسلحة في وضعية وقف الرمي. الاشتباك مع أهداف العدو فقط إذا كانت مشتبكة أصلاً معها أو صدرت الأوامر بالاشتباك.
- (ب) الأسلحة مقيدة. الاشتباك مع أهداف العدو فقط إذا تم تحديدها بشكل مؤكد على أنها معادية.
- (ج) الأسلحة حرة. الاشتباك مع أي أهداف للعدو غير معروفة بشكل مؤكد على أنها صديقة.

(6) قواعد الاشتباك. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية قواعد الاشتباك لتحديد الظروف والتحديات التي بموجبها يمكن لسرية المشاة الآلية الاشتباك مع أهداف العدو. وتشمل قواعد الاشتباك تمييز العناصر المقاتلة وغير المقاتلة وتصنف معاملة غير المقاتلين. ومن العوامل التي تؤثر على قواعد الاشتباك هناك سياسة الدولة المهمة، قصد قائد مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، البيئة العملية وقانون الحرب. تعترف قواعد الاشتباك دائماً بحق الفرد بالدفاع عن نفسه وفي نفس الوقت تحدد وبوضوح الأحوال التي يمكنه فيها إطلاق النار.

6. أنواع قواعد الاشتباك. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

- أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقادة القوات والقادة للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة.
- ب. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار ضباط الصف، وتصدر لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجيه العام. الملحق "أ" يبين قواعد الاشتباك.
- ج. أساليب الاشتباك. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية تأثيرات أساليب الاشتباك الموجهة حسب إجراءات توزيع النيران. تتم تغطية أساليب الاشتباك التالية الأكثر شيوعاً في عمليات سرية المشاة الآلية:

محظور

(1) هدف نقطة. تتضمن هدف النقطة تركيز تأثيرات نيران سرية المشاة الآلية أو الفصيل ضد هدف محدد دقيق مثل آلية أو موقع محصن لرشاش أو موقع لقذائف موجهة مضادة للدبابات. وعندما يقوم القادة بتوجيه نيران النقطة، تشتبك جميع أسلحة الوحدة مع الهدف وتستمر في إطلاق النار حتى يتم تدميره أو عندما ينتهي الوقت المطلوب لإسكاته، كما يجعل استخدام النيران المجتمعة من مواقع متفرقة نيران النقطة أكثر فاعلة عن طريق الاشتباك مع الهدف من اتجاهات متعددة. وقد تبدأ الوحدة باشتباك مستخدمة نيران النقطة ضد التهديد الأكثر خطورة ثم تتحول بعد ذلك إلى نيران المنطقة ضد أهداف أخرى أقل تهديدا من أهداف النقطة.

(2) هدف منطقة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أسلوب هدف المنطقة لتوزيع تأثيرات نيران سرية المشاة الآلية على منطقة توجد فيها مواقع معادية متنوعة أو غير واضحة. وفي حال كانت المنطقة واسعة، يحدد القادة قطاعات رمي للعناصر المروسة باستخدام طريقة التوزيع المعتمدة على طبيعة الأرض مثل أسلوب الأرباع (تقسيم المنطقة إلى أربعة أقسام). وعلى نحو نموذجي، فإن الغاية الرئيسة لنيران المنطقة هي الإسكات غير أن إدامة الإسكات الفاعل تتطلب سيطرة لمعدل النيران من أجل المحافظة على الذخيرة.

(3) كثافة من النيران. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية كثافة من النيران من أجل الحشد السريع لتأثيرات نيرانه أو لتحقيق التفوق الناري. فعلى سبيل المثال، قد تبدأ وحدة من الوحدات بالإسناد باستخدام كثافة من النيران ثم يتم التحول إلى النيران التناوبية أو التتابعية للحفاظ على حالة الإسكات المطلوبة.

(4) النيران المتبادلة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أسلوب النيران المتبادلة باستخدام أزواج من الفصائل أو الأقسام للاشتباك مع نفس أهداف النقطة أو المنطقة. تسمح النيران المتبادلة لسرية المشاة الآلية بالحفاظ على الإسكات لمدة أطول من مدة كثافة النيران.

(5) النيران المرصودة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أسلوب النيران المرصودة عندما تكون سرية المشاة الآلية في مواقع دفاعية محمية بمديات اشتباك تتعدى 2500 متر. يقوم قائد سرية المشاة الآلية أو قائد الفصيل بتوجيه عنصر أو قسم واحد للاشتباك وتبقى العناصر المتبقية أو القسم الآخر برصد النيران والتجهيز للاشتباك بالأمر في حال استمر العنصر المشتبك في عدم إصابة أهدافه أو حصل عطل أو انخفض مخزونه من الذخيرة.


محظور

(6) النيران المتتابعة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أسلوب النيران المتتابعة للاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة واحدا بعد الآخر بتسلسل مرتب. فعلى سبيل المثال، قد يقوم فصيل المشاة الآلي بتتابع نيران آليات القتال المدرعة الأربع من أجل الحصول على أقصى وقت تأثير على العدو. يمكن أن تساعد النيران المتتابعة أيضا في منع هدر الذخيرة ويحدث أيضا عندما ينتظر فصيل المشاة ليرى نتائج قذيفة الـ م د الأولى قبل إطلاق الثانية على نفس الهدف.

(7) الاستطلاع بالنيران. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أسلوب الاستطلاع بالنيران لتحديد موقع العدو وردة فعله مثل الرد على نيران أو حركة العدو، فعلى سبيل المثال قد يواجه قائد سرية المشاة الآلية الفصيل الذي يقوم بدور الحركة والمراقبة لتنفيذ الاستطلاع بالنيران ضد موقع عدو محتمل قبل البدء بحركة الفصيل.

7. عملية السيطرة على نيران السرية. يجب على قادة السرايا والقادة المرؤوسين اتخاذ إجراءات سيطرة على النيران المباشرة باتباع التوجيه الصحيح للنيران المباشرة ضد العدو، يكمن في جوهر وأساس هذه العملية عاملان أساسيان أولهما الاستمکان السريع والدقيق للأهداف، وثانيهما حشد النيران من أجل تحقيق تأثيرات حاسمة. يتمثل استمکان الأهداف بالكشف والتعريف وتحديد مكان الهدف بتفاصيل كافية تسمح بالاستخدام الفاعل للأسلحة، في حين يتضمن الحشد تركيز النيران على نقاط رئيسة ثم العمل على توزيعها للخروج بنتائج ممتازة.


أ. تحديد مواقع العدو المحتملة وتحديد خطة المناورة للعدو. يقوم قائد سرية المشاة الآلية والقادة المرؤوسين بتخطيط وتنفيذ النيران المباشرة اعتمادا على تقديرهم للموقف ويكون الجزء الرئيس من هذا التقييم هو تحليل طبيعة الأرض وقوة العدو، يوفر الشكل رقم (7) مثال على توقع قائد سرية المشاة الآلية لمواقع العدو المحتملة وخطة مناورته.



1. يحدد قائد سرية المشاة تهديدات قوات العدو (مقتربات المشاة والمشاة الآلية والمواقع التي توفر ميادين نيران جيدة).
2. يتوقع هجوم قوات العدو بسريتين على كل مقرب.

الشكل رقم (7) مثال على توقع قائد سرية المشاة الآلية لمواقع العدو المحتملة وخطة مناورته

ب. تحديد مكان تهديدات العدو وكيفية حشد تأثيرات النيران (التركيز والتوزيع). يجب على قائد سرية المشاة الآلية حشد تأثيرات نيران الفصائل لتحقيق تأثيرات حاسمة، ويتطلب الحشد الناجح من قائد سرية المشاة الآلية العمل على تركيز نيران العناصر المرووسة بالإضافة إلى توزيع تأثيراتها. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتوقع وتحديد مواقع أو نقاط العدو المحتملة على طول المقتربات الممكنة لتحديد المكان الذي تستطيع فيه سرية المشاة الآلية حشد النيران، انظر الشكل رقم (8).



الشكل رقم (8) تحديد مكان وكيفية حشد تأثيرات النيران لقتل العدو

ج. توجيه القوات للاكتشاف والتحديد السريع للأهداف. لكي يكون الاشتباك مع العدو بالنيران المباشرة ناجحاً، يجب على سرية المشاة الآلية القيام بالاكتشاف والتحديد السريع والدقيق لمعرفة مواقع مصادر نيران العدو، ولذا فإن توجيه القوات الصديقة على مواقع العدو المحتملة وعلى مقترباته الممكنة من شأنه أن يُسرّع من عملية اكتشاف وتحديد أهداف العدو. ولتحقيق هذا التوجه الهام، يقوم القائد بشكل نموذجي بتعيين نقاط مرجع لأهداف مواقع العدو ومقترباته المحتملة أو بالقرب منها، ويقوم بتوجيه الوحدات المرووسة باستخدام اتجاهات النيران أو قواطع النيران.

د. تغيير اتجاه النيران من أجل إعادة تركيزها أو إعادة توزيع تأثيراتها. مع استمرار الاشتباك، يجب على سرية المشاة الآلية تغيير اتجاه النيران من أجل إعادة تركيز وإعادة توزيع التأثيرات بالاعتماد على الموقف. يقوم قائد سرية المشاة الآلية والقادة المرووسون بتطبيق نفس الأساليب والاعتبارات لتشمل إجراءات السيطرة على النيران التي استخدمها سابقاً من أجل تركيز وتوزيع النيران، وعند تغير الموقف يتم تغيير اتجاه النيران، ومن الأمثلة على تغير الموقف وتغيير اتجاه النيران النقاط التالية:

محظور

- (1) ظهور قوة معادية تفرض خطراً أكبر من خطر القوة التي بالتماس.
- (2) استنزاف كبير لقوة العدو التي يتم الاشتباك معها مما يؤدي إلى احتمالية زيادة في التأثير على الهدف.
- (3) استنزاف العناصر الصديقة المشتبكة مع قوة العدو.
- (4) زيادة خطر القتل بالنيران الصديقة مع اقتراب عنصر المناورة للقوات الصديقة من قوة العدو.

8. التخطيط للنيران المباشرة. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بالتخطيط للنيران المباشرة مع العمل على إعداد وتطوير تقديره للموقف وتكملة الخطة، ويعتبر تحديد أين؟ وكيف؟ يمكن لسرية المشاة الآلية حشد النيران هو اعتبار تخطيط أساس لمفهوم عمليات قائد سرية المشاة الآلية.

9. الأوامر المستديمة للنيران المباشرة. تضمن الأوامر المستديمة للنيران المباشرة التي تمّ التدريب عليها بشكل جيد الإجراءات السريعة المتوقعة من قبل جميع أفراد السرية. عند وضع الأوامر المستديمة للنيران المباشرة يركز قائد سرية المشاة الآلية على قدرات وحدته وعلى الظروف والموقف المتوقع. تشمل الأوامر المستديمة الوسائل لتركيز النيران وتوزيع تأثيراتها، توجيه القوات وتجنب الإصابة بالنيران الصديقة. يجب على قائد سرية المشاة الآلية تعديل الإجراءات حال ظهور تغييرات على المهمة، العدو، طبيعة الأرض، الوقت المتوفر، القطعات المتوفرة، الإسناد المتوفر والاعتبارات المدنية. تبدأ سرية المشاة الآلية الاشتباك باستخدام الأوامر المستديمة في حال عدم إصدار قائد سرية المشاة الآلية أي تعليمات أخرى تخص النيران المباشرة.

قواعد الاشتباك

عام

1. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين. ويعرف دليل قانون العمليات للجيش الأمريكي لسنة 1997 قواعد الاشتباك بأنها التوجيهات التي تصدرها الجهة العسكرية المختصة بوضع وتحديد الظروف والقيود التي بموجبها تقوم القوات البحرية والبرية والجوية بالبدء أو الاستمرار في الاشتباك القتالي ضد القوات الأخرى المعادية. فقواعد الاشتباك هي الوسيلة التي من خلالها تحدد القيادة السياسية والعسكرية استخدام القوات المسلحة في سياق سياسي وعسكري يتوافق مع القانون الوطني والدولي. فقواعد الاشتباك تمنح الحكومة سيطرة سياسية وقانونية على بدء أو استمرار الاشتباك القتالي وتمنح في ذات الوقت التوجيه والمرونة للقوات المسلحة. ويفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى؟ وأين؟ وضد من؟ وكيف يمكن استخدام القوة؟ فقواعد الاشتباك بهذه الصورة تمنح القيادة السياسية والعسكرية القدرة على التحكم في استخدام القوة. وتختلف قواعد الاشتباك من موقف إلى آخر ويدخل في تحديدها اعتبارات سياسية وعسكرية وقانونية. فقواعد الاشتباك أثناء الحرب تختلف عن تلك المخصصة للسلم وقواعد الاشتباك للقوات الجوية تختلف عن تلك المخصصة للقوات البحرية أو البرية. كذلك تختلف قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات حفظ السلام عن قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات قتالية هجومية كانت أو دفاعية. فالوحدات العسكرية بعبارة أخرى تحتاج لقواعد اشتباك في جميع الأوقات والأزمنة.

صياغة قواعد الاشتباك

2. تصاغ قواعد الاشتباك بأسلوبين. إيجابي وسلبى فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها أو عند الضرورة التي تقدر وفقاً لظروف الموقف. كالترخيص مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أما الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة، كحظر استخدام الشراك الخداعية في المنشآت المدنية مثلاً.

محظور

العوامل المؤثرة على صياغة قواعد الاشتباك

3. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على صياغة قواعد الاشتباك. يمكن إيجاز أهم هذه العوامل كالآتي:

أ. عدم الإفراط/التناسب. ويقصد به استخدام القدر المناسب من القوة لإنجاز المهمة. فلا يجوز الإفراط في استخدام القوة أو استخدام قوة أقل مما ينبغي. ويظهر التناسب في قواعد الاشتباك عند الترخيص بمهاجمة العدو المتحصن في منشأة مدنية أو محمية ووجوب استخدام أقل قدر من القوة للدفاع عن النفس وعدم تدمير المنشأة المحمية. كما يظهر التناسب عند التخطيط للقتال بين قوات متباينة.

ب. الاتفاقات الدولية. إنَّ انضمام الدولة لبعض الاتفاقات يؤثر على صياغتها لقواعد الاشتباك. فالدولة العضو في اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، على سبيل المثال، لا يمكن أن تُضمن قواعد الاشتباك لديها نصا يجيز استخدام هذه الألغام.

ج. الغرض من العملية. تختلف قواعد الاشتباك المخصصة لعمليات حفظ السلام عن تلك الخاصة بفرض السلام أو تلك الخاصة بالدخول في حرب.

د. الظروف السياسية والعسكرية السائدة. تؤثر الظروف السائدة على قواعد الاشتباك. ففي حالة التوترات السياسية وعدم الرغبة في الدخول في مواجهة عسكرية تعتمد الدولة إلى تخفيف قواعد الاشتباك لديها وتضمينها من التعليمات مما يسمح لها باستيعاب استفزازات الخصم ورغبته في الدخول في مواجهة عسكرية. أما في حال الرغبة بالدخول في مواجهة عسكرية أو تصعيد الموقف فتعتمد الدولة إلى تشديد قواعد الاشتباك لديها للرد على أي تصرف، وإن لم يكن مقصودا من الخصم.

هـ. توفر المعلومات. لوضع قواعد الاشتباك التي تتناسب مع الموقف التعبوي يتطلب الأمر توفر المعلومات الحديثة عن تنظيم الخصم وتسليحه وتكتيكاته ومحيط العمليات. فإذا قام الخصم على سبيل المثال بنشر عدد من قواته خلف الخطوط فلا بد أن تتضمن قواعد الاشتباك إجراءات لمواجهة هذا التكتيك من الخصم كتشديد إجراءات الحراسة والتفتيش وتسيير الدوريات المسلحة.

و. الضرورة العسكرية. يمكن أن تتضمن قواعد الاشتباك تعليمات بجواز القيام ببعض الأعمال الاستثنائية لمواجهة حالة الضرورة. من الأمثلة على هذه التعليمات جواز مصادرة بعض الممتلكات الخاصة لاستخدامها من قبل القوات المسلحة وذلك عند عدم توفر أي بديل آخر، أو جواز استخدام عوامل مكافحة الشغب لتفريق المدنيين.

4. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقادة القوات والقادة الرئيسيون للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة كحالة وجود ثورة أو انقلاب عسكري في دولة مجاورة أو قيام قوات من دولة مجاورة بالتمركز أو بعمل مناورات غير مقررة (غير دورية) بالقرب من حدود الدولة. هذا النوع من القواعد غالبا لا يتم نشرها أو تداولها إلا بعد انتهاء الظروف التي صدرت فيها هذه التوجيهات. إن هذا النوع من قواعد الاشتباك غير قاصر على زمن الحرب بل يمكن وضعه أثناء السلم أو الحياد أو التوترات السياسية. وتهدف الدول من وضع هذه القواعد في غير زمن الحرب إلى حماية سيادتها الوطنية ومنح قواتها بجميع أفرعها الفرصة والاستعداد للتعامل مع أي موقف طارئ. وترمي الدول في بعض الأحيان من قواعد الاشتباك إلى منع وحدات قواتها المسلحة من القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى إثارة أزمة مع الغير. لذلك تقوم بعض الدول بإخطار الدول المجاورة بقواعد الاشتباك المطبقة لديها وذلك لتجنب وقوع أي مواجهة غير مرغوبة لأسباب سياسية أو عسكرية مع الغير. ويمثل أي تجاهل من الغير لهذه القواعد عن وجود نية عدائية تجاه الدولة تبرر اتخاذ الرد المناسب بشأنها. وتوضيحا لذلك سنعرض فيما يلي أمثلة على قواعد الاشتباك للقوات البرية والجوية والبحرية وذلك أثناء السلم أو التوترات السياسية:

(1) قواعد الاشتباك للقوات البرية.

- (أ) لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- (ب) لا نشاطات فجائية أو مريبة.
- (ج) تجنب المصادمات.
- (د) لا استفزازات.
- (هـ) لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كلم من الحدود.
- (و) لا تحركات لقوى تتعدى حجم كتيبة.
- (ز) إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
- (أ أ) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
- (ب ب) أنذر الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.

محظور

(ج ج) اشتباك فقط في حال التعرض لهجوم.

(د د) عزز المنطقة وفقا للحاجة.

(2) إزاء قواعد الاشتباك أثناء الحرب فإنها تصدر في شكل تعليمات لأغراض تنسيق نشاط الوحدات العسكرية في التعامل مع الخصم ومع القوات الحليفة والدول المحايدة. كما تتضمن هذه القواعد تعليمات بشأن التصرف مع المنشآت المحمية والسكان المدنيين والتعامل مع الأسرى ومع باقي الفئات المحمية ومن الأمثلة على ذلك:

(أ) عند بدء القتال تقوم القوات البحرية بفرض حصار بحري على سواحل العدو لقطع الإمدادات عنه.

(ب) يتم اعتراض السفن التجارية المتوجهة للعدو وتفتيشها ومصادرتها أو تغيير مسارها.

(ج) قم باعتراض الطائرات الحربية والاستعداد لمهاجمتها عند رصدها.

(د) يمكن نشر قوات خاصة خلف خطوط العدو.

(هـ) يمكن شن حرب إلكترونية ضد العدو.

(و) تجنب قصف الأهداف المدنية أو المنشآت المحمية للعدو.

(ز) تجنب الدخول في أراضي دولة محايدة أو مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي.

(ح) قم بإخطار العدو عن طرق النقل الطبي لقواتنا.

(ط) قم بالإبلاغ عن أي استخدام للعدو لأسلحة الدمار الشامل واجمع عينات من البيئة لإثبات هذا الاستخدام.

(ي) تجنب قصف المنشآت الرئاسية لحكومة العدو.

(ك) اجمع الجرحى والمرضى من الميدان.

(ل) نقل الأسرى إلى الخطوط الخلفية واستجوبهم وقم بالإبلاغ عنهم.

ب. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار الضباط وتسمى ببطاقة الجيب. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. يتم في بعض الأحيان نشر وتداول بطاقة الجيب بعد انتهاء العمليات العسكرية وذلك لانتهااء الغرض منها. وتوضيحا لذلك سنعرض فيما يلي مثالا لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

محظور

- (1) مثال لبطاقة الجيب أثناء الحرب. أثناء عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت أصدرت القوات الأمريكية بطاقة الجيب لأفراد قواتها المسلحة المشاركين في العملية.
- (2) الملحق "ب" يبين مثال على بطاقة الجيب.

محظور

الملحق " ب " للفصل الثالث لعقيدة المشاة الآلية

بطاقة الجيب

عاصفة الصحراء

1. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو وذلك مع مراعاة القيود التالية:
 - أ. لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.
 - ب. تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضروريا للمحافظة على حياة الأمريكيين. ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو مبانٍ غير محمية أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.
 - ج. لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف والنصب التذكارية الوطنية وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
 - د. تمنح المستشفيات حماية خاصة ولا يجوز مهاجمتها إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ للقوات الأمريكية، ولا تتم في هذه الحالة مهاجمة المستشفيات إلا بعد إنذارها وإمهالها بوقتٍ كافٍ إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.
 - هـ. يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو. لا يجوز استخدام الشراك الخداعية في الأملاك الشخصية المدنية. وتسترد أو تدمر الشراك الخداعية بعد انتهاء الضرورة العسكرية التي استدعت وضعها.
 - و. يحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.
 - ز. تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضروريا لحماية حياة الأمريكيين. ولا تهاجم الأشياء المدنية المعتادة، كالمنازل، إلا إذا استخدمت من قبل العدو لأغراض عسكرية.
 - ح. عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة ولا تستخدم أي ممتلكات خاصة إلا بعد التأكد من عدم وجود ممتلكات عامة يمكن أن تستخدم عوضا عنها. لا يجوز مصادرة أي ممتلكات بما فيها المركبات، إلا بتصريح من القائد المرافق وبعد إعطاء وصل بالمصادرة وإذا كان القائد يستطيع التعاقد على استخدام هذه الممتلكات فلا يجوز مصادرتها.
 - ط. عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.
 - ي. تذكر.

(1) قاتل المقاتلين فقط.

(2) هاجم الأهداف العسكرية فقط.

محظور

(3) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.

(4) اقصر التدمير على ما يحتاجه إتمام مهمتك.

بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام

2. نظراً لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي، وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة. ومن القواعد التي تتضمنها بطاقة الجيب لعملية حفظ السلام ما يلي:

- أ. لك الحق بأن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.
- ب. يمكنك أن ترد على النيران المعادية بفاعلية وحزم دون إبطاء لتوقف العمل العدواني.
- ج. عندما تهاجم قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.
- د. لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.
- هـ. يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.

3. تذكر.

- أ. أنك لست في حرب.
- ب. معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.
- ج. استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.
- د. الاستعداد والتأهب دفاعاً عن النفس.

الفصل الرابع

سرية المشاة الآلية في العمليات
الدفاعية

محظور

الفصل الرابع

سرية المشاة الآلية في العمليات الدفاعية

عام

1. العمليات الدفاعية هي العمليات القتالية التي يتم تنفيذها لإفشال هجوم العدو وكسب الوقت والاقتصاد بالقوة وتهيئة الظروف المواتية للعمليات التعرضية أو عمليات الاستقرار. بينما تكون العمليات التعرضية هي النوع الأكثر حسماً من العمليات القتالية، فإن العمليات الدفاعية هي النوع الأقوى. يستطيع قائد سرية المشاة الآلية فرض مكان حدوث القتال، ويقوم بتهيئة الأرض والظروف لمصلحته بينما يقوم في نفس الوقت بحرمان العدو من المعلومات الاستخباراتية الكافية، ولا يمكن للدفاع وحده حسم العمليات، ولكنه يهيئ الظروف للعمليات التعرضية المعاكسة بوساطة احتياط مجموعة اللواء والتي تُمكن سرية المشاة الآلية من استرداد المبادرة. كما توفر عمليات سرية المشاة الآلية الدفاعية الحماية لعمليات الاستقرار الجارية وتفشل وتدمر هجوم العدو. يوضح هذا الفصل استخدام أساسيات العمليات الدفاعية لدفاع سرية المشاة الآلية، والواجبات الدفاعية الرئيسية، واعتبارات تخطيط الدفاع، وإدارة المعركة الدفاعية وتنفيذها، والتحول من الدفاع إلى أنواع أخرى من العمليات. والحالات التي تلجأ إليها القوات للدفاع هي:

- أ. لكسب موقف ملائم للعمليات التعرضية.
- ب. لصد وهزيمة عدو متفوق.
- ج. بعد تحقيق القوات المهاجمة أهدافها النهائية.
- د. الاقتصاد في القوة وتوفير الحجم الأكبر للقوات في المناورة في مكان آخر.

مبادئ العمليات الدفاعية

2. تطبق مبادئ الحرب على العمليات الدفاعية عامة إلا أن هنالك اعتبارات وعوامل تحتاج إلى تأكيدات خاصة وهي:

- أ. العمق. يجب توفر العمق في أي موقع أو قطاع أو منطقة دفاعية، لتدمير أي هجوم معاد مسند ومعزز. تزداد الحاجة إلى العمق في الدفاع كلما زادت قابلية حركة العدو، وقوة نيرانه وعندما تتسع الواجهة التي تتحرك ضمنها قواته.

(1) يمكن تحقيق العمق في الدفاع بما يلي:

- (أ) الانفتاح الصحيح للقوات على طول الواجهة وفي عمق المنطقة.
- (ب) انتخاب وتجهيز مواقع وقف الاختراق أو الغلق بالعمق.

محظور

(ج) مناورة القوات (العناصر الأمامية) لاحتلال مواقع الغلق أو وقف الاختراق.

(د) استخدام الاحتياط المتحرك في أي مكان ضمن المنطقة الدفاعية.

(2) يحقق هذا المبدأ الأهداف التالية:

(أ) امتصاص ثقل الهجوم وتحطيمه عن طريق استنزافه.

(ب) حرمان العدو من كشف المنطقة الدفاعية أو القاطع الدفاعي أو الموقع الدفاعي.

(ج) إعطاء القائد وقتاً لكشف ومعرفة نوايا العدو.

(د) إرغام العدو على إعادة انفتاح مدفعيته التي يترتب عليها تجزئة هجومه إلى مراحل.

ب. الإسناد المتبادل. من المرغوب فيه الحصول على دفاع مترابط وأن تغطي نيران كل وحدة فرعية واجهة وحدة فرعية أخرى، إلا أن هذا لا يمكن تحقيقه دائماً بسبب طبيعة الأرض والواجبات المحتملة. تعتبر الوحدات والوحدات الفرعية في إسناد متبادل إذا كانت الفجوات بينهما مغطاة بالنار المباشرة بحيث لا يستطيع العدو إذا اخترق الفجوات أن يقوم بالهجوم على وحدة دون أن يكون معرضاً لتدخل وحدة أخرى بشكل فاعل.

ج. الدفاع لجميع الجهات. بالرغم من أن الدفاع صمم مبدئياً لصد هجمات العدو على أكثر طرق اقترابه احتمالاً، إلا أنه يجب اعتبار إمكانية قيام العدو بهجوم من اتجاه غير متوقع، لذا يجب أن يخطط القائد دفاعه لجميع الجهات بواسطة التوزيع الأولي الجيد لقواته، ومن ثم يستمر في إعادة تركيز وتوجيه قواته لتتناسب مع الخطة المعدة سلفاً مع إعادة توجيه قوة النار المتوفرة لمواجهة أي طارئ.

د. العمل التعرضي. ينتزع الدفاع الفاعل والعدائي المبادأة من يد العدو ويحطم معنوياته وعلى القادة بث الروح العدائية في وحداتهم من خلال الأعمال العدائية التالية:

(1) إخراج الدوريات.

(2) التسلل إلى مناطق العدو الخلفية.

(3) النيران الإزعاجية.

(4) الهجمات التخريبية.

(5) الهجمات المحلية والمدبرة.

محظور

هـ. الاحتياط. يجب على القائد أن يكون مهيباً لمواجهة أي موقف غير متوقع يفرضه العدو وذلك بالاحتفاظ باحتياط كاف يركز بشكل مناسب إما لشن هجوم محلي لاستعادة أرض حيوية أو القيام بواجب وقف الاختراق، عندما يقوم القائد باستخدام احتياطه يجب أن يبذل أقصى جهد لتشكيل احتياط آخر. وعادة ما يشكل الاحتياط في جميع مراحل المعركة بحجم قد يصل إلى ثلث أو ربع القوة. وأحياناً قد يكون أقل احتياط يحتفظ به القائد على مستوى سرية المشاة الآلية تسع القوة (9/1) إذا توفرت قوة لتشكيل الاحتياط. بشكل عام يجب على القائد الاحتفاظ بالاحتياط بصورة مستمرة وغالباً يكون تشكيل الاحتياط على مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وأعلى، وعند استخدام الاحتياط على القائد تشكيل احتياط آخر. قد تتطلب بعض المواقف تجزئة الاحتياط مثل الدفاع عن الساحل، الدفاع في المناطق الجبلية، ولا يوجد احتياط للمدفعية والهندسة في المستوى التعبوي والعملياتي.

أساسيات العمليات الدفاعية لسرية المشاة الآلية

3. تلجأ القوات إلى القيام بالعمليات الدفاعية عندما لا تمتلك قوة كافية للهجوم. على الرغم من أن نتيجة القتال الحاسم تنطلق من الأعمال التعرضية، إلا إن قادة سرايا المشاة الآلية يجدون دائماً أن من الضروري وحتى من المستحسن تنفيذ الدفاع. وعند تبني هذا الخيار، فإن عليهم إيجاد الظروف للدفاع بطريقة تسمح للقوات الصديقة بالصمود وتثبيت العدو أثناء تحضيرهم لاكتساب المبادرة والعودة للعمليات التعرضية.

أ. إن الهدف الأساس من تنظيم الدفاع هو استعادة المبادرة من قوات العدو المهاجمة، وتعتبر الأساسيات التالية مهمة لجميع العمليات الدفاعية من أجل تحقيق هذا الهدف:

(1) تشثيت العدو. يتم تشثيت هجوم العدو وإبطاء سرعة عملياته باستغلال كل ما يتوفر من قدرة قتالية ونيران وموانع وما توفره الأرض من هياكل مختلفة. تنظيم الدفاع يتطلب دفع قوة من سرية المشاة الآلية إلى أمام المواقع الدفاعية للعمل كنقاط مراقبة ودوريات، كما أن استغلال نيران المدفعية والهاونات للتأثير على مناورة العدو.

(2) المرونة والإسناد المتبادل. يجب أن يكون دفاع سرية المشاة الآلية قادراً على التكيف مع التغيرات وتحويل الجهد الرئيس، ويسمح الإسناد المتبادل بحشد نيران العناصر الأخرى لضمان التكيف مع المتغيرات العملياتية. يتم إنشاء المواقع البديلة والثانوية (المواقع التحويلية) والمناورة بالقوات لمواجهة التهديد.

محظور

(3) إدامة المناورة والقدرة على تنفيذ العمل التعرضي. من الضروري استخدام كامل الموقع الدفاعي المخصص والاستفادة منه لحشد القوات وتنفيذ المناورة المطلوبة لإدامة صمود الدفاع.

(4) الدفاع في العمق. تنظيم الدفاع بالعمق يمتص زخم هجوم العدو ويحرمه من اكتساب زخم الهجوم اللازم للوصول إلى الأهداف النهائية.

(5) الحماية والدفاع لجميع الجهات. يجب تنفيذ كافة إجراءات الحماية وتنفيذ وتصميم الدفاع ليحقق قدرات الوحدات الفرعية على إنتاج نيران لحرمان العدو من الحصول على معلومات عن الوحدة المدافعة.

(6) التحضيرات. تواصل سرية المشاة الآلية تحسين وتطوير مواقعها وإدارة الدفاعات حتى يحصل الاشتباك الأول مع قوات العدو وقوات نطاق الأمن.

(7) الاحتياط. يجب على القائد أن يكون مستعداً لمواجهة أي موقف غير متوقع يفرضه العدو وذلك للاحتفاظ باحتياط كاف يركز بشكل مناسب إما لشن هجوم محلي لاستعادة أرض حيوية أو القيام بواجب وقف الاختراق.

ب. القص من دفاع سرية المشاة الآلية. تنفذ سرية المشاة الآلية الدفاع لإفشال هجوم العدو وتشتيت قواته، حيث يتم في العمليات الدفاعية الناجحة القتال بشدة لتحقيق النصر. يسعى المدافع لزيادة حرية المناورة لقواته وحرمان العدو من حرية المناورة. ويستغل قائد سرية المشاة الآلية في الدفاع كل فرصة للتحويل إلى التعرض مثل تنفيذ الهجوم المحلي بالنيران حتى ولو كان ذلك مؤقتاً عندما يتمكن المدافع من إحداث خسائر مؤثرة في القوات المهاجمة. ومن الأسباب الأخرى لتنفيذ سرية المشاة الآلية العمليات الدفاعية ما يلي:

- (1) كسب الوقت.
- (2) الاحتفاظ بالأرض المهمة.
- (3) تسهيل العمليات الأخرى. (المرور من خلال القوات المدافعة)
- (4) إشغال العدو في منطقة واحدة في حين تقوم القوات الصديقة بالهجوم عليه في منطقة أخرى.
- (5) لزيادة صمود قوات أخرى.

4. التنظيم للقتال. يخصص قائد سرية المشاة الآلية لفصائله القدرات المطلوبة لإنجاز الواجبات المحددة، ويكون التجميع الصحيح للواجب مهما مع الوضع في الاعتبار تحقيق الواجبات المطلوب تنفيذها لأي عملية.

محظور

5. التحضير الاستخباري لميدان المعركة. يعتمد قائد سرية المشاة الآلية على قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال وضباط قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال للحصول على المعلومات وعلى صورة استخبارية لميدان المعركة. يوفر التحضير الاستخباري لميدان المعركة نقطة تركيز لقائد سرية المشاة الآلية لتقييم خطته الدفاعية. تشمل النقاط التي يجب التركيز عليها ما يلي:

- أ. أهداف العدو.
- ب. مناطق تشكيل العدو وتوزيعاته وقوته.
- ج. خطة مناورة العدو.
- د. عامل الوقت والمسافة في مناورات العدو.
- هـ. استخدام وحدات العدو الملحقة مثل الوحدات المضادة للدبابات.
- و. قوات استطلاع العدو.
- ز. قوة احتياط العدو.
- ح. نقاط ضعف العدو.

6. فصيل إسناد السرية.

أ. يتوفر في فصيل الإسناد أسلحة متنوعة يمكن استخدامها من قبل السرية لتعزيز العمليات الدفاعية (توضييعها مع نقاط القتال الخارجية، حماية الأجنحة، إغلاق الفجوات بين المواقع).

ب. يمكن استخدام فصيل الإسناد أثناء تنفيذ السرية للواجبات التالية في العمليات الدفاعية:

- (1) الدفاع عن موقع معركة.
- (2) الدفاع في السفوح الخلفية.
- (3) اسناد قوات نطاق الأمن.
- (4) العمل كجزء من مواقع القتال الأمامية.
- (5) العمل كجزء من الاحتياط.

7. تخطيط الإسناد الناري للعمليات الدفاعية.

أ. يعتمد قائد سرية المشاة الآلية على قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وضباط مجموعة القتال لإعداد خطة الإسناد الناري لسرية المشاة الآلية للجهد الرئيس للدفاع. يلحق بسرية المشاة الآلية ضابط رصد أمامي لمساعدة قائد سرية المشاة الآلية في السيطرة على النيران غير المباشرة. ويمكن أيضاً لقائد سرية المشاة الآلية الاستفادة من نيران الهاون 60 ملم

محظور

المتوفرة في فصيل إسناد السرية، وتكون اعتبارات تخطيط الإسناد الناري للعمليات الدفاعية على النحو التالي:

- (1) يسعى قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لتخصيص جهد النيران لإسناد سرية المشاة الآلية وتوفير الحد الأكبر من النيران في الاتجاه الرئيس لجهود الدفاع الرئيس.
 - (2) تخطيط الأهداف على طول مقتربات تقدم قوات العدو.
 - (3) الاشتباك مع تشكيلات العدو المتقدمة في نقاط ضعفها وعلى طول خط تقدمها بواسطة النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب المتوفر لمجموعة القتال/ الكتيبة.
 - (4) تكامل نيران الإسناد مع جهود الموانع (خطة النار والمانع).
 - (5) دمج خطط النيران مع المناورة وإعادة احتلال الوحدات الفرعية لسرية المشاة الآلية في الموقع الدفاعي وكذلك تكاملها مع الهجمات المحلية بالنيران.
- ب. الهاونات. ضابط الرصد الملحق يشاغل بنيران سرية الإسناد المباشر أو فصيل الهاونات 81 / 120 ملم إذا خصصت نيرانه أو جزء منها لسرية المشاة الآلية الملحق بكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال طبقاً لخطة تسجيل الأهداف ضمن خطة الأهداف الدفاعية وإدارة النيران الدفاعية. وقد تظهر أثناء سير المعركة أهداف طارئة أمام الموقع الدفاعي يتم مشاغلها.
- ج. نيران المدفعية والهاونات. عادة ما يلحق ضابط رصد مدفعي مع سرية المشاة الآلية وربما قائد سرية مدفعية في الحالات التي يقتضي أن يعمل في اتجاه منفصل أو ربما بعيد عن كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وعليه يجب أن يقوم قائد سرية المشاة الآلية بعد التشاور مع ضابط الرصد الملحق بانتخاب وتسجيل مجموعة من الأهداف الدفاعية في واجهة سرية المشاة الآلية حتى (8) أهداف، ويمكن لضابط الرصد مشاغلة الأهداف الدفاعية بنيران فصيل الهاون 120 ملم طبقاً لمفهوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لإدارة النيران الدفاعية بالرغم من أن واجهة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال تغطي بعدد من الأهداف الدفاعية قد تصل إلى 12- 16 هدف والتي تسجل مسبقاً إما تنبؤياً أو بالنيران.

8. الإسناد الهندسي للعمليات الدفاعية. يعتمد قائد سرية المشاة الآلية على خطة الإسناد الهندسي في الدفاع والتي يتم إعدادها على مستوى مجموعة اللواء. وقد تستفيد سرية المشاة الآلية من الإسناد الهندسي من وحدة الهندسة إذا تم إلحاقها بكتيبة المشاة الآلية. وبالرغم من أن خطة الإسناد الهندسي سيتم إعدادها من قبل مجموعة اللواء أحياناً إلا أن جهد كبير يقع على عاتق أفراد وعناصر سرية المشاة الآلية وبإشراف من عناصر هندسة الميدان في تنفيذ الخطة وعلى النحو التالي:

محظور

- أ. زراعة حقول الحماية ويتم توزيع حقل الحماية ليكون أقرب لخنادق الأفراد بحيث تبعد حقول الحماية عن الخنادق بـ (80) متر وتمتد لغاية (200) متر ويكون عمق حقل الحماية (120) متر. ويسيج المانع من اربعة جهات بزوايا طويلة ولفتين سلك مد وتكون الجهة المقابلة بزوايا قصيرة ولفت سلك مد وقد يسيج من ثلاث جهات ما عدى الجهة المقابلة ويرجع السبب في توزيع الحقل بهذه المسافة لإجبار العدو على رفع نيران الهاونات الى عمق الموقع الدفاعي أو الى مواقع دفاعية وذلك لتفادي اصابته المقترحة وهي في حقل الحماية وذلك لتمكين المدافع من استخدام أقصى قوة نار لديه من الأسلحة الفردية على العدو عند دخوله هذا الحقل.
- ب. تهيئة ميدان المعركة و إزالة العوائق والسواتر التي تؤثر على رماية الاسلحة الخفيفة والمتوسطة للمدافع حتى يستطيع التأثير والتسديد عند محاولة اقتحام الموقع من قبل العدو.
- ج. إنشاء الموانع السلكية.
- د. المساعدة في إنشاء الخنادق ضد الدبابات (جهد هندسي).
- هـ. الإكساء والتسقيف للخنادق الدفاعية وتخفية مواقع الأسلحة والملاجئ.
- و. تحسين الطرق والممرات بين المواقع الدفاعية وخنادق الاتصال.
- ز. تأمين وسائل الحماية البسيطة للآليات والناقلات عند الضرورة (عمل سواتر ترابية وحماية جانبية وتمويه الآليات).

9. إدامة سرية المشاة الآلية أثناء الدفاع. ينسق قائد سرية المشاة الآلية الإدامة مع ضباط قيادة مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، وينسق مع ضباط العمليات لضمان أن طرق التزويد لا تتداخل مع خطة المناورة وخطة الموانع.

10. الاعتبارات المدنية. تتمثل الاعتبارات المدنية في الكيفية التي تؤثر بها البنية التحتية الاصطناعية والمؤسسات المدنية و مواقع وأنشطة القادة والسكان المدنيين والمنظمات المدنية داخل منطقة العمليات على ادارة وتنفيذ العمليات العسكرية. من النادر تنفيذ العمليات العسكرية في مناطق غير مأهولة بالسكان، ففي معظم الحالات تكون الوحدات العسكرية محاطة بأناس غير مقاتلين. يتضمن هؤلاء غير المقاتلين السكان في منطقة العمليات والمسؤولين المحليين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. فالمطلوب من القادة بناءً على المعلومات المتوفرة من القيادة الأعلى وعلى معرفتهم وتقديرهم أن يحددوا الاعتبارات المدنية التي تؤثر على مهمتهم. يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بإصدار قواعد الاشتباك لسرية المشاة الآلية لتجنب الإصابات ضمن المدنيين وإلحاق الضرر بدور العبادة والمرافق

محظور

الطبية والمواقع التاريخية والثقافية والبنية التحتية الحيوية. يجب أن يراعي قائد سرية المشاة الآلية حماية وإخلاء المدنيين الذين يدخلون منطقة العملية وأن يأخذ في الاعتبار العوامل الآتية:

أ. المناطق.

ب. المباني والمنشآت.

ج. الإمكانيات.

د. المنظمات.

هـ. السكان.

و. الأحداث.

11. إجراءات السيطرة العامة في المنطقة الدفاعية. تساعد إجراءات السيطرة العامة في القاطع الدفاعي لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وسرية المشاة الآلية على تنظيم قواتها الدفاعية ومواقعها وأعمالها ضمن إطار ميدان المعركة. تشمل أساليب السيطرة التي يُمكن لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال تطبيقها لتنظيم قواتها والسيطرة عليها، القواطع الدفاعية، مواقع القتال، النقاط الحصينة، نقاط القتال الخارجية ونقاط التفيتش.

المسافة	العمل
8 - 10 كم	واجهة القطاع الدفاعي لمجموعة القتال
4 - 6 كم	عمق القطاع الدفاعي لمجموعة القتال
1.8 - 2.4 كم	واجهة الموقع الدفاعي لسرية المشاة الآلية
1.8 - 2.4 كم	عمق الموقع الدفاعي لسرية المشاة الآلية

الجدول رقم (3) المسافات النموذجية لعمل مجموعة القتال وسرية المشاة الآلية في العمليات الدفاعية

أ. منطقة الحماية. تؤسس كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال منطقة الحماية لتوفير الإنذار المبكر، ووقت رد الفعل المبكر، وحرمان جهود استطلاع العدو، وحماية منطقة المعركة الرئيسية. قد يخصص قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال فصيل لتنفيذ مهمة حماية أمامية (نقطة قتال خارجية ونقاط مراقبة).

ب. منطقة المعركة الرئيسية. هي المكان الذي يقوم القائد بإفشال هجوم العدو فيه. قد يختار قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال منطقة معركته الرئيسية بناءً على مفهوم عمليات قائد مجموعة اللواء والتحضير الاستخباري لميدان المعركة ونتائج الاستطلاع الأولي وتقييمه الخاص للموقف. قد يعين قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لسرية المشاة الآلية مسؤوليات ضمن منطقة المعركة الرئيسية عن طريق تحديد القطاعات الدفاعية ووضع الحدود للسرايا المرؤوسة وإذا لم يخصص قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال القطاعات الدفاعية للسرايا

محظور

المروسة، فإنه يحتفظ بالمسؤولية عن إدارة وحماية الأرض والموافقة على استخدام النيران وتنسيق المناورة في كافة أنحاء منطقة العمليات.

ج. القطاعات الدفاعية. تقدم القطاعات الدفاعية لسرية المشاة الآلية الحرية في تخطيط المناورة والنيران ضمن المنطقة المحددة، ويحدد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال القطاعات الدفاعية للسرايا باتجاه مقتربات وحدات العدو المهاجمة. يجب أن يوفر القطاع الدفاعي لسرية المشاة الآلية عمقا كافياً لإنجاز الواجبات المخصصة وأن يتم تنظيمه ليتناسب مع الحجم المتوقع لقوة العدو المهاجمة. للمحافظة على الحماية وتأمين الدفاع المتماسك، يتطلب القاطع الدفاعي بشكل عام تنسيقاً مستمراً مع الوحدات الجانبية، تساعد إجراءات السيطرة المخصصة لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال مثل خطوط المراحل، نقاط التنسيق، مناطق الاشتباك، الموانع ومواقع المعركة في تنظيم دفاع سرية المشاة الآلية ضمن منطقة المعركة الرئيسية لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. أثناء العمليات الدفاعية يقوم قائد سرية المشاة الآلية بعمل تجارب والتفتيشات مع الفصائل والقادة المرؤوسين لضمان توافق خطة دفاع كل فصيل. يساعد تخطيط المسافات للعمليات الدفاعية قائد سرية المشاة الآلية في تشكيل دفاعاته ضمن تحديدات المهمة والعدو والوقت وطبيعة الأرض والطقس والقوات المتوفرة والاعتبارات المدنية.

د. موقع المعركة. يقوم قائد سرية المشاة الآلية وبالتنسيق مع قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال بتخصيص موقع معركة لكل فصيل عندما يريد السيطرة على نيران ومناورة الفصائل. يخصص قائد سرية المشاة الآلية عادةً الحدود لتوفير مجال لعناصر حماية وإسناد وإدامة الفصيل الذي يعمل خارج موقع المعركة. يبين موقع المعركة اتجاه النيران الرئيس عند توضيح الوحدة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية الوقت والظروف التي يمكن للفصيل تغيير موقع المعركة أو المناورة خارجها. يوفر استخدام مواقع معركة مجهزة ومخطط لها مع واجبات محددة للتحضير والاستطلاع المرونة وحشد القوات بسرعة وزيادة عمق الدفاع. عند تخصيص مسؤوليات موقع المعركة يأخذ قائد سرية المشاة الآلية بالاعتبار ما يلي:

- (1) وجود مقتربات محددة للعدو.
- (2) اختيار الأرض التي توفر مساحةً كافيةً للانتشار وعمقاً لأنظمة الأسلحة ومواقع بديلة وإضافية ولاحقة وتأمين نيران على الأجنحة.
- (3) قدرات العدو.
- (4) قدرات القوات الصديقة.

هـ. النقاط الحصينة في الدفاع الثابت. يحدد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال النقاط الحصينة لسرية المشاة الآلية عندما يرغب بالسيطرة على الأرض المهمة أو الاحتفاظ بها

محظور

ولحرمان العدو من الهيئات الحاكمة وذلك بتركيز الأسلحة عن طريق منع وتثبيت وفتح ثغرة في قوات العدو المهاجمة. تعتبر النقطة الحصينة موقع معركة مُحصَّناً جيداً ومرتبطاً بموانع طبيعية أو أرض معيقة للاعتماد عليها في الدفاع وقد تحتل جماعة/ فصيل نقطة حصينة. قد يسمح لقوات العدو بالاختراق المحسوب بين المواقع الدفاعية للوحدات الفرعية. تتطلب الجماعات/ الفصائل المدافعة موافقة من المستوى أعلى للانسحاب من النقطة الحصينة. تستطيع النقاط الحصينة الدفاع لجميع الجهات ولكنها تتطلب جهوداً وموارد هندسية واسعة، لا تستطيع الجماعة/ الفصيل تنفيذ الدفاع عن النقطة الحصينة دون قدرات هندسية إضافية مخصصة من مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، وقد تركز أحياناً جهود الدفاع في الخلف الى مناطق تقتيل وشن هجمات محلية بالنيران لتدميره. ونادراً ما تستخدم جماعات المشاة/ فصائل المشاة الآلية هذا النوع من الدفاع لأنه يضحى بميزة قابلية الحركة للوحدات المدرعة والآلية.

و. نقطة قتال خارجية/ النقطة المقاتلة. هي قوة تشكل من قوات العمق/ الاحتياط وبالرغم من وجود القطعات الساترة والحجابات على المستويات الأعلى إلا أنه يجب أن يتم إخراجها على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال في جميع حالات وأنواع الدفاع، تنفتح في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة 3- 5 كلم من (ح أ م م)، ويتم تجهيز عدد (3) نقطة قتال خارجية رئيسة على واجهة كل مجموعة قتال/ كتيبة وبحيث في افضل الظروف وعند توفر الوقت والقدرات الهندسية يكون لكل موقع رئيس موقعين بديلان على يمين ويسار الموقع الرئيس وتتم المناورة فيما بينهم وقد يحتل الفصيل نقطة قتال بحجم فصيل/ جماعة. وذلك لتأمين القوات الأمامية ضد الهجوم المفاجئ للعدو ومنعه من الاستطلاع، وتدفع في حالة وجود تماس بالعدو أو عدم وجود تماس بالعدو، وتدفع بأوامر قائد اللواء وهي عبارة عن فصيل/ وحدة مقاتلة قد تتألف من أربع آليات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة الـ م د يخصصها قائد اللواء لاحتلال موقع قتالي أمامي عندما يحتاج لحماية الجسم الرئيس لقواته من عناصر الاستطلاع الأرضية للعدو ويدير معركتها قادة الكتائب الأمامية. تسند من قبل المدفعية المتقدمة وتوجيه من ضابط الرصد المخصص لها إن وجد والهدف منها:

- (1) إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.
- (2) إيهام العدو بأن هذا هو موقع الدفاع الرئيس وأن هذا هو (ح أ م م) وبالتالي سيفتح قواته ومدفعيته.
- (3) تضليل العدو عن (ح أ م م).
- (4) تحقيق مراقبة متقدمة.
- (5) حماية الحد الأمامي والموانع.

محظور

- (6) تحديد حجم واتجاهات العدو.
- (7) إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع الدفاعي لمجموعة القتال/ للكتيبة.
- ز. الحجابات.

(1) أن الواجب الرئيس للحجابات هو حرمان العدو من المراقبة القريبة للموقع الرئيس لأطول فترة ممكنة، وتنتفتح على بعد (10 - 15) كم أمام المواقع الرئيسة وحسب طبيعة الأرض ومديات الأسلحة والعدو، حيث يطلب منها عادة فرض شيء من التأخير على العدو، لإجباره على الانفتاح. أن درجة التأخير المطلوبة تقرر قوة تأليف الحجاب وتخرج قوة الحجاب على مستوى مجموعة اللواء/ اللواء وتندام من كتيبة العمق/ الاحتياط وليس من الوحدات الامامية.

(2) الحجاب يكون على مستوى مجموعة اللواء/ اللواء ويكون أقل قوة للحجاب سرية/ فريق قتال ويمكن أن تعمل سرية الاستطلاع عندما يلحق لها وحدات مناورة لتعمل كحجاب وعلى مستوى الكتائب/ مجاميع قتال لا تخرج حجابات ولكن تخرج نقاط قتال خارجية.

(3) أن واجبات الحجاب عادة هي:

(أ) منع العدو من المراقبة القريبة للمواقع الدفاعية الرئيسة بأطول فترة ممكنة.

(ب) جلب المعلومات عن تحركات العدو.

ح. الموانع. يستخدم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الموانع الطبيعية والاصطناعية لإعاقة قدرة العدو على الحركة والحشد والتعزيز بشكل مباشر خلال هجومه. يغطي قائد سرية المشاة الآلية الموانع بالمراقبة والنيران المباشرة وغير المباشرة ويدمج الموانع في خطة النار والمناورة.

العمليات الدفاعية لسرية المشاة الآلية

12. تنفذ سرية المشاة الآلية ضمن العمليات الدفاعية. الدفاع الثابت، عمليات التراجع، المرور من خلال القوات، الدفاع عن نقطة حصينة والدفاع عن الساحل. قد تنفذ سرية المشاة الآلية هذه العمليات بصورة مستقلة ولكن يظهر دورها بشكل أفضل عند العمل ضمن مجاميع القتال/ كتيبة المشاة الآلية ومجاميع الألوية. وقد تدافع ضمن منطقة العمليات من مواقع دفاعية وقد تعمل كقوة حماية أو تساهم في دفاع الجسم الرئيس أو كاحتياط لمجموعة القتال/ الكتيبة.

محظور

13. الدفاع الثابت (دفاع المنطقة). يركز دفاع كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال على حرمان ومنع قوات العدو من الوصول إلى مناطق محددة لوقت محدد، ويكون تركيز كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال على الاحتفاظ بالأرض التي توفر لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال إمكانية توضع مواقع للإسناد المتبادل والسيطرة على الأرض فيما بينها. يعتمد أسلوب دفاع المنطقة الناجح على نيران الأسلحة الموحدة المتزامنة في مناطق الاشتباك وتستكمل عادةً بانفتاح احتياط مجموعة القتال/ الكتيبة.

أ. يمكن أن تنفذ سرية المشاة الآلية الأدوار التالية في إسناد دفاع مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية:

- (1) كقوات حماية (نقاط قتال خارجية).
 - (2) احتلال موقع المعركة ضمن القطاع الدفاعي الرئيس لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية.
 - (3) موقع دفاعي ضمن القطاع الدفاعي لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية.
 - (4) احتياط لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية.
- ب. يمكن أن تنفذ سرية المشاة الآلية الدفاع الثابت بالأساليب التالية:
- (1) الدفاع في الأمام.
 - (2) الدفاع في العمق.

14. الدفاع في الأمام. إن مفهوم الدفاع في الأمام هو تركيز الجزء الأكبر من القوة والجهد الرئيس للدفاع في وقت مبكر في الأمام، ويمكن تحقيق ذلك بانفتاح أولي للقوات، أو العناصر في الأمام، أو التخطيط لهجمات معاكسة أقصى ما يمكن في الأمام. إن تحليل المهمة، وطبيعة الأرض، والعدو والقوات المتوفرة تجعل من الدفاع في الأمام أمراً صعباً في أكثر الحالات، لأنه أقل مرونة، ويحتاج إلى جهد عالٍ من التنسيق والتجانس وتنفيذ سرية المشاة الآلية الدفاع في الأمام للأسباب التالية:

أ. عندما تسمح طبيعة الأرض بالدفاع في منطقة العمليات الأمامية.

ب. عندما توجد موانع طبيعية أو اصطناعية قوية مثل الأنهار أو خطوط سكة الحديد المحددة في الأمام بمنطقة العمليات.

ج. عندما تفتقر منطقة العمليات إلى العمق بسبب موقع المنطقة أو المرافق المحمية.

د. عندما توفر منطقة العمليات تخفية وتستتر محدودة في الجزء الخلفي من المنطقة.

هـ. عندما توجه قوة الواجب المشتركة/ المكون البري/ المستوى الأعلى مجموعة اللواء للاحتفاظ أو السيطرة على الأرض الأمامية بشكل أولي.

محظور

و. إذا كان شكل الأرض يعطي ميزة للمزج بين نقل المعركة في العمق أو الأمام بأن يثبت أحد فرق القتال ويمنعها من التراجع بينما ترجع فرق القتال الأخرى تمهيداً لاستكمال تدمير العدو في عمق المنطقة الدفاعية.

15. الدفاع في العمق. يتم الدفاع في العمق عندما لا يكون هناك تحديد على المهمة، ويتوفر العمق الكافي، وتؤمن طبيعة الأرض ضمن منطقة المسؤولية مناطق جيدة وملائمة للدفاع، لكي يتمكن التشكيل من الدفاع عن جبهة واسعة. يعتمد تنظيم الدفاع بالعمق على جهد العدو الرئيس، وعمقه، والسيطرة على التهديدات الثانوية ويجب أن يتم تحديد أجنحة الجهد الرئيس المعادي، لكي تقوم قوات الهجوم المعاكس بعزل وتدمير قوات العدو التي تتمكن من الاختراق وتنفذ سرية المشاة الآلي الدفاع في العمق للأسباب التالية:

- أ. عندما تسمح المهمة لسرية المشاة الآلي بالقتال في كافة أنحاء منطقة العمليات.
- ب. عندما لا تناسب طبيعة الأرض الدفاع الجيد في الأمام، وهناك طبيعة أرض أكثر عمقاً يمكن الدفاع عنها بشكل أفضل في المنطقة الدفاعية.
- ج. عندما يوجد عمق إضافي متوفر في المنطقة الدفاعية.
- د. عندما توجد تخفية وتستر محدودتين في الأمام في منطقة العمليات.
- هـ. عندما توجد إمكانية أن يستخدم العدو أسلحة الدمار الشامل.

16. الأساليب الدفاعية. تنفذ سرية المشاة الآلية عادةً جميع أنواع العمليات الدفاعية كوحدة مناورة فرعيه رئيسة لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. هناك القليل من العمليات الدفاعية التي تنفذها سرية المشاة الآلية بشكل مستقل. وعادة ما تدافع سرية المشاة الآلية كجزء من عملية كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال باستخدام أحد أساليب الدفاع الأساسية التالية:


- أ. الدفاع ضمن قطاع دفاعي.
- ب. الدفاع عن موقع المعركة.
- ج. الدفاع في السفوح الخلفية.
- د. الدفاع عن النقطة الحصينة.
- هـ. الدفاع الدائري.

17. الدفاع ضمن قطاع دفاعي. يتم تخصيص سرية المشاة الآلية موقع معركة ضمن قطاع مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، يجب أن يوفر الموقع الدفاعي العمق في دفاع سرية المشاة الآلية، انظر الشكل رقم (9)، تقوم سرية المشاة الآلية بالدفاع عن موقع دفاعي وذلك لمنع قوات العدو من اختراق الموقع

محظور

الدفاعي والوصول إلى الحد الخلفي/ الأرض الحيوية، للحفاظ على تماسك دفاع القطاع/ الموقع، من الضروري أن ينسق قائد سرية المشاة الآلية النيران مع الوحدات المجاورة، ويقوم قائد سرية المشاة الآلية بإصدار الأوامر للدفاع في الموقع في الظروف التالية:

- أ. عند ضرورة المحافظة على المرونة في الدفاع.
- ب. عدم ضرورة الاحتفاظ بمعالم أرضية معينة.
- ج. عند مواجهة سرية المشاة الآلية قوة مهاجمة أكبر حجماً.
- د. عدم القدرة على توفير الإسناد المتبادل بسبب اتساع واجهة السرية.
- هـ. الأرض غير محددة (مفتوحة) وتسمح بمقتربات متعددة للعدو.



الشكل رقم (9) الدفاع ضمن قطاع دفاعي

18. الدفاع عن موقع المعركة. تستخدم سرايا المشاة الآلية والفصائل مواقع المعركة حيث يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض ينتخب لإقامة دفاع سرية المشاة. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتوزيع الفصائل على الأرض الأكثر ملاءمة ضمن موقع المعركة، وتقاتل سرية المشاة الآلية للاحتفاظ بموقع المعركة حتى يصدر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الأمر بتغيير المهمة.

محظور

أ. مميزات موقع المعركة. يخصص قائد سرية المشاة الآلية مواقع معركة الفصائل لتركيز نيران وحداته الفرعية على منطقة اشتباك أو تعديل موقع وحدة ما لتنفيذ هجوم محلي بالنيران.

(1) أهم مميزات موقع المعركة ما يلي:

- (أ) يكون موقع المعركة في أرض مهمة/حيوية.
- (ب) يوفر مساحة كافية للفصائل للانتقال إلى مواقع بديلة أو ثانوية.
- (ج) له موقع رمي رئيس وبديل.
- (د) ينسق مع العناصر الأخرى من أجل حشد النيران في منطقة الاشتباك.
- (هـ) يدمج موقع المعركة بين الموانع والأرض من أجل الدفاع الكلي.
- (و) تبقى مواقع المعركة محتلة من قبل الفصائل حتى تصدر لها الأوامر بالانتقال إلى المواقع البديلة.

(2) يتضمن القصد من الدفاع عن موقع المعركة ما يلي:

- (أ) تدمير قوة العدو في منطقة الاشتباك.
 - (ب) غلق مقرب العدو.
 - (ج) السيطرة على الأرض المهمة/الحيوية.
 - (د) تثبيت قوة العدو للسماح لوحدة أخرى بالمانورة.
- ب. استخدام مواقع المعركة. يقلل استخدام مواقع المعركة التعليمات التي تحتاجها القوة المدافعة للتحرك. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية مواقع المعركة كأساليب سيطرة مفصلة من خلال الأوامر.
- ج. مراحل تحضير موقع المعركة. إن مراحل تحضير موقع المعركة المطبقة هي الاستطلاع والتحضير والاحتلال ، يزيد استخدام مواقع المعركة عند الطلب من مرونة وعمق الخطة الدفاعية لسرية المشاة الآلية.

(1) الاستطلاع. يقوم القادة ضمن سرية المشاة الآلية بالاستطلاع لمنطقة الاشتباك

وجميع مواقع القتال ووضع خطط بديلة لمواقع الفصيل والآليات المقاتلة وتأسيس أساليب السيطرة على النيران. ينسق قائد سرية المشاة الآلية الخطط للدفاع عن موقع المعركة.

(2) التحضير. تقوم سرية المشاة الآلية باستطلاع شامل لموقع المعركة ومناطق

الاشتباك المرتبطة بها. وتحديد مواقع الآليات وأساليب السيطرة على النيران. ومن موقع المعركة، يجب على قائد سرية المشاة الآلية إنجاز جميع الأعمال لتمكينه من تنفيذ المهمة فور الاحتلال، حيث يشرف على التخطيط والتنسيق والتجارب. وضمن الوقت المحدد،

محظور


تقوم سرية المشاة الآلية بحفر مواقع للمحافظة على بقائها وإنشاء مواقع قتال وتخصيص نقاط مرجع الهدف وإعداد خطط للنيران المباشرة وغير المباشرة بالتنسيق مع ضابط الرصد ووضع الموانع وتهيئة ميدان المعركة وإزالة العوائق والسواتر التي تؤثر على رماية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للدفاع حتى تستطيع التأثير والتسديد عند محاولة اقتحامها من قبل العدو ويعتمد ذلك على مقدار الوقت المتوفر والإمكانات الهندسية الأخرى.

(3) الاحتلال. يتطلب الاحتلال تحضيراً كاملاً لموقع المعركة الذي ستقوم سرية المشاة الآلية بالدفاع من خلاله. يجب أن تقوم سرية المشاة الآلية بالاستطلاع والتحضير والاحتلال الشامل قبل الوقت المحدد في أمر عمليات كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، وأن تقوم بالتجارب على الاحتلال لبدء احتلال الموقع.

د. المناور. يناور قائد سرية المشاة الآلية بعناصره بحرية ضمن موقع المعركة المخصص.

هـ. أنواع مواقع المعركة. هناك أربعة أنواع من مواقع المعركة: الموقع الرئيس والبدل والثانوي وخطوط الإعاقة والمواقع المتوسطة للانسحاب.

(1) مواقع المعركة الرئيسة. تغطي مواقع المعركة الرئيسة مقتربات العدو الأكثر احتمالاً، ويعتبر هو أفضل موقع يمكن من خلاله إنجاز المهمة المخصصة. انظر الشكل رقم (10).




الشكل رقم (10) دفاع سرية المشاة الآلية عن موقع المعركة

محظور

(2) مواقع المعركة البديلة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية المواقع البديلة ليتم استخدامها عندما يصبح الموقع الرئيس غير مناسب لتنفيذ الواجب المخصص. تسمح هذه المواقع لقائد سرية المشاة الآلية بتنفيذ الواجب الأساس مثل تغطية مقرب أو منطقة اشتباك، كما يزيد الموقع البديل من قدرة سرية المشاة الآلية على البقاء وذلك بالسماح بالاشتباك مع العدو من مواقع متعددة والتحرك إلى مواقع أخرى في حال وجود نيران إسكات أو حجب.


(3) مواقع المعركة الثانوية. يخصص قائد سرية المشاة الآلية مواقع إضافية لتغطية مقربات لا يتوقع أن تكون مقربات العدو الرئيسة. انظر الشكل رقم (11).



الشكل رقم (11) مواقع المعركة للفصائل

محظور

(4) مواقع المعركة (خطوط الإعاقة والمواقع المتوسطة للانسحاب). هي المواقع التي تتوقع الوحدة أن تنتقل إليها أثناء المعركة. قد يكون لدى الوحدة المدفاعة سلسلة خطوط الإعاقة خاصة في عمليات الإعاقة، حيث يكون كل منها مع موقع رئيس أو بديل أو ثانوي. انظر الشكل رقم (12).



الشكل رقم (12) مواقع معركة على مستوى الفصائل ضمن دفاع مجموعة القتال

19. النقطة الحصينة في الدفاع الثابت. إن دفاع النقاط الحصينة لسرية المشاة الآلية عبارة عن موقع معركة محصن جيدا مرتبط بمانع طبيعي أو مانع معزز لتقوية الدفاع أو لحرمان العدو من الأرض الحيوية ويمكن ان تحتل السرية من (2-3) نقاط حصينة بواقع جماعة/ فصيل مشاة آلي لكل نقطة حصينة. تشمل مهمة إقامة النقطة الحصينة والدفاع عنها الاحتفاظ بالأرض لإيقاف أو إعادة توجيه تشكيلات العدو، يتطلب دفاع النقطة الحصينة على مستوى سرية المشاة الآلية وقت تحضير مكثف، وإسنادا هندسيا كبيرا وموارد الصنف الخامس (كافة أنواع الذخيرة) من الإمداد لبناء النقطة كاحتياط. قد يوجه قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية بإقامة نقطة حصينة وربطها بالمعالم الطبيعية وتوضيعها على مقتربات دروع العدو. تكشف النقطة الحصينة التي تم تجاوزها أجنحة العدو وتعرضه لهجمات القوات الصديقة داخل وخارج النقطة الحصينة، ويعتبر الدفاع عن نقطة حصينة بمثابة

محظور

مهمة غير اعتيادية لسرية المشاة الآلية. تحد النقطة الحصينة من قابلية الحركة والمنورة لسرية المشاة الآلية، تحتاج النقطة الحصينة إلى إسناد هندسي عالي (فيما يتعلق بالمشورة والمواد والمعدات) بالإضافة إلى استهلاك وقت وموارد سرية المشاة الآلية وعلى الرغم من ذلك، فإن على سرية المشاة الآلية الدفاع عن النقطة الحصينة مهما كلف الأمر إلى حين صدور أمر لها بالانسحاب. عندما لا يستطيع العدو تجاوز سرية المشاة الآلية بسهولة في النقطة الحصينة تستعد سرية المشاة الآلية لصد اقتحامات جماعات مشاة العدو المتكررة وقد تتلقى النقطة الحصينة قصف مدفعي مكثف، لهذا يجب على سرية المشاة الآلية إنشاء ستر من الأعلى للمواقع القتالية، وتستخدم آليات القتال المدافعة داخل النقطة الحصينة مواقع رماية متعددة بينما تستخدم جماعات المشاة المواقع المتصلة ببعضها بواسطة الخنادق (خنادق الاتصال).

أ. خصائص الدفاع عن النقطة الحصينة. إن الخاصية الرئيسة للنقطة الحصينة هي عدم إمكانية اجتيازها أو تخطيها بسهولة، يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتوزيعها وإقامتها بحيث يصعب على العدو تخطيها بدون تكبد إصابات وخسائر كبيرة في المعدات والأرواح، ويجب أن يتم إجباره على استخدام قصف مدفعي مركز وعمليات اقتحام بعناصر المشاة. ولإنجاز هذه المهمة يجب أن يتم ربط النقطة الحصينة مع الموانع الموجودة وبنائها في موقع يوفر أمناً دائرياً فيما يتعلق بكل من مواقع المراقبة والقتال. تخصص كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية للدفاع عن النقطة الحصينة وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

- (1) الاحتفاظ بالأرض المهمة والحيوية.
 - (2) توفير نقطة محورية لمانورة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.
 - (3) إغلاق مقرب معين.
 - (4) استدراج العدو إلى منطقة اشتباك.
- ب. اعتبارات الأرض. يعتمد نجاح دفاع النقطة الحصينة على دمج الموقع المختار مع طبيعة الأرض الموجودة، تكون النقطة الحصينة ذات فاعلية كبيرة عند استخدامها في أرض توفر التخفية والتستر والاستخدام الفاعل لموانع الأرض الطبيعية المساندة. فالمناطق الجبلية أو الغابات أو المناطق المبنية تصلح بشكل كبير لدفاع النقطة الحصينة، تتطلب النقاط الحصينة المستخدمة في مناطق مفتوحة الاستفادة من الجزء الخلفي للمنحدرات أو جهوداً كبيرة من التمويه والخداع.
- ج. استخدام المشاة. عادةً ما يختار قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية للدفاع عن النقطة الحصينة للاستفادة من قدرة المشاة على الاحتفاظ بالأرض.
- د. إجراءات النقطة الحصينة. تشمل أساليب واعتبارات تأسيس وتنفيذ دفاع النقطة الحصينة

محظور

(1) إقامة النقطة الحصينة. يبدأ قائد سرية المشاة الآلية بتحديد حجم النقطة الحصينة وذلك بتقييم عدد الآليات وأنظمة الأسلحة والأفراد المتوفرين لتنفيذ المهمة التي تم تكليفهم بها. يحدد قائد سرية المشاة الآلية كيفية مضاعفة الاستفادة من الأرض ضمن منطقة عملياته. يجب أن ترتبط النقطة الحصينة لسرية المشاة الآلية بدفاع كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال مع المحافظة على قدرات رمي ومراقبة دائرية (من جميع الجهات). الشكل رقم (13).


(2) اعتبارات القدرة على الحركة والقدرة على البقاء. إن الدور الأساس للهندسة هو تعزيز الأرض بالموانع لإسناد دفاع النقطة الحصينة. وتختلف أولويات العمل بناءً على الموقف والوقت المتوفر، فعلى سبيل المثال، قد تكون أول (12) ساعة من جهد بناء النقطة الحصينة ضرورية لتوضيع موانع إعاقة الحركة وتعزيز القدرة على البقاء بأنشاء خنادق الحماية.

(3) استخدام الاحتياط في دفاع النقطة الحصينة. يمكن أن يتألف الاحتياط من عناصر مشاة أو عناصر آلية أو مشتركة من النوعين. وبغض النظر عن التشكيل الحقيقي، يجب أن يعرف قائد سرية المشاة الآلية كيفية التأثير على معركة النقطة الحصينة باستخدام احتياطه. لدى قائد سرية المشاة الآلية خيارات استخدام عديدة وهي:

(أ) يكون فصيل الدبابات الخيار الأول كقوة احتياط نظراً لسرعة حركته وكثافة نيرانه وقدرته على البقاء.


(ب) تعزيز جزء من الخط الدفاعي.

(ج) تنفيذ هجوم معاكس على طول جزء من المنطقة ضد جهد رئيس محدد للعدو.



الشكل رقم (13) النقطة الحصينة لسرية المشاة الآلية

20. الدفاع الدائري لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. إن الدفاع الدائري لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال هو الدفاع الموجه إلى جميع الاتجاهات انظر الشكل رقم (14). تكون سرية المشاة الآلية ضمن خطة الدفاع الدائري لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال ويتم تخصيص قاطع مسؤولية تدافع عنه ضمن الدفاع الدائري، وتوجد كذلك أسلحة الاسناد والخدمات في الدفاع الدائري والدوريات ونقاط المراقبة (لم تظهر في الشكل). تستخدم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الدفاع الدائري عندما يتوجب عليها المحافظة على أرض حيوية في منطقة يكون فيها الدفاع غير متصل بالوحدات المجاورة. كما قد تشكل كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال دفاعا دائريا عندما يتجاوز العدو كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال ويعزلها ويطوقها، وتتعارض هذه الاختلافات مع دفاع النقطة الحصينة والذي يربط المواقع مع بقية الدفاع، بالإضافة إلى استهلاك الوقت والموارد لمسك الأرض.



الشكل رقم (14) الدفاع الدائري لكثيبة مشاة آلية

21. الدفاع الدائري لسرية المشاة الآلية.

أ. يسمح الدفاع الدائري لسرية المشاة الآلية بالدفاع في جميع الاتجاهات ويتم دفع دوريات ونقاط مراقبة خارج منطقة التجمع كما هو موضح في الشكل رقم (15). بالنسبة لتوزيع الأسلحة ودمج النيران المباشرة وغير المباشرة، ينفذ قائد سرية المشاة الآلية الدفاع الدائري في الظروف التالية:

محظور

(1) عندما يجب مسك أرض مهمة في مناطق لا يكون الدفاع فيها مرتبطاً بوحدات مجاورة.

(2) عندما يكون قد تم تخطي سرية المشاة الآلية وعزله من قبل العدو ويجب أن تدافع سرية المشاة الآلية في المكان الذي تم تجاوزه من قبل العدو.


(3) عندما تقوم سرية المشاة الآلية بالتمركز في موقع احتياط ضمن كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

(4) عندما يبدأ في تحضير نقطة حصينة.


(5) عندما يتم توجيهها لتركيز النيران على مقربين متجاورين أو أكثر.

ب. هناك أشكال مختلفة في الدفاع الدائري ويتم دفع دوريات ونقاط مراقبة خارج منطقة التجمع ومنها الدفاع على شكل الحرف "Y" الذي يسمح لفصيلين من سرية المشاة الآلية بالتوجه في أي وقت إلى أي من مناطق الاشتباك الثلاث. انظر الشكل رقم (15).

ج. اعتبارات تغيير الموقع. ينفذ قائد سرية المشاة الآلية تمارين/ تجارب تتناول الأعمال التي يجب على سرية المشاة الآلية تنفيذها إذا كان عليه التراجع إلى منطقة دفاع دائري ثانية. ويمكن لقائد سرية المشاة الآلية استخدام نيران الحماية النهائية للمساعدة في تغيير الموقع.




الشكل رقم (15) الدفاع الدائري لسرية المشاة الآلية أثناء العمليات في منطقة التجمع



الشكل رقم (16) الدفاع الدائري لسرية المشاة الآلية

22. حالات تبني الدفاع في السفوح الخلفية. ينظم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الدفاع في السفوح الخلفية لإخفاء المدافعين من مراقبة ونيران العدو. انظر الشكل رقم (17) قد توفر سرايا المشاة الآلية إسناد المناورة لدفاعات السفوح الخلفية لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو تنفيذ دفاعات السفوح الخلفية بشكل مستقل. يتبنى قائد سرية المشاة الآلية مواقع الدفاع في السفوح الخلفية في الحالات التالية:

- أ. عندما تؤثر نيران العدو بشكل مباشر على قواتنا في حال استخدامها في السفوح الأمامية.
- ب. صعوبة التخفية والتستر في السفوح الأمامية.
- ج. عند خسارة السفوح الأمامية أو لم يتم تأمينها بعد.
- د. تكون السفوح الأمامية مكشوفة لأنظمة أسلحة العدو.
- هـ. تقلل السفوح الخلفية من ميزات مدى أسلحة العدو.
- و. توفر طبيعة الأرض في السفوح الخلفية ميادين رمي أفضل من السفوح الأمامية.
- ز. يعتبر الدفاع في السفوح الخلفية وسيلة لمفاجأة وخداع العدو كموقع حقيقي لسرية المشاة الآلية.




الشكل رقم (17) تنفيذ الدفاع في السفوح الخلفية لسرية المشاة الآلية

التحضيرات للعمليات الدفاعية

23. تطوير منطقة الاشتباك. يحدد قائد سرية المشاة الآلية المكان الذي ينوي فيه تدمير العدو وإعداد أساليب سيطرة لتشكيل منطقة الاشتباك حيث تحشد سرية المشاة الآلية النيران ضد العدو.

أ. تحديد جميع مقتربات العدو المحتملة. لتحديد المقتربات المحتملة التي سيستخدمها العدو في هجوم يقوم قائد السرية بما يلي، انظر الشكل رقم (18):


- (1) تنفيذ استطلاع أولي وإذا كان ممكناً يتم تنفيذه من وجهة نظر العدو لتحديد أفضل الأماكن للمناورة والوصول إلى المواقع الدفاعية.
- (2) تحديد النقاط الحاسمة أو الحاكمة وتشمل جميع المواقع التي تقدّم أفضلية نسبية للعدو وكذلك الموانع الطبيعية وأية مناطق تعيق أو تقيد الحركة.
- (3) تحديد المقتربات التي توفر التخفية والتستر للعدو مع السماح بإدامة الزخم.
- (4) تحليل الطرق الجانبية الموجودة في منطقة كل مقرب.



الشكل رقم (18) تحديد مقتربات العدو المحتملة

ب. تحديد خطط مناورة العدو المحتملة. يستخدم قائد السرية الخطوات والاعتبارات التالية لتحديد خطة مناورة العدو، انظر الشكل رقم (19):

- (1) تحديد كيف سيكون شكل الهجوم للعدو.
- (2) تحديد كيف سيستخدم العدو لعناصر الاستطلاع.
- (3) تحديد المواقع التي سيقوم العدو فيها بتغيير تشكيلته وتأسيس مواقع الإسناد بالنيران.
- (4) تحديد أين ومتى وكيف سيقوم العدو بفتح الثغرة.
- (5) تحديد كيف سينفذ العدو اقتحامه للمواقع الدفاعية.
- (6) تحديد ردود الفعل المتوقعة للعدو على نشاطات قواتنا.




الشكل رقم (19) خطة مناورة العدو

ج. تحديد مكان قتل أو تدمير العدو. تستخدم الخطوات التالية في تحديد وتحضير المنطقة

التي ستشتبك فيها السرية مع العدو، انظر الشكل رقم (20):


- (1) تحديد نقاط مرجع الهدف التي تتطابق مع خطة مناورة العدو.
- (2) تحديد وتسجيل الموقع الدقيق لكل نقطة مرجع هدف.
- (3) تحديد الفصائل التي ستحشد نيرانها على كل نقطة مرجع هدف.
- (4) إعداد وتطوير إجراءات تخطيط النيران المباشرة الضرورية من أجل تركيز النيران على كل نقطة مرجع هدف.
- (5) تأشير نقاط مرجع الهدف باستخدام المناظير الحرارية لضمان القدرة على الرؤية على المدى المناسب في الظروف المختلفة.



الشكل رقم (20) تحديد مكان قتل أو تدمير العدو

د. التخطيط للموانع ودمجها. تنطبق الخطوات التالية على التخطيط للموانع ودمجها في دفاع السرية، انظر الشكل رقم (21):


- (1) تحديد ومعرفة مكان وتأثير الموانع.
- (2) توفير تغطية لجميع الموانع بالنيران المباشرة.
- (3) تخصيص أدلاء.
- (4) توفير توجيهات لغلق مسارات (ثغرات) الموانع.



الشكل رقم (21) التخطيط للموانع ودمجها

هـ. توضيح الفصائل. يتبع قائد السرية لاختيار وتحسين مواقع المعركة وتوضيح الفصائل والأسلحة الملحقة به الخطوات التالية، انظر الشكل رقم (22):


- (1) اختيار مواقع معركة أولية للفصيل.
- (2) تنفيذ استطلاع القائد لمواقع المعركة.
- (3) دراسة منطقة الاشتباك لتحديد المواقع التي تمنح التفوق التعبوي.
- (4) تأكيد وتأشير مواقع المعركة التي تم اختيارها.
- (5) تنسيق مواقع المعركة لتجنب التعارض مع مواقع الوحدات المجاورة.
- (6) اختيار المواقع القتالية الرئيسية والبديلة والثانوية من أجل تحقيق التأثير المطلوب.
- (7) توفير نقطة مرجع وذلك لاستخدامها لتوجيه الرماية للأهداف المحتملة.
- (8) التأكد من أن مواقع القتال تسمح للرماة برصد منطقة الاشتباك من وضعية البرج المخفي والاشتباك مع قوات العدو من وضعية البدن المخفي.
- (9) تحديد وتنسيق مكان مواقع الرمي للآليات لتتمكن الهندسة من تجهيز المواقع بينما تقوم أطقم الآليات بإنجاز واجبات أخرى.
- (10) تفقد جميع مواقع الرمي للآليات.



الشكل رقم (22) توضيح الفصائل

و. التخطيط للنيران غير المباشرة ودمجها. تطبق الخطوات التالية على التخطيط للنيران غير المباشرة ودمجها، انظر الشكل رقم (23):

- (1) تحديد القصد من النيران (الإعاقة، الحرمان، التدمير، التشتيت والإسكات).
- (2) تحديد موقع وحدات الإسناد الناري للتأثير على قوات العدو في جميع مراحل المعركة الدفاعية.
- (3) وضع خطة مشاغلة الأهداف مع تخصيص حجم من النيران لكل هدف.
- (4) يحتل ضابط الرصد الأمامي مراصد لمراقبة حركة العدو وتنسيق النيران غير المباشرة.
- (5) وضع وسائل سيطرة على الرمي بناءً على حركة العدو.
- (6) الحصول على المواقع الدقيقة للأهداف باستعمال وسائل الرصد المتاحة.
- (7) تحديث مواقع الأهداف لضمان تغطية الموانع.
- (8) تعديل أهداف المدفعية والهاونات وخطط النيران وأهداف الحماية النهائية.



الشكل رقم (23) تخطيط النيران غير المباشرة ودمجها

احتلال وتحضير موقع المعركة

24. إجراءات اختيار واحتلال وتحضير موقع المعركة. يستلم قائد سرية المشاة الآلية أمر عمليات كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للدفاع في قطاع دفاعي، يحدد قائد سرية المشاة الآلية الوقت المتوفر للتحضير للعملية الدفاعية ويبدأ بإجراءات المعركة لتجهيز سرية المشاة الآلية للمهمة.

أ. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتحليل موجز للمهمة ويصدر الأمر الإنذاري الأول لقادة الفصائل.


ب. إن استطلاع المنطقة ضروري للدفاع، تسمح المعلومات التي يحصل عليها قائد سرية المشاة الآلية عن الأرض والمقتربات المحتملة له القيام بالأعمال التالية:

- (1) إعداد منطقة الاشتباك وتحديد مكان تدمير العدو.
- (2) يحدد طريقة مضاعفة التغطية لمنطقة الاشتباك بالنيران بعيدة المدى.
- (3) يختار موقع معركة الفصائل للسيطرة على النيران والمناورة والتأكد من الإسناد المتبادل بين الوحدات.
- (4) تحديد اتجاه الرمي الرئيس لكل فصيل.
- (5) تحديد الطرق التي ستتحرك من خلالها الفصائل إلى الموقع البديل.

محظور

(6) اختيار مواقع وحدود التقدم بين المواقع لوحدة الإسناد.

ج. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتقدير الوقت المتوفر والمتطلبات الضرورية للحماية وتطوير منطقة الاشتباك، وتنفيذ إجراءات المعركة حيث يضع قائد سرية المشاة الآلية أولويات العمل لتحضير موقع المعركة قبل إصدار الأمر باحتلاله ويصدر مخطط للقطاع الدفاعي والمواقع الدفاعية ضمنها، انظر الشكل رقم (24).



الشكل رقم (24) مواقع معركة سرية المشاة الآلية ضمن قطاع الدفاعي

25. منطقة انتظار القوات في العمليات الدفاعية لمستوى سرية مشاة آلية. هي المنطقة التي يتم التخطيط لها وانتخابها في العمليات الدفاعية عندما تكون المسافة بين منطقة التجمع والمواقع الدفاعية بعيدة نسبياً أكثر من المعتاد. وتكون على مستوى السرية/ سرية المشاة الآلية، تمكث فيها القوات أقل وقت ممكن بناءً على التهديدات والوقت المتيسر، يتم التحرك منها إلى نقاط التوزيع/ التفرق ويتم انتخابها من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال حتى لا يتم انتخابها من عدة وحدات فرعية صغرى يتم التخطيط لها وقد لا تحتل ولا تظهر منطقة الانتظار في الانسحاب.

أ. شروط انتخابها وتعيينها.

(1) في حال بعد المسافة بين منطقة التجمع والموقع الدفاعي.

محظور

- (2) في حال عدم توفر الوقت للقيام بإجراء الكشف وصرف الأوامر لقسم الأمر من قبل قادة السرايا وقادة الفصائل أثناء وجودهم في منطقة التجمع للمواقع الدفاعية.
- (3) يتم تعيينها على مستوى السرية/ فريق القتال.
- (4) تكون أقرب ما يمكن إلى نقاط التفرق بحيث يتوفر بها مداخل ومخارج.
- (5) يتم تقسيمها إلى قطاعات مسؤولية لإجراءات الحماية.
- (6) تكون مستورة ومخفية عن العدو.
- (7) يتم تعيينها من المستوى الأعلى (مجموعة قتال/ كتيبة، مجموعة لواء).
- (8) عدم استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية والاستغناء عنها بإشارات الميدان واستخدام العدائين للسيطرة.

ب. الإجراءات التي تتم في منطقة الانتظار.

- (1) توزع بها أقواس المراقبة والرمي للآليات لحماية منطقة الانتظار.
- (2) تأمن منطقة الانتظار من قبل الفصيل/ السرية وكلا ضمن منطقة مسؤوليته وحسب ما تم تحديده من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال على أن يتم فتح نقطة مراقبة أو دفع دورية لإنذار الوحدات عن أي أعمال تخريبية معادية أو نشاطات معادية.
- (3) يتم فيها إعادة تزويد الآليات بالوقود ويتم صرف وجبات للأفراد في حال عدم القيام بالإجراءات في منطقة التجمع أو لم تتوفر وقفات أثناء التنقل من منطقة التجمع إلى منطقة الانتظار.

26. اعتبارات تخطيط الدفاع. عند التخطيط للدفاع يجب على قائد سرية المشاة الآلية وضع أولويات جهود سرية المشاة الآلية وجميع الوحدات المخصصة له.

أ. توزيع الأسلحة في الدفاع. إن الهدف من التوزيع الفاعل للأسلحة هو تمكين سرية المشاة الآلية من تركيز النيران على النقاط المهمة على أرض المعركة وتعزيز قدرتها على البقاء. ولإنجاز هذا العمل، يجب على قائد سرية المشاة الآلية الاستفادة القصوى من مميزات أنظمة أسلحة سرية المشاة الآلية مع تقليل تعرضه لرصد ونيران العدو.

- (1) العمق وتوزيع القوات. يساعد توزيع المواقع على الواجهة وفي العمق على حماية القوة من مراقبة ونيران العدو.
- (2) توزيع الآليات والمواقع القتالية للمشاة بحيث يسمح بتركيز النيران على النقاط الهامة في ميدان المعركة، تؤخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

محظور

- (أ) تستخدم الآليات في الموقع الذي يمكنها من الاشتباك مع أهدافها باستخدام المدفع الرئيس والرشاش المحوري.
- (ب) استخدام الصواريخ المضادة للدبابات على المديات المؤثرة.
- (ج) يتم توضع آليات القتال المدرعة في مواقع على الأجنحة وضمن المديات المؤثرة.
- (د) توضع جماعات المشاة على الجزء الخلفي من المنحدرات إن أمكن لتوفير الحماية والتخفية.
- (هـ) توضع جماعات المشاة لاستثمار قدراتها المضادة للدبابات باستخدام أسلحة المدمر قصيرة/متوسطة المدى.
- (و) توضع فصيل اسناد السرية في المواقع التي تضمن الاستخدام الأمثل للأسلحة المتوفرة في الفصيل.

ب. المواقع الثانوية. احتلال المواقع الرئيسة لا يغني من تحضير مواقع ثانوية تفادياً لهجوم العدو من أحد الأجناب، يلجأ قائد سرية المشاة الآلية لتحضير وتجهيز واستخدام المواقع الثانوية للتعامل مع مناورة العدو لصدده وتدميره ومنعه من اختراق المواقع الدفاعية. توفر المواقع الثانوية مرونة للقوة المدافعة للتعامل مع أي موقف معادي وخاصة إذا كانت الأرض تسمح لقوات العدو بالمناورة على أحد الاتجاهات وأساليب قتال العدو تتجنب الاصطدام بالواجهة الأمامية.

جـ. مميزات الدفاع في السفوح الخلفية. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية السفوح الخلفية من القمة الطبوغرافية لإخفاء مواقع سرية المشاة الآلية عن رصد المهاجم ونيران إسناده المباشرة وغير المباشرة.

- (1) يعتمد هذا النوع من الدفاع بشكل كبير على طبيعة الأرض وقدرة سرية المشاة الآلية على دمج هذا النوع من الدفاع في الخطة الدفاعية.
- (2) يوفر هذا النوع من الدفاع حماية للقوة والاستفادة من عنصر المفاجأة وباستخدام مراكز رصد على الجانب البعيد من القمة سيوفر إنذار مبكر حول تقدم قوة العدو.
- (3) يسمح الدفاع في السفوح الخلفية بالاستخدام الفاعل للموانع وسيكون لدى العدو وقتاً محدوداً جداً للتعامل مع أي موانع موضوعة أمام القوات الصديقة.
- د. التخطيط لتغيير المواقع. إن الهدف من تغيير المواقع والمناورة بالقوات بين موقع وآخر يجنب سرية المشاة الآلية تأثير نيران أسلحة العدو والاشتباك الحاسم معه.

محظور

(1) أن العوامل التي يجب اعتبارها عند التخطيط لتغيير المواقع الدفاعية هي كالتالي:

- (أ) موقف العدو.
- (ب) أوامر قطع الاشتباك.
- (ج) توفر نيران كافية لإخماد نيران أسلحة العدو المباشرة.
- (د) توفر التخفية والتستر والنيران غير المباشرة والدخان.
- (هـ) استغلال طبيعة الأرض في توضع الموانع لإجبار العدو على استخدام مقترب معين أو حرمانه من هذا المقترب بناءً على الخطة الدفاعية.
- (و) توضع القوات على أرض مهمة.
- (ز) تحديد الطرق والأوقات.
- (ح) حجم القوات المساندة المتوفرة للاشتباك مع العدو.

(2) في المرحلة التحضيرية يجب على قائد سرية المشاة الآلية التخطيط الجيد لقطع التماس ولتغيير المواقع وذلك بسبب صعوبة التنفيذ في وجود عدو لديه قابلية حركة عالية.

(3) تعليمات قطع الاشتباك. أثناء التخطيط يصدر قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال تعليمات قطع الاشتباك والمواقف التي يقومون فيها بتغيير المواقع لسرايا المشاة الآلية والوحدات المرؤوسة الأخرى.

(أ) إسكات النيران المباشرة. تستخدم سرية المشاة الآلية أساليب مختلفة لضمان عدم قدرة قوة العدو المهاجمة على توجيه نيران مؤثرة على القوة التي تقوم بقطع الاشتباك، ويستخدم قائد سرية المشاة الآلية نيران مباشرة من فصيل الإسناد لإسكات أو تشتيت العدو لتسهيل قطع الاشتباك، وقد تتلقى سرية المشاة الآلية نيران إسناد من وحدة فرعية أخرى من مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية، أثناء الحركة بين المواقع توفر سرية المشاة الآلية الإسناد المتبادل بين وحداتها لتغيير موقع كل وحدة من سرية المشاة الآلية.

(ب) التخفية والتستر والتجارب. تستخدم سرية المشاة الآلية الطرق التي توفر التخفية والتستر عند التحرك من المواقع الرئيسية إلى المواقع البديلة والثانوية، وتقوم سرية المشاة الآلية بتنفيذ تمارين/ تجارب على الحركة.

(ج) النيران غير المباشرة والدخان. يمكن استخدام نيران المدفعية أو الهاون لمساعدة سرية المشاة الآلية أثناء قطع الاشتباك لخفض سرعة العدو. وتقوم

محظور

القوة المدافعة بالاشتباك سريعاً مع العدو بالنيران المباشرة ثم تقطع الاشتباك وتتحرك إلى مواقع جديدة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية الدخان لحجب رؤية العدو وخفض سرعة تقدمه أو لستر حركة القوة المدافعة عند مناورتها من موقع المعركة.

(د) دمج الموانع. يدمج قائد سرية المشاة الآلية الموانع الموجودة ضمن قاطعه أو موقعه مع النيران المباشرة وغير المباشرة للمساعدة في قطع الاشتباك.

27. القدرة على الحركة والقدرة على البقاء أثناء الدفاع. قد يتم إرسال وحدات إضافية لإسناد سرية المشاة الآلية في احتلال وتحضير المواقع الدفاعية، قد يشمل هذا الإسناد وحدات هندسة مزودة بمعدات حفر أو وحدات هندسة لتنفيذ أعمال مثل إقامة حقول الألغام أو وضع أجهزة ووسائل التفجير.


أ. القدرة على الحركة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية إمكانيات الهندسة المخصصة له لزيادة قدرة الفصائل على الانتقال من موقع معركة إلى موقع آخر. وإذا كان لدى سرية المشاة الآلية واجب محدد مثل احتياط لمجموعة اللواء، فسيخصص القائد قدرات هندسية لتطهير طرق الهجوم، يعتبر تنفيذ المهام التي تتعلق بالقدرة على الحركة من واجبات الهندسة المزودة بمعدات حفر مع توفر الوقت الكافي لإجراء التعديلات الضرورية وتعزيز القدرة على الحركة.

ب. إعاقة الحركة. يخطط قائد سرية المشاة الآلية للموانع ضمن الموقع الخاص به للحد من قدرة العدو على الحركة ويستخدم كل الموارد والإمكانات المتوفرة لإنجاز خطة الموانع التي يتم توفيرها من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، يتم دمج خطة الموانع في كل من خطة النيران المباشرة وغير المباشرة. ويوفر قائد سرية المشاة الآلية الإسناد الناري المباشر وغير المباشر لخطة الموانع ويقدم طلبات الموانع لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال حسب الحاجة.

ج. القدرة على البقاء. من الأولويات التي يضعها قائد سرية المشاة الآلية حماية عناصر المشاة، الأسلحة المتوسطة، الهاونات والآليات المقاتلة، يمكن حفر المواقع الدفاعية وتعزيزها بحماية رأسية لتوفير الحماية للمشاة وأسلحة الأطقم ضد الهجمات الجوية، وإنشاء مواقع رمي للآليات. كما يضع قائد سرية المشاة الآلية أولويات جهد القدرة على البقاء، على سبيل المثال، قد يتوفر لديه الوقت فقط لحفر مواقع تتميز بالحد الأدنى من التخفية والتستر، ويجب اعتبار طبيعة التربة عند اختيار مواقع القتال، حيث يجب تجنب المواقع التي تكون فيها التربة لينة جداً/ شديدة القسوة/ رطبة/ صخرية.

28. إدارة المعركة الدفاعية لسرية المشاة الآلية.

أ. الموقع الدفاعي للسرية. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتوزيع فصائله في الموقع الدفاعي بحيث يغطي الموقع اتجاه الجهد الرئيس للعدو وكذلك الجهد الثانوي ويتم إنشاء مواقع رئيسية، مواقع بديلة، مواقع ثانوية، مخابئ للآليات وملاجئ للأفراد وبطريقة نموذجية وكذلك التركيز على توزيع فصيل العمق بشكل يوفر التغطية الجيدة، توفر الأوامر المستديمة للوحدة طريقة استخدام دفاعية تقلل من المشكلات المتعلقة بضغط القتال والإنهاك وظروف الرؤية المحدودة ودخان المعركة، انظر الشكل رقم (25).



الشكل رقم (25) الموقع الدفاعي لسرية المشاة الآلية (التحضير)

ب. تقدم العدو إلى موقع نقاط القتال الخارجية والدوريات ونقاط المراقبة لكتيبة المشاة الآلية/مجموعة القتال (قبل التماس بمسافة 5 كم).

- (1) تواجد جميع قادة الآليات والأطقم في آلياتهم داخل المخابئ المخصصة.
- (2) يكون جميع الأفراد موجودين في ملاجئ الجماعات ماعدا المراقبين.
- (3) تبقى ناقلة واحدة من كل فصيل بدور الدفاع الجوي عند عدم كفاية أسلحة الدفاع الجوي المخصصة.

محظور

(4) يرتبط قائد سرية المشاة الآلية بقيادة الفصائل باتصال سلكي وتكون أجهزة اللاسلكي بوضعية تَسْمَع فقط (الصمت اللاسلكي).

(5) يكون نائب قائد السرية موجودا في الملجأ المخصص ويكون أقرب لفصيل العمق.

(6) يكون ضابط الرصد الملحق بالسرية في موقع المراقبة.

(7) تكون جميع ذخائر الخط الأول معبأة في الآليات وموزعة على الأفراد في الخنادق وتكون جميع ذخائر الخط الثاني متواجدة في كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

(8) يقوم قادة الفصائل والجماعات بالتأكيد على تعليمات ضبط الرمي وتسلسل استخدام الأسلحة ومراجعة الخطة مع الأفراد.

(9) ترتبط جميع مخابئ الناقلات باتصالات سلكية مع قادة الفصائل.

(10) تكون أسلحة الـ م د الملحقة بالسرية موجودة في المخابئ المخصصة خلف الجماعات الملحقة بها، وتكون مرتبطة باتصال سلكي مع قائد السرية.

جـ. عند وصول العدو إلى مسافة 5 كم ولغاية 3500 متر.

(1) عند وصول طلائع قوات العدو إلى مسافة 5 كم يطلب قائد سرية المشاة الآلية باحتلال أسلحة الـ م د إذا كانت ملحقة به مواقع الرمي المخصصة لها ضمن مواقع الجماعات.

(2) تبدأ أقسام الـ م د بالمشاغلة من مواقع الرمي حسب أقواس المسؤولية المخصصة ويكون ضبط الرمي من قبل قادة الأقسام.

(3) تركز أسلحة الـ م د على الأهداف ذات الأهمية القصوى كالدبابات وناقلات هندسة الميدان حسب خطة ضبط الرمي بحيث يقوم بالرمية من مواقع الرمي الرئيسية والانتقال إلى المواقع البديلة.

(4) يتواجد جميع الأفراد وأعداد الأسلحة غير المشتبكة والتي يقل مداها عن 3500 متر داخل الملاجئ.

(5) تتم المناورة بناقلات الأفراد من المخابئ إلى مواقع الرمي (ناقلة واحدة فقط من كل جماعة في حالة حركة) وتبدأ بالمشاغلة حسب ما تم ذكره في الفصيل.

(6) يستمر قادة الجماعات وقادة الفصائل بتمرير المعلومات لقائد سرية المشاة الآلية.

محظور

د. المرحلة ما بين 3500 متر وحتى تراجع الجماعات المتأثرة إلى مواقع جماعات العمق.
هذه المرحلة هي من مسؤولية قادة الفصائل ويقتصر دور قائد سرية المشاة الآلية على التنسيق وتعديل المواقع وتحسين ظروف قتال الفصائل.

(1) إذا تراجعت إحدى الفصائل إلى موقع فصيل العمق وثبتت بقية الفصائل يكون الإجراء كالتالي:

- (أ) يأمر قائد السرية الفصائل غير المتأثرة باحتلال جزء من الخنادق والذي يمكن من خلاله صب جميع نيران السرية على العدو المتغلغل.
- (ب) توجه جميع ناقلات السرية بما فيها ناقلات القيادة رماياتها إلى مواقع الجماعات التي تم إخلؤها.
- (ج) تتراجع ناقلات الفصيل المتأثرة إلى مسافة 300 متر خلف الفصيل وتحتل مواقع الرمي المخصصة وتبدأ بمشاغلة العدو.
- (د) يمرر قائد السرية الموقف للقائد الأعلى أولاً بأول.
- (هـ) إذا تمكنت السرية من طرد العدو تعود الجماعات التي أخلت مواقعها إلى المواقع فوراً وتبدأ بإعادة تنظيم سريعة.

(2) إذا تراجعت الفصائل الأمامية تحت ضغط العدو إلى موقع فصيل العمق يكون الإجراء كالتالي:

- (أ) يأمر قائد السرية باحتلال المواقع البديلة 1 و 2 بأسلوب النار والحركة.
- (ب) يقوم ضابط الرصد بتوجيه نيران المدفعية إلى المواقع التي تم إخلؤها.
- (ج) تتراجع ناقلات الفصائل الأمامية على مرحلتين بأسلوب النار والحركة في المرحلة الأولى لغاية خط 300 متر ثم تلتحق في المرحلة الثانية بالمواقع البديلة.
- (د) بمجرد طرد العدو من المواقع التي تم احتلالها، تعود الفصائل إلى مواقعها وتبدأ بإعادة تنظيم سريعة.

(3) إذا تم إجبار جميع فصائل سرية المشاة الآلية على التراجع تحت ضغط العدو.
في هذه الحالة تصبح المعركة من مسؤولية قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الذي يأمر باحتلال سرية المشاة الآلية لمواقعها البديلة ومن ثم يبدأ قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال بإجراءاته (التراجع إلى عمق مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية).

هـ. خيارات العدو. عند تراجع الفصائل المدافعة إلى مواقع العمق أو عند احتلال السرية لمواقعها البديلة، لدى العدو الخيارات التالية:

محظور

(1) تعزيز قواته المهاجمة بقوات جديدة لتعويض الخسائر ثم متابعة الاقتحام. وفي هذه الحالة ستضطر القوات المدافعة إلى التعامل مع قوات العدو من نفس الاتجاه ومن خلال نفس المواقع التي وصلت إليها القوة المدافعة سواء مواقع فصيل العمق أم المواقع البديلة، ويتحتم عندها على المدافع تنفيذ ما يلي:

(أ) إعادة تنظيم سريعة جداً للقوات المدافعة وتعويض الذخائر تحت ضغط العدو.

(ب) على القائد الأعلى تعزيز القوة المدافعة بقوات جديدة مع الاستمرار بتنفيذ خطته الدفاعية.

(ج) تعديل مواقع السرايا المجاورة للسرية المتأثرة بحيث تتمكن نيرانها المباشرة من التأثير على المواقع التي نجح العدو في الوصول إليها لإجباره على إخلائها.

(د) يوجه قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال جميع مصادر النيران المتوفرة لديه لضمان احتفاظ السرية المتأثرة بمواقعها ومساعدتها في طرد قوات العدو.

(2) أن يقوم العدو بدفع قوات جديدة والتي كلفت بتنفيذ المرحلة الثانية. (احتلال سرية العمق). في هذه الحالة سيكتفي العدو بالنجاح الجزئي الذي حققه بطرد القوات المدافعة إلى موقع فصيل العمق وسيقوم بمتابعة هجومه في المرحلة الثانية باتجاه سرية العمق، وفي هذه الحالة يجب على القوات المدافعة القيام بما يلي:

(أ) إعادة تنظيم سريعة للقوات التي أتمت انسحابها إلى موقع العمق وخاصة تعويض الذخيرة وإخلاء الإصابات.

(ب) تعديل موقع السرية التي انسحبت لتمكينها من تقديم إسناد مباشر بالنيران لسرية العمق.

(ج) تعديل مواقع الفصائل غير المتأثرة وتوجيه نيرانها ونيران الإسناد غير المباشر المتوفرة على قوات المرحلة الثانية للعدو.

29. مفهوم استخدام الاحتياط في العمليات الدفاعية.

أ. استخدام سرية المشاة الآلية كقوة احتياط لمجموعة القتال أو مستوى أعلى.

(1) يستخدم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية للعمل كقوة

احتياط في العمليات الدفاعية من أجل الآتي:

(2) يستخدم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الاحتياط من أجل:

(أ) تنفيذ الهجمات المحلية لاستعادة مواقع احتلها العدو.

(ب) احتلال مواقع وقف الاختراق لتثبيت قوات العدو.

(ج) الاستجابة للتهديدات في المنطقة الخلفية.

(د) توسيع أجنحة دفاعات كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لمنع العدو من

القيام بالإحاطة.

(هـ) تعزيز الوحدات الأمامية إذا تعرضت للضغط الشديد.

(و) توفير حماية لعملية التراجع والمساعدة في قطع التماس مع العدو.

(ز) استعادة زمام المبادرة واستعادة الزخم والتحول إلى العمليات التعرضية.

(ح) القيام بالهجمات التخريبية لتعطيل وإرباك إجراءات هجوم العدو.

(3) يجب على سرية المشاة الآلية التي تقوم بدور احتياط كتيبة المشاة الآلية أو

مجموعة القتال معرفة القطاع الدفاعي بالتفصيل لمعرفة أماكن الموانع لقواتنا.

(4) يدرك العدو أهمية الاحتياط في الدفاع، وسيسعى لإيجاده وتدميره. لذلك يجب أن

يستخدم قائد سرية المشاة الآلية التخفية والتستر في تمركز الاحتياط ولذلك يجب أن

يوضع الاحتياط في مكان يسمح له بالاستجابة بسرعة.

(5) يحدد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وضباط قيادة مجموعة القتال حجم

وموقع الاحتياط بناءً على موقف العدو، إن توضع الاحتياط والمحافظة عليه يعزز

العمق ضمن القطاع الدفاعي.

(6) استخدام الاحتياط في دفاع المنطقة. يعين قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة

القتال ويحدد مواقع احتياط كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال في المكان الذي يستطيع

فيه الاستجابة بفاعلية، يأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وصلاحيات الطرق ومناطق

الاشتباك المحتملة، النقاط المحتملة لاختراق العدو والوقت اللازم. يعتبر احتياط كتيبة

المشاة الآلية/ مجموعة القتال مهماً جداً للمهمة. يوضع قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة

محظور

القتال احتياطه خارج مدى النيران المباشرة للعدو في موقع مخفي ومستور ضمن الإطار التالي:

- (أ) يعتمد حجم الاحتياط على حجم القطاع الدفاعي لكتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال ومدى توفر المعلومات عن عمل العدو المتوقع.
- (ب) يحدد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال المهام للاحتياط.
- (ج) عند زيادة حجم الاحتياط، فقد يكون على قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال إعادة تجميع وحدات المناورة لتعزيز الاحتياط حال إكمال واجباتهم أو عندما يتم إجبارهم على الانسحاب من مواقعهم الرئيسية.
- (د) عند انتخاب موقع الاحتياط على قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال مراعاة المسافة التي سيقطعها الاحتياط للتدخل وطبيعة الأرض التي سيتحرك عليها.

30. مفاهيم استخدام الهجوم المحلي. تقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتنفيذ الهجمات المحلية بناءً على تطورات الموقف بوساطة فرق القتال أو احتياط مجموعة القتال/ سرية المشاة الآلية.

أ. الهجوم المحلي على مستوى سرية المشاة الآلية. عادة يحدد قائد سرية المشاة الآلية فصيل الدبابات للعمل كقوة احتياط إذا جُمع لسرية المشاة الآلية فصيل دبابات وحسب القوات المتوفرة. تنفذ سرية المشاة الآلية الهجوم المحلي لتعزيز فصيل يكون تحت نيران العدو أو مهاجمة أحد أجنحة العدو التي يمكن مهاجمتها. تشمل الاعتبارات التي تساعد قائد سرية المشاة الآلية عند العمل كاحتياط لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال/ مستوى أعلى ما يلي:

(1) الموقع والتوقيت. يقرر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال تنفيذ الهجوم (على شكل هجوم محلي) للتفوق على هجوم العدو. يعتمد التوقيت والموقع الذي يختاره قائد سرية المشاة الآلية للهجوم (على شكل هجوم محلي) على الموقف مثل موقع هجوم العدو أو موقع أحد الأجنحة التي يمكن مهاجمتها.

(2) نسبة مقارنة القوى. إن نسبة تفوق المهاجم إلى المدافع هي 3 إلى 1 وإذا كانت نسبة المدافع للمهاجم 1 إلى 1 يستطيع المدافع شن الهجوم المحلي بالنيران بعد تعرض قوات العدو لخسائر في قتال القطاعات الساترة والحجابات ونقاط القتال الخارجية والقصف المدفعي والجوي، ولكن يتطلب من قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال قبل ذلك إعادة تعديل بعض المواقع الدفاعية لسرايا المشاة الآلية أو الفصائل أو أسلحة الإسناد حتى يتم تهيئة ميدان المعركة للقيام بشن الهجوم المحلي.

محظور

(3) قوة سرية المشاة الآلية. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بالهجوم المحلي بالنيران لتعزيز موقع فصيل يتعرض للهجوم والتي تصل قوته القتالية إلى ما دون 50% تقريباً أو تكون معرضة للتدمير.

(4) جناح العدو الذي يمكن مهاجمته. ينفذ قائد سرية المشاة الآلية الهجمات المحلية بالنيران والحركة لتدمير قوات العدو والتي يكون جناحها واهناً مكشوفاً أثناء هجومها.
ب. أسلوب العمل. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتعديل مواقع الفصائل لتعزيزها أو لتنفيذ هجوم محلي بناءً على ظروف هجوم العدو. ومن الاعتبارات الأساسية للهجوم المحلي بالنيران والحركة ما يلي:

- (1) تنفيذ تجارب.
- (2) تحديد مقدار الوقت المتوفر لكل فصيل للمناورة من موقعها الحالي إلى منطقة الهجوم (على شكل هجوم محلي) بالنيران والحركة المتوقعة (لتعديل الموقع أو التعزيز أو الهجوم المحلي بالنيران والحركة).
- (3) نوع التشكيلة القتالية التي يجب أن تستخدم في الهجوم المحلي بالنيران والحركة.
- (4) المناورة بين المواقع التحويلية (المواقع الجانبية) للمحافظة على الدفاع (إذا تطلب الموقف ذلك).
- (5) الإشارة للبدء بالهجوم المحلي بالنيران والحركة (الأجهزة اللاسلكية عالية التردد أو بوساطة طلقات الإنارة أو وسائل أخرى).

ج. خيارات الهجوم المحلي بالنيران والحركة. عند قيام سرية المشاة الآلية بالهجوم المحلي فإنه قد يعزز من قبل كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بالإسناد الجوي القريب والطائرات العمودية الهجومية والنيران غير المباشرة وفصائل الإسناد على مستوى مجموعة القتال.

31. سرية المشاة الآلية في الدفاع عن الساحل.

أ. تقوم سرية المشاة الآلية بعمليات دفاعية على الساحل لتدمير أو تثبيت القوات المهاجمة التي تحاول الإبرار، وللمحافظة على الأرض وكسب الوقت ومنع العدو من الحصول على موطئ قدم وتأسيس رأس شاطئ.

- (1) يهدف الدفاع عن الساحل إلى هزيمة العدو إما من خلال الدفاع على شكل نقاط حصينة تحتل بالفصائل وربما جماعات المشاة بحيث أن فصيل المشاة يحتل نقطتين حصينتين مع مراعاة الفاصل بين النقطتين ليحقق السيطرة والإسناد المتبادل بالنيران

محظور

المباشرة بين الموقعين، وإذا توفرت المصادر أو عندما تكون الوحدات المدافعة مشاة فقد تحتل النقاط الحصينة بالسرايا وقد يكون هناك جمع بين الأسلوبين.

(2) يعتبر العمل التعرضي أساساً لجميع أنواع الدفاع ويجب على سرية المشاة الآلية استغلال كل فرصة لأخذ زمام المبادرة ومنع العدو من حرية القتال وذلك بتوجيه نيران الإسناد والقيام بالهجمات المحلية بالنيران على الشاطئ.

ب. تمكن ناقلات الأفراد المدرعة في سرية المشاة الآلية القوات المدافعة عن الساحل من استخدام مصادر النيران المتوفرة في هذه الناقلات بالإضافة إلى تحقيق المرونة في تحريك الناقلات في اتجاهات مختلفة للتعامل مع قوات العدو إذا اقتضى الموقف.

ج. مناطق الإبرار.

(1) عادة ما يحدد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال المناطق الصالحة للإبرار لسرية المشاة الآلية للدفاع عنها كما يحدد حدود ومناطق المسؤولية. ولكن في حال عدم توفر الوقت قد يحتاج قائد سرية المشاة الآلية إلى تعيين المناطق الصالحة للإبرار وتحديد لقاده الفصائل بسرعة من خلال الكشف من الخرائط وتحليل الصور الجوية إن وجدت. ولكن عليه ضرورة الاستطلاع المفصل لساحل البحر عندما يسمح الوقت بذلك.

(2) قد تكون هناك عدة مناطق صالحة للإبرار ضمن واجهة سرية المشاة الآلية وعندها يحتاج القادة للتخطيط لعدد من مواقع المعركة التي يتم خلالها القتال حسب المناطق الصالحة للإبرار وحسب اتساع الواجهة الدفاعية وطبيعة الساحل.

32. عند تنفيذ عمليات الدفاع عن الساحل وعلى مستوى سرية المشاة الآلية يجب على المخططين أن يضعوا في الاعتبار النقاط المذكورة أدناه والتي تعتبر من الأساسيات التي يبنى عليها الدفاع عن الساحل وهي:

أ. الهيئات الحاكمة والأهداف ذات الأهمية التعبوية.


ب. الواجهات والأعماق.

ج. مواقع الأسلحة وناقلات الأفراد المدرعة/ الدبابات.

33. الهيئات الحاكمة والأهداف ذات الأهمية التعبوية (النقاط الحصينة في الدفاع عن الساحل). إن حرمان العدو من أن يحقق موطئ قدم على شاطئ البحر (ملتقى اليابسة بالماء) سيكون القصد الأساسي لقائد سرية المشاة الآلية عندما يدافع عن ساحل البحر، وذلك لا يعني أن الهيئات الحاكمة القريبة من ساحل البحر أو الأخرى التي تطل على الشاطئ تفقد أهميتها ويمكن استغلالها إذا كانت تحقق ميزة

محظور

تعبوية للمدافع التي يمكن أن تحتلها الأسلحة المتوسطة وأسلحة الدفاع الجوي ونقاط المراقبة البحرية الإلكترونية.



الشكل رقم (26) النقاط الحصينة في الدفاع عن الساحل

34. الواجهات والاعماق. تزيد الواجهات وتقل الأعماق نسبياً قد تكون هناك خيران ومناطق غير الصالحة للأبرار كالفيوض ومناطق الجروف الصخرية، هذه المناطق قد تكفي تغطيتها بالمراقبة والدوريات وتقاس المسافة الفاصلة بين مواقع الفصائل (الواجهة والعمق) من الحدود الجانبية للنقاط الحصينة وليس من منتصف النقطة الحصينة كما في الدفاع الثابت.

35. لا تكون هناك مناطق أمامية ومنطقة حرام كما في الدفاع الثابت ولكن هذا لا يعني أن قائد سرية المشاة الآلية لا يستغل جغرافية المنطقة وابتكار نقاط تصنت ومراقبة قد توضع على عائمات أو جزر ويمكنه أيضاً أن يضع عوامات أمام الموقع الدفاعي للوصف والدلالة والتوجيه أمام مواقع النيران، تخطط مواقع الأفراد والأسلحة أقرب ما يكون للخط المار مع مراعاة منسوب المياه الجوفية وأعلى مستوى للمد وارتفاع الأمواج. عند العواصف تصمم أقواس النيران في الأسلحة الخفيفة لتؤدي لقتل العدو عند النزول والخوض باتجاه البحر. يراعى عند تباعد الموانع الدفاعية للوحدات الفرعية لسرية المشاة الآلية تغطية متبادلة لأقواس النيران بين موقع وآخر أقلها بالأسلحة المتوسطة والمدافع الخفيفة ذات أقواس النيران المباشرة مع مراعاة تغطيتها بنيران الهاونات.

36. موقع الأسلحة والدبابات.

أ. استخدام ناقلات الأفراد المدرعة. نظراً لما تتمتاز به ناقلات الأفراد المدرعة من قوة النيران، وقابلية الحركة، فإن لها القدرة على التعامل بنجاح مع مشاة وآليات العدو المدرعة والخفيفة، ويتم حفر مواقع رمي لها داخل مواقع السرايا في الأمام وعلى الساحل مباشرة، حيث يكلف جزء من ناقلات الأفراد المدرعة باحتلال هذه المواقع في حالة التأكد من اتجاه الإبرار المعادي، وتتعامل مع العدو أثناء اقترابه من الشاطئ، وقد يلحق جزء من ناقلات الأفراد المدرعة لتوضع في النقاط الحصينة أو في الفواصل بينهما.

ب. أسلحة الإسناد عند تنظيم الدفاع عن الساحل.

(1) المدفعية.

(أ) المدفعية الساحلية. قد تكون ثابتة أو متحركة، ومهمتها الأساسية هي مشاغلة وتدمير سفن العدو و تتبع القوات البحرية، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن تكليفها بالعمل في إسناد القوات المدافعة.

(ب) مدفعية الميدان. تخصص نيرانها للاشتباك مع العدو أثناء وجوده في البحر، كما تقوم بمنع استطلاع العدو سواء كان ذلك بالقرب من الساحل أو في عمق دفاعاتنا، كذلك تمنع كاسحات الألغام من فتح الثغرات في الموانع البحرية وتشتبك في تدمير مدفعية العدو أثناء عملية الإبرار.

(2) الدفاع الجوي. يكلف بالاشتباك مع طائرات العدو المهاجمة وقواته المحمولة، وعند الضرورة يمكنه الاشتباك مع مشاة العدو أثناء اقتراب سفن الإبرار من الشاطئ، وأثناء عملية الانفتاح، وأثناء الإبرار في حالة عدم انشغاله بأهداف جوية.

(3) الهندسة. تكلف عناصر الهندسة بالواجبات التالية:

(أ) الاستطلاع الهندسي (قبل بدء الإبرار).

(ب) التجهيز الهندسي للدفاع.

(ج) إقامة الموانع في المياه على عمق 2 متر.

(د) إقامة الموانع على الشواطئ.

37. تنفيذ الدفاع.

أ. لا يختلف تنفيذ الدفاع في المناطق المحصنة عنه في الدفاع الثابت إلا من حيث توفر حماية ممتازة للمدافع وكثافة الموانع والأسلحة.

محظور

ب. يشكل أفراد المشاة العنصر الأساسي في الدفاع عن النقطة الحصينة بما يتوفر لهم من مختلف الأسلحة والموانع والإسناد المدفعي والجوي، وإشراك ناقلات الأفراد المدرعة وفصيل إسناد السرية في الدفاع من خلال مواقع رمي مجهزة يتم احتلالها عند الطلب.

ج. يسيطر قائد النقطة الحصينة على جميع الأمور المتعلقة بها عدا بعض الأفراد المخصصين لتشغيل وإدامة أجهزة معينة والذين يرتبطون مع قيادتهم (كأفراد الاستخبارات).

د. تُدّام النقطة الحصينة بأقل عدد ممكن من الأفراد في الظروف العادية ويبقى الآخرون في أماكن تدريب أو استراحة أو ملاجئ في الخلف لأن البقاء في التحصينات مدة طويلة يرهق الأفراد إلا إذا توفرت وسائل راحة ورفاهية مناسبة داخل الموقع.

هـ. حالما تظهر بوادر استعداد العدو للعمل التعرضي، تُنذر الوحدات المكلفة بالدفاع عن النقاط الحصينة لاحتلال مواقعها ويعود جميع الأفراد إلى مراكزهم داخل وحول النقاط الحصينة وتطلب ناقلات الأفراد المدرعة لإشغال مراكز الرمي المعدة لها في الأمام.

و. إذا لم يكن في خطة قائد القاطع الدفاعي أي ضرورة للتضليل، يبدأ سلاح الجو والمدفعية بضرب العدو أقصى ما يمكن في الأمام وقبل بدئه بإبرار قواته ومن ثم تحديد اتجاه جهد العدو الرئيس.

ز. يبدأ العدو بقصف مدفعي وجوي مركز على التحصينات وهنا يحتمي القسم الأكبر من الأفراد داخل منشآت النقطة الحصينة مع استمرار مشاغلة العدو من مواقع الرمي داخل وحول النقطة الحصينة وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة وضمن المدى بما فيها أسلحة المدفعية والدبابات والمدفعية.

ح. يصطدم العدو بسلسلة الموانع البحرية حول النقطة الحصينة.

(1) تقوم كاسحات ألغام العدو بمحاولة إزالة وتدمير الألغام البحرية تحت قصف مدفعي وجوي ثقيل ومركز.

(2) يقوم أفراد النقطة الحصينة والنقاط الحصينة القريبة بتركيز رمايتهم على قطع العدو البحرية وكاسحات ألغامه ومعداته الهندسية التي تكون في طليعة القوات. مع استمرار القصف المدفعي ضد السفن حاملة القوات واستثمار أكبر ثقل من القصف ضد السفن قبل مغادرة القوات منها.

(3) إذا توغل العدو عميقا في حقول الألغام، تكون الفرصة مواتية لإحداث التدمير الأكبر في قوات العدو وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة من أجل:

(أ) كسر حدة هجومه.

(ب) تشتيت قواته.

محظور

(ج) إجباره على إعادة التنظيم خارج هذه الحقول.

(د) جرّه لمناطق تقتتل مناسبة أمام النقاط الحصينة.


ط. إذا أعاد العدو الكرة واستمر في تقدمه حتى الوصول إلى مسافة قريبة من النقطة الحصينة، تستمر المشاغلة بكافة الأسلحة خصوصاً أسلحة الـ م د والرشاشات، وتطلب رماية أهداف الحماية النهائية لإيقاف العدو.

ي. يأتي دور الهجمات المحلية لاحتياط كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لتدمير العدو أو طرده قبل أن يقتحم التحصينات وقبل أن ينجح بتأسيس موطئ قدم على الساحل وإذا فشلت هذه الهجمات أو تمت إعاقته تخطى النقاط الحصينة إلى العمق لتثبيت العدو ريثما يُشَنّ الهجوم المعاكس الرئيس.

ك. إن قرار الإخلاء هذا من أخطر القرارات ويجب أن يصدر عن قائد القطاع الدفاعي بأكمله، إذ ربما يشن الهجوم المعاكس خلال أي فرصة سانحة منذ وصول العدو لسلسلة الموانع وحتى وصوله لمركز النقاط الحصينة.

ل. إذا تجاوز العدو أي نقطة حصينة (علماً بأن توزيع النقاط لا يجيز ذلك كما ذكرنا آنفاً) تبقى النقطة الحصينة عاملة وتساعد في ضرب إمدادات العدو وتميرير المعلومات، حيث يمكن للنقطة البقاء معزولة لفترة معتمدة على مخزونها من المواد المختلفة حتى يتغير الموقف لمصلحة المدافع أو يتسلل أفراد النقطة الحصينة للخلف حسب الأوامر الصادرة إليهم.


م. فصل ناقلات الأفراد المدرعة عن المشاة. هناك خياران أساسيان متوفران لعنصر المشاة في سرية المشاة الآلية أولهما أن آليات القتال المدرعة وجماعات المشاة تستطيع العمل مجتمعة والثاني أن يتم فصل المشاة عن الآليات. إلا أن الأسلوب الثاني لا يحبذ عند الدفاع عن ساحل البحر ولكن قد تدعو الحاجة إلى فصل ناقلات الأفراد المدرعة عن المشاة عند تشكيل الاحتياطات المحلية إذا تطلب الموقف مع مراعاة مزجها مع عناصر المشاة بعد ذلك.



الشكل رقم (27) المشاة والآليات في مواقع منفصلة

محظور

ن. عمل آليات القتال المدرعة مع المشاة في موقع واحد. في هذه الحالة توفر آليات القتال المدرعة العنصر الأكثر أهمية وفاعلية وهو قوة وتركيز النيران للنقطة الحصينة أو الموقع الدفاعي وزيادة قدرة القادة على السيطرة باستخدام قدرة الاتصالات في الآليات وتوفير جماعات المشاة حماية قريبة للآليات، الشكل رقم (28).



الشكل رقم (28) المشاة والآليات في نفس الموقع

س. مواقع الرمي والمخابئ. بغض النظر عن أسلوب العمل في الدفاع عن الساحل، تحتاج ناقلات الأفراد المدرعة إلى مواقع جاهزة للقتال. وإذا أريد الاستمرار في المرونة يجب تخصيص عدد من مواقع الرمي لكل ناقلة قتال مدرعة لتغطية خيارات اتجاهات متعددة. يجب تحديد الرمي لناقلات الأفراد المدرعة للاستفادة القصوى من مدى وفاعلية أنظمة أسلحتها، بحيث تضمن هذه المواقع الحماية والتخفية لناقلات الأفراد المدرعة لحين الاشتباك اعتمادا على الوضع وطبيعة أرض الساحل. وعلى أي حال، قد لا يكون استخدام المخابئ ممكنا وقد يتعين على آليات القتال المدرعة احتلال مواقع المعركة الرئيسية الخاصة بها منذ بداية المعركة.

ع. يوفر احتلال المشاة مع الآليات في نفس الاتجاه كثافة نيران ومراقبة جيدة في الامام في هذه الحالة قد يكون من المناسب تجهيز مواقع معركة/ دفاعية بحيث تكون خنادق أفراد المشاة متصلة بمواقع رمي آليات القتال عن طريق خنادق اتصال.

ف. يتم غالبا نشر آليات ضباط رصد المدفعية وآليات الاستطلاع في مواقع المعركة الخاصة بها منذ البداية وقد يكون مفيدا وضع ضباط الرصد أو مراقبي الاستطلاع في مواقع مراقبة مع وجود آلياتهم المدرعة في الخلف (برج مخفي) بحيث يتم تأمين الاتصال بينهم وبين آلياتهم المدرعة بوساطة خط اتصال سلكي.

محظور

ص. عند تقرير أين؟ وكيفية؟ إحتلال ناقلات الأفراد المدرعة وعناصر المشاة يجب التوصل إلى توازن بين تقليل البصمة الحرارية من حيث الدليل المادي لوجود ناقلات الافراد المدرعة في اتجاه دفاعي والاستفادة القصوى من معدات المراقبة الموجودة في داخلها والحماية المدرعة لقوات المشاة.

ق. تحتاج المشاة كما في ناقلات الافراد المدرعة إلى مواقع معركة للقتال منها وفي ما لم تكن النية نقل هذه العناصر في آلياتها المقاتلة فإن لقوات المشاة مواقع معركة بديلة أقل تعكس قدرتها المحددة على التحرك، قد يتم وضع المشاة في مواقع لحماية المقتربات في المناطق الضيقة أو توفير حماية قريبة لناقلات الأفراد المدرعة في حالة طبيعة أرضية ضيقة أو في حالة المراقبة المحدودة.

ر. قد يتم تخصيص ملجأ للمشاة أيضا بنفس طريقة ناقلات الأفراد المدرعة ويجب على القادة الانتباه في تمركز احتلال آليات القتال المدرعة والمشاة لتكون قريبة من بعضها البعض لزيادة المرونة والقدرة الكاملة على التحرك والرد على الأعمال غير المتوقعة.

38. اختيار مواقع المعركة.

أ. يجب على القادة الموازنة بين الحاجة لتوزيع عناصر سرية المشاة الآلية بأكبر قدر ممكن والمتطلبات الخاصة بتركيز النيران على مناطق القتل المخطط لها أمام (ح أ م م) أو على الشاطئ مباشرة، وكذلك عند دخول العدو ضمن أحزمة الموانع البرية، إن النقاط التي يتم اعتبارها عند التخطيط لمواقع المعركة هي:

- (1) المهمة وأولوية الأعمال.
- (2) التنظيم المحتمل لقوة العدو.
- (3) توقع أي نوع من معدات الإبرار.
- (4) كم عددها؟
- (5) من أي اتجاه؟
- (6) ما هي سرعة تحركها؟
- (7) كم لدينا من الوقت لتدميرها؟
- (8) أي قوات يجب نشرها في كل اتجاه معركة من أجل تحقيق التأثير المطلوب.
- (9) الرد المحتمل للعدو على التماس أو مواجهة الموانع.
- (10) اتجاه الاشتباك الأفضل مع العدو.
- (11) كيف يمكن تحقيق إطلاق النيران ضد جناح العدو.

محظور

- (12) الترتيبات المطلوبة في الليل وفي الرؤية المحدودة.
- (13) هل هناك متسع للقوات الصديقة المطلوبة.
- (14) ما هي مخاطر الالتفاف حول اجنحة قواتنا أو اجتياح مواقعنا؟ وعند تجاوز النقاط الحصينة.
- (15) هل هناك مقتربات محمية/ طرق انسحاب؟
- (16) ما هو العمل التحضيري لبناء المواقع للآليات القتالية والمشاة... إلخ).
- ب. الموانع وقابلية الحركة. تُبنى الخطة الدفاعية قدر الإمكان على استخدام الموارد الطبيعية على الساحل وقد يكون من الضروري تحسينها (تطوير الساحل) أو إنشاء موانع إضافية (موانع مبتكرة) ويجب ترك الطرق المحتملة للهجوم المعاكس مفتوحة. قد تكون هناك حاجة للقيام بأعمال لإسناد قدرة القوة على التحرك ضمن الاتجاه الدفاعي وتوفير الحماية (مثل مواقع ناقلات الأفراد المدرعة)، هذه الأعمال وأولويتها يجب أن يتم تخطيطها بأسرع وقت ممكن حتى يتم تخصيص موارد مجموعة الهندسة مبكراً.
- ج. الاستطلاع. حتى وإن كانت إجراءات المعركة تتطلب وقتاً لاستطلاع الاتجاه الدفاعي والطرق المؤدية إليه، فمن النادر أن يحصل قائد سرية المشاة الآلية على الوقت الكافي للقيام باستطلاع شامل لكل اتجاه.
- (1) تخصيص وقت كافٍ لقائد سرية المشاة الآلية من أجل التخطيط ووقت لقادة الفصائل كلما أمضى قائد سرية المشاة الآلية وقتاً أطول، قلَّ الوقت المتوفر لقادة الفصائل للقيام بأعمالهم الاستطلاعية.
- (2) يجب على قادة الفصائل أن يكونوا مستعدين للانتشار في الاتجاه بأوامر موجزة جداً والقيام بالتنسيق المباشر من أجل تغطية أجنحتهم وقطاعات النيران المخصصة لهم.
- (3) يجب على قادة الفصائل والجماعات وناقلات الأفراد المدرعة القيام بالاستطلاع الشامل لمواقعهم والطرق قدر الإمكان مجيبين عن الأسئلة التالية:
- (أ) هل من الممكن مراقبة الموقع الدفاعي كاملاً من قبل جماعات مشاة أو من مواقع رصد مخفية؟
- (ب) أين هي الأرض الميتة؟
- (ج) هل توفر مواقع المعركة الرئيسة والبديلة والثانوية التستر والحماية من العدو؟
- (د) هل الطرق بين المخابئ ومواقع الرمي لناقلات الأفراد المدرعة محمية من المراقبة والنيران؟

محظور

- (هـ) هل المواقع المنتخبة قابلة للاستخدام في حالات الرؤية المحدودة؟
(و) ما هي نقاط المرجع المبتكرة والطبيعية والصناعية وكيف سيتم توضعها في الماء؟

(ز) هل يحسن التمويه والحفر الإضافي في مواقع المعركة؟

(4) يجب انتخاب المخابئ بحيث تضمن سهولة الوصول إلى جميع مواقع المعركة.

التحرك واحتلال مواقع المعركة.

د.

(1) يجب السيطرة على التحرك إلى مواقع المعركة للإبقاء على الحماية والتخفية وقد يتم تأشيرها للتأكد من معرفة جميع الوحدات لمواقعها الصحيحة.

(2) يقوم قائد سرية المشاة الآلية مبدئياً بنشر قوات الحماية والمراقبة الخاصة به في مواقع المعركة لتوفير إنذار مبكر عن اقتراب العدو، قد تبقى هذه القوة في مواقعها بعد تحضير الموقع الدفاعي، وقد تنتشر قوة حماية/ استطلاع منفصلة من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو قوة الواجب أو من قبل تشكيل أعلى، وهذا لا يلغي على أي حال متطلبات الحماية على مستوى سرية المشاة الآلية. تبقى الحماية القريبة ضرورية لكشف تسلل العدو غير المكشوف من الأجنحة باستخدام القوارب المطاطية أو الضفادع البشرية، قد تتشكل قوة أمن وحماية من سرية المشاة الآلية أو كنقاط متحركة أو دوريات ثابتة ويجب أن تضم أيضاً ضباط رصد.

(3) يكون باقي سرية المشاة الآلية موجوداً في مخابئ وملاجئ في الخلف أو على أجنحة مواقع المعركة أو المواقع الدفاعية بينما يتم استطلاع مواقع المعركة والتأكد منها. ويجب أن تبقى ناقلات الأفراد المدرعة في مخابئها أثناء تجهيز موقع المعركة ما عدا تلك المكلفة بالحماية أو الاستطلاع.

تحضير موقع المعركة/ الموقع الدفاعي.

هـ.

(1) يجب السيطرة على موارد الهندسة من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للتأكد من الالتزام بأولويات الأعمال الهندسية.

(2) قد يشمل تجهيز المواقع الدفاعية ما يلي:

(أ) تحضير بطاقات مدى ورسوم توضيحية لكل ناقلة مدرعة وسلاح وخندق.

(ب) حفر مواقع ناقلات الأفراد المدرعة ومواقع لقتال المشاة وكذلك خنادق الاتصال.

(ج) تحضير تمويه إضافي حول مواقع المعركة.

محظور

(3) إذا سمح الوقت يجب على قادة ناقلات الأفراد المدرعة اختبار مواقع المعركة للتأكد من أن مواقع المراقبة وإطلاق النيران تغطي الأقواس المطلوبة. ويجب التأكد من توقيتات التحرك من الخنادق ليلاً ونهاراً.

(4) يجب توفير الإنذار المبكر لاقترب العدو بوساطة مصادر كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال أو سرية المشاة الآلية لأنه قد يشتبك مع العدو بالنيران المباشرة وغير المباشرة اعتماداً على الخطة.

و. السيطرة على النيران. يجب أن يتم تفويض السيطرة على النيران إلى أدنى مستوى ممكن من أجل تحقيق أقصى مرونة تتناسب مع تأثير نيران مكثف. وقد يتم استخدام عناصر المشاة لتوجيه نيران ناقلة الأفراد المدرعة بوساطة ما يلي:

(1) أجهزة اللاسلكي.

(2) الخطوط السلكية.

(3) الإشارات الضوئية.

ز. الهجمات المحلية.

(1) قد تحدث الهجمات المحلية بالنيران للأسباب التالية:

(أ) لتدمير القوات المعادية التي تمكنت من الوصول إلى الشاطئ.

(ب) لاستعادة مواقع تم التراجع منها من قبل قوات صديقة تحت ضغط العدو.

(ج) مساندة قوة من المشاة لاستعادة خنادقها المحتلة.

(د) لتدمير قوة للعدو تحاول استغلال الفجوات بين مواقع المعركة.

(هـ) تقديم إسناد ناري من مواقع غير متأثرة لقوة تحاول استعادة مواقعها المحتلة.

(2) غالباً ما يتم القيام بالهجمات المحلية باستخدام قوة الاحتياط إذا توفر وعند عدم توفره يتم استخدام الهجمات بالنيران بأبكر وقت ممكن لمنع قوة العدو من الحصول على موطئ قدم ورغم ذلك يجب على كل عناصر سرية المشاة الآلية حتى وإن لم يكونوا في الاحتياط الاستعداد لإعادة الانتشار بسرعة للقيام بهجمات محلية. إن تحركات كهذه قد يتم توجيهها ضد العدو الموجود في منطقة مسؤولية سرية المشاة الآلية أو في مكان آخر في منطقة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لإسناد وحدات أخرى على الأجنحة.

محظور

ح. التعزيز. يحدث التعزيز في حال وقوع خسائر في الفصائل الأمامية وقد يُطلب من سرية المشاة الآلية التي تكون بدور الاحتياط تنفيذ عمليات التعزيز في الحالات التالية:

- (1) استلام واجبات جديدة.
- (2) عند الحاجة لتعديل المواقع وإعادة الانتشار.
- (3) وقوع خسائر كبيرة في الآليات والأفراد للمواقع المطلوب تعزيزها.
- (4) إعادة إصلاح وترميم الدفاعات المتضررة بما في ذلك إعادة إنشاء الخنادق والموانع.
- (5) في حال استمرار موجات إبرار العدو.
- (6) إذا قرر القائد إعادة توزيع القوات وتغيير اتجاه الدفاع أو زيادة اتساع الواجهة الدفاعية.

39. النقاط الحصينة في الدفاع عن الساحل.

أ. تهدف التحصينات في الدفاع إلى زيادة المناعة الطبيعية للأرض على الساحل لافتقار السواحل على الأغلب لهيئات حاكمة تصلح للدفاع وبهذا تزيد من مناعة الأرض التي تقام عليها ويجب أن تجبر العدو على حشد قوات كبيرة للتعامل معها وبذلك تحرمه من حرية الإبرار وتوقع به خسائر أكبر. يجب أن ينظر للنقاط الحصينة على أنها جزء من المواقع الدفاعية، حيث يمكنها تأمين حماية أفضل ومقدرة أكبر على الصمود.

ب. تنشأ النقاط الحصينة على الساحل في مناطق الإبرار المحتملة للعدو التي تهدد أمن المدافع ويتم احتلالها بقوة بحجم سرية أو أقل، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار عند إنشائها عوامل رئيسة كما يلي:

- (1) الأرض (طبيعة الساحل وقابليته لتنفيذ عمليات الإبرار).
 - (2) العدو (معدات الإبرار والسفن والقدرة الجوية).
 - (3) القوات المتوفرة.
 - (4) التحصينات التي يجب أن تحقق مبدأ الاقتصاد في القوة للمدافع.
- ج. تعتبر النقاط الحصينة أكثر حالات الدفاع ثباتاً فهي عبارة عن موقع كبير لا يمكن اجتياحه أو تجاوزه بسرعة من قبل قوات العدو في نقاط الإبرار وتحرمه من حرية تأمين رأس الشاطئ أو الحصول على موطئ قدم وبالتالي تحدد إمكانيته في تنفيذ المراحل اللاحقة.
- د. يمكن تقليل فاعلية النقاط الحصينة بالمشاة المعادية ولكن بقوات متفوقة ووقت طويل وهذا كله لا يكون متاحاً في عمليات الإبرار البحري.

محظور

هـ. لكي تكون النقاط الحصينة فاعلة في الاحتفاظ بالشاطئ يجب أن تفاجئ العدو من حيث الموقع وتحدد حريته في إبرار قواته.

و. تستخدم النقاط الحصينة في الدفاع لتحقيق الغايات التالية:

- (1) تدمير قوات العدو
- (2) تشكل نقاط مراقبة وإنذار أمامية.
- (3) حرمان العدو من تأسيس رأس شاطئ.
- (4) السيطرة على المقرب الممكن للعدو.
- (5) توجيه النيران.
- (6) إيقاع الخسائر بالعدو.
- (7) الاقتصاد بالجهد.
- (8) تأخير المهاجم لأطول مدة ممكنة.
- (9) امتصاص زخم العدو واستنزاف جهد المهاجمين.
- (10) رفع معنويات القوات المدافعة.
- (11) توفير حماية أفضل للمدافعين وتقليل الخسائر بين صفوفهم.

40. توزيع النقاط الحصينة واختيار الموقع. يمكن إقامة النقاط الحصينة على طول الساحل ضمن الحدود الأمامية لمنطقة المعركة (ح أ م م) أو في العمق أو في المكانين، بحيث تغطي طرق التقرب المحتملة لقوات الإبرار المعادية. يعتمد اختيار المكان على:

أ. طبيعة الأرض. تعتبر الأرض الصعبة من أنسب الأماكن لإقامة النقاط الحصينة، يفضل أن يستند الموقع على مانع طبيعي أو اصطناعي ولكن ذلك لا يكون ممكناً في أغلب الأحيان، إذ تفتقر المناطق الساحلية إلى مثل هذه الموانع ولكن يتم الاستعاضة عن ذلك بإنشاء سلسلة من الموانع الاصطناعية وأن تنتخب الأرض التي تقام عليها النقطة الحصينة بعد إجراء تقدير مفصل تشترك به الهندسة لإقرار صلاحية الأرض للإبرار المعادي وصلاحيته لإقامة سلسلة الموانع.

ب. العدو. يدرس العدو من حيث إمكانيته وأسلوبه القتالي وتنظيمه ومعداته البحرية المتوفرة للحصول على استنتاج منطقي عن اتجاهات إبراره المتوقعة لتقدير عدد وأماكن النقاط الحصينة اللازم إنشاؤها.

جـ. المصادر المتوفرة. وهذه تشمل الوقت والمواد والمعدات والجهد الهندسي المتوفرة كماً ونوعاً.

محظور

41. تنظيم النقاط الحصينة. يمكن أن يكون موقع النقطة الحصينة على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة الرئيسية، ويتم احتلالها من قبل فصيل وحتى مستوى سرية.

أ. يتخذ القائد قراره حول تأسيس النقطة الحصينة بناءً على ما يلي:

- (1) الوقت والمصادر المتوفرة لتطوير النقطة الحصينة.
- (2) أفضل منطقة يمكن الاستفادة منها كمنطقة لمنع إبرار القوات المعادية.
- (3) إمكانية الربط ما بين منطقة الساحل وباقي القاطع الدفاعي في الخلف.

ب. هناك نقطتان هامتان بالنسبة لمكان النقطة الحصينة وهما:


- (1) طالما أن هناك حاجة لوقت كبير لتجهيز النقطة الحصينة فالوحدة التي تناط بها مسؤولية التجهيز يجب أن تكون مؤمنة بالحماية الكاملة أثناء التأسيس.
- (2) يجب أن تمنع طبيعة الأرض على جوانب النقطة الحصينة حرية الإبرار للقوات المهاجمة وعكس ذلك فإن الوحدة المدافعة في النقطة الحصينة ستواجه إمكانية العزل والتدمير.

ج. يتحرك قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الذي أوكل إليه واجب تجهيز واحتلال النقطة الحصينة بإحدى سراياه أو فصائله إلى المنطقة مصطحباً معه ضابط الهندسة الذي يتولى مساعدة القائد في دراسة طبيعة الساحل والذي سيتولى بدوره تنفيذ التحصين ويقومان باستطلاع المنطقة، يقرر القائد أولوية الأعمال والتي تكون بشكل عام كما يلي:

- (1) جعل المواقع غير قابلة للتجاوز بإقامة الموانع الثانوية.
- (2) حماية أسلحة مقاومة الدروع بتحسين الأرض وإنشاء الموانع وتوزيع آليات القتال.

(3) إنشاء التحصينات لحماية أفراد المشاة المكلفين بحراسة أسلحة الم د.

د. يبدأ القائد بعد ذلك باستطلاع النقطة الحصينة واختيارها من وجهة نظر العدو ودراسة المقتربات المؤدية إليها وبالرغم من أنه لا داعي لاحتلال النقطة الحصينة على مدار 360 درجة في جميع الأوقات، فإن على الوحدة أن تكون مستعدة لمواجهة التهديد من أي اتجاه ويجب جعل الموقع صعب الاجتياح بوساطة المزج الجيد للموانع الطبيعية والاصطناعية، الشكل رقم (29).



الشكل رقم (29) مثال على نقطة حصينة لسرية مشاة آلية

هـ. تؤسس الحماية والأمن حول النقطة الحصينة قبل احتلالها ويستخدم فصيل الاستطلاع أجهزة التنصت والرادارات لمراقبة الممرات الصالحة للملاحة. يديم فصيل الاستطلاع ونقاط المراقبة ووحدات حرس السواحل عمليات المراقبة والاستطلاع باستمرار.

و. يفتح قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال قواته لتدمير موجات الإبرار تحت ضغط الهجمات الجوية المعادية وتقوم عناصر المشاة بتدمير هذه الموجات بالأسلحة المباشرة المتوفرة في ناقلات الأفراد المدرعة وعلى أقصى مدى ممكن وتدمير معدات الإبرار بمختلف الأسلحة المتوفرة.

ز. تركز أسلحة الـ د في الأماكن التي تستطيع بها المشاة لمسافات طويلة، بينما هي محمية بطبيعة الأرض والموانع. ثم تتحرك عند الضرورة إلى مواقع رمي بديلة ضمن النقطة الحصينة لنقل النيران أو حشدها ضد قطع العدو البحرية وكذلك لتجنب نيران العدو.

ح. يجب أن ترتبط جميع المواقع ضمن النقطة الحصينة مع المواقع المجاورة، يساعد الانتخاب الجيد لهذه المواقع على حشد النار لمجموعتين أو أكثر ضد العدو المقتحم ومنعه من حرية إبرار قواته وبالتالي منعه من عزل هذه المواقع وتدميرها بالتدريج. تصمم ميادين الرمي بشكل يضمن تنسيق النيران بين جميع المواقع.

ط. يجب أن تبقى الممرات التي يصعب تغطيتها بالنيران تحت المراقبة وتغطي بواسطة مواقع ثانوية يتم تحضيرها سلفاً وحسب ما يسمح به الوقت ويتم احتلالها بالأمر.

محظور

ي. يتألف الدفاع الجوي من نظام متكامل للإجراءات السلبية والتي تشمل التستر والمراقبة الجوية والإجراءات الإيجابية التي تشمل تركيز الأسلحة المقاومة للطائرات لتشمل أيضاً الخفيفة وأسلحة ناقلات الأفراد المدرعة.

ك. تعتمد النقاط الحصينة بشكل رئيس على الاتصالات السلوكية مما يوفر أمن وفاعلية الاتصالات بين مختلف القيادات.

(1) تُدفن الأسلاك الهاتفية تحت الأرض وتُمد الخطوط بين مختلف المراكز أو المواقع مع خطوط بديلة أيضاً. يمكن الاعتماد على العدائين الذين يستخدمون خنادق الاتصال.

(2) كما يمكن استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن النقاط الحصينة.

عمليات التراجع

42. تلعب سرايا المشاة الآلية دوراً ثانوياً في تنفيذ هذا النوع من العمليات الدفاعية، وتقوم بدور عناصر المناورة أو وحدات السيطرة على الأرض لمجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. إن سرعة ومرونة سرية المشاة الآلية في الإعاقة أو الانسحاب أو التقهقر ضرورية لنجاح عملية التراجع.

أ. مفهوم التراجع من منظور مجموعة القتال/ الكتيبة. لفهم عمليات التراجع على مستوى سرية المشاة الآلية، يجب فهم العملية على مستوى مجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. التراجع هو نوع من أنواع العمليات الدفاعية والتي تتضمن الحركة المنظمة بعيداً عن العدو، قد يجبر العدو كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال على القيام بتلك العملية أو قد ينفذها قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال دون وجود ضغط من العدو، وفي كلتا الحالتين يجب أن يوافق قائد مجموعة اللواء على التراجع أو يوجه بتنفيذ عمليات التراجع لتحسين الموقف التعبوي أو لمنع تطور الموقف إلى الأسوأ. تنفذ مجاميع القتال عادة عمليات التراجع كجزء من قوة أكبر ولكنها قد تنفذها بشكل مستقل عندما يطلب ذلك مثل تنفيذ الدفاع عن منطقة أو نقطة، تنفذ عمليات التراجع للأسباب التالية:

- (1) إزعاج العدو، إرهاقه، مقاومته وإيقاع الخسائر به.
- (2) جر العدو إلى موقف غير ملائم.
- (3) التمكين من استخدام جميع القوات أو جزء منها في مكان آخر.
- (4) كسب الوقت وتجنب الاشتباك الحاسم.
- (5) تجنب القتال في أحوال غير مناسبة.
- (6) فك اشتباك قوة ما.

محظور

(7) التكيف مع تحركات قوات صديقة.

(8) تقصير طرق المواصلات.

ب. أنواع عمليات التراجع:

(1) الإعاقة. تهدف عملية الإعاقة إلى مقايضة الأرض بالوقت، مع المحافظة على

القوة القتالية للقوات الصديقة بينما يتم إلحاق أكبر ضرر بالعدو.

(2) الانسحاب. قطع التماس المقصود والمخطط مع قوات العدو إما تحت ضغط

العدو أو دون وجود ضغط.

(3) التقهقر. هي العملية التي تنفذ عندما لا تكون القوة على تماس مع العدو وتتحرك

للخلف بطريقة منظمة.

ج. مفهوم عمليات التراجع من منظور سرية المشاة الآلية. بالنسبة لسرية المشاة الآلية،

تتطلب عمليات التراجع لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو لمجموعة اللواء سرية مشاة آلية

لتنفيذ مهام إسناد عامة أخرى للعملية. تقوم سرية المشاة الآلية بالدفاع وتبديل موقعها إلى موقع

بديل أو إضافي وقد تنفذ السرية هجمات محلية محدودة لقطع التماس مع العدو.

د. فصيل الإسناد في عمليات التراجع. لفصيل الإسناد دور رئيس خلال عمليات التراجع

حيث يقوم بإسناد القوة المتراجعة من خلال:

(1) تأسيس قاعدة إسناد لتغطية الفصائل التي تتحرك بعيداً عن العدو.

(2) إبطاء العدو والسماح للفصائل بالحركة بعيداً عن العدو.

(3) مساعدة الفصائل في قطع التماس مع العدو.

عمليات الإعاقة

43. إن الإعاقة هي شكل من عمليات التراجع، ويتم من خلالها فرض أقصى تأخير على عدو يتقدم

في منطقة محددة، وإلحاق أكبر خسائر ممكنة به دون تورط قوة الإعاقة في اشتباك حاسم معه، أو تمكينه

من الالتفاف عليها من الأجنحة. ويتم في قتال الإعاقة مبادلة أقل ما يمكن من الأرض بأقصى ما يمكن

من الوقت، تعتبر الوحدات المدرعة نظراً لمزاياها في التنظيم والخصائص المتأصلة فيها مثالية جداً

للقيام بأعمال الإعاقة، ويتم القيام بمناورة الإعاقة في الدفاع ضمن منطقة القطعات الساترة، كما ويمكن

تنفيذها في المنطقة الدفاعية الرئيسية (الدفاع المتحرك).

محظور

44. اعتبارات أساسية في عمليات الإعاقة. تضيف الخصائص المتأصلة في الدروع من حيث الحركة وقوة النار والحماية المدرعة وإمكانية الاتصالات لمسافات بعيدة قدرة كبيرة عليها في إجراء الإعاقة، كما أن استخدام الطائرات العمودية المسلحة يزيد من هذه القدرة. تستطيع الوحدات المدرعة فرض أقصى إعاقة عند تطبيق الاعتبارات التي تتحكم في تخطيط وتنفيذ عمليات الإعاقة وهي كما يلي:

أ. سيطرة مركزية وتنفيذ لا مركزي. تحدث الإعاقة عادة على جبهة واسعة، وتتألف من سلسلة نشاطات متعددة مستقلة تقوم بها الوحدات ضمن إطار الخطة العامة التي يجب أن يسمح من خلالها للقادة بأقصى قدر من حرية المناورة لاستثمار أية فرص قد تظهر لديهم على مستوى الوحدات التي يقودونها. ولا بد من التأكيد هنا على أن التخطيط الدقيق والتنسيق مع الوحدات المجاورة يحول دون تخطي العدو أو التفافه حول قوات الإعاقة، وكذلك يحول دون قيامه باختراق هذه القوات مما يعرض نجاح مهمة الإعاقة للخطر.

ب. الاستفادة القصوى من الأرض. يجب أن تستغل قوات الإعاقة كل الأراضي المناسبة للإعاقة. يجب وضع مواقع الإعاقة في المعالم الأرضية التي تسيطر على مقتربات العدو المحتملة وعلى قوات الإعاقة ملاحظة توفر التخفية والستر في مواقع الإعاقة ومناطق التجمع وطرق الحركة. تستطيع الوحدات المدرعة بما تتميز به من قدرة على الحركة عبر الضواحي القيام بأعمال الإعاقة.

ج. الاستفادة القصوى من الموانع. تستغل الموانع الطبيعية والاصطناعية المتوفرة في المنطقة لإعاقة العدو، ولتوفير الحماية لأجنحة قوات الإعاقة.

د. إجبار العدو على الانفتاح والمناورة. يجب مشاغلة العدو على أقصى مدى مؤثر للأسلحة المتوفرة، هذه المشاغلة ستبطل حركة العدو مما سيدفعه للانفتاح وتطوير الموقف والمناورة في محاولة منه لإخراج قوة الإعاقة من مواقعها.

هـ. المحافظة على التماس مع العدو. خلال الإعاقة يجب أن يبقى القائد على بينة من مواقع وتنظيم قوة العدو المواجهة له، يتم الاستفادة من معدات المراقبة وعناصر الحماية والاستطلاع. عندما توفر طبيعة الأرض التي تجري فيها الإعاقة إمكانية مناورة الوحدات بالقفزات المتتالية عند حركتها لمواقع الإعاقة اللاحقة، فإن هذا من شأنه أن يسهل المحافظة الدائمة في التماس مع العدو.

و. تجنب الاشتباك الحاسم. يحتفظ بكل موقع إعاقة لمدة زمنية كافية لإجبار العدو على الانفتاح وتطوير موقفه، والمناورة بقواته لمهاجمة كل موقع إعاقة. يجب أن تتحرك قوة الإعاقة لموقع الإعاقة الخلفي اللاحق قبل أن تتورط باشتباك حاسم مع العدو إلا إذا تطلبت مهمة قوة الإعاقة الصمود والبقاء في موقع الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم مع العدو. تعتبر وحدة ما

محظور

مشتبكة مع العدو بشكل حاسم عندما تفقد إمكانية التأثير على العدو باستخدام النار والمناورة. مثال ذلك "إحدى سرايا كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال مشتبكة مع العدو لدرجة لا تستطيع معها المناورة"، إذا سمح الموقف لقائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال باستخدام الاحتياط لتخليص السرية المشتبكة مع العدو، فإن كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال هذه لا تكون مشتبكة مع العدو بشكل حاسم.

45. أسباب الإعاقة. تنفذ عمليات الإعاقة عندما تكون القوات المتوفرة غير كافية لتنفيذ الهجوم أو الدفاع، أو عندما تكون الخطة الدفاعية مصممة لجر العدو إلى موقف غير ملائم له، مع مراعاة عدم الاشتباك الحاسم معه إلا إذا كانت المهمة تتطلب ذلك. تنفذ عمليات الإعاقة للأسباب التالية:

- أ. كسب الوقت للسماح بإجراء التحضيرات اللازمة للدفاع.
- ب. تغطية وحدة مدافعة أو منسحبة (كقوات ساترة).
- ج. حماية جناح وحدات صديقة.
- د. المشاركة في الاقتصاد بالقوات في إحدى المناطق.

46. يتم كسب الوقت في الإعاقة بإجبار العدو على الحشد المتكرر ضد مواقع معركة متعاقبة، وعندما تبدأ وحدات العدو بالانفتاح للهجوم، تنسحب قوة الإعاقة إلى موقع جديد، وهذا يتطلب من العدو اتخاذ نفس الإجراءات، والتي تتطلب نفس الوقت الذي استغرقه انفتاحه أمام الموقع الأول. إن التخطيط لمعركة الإعاقة وتنفيذها خلال عمق المنطقة يتم كما في الدفاع، مع اعتبار الهدف وهو إبطاء سرعة تقدم العدو، ومنعه من السيطرة والتفوق المطلق على قوة الإعاقة.

47. يجب أن تحقق قوات الإعاقة ما يلي:

- أ. إدامة التماس مع العدو لتجنب التجاوز من قبل العدو لقواتنا.
- ب. إجبار العدو على التخطيط لخوض هجمات متعاقبة.
- ج. تحديد حرية مناورة العدو.
- د. المحافظة على تماسك الوحدة.
- هـ. المحافظة على القوات لاستخدامها في المستقبل.

48. يجب أن تكون وحدات الاستطلاع منظمة ومدربة بشكل خاص على تنفيذ عمليات الإعاقة وعندما تكلف بالإعاقة يجب أن تعطى مهمة واضحة. يمكن أن تنفذ الوحدات في مهمة الإعاقة عمليات أخرى لتحقيق وقت الإعاقة المطلوب، ومن هذه العمليات الهجوم، الدفاع، الحماية، الكمائن، الإغارة،

محظور

الخدعة. ومع أن قوات الإعاقة ستواجه عدوا متفوقا بدرجة كبيرة، فإن على قائدها أن يحتفظ بالمبادرة كلما سنحت له الفرصة لإخفاء نقاط ضعف قواته، أو لكسب الوقت عن طريق إرباك خطط العدو. قد يتم تبني الدفاع بشكل مبدئي في عمليات الإعاقة، ومن ثم يتم التحول إلى الإعاقة عندما يبدأ العدو في حشد قوات متفوقة ومسيطرة على المواقع التي تحتلها قوة الإعاقة، وفي هذه الحالة يقوم القائد بمبادلة الأرض بالوقت وذلك باحتلال مواقع بديلة وشن هجمات معاكسة حتى يتخلى عن الأرض كليا. إذا كانت الأرض محدودة فعليه تقبل مخاطرة كبرى لإتمام مهمته.

49. إذا كانت أوامر القائد تتطلب إعاقة العدو أمام خط معين ولفترة محددة أمام ذلك الخط فإن على قوة الإعاقة الدفاع في المنطقة المعينة لتنفيذ ذلك. وفي هذه الحالة يجب تقبل الدخول في اشتباك حاسم لتنفيذ المهمة.

50. طرائق (أساليب) الإعاقة. هناك طريقتان يتم اتباعهما في تنفيذ عمليات الإعاقة هما:

أ. الإعاقة في المواقع المتتالية.

ب. الإعاقة في المواقع التبادلية.

51. يعتمد تبني أي من الطريقتين على المهمة، العدو، الأرض والقوات المتوفرة.

52. الإعاقة في المواقع المتتالية.

أ. تستخدم عندما يكون القاطع عريضا أو واسعا وعندما تكون القوات المتوفرة قليلة، ولا

تتمكن القوات من احتلال أكثر من خط من خطوط الإعاقة، الشكل رقم (30) يبين ذلك.

ب. يتطلب تنفيذ عملية الإعاقة من مواقع متتالية وحدات مناورة لديها القدرة على الاستمرار

في الإعاقة من المواقع، وبين الخطوط، وخلال عمق قطاع المسؤولية.

ج. توضع غالبية القوة على خط الإعاقة الأول، وعلى طرق اقتراب العدو المحتملة.

د. تدفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول، وذلك عندما تتمركز فيه قوة الإعاقة قبل

حدوث اشتباك مع العدو المتقدم، بقصد التماس مع العدو.

هـ. يفضل الاحتفاظ باحتياط صغير الحجم قادر على الحركة السريعة (يغلب فيه عنصر

الدبابات).

و. بعد القيام بأقصى إعاقة ممكنة أو عندما تصبح قوة الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم


مع العدو، فإنها تطلب من قيادتها السماح لها بأن تقوم بالإعاقة إلى المواقع التالية.

محظور

ز. بعد استلامها الأمر بالسماح تبدأ بالإعاقة المستمرة حيث تستخدم الوحدات الفرعية أسلوب النار والمناورة.

ح. تتميز هذه الطريقة بما يلي:

- (1) سهولة السيطرة.
- (2) سهولة اختراق خط الإعاقة نظرا لعدم توفر قوات في عمق المنطقة خلافا لما هو الحال في الإعاقة من المواقع التبادلية.



الشكل رقم (30) الإعاقة في المواقع المتتالية

53. الإعاقة في المواقع التبادلية.

أ. تستخدم هذه الطريقة في الإعاقة عندما تكون الجبهة ضيقة والقوات المتوفرة كبيرة والعدو ضعيف نسبياً.

ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين: يحتل القسم الأول منها خط الإعاقة الأول بينما يحتل القسم الثاني مواقع في خط الإعاقة التالي كما في الشكل رقم (31).

ج. يتم في هذا النوع من الإعاقة أيضاً دفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول بقصد التماس مع العدو، وذلك عندما تتواجد القطعات في هذا الخط قبل التماس مع العدو.

محظور


د. بعد انسحاب عناصر الحماية، وقبل الاشتباك الحاسم مع العدو، تستبدل قوة الحماية مواقعها في خط الإعاقة الأول بالحركة إلى خط الإعاقة الثالث مروراً من خلال قوة الإعاقة المتواجدة في خط الإعاقة الثاني أو من حولها.

هـ. تتولى قوة الإعاقة الموجودة أصلاً في خط الإعاقة الثاني مسؤولية الاشتباك مع العدو وتكرر العملية هكذا بحيث تتبادل القوتان حالة التماس مع العدو.

و. يتميز هذا الأسلوب بما يلي:

- (1) يوفر أمناً أكثر من الإعاقة في المواقع المتتالية.
- (2) يتطلب تنسيقاً مستمراً للمناورة والنيران.
- (3) تفرض إدامة التماس مع العدو تعقيدات كثيرة في السيطرة والتنفيذ.
- (4) يتطلب قوات أكبر.

54. يمكن استخدام مزيج من الطريقتين فمثلاً يمكن اتباع الإعاقة من مواقع تبادلية على المقرب الأخطر بينما تتبع طريقة الإعاقة من مواقع متتالية على المقربات الأقل خطراً. يمكن تعزيز القوات على المقرب الأكثر تهديداً حسب تبلور موقف العدو، كما يمكن سحبها من المناطق الأقل تعرضاً للخطر. يجب إنذار قوات الإعاقة مبكراً عند ظهور أية فرصة تساعد في تدمير قوات العدو بعمل هجومي سريع.



الشكل رقم (31) الإعاقة في المواقع التبادلية

محظور

أسلوب الإعاقة	أفضل وقت لاستخدامه	الإيجابيات	السلبات
الإعاقة من مواقع متتالية	عندما تكون منطقة العمليات واسعة، ولا تسمح القوات المتوفرة بتقسيمها بين المواقع المختلفة.	تركيز نيران جميع العناصر القتالية المتوفرة.	- عمق محدود لمواقع الإعاقة. - عدم توفر الوقت الكافي لتحضير كل موقع. - مرونة محدودة.
الإعاقة من مواقع متبادلة	عندما تكون منطقة العمليات ضيقة، والقوات المتوفرة تسمح بأن يتم تقسيمها على المواقع.	تسمح بالتوضيع في العمق. تسمح بالمزيد من الوقت للعناية بالمعدات والأفراد وتوفر مرونة أكبر.	- تتطلب تنسيقاً مستمراً. - تتطلب المرور من خطوط القوات الصديقة. - يشترك جزء واحد من القوة في نفس الوقت.

الجدول رقم (4) مقارنة بين أساليب الإعاقة

55. تدابير السيطرة. لغايات السيطرة على عملية الإعاقة وتنسيقها، فإن أقل ما يمكن أن يستخدمه القادة منها هي خطوط الإعاقة، الحدود الجانبية، نقاط التنسيق، مواقع الاحتياط (عندما يحتفظ به). الشكل رقم (28) يبين تدابير السيطرة.

أ. خطوط الإعاقة. تعين هذه الخطوط على مستوى كل قيادة نزولا حتى مستوى مجموعة القتال/ كتيبة، ويوضح للوحدات الفرعية الوقت الذي يجب تأخير العدو أمام هذه الخطوط.

ب. يتم القرار على انتخاب خطوط الإعاقة بالتسلسل التالي:

- (1) يمكن أن ينتخب قائد اللواء (استنادا على أمر عمليات الفرقة) خطوط إعاقة إضافية كجزء من خطة مناورة اللواء.
- (2) يمكن لقائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال انتخاب خطوط إعاقة أخرى أثناء وضع تفاصيل خطة مناورة اللواء.
- (3) ينتخب قائد السرية مواقع إعاقة استرشادا بخطط الإعاقة المحددة من قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لاستخدامها في أعمال الإعاقة الخاصة بسريته والتي يجب أن تستخدم للسيطرة على مقتربات العدو المحتملة. يتم التركيز في مواقع الإعاقة الواقعة ضمن منطقة خط الإعاقة الأول في حين يمكن استطلاع وتحضير مواقع الإعاقة الواقعة في عمق المنطقة إذا سمح الوقت بذلك.
- (4) إن النتيجة الجوهرية لإقامة خطوط/ مواقع الإعاقة ابتداءً من المستوى الأعلى وحتى مستوى السرية، هو ضمان إجراء الإعاقة المستمرة للتأكد من عدم تقدم العدو دون مقاومة.

محظور

(5) تنتخب مواقع إعاقة ضمن خطوط الإعاقة وما بينها لتمكن ولتسمح لأقل قوة ممكنة لإجبار العدو على التحشد ليشكل هدفا مهما. يجب أن تكون هذه المواقع متباعدة لإجبار العدو على إعادة تجميع قواته قبل أن يستمر في الهجوم على الموقع التالي. ومن الناحية المثالية فإن أفضل مواقع إعاقة هي تلك التي تؤلف سلسلة من مواقع في تلال ممتدة متوازية ومتعامدة مع تقدم القوات المعادية.

جـ. الحدود. يمكن أن تمتد الحدود الجانبية بين الوحدات عند رسمها في عمق المنطقة بالكامل، ولكنها يجب أن تمتد للخلف على الأقل لتصل خط الإعاقة التالي، كما يجب أن تمتد أمام خط الإعاقة الأول بمسافة تعادل ثلثي المسافة المؤثرة لأسلحة الإسناد الناري غير المباشرة (العضوية والملحقة وتلك الموضوعة بالإسناد المباشر) أو لمسافة المراقبة في حالة أسلحة النيران المباشرة.

د. نقاط التنسيق. تستخدم هذه النقاط لتنسيق الحركة والنيران عند الحدود. توضع هذه النقاط حيثما تتقاطع الحدود الجانبية مع خطوط الإعاقة ضمن قطاع، وتعين من قبل القيادة الأعلى أو بالتنسيق بين القادة المتجاورين.

هـ. موقع قوة الاحتياط. يبين موقع الاحتياط في حالة وجوده في منطقة تجمع أو منطقة غلق. و. تدابير سيطرة أخرى. يمكن للقائد استخدام كل أو بعض التدابير التالية في عملية الإعاقة.

(1) خطوط المراحل. تستخدم هذه الخطوط لتنسيق أعمال الإعاقة عندما تجري في قطاع لا تتوفر فيه معالم أرضية يمكن استخدامها كمواقع إعاقة، يتم تمرير الوقت الذي تجتاز عنده قوة الإعاقة هذه الخطوط، ولا يطلب منها فرض أية إعاقة للعدو عليه.

(2) طرق الانسحاب. تعين هذه الطرق لتنسيق حركة تراجع قوة الإعاقة ووحدات الإسناد الناري والإداري التابعة لها.

(3) نقاط التفقد. نقاط تنتخب على طرق الانسحاب كوسيلة لتسهيل السيطرة على حركة قواتنا.

(4) نقاط الالتقاء. نقاط تنتخب على معالم أرضية يسهل تمييزها وتستخدم للالتقاء ما بين قوتين صديقتين أو أكثر.


(5) نقاط المرور. نقاط تعين في الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أم م) وذلك في المواقع التي تمر منها القوات المتراجعة، ويراعى في انتخابها ألا تؤثر على عمل القوات المدافعة.

محظور

56. التحضير والتخطيط. يقرر الوقت المتوفر مدى التحضيرات التي يمكن إنجازها، وغالباً ما يكون إتمام جميع التحضيرات غير ممكن لضيق الوقت عند بدء تنفيذ عملية الإعاقة. إن التحضيرات عملية مستمرة، ويتم تعديل الخطط حسب تطور الموقف خلال تنفيذ العملية.

57. الخطط والأوامر. يظهر أمر عمليات الإعاقة العمل المطلوب خلال جميع مراحل العملية، ويشمل على تفصيلات المرحلة الأولى للعملية، ويعدل القائد وينسق نشاطات قوة الإعاقة خلال سير المعركة بواسطة الأوامر المجزأة.

58. تتألف عمليات الإعاقة من سلسلة من الأعمال المستقلة للوحدات ضمن الإطار العام لخطة الإعاقة وتعطى المهمة ومفهوم العمليات للوحدات الفرعية في أمر عمليات الإعاقة بشكل أكثر تحديداً من العمليات الأخرى. يحتاج كل قائد فرعي إلى حرية في العمل ليتمكن من استغلال أية فرص تظهر له، ولذلك يجب أن تكون تعليمات القيادة الأعلى لقوة الإعاقة واضحة بحيث يتمكن القادة المروسين من العمل بصورة فاعلة حتى لو فقدوا الاتصال مع قيادتهم.



الشكل رقم (32) تدابير السيطرة في الإعاقة

محظور

59. القيادة والسيطرة. تقتضي الطبيعة المتحركة لمعركة الإعاقة معرفة القائد لحالة وأماكن وحداته باستمرار، كما عليه أن يعرف ما هي الوحدات التي تعمل على أي من أجنحة قواته، ووحدات العدو، ولهذا السبب يعتبر التنسيق أمراً ذا أهمية خاصة.

60. تساعد النقاط التالية على زيادة فاعلية التنسيق:

- أ. استخدام المعالم الأرضية سهلة التمييز.
- ب. الاتصالات.
- ج. التجارب.
- د. مفهوم المناورة البسيط.
- هـ. استخدام ضباط الارتباط.

61. لا يتمكن القائد من التواجد في كل مكان أثناء المعركة لاتساع الجبهات، ولوجود أكثر من هجوم في آن واحد، كما أن شدة القتال ستعيق حركة القائد، يجب أن يبقى القائد مطلعاً ليتمكن من السيطرة على العملية وعليه أن يعرف حالة قواته، والوضعية الإدارية، وحالة الموانع، وموقف القوات الصديقة.

62. يجب على جميع القادة استغلال المعلومات والتقارير الواردة لهم ويجب على هيئة الركن أن تبحث عن المعلومات، وتمرر المعلومات المهمة إلى القائد فوراً حال ورودها. يجب على قائد التشكيل الأعلى أن يؤكد على تمرير المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة لخطة جمع المعلومات، وعن طريق المصادر المختلفة لجمع المعلومات إلى وحدة الإعاقة. إن الطبيعة المتحركة لمعركة الإعاقة تفرض على القائد أن يستبق الحوادث حتى يتمكن من فهم الخيارات المتوفرة خلال سير العملية.

63. يجب على القادة مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسيطرة عليها خلال عملية الإعاقة. يمكن إنشاء المحطات الوهمية لخداع العدو عن مهمة وحجم قوة الإعاقة، كما يجب استخدام الخطوط السلكية حيثما أمكن ذلك، وعلى القائد الاستفادة من الخطوط السلكية بين القيادات والاحتياط ومواقع الإعاقة ذات الأهمية.

64. إن مفتاح المحافظة على السيطرة والأمن خلال العملية يعتمد على التخطيط الذي يمنع حدوث الارتباك أثناء تنفيذ الإعاقة. إن واجب القائد الأكثر صعوبة هو استمرار عملية الإعاقة بشكل متماسك ومنسق ويتم المحافظة على ذلك بما يلي:

محظور

- أ. تقليل الفجوات بين القوات.
- ب. استمرار مراقبة الفجوات.
- ج. التأكد من احتلال الوحدات للمواقع الجديدة بعد حركتها من مواقعها الأصلية.
- د. المحافظة على تماسك الوحدات خاصة الوحدات الصغرى.
- هـ. تنفيذ جميع أجزاء خطة الموانع بشكل ملائم.
- و. التأكد من أن التقارير دقيقة ووقتها صحيح.
- ز. المحافظة على التماس مع العدو حال تأسيسه.
- ح. عمل خطة لجمع وإدامة المعلومات واستغلالها.
- ط. الاحتفاظ بالاحتياط.

65. تنفيذ الإعاقة. يتم تبني طريقة الإعاقة من مواقع متتالية أو تبادلية أو المزج بينهما على مستوى الفرقة وأدنى عندما تكلف بواجب الإعاقة، وتتطلب الإعاقة المستمرة بغض النظر عن الطريقة المتبعة في تنفيذها إدامة التماس مع العدو بجزء من قوة الإعاقة على الأقل، ويتم بوساطة النار بعيدة المدى والمناورة بالأسلحة المباشرة لإجبار العدو على الانفتاح والقيام بأحد الأعمال التالية:

- أ. الاستطلاع.
- ب. المناورة.
- ج. التوقف.

66. تؤدي الهجمات المعاكسة السريعة، أو الكمائن، أو استخدام الأسلحة النووية، أو الكيميائية خلال عملية الإعاقة جميعها إلى تشويش قوات العدو، وإيقاع الخسائر بها، وتؤدي الهجمات التخريبية ضد قوات العدو أثناء تحضيرها للهجوم إلى تأخير تقدمها بصورة جوهرية.

67. بدء عملية الإعاقة. يجب أن تقوم عناصر الاستطلاع الأمامية لقوة الإعاقة بالبحث عن العدو والتماس معه إذا لم يكن التماس قد وقع فعلا، وعلى هذه العناصر أن تحاول عزل عناصر العدو الأمامية عن قوة الهجوم وتحديد اتجاه حركة العدو.

68. تبدأ عملية الإعاقة بعد أن تبدأ عناصر الاستطلاع الأمامية لقوة الإعاقة بالتماس مع العدو ويجب أن يتم خلق الانطباع لدى العدو بأنه يهاجم ضد دفاع تنفذه قوات قوية، ويجب أن تشكل قوة الإعاقة دفاعا يعتمد على الحركة في تنفيذه منذ بداية العملية. وعندما يكتشف العدو أنه اصطدم مع قوات إعاقة، فإنه سيحاول الحركة بسرعة واختراق قوة الإعاقة.

محظور

69. تديم قوة الإعاقة التماس مع العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم، إلا إذا كانت المهمة تتطلب ذلك. يجب أن تكون خطة الإعاقة مرنة وتؤمن إمكانية التعديل في تنفيذها بما يتلاءم ومناورة العدو. إن المعلومات المبكرة عن حركة العدو تمكن من إجراء التعديلات اللازمة وتقلل فرص نجاح العدو.

70. الحصول على المبادرة. تتطلب عملية الإعاقة الناجحة أخذ زمام المبادرة حيثما أمكن لتجزئة واخللة قوات العدو. يمكن أن يتم ذلك بإجراء ما يلي:

- أ. الاستخدام الفاعل للنيران المباشرة وغير المباشرة.
- ب. شن الهجمات المعاكسة والتخريبية على قوات العدو المهاجمة.
- ج. استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية في الوقت المناسب (عند توفرها).
- د. الاستخدام الماهر لعملية الخدعة.
- هـ. المحافظة على الروح التعرضية لقوة الإعاقة.
- و. الاستخدام الفاعل للإسناد الجوي التعرضي.

71. انتهاء عملية الإعاقة. يمكن أن تنتهي العملية لعدة أسباب، ولكن أكثر الأسباب شيوعاً هي:

- أ. توقف هجوم قوات العدو.
- ب. إنجاز قوة الإعاقة للمهمة ومرورها من خلال قوة أخرى.

72. إذا توقف هجوم العدو بسبب الخسائر التي لحقت به أو بسبب الاعتبارات الإدارية عندها يصبح القائد الأعلى أمام الخيارات التالية:

- أ. سحب قوة الإعاقة لتنفيذ مهمة أخرى.
- ب. إبقاء قوة الإعاقة بتماس مع العدو.
- ج. الهجوم على العدو من خلال قوة الإعاقة إذا سمح الموقف بذلك حيث إن الوقت يكون عاملاً حرجاً في مثل هذه الحالة، وعلى قوة الإعاقة في هذه الحالة المساعدة في مرور القوات لمعرفتها الجيدة لطبيعة الأرض والعدو.

73. التفهم. تلعب سرية المشاة الآلية دوراً ثانوياً في تنفيذ هذا النوع من العمليات الدفاعية، وتقوم بدور عناصر المناورة وعناصر السيطرة على الأرض لكتيبة المشاة الآلية/ لمجموعة القتال. في عمليات التفهم، تكون مرونة وسرعة سرية المشاة الآلية ضروريةً لنجاح المهمة، وقد تدافع سرية المشاة الآلية من موقع معركة أو تقوم بدور قوة الحماية أو المساهمة في دفاع الجسم الرئيس أو العمل كاحتياط لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

محظور

74. التفهق عبارة عن عمليه تراجع عندما لا تكون القوة في تماس مع العدو وتتحرك للخلف بطريقة منظمة، وتقوم سرية المشاة الآلية بتنفيذ التفهق كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لإعادة التوضيع للعمليات المستقبلية.

75. التنظيم. يتم تنظيم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال عادة إلى عناصر الحماية والجسم الرئيس واحتياط. قد تعمل سرية المشاة الآلية إما كعنصر حماية أو كجزء من الجسم الرئيس أو العمل كاحتياط لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. وفي حالات نادرة عندما تعمل سرية المشاة الآلية باتجاه مستقل فإنه قد ينفذ أعمال إعاقة على أحد المقتربات بشكل مستقل على أن يتم إسناده بالنيران ويتم تنظيم سرية المشاة الآلية إلى عناصر حماية وجسم رئيس واحتياط، تعتمد تشكيلات وعدد الأرتال المستخدمة على عدد الطرق المتوفرة وطبيعة الأرض وعلى درجة احتمالية تدخل العدو.

76. اعتبارات التخطيط. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بإعداد وتطوير خطة الحركة بناءً على أمر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وتحليله لطبيعة الأرض وموقف القوات الصديقة وموقف العدو ويقومون بإعداد تشكيلات الحركة وأوامر الحركة لتقدير الحاجة للحماية والسرعة. تقوم قوات الحماية في سرية المشاة الآلية بحماية الجسم الرئيس من المفاجأة والإزعاج أو الهجوم من قبل قوات العدو التي تنفذ المطاردة.

سرية المشاة الآلية في الانسحاب

77. هدف الانسحاب هو سحب سرية المشاة الآلية من موقع دفاعي حيث تكون في تماس مع العدو إلى موقع دفاعي جديد، وذلك بأقل خسائر ممكنة وأقل تدخل معاد. إن عملية الانسحاب من أصعب العمليات في أوجه الحرب المختلفة حيث المبادأة للعدو وربما يتمتع بتفوق جوي، في الجانب الآخر نجد أن القوات المنسحبة تكون ضعيفة المعنويات.

78. يحتاج نجاح عملية الانسحاب إلى وضع خطة مبسطة وإجراء ترتيبات جيدة للسيطرة والقيادة مع الاحتفاظ بالسرية، رغم ذلك يجب على القوات المنسحبة قطع التماس مع العدو والانفصال تماماً، وإلا سيتحول الانسحاب إلى عملية مطاردة. يكون الانسحاب مباشرة إلى الموقع الدفاعي الجديد أو لاحتلال موقع متوسط واحد أو أكثر، ويعتمد ذلك تماماً على الموقف التعبوي وعلى المسافات المتعلقة بالعملية.

79. مبادئ الانسحاب.

- أ. المرونة.
- ب. البساطة.
- ج. العمل التعرضي.
- د. المعلومات.
- هـ. إدامة الروح المعنوية.
- و. السيطرة.
- ز. السرية.

80. من كل المبادئ التي ذكرت سابقا نجد أن الثلاثة الأخيرة منها ذات أهمية قصوى.

81. وضع خطة الانسحاب. عند وضع خطة انسحاب سرية المشاة الآلية من موقع دفاعي أو من موقع متوسط، فإنه يطلب تنفيذ ما يلي:

- أ. الاحتفاظ بقدرة الدفاع والتمسك بالموقع القديم حتى الوقت المحدد لإخلائه.
- ب. التمكن من الانسحاب بدون معرفة العدو حتى يمكن قطع التماس، والمرور بسهولة عبر القطعات الساترة.
- ج. استطلاع وتجهيز الموقع الجديد دون الإخلال بالواجبات الأخرى.

82. حتى يمكن تنفيذ ذلك بنجاح يوضع كل الاعتبار في مرحلة التخطيط والتنفيذ لمبادئ السيطرة والسرية وتحقيق المفاجأة.

83. إجراءات السيطرة. لضمان عدم تدخل العدو يجب وضع خطة دقيقة لتحقيق السيطرة على كل المستويات. يجب أن تكون هذه الخطة مبسطة، وأن يتم وضع نظام التبليغ وتمرير المعلومات حتى تكون كل القوة ملمة تماما بالموقف. إن إجراءات السيطرة المطلوبة تبنى على التوقيتات والنقاط المختلفة للتفقد أو الالتقاء وهي كما يلي:

- أ. التوقيتات. يعتبر تنسيق التوقيتات ضروريا لضمان الحفاظ على التوازن والسيطرة في كل جبهة الانسحاب. تقوم قيادة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتحديد التوقيت الذي تحرم فيه المواقع الحالية على العدو ويسمى "وقت الحرمان"، وكذلك تحديد الوقت الذي لا حركة قبله، وينطبق ذلك على كل القوات عدا جماعات الاستطلاع الخفي. إن الوقت الذي لا حركة قبله يمكن من بدء سحب كل الأفراد والمعدات والآليات غير المطلوبة للخلف فور انتهاء سريانه. قد

محظور

يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتحديد توقيتات أخرى مثل "وقت بدء التحفيف وإخلاء الموقع" هذه التوقيتات تعتبر مهمة لتخصيص وقت كاف للحركة الفعلية خارج المواقع، يمكن أيضاً إضافة توقيت آخر وهو "الوقت الذي تكون فيه القوات خلف خط معين" وهو من العادة يكون خط أخبار خلف الموقع الحالي. هذا التوقيت الأخير يساعد على السيطرة.

ب. نقاط السيطرة. تشمل نقاط التفقد ونقاط الالتقاء ومناطق الركوب، أو أماكن هبوط الطائرات العمودية، وكذلك خطوط الأخبار إذا كان الانسحاب لمسافة بعيدة. إن تفاصيل تلك النقاط كما يلي:

(1) مناطق الالتقاء. تتجمع فيها السرايا والفصائل لإعادة تنظيمها وتماسكها كوحدات مقاتلة قبل الاستمرار في الانسحاب. يعين قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أماكن التقاء وحداته الفرعية لمنع تصادمها أثناء الانسحاب، يجب توفر الشروط التالية في المنطقة:

- (أ) ليست واضحة لنيران العدو الإزعاجية.
- (ب) ضرورة حمايتها بوساطة قوة مناسبة، ويمكن حمايتها على مستوى السرية بوساطة أول فصيل يصل إليها، ويجب استطلاعها نهاراً، وأن تخصص مناطق التقاء منفصلة لسرايا الدبابات.
- (ج) توفير اتصالات لاسلكية فيها.

(2) نقاط التفقد. تعين في مكان يسهل معرفته على طريق انسحاب الوحدة المؤدي إلى منطقة الالتقاء الخاصة بها. لا تقف الوحدة في هذه النقطة وعلى قائدها الإبلاغ عند مرور وحدته. تعين على مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وسرية المشاة الآلية، يمكن تعيينها للفصيل. يجب توفير اتصال لاسلكي فيها ما عدا في حال الفصيل يشرف عليها ضابط أو ضابط صف كبير.

(3) نقطة الركوب. هي منطقة تعين خلف منطقة التقاء كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال بحيث تتركب فيها قوات المشاة المنسحبة في النقلات المخصصة لها. يعين ضابط لقيادة نقطة الركوب وتوفر له اتصالات لاسلكية. قد تكون نقطة الركوب هي مكان انتظار النقلات المقاتلة.

(4) مناطق هبوط الطائرات العمودية. في حالة تخصيص طائرات عمودية لنقل القوات، يجب إعداد تقدير زمني دقيق لتفادي وجود الطائرات على الأرض مدة طويلة تكون معرضة فيها لنيران مدفعية العدو. يجب أن تكون مناطق هبوط الطائرات العمودية إلى الخلف بحيث لا تكشف خطة الانسحاب.

محظور

84. السرية. يحقق الانسحاب ليلاً أفضل درجة من الإخفاء، رغم أن استخدام العدو لوسائل الرصد الليلي قد يحد من ذلك. يكون القصد هو عدم معرفة العدو لإخلاء المواقع حتى أول ضوء، ولضمان ذلك فيجب تطبيق أقصى درجة سرية ممكنة ووضع خطة خداع.

85. الأمن والخداع. تكون القوات المنسحبة معرضة جداً لتدخل العدو عند بدء عملية الانسحاب مما يتطلب إجراءات حماية فاعلة وخطة حماية وخداع جيدة من المستوى الأعلى. يمكن لسرية المشاة الآلية تعزيز خطة حماية كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتطبيق الإجراءات الخاصة بها على ألا تتعارض مع خطة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. قد تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

أ. الإجراءات السلبية.

- (1) أمن الاتصالات اللاسلكية. يجب عدم الإشارة مطلقاً إلى خطط الانسحاب عبر شبكات الاتصال غير المؤمنة. في حال عدم فرض الصمت اللاسلكي فيجب بذل كل الجهد لاستمرار نشاط الاتصالات العادي حتى إكمال عملية الانسحاب.
- (2) إدامة الأعمال الاعتيادية. يجب استمرار أية أعمال اعتيادية كانت تقوم بها القوات مثل النيران الإزعاجية، وتسجيل أهداف المدفعية، وحركة النقلات الإدارية ونشاط الدوريات.
- (3) التحركات. يجب السيطرة التامة على التحركات الخلفية لجماعات الاستطلاع وبدء التخفيف.

ب. الاجراءات الايجابية.

- (1) استخدام نيران المدفعية والهاونات وآليات القتال المدرعة والإضاءة لإخفاء ضجيج التحركات، وصرف نظر العدو وإعمائه.
- (2) استخدام مشبهات الصوت والإضاءة والضجيج لإيهام العدو أن مواقع الإنزال محتلة.
- (3) التوقيت الدقيق لأزمة تفجير التدمير الأولي/ أي تدمير لمعدات أو أكדاس غير ضرورية.

86. قطع التماس والانفصال عن العدو. إن عملية الانسحاب من العمليات المعقدة والخطرة وخاصة إذا كانت ستتم ليلاً تحت ضغط العدو. يجب على قائد سرية المشاة الآلية أن يعمل على تحقيق الانسحاب دون حدوث تماس مع العدو في البداية، فإذا لم يوفق في ذلك، فعليه اتخاذ الإجراءات التالية لتحقيق الانفصال:

محظور

- أ. الانسحاب ليلاً أو في حالات الرؤية الرديئة.
- ب. الانسحاب بسرعة والاعتماد على أقصى قدر من النيران المباشرة وغير المباشرة لإيقاف العدو حتى الانفصال عنه.
- ج. الاستناد على حزام موانع صمم لإعاقة العدو من المرور خلاله حتى يتحقق قطع التماس.
- د. خطة خداع المستوى الأعلى باستخدام النيران الإزعاجية والدوريات المقاتلة لخلق ضجة مفتعلة، يمكن استغلالها لسحب الآليات المدرعة في هدوء إلى الموقع التالي.

87. تجهيز الموقع الدفاعي الجديد. عند استلام الأمر الإنذاري بالانسحاب تقوم جماعة الاستطلاع الخلفية بالتحرك لاستطلاع ووضع وتحضير الموقع المتوسط إذا تطلب الأمر أو الموقع الدفاعي الجديد. تكون جماعة الاستطلاع تحت قيادة نائب قائد سرية المشاة الآلية ويرافقهم نواب قادة الفصائل ومندوبو أسلحة الإسناد. يبين تأليف جماعة الاستطلاع عادة في الأوامر المستديمة للعمليات لكل وحدة. تقوم جماعة الاستطلاع بوضع وتخطيط وتجهيز أي موقع دفاعي كما في حالة الدفاع الثابت العادي، كذلك تقع عليها مسؤولية وضع إشارات وعلامات دالة على الطرق التي ستسلكها القوة الرئيسية من نقطة التفرق إلى المواقع الدفاعية وأيضاً توفير الأدلاء لكل وحدة. إذا سمح الموقف التعبوي والحفاظ على السرية، فيجب إرسال مجموعات إضافية من الأفراد بعد الوقت الذي لا تحرك قبله إلى الموقع الدفاعي الجديد وذلك للمساعدة في تجهيز وبناء دفاع مناسب حتى تصل القوة الرئيسية لتجد الموقع متماسكا ومعدا تماما.

88. تسلسل عملية الانسحاب. يكون التسلسل العام لعملية الانسحاب كما يلي:
- أ. تحرك جماعة الاستطلاع فور صدور الأمر الإنذاري لاستطلاع وتجهيز الموقع الجديد.
 - ب. انسحاب الأفراد والمعدات والآليات والأكداس التي لا يحتاج لها للدفاع عن الموقع الحالي.
 - ج. في حالة الانسحاب ليلاً تنسحب الوحدات الفرعية الصغرى التي في الخلف ووحدات الدفاع الجوي أولاً، أما في الانسحاب النهاري فتنسحب الوحدات الفرعية الصغرى الأمامية أولاً وتترك عناصر الدفاع الجوي لوقت لاحق.
 - د. الانسحاب النهائي يكون عادة بانسحاب المشاة أولاً (إذا كانت طبيعة التهديد المعادي أساساً من الدروع على أن تنسحب الدبابات أخيراً). عندما تكون طبيعة الأرض مغلقة وتشكل المشاة التهديد الأساسي تنسحب الآليات المدرعة أولاً ثم تتبعها المشاة.

محظور

89. خطة مقاومة الدروع. عندما يكون تهديد دروع العدو واضحا تبرز الحاجة إلى الاحتفاظ بالدفاع المضاد للدروع متكاملا حتى وقت الحرمان، وعليه فيتم الاحتفاظ بأسلحة المدمرة الموجهة وأجهزة الرؤية الليلية في المواقع الأمامية لأطول وقت ممكن. إذا كان الانسحاب سيتم في حالة تماس مع العدو فيجب استمرار فصيل إسناد السرية وناقلات الأفراد المدرعة المزودة بأسلحة المدمرة/الدبابات في الأمام لإسناد المشاة وتمكينهم من قطع التماس مع العدو. تساعد الطائرات العمودية الهجومية كثيرا في الحفاظ على فاعلية خطة مقاومة الدروع لأطول فترة مطلوبة ويمكنها قطع التماس والانفصال في أي وقت بغض النظر عن طبيعة الأرض أو وجود موانع.

تنفيذ عملية الانسحاب

90. الانسحاب المدبر. يتطلب تنفيذ الانسحاب المدبر ما يلي:

- أ. تطبيق إجراءات انضباط وسيطرة عالية بحيث لا تحدث أية أخطاء أو استخدام أجهزة الاتصالات وتعريض أمن العملية للخطر. يجب على القادة في كل المستويات المحافظة على مستوى عال من الانضباط في وحداتهم.
- ب. السيطرة الجيدة على التحركات.
- ج. قدرة رد الفعل السريع والمؤثر عند الطوارئ بعد بدء الانسحاب يجب على القادة الاصرار على مجابهة كل الطوارئ وأية معوقات للتحركات. لن يكون الاحتياط متوفرا في كل الأوقات، ولذا يجب دحر أية هجمات معادية بالوحدات الفرعية المنفتحة على الأرض، وبإسناد النيران غير المباشرة المتيسرة.

91. الانسحاب الطارئ. في ظروف طارئة وموقف تعبوي غير ملائم، قد تجبر سرية المشاة الآلية على تنفيذ انسحاب بدون إنذار كاف لا يسمح بتطبيق إجراءات المعركة العادية. في هذه الظروف يجب أن يهدف قائد سرية المشاة الآلية إلى الحفاظ على تماسك وحدته والحفاظ على موقع دفاعه قويا ومترابطا مهما كلف الموقف ويكون تسلسل الانسحاب في تلك الحالة كما يلي:

- أ. كل القطعات غير المشتبكة في المعركة الجارية يصدر الأمر لها بالتحرك للخلف واحتلال الموقع الجديد الذي تم اختياره من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية/مجموعة القتال والبدء فورا في تجهيز دفاعات عاجلة.
- ب. عناصر سرية المشاة الآلية المتبقية والتي في تماس مع العدو تقاوم قتال تراجع إلى خلف الموقع الحالي ومنه إلى منطقة التجمع التي تم تحديدها من قبل قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال حيث تقوم بسرعة إعادة التنظيم، تنفذ بعدها إحدى الخطوتين التاليتين:

محظور

- (1) التحرك إلى الموقع الجديد حيث تقوم باحتلاله وتحسين المواقع فيه.
- (2) التحرك إلى موقع يتم اختياره خلف الموقع الجديد حيث تبدأ القوة في تجهيز موقع دفاعي آخر.

92. الانسحاب الليلي. في الانسحاب الليلي يبدأ التخفيف من الخلف، وذلك بأن تنسحب فصائل العمق أولاً. يكون القصد من ذلك هو تحقيق الانسحاب من حالة التماس مع العدو وإخفاء نوايا الوحدات لأطول مدة ممكنة، يتم تنفيذ الانسحاب الليلي في أربع مراحل كما يلي:

- أ. تحرك جماعات الاستطلاع.
- ب. تحرك الفصائل إلى منطقة التقاء الفصيل الخاصة بكل فصيل أو تتحرك مباشرة إلى منطقة التقاء السرية.
- ج. تتحرك سرية المشاة الآلية إلى منطقة تفقد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال ثم منطقة الالتقاء لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.
- د. احتلال الموقع أو الموقع المتوسط.

93. تحرك جماعات الاستطلاع. يقود جماعة الاستطلاع نائب قائد سرية المشاة الآلية ويرافقه نواب قادة الفصائل. تقوم تلك المجموعة بتطبيق إجراءات معركة دفاعية متكاملة بما في ذلك أقسام الاستطلاع والأمر حتى مستوى الجماعات. يفضل دائماً أن تتمكن جماعة الاستطلاع من الوصول إلى الموقع الجديد نهاراً. بعد وصول فصائل سرية المشاة الآلية واحتلالهم للموقع يستمر نواب القادة في ممارسة القيادة الفعلية حتى تتعود القوة الجديدة على المنطقة.

94. احتلال الموقع الرئيس الجديد أو الموقع المتوسط. يكون الاحتلال مثل احتلال الموقع الدفاعي في أية عملية دفاعية عادية ويتم اتخاذ نفس الإجراءات. يكون الأداء من جماعة الاستطلاع في انتظار الوحدات المقاتلة في نقطة تفرق سرية المشاة الآلية.

95. التوقيتات. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بوضع توقيتاته بناء على العوامل التالية:

- أ. الاحتياج إلى إرسال جماعات الاستطلاع الخلفي مبكراً وقطعاً خلال ساعات النهار.
- ب. الاحتياج إلى التخلص بأسرع ما يمكن من الأفراد والآليات غير الضرورية.
- ج. خطة الخداع للضوضاء ومثالا فإن الآليات المدرعة إما أن ترسل للخلف في وقت واحد أو يترك جزء من الآليات المدرعة حتى آخر وقت لتشبيهه ضوضاء المعركة.
- د. الوقت المطلوب لتخفيف سرية المشاة الآلية وتجميعها في نقطة الالتقاء.

محظور

96. ناقلات الأفراد المدرعة في الانسحاب الليلي. يجرى انسحاب سرية المشاة الآلية ليلاً بنفس الخطوات التي وضحت في الانسحاب النهاري، ويعتمد ذلك على قدرة إدامة السرية. إن انسحاب سرية المشاة الآلية نهاراً أو في التماس مع العدو ليلاً سيغير من تعبئة الانسحاب بصورة جوهرية. يتطلب استخدام ناقلات الأفراد المدرعة في الانسحاب تغييرات جوهرية في الروح القتالية. يجب أن تتسم الوحدات بقدرة رد الفعل السريع، وانتهاز كل الفرص للتعرض بالاستفادة من قدراتها ومرونتها العالية. يجب أن يتصف القادة بهدوء الأعصاب، وأن يعملوا دائماً لتحقيق القصد المطلوب.

الإسناد بالنيران

97. الهاونات. يستمر فصيل الهاون في الاشتباك مع العدو حتى آخر لحظة ممكنة، ثم ينسحب بالجماعات ليكون قادراً على توفير إسناد مستمر. حركة جماعات الهاون للخلف تكون بأسلوب القفز الضدعي. إن ذخيرة الهاون هي إحدى المعضلات الأساسية، وقد يقرر قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال تكديس ذخيرة هاون في مناطق محددة رغم مخاطر ذلك.

الإدامة

98. عندما يصبح الانسحاب محتملاً فتجب السيطرة الدقيقة على الذخائر والوقود والأرزاق في المواقع الدفاعية. تصدر الأوامر الخاصة بذلك من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، يقتصر التزويد في تلك الحالة على نقلات الخط الأول.

الترتيبات الإضافية التي ستكون ضرورية هي:

- أ. يجب أن تبدأ سرية المشاة الآلية الانسحاب وقد تم تزويدها تماماً. لن يكون ذلك سهلاً دون التعرض لفقدان بعض الموارد المكسدة إن وجدت.
- ب. يتم إصلاح الآليات بالقدر الذي يكفي لتحريكها للخلف على أن تترك جماعات الإنقاذ حرة لإسناد عملية الانسحاب.
- ج. إن تدمير الآليات والمعدات والأكداس يجب أن يخطط ويوقت بدقة حتى لا يدمر ما يمكن إنقاذه حسب أوامر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو تكشف عملية الانسحاب.
- د. يجب أن يدرك كل أفراد القوة أن منظومة إخلاء الخسائر ذات كفاءة عالية، وذلك لضمان الحفاظ على الروح المعنوية. يجب الاستفادة القصوى من أية إمكانيات لإخلاء الخسائر جواً.

محظور

100. الانسحاب النهاري. في الانسحاب النهاري يكون من الصعب الانفصال وتحقيق قطع التماس التام مع العدو، في الغالب تتحول العملية إلى انسحاب في التماس. يكون المبدأ هو انسحاب وحدة فرعية خلال وحدة أخرى ويستمر ذلك حتى يمكن قطع التماس أو احتلال الموقع الرئيس الجديد، أو الموقع المتوسط. يكون للآليات المدرعة الدور الرئيس في إيقاف العدو، وتمكين المشاة من الانسحاب لتجهيز مواقع دفاعية مؤقتة متتالية. إن نيران الإسناد غير المباشرة الكثيفة خاصة عند التدميرات المرجأة في الموانع الطبيعية أو الصناعية تمكن القوات من تحقيق قطع التماس والانفصال عن العدو.

101. تسلسل إجراءات الانسحاب كما يلي:

- أ. انسحاب الفصائل الأمامية أولاً عبر مواقع فصيل العمق.
- ب. استمرار الآليات المدرعة في الأمام.
- ج. تنشأ نقطة التقاء سرية المشاة الآلية وستمر الفصائل قرب أو عبر نقاط التقائها مبلغة بأجهزة اللاسلكي بمرورها.
- د. ستقوم المدفعية والهاونات وطائرات الهجوم الأرضي وربما الطائرات العمودية الهجومية بتقديم أقصى قدر من نيران الاسناد طوال مراحل الانسحاب.

السيطرة

102. لتحقيق السيطرة يجب أن تكون الخطة مبسطة والأوامر واضحة وشبكة الاتصالات جيدة. إن الاتصالات الجيدة ووجود سلسلة من نقاط السيطرة للتفقد والالتقاء تمكن قائد كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال من السيطرة على وحداته، والتفقد بالتوقيتات الموضوعة.

103. الخطة. يجب وضع الاعتبار للنقاط التالية:

- أ. إجراءات استطلاع نهاري لكل طرق الانسحاب، ويشمل ذلك طرق بديلة للمشاة والآليات المدرعة.
- ب. مكان نقاط التفقد ومناطق الالتقاء.
- ج. إجراءات جيدة لضبط السير وضرورة انسحاب كل الآليات غير الضرورية مبكراً.
- د. انسحاب الأسلحة المساندة واحتمال استخدام الأفراد لحمل تلك الأسلحة لإخلائها من المواقع بالقدر الذي لا يؤثر على سرية المشاة الآلية.
- هـ. السيطرة التامة على خطة الرصد وتمييز الأهداف.
- و. خطة الخداع. تشمل ما يلي:

محظور

- (1) استخدام النيران غير المباشرة لإخفاء ضوضاء الآليات.
- (2) برنامج الدوريات والذي يجب أن يوضع بدقة مع مراعاة عدد القوات المطلوبة، وكيفية عملها خلال الانسحاب وأسلوب انضمامها لوحدها لاحقاً.

104. يجب أن يتم التدريب على كل مراحل الانسحاب في زمن السلم وذلك لتسهيل تطبيقه في الحرب وأن يتعامل معه الأفراد كعملية عادية وليس في فزع. يجب أن يكون تدريب الأفراد جيداً في العمليات الليلية مع التركيز على التالي:


- أ. الملاحة الليلية.
- ب. سواقة الآليات ليلاً.

105. يجب أن يكون الأفراد قادرين على السير في طرق الانسحاب منفردين، وفي ثقة تامة من قدراتهم وبسرعة تامة بحيث لا يكشفه العدو، كذلك يكون سائقي الآليات قادرين على الملاحة وقيادة آلياتهم عبر الضواحي بدون استخدام مصابيح الإضاءة وبأقل ضوضاء ممكنة.

الملاحق:

- أ. ترتيبات السيطرة لانسحاب السرايا الأمامية لكتيبة مشاة آلية.
- ب. ترتيبات السيطرة لكتيبة المشاة.

ترتيبات السيطرة لانسحاب السرايا الأمامية




الشكل رقم (33) ترتيبات السيطرة لانسحاب السرايا الأمامية

محظور

الملحق " ب " الفصل الرابع لعقيدة سرية المشاة الآلية

ترتيبات السيطرة لكتيبة المشاة



الشكل رقم (34) ترتيبات السيطرة لكتيبة المشاة

ملاحظات:

1. يتوفر اتصال لاسلكي بين ضابط الارتباط وقيادة اللواء.
2. يتوفر اتصال لاسلكي بين نقطة تفقد والتقاء الكتيبة.
3. لا حاجة لنقطة تفقد الفصيل دائماً.

الفصل الخامس

سرية المشاة الآلية في
العمليات التعرضية

محظور

الفصل الخامس

سرية المشاة الآلية في العمليات التعرضية

1. يعتبر التعرض هو العمل الحاسم في الحرب، ومعه تبرز الحاجة للأخذ بزمام المبادرة وإدامتها واختيار المكان والزمان المناسبين لتنفيذه. وتتعاون سرية المشاة الآلية مع الدبابات لتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات التعرضية المهمة في ميدان المعركة بسبب قدرته على سرعة المناورة واستخدام كثافة نيران عالية. إن القصد الرئيس للعمليات التعرضية هو هزيمة أو تدمير أو تحييد قوة العدو، تنفذ سرية المشاة الآلية كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال عمليات تعرضية لخداع العدو، أو لتحويل اتجاهه أو لحرمانه من الموارد أو الأرض الحيوية/ المهمة. تقوم سرية المشاة الآلية بأخذ زمام المبادرة، والمحافظة عليها واستثمارها بتنفيذ عمليات تعرضية لتدمير العدو (تركز على احتلال أو تأمين الأرض أو المنشآت).

2. الغاية من العمليات التعرضية.

- أ. تدمير قوات العدو.
- ب. تأمين أرض مهمة.
- ج. جمع المعلومات.
- د. خداع العدو وتحويل جهده إلى منطقة أخرى.
- هـ. حرمان العدو من مصادره.
- و. تثبيت قوات العدو لإسناد وتسهيل عمليات أخرى (عمليات الإحاطة أو الاختراق لقوات صديقة).

مبادئ العمليات التعرضية

3. تنطبق مبادئ الحرب عموماً على العمليات التعرضية إلا أن هنالك مبادئ وعوامل تحتاج إلى تأكيدات خاصة عند شن الهجوم وهي:

- أ. الاستخبارات. لا يمكن إعداد خطة الهجوم دون الحصول على معلومات كافية عن العدو والأرض، لذلك لا بد من تسخير كافة المصادر المتيسرة للحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ العملية.
- ب. الاحتفاظ بزمام المبادرة. قبل الهجوم يجب أن يكون زمام المبادرة بيد القائد المهاجم وذلك بالسيطرة على أعمال العدو بواسطة الدوريات والغارات والكمائن والكشف الجوي والأرضي

محظور

وتحديد تحركاته بالضربات الجوية، إما خلال الهجوم فيتم المحافظة على زمام المبادرة بقوة الاندفاع وعمق الهجوم وفيما بعد باستثمار الفوز والمطاردة.

ج. انتخاب الأهداف. إن الغاية من الهجوم هي تدمير العدو وشل قدرته على المقاومة وهذا يلزم انتخاب الأهداف التعبوية واحتلالها، إن مميزات الهدف المنتخب هي:

(1) أن يضمن احتلاله تدمير العدو أو إرغامه على الانسحاب.

(2) أن يسهل احتلاله العمليات القادمة.

(3) سهل التمييز من قبل قواتنا.

د. الأمن. يعتبر الأمن من أهم متطلبات العمليات التعرضية وهذا يعني أمن الحركة وكل ما يتعلق بالعملية التي يجب أن يخطط لها سرية تامة، لضمان نجاح العملية لابد أن يشن الهجوم من مناطق آمنة وخالية من القوات المعادية، ويعتبر عامل السرعة والمحافظة على زخم الهجوم من أفضل سبل الأمن لأنها لا تمكن العدو من الاستعداد والتدخل.

هـ. الحشد. يجب أن تحشد أكبر قوة ممكنة للهجوم للتفوق على العدو وقد تولف القوة في شكل مجموعة تعبوية أو أكثر وقد يخصص جزء من القوة المهاجمة لأهداف محدودة أو لخداع العدو. ولكن هذا التخصص يجب أن يساهم في إنجاح الهجوم الرئيس الذي يحقق المهمة.

و. المفاجأة والخدعة. من الصعب إخفاء نية الهجوم فالعدو يستطيع بوسائله المختلفة معرفة نوايا القوات لذا لا بد من التركيز على إخفاء توقيت واتجاه الهجوم ويمكن تحقيق المفاجأة والخداع بمراعاة ما يلي:

(1) خطة خداع جيدة.

(2) إجراءات أمن حازمة.

(3) سرعة الحشد والتنفيذ.

ز. الإسناد الناري. مهما كانت العملية فلا بد من توفر إسناد ناري مباشر وغير مباشر في كافة المراحل كمصادر نيران المدفعية أو الهاونات أو الدبابات أو فصيل إسناد السرية، والإسناد الناري يجب أن لا يكون كافيا فحسب بل يجب أن يوزع على الأهداف حسب أهميتها والغاية من الإسناد الناري إسكات أسلحة العدو وإيقاع الخسائر به لتتمكن قوات الاقتحام من التحرك نحو أهدافها بحرية أكثر.

ح. المحافظة على قوة الاندفاع (إدامة الزخم). إن المحافظة على قوة الاندفاع هي مفتاح النجاح في العمليات التعرضية وهي تساعد على استعادة المبادرة ومنع العدو من صد الاختراق الابتدائي ومن شن الهجوم المعاكس وإعادة تشكيل احتياطية، إن الأساليب التي تحقق قوة اندفاع الهجوم هي:

محظور

(1) حشد القوة. يجب تحقيق حشد القوة النارية في الوقت والمكان المحددين بغرض منع العدو من التدخل في العمليات، خاصة في مراحلها الأولية وبالتالي يتم تأمين القوات المهاجمة.

(2) قوة الصدمة. يتم تحقيق قوة الصدمة بالاستخدام الجريء للوحدات المدرعة أو بوساطة القوات المنقولة جوا في عمق دفاعات العدو.

(3) تنظيم الهجوم في العمق. يجب استثمار قابلية حركة المشاة الآلية والمشاة المنقولة بالطائرات العمودية إلى أعماق أبعد من الأسلوب الذي كان يستخدم في الماضي حيث كانت الأهداف تحدد على الأغلب بالمسافة التي يمكن قطعها بالمشاة، إذا كان من الضروري اختراق الموقع الدفاعي فيجب على المشاة الآلية شق طريقها بالقوة إلى أهداف كائنة بالعمق، وإذا لم تتوفر خفة الحركة للقوات فتستخدم طائرات عمودية إذا تيسر لنقل المشاة للقيام بالتطويق أو التخطي لمواقع العدو المعروفة فمن الصعب مسك أهداف بالعمق.

ط. إعادة التنظيم. يجب الاحتفاظ بالهدف حال احتلاله والاستعداد للتعامل مع أي هجوم معاكس قد يقوم به العدو، على الوحدات أن تعيد تنظيمها بأسرع وقت ممكن بعد مرحلة الاحتلال ومن ثم الاستعداد للقيام بالعمليات المقبلة.

أساسيات العمليات التعرضية

4. إن مبدأ العمل التعرضي هو أهم مبادئ الحرب، وتُعرّف العمليات التعرضية بأنها أعمال قتالية تهدف بصورة رئيسة لتدمير العدو، يمكن أن تشن العمليات التعرضية لتأمين أرض حاسمة أو مهمة حرمان العدو من مصادره أو الأرض الحاسمة لخداع العدو وتحويل جهده لتطويع الاستخبارات وإجبار العدو على البقاء في مواقعه. تنفذ سرية المشاة الآلية كجزء من مجموعة القتال/ الكتيبة تستثمر العمليات التعرضية الناجحة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة حول العدو، والأرض، والطقس والاعتبارات المدنية.

أ. مبادئ وخصائص العمليات التعرضية لسرية المشاة الآلية:

(1) العمل التعرضي. إن العمل التعرضي هو أهم مبادئ الحرب، ويلعب دوراً هاماً في نجاح أي عملية عسكرية، هو أهم طريقة للقادة للتأثير على نتيجة العمليات ولا تنتهي أي عملية عسكرية دون تنفيذ عمل تعرضي، كما يسمح العمل التعرضي بحرية العمل.

(2) المفاجأة.

(أ) تعتبر المفاجأة مبدأً من مبادئ الحرب يؤدي إلى نجاح العمليات التعرضية، فإن استخدام عنصر المفاجأة ضروري لتحقيق النجاح. تشمل

محظور

العوامل الأساسية لتحقيق المفاجأة سرية العمليات، التخفية، الخداع السرعة، الإبداع والجرأة.

(ب) يحقق قائد سرية المشاة الآلية المفاجأة بمهاجمة العدو في الوقت والمكان غير المتوقعين، وتسمح سرعة الآليات المقاتلة لقائد سرية المشاة الآلية بتوضيع القدرة القتالية للأسلحة الموحدة بسرعة في أماكن مختلفة من ميدان المعركة باستخدام النار والمناورة مما يحد من قدرة العدو على الرد. تتسلل قوات المشاة خلف خطوط العدو للعثور على أجنحة يمكن مهاجمتها ومهاجمة أجنحة غير متوقعة.

(3) حشد القوة.

(أ) يحقق قائد سرية المشاة الآلية حشد القوات بحشد تأثيرات أنظمة الأسلحة المباشرة لتحقيق القصد من العمليات التعرضية. ولا يعني حشد التأثيرات أن تكون جميع الفصائل مجمعة في موقع واحد، ولكنه ببساطة يتطلب أن يتم استخدام تأثيرات أنظمة الأسلحة ضد نفس الوحدة في المكان والزمان المناسبين، ومن إحدى طرق حشد النيران هي السيطرة على أسلحة النيران المباشرة والقدرة على تحويل النيران ضد هدف عالي القيمة.

(ب) يحشد قائد سرية المشاة الآلية القوة لتركيز القدرة القتالية لتحقيق القصد من العمليات التعرضية، وينسق لجمع سرية المشاة الآلية في موقع يوفر الأفضلية لسرية المشاة الآلية وإيجاد نسبة قتالية متفوقة ضد قوات العدو المدافعة.

(4) الاقتصاد في القوة.

(أ) إن النتيجة الطبيعية لحشد القوة هي الاقتصاد في القوة، حيث يتطلب تطبيق مبدأ الاقتصاد في القوة بشكل أساس استخدام وتوزيع القوات بعناية وحذر. يشمل الاقتصاد في القوة الاستخدام المناسب لأنظمة الأسلحة وتوزيع القوات والتوازن الدقيق للواجبات المخصصة من أجل تحقيق حشد فاعل ووقتي للقوة على الهدف.

(ب) يحشد قائد سرية المشاة الآلية قوة حاسمة في الوقت والمكان الأكثر حسماً مع تجنب هدر الجهد على الواجبات غير الضرورية. ويستخدم قائد سرية المشاة الآلية جميع القدرة القتالية للأسلحة الموحدة بشكل فاعل ومؤثر بتخصيص الحد الأدنى الضروري من القوة لتنفيذ الواجبات الثانوية.

(5) الجرأة.

(أ) إن الجرأة هي من إحدى الخصائص التي تلعب دوراً مهماً في نجاح العمليات التعرضية، وتعني من الناحية العملية أن يقوم قائد سرية المشاة الآلية بإعداد خطة عمل بسيطة وتنفيذها بشكل جريء.

(ب) يستخدم قائد سرية المشاة الآلية الجرأة من خلال إعداد خطة عمل بسيطة وتنفيذها بشكل حاسم. تسمح أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة لقائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بالتقليل من مستوى الشك حول القوات الصديقة وقوات العدو مما يسمح له بالعمل دون تردد.

ب. المفهوم التعبوي لاستخدام سرية المشاة الآلية في العمليات التعرضية. تشمل المفاهيم التعبوية لاستخدام سرية المشاة الآلية للوظائف القتالية: القيادة والسيطرة، الاستخبارات، الحركة والمناورة، النيران، الإدامة والحماية.

(1) القيادة والسيطرة. القيادة هي ممارسة السلطة والتوجيه بوساطة قائد معين وذلك برسم الخطط وتوجيه وتنسيق العمل، والسيطرة على القوة العسكرية والقصد النهائي للقيادة هو تكوين واستخدام القوة القتالية بصورة حاسمة.

(2) الاستخبارات. الحصول على الاستخبارات الصحيحة في الوقت المناسب عنصر أساس وهام لنجاح العمليات وهي نتائج جهود منظومة عمل من قبل المستوى الأعلى لجمع وتحليل وتوزيع المعلومات عن العدو وطبيعة أرض العمليات ومعظم هذه الاستخبارات مستمدة من الاستطلاع والمراقبة وتمييز الأهداف.

(3) الحركة والمناورة. ينفذ قائد سرية المشاة الآلية المناورة لتجنب نقاط قوة العدو ولخلق الفرص التي تزيد من تأثيرات أسلحة النيران المباشرة الخاصة به، كما يستخدم مناورات غير متوقعة، تغيير في وتيرة المعركة، تجنب المراقبة واستخدام أساليب الخداع، يشتبك مع قوة العدو المدافعة من مواقع تضع القوة المهاجمة في موقع يوفر الأفضلية وبالنهاية يناور للاقتراب من العدو وتدميره.

(4) استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة.

(أ) يقوم قائد سرية المشاة الآلية بالتخطيط لاستخدام النيران غير المباشرة من خلال ضابط الرصد لتدمير وإعاقة وتشنيت قوات العدو وللسماح بمناورة القوات الصديقة. كما يقوم بإعداد خطط النيران المباشرة في العمليات التعرضية لتعزيز استخدام الإمكانات المضادة للدروع، ونيران آليات القتال المدرعة التي توفر أقصى مدى مؤثر لكل من أنظمة الأسلحة.

محظور

(ب) فصيل الإسناد في العمليات التعرضية. لدى فصيل الإسناد القدرة على

إسناد العمليات التعرضية للسرية من خلال تنفيذ الواجبات التالية:

(أ أ) تأسيس مواقع الإسناد بالنيران لإسناد الهجوم السريع أو المدبر.

(ب ب) المساهمة في التصدي للهجمات المعاكسة.

(ج ج) عزل منطقة الهدف ومنع العدو من تعزيز مواقعه.

(د د) إسناد عملية اختراق الموانع (فتح الثغرة).

(ه ه) ستر قوة الاقتحام من خط البدء إلى الهدف.

(و و) إسناد المشاة في عملية التثبيت على الهدف.

(ج) يأخذ قائد سرية المشاة الآلية بالاعتبار ما يلي عند التخطيط للنيران في

العمليات التعرضية:

(أ أ) نيران عناصر قوة المقدمة في التقدم.

(ب ب) انتخاب وتحديد الأهداف لحماية قوات الاقتحام بتدمير أو تحييد

أو إسكات أسلحة النيران المباشرة للعدو.

(ج ج) النيران ضد تعزيزات العدو أثناء هجوم قواتنا على المواقع

الدفاعية المعادية.

(د د) نيران إسناد قوات الاقتحام على الهدف.

(ه ه) نيران مباشرة مختلفة من أسلحة متعددة.

(و و) النيران المباشرة من مواقع مسيطرة.

(5) الإدامة. هي القدرة على توقع المتطلبات للدفع بالإسناد للأمام والبقاء مع وحدة

المناور، تمثل بعض المتطلبات تحديات خاصة أثناء العمليات التعرضية. وعادةً ما

تكون المواد الأكثر أهمية هي الوقود والذخيرة، كما يجب التخطيط المسبق للصيانة،

والسيطرة على الحركة والإسناد الطبي.

(6) الحماية. ينفذ قائد سرية المشاة الآلية تقييم مخاطر العمليات، ويتوقع الخطر

عندما تناور سرية المشاة الآلية للاشتباك مع العدو، ويستخدم أساليب فاعلة لمنع وقوع

الخطر على وحدته أو الحد منه.

أساليب الحركة لسرية المشاة الآلية.

ج.

(1) تتطلب المرحلة الأولية من العمليات التعرضية من قائد سرية المشاة الآلية

تحريك وحدته.

محظور

(أ) يختار قائد سرية المشاة الآلية أسلوب الحركة بناءً على عدة عوامل مرتبطة بميدان المعركة وهي:

(أ أ) احتمالية التماس مع العدو بناءً على تقارير الاستخبارات.

(ب ب) نوع التماس المتوقع.

(ج ج) توفر عنصر المراقبة.

(د د) الأرض التي سيجتازها العنصر المتحرك.

(ه ه) التوازن ما بين السرعة والحماية المطلوبة أثناء الحركة.

(ب) يجب الالتزام بالاعتبارات التالية من قبل الوحدات والآليات في سرية المشاة الآلية أينما تحركت سرية المشاة الآلية أو مهما كان نوع التشكيل الذي تستخدمه:

(أ أ) استخدام الأرض للحماية ضد النيران المباشرة والمراقبة.

(ب ب) عدم الحركة على قمم التلال أو تجنب الظهور على خط الأفق.

(ج ج) عدم الحركة في الأرض المفتوحة دون مسح ومراقبة الأرض المجاورة حول مواقع العدو المخفية.

(د د) الحركة إلى الأمام خارج الأرض التي لا توفر التستر.

(ه ه) تجنب مناطق التقتيل ومناطق الاشتباك المحتملة خاصة في المناطق المفتوحة التي تشرف عليها أرض حاکمة/ مسيطرة.

(و و) استخدام الدخان واستغلال طبيعة الأرض أو الأساليب الأخرى لحجب أو إسكات والحد من المراقبة والنيران من مواقع العدو.

(ز ز) تحديد الموانع والنشاطات غير الاعتيادية والإبلاغ عنها على طول طريق المقترَب إلى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

(2) توفر أساليب الحركة لقائد سرية المشاة الآلية الخيار لتعديل السرعة والمسافة بين الفصائل، وتعتمد هذه الأساليب على متغيرات المهمة تشمل هذه الأساليب ما يلي:


(أ) التنقل. يتميز هذا الأسلوب بالحركة المتواصلة لجميع عناصر سرية المشاة الآلية ويكون مناسباً بشكل كبير في المواقف التي يكون فيها التماس مع العدو غير محتمل والسرعة مهمة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية الفصيل المتقدم وأمر التنقل لباقي الوحدات المرؤوسة، كما يحدد سرعة التنقل والمسافة الفاصلة بين الفصيل الأمامي والفصائل الخلفية لها بناءً على متغيرات المهمة.

محظور

(ب) التنقل مع توفير الحماية. يعتبر هذا الأسلوب شكلاً مطوراً من التنقل الذي يوفر حماية إضافية عندما تكون السرعة مطلوبة ولكن التماس مع العدو محتمل تتحرك فيه القطعات الأمامية بشكل مستمر، بينما تتحرك القطعات الخلفية على سرعات متعددة وقد تتوقف في فترات لتوفير حماية لحركة القطعات الأمامية تعتمد المسافة ما بين القطعات على قدرة القطعات الخلفية على رؤية القطعات الأمامية بالإضافة إلى توفيره نيران إسناد في حال اشتباك العنصر الأمامي، والقصد من ذلك هو المحافظة على العمق وتوفير المرونة والمحافظة على القدرة على المناورة.

(ج) أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة. يستخدم أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة عند توقع التماس ويتميز بأنه يوفر حماية أكثر ولكنه الأبطأ، إن الغرض من أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة والسماح بتوفير نيران إسكات فورية على موقع العدو الذي يشتبك مع الوحدة الأمامية لسرية المشاة الآلية.


(أ) القفزات بالتناوب. بينما يوفر عنصر المؤخرة التغطية للعنصر الأمامي، يتحرك العنصر الأمامي إلى الأمام ويتوقف ويأخذ مواقع مراقبة. ثم يتقدم عنصر المؤخرة (الخلفي) متجاوزاً عنصر المقدمة ويأخذ مواقع مراقبة. ويستمر هذا التسلسل حسب الحاجة بحيث يتحرك عنصر واحد في نفس الوقت، وعادةً ما تكون هذه الطريقة أسرع من طريقة القفزات بالتلاحق، انظر الشكل رقم (35).



الشكل رقم (35) القفزات بالتناوب

محظور

(ب ب) القفزات بالتلاحق. في هذه الطريقة يتقدم عنصر المقدمة (الأمامي) ويأخذ مواقع مراقبة بينما يوفر عنصر المؤخرة (الخلفي) التغطية له. بعدها يتقدم عنصر المؤخرة (الخلفي) إلى موقع مراقبة بحيث يكون تقريباً إلى جانب عنصر المقدمة (الأمامي) ويتوقف، و ثم يقوم عنصر المقدمة (الأمامي) بالتحرك إلى الموقع التالي وهكذا. تكون السيطرة على هذه الطريقة أسهل وأكثر أمناً من طريقة القفزات بالتناوب ولكنها أبطأ، انظر الشكل رقم (36).



الشكل رقم (36) القفزات بالتلاحق

محظور

(د) التسلل. هو شكل من أشكال المناورة يمكن أن ينفذه قائد سرية المشاة الآلية في عدة مواقف، حيث يُقصد من التسلل أن تتحرك الوحدة دون أن يكشفها العدو إلى موقع يوفر لها الأفضلية مما يسمح باقتحام مفاجئ وغير متوقع على موقع العدو. يأخذ القرار بتنفيذ التسلل بالاعتبار خطر الكشف من قبل العدو بالإضافة إلى فوائد الهجوم المفاجئ على العدو.

(هـ) المراقبة. هي جزء من الحركة التعبوية تقوم فيها وحدة ما بمراقبة وحدة صديقة متحركة أخرى، مع توفير نيران إسناد مباشرة لها عند الضرورة. إن فهم الموقف مهم جداً للوحدة التي تقوم بالمراقبة والتي من واجبها منع العدو من مفاجأة الوحدة المتحركة والاشتباك معها. يجب أن تحافظ الوحدة التي تقوم بالمراقبة على الاتصالات مع العنصر المتحرك وتوفير إنذار مبكر حول عناصر العدو التي قد تؤثر عليه. يجب أن تكون الوحدة التي تقوم بالمراقبة قادرة على إسناد العنصر المتحرك بالنيران المباشرة الفورية ويمكن لها تنفيذ ذلك من موقع ثابت أو أثناء الحركة.

د. تشكيلات الحركة لسرية المشاة الآلية. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بالتخطيط لتشكيلات الحركة بناءً على مكان التماس المتوقع مع العدو. يجب على قائد سرية المشاة الآلية تقييم الموقف وتحديد أفضل تشكيلة تناسب المهمة والموقف.

(1) يستخدم قائد سرية المشاة الآلية تشكيلات الحركة لتحقيق الكثير من الأغراض منها:

(أ) إنشاء علاقة بين الفصائل على الأرض (ما هو موقع الفصيل في التشكيلة وواجباته بالنسبة لباقي الفصائل).

(ب) السماح لسرية المشاة الآلية بتوزيع كثافة النيران في مكانها الصحيح.

(ج) توزيع مسؤوليات حماية القطاع بين الفصائل.

(د) تسهيل تنفيذ إجراءات المعركة والأعمال الممكنة.


(2) من الاعتبارات المهمة في التخطيط للحركة وتنفيذها أن تكون التشكيلات مرنة، حيث يحتاج قائد سرية المشاة الآلية والقادة المرووسين إلى تعديل التشكيل الأساس حسب الضرورة، لذلك يجب أن يكونوا جاهزين لتعديل المسافات بين الفصائل والآليات بناءً على الأرض، ومدى الرؤية ومتطلبات المهمة.

(3) تتحرك سرية المشاة الآلية في تشكيلة رتل عند استخدام أسلوب التنقل أو أسلوب التنقل مع توفير الحماية والمراقبة، وعند استخدام أسلوب القفزات مع توفير الحماية

محظور

والمراقبة، يستخدم العنصر الذي ينفذ القفزات الأرض بشكل فاعل بدلاً من اتخاذ تشكيلة محددة من أجل التحرك بفاعلية مع المحافظة على الحماية الكافية. تستخدم سرية المشاة الآلية التشكيلات التالية للحركة:

- (أ) تشكيلة الرتل. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية تشكيلة الرتل عندما تكون السرعة مهمة، وعندما تتحرك سرية المشاة الآلية خلال أرض مقيدة وعلى طريق محدد، عندما يكون التماس مع العدو غير محتمل. وفي العادة يتبع كل فصيل مباشرة الفصيل الذي أمامه وإذا تطلب الموقف، قد تتحرك الفصائل على جانبي التشكيل لزيادة الأمن يبين الشكل رقم (37) هذا النوع من الحركة إن خصائص ومميزات وتحديات هذه التشكيلة هي كما يلي:
- (أ أ) توفر سيطرة جيدة ونيران للأجنحة.
- (ب ب) تسمح بنيران محدودة للمقدمة وللمؤخرة.
- (ج ج) من السهل السيطرة عليها.
- (د د) توفر حماية محددة وبشكل كبير.
- (ه هـ) تستخدم هذه التشكيلة مع أسلوب التنقل (التنقل التعبوي).




الشكل رقم (37) سرية المشاة الآلية في تشكيلة رتل مفرد/ مزدوج

محظور

(ب) تشكيلة رأس السهم. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية تشكيلة رأس السهم عندما يكون موقف قوات العدو غير واضح أو يكون التماس محتملاً. في تشكيلة رأس السهم، يكون فصيل المقدمة في مركز التشكيلة، أما باقي الفصائل فتكون خلف وإلى الخارج من فصيل المقدمة، إن خصائص ومميزات وتحديدات هذا التشكيلة هي كما يلي:

- (أ) تسمح بنيران ممتازة للمقدمة وللأجنحة.
- (ب) من السهل السيطرة عليها.
- (ج) توفر حماية جيدة للأجنحة.
- (د) يمكن استخدامها مع أسلوب التنقل والتنقل مع توفير الحماية والمراقبة.
- (هـ) تسمح بالتحول السريع إلى أسلوب القفزات مع توفير الحماية والمراقبة.



الشكل رقم (38) تشكيلة سرية المشاة الآلية بأسلوب رأس السهم

محظور

(جـ) تشكيلة سرية المشاة الآلية بأسلوب خط الحرب. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية تشكيلة خط الحرب عند الاقتحام النهائي للأهداف وعندما يكون العدو منتشراً على واجهة واسعة وتحتاج إلى الحد الأقصى من النيران في المقدمة في تشكيلة خط الحرب. تتحرك الفصائل جنباً إلى جنب مع بعضها بعضاً (تنتشر بشكل جانبي)، إن خصائص ومميزات وتحديات هذه التشكيلة هي كما يلي:

(أ أ) تسمح بالحد الأقصى للنيران للمقدمة أو المؤخرة ونيران محدودة للأجنحة.

(ب ب) صعوبة في السيطرة.


(ج ج) مستوى الحماية أقل من التشكيلات الأخرى وذلك لعدم توفر عمق.

(د د) من الصعب جدا التحول إلى التشكيلات الأخرى.

(هـ هـ) يمكن استخدامها في مرحلة الاقتحام للحصول على أقصى نيران.

(و و) تستخدم عند عدم وجود عوائق أرضية بين الوحدة وقوات العدو.

(ز ز) عرضة للنيران الجانبية المعادية.



الشكل رقم (39) تشكيلة سرية المشاة الآلية بأسلوب خط الحرب


محظور

(د) تشكيلة سرية المشاة الآلية بأسلوب الخط المائل. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية تشكيلة الخط المائل إلى اليمين أو إلى اليسار المبين عندما تحتاج كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للمحافظة على الحماية أو المراقبة على أحد الأجنحة والتماس مع العدو غير محتمل. وفي تشكيلة سرية المشاة الآلية للخط المائل يمينا أو يسارا، يتم توضع فصيل المقدمة أبعد ما يكون من الجناح المائل بحيث يكون موقع الفصيل التالي إلى الخلف وبعيد عن الفصيل الذي أمامه، إن خصائص ومميزات وتحديدات التشكيلة هي كما يلي:

(أ أ) من الصعب السيطرة عليها.

(ب ب) توفر أمنا مميزا للوحدة الأعلى في اتجاه ميل النسق.

(ج ج) تسهل من انفتاح الجناح المائل.



الشكل رقم (40) تشكيلة سرية المشاة الآلية في أسلوب خط مائل لليمين

أنواع العمليات التعرضية

5. العمليات التعرضية لسرية المشاة الآلية. تنفذ سرية المشاة الآلية وتشارك في التقدم للتماس والهجوم، واستغلال النجاح والمطاردة. قد توجه كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية للمشاركة في عملية مطاردة أو استغلال النجاح لتشكيل أكبر. لا يمكن لسرية المشاة الآلية تنفيذ عملية

محظور

استغلال النجاح أو المطاردة بشكل مستقل، ولكن كوحدة فرعية من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. وفيما يتعلق بعمليات التقدم للتماس تستخدم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية للعثور على العدو للتماس معه والمحافظة على التماس.

أ. التقدم للتماس. يبدأ قائد سرية المشاة الآلية بالتقدم للتماس عندما يكون غير متأكد من موقع العدو، وكذلك في الأرضي الضيقة. القصد من التقدم للتماس هو العثور على العدو وتطوير الموقف أو استعادة التماس مع العدو. تشمل متطلبات المعلومات الرئيسية موقع العدو وحجم قواته وتكوينها.

ب. الهجوم: الهجوم السريع والهجوم المدبر. عندما يحقق قائد سرية المشاة الآلية التماس مع العدو وعندما يكون لديه معلومات استخباراتية كافية عن العدو، يقوم بتنظيم سرية المشاة الآلية للهجوم باستخدام الهجوم السريع أو المدبر.

(1) الهجوم السريع. عندما يكون العدو واهناً للعمليات التعرضية السريعة يقوم قائد سرية المشاة الآلية بالإعداد لهجوم ضد العدو من تشكيلة التقدم للتماس.

(2) الهجوم المدبر. عندما تكون دفاعات العدو محضرة جيداً ويكون الهجوم السريع غير مُجدٍ، يأخذ قائد سرية المشاة الآلية الوقت اللازم لتطوير الموقف والإعداد لهجوم مخطط له أكثر وهو الهجوم المدبر، ويقوم بالتنسيق لحشد كامل القدرة القتالية ضد موقع العدو من أجل ضمان نجاح الهجوم.

ج. استغلال النجاح. تنفذ سرية المشاة الآلية عملية استغلال النجاح كوحدة فرعية من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو تشكيل أكبر. عادةً تتم عملية استغلال النجاح بعد هجوم ناجح وذلك لاستثمار ضعف العدو أو انهياره. يختلف القصد من استغلال النجاح ولكنه يركز بشكل عام على استثمار الأفضلية الحالية أو منع العدو من إعادة تنظيمه وتحضير دفاعاته بشكل جيد أو تنفيذ انسحاب منظم. لتحقيق ذلك، تهاجم مجموعة اللواء على واجهة واسعة لقطع طرق هروب العدو وتدمير جميع قواته. تتطور ظروف استغلال النجاح بسرعة، وتقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الموجودة في المقدمة وتكون على تماس مع العدو بتحديد انهيار مقاومة العدو، وتستخدم سرايا المشاة الآلية بالتعاون مع الدبابات لتحديد ومهاجمة نقاط ضعف العدو. تشمل مؤشرات الظروف الضرورية لتنفيذ عملية استغلال النجاح ما يلي:

- (1) الزيادة الكبيرة في عدد أسرى العدو.
- (2) زيادة حجم معدات العدو المتروكة خلفهم.
- (3) تجاوز مدفعية العدو ومرافق القيادة والسيطرة ومواقع الإمداد الخاصة به.
- (4) انخفاض كبير في مقاومة العدو أو في النيران والمناورة الخاصة به.

محظور

(5) اختلاط آليات الإسناد والقتال في التشكيلات والأرتال.

(6) زيادة في حركة العدو للخلف خاصة لقوة الاحتياط لديه.

د. المطاردة. تتبع المطاردة نجاح مهمة استغلال النجاح، وهي مصممة لمنع هروب العدو من أجل تدميره، ولا تنفذ سرية المشاة الآلية المطاردة كعملٍ مستقل ولكن كوحدة فرعية من مجموعة القتال/ كتيبة. وحتى على مستوى مجموعة اللواء، عادةً ما تكون المخاطر المرتبطة بالمطاردة أكبر من فوائدها، ومع هذا، تنفذ مجموعة اللواء المطاردة عند الطلب إذا توفر الإسناد الجوي أو وحدات مناورة إضافية. وفي هذه الحالة قد تقوم كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال بدور قوة الضغط المباشر أو قوة المتابعة والإسناد أو قوة تطويق. يصدر قائد مجموعة اللواء بتنفيذ المطاردة عندما يصبح العدو غير قادر على المحافظة على موقع مترابط ويحاول الهروب. يجب أن تقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سواء كانت تقوم بدور قوة ضغط مباشر أو قوة المتابعة والإسناد أو قوة تطويق بالتنسيق الوثيق مع مجموعة اللواء ومجاميع القتال الأخرى لقطع انسحاب العدو. يستخدم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال فِرَق قتال في الهجوم السريع، والهجوم المدبر ومواقع الإسناد بالنار لتثبيت وتدمير العدو وذلك كجزء من الخطة العملياتية لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو القيادة الأعلى. إن الهدف الأساس للمطاردة هو تدمير العدو وقد يكون بتثبيت العدو بين قوة الضغط المباشر أو قوة المتابعة والإسناد أو قوة تطويق لتدميره، وقد تقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بإعطاء سرية المشاة الآلية الواجبات التالية:

(1) تنفيذ دور إسناد لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال التي تقوم بدور قوة الضغط المباشر.

(أ) الإعداد من أجل التقدم للتماس.

(ب) التحضير لتنفيذ مجموعة من الهجمات السريعة.

(ج) التماس مع العدو والمحافظة عليه.

(2) تنفيذ دور إسناد لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال التي تقوم بدور قوة تطويق.

(أ) المناورة لقطع طرق انسحاب العدو.

(ب) مهاجمة وتدمير قوات العدو بالاشتراك مع قوة الضغط المباشر.

6. العمليات التعرضية الأخرى (ذات أغراض خاصة). تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات أخرى مختلفة وذلك لتحقيق نتائج مميزة. ومن أشكال الهجمات لأغراض خاصة الإغارة، الهجوم التضليلي و عرض القوة، الاستطلاع بقوة، التعزيز والتبديل لمواصلة الهجوم.

محظور

أ. الإغارة. هي من العمليات التي تشمل الاختراق السريع للمناطق المعادية لتأمين المعلومات أو لإرباك العدو أو لتدمير معداته. إن الميزة الأهم والأوضح للإغارة مقارنةً مع الأنواع الأخرى من الهجمات هي وجود انسحاب مخطط له في نهاية العملية. تنفذ سرية المشاة الآلية الإغارة أو يستخدم فصائلها لتنفيذها، وعادةً ما تُنفَّذ الإغارة في ظروف الرؤية المحدودة والقصد الرئيس للإغارة هو كما يلي:

- (1) اعتقال أسرى الحرب أو السيطرة على المنشآت أو معدات العدو العسكرية.
- (2) تدمير منشآت أو معدات العدو العسكرية.
- (3) الحصول على معلومات عن وحدة العدو.
- (4) خداع أو إزعاج قوات العدو.
- (5) تحرير أسرى القوات الصديقة.

ب. الهجوم التضليلي. يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بإعطاء سرية المشاة الآلية واجب تنفيذ الهجوم التضليلي لإسناد جهد الخداع من أجل خداع العدو حول موقع أو وقت عملية كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. وتسعى سرية المشاة الآلية التي تنفذ الهجوم التضليلي إلى تحقيق تماس نيران مباشرة مع العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم. يستخدم قادة كتائب المشاة الآلية/ مجاميع القتال الهجوم التضليلي بالإضافة إلى نشاطات الخداع العسكري الأخرى في خططهم لخداع العدو وتحفيزه على تحريك الاحتياط وتحويل نيران الإسناد. ويشمل القصد من الهجوم التضليلي ما يلي:

- (1) إجبار العدو على استخدام احتياطه بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- (2) استدراج نيران إسناد العدو بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- (3) إجبار العدو على الكشف عن نيرانه الدفاعية أو نقاط ضعفه.
- (4) تهيئة العدو لمواجهة هجمات محدودة من أجل تحقيق المفاجأة عند استخدام الجهد الرئيس لقواتنا.

ج. عرض القوة. يعطي قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال واجب تنفيذ عرض القوة لخداع العدو حول موقع ووقت عملية كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. لا تنفذ سرية المشاة الآلية عرض القوة كعملية مستقلة وعلى العكس من الهجوم التضليلي، لا تسعى القوات التي تنفذ عرض القوة للتماس مع العدو ويجب أن يكون عرض القوة واضحاً للعدو دون أن يظهر على أنه خداع تشمل اعتبارات التخطيط لعرض القوة ما يلي:

- (1) وضع حدود لتقدم قوات عرض القوة مما يسمح للعدو برؤية هذا العرض ولكن دون الاشتباك معه بالنيران المباشرة.

محظور

(2) إعداد خطط بديلة في حالة التماس مع العدو لتجنب الاشتباك الحاسم معه.
د. الهجوم التخريبي. يستبق الهجوم التخريبي أو يعيق بشدة هجوم العدو عندما يكون العدو في عملية التخطيط أو التحضير للهجوم وخاصة في منطقة التجمع والتشكيل. تنفذ سرية المشاة الآلية الهجوم التخريبي من وضعية دفاعية. عند انتهاء سرية المشاة الآلية من الهجوم التخريبي فإنها تعود لوضعيتها الدفاعية.

هـ. الكمين. هو هجومٌ بالنيران من مواقع مخفية على عدو متحرك أو متوقف لفترة مؤقتة. تنفذ سرية المشاة الآلية الكمين كشكلٍ من أشكال الاقتحام للاقترب من العدو وتدميره أو كهجوم بالنيران فقط. ولا يتطلب الكمين من سرية المشاة الآلية احتلال أرض، وعادةً ما تنفذ سرية المشاة الآلية (أو الفصائل) الكمين للتقليل من الفاعلية القتالية ومن الروح المعنوية لقوة العدو.

(1) اعتبارات التخطيط. عادةً ما يشمل الكمين المراحل التالية:

(أ) الحركة التعبوية إلى نقطة التقاء الهدف.

(ب) استطلاع موقع الكمين.

(ج) إقامة حماية لموقع الكمين.

(د) تحضير موقع الكمين.

(هـ) تنفيذ الكمين.

(و) الانسحاب من موقع الكمين.

(2) تنظيم القوة. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتنظيم فصائل بحيث تكون العناصر

كالتالي: عنصر إسناد، وعنصر اقتحام وعنصر أمن/ حماية وذلك لتنفيذ الكمين.

(أ) عنصر الإسناد. يقوم فصيل الإسناد بتثبيت قوة العدو ومنعه من التحرك

خارج منطقة التقتيل والسماح لقوة الاقتحام بتنفيذ الكمين.

(ب) عنصر الاقتحام. ينفذ فصيل الاقتحام هجوم بالنيران أو الاقتحام الفعلي

أو كليهما لتدمير قوة العدو.

(ج) عنصر الحماية. يوفر فصيل الحماية الإنذار المبكر لعناصر الكمين

الأخرى، ويؤمن نقطة التقاء الهدف ويعزل منطقة الكمين لمنع قوة العدو من

التحرك خارج موقع الكمين ومنع عناصر إنقاذ العدو من الوصول إلى الموقع،

كما يؤمن فصيل الحماية طريق انسحاب سرية المشاة الآلية.

و. الاستطلاع بالقوة. هي عملية هجوم على هدف محدود، تنفذها قوة مناسبة غايتها جمع

المعلومات وتحديد واختبار مواقع العدو وقوته وردود فعله. على القائد أن يكون جاهزاً لاستغلال

أي نجاح تعبوي أثناء تنفيذ هذه العملية إذا ما أريد تطوير موقف العدو على جبهة واسعة. فقد

محظور

تتألف عملية الاستطلاع بالقوة من موجات قوية ومتلاحقة من العمليات لاختبار العدو على نقاط تم اختيارها. يجب إجراء حسابات مسبقة للمخاطر التي قد تواجه هذه العملية والاستعداد لاستغلال النجاح أو وقف العملية. عند عمل سرية المشاة الآلية كوحدة فرعية لكتيبة المشاة الآلية/ لمجموعة المعركة تقوم بالواجبات التالية:

(1) تأمين هدف معين.

(2) استغلال النجاح.

(3) الانسحاب بالأمر.

ز. التعزيز/ التبديل لمواصلة الهجوم. تجرى هذه العملية لجلب قطعات جديدة للأمام لمواصلة العمليات التعرضية أو لإدخال وحدات جديدة للمعركة، تنفذ هذه العمليات عادة بعد تأمين الأهداف وانتشار الوحدات وعدم توقع شن هجمات معاكسة من قبل العدو.

7. دور سرية المشاة الآلية في التقدم للتماس.

أ. مبادئ التقدم للتماس.

(1) تركيز جميع الجهود لتحديد مواقع العدو.

(2) العمل على التماس الأولي مع العدو.

(3) تجميع سرية المشاة الآلية للواجب لتحقيق التماس الأولي مع العدو بوساطة قوة صغيرة متحركة ومستقلة لتجنب الاشتباك الحاسم مع الجسم الرئيس.

(4) المحافظة على التماس مع العدو.

ب. أنواع التقدم.

(1) التقدم للتماس. تنفذ كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال التقدم للتماس عندما يكون الموقف التعبوي غير واضح أو عند فقدان التماس مع العدو، يكون القصد هو تحقيق التماس المباشر مع العدو أو استعادة التماس معه. تنفذ سرية المشاة الآلية التقدم للتماس كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة قتال، يمكن أن ينفذ عملية تقدم للتماس بشكل مستقل بناءً على خطة مناورة قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. إن القصد من التقدم للتماس هو التماس الأولي مع جماعة أو فصيل لتجنب الاشتباك الحاسم مع الجسم الرئيس لقوة العدو. يهيئ التقدم للتماس ظروفًا مناسبة لأعمال تعبوية لاحقة، وأثناء التقدم للتماس يستخدم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرية المشاة الآلية كقوة حماية لتطوير الموقف. يجب على قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال المحافظة على

محظور

الحماية من جميع الجهات. وتفقد سرية المشاة الآلية التقدم للتماس في الأراضي الوعرة والضيقة والمبينة والتي يصعب استخدام الآليات المدرعة فيها.

(2) التقدم في التماس. قد يكون التقدم في التماس تعقباً لانسحاب مدبر للعدو، في هذه الحالة تكون قوات العدو متوازنة ومستعدة للمعركة وقادرة على شن هجوم معاكس، لذا يجب أن يقتصر العمل بجرأة وسرعة كبيرة مع الاحتفاظ بالتوازن التام حتى يمكن مجابهة هجمات العدو المعاكسة. إن التماس في هذه الحالة يكون قد تم سواء كان مع حجابات العدو/ قطعات التغطية/مواقعه المتوسطة/المنطقة الدفاعية الرئيسية.

(أ) عادة ما يكون التقدم في التماس عندما يشتبك المهاجم مع قوات نطاق الأمن للمدافع ومن خلال هذا الاشتباك تسعى قوات نطاق الأمن إلى التراجع للخلف عن طريق المناورة من خلال المواقع المتعاقبة دون الدخول في قتال حاسم مع القوات المهاجمة.

(ب) قد يحدث التقدم في التماس عندما تفشل القوات المدافعة من إيقاف العدو من خلال مواقع وقف الاختراق إلا أن القوات المدافعة لا تزال تناور من موقع لموقع (قتال تراجعى أو إعاقة) ولا يزال القادة يسيطرون على قواتهم والمهاجم يتقدم في تماس مع المدافع.

(ج) قد يحدث التقدم في التماس عندما ينسحب المدافع انسحاب تعبوي تحت ضغط المهاجم للمواقع المتوسطة ثم الرئيسية أو عندما يخصص المدافع قوة إعاقة تعيق تقدم القوات المهاجمة من خلال خطوط الإعاقة المنتخبة بشرط أن لا تدخل قوات الإعاقة في قتال حاسم.

جـ. تنظيم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للتقدم للتماس.

(1) قد يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتنظيم سرية المشاة الآلية للواجب كجزء من الجسم الرئيس لتنفيذ أحد واجبات الحماية التالية: حرس مقدمة حرس جناح أو حرس مؤخرة.

(2) حرس مقدمة. قوة مستقلة قادرة على العمل بشكل مستقل عن الجسم الرئيس.

(3) حرس الأجنحة أو المؤخرة. تقوم سرية المشاة الآلية بحراسة أو حماية لجناح غير محمي.

(4) الجسم الرئيس. عندما تقوم قوات الحماية بالتماس مع العدو، يستخدم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الجسم الرئيس في أحد خيارات المناورة الرئيسية الأربعة:

محظور

(أ) الهجوم.

(ب) الدفاع السريع والمحافظة على التماس مع العدو.

(ج) الإبلاغ والتجاوز والتخطي.

(د) التراجع.

د. أساليب التقدم للتماس.

(1) البحث والهجوم. يعتبر البحث والهجوم من أساليب تنفيذ التقدم للتماس حيث يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتنظيم عمليات البحث والهجوم عن طريق وضع سرايا المشاة الآلية في وظائف قوات استطلاع، وقوات تثبيت وقوات تدمير أو الاستيلاء على مرافق العدو ومعداته أو الأشخاص يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بالتوجيه لتنفيذ هذا الشكل من التقدم للتماس من أجل تدمير قوات العدو أو منع العدو من دخول مناطق معنية أو حماية القوة أو جمع المعلومات، كما يقوم عادة باستخدام سرايا المشاة الآلية من أجل تنفيذ البحث والهجوم وبمساعدة وحدات الإسناد الفرعية الملحق لتوفر النيران غير المباشرة وأنواع الإسناد الأخرى، وقد تُكلف سرايا المشاة الآلية بتنفيذ المهام التالية:

(أ) تحديد أماكن الطرق التي يسلكها العدو.

(ب) تدمير قوات العدو ضمن قدرتها أو العمل على تثبيت أو وقف العدو إلى أن تصل القوات اللاحقة.

(ج) مراقبة قوات معادية أكبر إلى أن تصل التعزيزات.

(د) البحث والتفتيش في المناطق المبنية.

(هـ) اعتبارات البحث والهجوم.

(أ أ) تأسيس إجراءات سيطرة محددة بشكل جيد تساند الأعمال

اللامركزية وتنسيق النيران والحركة ما بين الوحدات المجاورة.

(ب ب) يلعب التحضير الاستخباري لميدان المعركة دوراً مهماً في

عمليات البحث والهجوم والاستطلاع.

(ج ج) يجب على قائد سرية المشاة الآلية لقوة البحث والهجوم تنظيم

القوة أولاً لضمان تحقيق القصد/ الهدف.

(د د) يعتمد حجم قوة الاستطلاع على درجة المعرفة المؤكدة عن

العدو، فكلما زاد غموض الموقف، زاد حجم وحدات الاستطلاع.

محظور

(هـ) يجب أن يوفر الإسناد الناري إسناداً مرناً وسريعاً في منطقة العمليات وأن يكون قادراً على حشد النيران بسرعة.

(و) يجب إعطاء اللامركزية في التنفيذ كجزء من قيادة المهمة للقوة المنفذة.

(و) التأليف والتنظيم. ينظم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال سرايا المشاة الآلية للهجوم مع الملحقين من الهندسة وضباط الرصد الأماميين وأقسام مقاومة الدبابات والهاون.

(2) التطوير والبحث. سيتم شرحه في الفصل السادس.

هـ. التنظيم للواجب للتقدم للتماس. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتنظيم قوة السرية من أجل التقدم للتماس وذلك ضمن ثلاثة عناصر متتالية:

(1) قوة استطلاع. (في حال عدم وجود الاستطلاع التخصصي) تخصص سرية المشاة الآلية فصيل أو جماعة كقوة استطلاع. توفر هذه القوة مدة زمنية لقائد سرية المشاة الآلية لاتخاذ القرار من خلال توفير الإنذار المبكر ووقت الاستجابة للقادة ضمن الفصيل وسرية المشاة الآلية وكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. وتسمح قوة الاستطلاع بتنفيذ أعمال فاعلة عند التماس تحافظ على حرية المناورة لسرية المشاة الآلية.

(2) الجسم الرئيس. يتكون الجسم الرئيس من فصيلي مشاة آليتين، تناور سرية المشاة الآلية بهذا العنصر باستخدام النار والمناورة للاقتراب من العدو وتدميره.


(3) عنصر الاحتياط. يمكن أن يلحق قائد مجموعة القتال/ الكتيبة فصيل دبابات/ فصيل مشاة آلية/ خليط بينهما للعمل مع سرية المشاة الآلية المكلفة بواجب التقدم للتماس ويكون واجب الفصيل الملحق العمل كاحتياط. تكون هذه القوة قادرة على الحركة بسرعة وتوجيه نيران دقيقة لإسناد الجسم الرئيس وضمان حشد نيران متفوقة وحاسمة ضد قوات العدو.

و. سرية المشاة الآلية بدور مقدمة حرس. كجزء من تقدم كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال للتماس، قد تقوم سرية المشاة الآلية بدور مقدمة حرس بتوفير الحماية الأمامية لكتيبة المشاة الآلية/ لمجموعة القتال، انظر الشكل رقم (41). عندما تقوم سرية المشاة الآلية بدور مقدمة حرس، تشمل مسؤولياته ما يلي:

(1) تنفيذ الاستطلاع لتحديد مواقع قوات العدو على طول محور تقدم مجموعـة القتال/ الكتيبة. والإبلاغ عن العوائق على طريق التقدم.

محظور

- (2) توفير الأمن/الحماية والإنذار المبكر.
- (3) تدمير عناصر استطلاع العدو.
- (4) العثور على العدو وتثبيته واحتواءه أو هزيمة وتدميره قوات حماية العدو للمحافظة على حرية مناورة مجموعة القتال.
- (5) القيام بدور قوة اختراق منفرداً أو ضمن كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وخاصة في الهجمات السريعة تحت ستر النيران المتوفرة.



الشكل رقم (41) سرية المشاة الآلية بدور حرس مقدمة لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال

ز. سرية المشاة الآلية كجزء من الحرس الرئيس. قد تعمل سرية المشاة الآلية كجزء من الجسم الرئيس (الحرس الرئيس) لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال التي تتحرك خلف مقدمة الحرس، وتشمل الواجبات التي تنفذها سرية المشاة الآلية ضمن الجسم الرئيس (الحرس الرئيس) هي ما يلي:

- (1) توفير الحماية لأحد الأجنحة بتخصيص فصيل من سرية المشاة الآلية طبقاً لأوامر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.
- (2) إذا تجاوزت مقدمة الحرس عناصر قوة العدو دون اكتشافها قد تقوم سرية المشاة الآلية التي تكون ضمن الحرس الرئيس باكتشاف العدو أو تثبيته أو هزيمه أو


محظور

تدميره عندما يكون موقع سرية المشاة الآلية قريب من العدو بقدر مناسب للمحافظة على حرية المناورة لبقية كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

(3) احتواء أو تثبيت قوة العدو المتقدمة في اتجاه قواتنا.

(4) تنفيذ خطة المناورة كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لاقتحام أو تدمير أو هزيمة الجسم الرئيس لقوة العدو.

(5) العثور على العدو وتثبيته وهزيمته وتدميره أو احتواء قوات حماية العدو للمحافظة على حرية مناورة مجموعة القتال/ الكتيبة.



الشكل رقم (42) سرية المشاة الآلية أثناء الحركة كجزء من الجسم الرئيس لمجموعة القتال

محظور

ح. سرية المشاة الآلية بدور احتياط لمجموعة القتال/ الكتيبة. عندما تكون سرية المشاة الآلية كجزء من الحرس الرئيس وتكلف بالعمل كاحتياط على سرية المشاة الآلية الاستمرار في إدامة الموقف عن العدو. وقد يقتضي الموقف أن تكون أقرب ما يكون للوحدات الأمامية للاطلاع على الموقف عن كثب وعليها أن تستنبط المهام التي ستكلف بها مستقبلاً. يوفر ذلك فرصة تعبويه لقائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لمجابهة المواقف المختلفة.

ط. الأعمال عند التماس لسرية المشاة الآلية كمقدمة حرس. إن تطوير الموقف عمل مهم يقوم به قائد سرية المشاة الآلية قبل أن يتخذ قراره ويتم تطوير الموقف باتباع الخطوات التالية:

- (1) يجب أن يكون مطلعاً على طبيعة الأرض التي تتقدم بها القوة ولم بأقصى معلومات قد تتوفر عن العدو والطقس.
- (2) السعي لكسب معركة تبادل النيران الأولى وكسب زمام المبادرة مع توفير الحماية للقوات ويتم ذلك بسرعة الاشتباك وتركيز نيران الإسناد بدقة لمواقع العدو.
- (3) المناورة بالوحدات الفرعية لاستغلال الهيئات والطيات الأرضية.
- (4) استخدام عناصر الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) المتوفرة.
- (5) يراعي قائد سرية المشاة الآلية توفر تفوق مناسب يضمن له تدمير قوة العدو وذلك من خلال المناورة بالقوات والنيران.

(أ) إذا كان العدو في موقع محصن يجب أن يكون هناك تفوق كبير بالقوات والنيران بنسبة تصل إلى 1:6 وخاصة عندما تكون مهمة السرية اختراق الموقع المحصن.

(ب) قد يقبل بمقارنة تصل إلى 1:3 عندما يكون موقع العدو مجهز مع ضمان توفر إسناد ناري مناسب.

(ج) قد يقبل بأقل من ذلك عندما تكون دفاعات العدو سريعة التجهيز وخاصة عندما يكون القتال في عمق المواقع الدفاعية والمتوسطة للعدو التي تقع بين الخطوط الدفاعية.

التقدم للتماس وفي التماس

8. يتم التقدم للتماس اما في المراحل الافتتاحية للعمليات التعرضية بهدف تحقيق تماس مع العدو قبل عملية تعرضية رئيسة مثل:

محظور

- أ. التقدم في اتجاه المواقع الدفاعية للعدو وتحقيق التماس مع قوات نطاق الأمن للعدو.
- ب. يمكن أن يتم التقدم للتماس أيضاً عند فقدانه مع العدو الذي تم الهجوم عليه وتمكن من الانسحاب إلى مواقع في العمق.
- ج. يحصل التقدم للتماس أيضاً بين الخطوط الدفاعية الأمامية أو المواقع الدفاعية المتوسطة أو الخطوط الدفاعية في العمق.
- د. أنواع التقدم لسرية المشاة الآلية.

(1) التقدم للتماس.

(أ) يبدأ التقدم لسرية المشاة الآلية بالبحث عن قوات العدو والتي عادة ما تكون القطعات الساترة، تعمل في نطاق الأمن للمنطقة الدفاعية وتنتفح أمام الحد الأمامي قد تصل إلى مسافة 40 كم، حيث تبدأ سرية المشاة الآلية وكجزء من قوة أكبر بالتماس معها، تقاتل هذه القوات بأسلوب الإعاقة وتتراجع من خلال عدة مواقع متتالية لذا يجب على قائد سرية المشاة الآلية إدامة الزخم وعدم السماح للعدو بقطع التماس، تسلم القطعات الساترة معركتها لقوة الحجاب وهي قوة أقل حجماً من القطعات الساترة وتنتفح أمام الموقع الدفاعي من 8-12 كم والتي تتراجع أيضاً باتجاه المواقع الدفاعية، وتسلم المعركة لنقاط قتال خارجية وهي قوات صغيرة نسبياً تخرج من وحدات الموقع الدفاعي وتمرر المعلومات عن القوة المهاجمة وتتراجع إلى عمق الموقع الدفاعي تحت الضغط من القوة المهاجمة حيث يستلم المعركة الموقع الدفاعي الرئيس.

(ب) عند تراجع قوات العدو من المواقع الدفاعية تحت ضغط الهجوم إلى مواقع في عمق الوحدات الأمامية، يحاول العدو قطع التماس لاحتلال هذه المواقع وإعادة تنظيم قواته. تحاول سرية المشاة الآلية عدم قطع التماس العدو مع قوات العدو المترجعة وذلك لعدم إعطائها فرصة لإعادة تنظيمها أو تعزيز قواتها وفي هذه الحالة تكون القوات المدافعة غير مهيمنة على تنظيم قواتها ومفتقدة لأهم عنصر وهو القيادة والسيطرة وهنا يتحقق قصد سرية المشاة الآلية سواء بمسك الأرض أو تدمير قوات العدو في منطقة الهدف.

(ج) عند نجاح العدو في قطع التماس وتراجعه إلى مواقع في العمق تستمر سرية المشاة الآلية في التقدم أيضاً للتماس مع قوة العدو.

محظور

(2) التقدم في التماس. قد يكون التقدم في التماس تعقبا لانسحاب مدبر للعدو في هذه الحالة تكون قوات العدو متوازنة ومستعدة للمعركة وقادرة على شن هجوم معاكس، لذا يجب أن يفترن العمل بجرأة وسرعة كبيرة مع الاحتفاظ بالتوازن التام حتى يمكن مجابهة هجمات العدو المعاكسة. إن التماس في هذه الحالة يكون قد تم سواء كان مع حجابات العدو أو قطعات التغطية أو مواقعه المتوسطة أو المنطقة الدفاعية الرئيسية.

(أ) عادة ما يكون التقدم في التماس عندما يشتبك المهاجم مع قوات نطاق الأمن للمدافع، ومن خلال هذا الاشتباك تسعى قوات نطاق الأمن إلى التراجع للخلف عن طريق المناورة من خلال المواقع المتعاقبة دون الدخول في قتال حاسم مع القوات المهاجمة.

(ب) قد يحدث التقدم في التماس عندما تفشل القوات المدافعة من إيقاف العدو من خلال مواقع وقف الاختراق، إلا أن القوات المدافعة لا تزال تناور من موقع لموقع (قتال تراجعي أو إعاقه) ولا يزال القادة يسيطرون على قواتهم فأن المهاجم يتقدم في تماس مع المدافع.

(ج) قد يحدث التقدم في التماس عندما ينسحب المدافع انسحاب تعبوي تحت ضغط المهاجم للمواقع المتوسطة ثم الرئيسية أو عندما يخصص المدافع قوة إعاقه تعيق تقدم القوات المهاجمة من خلال خطوط الإعاقه المنتخبة بشرط أن لا تدخل قوات الإعاقه في قتال حاسم.

9. دور سرية المشاة الآلية في الهجوم. إن المفهوم العام لكل من الهجوم السريع والهجوم المدبر هو تدمير العدو بالنار والمناورة، إن التمييز بين العمليتين: الهجوم السريع (وقت تحضير أقل) والهجوم المدبر (وقت تحضير أطول).


أ. الهجوم السريع. ينفذ قائد سرية المشاة الآلية هجوما سريعا أثناء التقدم للتماس أو عندما يكون هناك فرصة لتدمير العدو واهن أو عدو أقل حجما وتنفذ سرية المشاة الآلية الهجوم السريع بالموارد المتوفرة مباشرة لديها معتمدة على استخدام إجراءات المعركة.

(1) يفضل استخدام الهجوم السريع في العادة أثناء التعامل مع جيوب العدو على طول محور التقدم وعندما يسمح الموقف بذلك (حجم العدو ونوعه، وتحصيناته).

(2) تنظيم القوة. تُنفذ كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الهجوم السريع بتطبيق مبادئ النار والحركة. عادةً ما يخصص قائد سرية المشاة الآلية عنصر قاعدة إسناد (فصيل إسناد السرية) وعنصر مناورة.

محظور

- (3) تنفيذ الهجوم السريع. تنفذ سرية المشاة الآلية الأعمال عند التماس مما يسمح لقائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بجمع المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرارات مناسبة. يشير المصطلح "سريع" إلى الوقت المحدود للتخطيط والتحضير ولا يشير إلى ضرورة السرعة في تنفيذ الأعمال عند التماس.
- (4) يبدأ تنفيذ الهجوم السريع بإقامة قاعدة إسناد (فصيل إسناد السرية) تقوم بإسكات قوات العدو. يستخدم عنصر المناورة مجموعة من الأساليب للمحافظة على الحماية عند التقدم أثناء التماس إلى مواقع توفر الأفضلية. وتشمل ما يلي:
- (أ) استخدام قاعدة إسناد (فصيل إسناد السرية) وعناصر حركة بأسلوب القفزات.
- (ب) استخدام الطرق التي تؤمن التخفية والتستر.
- (ج) استخدام النيران غير المباشرة لإسكات أو حجب العدو وتوفير سائر للقوات الصديقة.
- (د) تنفيذ مناورة جريئة تؤدي لوضع قوة المناورة خارج مدى نيران العدو المباشرة.
- (هـ) عندما يصل عنصر المناورة إلى موقع يوفر الأفضلية، يمكن له تنفيذ واجب تعبوي مثل الهجوم بالنار أو الاقتحام لتدمير بقية قوات العدو انظر الشكل رقم (43).



الشكل رقم (43) الأعمال عند التماس لسرية المشاة الآلية عند تنفيذ دور مقدمة الحرس

ب. الهجوم المدبر. تنفذ سرية المشاة الآلية الهجوم المدبر كعملية منسقة تنسيقاً كاملاً تستخدم كل الإمكانيات المتوفرة ضد العدو. يتميز الهجوم المدبر بكمية كبيرة من النيران المخطط لها، استخدام هجمات مساندة كبيرة، توضع الموارد الضرورية لإدامة الزخم في الأمام والعمليات في عمق مواقع العدو. هناك فترة تحضير للهجوم المدبر تشمل التخطيط الاستطلاع، التنسيق، توضع قوات لاحقة، احتياط، تحضير القوات والمعدات، التمارين أو التجارب والإشراف على العمليات. ينفذ قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الهجوم المدبر عندما تكون مواقع العدو أقوى من أن يتغلب عليها هجوم سريع. عند تقييم قراره من أجل الوقت الذي يحتاجه للتحضير لتنفيذ الهجوم المدبر، يأخذ قائد سرية المشاة الآلية بالاعتبار المميزات التي يمكن أن تحققها كل من القوات الصديقة وقوات العدو.

محظور

(1) التجميع للواجب. يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتنظيم سرية المشاة الآلية إلى قوات إسناد (فصيل إسناد السرية) واقتحام لتنفيذ الهجوم المدبر، كما يخصص سرية مشاة آلية كقوة اختراق إذا كان على كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال تنفيذ اختراق كجزء من الهجوم.

(2) تحضير سرية المشاة الآلية للهجوم المدبر. تحضر سرية المشاة الآلية الأفراد والمعدات والأسلحة والآليات للهجوم. تحدث التحضيرات في منطقة الحشد قبل الحركة إلى منطقة التجمع. تستخدم الجماعات والفصائل الوقت المتوفر على أفضل وجه من أجل التحضير للهجوم المدبر.

(أ) الأفراد. يوفر القادة للأفراد المعدات، والملابس، والأرزاق والمياه وذخيرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الضرورية لإدامتهم أثناء مدة الهجوم وحتى تنفيذ الوحدة لمرحلة إعادة التنظيم على الهدف. يستريح الأفراد أثناء التحضير من أجل التمكن من تنفيذ الجهد البدني المطلوب للهجوم.

(ب) المعدات. يتم تفقد المعدات الأساسية للتأكد من صلاحيتها، ويتم تزويد سرية المشاة الآلية بالمعدات الخاصة عند تنفيذ مهام أو واجبات خاصة.

(ج) الأسلحة. يتم فحص الأسلحة بما في ذلك مدفع الآلية الرئيس قبل تنفيذ الوحدة للهجوم المدبر. ويتم فحص الرشاشات وتعبئة الذخيرة، ويتم تعبئة ذخيرة مدفع الآلية الرئيس والأسلحة الأخرى المتوفرة في آلية القتال.

(د) الآليات. يقوم القادة بفحص جميع الآليات وتنفيذ إصلاح الأعطال الضروري وتعبئة خزانات الوقود قبل مغادرة منطقة الحشد، ويتم التحقق من خطط تحميل المعدات والإمدادات.

(هـ) الجماعات والفصائل. تستخدم الجماعات والفصائل الوقت المتوفر كاملاً للتحضير للهجوم المدبر. تحضر التجارب وإجراءات المعركة للوحدات الفرعية والوحدات الفرعية الصغرى للأعمال على الهدف وأي أعمال ممكنة خلال الحركة مثل التعامل مع المتفجرات والعبوات المبتكرة على جوانب الطرق أو اجتياز حقول الألغام. يتم إجراء التمارين على ما يلي:

(أ أ) الأعمال التي تُنفَّذ عند خط الاقتحام.

(ب ب) اختراق الموانع.

(ج ج) الأعمال التي تُنفَّذ على الهدف.

محظور

(أ أ) الاقتحام.

(ب ب) إعادة التنظيم.

(3) التخطيط للهجوم المدبر. تكون عملية التخطيط للهجوم المدبر وفقا لإجراءات المعركة كما هو موضح في الفصل الثاني. تتوفر لقائد سرية المشاة الآلية في الهجوم المدبر الوقت لاستلام الأمر من قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للتحضير لإجراءات المعركة قبل إعطاء الأمر لسرية المشاة الآلية لتنفيذ الواجب. توجد نقاط عامة استرشادية تتعلق بإجراءات المعركة مع مراعاة متغيرات المهمة عند التخطيط للهجوم المدبر لسرية المشاة الآلية كما يلي

(أ أ) الإجراءات في منطقة الحشد ومنطقة التجمع.

(ب ب) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل.

(ج ج) الإجراءات في منطقة التشكيل إلى خط البدء.

(د د) المناورة من خط البدء إلى خط الترجل.

(هـ هـ) المناورة من خط الترجل إلى خط الاقتحام.

(و و) إجراءات اقتحام الهدف والتوسع على الهدف.

(ز ز) إجراءات إعادة التنظيم.

(ح ح) واجهة وعمق المنطقة التعرضية لسرية المشاة الآلية.

(4) تنفيذ الهجوم المدبر. يجب اعتبار ما يلي في تسلسل تنفيذ سرية المشاة الآلية للهجوم المدبر:

(أ أ) منطقة الحشد. هي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع وتتطلب منطقة الحشد طرق جيدة وسهلة ومستورة عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو ويجب أن تكون خارج مدى مدفعية الميدان وبعيدة إلى الخلف بما يكفي لتجنب إعطاء العدو أية دلائل على عملية الهجوم.

(أ أ) متطلبات منطقة الحشد.

(أ أ) طرق جيدة وسهلة توفر التستر عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو.

(ب ب) يجب أن تكون بعيدة عن مدى مدفعية العدو الصاروخية.

محظور

(جَ جـ) تكون للخلف لتجنب إعطاء العدو أي دلائل عن عملية الهجوم.

(دَ دـ) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجاز الابتدائي للقوات.

(ب بـ) العمل في منطقة الحشد. يتم استكمال جميع إجراءات التحضير للعملية التعرضية من لحظة استلام القائد للمهمة (الكشف، إصدار الأوامر، الكفاءة والجاهزية، استكمال مستوى الاكتفاء الذاتي.... إلخ) في منطقة الحشد وقبل وصول القوات الى منطقة التجمع. ويتم تنفيذ الاجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والاجراءات التي لا تتم فيها تؤخر الى منطقة التجمع .

(أ أـ) الصيانة وتبديل المهمات.

(ب بـ) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.

(جَ جـ) إعادة التزويد.

(دَ دـ) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.

(هـ هـ) التمارين والتجارب.

(و وـ) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.

(زَ زـ) صرف الأوامر.

(جـ جـ) مسافات الانتشار. يتم انتشار الوحدات في منطقة الحشد بحيث تحقق كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وعادة ما يكون انتشار سرية المشاة الآلية ضمن 1 كم².

(ب بـ) الحركة من منطقة الحشد إلى منطقة التجمع. يكون التماس مع العدو في هذه المرحلة غير محتمل، يسيطر قائد سرية المشاة الآلية على الحركة على طول الطريق. تسمح سرعة الحركة والتشكيلات المتقاربة سرية المشاة الآلية بالتحرك بفاعلية.

(جـ جـ) منطقة التجمع. هي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة

محظور

وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع.

(أ أ) متطلبات منطقة التجمع.

(أ أ) واسعة تساعد القوات على الانفتاح والانتشار.

(ب ب) محمية ومستورة.

(ج ج) لها مداخل ومخارج جيدة.

(د د) أن تكون خارج مدى مراقبة العدو الأرضية من مواقعه الأمامية.

(ه ه) أن يتم وضع الإشارات والعلامات فيها بعناية وحذر.

(ب ب) العمل في منطقة التجمع. تدخل المشاة والآليات والأسلحة المساندة لمنطقة التجمع بعد قيام القادة بإجراءات الكشف وتقدير الموقف التعبوي، ويشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:

(أ أ) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.

(ب ب) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.

(ج ج) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة للتقدم إلى منطقة التشكيل وخط البدء.

(د د) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.

(ه ه) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع.

(و و) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.

(ج ج) التمركز والانتشار في منطقة التجمع. يتم تخصيص مساحة منطقة التجمع باعتبار ان كثافة الانتشار كل (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة، والوقت الذي من المتوقع أن تمكث فيه القوات وعادة تنتشر فصائل سرية المشاة الآلية ضمن 1 كم².

(د د) يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات والعمل بشكل متوازي لجميع القطاعات لتحقيق أقل وقت ممكن في

محظور

منطقة التجمع وقد يزيد في بعض الحالات مثل: (التغيير في موقف قوات العدو، الحاجة إلى إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية، الحاجة إلى إجراء بعض التجارب، حاجة القادة الاستطلاع مواقع العدو للتأكيد على الخطة).

(هـ هـ) تنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع، ويفضل أن تخصص لكل وحدة منطقة تجمع خاصة بها وذلك لتقليل الخسائر في حال تعرض المنطقة لأي عمل عدائي.

(و و) يتم تنظيم الدخول لمنطقة التجمع بنظام الفصائل ويأخذ كل فصيل قطاع محدد وينظم الخروج بنظام الفصائل أيضاً وحسب تسلسل بدء الحركة ونظام المسير ومهمة كل فصيل.

(ز ز) تتحرك سرية المشاة الآلية من منطقة التجمع بتشكيلة الرتل وتطبق إجراءات حماية القوات أثناء الحركة حتى الوصول إلى منطقة التشكيل أو اجتياز خط الاقتحام.

(د) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. يبقى التماس بالأسلحة المباشرة مع العدو في هذه المنطقة غير محتمل، ولكن تتزايد فرص التعرض لنيران المدفعية غير المباشرة. يسيطر قائد سرية المشاة الآلية على الحركة على طول الطريق، ويقوم بخفض سرعة الحركة في هذه المرحلة وزيادة المسافة بين الوحدات، مع تأسيس إجراءات حماية إضافية للحماية ضد هجوم الطائرات العمودية الهجومية والهجمات الجوية في حال إلحاق جماعة كتف لسرية المشاة الآلية. قد تكون الحركة في قوافل أو باستخدام تشكيلة الرتل للسرية بأسلوب التنقل مع توفير الحماية والمراقبة.

(هـ هـ) خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها مع الوضع بعين الاعتبار ان الفتح

محظور

المبكر الى تشكيلات اقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي الى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (44) مثال على خطوط الفتح التعبوي.

(أ أ) من أجل تقليل تعرض القوات يجب السعي الى التحرك بمعدلات أعلى، حيث أن تحرك القوات بسرعات عالية تحقق أقل فترة زمنية للتعرض من نيران العدو، وتعتبر من أهم اجراءات الحماية.


(ب ب) عادة ما يتم تحديد خطوط الفتح بهيئات ومعالم ارضية يسهل تمييزها على الأرض، وتعتبر انسب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:

(أ أ) يحدد خط الفتح التعبوي لمستوى الكتائب/ مجاميع القتال على مسافة 10 - 12 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو، وفي حالة تحرك اللواء من منطقة التجمع على مقتربين لا يتم تعيين خط فتح الكتائب الا إذا كان اللواء يهاجم على مرحلة واحدة (وهذا من النادر ان يحدث على مستوى لواء).

(ب ب) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى فرق القتال/ السرايا على مسافة 6 - 8 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال كتائب الى ارتال سرايا.

(ج ج) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة 4 - 6 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال سرايا الى ارتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).

(د د) يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي للعدو حيث يتم التحول من ارتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة 3 - 3.5 كم.



الشكل رقم (44) مثال على خطوط الفتح التعبوي

محظور

(و) منطقة التشكيل. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلية النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفاصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة س وتحتل منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن (وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها)، ولا يتم التوقف بها نهائياً.

(أ أ) متطلبات منطقة التشكيل.

(أ أ) يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.

(ب ب) يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيل النهائية.
(ج ج) يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرماية المباشرة وغير المباشرة، الكائن، أسلحة المدمر المعادية، الضربات الكيميائية ... إلخ).

(د د) ان تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.

(ه ه) أن تتماشى مع طبيعة الأرض.

(و و) العامل الرئيس لبعد منطقة التشكيل هي قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.

(ب ب) إجراءات منطقة التشكيل.

(أ أ) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيل النهائية للاقتحام.

(ب ب) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.

(ج ج) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرضت لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات

محظور

وإجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصغر لهذه الإجراءات).

(جـ) يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:
(أ أ) الموانع باختلاف أنواعها وخاصة حقول الألغام أمام العدو.

(ب ب) طبيعة الأرض

(ج ج) نوع القوات.

(د د) درجة الحماية.

(هـ هـ) درجة التهديد.

(و و) تهديد أسلحة التدمير الشامل.

(ز ز) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.

(ز) الحركة من منطقة التشكيل إلى خط البدء. تزداد احتمالية التماس مع العدو مع تحرك سرية المشاة الآلية التي تكون ضمن مجال مراقبة قوات حماية العدو.

(أ أ) خط البدء هو الخط الذي تجتازه القوات المقترحة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيتات وشروطه كالتالي:

(أ أ) يجب أن يكون موازياً للهدف.

(ب ب) يجب أن يكون واضحاً ومميزاً على الأرض ويمكن الدلالة عليه بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.
(ج ج) يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.

(د د) يجب أن يكون محمي.

(ب ب) قبل اجتياز خط البدء على قائد الفصيل وقائد سرية المشاة الآلية أن يتأكد من أن عناصر الهندسة المخصصة نجحت في فتح ثغرات في حقول الألغام وموانع العدو.

(ج ج) في حال تعثر أو تأخر عناصر الهندسة في فتح ثغرات في حقول الألغام والموانع فعلى قائد الفصيل/ السرية القيام بما يلي:

(أ أ) أخذ ساتر يوفر مراقبة للأمام حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

محظور

(ب ب) تشكيل قاعدة إسناد (فصيل إسناد السرية) إذا كانت

ضمن المدى المؤثر للأسلحة حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

(ج ج) المناورة بالقوات في اتجاه آخر.

(د د) لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح

الثغرات في الموانع.

(ه ه) يتم توزيع قواعد الاسناد (فصيل إسناد السرية) حسب خطة

الاقتحام وتعتمد على التهديد المعادي وأسلحة الاسناد (هاون 120، م/د،

الدبابات).

(و و) يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) وفي حال وجود حقل

الغام بعد خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة

(خط الاقتحام).

(ح) إجراءات فتح الثغرة في الموانع. إن مراحل فتح الثغرة هي:

(أ أ) إسكات العدو .

(ب ب) الحجب/ الإغماء بالدخان.

(ج ج) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة .

(د د) مرحلة فتح الثغرة .

(ه ه) مرحلة الاقتحام.

(ط) الحركة من خط البدء إلى خط الترجل. تتحرك سرية المشاة الآلية من

خط البدء إلى منطقة ترجل الأفراد بأسلوب النار والحركة واستغلال طبيعة

الأرض لتجنب النيران المباشرة للعدو وبستر من نيران المدفعية حتى خط

ترجل أفراد المشاة الآلية.

(ي) الحركة من خط الترجل إلى خط الاقتحام. إن خط الاقتحام هو خط

مرحلة أو نقطة سيطرة تتحول فيها عناصر سرية المشاة الآلية المهاجمة لتأمين

أساليب الحركة المناسبة استعدادا للتماس مع العدو. يحدد قائد سرية المشاة الآلية

خط الاقتحام من خلال تحليله لموقف العدو والارض. قد تتاور سرية المشاة

الآلية من خط الاقتحام إلى مواقع إسناد بالنيران (قواعد إسناد)، أو مواقع اقتحام

أو مواقع اختراق أو تجاوز. يتم التماس مع العدو في هذه المرحلة عن طريق

آليات القتال المدرعة، يستخدم العدو نيران المدفعية والهاونات والأنظمة

المضادة للدبابات طويلة المدى لمحاولة تشتيت السرية.

محظور

(ك) اقتحام الهدف. ينفذ فريق القتال الاقتحام النهائي من خط الاقتحام الذي يتصف باستخدام مزيج من تأثيرات النار والحركة والصدمة، وتعزل نيران الإسكات التي يوفرها موقع الإسناد بالنيران وإمكانيات النيران غير المباشرة المساندة لمنطقة الهدف وتسكت نيران العدو. توفر هذه النيران الحماية لقوة اقتحام السرية عند اقترابها من العدو لتدميره. يكون التماس مع العدو كبيراً جداً اعتباراً من خط الاقتحام. وقد يبعد خط الاقتحام من 75 - 200 متر باتجاه الأهداف. يحدد قائد سرية المشاة الآلية سرعة الحركة بناءً على الخطر واستغلال الحركة من خلال موانع العدو ومناطق الاشتباك. يعتمد أسلوب الحركة على درجة مقاومة العدو وعلى منظومة المانع لدى العدو فمن خلال مراقبة قائد سرية المشاة الآلية للموقف فإنه يقرر أي الأسلوبين يتخذ إما أسلوب النار والحركة أو أسلوب الاقتحام المباشر لمواقع العدو ويسعى قائد سرية المشاة الآلية في هذه المرحلة إلى كسب معركة النيران المباشرة من أجل التفوق على العدو وتدميره. قد تواجه سرية المشاة الآلية صعوبة في اختراق منظومة المانع لدى العدو، وعندها يقرر قائد السرية المناورة بالقوات حول موقع العدو تحت ستر نيران المدفعية والهاون بعد أن ينسق مع قائد مجموعة القتال/ الكتيبة.

(ل) إعادة التنظيم والاستعداد للعمليات المستقبلية

(1) مرحلة احتلال الهدف هي من أخطر مراحل الهجوم حيث تكون السيطرة صعبة، ويكون الوقت مناسب لقيام العدو بهجومه المعاكس المنسق سابقاً، وهنا يجب أن تثبت الوحدات وتعيد تنظيمها.

(2) التثبيت على الهدف. يعني جميع الإجراءات المتخذة في استخدام الأرض المحتلة (الأهداف) وعلى أكمل وجه ضد العدو، و تتنوع الإجراءات هنا من إعادة توزيع الوحدات بسرعة، إلى إجراءات الأمن والحماية على الهدف، أو تنظيم وتحصين الهدف للدفاع عنه، وقد تذكر بعض هذه الإجراءات في الخطة مسبقاً، وعموماً تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

(أ) الأمن والحماية. يجب استعمال المراقبات والدوريات لإعطاء الإنذار المبكر.

(ب) الكشف. على القادة أن يكشفوا ما أمكن من الأرض استعداداً لأي عمليات مقبلة.

محظور

(ج) تركيز الأسلحة. تركز الدبابات في أماكن تقرب دروع العدو المحتملة، والمشاة الآلية في المراكز المناسبة وحسب الضرورة.

(د) خطة النار. وتشمل هنا تسجيل الأهداف، وكذلك تحضير بطاقات المدى إذا لم يعرف وقت استئناف الهجوم.

(3) إعادة التنظيم. تشمل الإجراءات المتخذة للمحافظة على فعالية الوحدة القتالية في الميدان، وتجري إعادة التنظيم بشكل جيد عندما تتوقف الوحدة بعد الاقتحام، أهم إجراءات إعادة التنظيم هي:

(أ) التقارير. ترسل إلى القيادة الأعلى منها مباشرة تقارير مختلفة تبين مواقعها الجديدة وحالتها الإدارية (شاملة الخسائر في الأفراد، والمعدات، والذخيرة، والوقود) لتساعد القادة في تخطيطهم للعمليات المقبلة.

(ب) الخسائر. يجب تعويض خسائر القوى البشرية بأسرع ما يمكن وعمل ترتيبات لإسناد الواجبات لأشخاص من نفس المرتبات ليعملوا بدل القادة الصغار والأمار الذين استشهدوا أو جرحوا.

(ج) الإخلاء. يجب أن يكون هناك خطة مسبقة لإخلاء الخسائر، وأسرى الحرب، والمعدات المعطلة.

(د) سد النقص. يجب أن يسد النقص من الذخيرة والمؤن والوقود وبقدر ما يسمح الموقف بذلك.

(هـ) السيطرة. يجري التأكد من تحسين الاتصالات اللاسلكية واستعادة القائد سيطرته من جديد استعداداً لأية أعمال مقبلة.

التنفيذ	الحدث
يلعب قائد سرية المشاة الآلية دوراً مركزياً في عملية صنع القرار العسكري، والتمارين، والتفتيشات.	التحضير والتخطيط
يلعب قائد سرية المشاة الآلية دوراً فاعلاً جداً في الاتصال مع قادة الفصائل بسبب صعوبة تنسيق وترتيب الوحدات المدرعة الكبيرة في منطقة التجمع وصعوبة إخراجها منها.	الحركة من منطقة التجمع
يتحرك قائد سرية المشاة الآلية مع الجهد الرئيس.	المناورة من خط البدء إلى خط الاقتحام
يتحرك قائد سرية المشاة الآلية مع الجهد الرئيس.	الإجراءات على خط الاقتحام
يتحرك قائد سرية المشاة الآلية إلى منطقة الاختراق ويوجه بتنفيذ الأعمال.	تنفيذ الاختراق
يتحرك قائد سرية المشاة الآلية مع قوة الاقتحام وينسق الهجوم.	اقتحام الهدف
يتحرك قائد سرية المشاة الآلية إلى منطقة تخفية وتستتر بالقرب من الهدف ويوجه جهد	إعادة التجمع للعمليات المستقبلية

محظور

الحدث	التنفيذ
التحويل	التخطيط (إجراءات المعركة) للعمليات المستقبلية.
	يبقى قائد سرية المشاة الآلية مستعداً ويجهز سرية المشاة الآلية للعمليات المستقبلية.

الجدول رقم (5) أعمال قائد سرية المشاة الآلية في الهجوم المدبر.

10. الهجوم الليلي. لا يختلف الهجوم الليلي عن النهاري وهو يتضمن نفس الإجراءات والمراحل مثل الحركة والهجوم، واستغلال النجاح... إلخ، إلا أن الظلام يؤثر على الرؤية وينتج عن ذلك ما يلي:
- أ. يقل مدى المراقبة ويصبح تمييز واستمکان الأهداف صعباً وبذلك يقل تأثير النار كما يصبح تنسيق النيران صعباً.
 - ب. تكون الحركة والمحافظة على الاتجاه صعبة وتحتاج الوحدات وقتاً أطول للحركة والانفتاح وتكون معالجة الموانع أكثر صعوبة.
 - ج. تزداد صعوبات السيطرة على القوات.
 - د. يؤثر الظلام سلباً على معنويات القوات التي تقوم بالعمليات التعرضية مما يقلل من القدرة القتالية للقطعات واحتمالية فشل المهمة أو العملية.

11. المطالب الأساسية للعمليات الليلية.

- أ. مستوى تدريب عال ولياقة بدنية جيدة بحيث تصبح ثقة القطعات بنفسها عالية جداً للعمل ليلاً كما تعمل في النهار.
- ب. المهارة في القتال القريب ضرورية للنجاح.
- ج. وضع ترتيبات خاصة لضمان السيطرة الجيدة، بساطة الخطة والمناورة تجعل السيطرة أسهل كما أن الأهداف والطرق السهلة التمييز تساعد على ذلك، وعلى القادة أن يكونوا أبعد ما يمكن في الأمام. يجب استخدام وسائل الملاحه لتساعد في المحافظة على الاتجاه.
- د. تخصيص وقت كاف لاستطلاع القادة المرؤوسين خلال النهار. يجب أن يكون باستطاعتهم مشاهدة الأرض التي ستتحرك عليها وحداتهم.
- هـ. يجب أن يكون التنسيق كاملاً بين خطة النار والمناورة.
- و. بما أن العمليات الليلية تهتئ فرصاً ممتازة للمفاجأة والخدعة لذلك يجب استغلال هذه الحقيقة في الخطة وتسخير العوامل النفسية والبدنية لإحراز روح معنوية متفوقة على العدو.

12. إضاءة ميدان المعركة. تزداد قدرة القطعات ليلاً بشكل ملحوظ عند إضاءة ميدان المعركة واستخدام وسائل المراقبة الحديثة. تسهل الإضاءة تعديل نار المدفعية وتحقيق الدقة في الإسناد كما تزيد فاعلية الدبابات. وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة كونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة.

محظور

13. تكمن سيئات الإضاءة في أنها تعرض القطعات المهاجمة لنار العدو وتؤثر على معدات الرؤيا الليلية، كما أنها تسبب فقدان المفاجأة والسرية. معظم وسائل الأشعة تحت الحمراء يمكن كشفها إذا توفر للعدو أدوات الكشف المناسبة. عند استخدام الإضاءة قد يتطلب الموقف خطة مناورة سليمة جداً مع تضليل العدو واستخدام الأرض بذكاء مع إجراءات التخفية والتستر كما يجري في النهار.

14. قد يفضل الهجوم الليلي على الهجوم النهاري للأسباب التالية:

- أ. لتحقيق درجة أكبر من المفاجأة والخدعة.
- ب. التقليل من تأثير نار الأسلحة الصغيرة المسددة ونار المدفعية.
- ج. لتسهيل عبور الموانع.
- د. إكمال نجاح هجوم نهاري للوصول للهدف النهائي.
- هـ. للحصول على معنوية متفوقة.
- و. للتعويض عن النقص الحاصل في إسناد المدفعية والجو وخاصة عندما تكون السيطرة الجوية للعدو.

15. الهجوم الصاخب أو الصامت. يكون الهجوم الليلي صاخباً أو صامتاً، من حسنات الهجوم الصامت زيادة فرص تحقيق المفاجأة، يمكن للهجوم الصامت أن يتحول إلى صاخب ولهذا يجب عمل خطة النار لتوضع موضع التنفيذ عند الطلب.

أ. الهجوم الليلي الصاخب. يشن الهجوم الليلي الصاخب مسنداً بخطتي رمي وإنارة كاملتين يتم تنفيذهما حسب التوقيتات. ويجب ملاحظة أن أصوات حركة الدبابات تتناقض مع توفير تنفيذ هجوم صامت خارج متابعة ومراقبة العدو.

ب. الهجوم الليلي الصامت. يشن الهجوم الليلي الصامت بهدوء تام وبدون رماية إلى أن تُفقد المفاجأة وعندها تُنفذ خطة الرمي وخطة الإنارة الموضوعتين سلفاً كما في الهجوم الصاخب ولكنهما يكونان تحت الطلب لاستخدامهما في اللحظة التي سيكشف فيها الهجوم وبزوال عامل المفاجأة، يجب أن يكون ضابط الرصد في الأمام لإدانة الارتباط المباشر مع القوات المنفتحة. حتى يكون الهجوم صامتاً يجب أن تسود الحالات التالية:

- (1) مستوى تدريب عال لقطعات الاقتحام.
- (2) ملائمة الأرض للحركة الصامتة أو استغلال الطقس السيء.
- (3) سيطرة الدوريات على الأرض الحرام.
- (4) يجب أن تكون درجة الظلام معقولة.
- (5) توقع عدم وجود ألغام ضد الأفراد.

الفصل السادس

سرية المشاة الآلية في عمليات الاستقرار
وإسناد السلطات المدنية

محظور

الفصل السادس

سرية المشاة الآلية في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

1. عادةً ما تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات الطيف الكامل والتي تشمل العمليات الدفاعية والتعرضية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. وتتطلب مثل هذه العمليات تخطيطاً وتدريباً بالغ الأهمية لتنفيذها بنجاح، وقد يُطلب من سرية المشاة الآلية تنفيذ مهام ليست جزءاً من واجباتها القتالية الاعتيادية والتي تتطلب تدريباً يواكب المهام التي ستكلف بها بالإضافة إلى التحلي بالانضباط والمرونة من قبل الأفراد والقادة.

سرية المشاة الآلية في عمليات الاستقرار

2. نشاطات متكاملة يتم تنفيذها خارج الدولة للمحافظة على أو إعادة بناء بيئة آمنة، توفير الخدمات الحكومية الأساسية، المساعدة في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتقديم الإغاثة الإنسانية. تشمل هذه النشاطات على توفير الموارد أو المشاركة الفعلية للقوات المسلحة ووزارات الدولة المعنية، القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية الأجنبية، المنظمات غير الحكومية، مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدولة المضيفة وشخصيات المجتمع المحلي فيها.

3. تُعد عمليات الاستقرار جزءاً من عمليات الطيف الكامل، ويتم تنفيذها عادةً بالارتباط مع العمليات التعرضية أو الدفاعية خارج الدولة، وقد تكون هذه العملية من ضمن عمليات قتالية أخرى. ولضمان نجاح هذه العملية يجب توفير بيئة آمنة ومن أهداف عمليات الاستقرار ما يلي:

أ. منع النزاعات.

ب. تأمين المناطق (الهامة، الحيوية... إلخ).

ج. تلبية متطلبات السكان الأساسية أو الحيوية.

د. إسناد السلطات المدنية للدولة المضيفة.

4. التدرج باستخدام القوة. هو الأسلوب الذي تستخدمه القوات لتحديد الرد المناسب على الأعمال المزعزعة للأمن في عمليات الاستقرار وهذا يتطلب تدريباً عالي المستوى. وهو استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق الغاية المطلوبة مع مراعاة عدم تعرض القوة للخطر، في حال عدم كفاية القوة المستخدمة يتم اللجوء إلى مرحلة أخرى تستخدم فيها قوة أشد وأكبر وبما يتناسب مع قواعد الاشتباك. هذا التدرج يجب أن لا يعرض حياة الأفراد للخطر وفي نفس الوقت يزودهم بالمرونة الكافية للتعامل مع

محظور

الموقف. تبرز أهمية التدرج في استخدام القوة في عمليات الاستقرار تحديداً للظروف الخاصة ببيئة العمليات حيث تشهد العمليات وسط المدنيين وأي استخدام خاطئ سيؤدي إلى تأليب السكان على القوات، كما يجب الوضع بالاعتبار أهمية تميز وتحديد قوات العدو من القوات الصديقة والمدنيين. إن تقليل الآثار الجانبية عند استخدام القوة سيكون هدف أساس يوضع في الاعتبار أثناء إدارة العمليات.

5. استخدام القوة. يجب السيطرة على تناسب استخدام إمكانيات وقدرات سرية المشاة الآلية. يؤدي استخدام القوة المفرطة والتي لا حاجة لها وغير القانونية إلى إضعاف مصداقية عمل القوات وبالتالي يؤثر على درجة قبول السكان والمجتمع الدولي لدور القوات المسلحة.

أ. التحضير لاستخدام القوة. يجب على القادة اتخاذ عدة خطوات لتدريب أفرادهم ليكونوا مستعدين لاستخدام القوة في كل موقف قد يتعرضون له. يجب إيجاز جميع القوات واطلاعها على مستجدات الموقف بشكل دوري فيما يتعلق بالأمور التالية:

- (1) التهديدات المحتملة الحالية.
 - (2) كيفية التعامل مع المواقف الطارئة.
 - (3) زمن الإنذار للتعامل مع الأحداث المختلفة.
 - (4) قواعد الاشتباك وأي متغيرات عليها.
- ب. قد يستخدم قائد سرية المشاة الآلية القوة في مواقف تتطلب الدفاع عن النفس، كدليل عام قد تستخدم سرية المشاة الآلية القوة المميتة في الحالات التالية للدفاع عن النفس:

- (1) عندما تكون سلامة فرد أو جزء من القوة معرضة للخطر.
- (2) عند محاولة تجريد أي من أفراد القوة من سلاحه بالقوة.
- (3) عند محاولة اختطاف أي من أفراد القوة.
- (4) عند فشل ردع التهديد من خلال استخدام القوة الأقل حدة.

6. اعتبارات قواعد الاشتباك. إن قواعد الاشتباك هي توجيهات تبين الظروف والتحديات التي يمكن استخدام القوة بموجبها، وهي تعكس متطلبات قوانين الحرب، والاهتمامات العملياتية، والاعتبارات السياسية عندما تتغير حالة البيئة العملياتية من حالة السلم إلى النزاع ثم السلم. يجب شرح قواعد الاشتباك والتدريب عليها حتى أدنى المستويات، ويجب أن تكون مفهومة بشكل كامل من قبل كل أفراد القوة، كما يجب على القادة أن يفترضوا بأن العدو الذي يواجهونه يفهم قواعد الاشتباك أيضاً. سيحاول العدو استخدام فهمه لقواعد الاشتباك لمصلحته وضد مصلحة القوات الصديقة. تعتبر توجيهات القيادة الواضحة، بالإضافة إلى الفهم المفصل لقواعد الاشتباك من الأمور بالغة الأهمية في جميع العمليات.

محظور


7. أنواع قواعد الاشتباك. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقادة القوات والقادة المباشرين للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة.

ب. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار ضباط الصف و تصدر لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجيه العام.

8. واجبات سرية المشاة الآلية. تتصف عمليات الاستقرار بالتعقيد وكثرة المتطلبات، لذا يجب أن يكون لدى سرية المشاة الآلية في تلك العمليات مهارات عالية ابتداء من التفاوض ولغاية تأسيس مواقع مراقبة ونقاط تفتيش. لذلك يجب على قائد سرية المشاة الآلية أن يكون مدرب ومؤهل لتدريب قادة الفصائل لتنفيذ واجباتهم في عمليات الاستقرار وتنفيذها بكفاءة عالية وبأساليب مختلفة وحسب ما يتطلبه الموقف.

أ. نقاط التفتيش. من المهام الرئيسية التي تنفذها سرية المشاة الآلية في عمليات الاستقرار نقاط تفتيش الآليات أو مراكز السيطرة على حركة المرور والتي تعتبر من الواجبات. انظر الشكل رقم (45).



الشكل رقم (45) مثال على نقطة تفتيش مدبرة

محظور

(1) القصد من نقاط التفتيش. تقوم سرية المشاة الآلية بتأسيس نقاط التفتيش للأسباب التالية:

- (أ) معرفة وتحديد مقاتلي العدو والتحفظ على الأسلحة غير القانونية.
- (ب) تشتيت حركة العدو.
- (ج) منع الحركة غير القانونية (حظر التجوال).
- (د) السيطرة على حركة الدخول والخروج من وإلى منطقة معينة.
- (هـ) إظهار القوة.
- (و) منع تهريب الممنوعات.
- (ز) ممارسة إجراءات على الأرض لتطبيق اتفاقيات سلام أو هدنة أو فصل بين أطراف متصارعة.

(2) إيجابيات نقاط التفتيش. توفر نقاط التفتيش - بغض النظر عن مستوى النزاع - المزايا التالية:

- (أ) تعمل كترهيب من خلال استعراض القوة.
- (ب) تطوير وتحسين الإلمام بالموقف من خلال جمع المعلومات.
- (ج) تعيد حالة الاطمئنان إلى السكان.
- (د) تعمل على الحصول على المبادرة لفترات محدودة.
- (هـ) تساعد في المحافظة على يقظة القوات الصديقة.
- (و) تُفقد العدو توازنه.

(3) سلبيات نقاط التفتيش. لنقاط التفتيش السلبيات التالية:

- (أ) تشكّل نمطاً يعطي العدو المحتمل الفرصة لجمع معلومات حول الأساليب والإجراءات التي تستخدمها القوات الصديقة.
- (ب) قد تكون هدفاً جذاباً للهجوم إذا لم يلتزم الأفراد بقواعد الانضباط أو إذا كانوا متهاونين.
- (ج) تولد تذمراً أو سخطاً لدى السكان المحليين.
- (د) إشغال عدد كبير من القوة مما يقلل من حجم القوات التي يمكن توفيرها لواجبات أخرى.

(هـ) تزيد احتمال التعرض للهجوم المباشر بسبب مواقعها الثابتة.

ب. حواجز الطرق. هو حاجز أو مانع يستخدم لوقف أو تحديد حركة المركبات المعادية على امتداد طريق ما، وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل المبتكرة والمعدة مسبقاً للتقليل من سرعة

محظور

الآليات أو الأشخاص وتوزيع حركة المرور والسير في اتجاهات معينة. تستخدم سرية المشاة الآلية هذه الحواجز للحد من حركة الآليات على طريق ما أو لمنع الدخول إلى مناطق أو طرق محددة، قد تكون مدبرة أو سريعة مع اختلاف رئيس وهي الفترة الزمنية للتخطيط والتحضير من قبل القوة التي قامت بتأسيسها ويلاحظ عند إنشاء الحواجز الآتي:

- (1) توضع على مسافة وفي موقع مناسب يوفر التأمين في نقطة التفتيش.
- (2) يجب أن تكون تحت حماية باقي أسلحة عناصر نقطة التفتيش.
- (3) توفير الأسلحة المناسبة للتعامل مع الآليات والأفراد التي قد تشكل تهديد مثل (أسلحة الـ م د/ الرشاشات/ قناصة/ وسائل أخرى غير قاتلة مثل مولدات الصوت الموجهة، وفي بعض المواقف قد تستخدم قنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي إذا اقتضى الأمر).
- (4) قد تستخدم الآليات وخاصة المدرعة منها كحاجز للطريق عند عدم توفر الوقت.
- (5) توفر معدات تصوير وذلك لتوثيق المواقف التي تحدث في نقطة التفتيش.

ج. الدوريات.

(1) الدورية الثابتة. عبارة عن دورية تحتل موقع لها في مكان محدد أو منطقة محددة، ليس لها حرية المناورة دون إذن لأداء واجب معين. واجبها مشابه للدوريات الأخرى وقد تشمل دورية استطلاع أو دورية قتال أو تجمع بين تلك الواجبات مع واجبات ثانوية قد تكلف بها مثل معالجة الاختناقات المرورية والإشراف على توزيع مواد أو مساعدات أو السيطرة على أعمال سلب ونهب للمحال التجارية والسيطرة وتنظيم العبور على الجسور وترتيب الدخول إلى المستشفيات ومحطات التزود بالوقود والماء. تخرج في توقيتات محددة وقد لا تستمر في نفس الموقع بشكل دوري، توكل لها مهمة جمع المعلومات والتصنت وتكون أقرب إلى القوات من نقطة المراقبة وقد لا تكون المباني العالية مكانا مناسباً لها. وتستخدم الدوريات الثابتة للأسباب التالية:

- (أ) تأكيد وقف إطلاق النار المتفق عليه أو الإشراف عليه.
- (ب) الحصول على المعلومات.
- (ج) إظهار القوة بوجود قوات لعمليات الاستقرار على الأرض.
- (د) بث الاطمئنان لدى السكان المحليين.
- (هـ) تفتيش مواقع إنهاء الصراع.
- (و) حراسة وتأمين السكان المحليين في المناطق غير الآمنة.

محظور

(2) الدوريات المقاتلة. تنفذ هذه الدوريات بغرض تهيئة الظروف للاشتباك مع العدو في وضع عملياتي أفضل للقوة كما أنها وسيلة للتواصل مع السكان، وهذه الوسيلة جيدة لجمع المعلومات وفهم منطقة العمليات. قبل تسيير الدوريات يجب على قائد فريق القتال أو من ينوب عنه أن يتأكد من أن قائد الدورية قد فهم القصد من إخراج الدورية ومهمة الدورية المحددة والقصد الكلي لقائد فريق القتال. ومن فوائد الدوريات المقاتلة ما يلي:

(أ) تشكل فرصة لإثبات وجود القوات في محيط السكان المحليين وكذلك اشعار القوة المعادية عن تواجد قواتنا.

(ب) وسيلة مناسبة لجمع المعلومات عن الموقف بصورة عامة وتواجد السكان الموالين أو المناوئين لقواتنا وعناصر العدو ومعرفة البيئة الحاضنة لتلك العناصر.

(3) حجم الدورية. يتوقف حجم تشكيل الدورية بناء على المهمة ودرجة التهديد والواجبات التي تكلف بها الدورية ومنطقة عملها وطبيعة الأرض وقد تكون بقوة جماعة أو مفرزة وعددها من 4-6 أشخاص. مزودة بأسلحة شخصية للدفاع عن النفس ومجهزة بأجهزة ومعدات اتصال وإنذار ومكبرات صوت وقاذف قنابل دخان.

(4) التأليف. قائد الدورية ضابط أو ضابط صف، نائب قائد الدورية يليه بالأقدمية العسكرية ومن 2-4 أفراد دورية تخصص لهم واجبات محددة ويستطيع كل فرد القيام بواجبات كبديل في حالة إصابة أو عدم قدرة أي فرد من أفراد الدورية على القيام بواجباته.

(5) كيف يتم تحقيق الإسناد المتبادل بين المشاة وآليات القتال. يجري التدريب على كيفية الإتصال وتبادل المعلومات والإسناد وتأمين الحماية مع آلية المشاة بوساطة الأجهزة اللاسلكية والإشارات الميدانية، ويكون الإسناد المتبادل من خلال قيام الدورية الثابتة بحماية الناقلة المدرعة أو الآلية من أي أعمال شغب أو اعتداء، وبالمقابل تقوم الآلية بتقديم دخان أو طلقات تحذيرية لتأمين الدورية الثابتة وحركتها إلى موقع آخر أو سحبها من منطقة الفوضى إذا تطلب الأمر، وهذا كله يجري بالتدريب على كل المعاضل المتوقعة أثناء تأدية الدورية لمهامها.

(6) كيف تتحرك الدورية الثابتة في الشوارع والأزقة. حركة الدورية الثابتة من وإلى مهامها يتطلب الحذر الشديد من تكرار نفس الطريق ونفس التوقيت ونفس موقع التواجد اليومي، عند التنقل على الشوارع يجب الإلمام بالمناطق المغلقة التي لا تسمح بالمانورة، المناطق الموالية، المحايدة ومناطق الشغب وتجنب استدراج المدنيين للدورية

محظور

إلى الأزقة التي تحد من حرية الحركة واستخدام الأسلحة والحذر من الحركة إلى أي مكان دون إعلام المستوى الأعلى. عند التجوال في المدينة يجب أن يكون هنالك أكثر من آلية في الشارع وعدم السماح للآليات المدنية من التداخل مع الآليات العسكرية كما هو الحال أثناء الدوريات أو القوافل، يتم ذلك بوسائل التنبيه أو اللوحات الإرشادية التي توضع خلف الآليات والتي يذكر فيها مسافة الأمان التي تترك بين الآليات العسكرية والمدنية أو أي وسائل تحذيرية مبتكرة. عند التنقل والحركة في المناطق والضواحي المفتوحة يوضع في الاعتبار الآتي:

(أ) الحركة بمسافات أكبر.

(ب) معرفة الضواحي ودرجة الولاء وخصوصية المنطقة من جميع النواحي.

(ج) الانتشار وتأمين كل مخارج ومداخل هذه الضواحي يجعل المهام أكثر سيطرة.

(د) تجنب التجمعات بالآليات.

(7) قد يصحب تنفيذ العملية إسناد جوي بالمروحيات للمساعدة في عملية المراقبة والرصد أو استخدام الطائرات المسيرة، يجب التمييز بين الصديق من العدو وأن هناك من يترصد بالقوة ليقوم بتصوير مخالفات وأعمال منافية لاتفاقية جنيف أو أي أعمال اعتداء على حقوق الإنسان لاستخدامها كذريعة إعلامياً وقانونياً.

د. نقاط المراقبة. تنشئ بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً وتزود بإمكانات تمكنها من توفير المعلومات بصورة مستمرة في جميع الظروف، قد تعطى مهمة التحول إلى نقطة متحركة وقد تسليح بأسلحة متوسطة أو أسلحة الدمد قصيرة المدى وتكون أكثر تحصيناً وصموداً أمام العدو كما تتخذ نقاط المراقبة من الهياكل المرتفعة والمباني العالية مقراً لها.

هـ. التفتيشات. تنفذ سرية المشاة الآلية التفتيشات لتحقيق السيطرة وفرض القانون ضمن منطقة عملية الاستقرار. وتعتبر جانبا هاما للسيطرة على السكان والموارد حيث تكون الحاجة للقيام بعمليات التفتيش أو تطبيق إجراءاتها مطلباً مستمراً. تركز التفتيشات على السكان أو المواد أو المباني أو الآليات. قد تنفذ سرية المشاة الآلية التفتيشات بشكل مستقل. وقد تشمل فرق التفتيشات عادة على عناصر من (قوات وزارة الداخلية، قوات الشرطة، سلطات الأجهزة المحلية وربما الدولة المضيفة وضباط الارتباط أو قوات حماية من السلطات المحلية المختصة والشرطة العسكرية وفِرَق الاستجواب والترجمة وفِرَق التخلص والتفتيش عن المتفجرات وقوات حماية

محظور

من الدولة المضيفة وتوفير العنصر النسائي). يجب مراعاة عادات وتقاليد السكان المحليين وخاصة عند تفتيش المنازل، الأشخاص والمباني الأخرى مثل دور العبادة أو المستشفيات.

(1) تفتيش المنازل. يهدف تفتيش المنازل إلى إيجاد المواد الممنوعة التي تجب السيطرة عليها، وللبحث عن أي مشتبهٍ لتحديد قوات التهديد أو المتعاطفين معها. يجب أن يراعي الأفراد احترام عادات وتقاليد السكان، كما يجب أن تبذل سرية المشاة الآلية أقصى جهودها لترك المنزل الذي قامت بتفتيشه كما كان عليه.

(أ) قد يقوم فريق التفتيش بالإضافة إلى جمع المعلومات، باستخدام الكاميرات أو أجهزة تسجيل الفيديو لبيان حالة المنزل قبل وبعد تفتيشه.

(ب) يقوم فريق التفتيش بتوثيق كل ما يتعلق بالمواد الحساسة أو المعدات التي وجدت في المنزل قبل جمعها.

(2) تفتيش الذكور. قد يكون أي شخص ضمن منطقة عمل سرية المشاة الآلية التي تقوم بتفتيشها متمرداً أو متعاطفاً. يجب الحذر عند تفتيش أيٍّ من الذكور في المنطقة مع التحلي باللباقة عند التفتيش تجنباً لاستفزاز المشتبه به. لذلك يجب أن يقوم أحد أعضاء فريق التفتيش بتغطية من يقوم بالتفتيش الفعلي.

(3) تفتيش الإناث. تتعامل سرية المشاة الآلية بعناية أكبر عند تنفيذ تفتيش الإناث. فقد يستخدم العدو العنصر النسائي في تنفيذ العمليات. قد تُلحق بالقوة عناصر نسائية لتفتيش الإناث، إذا لم يتوفر لدى سرية المشاة الآلية عنصر نسائي يتم الاستعانة بالنساء من السكان المحليين. وإذا اضطرت الأفراد الذكور لتفتيش النساء فيجب على سرية المشاة الآلية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب أي فهم خاطئ من قبلهن.

(4) تفتيش الآليات. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية وسائل التفتيش مثل الكلاب المدربة، أجهزة ومعدات الكشف، وفي حال عدم توفر هذه الوسائل والمعدات يتم استخدام الأفراد المدربين على أعمال التفتيش وذلك في أضيق الحدود لتقليل الخسائر بالأرواح، لتفتيش الآليات وذلك للكشف عن عبوات التفجير المبتكرة/ المصنعة محلياً، وأي ممنوعات أخرى في منطقة سرية المشاة الآلية. تستخدم سرية المشاة الآلية معدات تفتيش كأجهزة الكشف والمرايا وأجهزة كشف المتفجرات والمواد المخدرة، والمعدات الضرورية لتفتيش الآليات. قبل البدء بعملية التفتيش، يطلب قائد فريق التفتيش من سائق الآلية فتح جميع الأبواب والصناديق. تستهلك عملية التفتيش الشاملة للآلية وقتاً طويلاً، لذا يجب وضع تأثيرها على السكان في الاعتبار، وهذا يتطلب تأسيس منطقة مستقلة للتفتيش لتجنب التأخير غير الضروري.

محظور

و. عمليات التطويق والبحث. تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات التطويق والبحث لعزل منطقة الهدف وتفتيش المباني المشكوك فيها للقبض على المتمردين والممنوعات المحتملة أو تدميرها. قد تكون سرية المشاة الآلية جزءا من قوة طوق (طوق خارجي أو داخلي) أو جزءا من قوة التفتيش.

- (1) القيام بعملية التفتيش. تنفذ سرية المشاة الآلية التفتيش للتضييق على الأفراد المستهدفين (الخارجين عن القانون) لإلقاء القبض عليهم أو إجبارهم على مغادرة المنطقة، ولكن ليس بدرجة تقود باقي السكان إلى التعاون مع المستهدفين. تعتبر عملية التفتيش الموسعة في المناطق المبنية عملية مشتركة بين الشرطة المدنية والقوة العسكرية على مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وأعلى، تتطلب تخطيطاً مفصلاً، وتنسيقاً كبيراً وإجراء تجارب. في البلدان والمدن الكبيرة قد يكون لدى الشرطة المحلية خرائط مفصلة تُبين الأحجام النسبية للمباني ومواقعها وذلك لاستخدامها في العمليات.
- (2) السيطرة على السكان المحليين. يجب على سرية المشاة الآلية عند تنفيذ عملية تفتيش المناطق المدنية السيطرة على السكان المدنيين ضمن منطقة التفتيش. تستخدم سرية المشاة الآلية الأساليب التالية للقيام بذلك:

- (أ) اتخاذ موقع مركزي. العمل على تجميع سكان المنطقة في موقع مركزي إذا تبين بأنهم عدائيين. يوفر هذا الأسلوب أفضل سيطرة، ويسهل عملية التفتيش بشكل عام، ويحرم (الخارجين عن القانون) من فرصة إخفاء الأدلة.
- (ب) تقييد السكان للبقاء في منازلهم (حظر التجول). يتم فرض حظر التجول وذلك للسيطرة على حركة المدنيين وإبقائهم في منازلهم تجنباً لإصابتهم أثناء العمليات، ويهدف أيضاً إلى السيطرة على المنطقة ومنع عمليات السلب والنهب والتخريب، لكن في هذه الحالة يصعب على القوات إلقاء القبض على المطلوبين وذلك لبقائهم في منازلهم، ولكن بهذا الأسلوب يتم السيطرة على المنطقة بالكامل وخاصةً في حالات الانفلات الأمني.
- (ج) التعامل مع أرباب الأسر. تعتبر السيطرة على رب كل أسرة الأسلوب الأفضل للسيطرة على السكان أثناء القيام بعملية التفتيش، حيث يُطلب منه أن يقف أمام منزله ويستدعي جميع من في المنزل إلى موقع مركزي، وهذا يمكنه من رؤية عدم قيام أي عضو من أعضاء فريق التفتيش بسرقة أو اتلاف أي من مقتنيات المنزل أثناء تفتيشه، كما قد يقوم بفتح جميع أبواب وأقسام المنزل لتسهيل عملية التفتيش.

محظور

ز. تطهير الطرق. يُعدّ واجب تطهير الطرق من العمليات التي تنفذها الهندسة عادة يعتمد حجم وتأليف القوة المكلفة بفتح الطريق وتأمينه على متغيرات المهمة (المهمة، العدو الأرض والطقس، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية). قد يقوم فصيل المشاة الآلي كجزء من سرية المشاة الآلية بالمساعدة في تلك العملية ويوفر الحماية لها. حيث يوفر تطهير الطرق ما يلي:

- (1) تطهير طريق للدخول الأولي لسرية المشاة الآلية إلى منطقة العمليات.
- (2) تطهير الطريق أمام القافلة المخطط لها للتأكد من عدم قيام المتمردين بوضع موانع جديدة بعد آخر عملية تطهير للطريق.
- (3) تأمين الطريق ليتم استخدامه كطريق إمداد رئيس.
- (4) تشبه اعتبارات التخطيط لفتح وتأمين الطريق اعتبارات حراسة القوافل. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بدراسة الطريق وإعداد خطط طارئة تحسباً لاحتمالات مواقع الكائن أو مواقع يحتمل أن تكون ملعّمة.

ح. مساعدة قوات الأمن المحلية. قد تقوم سرية المشاة الآلية بدور قوة الحماية في بعض عمليات الاستقرار. وقد تعمل على تنظيم واستخدام وإدامة قوات أمن محلية لمساندة السلطة المحلية. وقد تشترك سرية المشاة الآلية أو إحدى فصائلها بشكل مستقل أو كجزء من قوة أكبر في عمليات مساعدة قوات الأمن المحلية. تشمل بعض أوجه مساعدة قوات الأمن المحلية ما يلي:

- (1) تدريب القوات العسكرية، الشرطة والمؤسسات الأخرى.
- (2) التدريب الذي يشمل القتال التقليدي أو مقاومة التهديدات الداخلية.

ط. قوة التدخل السريع أو قوة الاحتياط.

- (1) قوة التدخل السريع. تعتبر قوة التدخل السريع تشكيل/ وحدة مخصصة لمتطلبات الاستجابة السريعة التي تحدث في منطقة عمليات محددة. وعلى العكس من الوحدة المخصصة كاحتياط، لا تشارك قوة التدخل السريع في إسناد مهمة معينة ولكنها تكون جاهزة عند الطلب للاستجابة لحالات طارئة مختلفة ضمن منطقة العمليات. تكون سرية المشاة الآلية مجهزة جيداً للقيام بدور قوة التدخل السريع وتمتلك آليات تسمح لها بالتحرك بسرعة، حماية كبيرة، قيادة وسيطرة.

- (2) قوة الاحتياط. إن عمليات قوة الاحتياط في بيئة الاستقرار مشابهة لعملياتها في العمليات التعبوية الأخرى، وهي تمكّن قائد سرية المشاة الآلية من التخطيط لحالات طارئة متنوعة بناءً على مهمة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. قد تلعب سرية المشاة الآلية المخصصة كاحتياط دوراً هاماً في أي مهمة أو نشاط استقرار تقريباً، ويجب أن

محظور

تكون قوة الاحتياط مستعدةً في كل الأوقات لتنفيذ عملياتها ضمن حدود الوقت الذي تحدده كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، وتستطيع أيضاً تغيير حجم قوة الاحتياط وتشكيلها بما يناسب المهمة.

عمليات إسناد السلطات المدنية

9. تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات إسناد السلطات المدنية للمحافظة على الأرواح، تقليل المعاناة الإنسانية، إعادة النظام للسكان وإعادة السيطرة للأجهزة الحكومية المحلية. قد توفر سرية المشاة الآلية القوى البشرية، القدرات والخدمات الأساسية لمساعدة الأجهزة الحكومية بإدارة المواقف التي تتجاوز سيطرتها. وسواء كان الموقف ناتجاً عن كارثة طبيعية أم اصطناعية، فإن سرية المشاة الآلية وكجزء من قوة أكبر توفر القوى البشرية المؤهلة للتغلب على الظروف المصاحبة للكارثة التي لا تستطيع الأجهزة المحلية السيطرة عليها.

أ. حالات إسناد السلطات المدنية.

- (1) الاستجابة للكوارث.
- (2) حوادث أسلحة الدمار الشامل.
- (3) فرض القانون المحلي.
- (4) الأحداث ذات الأهمية الوطنية.

ب. أساسيات إسناد السلطات المدنية. سواء كانت الكارثة ناتجة عن فيضانات أو عواصف/ هزات أرضية/ شغب/ انتشار وباء مؤثر أو أزمة إنسانية أخرى، فإن سرية المشاة الآلية تمتلك القوى البشرية وقابلية الحركة للعمل في الظروف الصعبة، حيث لديها القدرة على التنظيم والتخطيط والاتصال ونشر القوة النظامية المدربة للعمل في الظروف القاسية، وحسب طبيعة المهمة يتم توفير المتطلبات الضرورية من المستوى الأعلى لضمان نجاح سرية المشاة الآلية من تنفيذ مهمتها. من الواجبات الرئيسة التي تساهم فيها سرية المشاة الآلية في عمليات إسناد السلطات المدنية ما يلي:

- (1) مساعدة السكان المحليين.
- (2) التنسيق مع الأجهزة الأخرى.
- (3) نقل المسؤولية للأجهزة المدنية بسرعة قدر الإمكان بعد تنفيذ المهمة.
- (4) إبلاغ المستوى الأعلى عن الموقف.

محظور

جـ.

المراحل العملية لإسناد السلطات المدنية.

(1) مرحلة التحضير. تتم مرحلة التحضير قبل تكليف كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال لسرية المشاة الآلية في عمليات إسناد السلطات المدنية. يتأكد قائد سرية المشاة الآلية أثناء مرحلة التحضير من أن الآليات والمعدات والافراد مستعدين للانفتاح، ويقوم القائد بعمل تجارب حسب نوع الواجب المكلف به، ووضع اعتبارات الانفتاح في إسناد السلطات المدنية. تنتهي مرحلة التحضير عندما تنفتح سرية المشاة الآلية من المعسكر الرئيس إلى منطقة العمليات.

(2) مرحلة الاستجابة (التنفيذ). تبدأ هذه المرحلة عندما تغادر سرية المشاة الآلية المعسكر الرئيس وتنفتح في منطقة العمليات، تشمل هذه المرحلة كافة الأعمال التي يتم القيام بها لمساندة السلطات المدنية وتنتهي عندما تسمح الظروف في منطقة العمليات بنقل المسؤولية للسلطات المدنية.

(3) مرحلة إكمال المهمة والعودة. تبدأ هذه المرحلة مع نجاح وإكمال انتقال السلطة للأجهزة المدنية وعودة سرية المشاة الآلية إلى معسكرها الرئيس، مع التأكد من عودة كافة الآليات والمعدات بشكل كامل وهي جاهزة لتنفيذ أي واجب يطلب منها.

د. سرية المشاة الآلية في إسناد الاستجابة للكوارث الطبيعية. ينقسم دور سرية المشاة الآلية في الاستجابة لإحداث الكوارث الطبيعية أو الاصطناعية إلى ثلاث مراحل رئيسية هي:

(1) مرحلة التحضير للكوارث. تشمل مرحلة تحضير سرية المشاة الآلية للاستجابة للكوارث والاستعداد للمواقف المتوقعة التي يمكن أن تتطور أثناء الطوارئ. تشمل واجبات سرية المشاة الآلية لإسناد عمليات إسناد السلطات المدنية ما يلي:

(أ) القيام بالتفتيشات على المعدات والتجهيزات الخاصة بالأفراد للتأكد من جاهزيتها طبقاً لنوع المهمة/ الواجب.

(ب) تحديث أرقام الهواتف، وأسماء القيادات المدنية المهمة، والخرائط التي تبين شبكات الطرق الجديدة، ومشاريع البناء الكبرى.

(ج) تطوير خطط الاستجابة التي تركز على تجميع سرية المشاة الآلية وتحمل المعدات والأفراد والحركة إلى مناطق الكوارث المتوقعة.

(د) دراسة البيئة الصحية في منطقة انفتاح سرية المشاة الآلية.

(هـ) اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية قبل الانفتاح.

محظور

(2) مرحلة الاستجابة للكارثة.

(أ) لدى سرية المشاة الآلية قدرات متعددة لإسناد الاستجابة للكوارث، وإحدى هذه القدرات هي تنفيذ الحركة في التضاريس الصعبة للغاية، غالباً ما تعتمد قدرة توفير الإغاثة للضحايا على إمكانية قابلية حركة الآليات عبر المناطق المدمرة والأنقاض والفيضانات. يستطيع الأفراد من خلال استخدامهم الآليات العسكرية إيصال الإمدادات، المساعدة في إخلاء السكان المحليين ونقلهم من منطقة الكارثة إلى مناطق آمنة.

(ب) يعمل قادة سرايا المشاة الآلية في المناطق المخصصة لهم من المستوى الأعلى.

(ج) ينسق قادة سرايا المشاة الآلية عند انفتاح وحداتهم مع الأجهزة الحكومية والقيادات المدنية للقيام بجهود الإغاثة وتحسينها كما يلي:

(أ أ) يقوم قائد سرية المشاة الآلية بفتح جماعة مقدمة مع كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لتحديد أماكن مناطق التجمع ومناطق الإيواء وتحديد المناطق التي تحتاج إلى جهود إغاثة فورية، وتنسق جماعة المقدمة وصول سرية المشاة الآلية إلى قاعدة الإسناد.

(ب ب) تنفتح سرية المشاة الآلية في منطقة العمليات بما يكفي من مواد الإدامة لإدامة العملية لمدة 72 ساعة.

(ج ج) ينفذ قائد سرية المشاة الآلية استطلاع المنطقة، وينسق مع السلطات المحلية ويقوم بتحديد المناطق التي تحتاج إلى مساعدة وإسناد عاجل، ويقوم بإبلاغ المستوى الأعلى عن تطورات الموقف باستمرار.

(3) مرحلة الانتهاء من الاستجابة للكارثة. عندما يصبح وضع الكارثة مستقراً وتستطيع السلطات المدنية السيطرة على الموقف، يقوم قادة سرايا المشاة الآلية من خلال قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتنسيق نقل المسؤولية للسلطة المدنية تنتهي عملية تسليم السلطة عندما تغادر سرايا المشاة الآلية منطقة العمليات وتعود إلى المعسكر الرئيس.

هـ. دور سرية المشاة الآلية في إسناد الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (أسلحة الدمار الشامل). هناك تحديدات على سرايا المشاة الآلية عندما تستجيب لحوادث أسلحة الدمار الشامل. يكون العمل في البيئة الملوثة بالعوامل الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية خطيراً جداً ليس فقط على السكان المحليين في المنطقة، وإنما على الأفراد الذين

محظور

يقومون بالإغاثة في الكارثة. يجب أن يكون أفراد سرية المشاة الآلية مؤهلين في استخدام معدات الوقاية الفردية وإجراءات العمل في المناطق الملوثة.

(1) الكوارث الكيميائية. تصنف الأسلحة الكيميائية من خلال تأثيراتها على الجهاز العصبي والأعضاء الحيوية الأخرى للإنسان. يمتلك الأفراد في سرية المشاة الآلية قدرات حماية تتجاوز تلك الموجودة لدى الشرطة المحلية والمؤسسات المدنية، ومع ذلك يتطلب العمل بالقرب من المواد الكيميائية القاتلة تدريباً خاصاً واستخدام معدات حماية تتطلب قدرات التطهير تدريباً متخصصاً موجود فقط في وحدات وعناصر الدفاع الكيميائي. تقوم بالتنظيم، والتدريب، والتجهيز للاستجابة لحوادث أسلحة الدمار الشامل بإسناد من سرايا المشاة الآلية العاملة في البيئة الملوثة. قد ينتج عن الحوادث الكيميائية الحاجة إلى العمل لفترات طويلة من قبل سرية المشاة الآلية للنقل والحماية وتطهير الأفراد. ويوجد نوعان من التطهير النوع الأول تطهير جزئي يقوم به فرد المشاة أما النوع الثاني فهو تطهير كلي تقوم به وحدات وعناصر الدفاع الكيميائي.

(2) التحديات البيولوجية. تشكل الأسلحة البيولوجية التهديد الأكبر وذلك لصعوبة كشفها وسهولة استخدامها من قبل الجماعات المخربة والتي تستهدف بشكل مباشر مصادر المياه والغذاء. يمتلك الأفراد في سرية المشاة الآلية ملابس ومعدات وقاية تسمح لهم بإسناد مؤسسات الدولة لاحتواء هذا النوع من التهديد بالإضافة إلى إمكانية توفر وسائل كشف وإنذار ضد هذه التهديدات.

(3) التهديدات النووية والإشعاعية. تؤدي حوادث الأسلحة النووية إلى إصابات تتجاوز الآلاف، بالإضافة إلى التدمير الهائل والتلوث الواسع. تُمكن قدرات الوقاية أفراد سرية المشاة الآلية من إسناد الأجهزة الحكومية لاحتواء تأثيرات هذا النوع من الهجوم. ومع قيام الدولة بإعداد الخطط لبناء منشآت الطاقة النووية، يجب أن يصبح لدى سرية المشاة الآلية الكفاءة للعمل في البيئة الملوثة الناتجة عن المواد المشعة.

(4) اعتبارات الاستجابة للحوادث المحلية. يحدد المستوى الأعلى مساهمة سرايا المشاة الآلية في الاستجابة للحوادث المحلية بناءً على مجال ومدى الحادث والموارد المطلوبة لإعادة الموقف إلى السيطرة المدنية، يخصص قادة سرايا المشاة الآلية قوة حماية للمنشآت الحيوية.

(5) تنفيذ العمليات في المناطق الملوثة. تؤدي المناطق الملوثة إلى مخاطر عند الحركة بالقرب من مكان الحادث، لذلك تقوم سرايا المشاة الآلية بالتحرك إلى المناطق الملوثة، والتخطيط لاستقبال المعدات المناسبة للعمل في المنطقة وتوفير سرايا المشاة

محظور

الآلية الحماية حول المنطقة الملوثة للسيطرة على الحركة وتقييد حركة السكان والآليات الملوثة.

(6) منع انتشار الأمراض الوبائية. تساند سرايا المشاة الآلية جهود الدولة للمحافظة على الأرواح، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإبطاء انتشار العدوى. تركز الإجراءات العسكرية قبل وأثناء الانتشار الرئيس للوباء على ثلاثة جوانب هي التخطيط والتحضير، المحافظة على الجاهزية القتالية وإسناد السلطات المدنية.

و. دور سرايا المشاة الآلية في إسناد مؤسسات فرض القانون. يوجه قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال - بناءً على تعليمات القيادة الأعلى - سرايا المشاة الآلية لإسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) عندما تحتاج هذه المؤسسات إلى قوى بشرية للتعامل مع الموقف، والمساعدة في عمليات الإدامة والتدريب. تقع المسؤولية الأساسية في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على القانون والنظام في المجتمعات المدنية على عاتق مؤسسات وأجهزة فرض وتطبيق القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) في الدولة. تأخذ حقوق المواطنين الأسبقية عند القيام بفرض القانون المحلي في عمليات السلطات المدنية. يجب على سرايا المشاة الآلية المساندة لعمليات فرض القانون، وأن تكون على معرفة جيدة بالتهديدات، وأن تكون مستعدة للعمل وفقاً لقواعد الاشتباك مع اعتبار ما يلي:

(1) إسناد مؤسسات فرض القانون عند إعلان الأحكام العرفية. تخول هذه الأحكام والقوانين القوات العسكرية القيام بسلطات الشرطة، استعادة النظام والمحافظة عليه وضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية. يجب على قادة سرايا المشاة الآلية الذين يعملون ضمن قوات أو بشكل منفصل لإسناد مؤسسات فرض القانون الالتزام بإطار قواعد الاشتباك الصادرة من القيادة الأعلى للقوة المسيطرة على الوظائف المدنية، ويجب عليهم استخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية لتسهيل السيطرة على السكان.

(2) إسناد مهام مؤسسات فرض القانون المدني. تشمل المهام المحتملة لسرية المشاة الآلية عند إصدار التوجيهات لإسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) التي تحتاج إلى تعزيز ما يلي:

(أ) إسناد مؤسسات فرض القانون المحلية. تساند سرايا المشاة الآلية مؤسسات فرض القانون المحلية في جهودها للمحافظة على النظام، حماية السكان، تأمين وحماية البنية التحتية المهمة، يتم هذا المستوى من الإسناد عندما تطلب مؤسسات فرض القانون المحلية المساعدة.

محظور

(ب) إسناد حرس الحدود. تقوم سرايا المشاة الآلية بتوفير الإسناد لحرس الحدود، مثال على ذلك السيناريو الذي يمكن أن يضع سرية المشاة الآلية في إسناد مناطق عبور الهجرة الهائلة للسكان الذين يحاولون الهرب من الأوضاع الصعبة في المناطق المجاورة، يقدم أفراد سرايا المشاة الآلية المساعدة لأمن الحدود من خلال تشغيل أنظمة المراقبة، وإقامة الأسيجة وحواجز الآليات، والسيطرة على حركة اللاجئين، وإدامة السيطرة على مناطق انتظار اللاجئين.

(ج) إسناد البنية التحتية الحيوية. توفر سرايا المشاة الآلية الإسناد لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من خلال تحسين وزيادة الحماية حول المنشآت الحيوية، تستخدم الآليات المقاتلة في فرضيات العمليات الدفاعية لحماية هذه المنشآت ومنع الدخول والوصول إليها.

(د) إسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) أثناء الاضطرابات المدنية. عندما تتجاهل أعداد كبيرة من الناس القانون من خلال التصرفات الغوغائية والشغب، تصبح الشرطة غير قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، وتحدث الاضطرابات المدنية ضمن ثلاث فرضيات عامة هي: الحوادث العنيفة المدمرة غير العدائية الحوادث العنيفة المدمرة العدائية، حوادث الاحتجاج غير العنيفة وغير المدمرة. يساعد استخدام تلك الفرضيات قائد سرية المشاة الآلية على تحديد متطلبات المهمة، حيث يقوم قائد سرية المشاة الآلية باستخدام أساليب السيطرة على الحشد والذخيرة غير القاتلة للسيطرة على التصرفات الغوغائية.

(3) اعتبارات إسناد مؤسسات فرض القانون المحلية (وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية).

(أ) تدريب سرية المشاة الآلية على عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية. تتطلب مهام الاضطرابات المدنية تدريب سرايا المشاة الآلية قبل استخدامها على أساليب السيطرة على الجماهير، وهذا يتطلب عادة التنسيق مع الشرطة العسكرية وقوات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) المؤهلين لضمان أن تكون المعايير التدريبية بين كافة الفئات الثلاث متناسقة. يتطلب الاستخدام الفاعل للدروع والهراوات والأدوات غير القاتلة تدريبات متكررة، ويجب أن يتضمن التدريب كافة الإجراءات الممكنة في فرضية السيطرة على الجماهير التركيز على إجراءات المعالجة والإخلاء،

محظور

الاعتقال وحركة المواطنين ويعتبر استخدام الأنظمة غير القتالة المصرح بها أمراً حاسماً للسيطرة المناسبة على السكان المحليين.

(ب) استخدام القوة أثناء عمليات إسناد فرض القانون المحلي. يستلم قائد سرية المشاة الآلية قواعد الاشتباك المحددة لكل موقف، ويقوم بتوفير تعليمات مفصلة لفصائل المشاة الآلية. يعمل الأفراد بموجب تحديدات وقيود مشددة في استخدام القوة القتالة وغير القتالة.

(أ أ) تعليمات استخدام القوة القتالة. قد يستخدم أفراد سرايا المشاة الآلية القوة القتالة فقط عندما تفشل كافة الوسائل الأقل حدة، واتخاذ احتياطات إضافية فيما يتعلق بقرار استخدام القوة القتالة وفقاً لقواعد الاشتباك.

(ب ب) تعليمات القوة غير القتالة والأدوات غير القتالة. توفر الأدوات غير القتالة وسائل بديلة لاستخدام القوة دون التسبب بإصابات خطيرة للأفراد والمدنيين أثناء التعامل مع التهديد.

(ج) إجراءات الحماية لعمليات إسناد فرض القانون. تستلم سرايا المشاة الآلية المخصصة لحماية البنية التحتية الحيوية أو المخصصة لإنجاز مهمة السيطرة على الشغب (المعدات، والأسلحة، وتعليمات استخدام القوة). تكون سرية المشاة الآلية في دور مساند لزيادة قدرات مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية).

(أ أ) المعدات الوقائية. تمكّن معدات الوقاية المتنوعة الأفراد من تنفيذ عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية، كما أنها تزودهم بحماية إضافية للأجزاء الحيوية من الجسم، وتوفر حماية ممتازة من الإصابات التي تنتج عن قذف الأجسام الصلبة مثل الحجارة والطوب. تشمل معدات الوقاية دروع الحماية لكامل الجسد وأقنعة الوجه، وواقيات الساقين، وغيرها من معدات حماية الأفراد من نيران الأسلحة الخفيفة.

(ب ب) الأسلحة والذخيرة القتالة. يوجه قائد سرية المشاة الآلية الأفراد لحمل الأسلحة المعبأة بالذخيرة القتالة أثناء عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية بناءً على الموقف والتوجيه المحدد من المستوى الأعلى وفقاً لقواعد الاشتباك.

محظور

(ج ج) الأسلحة والذخيرة غير القاتلة. يوجه قائد سرية المشاة الآلية الأفراد بحمل الأسلحة والذخيرة غير القاتلة أثناء عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية بناءً على الموقف والتوجيه المحدد من المستوى الأعلى، وتستخدم عمليات السيطرة على الشغب والحشود الأجهزة غير القاتلة لتجنب الإصابات الخطيرة بين السكان، ويتدرب الأفراد على استخدام الأسلحة غير القاتلة. قد يؤدي استخدام الأسلحة والذخيرة غير القاتلة بطريقة غير صحيحة إلى إصابات بليغة وحتى قاتلة، ولذلك يجب أن تكون تعليمات استخدامها واضحة ومفهومة للأفراد، ويجب على قادة سرايا المشاة الآلية أن يتأكدوا ألا يقوم الأفراد بخلط الذخيرة القاتلة مع الذخيرة غير القاتلة.

(د د) آليات السيطرة على الشغب. يخول قائد مجموعة اللواء بناءً على موافقة قائد قوة الواجب المشتركة قادة مجاميع القتال/ كتائب المشاة الآلية لتوجيه أفرادهم لاستخدام آليات خاصة للسيطرة على الشغب أثناء عمليات الاضطرابات المدنية. تستخدم القوة هذه الآليات الخاصة للسيطرة على الشغب وعمليات الاضطرابات المدنية. توفر هذه الآليات الخاصة حماية إضافية من المواد الصلبة التي يتم قذفها ومن نيران الأسلحة الخفيفة تمثل آليات المدافع المائية إجراءات سيطرة غير قاتلة.

10. دور وحدات المشاة والمشاة الآلية. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية الآليات المقاتلة في مهام إسناد السلطات المدنية بناءً على الموقف وتوجيه المستوى الأعلى، يعتمد استخدام سرية المشاة الآلية للآليات المقاتلة على نوع وطبيعة المهمة ومستوى الحماية المطلوب للأفراد، التهديد والتصرفات العدائية المحتملة، الاستخدام المحتمل للقنابل والمتفجرات على جوانب الطرق.

أ. يؤدي وجود ناقلات الجند المدرعة إلى خلق انطباع قوي جداً بالنسبة للسكان المؤيدين للقانون وكذلك ردع بالنسبة للحشود المتمردة (الخارجون على القانون). يجب على قائد سرية المشاة الآلية موازنة استخدام هذه الآليات بحيث يضمن التأثير المعنوي السلبي لدى المجموعات الخارجة على القانون. يجب أن يضع قائد سرية المشاة الآلية بالاعتبار إيجابيات وسلبيات استخدام ناقلات الجند المدرعة في إنجاز عمليات إسناد السلطات المدنية.

محظور

(1) الإيجابيات.

- (أ) الحماية من نيران الرشاشات المتوسطة.
- (ب) توفير الحماية من استخدام القنابل والمتفجرات المبتكرة على جوانب الطرق.
- (ج) إظهار عرض القوة بشكل قوي لطمأنة السكان المحليين.
- (د) إظهار عزم الدولة على الحد من التصرفات غير القانونية.
- (هـ) السماح للآليات العسكرية بنقل الأفراد العسكريين والمدنيين.
- (و) استغلال المناظير الليلية والحرارية للمراقبة أثناء الليل.
- (ز) توفير الحماية من التعرض للمناطق الملوثة.

(2) السلبات.

- (أ) عزل الأفراد عن الاختلاط مع السكان المحليين.
 - (ب) يزيد وجود الآليات المقاتلة من مستوى التوترات الموجودة.
 - (ج) تكون قابلية حركة الآليات في مناطق الدمار محدودة.
 - (د) يستغل أعداء الدولة استخدام ناقلات الجند المدرعة للقوات الحكومية بأنها وسيلة للقوة والشدة في منع التعبير عن حرية الرأي.
- ب. يمتلك قائد سرية المشاة الآلية ثلاث حالات عامة لاستخدام الآليات المقاتلة، ويقوم بتحديد المساهمة التي قد توفرها الآليات المقاتلة للمهمة، ويتم استخدام الحالات الثلاث بناءً على الموقف والنتيجة المطلوبة، كما يلي:

(1) الحالة الأولى. تكون فصائل المشاة محمولة داخل الآليات بشكل كامل إلى منطقة العمليات ضمن الظروف التالية:

- (أ) عند وجود تهديد عالي.
- (ب) عندما يكون الحد الأدنى من التعامل/ التواصل مع السكان المحليين متوقعا ومطلوبا.

(ج) عندما تكون الأولوية سرعة الحركة من وإلى منطقة العمليات.

(د) عند وجود تهديدات بالعوامل الكيميائية والإشعاعات.

(2) الحالة الثانية. تكون فصائل المشاة/ جماعات المشاة متبوعة بالآليات المقاتلة ضمن الظروف التالية:

- (أ) عندما يكون التهديد منخفضا والخطر على الأفراد قليلا.
- (ب) عندما لا تكون سرعة الحركة أولوية لنجاح العملية.

محظور

(ج) عندما تقوم الآليات المقاتلة بتوفير الإسناد القريب أو في حال وجود مواقف تهديد معادية ضد الأفراد.

(د) عندما يكون التعامل/ التواصل بين السكان وأفراد سرية المشاة الآلية الذين يتجولون بين السكان سيرا على الأقدام.

(3) الحالة الثالثة. عمل فصائل المشاة/ جماعات المشاة بمعزل عن الآليات المقاتلة وتكون الآليات في منطقة تجمع/ منطقة قريبة أو في منطقة قريبة منها ضمن الظروف التالية:

(أ) عندما لا يكون هناك تهديد ويكون السكان مؤيدين لوجود سرية المشاة الآلية.

(ب) عندما تبقى الآليات المقاتلة في منطقة تجمع/ منطقة قريبة ومستعدة للاستجابة للمتغيرات في الموقف.

11. التطويق والبحث. يوفر التطويق الفاعل (الإطباق على العدو من جميع الجهات) الإطار لنجاح جهد البحث. تمتلك فرق القتال القوى البشرية الكافية لمنع هروب الأفراد المطلوب تفتيشهم، يوفر المستوى الأعلى التعزيزات اللازمة للعملية. يقوم المستوى الأعلى عادة بتفويض مهمة التطويق والبحث إلى فريق قتال، ومع ذلك فإن عليه تنظيم وتوفير الموارد لفريق القتال من أجل تحقيق المهمة. يجب على الوحدات المرؤوسة تقسيم المناطق المبنية إلى قطاعات بحث وتعيين جماعة بحث لكل قطاع.

أ. التنظيم.

(1) تتألف قوة التطويق والبحث مما يلي: عنصر الحماية، وعنصر البحث، وعنصر الاحتياط.

(2) يقوم عنصر الحماية بتطويق المنطقة، بينما يقوم عنصر البحث بالتفتيش، ويقوم الاحتياط بمساعدة عنصر الحماية أو عنصر البحث حسب الطلب.

ب. تقوم مجموعة القتال/ الكتيبة بتوفير الإسناد التالي للقوة التي تنفذ مهام التطويق والبحث:

- (1) وحدات الاستطلاع.
- (2) وحدات كشف الألغام.
- (3) فرق الاستجواب والترجمة وفرق التفجير.
- (4) ضباط الارتباط وقوات حماية من السلطات المدنية المختصة مثل (قوات وزارة الداخلية، قوات الشرطة، سلطات الأجهزة المحلية) وربما الدولة المضيفة للمساعدة في التعامل مع الدولة المضيفة.

(5) قوات حماية من الدولة المضيفة.

(6) الشرطة العسكرية.

(7) يتطلب التحقيق مع الأفراد المعتقلين توجيهاً من مجموعة اللواء. قد تتطلب المعدات التي ضبطت مع الأفراد مثل الهواتف النقالة والحواسيب والمعدات الإلكترونية الأخرى أو الوثائق إثباتات في بعض الحالات. يجب على كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال عمل اللازم حيال جمع وتحويل المواد المضبوطة بسرعة إلى مجموعة اللواء لإجراء اللازم.

12. ترتيبات إكمال المهمة.

أ. إن إحدى الإجراءات الأولية حال الدخول في عمليات إسناد السلطات المدنية هي تحديد الهدف النهائي ومعايير الإنهاء لسرية المشاة الآلية. يقوم القائد بتنسيق تلك الترتيبات بشكل مباشر مع المستوى الأعلى والسلطات المحلية. ويكون قصد سرية المشاة الآلية هو إعادة السيطرة للسلطات المحلية، ولكن يجب الموافقة على المعايير (معايير اكمال المهمة) بين السلطات المحلية والمستوى الأعلى.

ب. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتحديد إنجاز مهمة إسناد السلطات المدنية بناءً على المعايير/ المؤشرات التالية:

- (1) قدرة الحكومة المحلية لإيجاد الموارد والأعمال التجارية لتوفير كميات كافية من الطعام والمياه والضرورات للسكان المحليين (عودة الحياة الطبيعية).
- (2) توفر الموارد اللازمة والملائمة لفرض القانون وتأمين السلامة للسكان.
- (3) خدمات حكومية كافية وبنية تحتية تمت إعادة بنائها/ تأهيلها لخدمة السكان.
- (4) مهارات ومعدات وقوى بشرية وموارد أخرى كافية ومتوفرة لإعادة بناء المجتمع.

ج. يكون تسليم المسؤولية من قبل سرية المشاة الآلية إلى السلطة المحلية أو للسكان المحليين بمثابة دليل نجاح سرية المشاة الآلية في تنفيذ المهمة. وهذا من شأنه أن يحسن حياة السكان. وحال إنجاز سرية المشاة الآلية لكافة الواجبات الواردة في أمر عمليات إسناد السلطات المدنية الأولي، يقوم قائد سرية المشاة الآلية بالتحضير للعودة بالأمر للمعسكر الرئيس.

- (1) يتم عمل جدول زمني لعودة كافة الأفراد والأسلحة والمعدات.
- (2) خطة الاستقبال في المعسكر الرئيس حيث يتم جرد الأسلحة والآليات والمعدات.
- (3) رفع كفاءة الآليات والأسلحة والمعدات وإعادتها إلى حالتها العملية والوظيفية بشكل كامل.

الفصل السابع

الإدانة لسرية المشاة الآلية

محظور

الفصل السابع

الإدامة

1. يتمثل دور الإدامة في أي وحدة عسكرية في تمكين القوة من أجل تنفيذ عمليات قتالية مستمرة. وتشمل الإدامة على المستوى التعبوي وهو الإمداد اللوجستي، والقوى البشرية والإسناد الطبي اللازم لإدامة العمليات حتى إنجاز المهمة. يعتبر القائد هو المسؤول الأول عن عمليات الإدامة في سرية المشاة الآلية، بينما يكون كل من نائب القائد ووكيل السرية هما المنفذان لعملية الإدامة للسرية، حيث يعملان معاً بشكل وثيق لضمان حصول سرية المشاة الآلية على الإسناد المطلوب للمهمة المخصصة.

2. صمم نظام الإمداد للقوات المسلحة لتوفير مستوى الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات اللازمة لإدامة سرية المشاة الآلية والتي تعتبر كافية لتنفيذ مهمة دفاعية سواء كانت في الاتجاه الرئيس للدفاع أو الثانوي، قسمت خطوط الاحتياجات وقدرة وسائل النقل (مجموعة اللواء، كتبية المشاة الآلية/ مجموعة القتال، سرية المشاة الآلية) لتوزيع تلك الاحتياجات على خطوط لتمكين القائد على استعادة مستويات الإمداد والإدامة كلما لزم الأمر وكلما دخل في اشتباك أو معركة مع العدو، على سبيل المثال فإن الأوامر الثابتة لسرية المشاة الآلية تلزم حمل كميات مياه في الآلية و في الصحاري.

3. عندما تكلف سرية المشاة الآلية بعمليات تعرضية فإن احتياجات الإدامة عادة ما تكون أكثر من مستوى الاكتفاء الذاتي وهنا على القائد أن يحسب الاحتياطي الإضافي ليخرج بما يسمى بالمستوى المقرر (مستوى الاكتفاء الذاتي + الاحتياط الإضافي = المستوى المقرر) للعملية أو المهمة وهذا الحساب يجرى في كل المستويات القيادية، فعلى سبيل المثال عند تكليف أحد فصائل المشاة بدورية إغارة قد يقرر قائد الفصيل أن يحمل كمية من الذخيرة للأفراد أكثر من مستوى الاكتفاء الذاتي، وربما تصل إلى (500) طلقة للبندقية و (2000) طلقة للرشاش وقياساً على ذلك فإن القائد المنفذ للعملية هو الذي يحدد المستوى المقرر.

الإمداد اللوجستي (التزويد والنقلات)

4. اعتبارات التخطيط. يُكَلَّف قائد سرية المشاة الآلية عادةً نائبه بإعداد وتطوير خطة الإدامة يقوم نائب القائد ومن خلال المعلومات التي يحصل عليها من وكيل السرية وقادة الفصائل بحصر الإمدادات المتوفرة في الوحدة بشكل دقيق، ومن ثم يقدر ما تحتاجه الوحدة لإنجاز المهمة. تعتبر هذه العملية هامةً ليس فقط للتأكد من صلاحية خطة الإدامة، وإنما للتأكد أيضاً من توفير الإدامة لإسناد السرية، ثم رفعها للقيادة الأعلى بأسرع وقت ممكن على مستوى الوحدات الفرعية، لا تظهر حاجة كبيرة لزيادة طلب

محظور

المواد إذا كانت العملية أو المهمة دفاعية ولكنها تبرز أكثر في العمليات التعرضية، حيث إن تنظيم الوحدات يشمل على كمية كافية من جميع صنوف الامداد بالإضافة إلى قدرة نقل مناسبة حيث إن حجم الذخائر والوقود والمياه والاحتياجات الأخرى يغني عن التكديس في الميدان للوحدات على مستوى كتيبة مشاة آلية فأدنى.

أ. يجب أن يأخذ كل من القائد ونائبه بعين الاعتبار المعلومات التالية عند وضع خطة التزويد والنقل للوحدة وهي كما يلي:

(1) متطلبات التزويد. تشمل هذه المتطلبات الكميات المتوفرة لدى سرية المشاة الآلية (الأحمال القتالية الأساسية) وكذلك متطلبات إعادة التزويد حسب المهمة بناءً على عوامل الاستهلاك العامة. (الأوامر الثابتة للوقود، للمياه... إلخ).

(2) النقل وإعادة التزويد. و تشمل تحديد وسائل النقل والطرق لتنفيذ إعادة التزويد أثناء العمليات، إذا لزم الأمر استخدام التكديس ضمن منطقة عمليات سرية المشاة الآلية مثال على ذلك طلب وتكديس الاحتياطات الإضافية للوصول إلى المستوى المقرر لعملية ما.

(3) متغيرات المهمة. يجب أن تؤخذ متغيرات المهمة التالية بعين الاعتبار عند التخطيط للإدامة حيث إن كلاً منها مرتبطٌ بإدامة العمليات التعبوية، وهذه المتغيرات هي:

(أ) المهمة.

(ب) العدو.

(ج) الأرض والطقس.

(د) الوقت والمسافة.

(هـ) القوات المتوفرة.

(و) الاعتبارات المدنية.

ب. الإيجازات والتجارب. تعتبر الإيجازات والتجارب عوامل للتخطيط الفاعل بالنسبة للإدامة كما هو الحال بالنسبة لجميع العمليات. تلعب هذه النشاطات دوراً حيوياً في ضمان إمكانية تنفيذ سرية المشاة الآلية خطط الإدامة بفاعلية ضمن الوقت المطلوب وبأقل معوقات ممكنة، وتتيح المجال للقادة لاكتشاف المعاضل المحتملة وإعداد وتطوير خطط بديلة لمعالجة التحديات غير المتوقعة. يمتلك القادة عدة خيارات على مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وسرية المشاة الآلية لتنفيذ تجارب الإدامة، ومن أحد هذه الخيارات هو دمج تجارب الإمداد

محظور

في تجارب المناورة للوحدة، والخيار الآخر هو تنفيذ وحدات الإدامة الفرعية تجربة منفصلة دون الدمج مع تجارب المناورة.

5. عمليات التزويد.

أ. أصناف التزويد. يتولى نائب قائد سرية المشاة الآلية ووكيل السرية مسؤولية طلب وتوفير الإمدادات ويساعدهم في ذلك رقيب العهدة حيث يقوم وكيل السرية باستلام تلك الاحتياجات وتسليمها إلى الفصائل وبالتنسيق الوثيق مع قادة تلك الوحدات الفرعية، يكون وكيل السرية مسؤولاً عن تنفيذ خطة التزويد أثناء تنفيذ المهمة وعليه أن يسعى دائماً لتنفيذ أوامر قائد السرية حول الحصول على تلك الاحتياجات وأصناف التزويد وأسلوب توزيعها واستغلالها على أن يراعي الآتي:

- (1) استغلال وسائل النقل المتوفرة وإدارتها بالأسلوب الأمثل.
- (2) استغلال المصادر المحلية المتوفرة.
- (3) نقل أصناف التزويد المختلفة في عمليات التراجع أو كيفية التخلص منها إذا استدعى الموقف ذلك.
- (4) معرفة مواقع نقاط التزويد.
- (5) تحديد أصناف التزويد في نقاط التزويد.
- (6) معرفة سياسة القائد بالاحتفاظ بنسبة احتياطي من الأصناف المختلفة.
- (7) وسائل النقل البديلة.
- (8) الإشراف على صرف الاحتياجات والمواد.

ب. تتم إدارة قدرات النقل والإمداد والإدارة للوحدة ويوجه جميع نشاطات إعادة التزويد حيث يقوم القائد بإعداد أولويات إعادة التزويد التي تمليها متغيرات المهمة. هناك عشرة أصناف للتزويد في نظام التموين في القوات المسلحة، انظر الجدول رقم (6)، وانظر كراسة عقيدة الإدامة في القوات البرية، لمزيد من المعلومات عن اعتبارات التخطيط ونشاطات إعادة التزويد المحددة لكل صنف تزويد.

صنف التزويد	الوصف
الصنف الأول	يشمل الطعام، والماء، والصحة، و مواد السلامة.
الصنف الثاني	الملابس، والمعدات الشخصية والخيام وأطقم الأدوات والأدوات اليدوية وأدوات النظافة والتموينات الإدارية والأدوات المنزلية والخرائط.
الصنف الثالث	النفط والوقود الصلب ويتضمن ذلك الوقود المعبأ وزيت التشحيم، والمنتجات النفطية المتخصصة، والمنتجات ذات العلاقة.
الصنف الرابع	مواد البناء - يتضمن ذلك المعدات المركبة وجميع مواد التحصين/الموانع مثل

محظور

صنف التوريد	الوصف
	الأسلاك الشائكة اللولبية.
الصنف الخامس	الذخيرة بجميع أنواعها وتتضمن القنابل والمتفجرات والألغام وفيوزات المفِرَقات وصواعق التفجير والمفِرَقات والصواريخ والقذائف والراجمات وجميع المواد المتعلقة بها.
الصنف السادس	مواد الطلبات الشخصية – (مواد المبيعات غير العسكرية) (دكان الجندي).
الصنف السابع	مواد رئيسة – وتشمل الأسلحة القاذفات والدبابات والمستودعات المتنقلة والآليات.
الصنف الثامن	المواد الطبية – بما فيها قطع الغيار الطبية الخاصة.
الصنف التاسع	قطع الغيار والمكونات – بما فيها أطعم العدة والتركيبات الرئيسية والفرعية المطلوبة لإسناد صيانة جميع المعدات.
الصنف العاشر	المواد التي تدعم البرامج غير العسكرية – مثل التنمية الزراعية والاقتصادية وما لم تشمله الأصناف السابقة.

الجدول رقم (6) أصناف التوريد

ج. الأحمال الأساسية من الذخيرة. تحدد الأحمال الأساسية من الذخيرة نوع وكمية الطلقات والمتفجرات والأجهزة الأخرى التي يجب على الأفراد حملها دائماً أو تكون موجودة في الآليات. هذه المعلومات موجودة في كراسة الأوامر المستديمة لمجموعة اللواء ومجموعة القتال/ كتيبة المشاة الآلية. يقوم قادة الفصائل بالتفتيش على الأفراد والآليات للتأكد من وجود كمية الأحمال الأساسية من الذخيرة، يقوم نائب القائد بتخطيط وتسليم طلبات الذخيرة إلى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال للتزويد. يكون وكيل السرية ورقباء الفصائل مسؤولين عن استلام وتخزين وصرف الذخيرة.


د. المستوى المقرر من الاحتياجات للمهمة. تشمل هذه القائمة الأحمال المقررة من الإمدادات وقطع الغيار القتالية الضرورية التي تستطيع سرية المشاة الآلية تخزينها ونقلها بآلياتها الإدارية المخصصة. يتم إعداد هذه القائمة بناءً على التجميع للواجب لسرية المشاة الآلية ومعدلات الاستهلاك المتوقعة. يقوم قائد/ نائب قائد سرية المشاة الآلية بالتوصية بالتغييرات على قائمة التكديس المقررة بناءً على نوع المهمة والاحتياجات السابقة وغيرها من المتغيرات.

هـ. إعادة التزويد. تكون إعادة التزويد على ثلاثة تصنيفات: الاعتيادية أو الطارئة أو المخزنة مسبقاً، يجب أن تحدد الأوامر المستديمة لسرية المشاة الآلية مؤشرات ودلائل استخدام كل طريقة وإجراءاتها، وتقوم سرية المشاة الآلية بإجراء التجارب على إعادة التزويد أثناء التمارين التدريبية. يعتمد اختيار الطريقة الحقيقية لإعادة التزويد في الميدان على متغيرات المهمة (عقيدة الإمداد المشترك).

محظور


(1) طريقة إعادة التزويد الاعتيادية. تتضمن هذه إعادة التزويد بشكل منتظم للمواد المذكورة في الأصناف (الأول، الثالث، الخامس، التاسع) وأي مواد أخرى يتم طلبها من قبل سرية المشاة الآلية. وحيثما أمكن، يتم تنفيذ إعادة التزويد بشكل يومي وبصورة مثالية أثناء فترات الرؤية المحدودة. وبسبب حاجة آليات القتال الرئيسية لكميات كبيرة من الوقود (مثال: تحتاج آليات القتال الرئيسية إلى إعادة التزود بالوقود مرتين يومياً أثناء العمليات التعرضية)، يجب على سرية المشاة الآلية إعادة التزود بإمدادات الصنف الثالث (الوقود) في كل فرصة ممكنة. إن أسلوب آلية الإمدادات هو عبارة عن طريقة سهلة وفاعلة لإنجاز عمليات إعادة التزويد الاعتيادية، حيث يتمثل هذا الأسلوب بوجود قافلة إعادة تزويد جاهزة في المنطقة الإدارية لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، وتحمل جميع المواد المطلوبة لإدامة سرية المشاة الآلية لمدة 24 ساعة أو حتى موعد إعادة التزويد بالإمدادات المخطط لها القادمة. تحدد الأوامر المستديمة لسرية المشاة الآلية وكتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال التنظيم الدقيق لآليات الإمداد. يتم تنفيذ عمليات الإدامة الاعتيادية لسرية المشاة الآلية يومياً خاصةً أثناء العمليات التعرضية.

(أ) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت. يختار وكيل سرية المشاة الآلية حسب هذه الطريقة موقعا يوفر التخفية والتستر لآليات إعادة التزويد، ثم يحرك سرية المشاة الآلية فصيل أو آلية واحدة كل مرة إلى نقطة التزويد. يتم توضيع آليات الصيانة والوقود والذخيرة والإمدادات بمسافة فاصلة تصل إلى 100 متر وتتحرك الآليات واحدة تلو الأخرى إلى آليات التزويد للحصول على الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى قبل العودة إلى مواقعها في منطقة عمليات سرية المشاة الآلية، انظر الشكل رقم (46)



الشكل رقم (46) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت

(ب) طريقة إعادة التزويد في الموقع. باستخدام هذه الطريقة، انظر الشكل (47)، تتحرك آليات إعادة التزويد إلى موقع الفصيل واحد في كل مرة لتوزيع الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى، وقد تتحرك آلية الوقود إلى كل آلية قتال مدرعة في مواقعها القتالية لتزويدها بالوقود دون الحاجة لأن تترك آليات القتال المدرعة من مواقعها القتالية.




الشكل رقم (47) طريقة إعادة التزويد في الموقع

(2) عمليات إعادة التزويد الطارئة. أحياناً وأثناء العمليات القتالية، قد تكون سرية المشاة الآلية بحاجة مُلحة لإعادة التزويد بـ مواد لا يمكن انتظارها حتى موعد إعادة التزويد بالإمدادات المعتادة. قد تشمل إعادة التزويد الطارئة الصنف الأول الصنف الثالث والصنف الخامس. تستخدم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أي وسائل نقل متوفرة في المنطقة الإدارية لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال لتنفيذ عملية إعادة التزويد الطارئة لسرية المشاة الآلية. على الرغم من أن الإجراءات قد تتغير عندما تكون سرية المشاة الآلية في حالة تماس مع العدو. تتراجع الآليات الفردية إلى الخلف عند هدوء القتال بناءً على أمر قائد السرية أو قائد الفصيل، وتقوم بتنفيذ إعادة التزويد ثم العودة للقتال، بينما في الشكل رقم (48)، تحضر سرية المشاة الآلية إمدادات محدودة إلى الأمام لأقرب موقع يؤمن التخفية خلف كل آلية أو عنصر.


(3) إعادة التزويد بطريقة التخزين المسبق (التكديس). وتعرف أيضاً بالإمدادات الموضوعة مسبقاً وتكون ضرورية غالباً في العمليات الدفاعية.

محظور

(أ) عمليات إعادة التزويد (الصنف 5). يتم عادةً التخزين المسبق (التكديس) لمواد الصنف الخامس (الذخيرة) فقط، يقوم الفصيل أو سرية الدبابات أثناء عملية إعادة التزويد بالإمدادات المخزنة مسبقاً (التكديس) بتأسيس موقع آمنٍ بالقرب من موقع التكديس، ثم يقوم فصيل أو دبابة واحدة بالتحرك إلى الموقع لإعادة التزويد بالذخيرة، انظر الشكل (48)، وقد يتم التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة، انظر الشكل رقم (49).




الشكل رقم (48) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)



الشكل رقم (49) التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الآلية

محظور

(ب) عمليات إعادة التزويد (الصنف 3). قد يتم توزيع مواد الصنف 3 (خزانات الوقود) خلف الموقع القتالي للسرية مسبقاً، بحيث تتحرك الدبابات للتزود بالوقود من موقع التخزين أو التكديس الذي تم إنشاؤه. انظر الشكل رقم (50) عملية إعادة التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود).



الشكل رقم (50) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)

(ج) يجب تخطيط وتنسيق عمليات التخزين المسبق للإمدادات بعناية في جميع المستويات، ويجب على جميع القادة ضمن سرية الدبابات بما في ذلك قادة الدبابات معرفة أماكن مواقع التخزين المسبق للإمدادات بدقة والتي يتحققون منها أثناء الاستطلاع والتجارب. يجب على سرية الدبابات اتخاذ خطوات لضمان استمرارية الإمدادات المخزنة مسبقاً، وتشمل هذه الخطوات حفر مواقع التخزين المسبق (التكديس) واختيار مواقع تؤمن التخفية والتستر، كما يجب على القائد إزالة أو تدمير الإمدادات المخزنة مسبقاً لمنع العدو من الاستيلاء عليها.

(د) أثناء العمليات التعرضية، يمكن استخدام التخزين المسبق المتحرك بتحميل الإمدادات في الشاحنات ووضعها في الأمام في ميدان المعركة. وتنجح هذه الطريقة في حال توقع سرية الدبابات استخدام كميات كبيرة من النيران وما يتعلق بها من متطلبات الذخيرة أثناء العملية سريعة الحركة.

6. مفهوم الإسناد الفني. يهدف الإسناد الفني الى تمكين القوات من استخدام أنسب الأساليب والإمكانيات الفنية المتيسرة أفضل استخدام والمحافظة على الجاهزية الفنية والقتالية (للأسلحة، الآليات، المعدات) بما يضمن استمرار أعمال القتال للوحدات والتشكيلات من خلال تنفيذ مهام الإسناد الفني الرئيسة.

أ. الصيانة الوقائية. تعتبر الصيانة الدورية مهمة للمحافظة على الآليات والمعدات والموارد الأخرى لتبقى صالحة للاستخدام. وهي عملية مستمرة تبدأ بإجراءات وقائية يقوم بها كل طاقم الآلية وتستمر من خلال جهود الإصلاح والإنقاذ من قبل أطقم الصيانة من مستويات أعلى. وتعتمد مهام الإسناد الفني على التفتيش، الاستخدام، الفحص، الصيانة، الإصلاح، الإمداد الفني بقطع الغيار، الإنقاذ والإخلاء. تبدأ أعمال الصيانة لسرية المشاة الآلية بالقيام بإجراءات الصيانة الوقائية وهي من الواجبات الرئيسة اليومية للمشغل/ طاقم الآلية بمساعدة عناصر الصيانة، وتتطلب تحضير نماذج الصيانة المحددة. يشرف نائب القائد على تدفق وسير هذه النماذج المهمة للصيانة، وتعتبر هذه النماذج الوسائل الرئيسة التي يحصل من خلالها الطاقم على قطع الغيار، تكون الإجراءات العامة كما يلي:

(1) يقوم قادة الآليات بجمع نماذج الصيانة لطواقمهم كل يوم ويسلمون هذه النماذج لرقيب الفصيل الذي يقوم بدوره بجمع نماذج الفصيل.

(2) يقوم رقيب الفصيل بدوره بتسليم النماذج إلى نائب القائد الذي يقوم بالمراجعة والتحقق من المشاكل والنقص وطلبات المواد من الصنف التاسع (قطع الغيار). وأثناء عملية إعادة التزويد القادمة، تسلم النماذج لوكيل سرية المشاة الآلية الذي يقوم بتحويلها إلى فصيل الصيانة في المنطقة الإدارية لكتيبة المشاة الآلية.

(3) في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء، تقوم سرية الصيانة بصرف قطع الغيار المطلوبة المتوفرة لديه، وطلب أي قطع أخرى مطلوبة من القيادة الأعلى. وبعد تعديل نماذج الصيانة بإضافة رقم وحالة الطلب، تعاد إلى سرية المشاة الآلية (مع قطع الغيار المصروفة)، ثم يتم نقل نماذج الصيانة وقطع الغيار من خلال نقطة إعادة التزويد التالية إلى منطقة سرية المشاة الآلية، يعمل رئيس فريق الصيانة مع رقباء الفصائل وقادة الآليات لتوزيع قطع الغيار والتحقق من حالة قطع الغيار المطلوبة.

ب. الإنقاذ والإخلاء. تُنفَّذ عمليات الإصلاح والإنقاذ أبعد ما يمكن في الأمام وحسب ما يسمح به الموقف، وفي حال عدم إمكانية إصلاح الآليات والمعدات في الموقع يجب إخلاؤها للخلف

محظور

لإجراء الإصلاحات الضرورية، ويكون الوقت المتوقع لإصلاح الآلية هو العامل الرئيس في تحديد العطل/ زمن الإصلاح الذي يجب إصلاحها فيه.

(1) يقوم الطاقم الفني بتشخيص الأعطال، والإصلاح والإنقاذ في الموقع وعند اتخاذ القرار بعدم قدرة الطاقم على إصلاح أو إنقاذ الآلية أو المعدات، يقوم مساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل بالاتصال مع وكيل سرية المشاة الآلية الذي يقوم بإرسال طاقم الصيانة إلى موقع الآلية لإجراء الإصلاحات اللازمة.

(2) أثناء العمليات التعرضية تتحرك جماعة صيانة سرية المشاة الآلية إلى معلم أرضي واضح خلف السرية، وفي العمليات الدفاعية عادة ما يكون جماعة الصيانة في موقع معلم أرضي أو على بعد 1-2 كم خلف السرية. يعزز هذا التوزيع الأمن ويسمح بالاستجابة السريعة عند طلب الإسناد من قبل الفصائل. في بعض الحالات قد تملي متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض، القوات، الوقت المتوفر، الإسناد المتوفر والاعتبارات المدنية) بأن يتم توزيع جماعة صيانة سرية المشاة الآلية في نقطة صيانة منتخبة لسرية المشاة الآلية لتعزيز المزيد من الأمن والقدرة على البقاء.

(3) في حال عدم القدرة على إصلاح آلية أو إحدى قطع المعدات بسرعة في الموقع، يتم نقلها إلى نقطة إصلاح خلف السرية حيث يتم إصلاحها من قبل فريق إسناد الصيانة إذا لم تكن هناك قدرة على إصلاح الآليات ضمن الجدول الزمني الموضوع أو إذا كان ذلك يفوق قدرة نقطة إصلاح صيانة السرية، يتم نقلها إلى نقطة جمع وتصنيف أعطال الكتيبة لفصيل المتمركزة بالمنطقة الإدارية لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو المستوى الأعلى بناءً على المستوى أو الإصلاحات المطلوبة.

(4) إذا لم تكن هناك قدرة على إنقاذ الآلية أو المعدات أو عدم القدرة على إصلاح العطل، يقوم الطاقم بإبلاغ القائد بالموقف، عندها يأمر القائد بتدمير المعدات العسكرية إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع العدو من الاستيلاء عليها. يقوم الطاقم بإزالة جميع أجهزة اللاسلكي، وأسلحة الأطقم، والذخيرة، والأدوات الشخصية، والقطع الصالحة الأخرى، كما يقوم بجمع المواد المصنفة والوثائق والتي قد تكون ذات قيمة للعدو، ثم يقوم الطاقم بتدمير الآليات أو المعدات باستخدام الإجراءات المحددة في الأوامر المستديمة للوحدة.

7. الإسناد الطبي لسرية المشاة الآلية. تعتبر الرعاية الطبية الفاعلة وفي الوقت المناسب عاملاً حيوياً في إدامة القدرة القتالية لسرية المشاة الآلية أثناء العمليات. يجب على قائد سرية المشاة الآلية التأكد من معرفة القادة الأصغر وأفراد الإسناد الطبي كيفية المحافظة على صحة وحياة الأفراد عند تعرضهم للإصابة وكيفية العمل على تعافيتهم في حال وقوع إصابة أو مرض.

أ. مسؤوليات سرية المشاة الآلية. تبدأ المعالجة الطبية للجرحى وللمصابين بالإسعاف الذاتي من قبل المصاب نفسه ثم بمساعدة زميله/ المسعف المقاتل أو من قبل المسعف الميداني في الفصيل. ويتم معالجة الأفراد المصابين إصابات بليغة من قبل الممرضين في نقطة إسعاف سرية المشاة الآلية، ويتم إخلاء الأفراد الجرحى والمصابين إلى مستوى الرعاية الضرورية لإنقاذ حياتهم أو معالجتهم، تكون المسؤوليات الفردية لأفراد سرية المشاة الآلية في هذه العملية كما يلي:

(1) قائد السرية. هو المسؤول عن الخدمات الطبية، وواجبه الأساس تأهيل المسعفين المقاتلين من مرتب أفراد السرية لإسعاف الإصابات كإسعافات أولية، يعمل بشكل وثيق مع أفراد الفريق الطبي الآخرين للتأكد من فهمهم الكامل لمسؤولياتهم لإسناد سرية المشاة الآلية. يقوم القائد بتحديد نقطة جمع المصابين ويتأكد من معرفة هذه النقطة من قبل قادة الفصائل وأفرادهم.

(2) وكيل السرية. يشرف وكيل سرية المشاة الآلية وينسق إخلاء المصابين من أهم واجباته إدارة ومعرفة حالة أفراد سرية المشاة الآلية أثناء العمليات القتالية.

(3) قائد الآلية. يكون مسؤولاً عن ضمان تلقي طاقم الآلية المصابين والجرحى الإسعافات الأولية الفورية وإبلاغ القائد بالإصابات، كما يقوم بالتنسيق مع وكيل سرية المشاة الآلية لإخلاء الإصابات. يتأكد قائد الآلية من تعبئة نماذج إفادة وشهادة المصابين وتمريضها عبر القنوات الصحيحة.

ب. الجرحى أثناء المعركة. يأخذ العلاج الطبي للأفراد المصابين أو الجرحى أثناء العمليات القتالية أولوية أولى للقادة أثناء المعركة. هي بمثابة عمليات مستمرة تحدث في جميع الأحوال سواء الحوادث والإصابات المتعلقة بفعل العدو أو الإصابات العارضة التي تحدث للأفراد جراء الأعمال اليومية الروتينية وهي عملية مستمرة في مختلف أنواع العمليات.

ج. العناية الطبية بالإصابات في سرية المشاة الآلية. هي العناية والإخلاء الطبي التي يتم توفيرها للأفراد الجرحى في ميدان المعركة، ويساعد تطبيق العناية الطبية للمصابين بطريقة

محظور

صحيحة وفاعلة في إنقاذ العديد من الأرواح، وتبدأ العناية الطبية فور حصول الإصابة للفرد ويمكن أن تستمر أثناء جميع مراحل ومستويات الإخلاء والعناية الطبية، وتستخدم سرية المشاة الآلية طوال هذه العملية أي مصادر وقدرات متوفرة تسمح لهم بتوفير العناية والإخلاء لإنقاذ الأرواح ومنهم المسعفين المقاتلين، ويتلقى المصابون المعالجة من قبل أفراد طبيين مدربين كما يتم الإخلاء بواسطة وسائل إخلاء مخصصة لهذا الواجب، لا تكون القدرات الطبية المخصصة دائماً متوفرة. تشمل الخطوات الضرورية في العناية الطبية بالإصابات ما يلي:

- (1) تأمين وحماية المصاب. تجميع الإصابات وإبعادهم عن الخطر الوشيك.
- (2) معالجة المصاب. تبدأ معالجة المصاب بأسرع وقتٍ ممكن، ومن المهم أن يقوم المعالج الطبي الأول بتطبيق إجراءات إنقاذ الحياة خلال 10 دقائق الأولى من الإصابة والعمل على استقرار حالة المصاب، وهذا من شأنه أن يزيد من فرصة نجاته بشكل كبير، وهذا يحصل عموماً بعد نقل المصاب عن موقع الخطر (على سبيل المثال، يتم سحب المصاب ووضعه خلف صخرة كبيرة أو خلف بناية وبعيدا عن نيران العدو المباشرة)، وقد يتلقى المصاب المعالجة مما يلي:
 - (أ) المعالجة الذاتية/ مساعدة الزميل (أي فرد).
 - (ب) المسعفون الميدانيون (إذا كانوا متوفرين).
 - (ج) المرضون (إذا كانوا متوفرين).
 - (د) قدرات الفصيل الطبية (موقع إسعاف الكتيبة أو نقطة إسعاف سرية المشاة الآلية).

- (3) إخلاء الإصابات. يتم إخلاء الإصابة إلى مستوى العناية الطبية الأعلى التالية، وإذا كانت الإصابة خطيرة وتهدد حياة المصاب ولكن حالته مستقرة، يتم إخلاؤه إلى أعلى مستوى من العناية الطبية، ويتم اتخاذ هذا القرار من قبل أقدم مختص طبي موجود، وتكون عملية الإخلاء العامة على الشكل التالي: انظر الشكل رقم (51).

- (أ) نقطة الإصابة. يقوم المعالجون الأوائل بتقديم المعالجة الأولية للعمل على استقرار الإصابة وبعد ذلك يقومون بإخلاء المصاب سريعا لنقطة جمع إصابات السرية أو نقطة إسعاف سرية المشاة الآلية.

- (ب) نقطة إسعاف السرية. هي نقطة مكانها مع مركز قيادة السرية وتستطيع الحركة للأمام لإخلاء الإصابات من فصائل المناورة إذا كان ذلك ضروريا. وعند استلام الإصابات، تقوم نقطة الإسعاف الأمامية بتصنيف وإعادة استقرار

محظور


(إذا كان ضروريا) وإخلاء الإصابات لموقع إسعاف الكتيبة الذي يتمركز مع مركز قيادة مجموعة القتال/ الكتيبة.

(ج) نقطة إسعاف الكتيبة. تقوم بإخلاء الإصابات من نقاط الإسعاف الأمامية، ويستمر المصابون في موقع إسعاف الكتيبة بتلقي المعالجة حتى الإخلاء إلى مستويات طبية أعلى.

(4) إسناد الإسعاف الجوي. يُستخدم الإسناد الجوي لإخلاء المصابين من ميدان المعركة أبعد ما يمكن للأمام وبقدر ما يسمح به الموقف، وإذا كانت هذه العملية آمنة للقيام بذلك، تستطيع قدرات الإخلاء الجوي إخلاء الإصابات مباشرة من فصائل وسرايا المناورة.

(5) إسناد الإسعاف الأرضي. يبقى موقع سيارة الإسعاف في العمليات الدفاعية أقرب ما يكون إلى سرية المناورة لضمان أوقات الإخلاء السريعة، ومن المفضل البقاء على مسافة آمنة خلف فصائل المناورة الأمامية لضمان أن فِرَق الإسعاف ليست تحت تأثير النيران المباشرة.

(6) قرار الإخلاء. يتطلب إخلاء الإصابات من سرية المشاة الآلية نقاط قرار حاسمة، حيث يجب إخلاء المصابين الذين يعانون من جروح وإصابات تهدد الحياة بوساطة قدرات الإخلاء الطبي الجوية أو الأرضية بأسرع وقت ممكن، وفي حال عدم توفر هذه القدرات في سرية المشاة الآلية للقتال، فيجب عندها استخدام الطائرات أو الآليات العادية لإخلاء المصابين إلى مستويات أعلى من الرعاية الطبية.



الشكل رقم (51) الإخلاء الطبي لسرية المشاة الآلية

- د. جمع المهمات والمتعلقات الشخصية. قبل إخلاء المصابين إلى نقطة الجمع أو خلف هذه النقطة، يجب على القادة جمع كل المواد والأدوات العملية الموجودة مع المصاب بما في ذلك الخرائط/ وثائق، أجهزة تحديد المواقع ومؤشرات الليزر. ويجب على كل وحدة إعداد أوامر مستديمة للتعامل مع الأسلحة والذخيرة لجرحى المعركة.
- هـ. الشهداء في المعركة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية موقع جمع شهداء المعركة، حيث تبقى جميع المتعلقات الشخصية مع الجثمان، تجمع المعدات والمواد المصروفة من قبل قائد الآلية حتى يتم تسليمها إلى وكيل السرية. كقاعدة عامة ينبغي عدم نقل جثامين الشهداء في نفس الآلية التي تنقل المصابين.

محظور

و. الصحة والنظافة الشخصية. يجب على القادة في جميع المستويات التركيز على معايير عالية من الصحة والنظافة الشخصية والتأكيد عليها في جميع الأوقات، يجب أن تغطي الطريقة الوقائية جميع جوانب صحة وسلامة الأفراد وتشمل ما يلي:

- (1) قص شعر اللحية بشكل مناسب ضمن المعايير يوميا بحيث تمنع أقنعتهم الواقية تسرب الغازات السامة إليهم.
- (2) الاستحمام وتبديل الملابس بانتظام.
- (3) الوقاية من المشكلات الناتجة عن الطقس، وتشمل إصابات الطقس البارد مثل الصقيع، وتعفن القدم والإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة مثل الإنهاك بفعل الحرارة وضربة الشمس. يجب على الأفراد فهم تأثيرات مثل هذه الظروف مثل حروق الجلد وتأثيرات البرد المختلفة.
- (4) أساليب النظافة الفاعلة وتشمل السيطرة على مخلفات الوحدة، نشاطات ومرافق التخلص من المخلفات، تنقية المياه، مكافحة القوارض، خدمات نظافة الطعام واستخدام وسائل طرد الحشرات.
- (5) الوقاية من الإجهاد/ الإنهاك الناتج عن المعركة ويشمل تطبيقا صارما لخطة نوم الوحدة.

ز. تقييم الحالة الصحية. في المواقف غير القتالية يتم تقييم الحالة الصحية للأفراد وينفذ سواء في موقع سرية المشاة الآلية. يتفقد وكيل سرية المشاة الآلية طواقم الآليات بشكل متكرر لتقييم احتياجاتهم الطبية ولقياس الحالة الصحية الكلية للسرية، يقوم بإيجاز القائد بانتظام حول الأمور المتعلقة بصحة الوحدة.

إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد سرية المشاة الآلية

8. الأسلحة والمعدات والمهمات. يجب أن يصدر قائد سرية المشاة الآلية أوامر استخدام اللباس والتجهيزات المطلوب ارتدائها والأسلحة الواجب حملها شاملة ما يلي:

- أ. تعليمات ارتداء الخوذة والأحذية والحقائب.
- ب. تقيد الأفراد بعدم ترك مهماتهم خارج الخنادق.
- ج. تحديد وقت وموقع غسيل وتجفيف ملابس الأفراد.
- د. توقيينات تنظيف الأسلحة والبنادق والرشاشات بحيث تكون هذه الأوقات متناوبة بحيث لا يتم فك أكثر من رشاش في نفس الموقع بنفس الوقت.
- هـ. التأكد من نظافة مخازن الأسلحة بشكل دوري تجنباً لتراكم الأتربة في المخازن.

9.

الأرزاق.

أ. الأرزاق العادية. تتكون من:

(1) الأرزاق الطازجة.

(2) الأرزاق الجافة.

(3) الأرزاق المعلبة.

ب. الأرزاق المرزومة. وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة ويفضل عدم استخدامها أكثر من ثلاث أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك.

ج. صرف وجبة ساخنة في المواقع الدفاعية في حال سمح الموقف بذلك.

د. يتم الاحتفاظ بكمية من الأرزاق أثناء توقع ارتفاع وتيرة العمليات.

هـ. استغلال الموارد المحلية المتوفرة في المنطقة (المزارع، العزب، الآبار... إلخ).

و. وجبات الطعام. توجد ثلاث طرق لتناول الطعام:

(1) يتناول جميع أفراد سرية المشاة الآلية طعامهم في مكان خلف السرية عدا المناوبين حيث يبقون في الواجب وذلك في حالة الأحوال الهادئة.

(2) عند توقع نشاط ما من قبل العدو يتم سحب نصف الفصيل خلف مكان السرية لتناول الوجبات.

(3) توزيع الطعام بأواني على مواقع الجماعات وهذه الطريقة أقل الطرق رغبة لدى الأفراد.

10.

المياه.

أ. على قائد سرية المشاة الآلية مراعاة صرف المياه وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يتم استهلاك كمية مياه إضافية محسوبة فوق مستوى الاكتفاء الذاتي.

ب. يهتم قائد سرية المشاة الآلية ووكيل السرية بنظافة الأفراد تجنباً لإصابتهم بالأمراض وانخفاض الروح المعنوية لذا يجب اللجوء لوسائل مبتكرة للاستحمام كالتالي:

(1) الاستحمام بالمناشف المبللة.

(2) غسل أجزاء من الجسم وترطيب الجزء الآخر.

ج. الاستغلال الأمثل للمياه المستخدمة لأغراض تبريد الآليات.

د. توفير كميات المياه المناسبة للشرب والغسيل (عبوات المياه والجراكن).

محظور

هـ. حساب استهلاك المياه للوحدة يوميا = الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد x عدد أفراد $x 10\%$ (معامل التبخر وهدر المياه).

و. مثال على ذلك: الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد يعادل (8) جالون ولو افترضنا أن عدد أفراد الفصيل يعادل (40) فرد فتصبح المعادلة كالتالي:
 $40 \times 8 = 320$ (رشح وبخر) $= 32$ جالون
 $320 + 32 = 352$ جالون للفصيل يوميا.

11. الوقود.

- أ. تمييز عبوات (جراكن) الوقود بألوان أو بأشكال مختلفة عن عبوات (جراكن) المياه لتجنب الخلط.
- ب. عدم ترك فتحات عبوات (جراكن) الوقود مفتوحة لتجنب تبخرها أو انسكابها.
- ج. تحديد مسافة آمنة بين مواقع عبوات (جراكن) الوقود وبين صناديق الذخيرة وإبعادها عن مناطق مبيت الأفراد.
- د. توفير عدد مناسب من معدات الإطفاء.
- هـ. تجهيز حفر آمنة لصهاريج الوقود.

12. الذخيرة.


- أ. عدم ترك الذخائر معبأة في مخازن الأسلحة لفترات طويلة تجنباً لتلف المخازن.
- ب. التأكد من نظافة الذخائر قبل تعبئتها في مخازن الأسلحة تجنباً لحدوث أي توقف.
- ج. عند مناورة الأفراد في الموقع الدفاعي قد يفقد بعض الأفراد جزء من الذخائر لذا يتم الاحتفاظ بنسبة احتياط من الذخيرة قريبة من عريف الجماعة لسد النقص المفقود من الذخيرة.
- د. تخزين ذخائر الهاون بشكل جيد لحمايتها من عوامل الطقس.
- هـ. يتم المزج بين ذخائر الكاشف والعادي عند تعبئة المخزن.

13. الطبية.

- أ. تدريب وتأهيل الأفراد على إجراءات الإسعافات الأولية والتعامل مع لسعات العقارب والأفاعي والقوارض ولدغات الحشرات.
- ب. استخدام المواد الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفي حال عدم توفرها يستخدم زيت الآليات المستخدم للوقاية من الحشرات.

محظور

ج. المعرفة والإمام بموقع إسعاف الكتبية/ مجموعة القتال وموقع السرية الطبية لمجموعة اللواء.



الشكل رقم (52) نظام القوافل

الفصل الثامن

العمليات التعبوية المساندة لسرية
المشاة الآلية

محظور

الفصل الثامن

سرية المشاة الآلية في العمليات التعبوية المساندة

1. تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات بشكل مستقل أو كجزء من مهمة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. نادراً ما تقوم سرية المشاة الآلية بجهد التخطيط للعمليات التعبوية المساندة مثل (عمليات الاقتحام الجوي، عمليات الاتصال مع القوات الصديقة،... إلخ)، حيث تعتمد سرية المشاة الآلية على كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال وفي بعض الأحيان على مجموعة اللواء لتوفير التخطيط والتوجيه العملياتي المطلوب تنفيذه. يجب على قائد سرية المشاة الآلية وقادة الفصائل فهم هذه العمليات المعقدة واكتساب الخبرة في تنفيذها وتبسيط الخطط حتى يتمكن الأفراد من تنفيذها دون أي صعوبات.

عمليات الاقتحام الجوي (المحمولة جواً)

2. لا تُعتبر عمليات الاقتحام الجوي من الواجبات الأساسية التي تنفذها سرية المشاة الآلية، يقوم المستوى الأعلى بإعداد الخطط والأوامر لعمليات الاقتحام الجوي لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال ومن ثم تقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتزويد سرية المشاة الآلية بالأوامر التعبوية اللازمة يجب أن تكون السرية على معرفة بعمليات الاقتحام الجوي حتى تتمكن من تنفيذ الواجبات المعقدة المتعلقة بالعملية. تكون سرايا المشاة الآلية قوة الاقتحام الأرضي الأساسية أثناء العملية، وتنتهي أغلب العمليات المنقولة جواً بعملية اتصال بين قوات المشاة والقوات المحمولة جواً. يلزم تنفيذ عمليات النقل جواً وجود منطقة واهنة للعدو مناسبة لعمليات الاقتحام الجوي لتحقيق المفاجأة. يخطط وينسق قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال إمكانيات النقل جواً لنقل سرية المشاة الآلية بسرعة في منطقة العمليات. بعد مغادرة منطقة الإنزال تركز سرية المشاة الآلية على المهمة القتالية المحددة.

أ. مفهوم عمليات الاقتحام الجوي. تنفذ سرايا المشاة الآلية هذه العمليات للانتقال إلى مواقع العدو لمفاجأته، وإحاطته وتدمير قواته أو احتلال أرض حيوية/ هامة.

ب. تقوم سرية المشاة الآلية بالتحضير لعمليات الاقتحام الجوي وضمن إمكانيات وقدرات الطائرات المتوفرة للنقل الجوي والمخصصة للعمليات بالتركيز على نوعين من إمكانيات الطيران الأكثر احتمالاً التي يجب على سرية المشاة الآلية استخدامها. توفر القيادة المشتركة القدرات لسرية المشاة الآلية وحسب الإمكانيات المتوفرة مثل:

(1) قدرات طائرة بلاك هوك (UH60):

(أ) القدرة على نقل (22) فرداً (بدون مقاعد).

(ب) القدرة على نقل (11) فرداً (بمقاعد).

محظور

(2) قدرات طائرة تشينوك (CH47):

- (أ) القدرة على نقل (50) فرداً مع كافة تجهيزاتهم القتالية (بدون مقاعد).
- (ب) القدرة على نقل (33) فرداً مع كافة تجهيزاتهم القتالية (بمقاعد).
- (3) يمكن أن تنقل سرية المشاة الآلية - بدون آليات القتال المدرعة - وبيعض الأسلحة العضوية الثقيلة والمتوسطة وأسلحة الم د. مثال: لو افترضنا أن عدد مرتب سرية المشاة الآلية يعادل (109) وعدد (2) م د (كورنيت فردي) عدد (4) أفراد، وعدد (32) قاذف م د اعداد (8) أفراد وعدد (6) هاون 60 ملم بعدد (12) فرد وعدد (6) رشاشات متوسطة (12)، فالمجموع الكلي يعادل 145 فرد. فالجهد الجوي المطلوب عدد (2) طائرة تشينوك (CH47) وعدد 4 طائرة بلاك هوك (UH60). قد تقسم إلى رحلتين أو رحلة واحدة يعتمد على الجهد المتوفر.
- (4) يخطط لنقل ذخيرة الخط الثاني إما ضمن الرحلة الأولى أو رحلات لاحقة لتعزيز صمود السرية المبره على أن تتصل بها القوات البرية خلال 4 - 6 ساعات.

3. اعتبارات وتحليل مهمة العمليات المنقولة جواً/ الاقتحام الجوي. تستخدم كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال سرايا المشاة الآلية في العمليات المنقولة جواً/ الاقتحام الجوي. تشمل العمليات المنقولة جواً لسرية المشاة الآلية عمليات عبور الأنهار، القنوات المائية، احتلال الأرض الحيوية. يجب أن يدرك المخططون إيجابيات وسلبيات تنفيذ العمليات المنقولة جواً.

أ. الإيجابيات.

- (1) القيام بشن الهجمات على مواقع العدو من أي اتجاه.
- (2) تجنب مواقع العدو المجهزة بالحواجز والموانع.
- (3) توفير احتياط كقوة رد فعل سريع.
- (4) الرد السريع لاستغلال الفرص والتعامل مع التهديدات التعبوية.
- (5) التواجد السريع للقوات في النقاط التعبوية الحاسمة.
- (6) تنفيذ وإسناد عمليات الخداع بشن هجمات تضليلية.
- (7) تعزيز الوحدات الأخرى الصديقة بسرعة.
- (8) تأمين الأهداف المهمة الرئيسية بسرعة.
- (9) الدفاع عن الأرض الحاكمة كنقاط العبور أو تقاطعات الطرق أو الجسور أو الأهداف الرئيسية.
- (10) إعاقة قوات العدو.

محظور

(11) تحقيق مبدأ المفاجأة.

ب. السلبيات.

- (1) صعوبة تحقيق عملية الاتصال بين القوات الأرضية والقوة المنقولة جواً.
- (2) تقتصر الاتصالات على استخدام الأجهزة اللاسلكية المحمولة.
- (3) محدودية استخدام إمكانات الأسلحة المضادة للدبابات لتقتصر على الأسلحة الفردية منها.
- (4) بعض الإصابات تتطلب إخلاء جوي.
- (5) متطلبات عمليات الإدامة من الإسناد الجوي طويل الأمد.
- (6) يكون إسناد النيران مقتصرًا على مدافع الهاون والمدفعية المحمولة في حال إلحاقها على سرية المشاة الآلية.
- (7) الحاجة إلى مجهود جوي (إسناد جوي قريب، إسقاط مواد، تحقيق موقف جوي ملائم).


4. اعتبارات التخطيط للعمليات التعبوية للقوات المنقولة جواً. يقوم قائد كتيبة المشاة الآلية وضباط قيادة الكتيبة بالتخطيط لعمليات القوات المنقولة جواً بينما يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتقدير موقف سريع وإصدار الأوامر للسرية حسب خطة المستوى الأعلى. يجب على قائد سرية المشاة الآلية فهم الموقف التعبوي بالإضافة إلى التأكيد على الخطة التعبوية الأرضية لسرية المشاة الآلية، يجب الوضع بالاعتبار إجراءات الركوب والتحميل، إجراءات النزول وحماية منطقة الإنزال.

أ. الاستخبارات. تشمل الأعمال التعبوية الرئيسة للعدو لمواجهة عمليات القوات المنقولة جواً هي:

- (1) تحديد واكتشاف نيران دفاعات العدو الجوية قبل تنفيذ المهمة.
 - (2) هجمات العدو الجوية باستخدام الطائرات العمودية وطائرات الأجحة الثابتة. (التهديدات الجوية المعادية).
 - (3) إجراءات الحرب الإلكترونية المضادة المعادية.
 - (4) رد فعل العدو على عمليات مناطق الإنزال والتي تتطلب خطة حماية مناسبة لسرية المشاة الآلية في منطقة الإنزال.
- ب. الحماية الجوية. يجب أن توفر للقوة المنقولة جواً حماية من التهديدات الجوية المعادية على طول الممرات الجوية وحتى الوصول إلى مناطق الإنزال.

محظور

جـ. المناوره. يجب على قائد سرية المشاة الآلية فهم المهمة من وجهة نظر وقصد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. تمثل سرية المشاة الآلية المنقولة جواً إلى موقع إسناد الهجوم بالنار أحد القوات الرئيسية والتي تساعد على تسهيل مهمة الهجوم على الاهداف أو الهدف، انظر الشكل رقم (53).



الشكل رقم (53) سرية المشاة الآلية المنقولة جواً في مهمة إسناد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال في موقع نزول القوة


محظور

د. خطة التحميل. تشمل خطة التحميل لأفراد سرية المشاة الآلية تحميل المعدات والإمدادات المطلوبة والمناسبة في الطائرة، توفر خطة التحميل أولوية الحركة من منطقة التحميل إلى منطقة النزول بناءً على أوامر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال ضمن جدول النقل الجوي، يستخدم القادة على مستوى سرايا المشاة الآلية جدول التحميل الجوي لتوثيق وتنفيذ خطة التحميل. وتحت كافة ظروف عمليات القوات المنقولة جواً، يحمل الأفراد فقط الأسلحة الفردية والأسلحة الأطقم التي يمكن حملها بالطائرة والروكسات (البيكات) والحد الأدنى من الأرزاق والذخيرة بناءً على أوامر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

هـ. مخططات القوات المنقولة جواً.

(1) مخطط مناطق التحميل. تقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتحضير مخطط لكل منطقة تحميل وتزود سرية المشاة الآلية بها.

(2) مخطط مناطق الإنزال. تقوم كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال بتحضير مخطط/ خارطة لكل منطقة إنزال وتزود سرية المشاة الآلية بها، انظر الشكل رقم (54).



الشكل رقم (54) مثال على مخطط منطقة الإنزال

محظور

عمليات الاتصال مع القوات الصديقة

5. الاتصال هو عملية تتضمن الالتقاء مع قوات أرضية صديقة (أو قادتها أو ممثليها المعينين) وتنفيذ سرية المشاة الآلية نشاطات الاتصال بشكل مستقل أو كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. تنفذ كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال عمليات الاتصال من أجل ما يلي:
- أ. الاتصال مع قوات متقدمة تقترب من منطقة هدف قامت قوات صديقة أخرى بتأمين أهدافها.
 - ب. اتصال القادة لتنسيق عملية التبديل في الموقع.
 - ج. الاتصال مع وحدات متحركة ملحقه بكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو منفصلة عنها.
 - د. الاتصال مع وحدات تتحرك للأمام أثناء مهمة لاحقة/ مساندة.
 - هـ. الاتصال مع وحدة متحركة للمساعدة في كسر الطوق لقوات صديقة محاصرة.
 - و. الاتصال مع وحدات اجتمعت على نفس الهدف أثناء الهجوم.
 - ز. الاتصال مع وحدات تنفذ المرور من خلال الخطوط الدفاعية أو خطوط الانسحاب.
 - ح. الاتصال مع وحدات/ عناصر الاستطلاع أمام الجسم الرئيس لكتيبة المشاة الآلية أو لمجموعة القتال.

6. مراحل عمليات الاتصال. تتألف عمليات الاتصال من ثلاث مراحل هي:
- أ. المرحلة الأولى (إشارات التمييز والتعارف البعيدة). تقوم سرية المشاة الآلية وبقية العناصر المشتركة في عمليات الاتصال بتأسيس الاتصالات قبل أن يصلوا إلى مدى النيران المباشرة. يراقب العنصر الأمامي في كل قوة اتصال أجهزة اتصال ببقية عناصر القوات الصديقة. وعادة ما توضح إشارات التمييز والتعارف في أمر العمليات الفقرة الخامسة (القيادة والاتصالات). يمكن إدامة الاتصالات في هذه الظروف عادة بالأجهزة اللاسلكية بصورة أساسية وعندما لا يكون ذلك ممكناً يتم إجراء الاتصالات باستخدام الإشارات الضوئية علامات تمييز مرئية متعارف عليها مسبقاً، عناصر الارتباط.
 - ب. المرحلة الثانية (التنسيق). في الفترة التحضيرية وقبل البدء بالحركة لنقطة الاتصال، يجب على سرية المشاة الآلية وبقية العناصر تنسيق المعلومات التعبوية الضرورية والتي تشمل ما يلي:

(1) العلاقة القيادية.

(2) موقف العدو.

محظور

- (3) أنواع وأعداد آليات القوات الصديقة.
- (4) توزيع القوات الثابتة إذا كانت هناك وحدة ثابتة.
- (5) الطرق لنقاط الاتصال ونقاط التجمع (إذا كانت مستخدمة).
- (6) إجراءات السيطرة على النيران.
- (7) إشارات التمييز والتعارف المختلفة.
- (8) معلومات الاتصالات.
- (9) الموقع النهائي لنقطة الاتصال ونقطة التجمع (إذا كانت مستخدمة).
- (10) أي تعليمات تنسيق خاصة مثل تعليمات المناورة أو طلبات الإسناد الطبي.
- (11) إشارات الاتصال البصرية.
- (12) أي معلومات ضرورية.

ج. المرحلة الثالثة (الحركة إلى نقطة الاتصال وتنفيذ الاتصال). يجب على سرية المشاة الآلية ووحدات القوات الصديقة الأخرى المشتركة بالاتصال أن تفرض إجراءات سيطرة صارمة وشديدة على النيران للمساعدة في تجنب الإصابة بالنيران الصديقة، يجب أن تكون نقاط الاتصال وخطوط النيران المحددة سهلة التمييز من قبل القوات المتحركة والقوات المجتمعة، حيث تقوم عناصر الاتصال باتخاذ الإجراءات التالية:

- (1) التمييز البعيد باستخدام الأجهزة اللاسلكية.
- (2) تمييز قصير المدى (قريب) باستخدام الإشارة المعينة.
- (3) إكمال الحركة لنقطة الاتصال.
- (4) تأمين الحماية المحلية في نقطة الاتصال.
- (5) أي تنسيق إضافي وحسب الضرورة.

7. أشكال الاتصال. تأخذ عمليات الاتصال أحد الأشكال التالية:


أ. اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة.

- (1) لضمان قيام القوات الصديقة بالتجمع دون حدوث اشتباك فيما بينها، تختار سرية المشاة الآلية نقاط الاتصال في المواقع المحددة مع عناصر الحماية للقوة الثابتة مع مراعاة الاشارات المتفق عليها. ويجب أن تكون هذه النقاط جاهزة ومميزة ومعروفة لكلا القوتين وأن تكون موضوعة على الخرائط، ويجب أن تختار سرية المشاة الآلية نقاط اتصال بديلة في حال وجود نشاطات معادية في المنطقة، ويعتمد عدد نقاط الاتصال التي


محظور

يتم اختيارها على طبيعة الأرض وعدد الطرق المستخدمة من قبل قوة الاتصال. الشكل رقم (55).

(2) كإجراءات سيطرة ولتسهيل المرور السريع عبر الخطوط ولتجنب الاشتباك غير المقصود بالقوات الصديقة، يجب على الأفراد في قوة الاتصال أن يكونوا على اطلاع ومعرفة تامة بإشارات وخطط التمييز والتعارف، وتساعد القوة الثابتة عند الحاجة في القيام بفتح الممرات في حقول الألغام أو إزالة الموانع المحددة وتوفير الأدلاء والطرق مع نقاط التفطيش وتعيين مناطق التجمع.



الشكل رقم (55) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة



الشكل رقم (56) اتصال وحدتين متحركتين

ب. اتصال قوتين متحركتين. تعتبر عملية اتصال قوتين متحركتين من أصعب العمليات. وتنفذ سرية المشاة الآلية عادة هذه العملية لإكمال تطويق قوة معادية، ويقوم بتأسيس نقاط اتصال رئيسة وبديلة للقوتين المتحركتين على الحدود في نقطة الالتقاء المتوقعة، وكلما اقتربت الوحدات من بعضها بعضا، تنسق سرية المشاة الآلية السيطرة الإيجابية لتجنب الرماية على بعضهما بعضا ولضمان عدم انسحاب/ تراجع العدو. الشكل رقم (57).

8. الإجراءات بعد الاتصال.

- أ. عندما تنهي سرية المشاة الآلية والوحدات الصديقة الأخرى عملية الاتصال، قد تقوم الوحدات بالانضمام أو المرور أو الالتفاف أو مواصلة الهجوم.
- ب. يعين قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال قائدا واحدا لقوات الاتصال عند انضمام هذه القوات، وتخصص كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال الواجبات لها ضمن حدود منطقة العمليات.

عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة

9. سرية المشاة الآلية أثناء عملية المرور من خلال مواقع القوات الصديقة.

- أ. يتطلب مرور سرية المشاة الآلية من خلال مواقع القوات الصديقة تحرك سرية مشاة آلية واحدة من خلال وحدة أخرى وضمن الإطار التالي:
- (1) تصبح هذه العملية ضرورية عندما تكون الوحدة/ الوحدات المتحركة غير قادرة على تجاوز الوحدة الثابتة ويجب عليها المرور من خلالها، إن القصد الأساس للمرور هو إدامة زخم العناصر المتحركة، يحدد قائد سرية المشاة الآلية المرور من خلال مواقع القوات الصديقة سواء من خلال المواقع الأمامية أو الخلفية.
- (2) تكون كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال المسيطرة هي المسؤولة عن تخطيط وتنسيق عملية المرور من خلال مواقع القوات الصديقة بما في ذلك سرية المشاة الآلية. وفي بعض الحالات، وعند استخدام سرية المشاة الآلية طرق مرور متعددة (مثل طريق منفصل لكل فصيل)، يجب على قائد سرية المشاة الآلية تولي مسؤولية التخطيط والتنسيق لكل مرحلة من مراحل العملية.

- ب. اعتبارات التخطيط للمرور من خلال مواقع القوات الصديقة. يجب على قائد سرية المشاة الآلية اعتبار العوامل والإجراءات التعبوية المختلفة وتشمل ما يلي:

- (1) ممرات الحركة. أن يسهل المرور متابعة المهمة من خلال استخدام ممرات متعددة أو مسارات واسعة بما يكفي لإسناد تشكيلات الوحدات التي ستمر.
- (2) استخدام الخداع لأغراض الحماية. قد يقوم قائد سرية المشاة الآلية باستخدام الدخان لتعزيز الحماية أثناء المرور.

- (3) تسليم المعركة. يجب على قائد سرية المشاة الآلية أن يحدد بوضوح معايير وإجراءات تسليم المعركة خلال عملية المرور، ويجب أن تشمل أوامره واجبات كل الوحدات الفرعية التي تقوم بالمرور والوحدة الثابتة واستخدام النيران المباشرة وغير

محظور

المباشرة. وبالنسبة لعمليات المرور الأمامية، عادةً ما يكون خط تسليم المعركة هو خط البدء لقوة المرور، أما في عمليات المرور الخلفية فيكون خط تسليم المعركة هو موقع ضمن مدى النيران المباشرة للقوة الثابتة. وبشكل عام تكتمل عملية تسليم المعركة في الدفاع عندما تكون وحدة المرور خارج نطاق النيران الصديقة والوحدة الثابتة جاهزة للاشتباك مع العدو. ويتم تسليم المعركة في العمليات التعرضية عند انفتاح قوة المرور وعبرها لخط تسليم المعركة المحدد مسبقاً.

(4) الموانع. يجب أن تنسق وحدات المرور والوحدات الثابتة معلومات الموانع وتشمل مواقع قوات العدو والقوات الصديقة، والطرق الموجودة أو أي معلومات أخرى تحتاج إلى تنسيق مثل (حقول الألغام والموانع الأخرى).

(5) الدفاع الجوي. تأمن وحدات الدفاع الجوي الحماية الجوية أثناء عمليات المرور، وعادةً ما ستكون الوحدة الثابتة مسؤولة عن توفير الدفاع الجوي وذلك للسماح لإمكانات الدفاع الجوي لوحدة المرور بالتحرك معها.

(6) مسؤوليات الإدامة. يحدد قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال مسؤوليات أعمال الإدامة لكل من وحدة المرور والوحدة الثابتة مثل إنفاذ الآليات أو إخلاء المصابين في طرق المرور.

(7) القيادة والسيطرة. تقوم سرية المشاة الآلية بتنظيم عنصر قيادة وسيطرة وعادة ما يكون القائد أو نائب القائد مع آليته وعنصر مشابه من الوحدة الثابتة أو وحدة المرور وذلك للسيطرة وتنسيق عملية المرور.

ج. الاستطلاع والتنسيق.

(1) ينفذ قائد سرية المشاة الآلية الاستطلاع والتنسيق للمرور من خلال مواقع القوات الصديقة، وقد يقوم بتعيين نائب القائد أو وكيل السرية أو قائد فصيل لتنفيذ واجبات الارتباط للاستطلاع والتنسيق.

(2) تقوم سرية المشاة الآلية بتنسيق المعلومات التالية:

- (أ) حجم الوحدة.
- (ب) عدد ونوع الآليات التي ستقوم بالمرور.
- (ج) وقت وصول وحدة المرور.
- (د) مواقع الأهداف أو مناطق التجمع.
- (هـ) موقف العدو الحالي.

محظور

(و) خطة ومهمة الوحدة الثابتة (تشمل نقاط المراقبة، الدوريات ومواقع الموانع).

(ز) إجراءات السيطرة والتنسيق.

(ح) الإجراءات المتوقعة عند الاشتباك مع العدو.

(ط) متطلبات إسناد النيران المباشرة وغير المباشرة.

(ي) خط تنسيق النيران.

(ك) التهديد الكيميائي.

(ل) الوحدات المساندة المتوفرة ومواقعها.

(م) معلومات الاتصالات (تشمل الترددات، البيانات الرقمية، وإشارات التمييز البعيدة والقريبة).


(ن) إجراءات وموقع خط تسليم المعركة.

(س) الإجراءات الإضافية للمرور.

د. المرور من خلال الخطوط الخلفية الى الأمام. تتحرك وحدة المرور إلى منطقة تجمع خلف الوحدة الثابتة وذلك عند المرور من الخطوط الخلفية للقوات الصديقة ضمن الإطار التالي الشكل رقم (56):

(1) يتحرك أفراد الارتباط المخصصين إلى الأمام للاتصال مع الأدلاء وتأكيد معلومات التنسيق مع الوحدة الثابتة، يقوم الأدلاء بعدها بقيادة عناصر المرور من خلال طرق المرور.


(2) تنفذ سرية المشاة الآلية المرور من الخطوط الخلفية باستخدام الحركة التعبوية، تقوم بالحركة بسرعة باستخدام التشكيل المناسب والمعلومات مع المحافظة على الحد الأدنى من استخدام الأجهزة اللاسلكية، تسيطر سرية المشاة الآلية الثابتة على نيرانها حتى عبور خط تسليم المعركة أو خط تنسيق النيران للقوة المارة من خلاله لتجنب الاصابة بالنيران الصديقة. عندما تسمح خطوط ونقاط المرور تندمج الوحدة في نقاط الالتقاء ومن ثم تنفذ حركة تعبوية حسب الأوامر. القوة المتحركة لا تشتبك مع العدو حتى عبور خط تسليم المعركة وبالتنسيق مع الوحدة الثابتة.



الشكل رقم (57) مرور سرية مشاة آلية من خلال الخطوط الخلفية إلى الأمام

محظور

هـ. المرور من الخطوط الأمامية للقوات الصديقة إلى الخلف. عند المرور من خلال الخطوط الأمامية، تتحرك وحدة المرور بعيداً عن العدو ومن خلال الوحدة الثابتة التي تحتل مواقع دفاعية ثابتة، وقد تستمر وحدة المرور بالتماس مع العدو أثناء عملية المرور. تستمر وحدة المرور بالحركة باتجاه نقاط المرور بعد التنسيق، يتم توجيه المدافع باتجاه العدو وتكون وحدة المرور مسؤولة عن حمايتها المحلية حتى المرور من خلال خط تسليم المعركة. في حال تم توفير أدلاء من قبل الوحدة الثابتة قد تقوم وحدة المرور بالتوقف لمدة قصيرة للاتصال والتنسيق معهم. تتحرك وحدة المرور بسرعة من خلال نقاط وطرق المرور إلى موقع محدد خلف الوحدة الثابتة. الشكل رقم (58).



الشكل رقم (58) مرور سرية مشاة آلية من الخطوط الأمامية للقوات الصديقة إلى الخلف

التبديل في الخطوط الأمامية

10. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناء على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجرى تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة). تجرى العملية ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

11. يمكن إجراء التبديل في الدفاع الثابت إذا كان العدو على تماس قريب، أما في الدفاع المتحرك فيمكن ذلك في المراحل الأولى للتماس، ويصبح التبديل مستحيلاً بعد اختراق العدو. تقل فاعلية الدفاع خلال عملية تبديل وحدة على تماس مع العدو، كما تزيد فرص الارتباك ووقوع الخسائر.

12. لتجنب الفوضى والارتباك، وللتقليل من درجة تعرض القوات أثناء عملية التبديل، يجب وضع الخطط الدقيقة، وإجراء التنسيق، والاستطلاع بصورة مكثفة. من المفضل دائماً إجراء عمليات التبديل في الخطوط الأمامية ليلاً، أو خلال أوقات الرؤية المحدودة.

13. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجة، ويستطيع تغييرها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

14. أسباب التبديل. فيما يلي الأسباب الرئيسة للتبديل:

أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.

ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.

ج. لإعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل دبابات/ مشاة/ مشاة آلية.

د. حشد القطعات لعملية تعرض في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.

15. أنواع التبديل. يعتمد نوع التبديل على ما يلي:

أ. الموقف التعبوي.

ب. طبيعة وحجم ونوع معدات الوحدات.

ج. السرعة المطلوبة للتبديل (الوقت).

محظور

16. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت كما يلي:

أ. من حيث الحجم والصنف.

- (1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجماً وصنفاً.
- (2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفاً أو حجماً.

ب. من حيث الوقت.

- (1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.
- (2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

17. مبادئ التبديل.

أ. السرية. يمكن إخفاء عملية التبديل عن العدو باستمرار الوحدة الخارجة بالأعمال اليومية العادية، وهذا يشمل الدوريات، والمراقبة والنيران الإزعاجية، والاتصالات اللاسلكية، لتحقيق السرية يمكن وضع خطة خدعة مدبرة لزيادة النشاطات في قطاع آخر لتحويل انتباه واهتمام العدو عن القطاع الذي ستجرى فيه عملية التبديل. قد يكون من الضروري إدانة السرية بعد التبديل خاصة إذا كان حجم الوحدتين (الداخلية والخارجة) غير متكافئ.

ب. التوقيت. من الأسهل إدانة السرية إذا حصل التبديل ليلاً، إلا أن القرار يعتمد على العوامل التالية:

- (1) مقارنة التبديل ليلاً ونهاراً ومدى امتلاك العدو لأجهزة الرؤية الليلية.
- (2) مدى ضرورة سرعة التبديل لوحدة في تماس مع العدو. قد يفرض الموقف سرعة التبديل، ولهذا قد تجرى العملية نهاراً، وباستغلال الدخان، وأية وسائل تساعد على إخفاء العملية، تنطوي هذه العملية على مخاطرة وصعوبة كما أن الوقت المتوفر لاستطلاع القادة يكون قليلاً.
- (3) يجب اعتبار عدد ساعات الظلام في الليلة الواحدة وحاله القمر، وهل تكفي لعملية التبديل أم يلزم ليلة أخرى.
- (4) إذا كانت السيطرة الجوية للعدو، يفضل التبديل ليلاً، إلا إذا تمكن القائد من حشد قوة كافية من معدات الدفاع الجوي لحماية العملية.

ج. التوازن. إن الحاجة للتوازن ضرورية جداً. وهي التي تؤثر على قرارات القائد المتعلقة بالأمن والتوقيات والسيطرة.

- (1) الأمن. يجب التخطيط بعناية للأعمال والإجراءات التي ستتخذ في حالة تدخل العدو خلال التبديل، إن التخطيط يشمل إدانة الاحتياط، ونار الإسناد والمراقبة.

محظور

(2) التوقيتات. غالبا ما تكفي ليلة واحدة للتبديل، إلا أنه من الأفضل استغلال الليلة السابقة للتبديل أو قبلها لتحريك جماعات المقدمة، وربما بعض المعدات. إن هذا العمل يساعد على استمرار الأعمال العادية في الأمام، واستغلال خبرة الوحدات الأمامية لمواجهة أي هجوم، يتم تبديل الوحدات الأمامية في الليلة الثانية. يعتمد أسلوب تبديل الوحدات والوحدات الفرعية على الوقت المتوفر والموقف. ويجب المحافظة على قوة وتوازن الدفاع طيلة العملية.

(3) السيطرة. القاعدة الأساسية هي بقاء القائدين معا خلال عملية التبديل. قائد الوحدة الخارجة يمارس القيادة حتى يحين وقت تبديل مسؤولية القيادة المحدد، لكنه يبقى حتى يتم إخلاء وحدته كاملة، إلا أنه يستطيع ترك الموقع إذا لزم وجوده في مكان آخر، تبقى تسهيلات ووسائل الاتصال للوحدة الخارجة عاملة حتى تنهي الوحدة الداخلة تأسيس وسائل الاتصال الضرورية للسيطرة، وقد يكون ذلك في موقع جديد للقيادة.

19. التنسيق. الجوانب الرئيسة التي تحتاج إلى تنسيق هي كما يلي:

- أ. التوقيتات.
- ب. استخبارات المعركة.
- ج. أمن الاتصالات.
- د. خطط الخداع.
- هـ. خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- و. المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- ز. الاستطلاع والإيجاز.
- ح. خطط التنقل والسيطرة على التحركات.
- ط. أسلوب الإدامة.
- ي. تبديل الوحدات الإدارية.
- ك. مناطق المخابئ الطارئة.
- ل. مواقع القيادة وتبديلها.

20. اعتبارات التخطيط. لكي تنجح عمليات التبديل، ويتم تنفيذها بأقل مخاطر ممكنة، يجب على القادة اعتبار الجوانب التالية عند وضع خططهم:

- أ. إصدار أوامر إنذارية مبكرة شاملة التوقيتات.

محظور

ب. التخطيط المشترك بحيث يتم وضع الخطة بمشاركة الوحدات المعنية مع تأسيس نظام ارتباط ملائم.

ج. اعتبار تسلسل عملية التبديل.

د. أسلوب تغيير المسؤولية القيادية.

هـ. إجراءات السيطرة والضبط.

و. خطة الأمن والخداع.

ز. خطة التحركات وتخصيص الطرق.

ح. الإسناد بالنيران خلال مرحلة التنفيذ.

ط. ترتيبات الشؤون الإدارية.

21. الأمر الإنذاري. عند وصول الأمر الإنذاري لقائد الوحدة عليه إصدار أمره الإنذاري لوحداته الفرعية مع تحديد جماعة المقدمة. يشمل الأمر الإنذاري على ما يلي:

أ. التوقيات العامة لعملية التبديل.

ب. الأسبقيات.

ج. الطرق وألوية الاستخدام.

د. حجم جماعة المقدمة.

هـ. أية إجراءات خاصة بالإسناد.

22. التخطيط والتنسيق المشترك. إن التخطيط المشترك يبدأ بإرسال جماعة المقدمة من الوحدة أو التشكيل الداخل إلى منطقة الوحدة أو التشكيل الخارج. إن حجم وتكوين جماعة المقدمة قد يختلف وفقا للظروف، والموقف التعبوي، لكنه يضم في العادة القادة والذين يقومون بدورهم بإجراء الاستطلاع، ووضع الخطط المشتركة لعملية التبديل. يفتح مركز قيادة الوحدة الداخلة بقرب مركز قيادة الوحدة الخارجة وذلك للتخطيط والتنسيق المشترك. يتم تبادل ضباط الارتباط في وقت مبكر ويبقى ضباط الارتباط مع التشكيل الداخل حتى يصبح ملما تماما بالمنطقة والموقف التعبوي.

23. جماعة المقدمة. يجب إيجاز جماعة المقدمة، وتحريكهم معا إلى الأمام وقد تستدعي الضرورة لإرسالهم على مراحل. يختلف تأليف الجماعة إلا أنه يفضل إرسال أكبر عدد من القادة (لكل المستويات) لمشاهدة المنطقة، والتنسيق مع نظرائهم، كلما تحقق ذلك يكون التبديل أسرع. قد تتألف جماعة المقدمة للسرية/ فرق القتال من قائد السرية وعداء وقادة الفصائل وعدائين:

أ. قائد السرية وعداء.

محظور

ب. قادة الفصائل وعدائين.

ج. قادة أسلحة الإسناد إن وجدوا.

د. وكيل السرية.

24. واجبات جماعة المقدمة. الواجب الرئيس لكل عضو في الجماعة هو مقابلة نظيره في الوحدة الخارجية، وجمع كل المعلومات والاستخبارات الممكنة لإجراء التبديل بهدوء ونظام وسرعة. أعضاء الجماعة يجهزون قائمة بالنقاط التي تهمهم (حسب مستوى كل منهم) قبل الحركة للأمام.

25. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل موقع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف في كل الحالات، وعند إقرار أسلوب التبديل يجب على القادة اعتبار ما يلي:

- أ. المهمة التالية للتشكيل أو الوحدة الخارجية مع اعتبار خاص لقوة الأفراد وحالة المعدات.
- ب. المهمة التالية للوحدة الداخلة.
- ج. قدرة العدو في كشف عملية التبديل والتدخل ضدها.
- د. خصائص وطبيعة الأرض.
- هـ. الحاجة إلى تغيير الأسلوب النمطي لعملية التبديل.

26. السرية والخداع. يجب بذل كل الجهد للحفاظ على سرية عملية التبديل وخداع العدو، وذلك لأن القوات تكون معرضة خلال سير التنفيذ إذا تدخل العدو. يمكن اتباع الإجراءات التالية للحفاظ على السرية وخداع العدو:

- أ. تنفيذ العملية في الظلام أو في حالة الرؤية المحدودة.
- ب. استمرار النشاط العادي، ويشمل ذلك حركة الدوريات، نشاط شبكات الاتصالات والتنقل الروتيني.
- ج. فرض قيود على جماعتي الاستطلاع والمقدمة، ولكن من البديهي أن يتعارض ذلك مع الاحتياج للاستطلاع في كل مستوى.
- د. الوحدة الداخلة يجب عليها عدم استخدام شبكة اتصالاتها حتى انتهاء التبديل.
- هـ. ضبط وتسجيل أهداف المدفعية والهاونات يجب أن يتم بعد انتهاء التبديل في حال وجود ضباط رصد.

محظور

27. السيطرة على التنقل. من المهم وضع خطط وإجراءات سيطرة مشتركة على التحركات والتنقل، وذلك لتفادي الارتباك والازدحام على الطرق. الترتيبات تشمل التالي:

- أ. السيطرة على السير.
- ب. التوقيات.
- ج. الطرق وأسبقيات الاستخدام.
- د. مناطق التجمع.
- هـ. الأدلاء.
- و. الاستخدام المشترك لوسائل النقل كلما كان ذلك ملائماً.

28. الاستخبارات. على الوحدة الخارجية وضع كل الاستخبارات والمعلومات المتيصرة تحت تصرف الوحدة الداخلة.

29. الإسناد الناري. يجب على ضباط الارتباط وضباط الرصد الأماميين من الوحدات الداخلة الوصول مبكراً حتى يمكنهم التعرف على خطة النيران. قد تصدر قيادة المستوى الأعلى أوامر باستمرار لوحدة النيران التابعة للقوات الخارجية بالاستمرار في مواقعها لإسناد أية عمليات لاحقة، وفي تلك الحالة يجب اختيار مواقع انفتاح الوحدات الجديدة بعناية، لتجنب التحشد في منطقة ضيقة. تسلم أكداًس ذخائر المدفعية للوحدات الجديدة الداخلة إذا كانت عيارات المدفعية متشابهة.

30. تبديل المعدات. إن الوقت المتوفر لعملية التبديل إضافة للظروف الأخرى خاصة الحماية قد يدعو لتبادل بعض المعدات الأساسية بين الوحدات الداخلة والخارجة، عموماً، فإن سياسة تبادل المعدات تصدر من القيادة القائمة على أمر التبديل. يجب تحديد التبادل في نطاق ضيق، وقد يشمل معدات المراقبة، منصات بعض الأسلحة، معدات وهوائيات أجهزة الاتصالات وأية معدات ثابتة أخرى.

31. المواد والخدمات. يجب التنسيق ووضع الإجراءات المطلوبة بين قيادات وحدات التبديل لتشمل مواد الإدامة والأكداًس، استخدام المنشآت، تنقل الوحدات الإدارية، إرجاع الآليات والمعدات المعطوبة. من المهم أيضاً تنسيق الاستخدام المشترك لوسائل النقل.

32. تبديل الوحدات الآلية. يواجه تبديل الوحدات المدرعة والآلية مشاكل عديدة. إذ لا يمكن الحفاظ على السرية إذا بدأت حركة آليات وناقلات سرية المشاة الآلية. رغم ذلك يوجد العديد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المعضلة، ومنها:

محظور

أ. يمكن تنفيذ عملية التبديل خلال عدة ليال، وذلك لتقليل حركة الآليات في المناطق الأمامية.

ب. وضع خطة نيران تغطية وازعاجية لإخفاء ضوضاء حركة الآليات، رغم أن معدات الرصد الحديثة قد تكشف تلك التحركات.

ج. قد يتم شن هجوم تضليلي في قطاع آخر لجذب انتباه العدو بعيدا.

33. إن كل الإجراءات التي أشير إليها سابقا لن تكون مضمونة النتائج أو عملية في كل الظروف والمواقف. إن عملية التبديل في الخطوط الأمامية من العمليات الصعبة في الحرب، وتحتاج إلى كثير من الإبداع لكي تكون ناجحة تماما.

34. ترتيبات السيطرة. تعيين طرق مستقلة للآليات خاصة المدرعة وأخرى للمشاة لاستخدام الوحدات الداخلية والخارجية. تعتمد ترتيبات السيطرة على هذه الطرق ومدى استخدامها من الوحدات على التوقيات وطبيعة الأرض، وهل ستكون جماعات المشاة راجلة أم محمولة. تالياً ترتيبات السيطرة الضرورية لتبديل جماعات المشاة، الملحق " أ " .

أ. نقطة النزول من الآليات. للوحدة الداخلية وغالبا تكون نقطة ركوب للخارجية. يتواجد فيها ضابط من كل وحدة.

ب. مناطق الانتظار. تستطيع الوحدات أن تنتظر فيها لفترة قصيرة جدا، تخصص لمستوى الكتيبة والسرية، وتساعد القادة في مرونة السيطرة على التبديل.

ج. نقاط التفقد. تعيين نقطة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، للسرية، للفصيل و تستخدم للتفقد، ولا تقف فيها الوحدات. يجرى تعيين من يتواجد في النقاط لإجراء التفقد.

د. منطقة التقاء الفصيل. تقاد منها الجماعات الداخلية إلى مواقعها. تتجمع فيها جماعات الفصيل الخارج، ثم تتحرك منها كفصيل واحد إلى الخلف.

هـ. نقطة الركوب في السيارات. لاستعمال الوحدة الخارجية.

35. في حال تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية:

أ. مناطق الانتظار والالتقاء. تلزم مناطق انتظار لمستوى كتيبة المشاة الآلية أو مجموعة القتال والسرية أما مناطق الالتقاء فتكون لمستوى السرية والفصيل. يجرى التقاء فصائل المشاة في منطقة التقاء السرية.

ب. نقطة النزول والركوب ونقطة تفقد الفصيل. تلزم هذه النقاط إذا كانت وحدات المشاة الداخلية ستترجل قبل الانفتاح، أو إذا كانت الوحدات الخارجية بدون ناقلات.

محظور

جـ. خطوط الأخبار. للإخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية. الملحق " ب" تنفيذ تبديل في مستوى كتيبة مشاة آلية/ مجموعة قتال.

36. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلة مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول، أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجة. يلزم استخدام الإشارات المضئية التي تؤمن من الوحدة الداخلة، وتجلب مع جماعات المقدمة.

37. الأدلاء. يقع تأمين الأدلاء على عاتق الوحدة الخارجة ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الأدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، ومناطق الالتقاء وللأمام، وكذلك معرفة مناطق الانتظار، والطرق منها وإليها.

38. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة تفقد سريتهم أو في منطقة التقائها. كل ممثل يسير مع فصيل للأمام.

39. الاتصالات. تلزم الاتصالات اللاسلكية لكافة نقاط السيطرة. كلا الوحدتين تؤمنان هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجة تكون لأطول مدة ممكنة عندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلكية بين نقاط السيطرة، وقيادة كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، ولزيادة الحماية فإنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

40. الحماية.

أ. الحماية ضرورية على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على معلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال التبديل. من الإجراءات الضرورية تحديد حجم وحركة جماعات المقدمة، واستخدام آليات الوحدة الخارجة كلما أمكن وحتى نهاية التبديل، ومنع وصول ناقلات الجنود. للمواقع الأمامية خلال التبديل.

ب. تعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو. تتطلب الحماية دوريات وجماعات حماية كما يلي:

- (1) دوريات ثابتة. توضع في الفجوات بين المواقع، وكذلك في ممرات حقول الألغام. يجرى تبديلها خلال عملية تبديل الوحدة.
- (2) دوريات كاشفة. تذهب للأمام وللأجنحة، وتخرج عادة من الوحدة الخارجة وتبقى في الخارج حتى انتهاء التبديل. توضع ترتيبات التحاقها لوحداتها فيما بعد.

محظور

- (3) دوريات مقاتلة. يجرى الاتفاق عليها بين القائدين. العناصر التي ستستخدم في الدوريات خلال التبديل، أو بعده مباشرة تتحرك مع جماعات المقدمة.
- (4) جماعات الحماية. تخرج لحماية نقاط السيطرة، ومناطق الانتظار تكون عادة من واجب الوحدة الخارجة.

41. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين وتكون عادة كالتالي:

- أ. الفصيل. بعد تبديله بالكامل.
- ب. سرية المشاة الآلية. بعد أن يتم تبديل أكثر من نصف السرية.
- ج. كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. بعد تبديل سريتين على الأقل، ويكون قائد الوحدة الداخلة قد تهيأ لاستلام مسؤولية الدفاع.
- د. مجموعة اللواء. بعد أن يتم تبديل أكثر من 60% من قوة اللواء ووحداته العضوية والمساندة.

42. نيران الإسناد.

- أ. المدفعية. إذا كان تبديل مدفعية الإسناد المباشر سيتم مع تبديل الوحدة فيجب تسليم المراصد لضباط الرصد خلال النهار، أو يبقى ضابط رصد الوحدة الخارجة حتى اليوم التالي ومن المهم جداً مشاهدة الأهداف الدفاعية على الأرض، وعدم الاكتفاء بمعلومات الخارطة.
- ب. الهاون. تعالج المراصد كما جاء بالنسبة للمدفعية. قد يجرى تسليم مواقع الهاون للوحدة الداخلة.

43. حقول الألغام.

- أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.
- ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، وهذا يشمل مواقعها، أنواعها، حدودها وممراتها. من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

التنقل التعبوي على الطرق وعمليات منطقة التجمع

42. التنقل.


- أ. قد يتطلب من سرية المشاة الآلية تنفيذ حركة تعبوية على الطريق من أجل التحرك لمسافات طويلة عند عدم التماس مع العدو ليحتل موقعاً للعمليات المستقبلية أو للتحرك من

محظور

مناطق العمليات إلى مناطق التدريب/ معسكرات السلم.

ب. تعتبر منطقة التجمع موقعاً تعبويّاً تتجمع فيه سرية المشاة الآلية للتخصّير للعمليات المستقبلية. وقد تشمل نشاطات التخصّير استلام وإصدار الأوامر، صيانة وإصلاح الآليات و استلام وصرف الإمدادات لتلبية احتياجات أفراد سرية المشاة الآلية.

43. تنقل سرية المشاة الآلية. تنفذ سرية المشاة الآلية التنقل التعبوي على الطريق باستخدام سرعات ثابتة وفواصل زمنية محددة، تالياً أمثلة على تشكيلات الحركة على الطرق لسرية المشاة الآلية الشكل رقم (59).



الشكل رقم (59) تشكيل الرتل المفتوح والرتل المغلق- المسافة بين الآليات

أ. الحركة بتشكيل رتل. يقرر قائد سرية المشاة الآلية استخدام أيّاً من أساليب التنقل التعبوي على الطريق، وعادة ما تُنفَّذ التنقل التعبوي بتشكيل رتل.

(1) رتل مفتوح. تستخدم سرية المشاة الآلية هذه التشكيلة للمسير نهاراً على الرغم من أنه يمكن استخدامه للمسير ليلاً باستخدام الإضاءة أو معدات الرؤية الحرارية/ الليلية. وتختلف المسافات بين الآليات وعادةً ما تتراوح بين 50-200 متر وفقاً لدرجة الرؤية وحالة الطقس والتهديد الجوي المعادي.

محظور

(2) رتل مغلق. تستخدم سرية المشاة الآلية هذه التشكيلة في المسير أثناء ظروف الرؤية المحدودة. تحدد سرية المشاة الآلية المسافة بين الآليات بناءً على القدرة على رؤية المركبة الموجودة في الأمام والتي لا تتجاوز في العادة 50 متراً.

(3) التسلل. تستخدم سرية المشاة الآلية أسلوب التسلل والذي يشمل تحرك مجموعات صغيرة من الأفراد أو المعدات في مجموعات غير منتظمة، ويُستخدَم عندما تتطلب العملية أقصى درجة ممكنة من الحماية والخداع والانتشار. ومن بين الأساليب الثلاثة المذكورة، يوفر التسلل أفضل دفاع سلبي ممكن ضد مراقبة وكشف العدو.

ب. اعتبارات التخطيط. تشمل الواجبات الثابتة التي قد ينفذها قائد سرية المشاة الآلية (القادة المرؤوسين حسب الضرورة) قبل الحركة التعبوية على الطريق ما يلي:

- (1) تخصيص منطقة سير لإعادة تنظيم تشكيل الرتل وتنفيذ التفتيشات.
- (2) تنفيذ تحليل متغيرات المهمة لتحديد موقف العدو.
- (3) وضع أساليب وإجراءات الحماية.
- (4) تعيين طريق الحركة ويشمل نقطة البدء، النقاط الحرجة، نقاط التفتيش المطلوبة، نقطة الانتشار، المناطق الحيوية، الممرات، وقفات الاستراحة والصيانة والمناطق الخطرة.
- (5) تنظيم وإيجاز وإرسال مجموعة المقدمة.
- (6) تحديد سرعة المسير (الحركة)، تشكيلات الحركة، الآليات وتسلسل الفواصل الزمنية، وسرعة لحاق الآليات ببعضها بعضاً وتوقيتات المهمة أو النقاط الحرجة.
- (7) التخطيط للإنسان الناري.
- (8) تنفيذ تجارب للأعمال عند التماس.
- (9) يجب أن تشمل الخطط البديلة/ الطارئة التعامل مع المواقف الحرجة منها أعطال الآليات وفقدانها والحوادث... إلخ.
- (10) تنسيق إعادة التزويد بالوقود والطعام وإنقاذ الآليات والإخلاء الطبي.

ج. عمليات جماعة المقدمة. تقوم سرية المشاة الآلية عادةً بإرسال جماعة مقدمة للمساعدة في الحركة واحتلال منطقة تجمع جديدة سواء كانت سرية المشاة الآلية تنفذ الحركة على الطريق بشكل مستقل أو كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال.

- (1) يتم إرسال جماعة المقدمة قبل مغادرة الجسم الرئيس للقوة، تساعد جماعة المقدمة لسرية المشاة الآلية جماعة المقدمة لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال في استطلاع طريق المسير. ومن ثم تنفذ استطلاع خاص بها للطريق الواصل من نقطة

محظور

الانتشار إلى منطقة التجمع المقترحة. وفي حال عدم صلاحية الطريق أو منطقة التجمع، توصي جماعة المقدمة بالتغييرات لقائد سرية المشاة الآلية.

(2) تعمل جماعة المقدمة بدور الأدلاء لسرية المشاة الآلية عند بدء الحركة على طول الطريق الواصل وفي منطقة التجمع. عادةً ما تحدد الأوامر المستديمة للوحدة حجم وتكوين جماعة المقدمة على الرغم من إمكانية تعديلها وفقاً للمتطلبات التعبوية الخاصة.

د. أساليب السيطرة. يستخدم قائد سرية المشاة الآلية أساليب السيطرة التالية للمساعدة في السيطرة على سرية المشاة الآلية أثناء الحركة على الطريق:

(1) المخططات. يجب أن تشمل مخططات الحركة على الطريق على الأقل نقطة البدء، ونقطة الانتشار ويتم تحديد نقاط البدء من قبل قيادة كتيبة المشاة الآلية أو من قبل سرية المشاة الآلية إذا كانت مستقلة، والطريق ضمن الإطار التالي:

(أ) يمثل موقع نقطة البدء بداية الحركة على الطريق، ويسعى قائد سرية المشاة الآلية لتوضيعها في أرض سهلة التمييز، وتكون بعيدة بما يكفي عن موقع سرية المشاة الآلية الأولى للسماح للعناصر الفردية بالتنظيم في تشكيلات المسير بالسرعة والفواصل الزمنية المناسبة. يحدد قائد سرية المشاة الآلية الوقت المطلوب للحركة إلى نقطة البدء لضمان وصول الوحدة المرووسة إلى نقطة البدء في الوقت المحدد.

(ب) يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتحديد نقطة الانتشار على نهاية طريق المسير وتكون سهلة التمييز على الأرض. وتتحرك سرية المشاة الآلية إلى المواقع التالية بمساعدة الأدلاء، ونقاط الاتجاه، أو أساليب السيطرة على استخدام المخططات التوضيحية الأخرى.


(ج) الطريق هو مسار التنقل الذي يصل بين نقطة البدء ونقطة الانتشار.

(2) النقاط الحرجة. هي تلك النقطة التي يحدث عندها تغيير في السرعة أو تداخلات في الحركة. تعتبر نقطة البدء، ونقطة الانتشار ونقاط التفتيش جميعها نقاطاً حرجة.

(3) خرائط الطرق. يقوم قائد سرية المشاة الآلية بإعداد خرائط الطرق للمساعدة في الملاحظة، يجب أن تشمل نقطة البدء، ونقطة الانتشار، ونقاط التفتيش، وطرق السير، ومواقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة، كما تبين المسافات بين هذه النقاط. ويحضر قائد سرية المشاة الآلية المخططات المفصلة لطرق السير، ومواقع الوقفات المخطط لها، ومواقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة، والأماكن الأخرى التي يمكن أن يحدث

محظور

ارتباك فيها. توضع خرائط الطرق كملحق في أمر تنقل، ويجب توفير نسخة منها لكل سائق آلية. (بطاقة طريق) الشكل رقم (60).



الشكل رقم (60) خرائط الطرق التي تستخدمها سرية المشاة الآلية

(4) الإشارات البصرية/المرئية. قد يقرر قائد كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو قائد سرية المشاة الآلية فرض الصمت اللاسلكي لتعزيز الحماية التعبوية، يجب على سائقي الآليات استخدام إشارات الأيدي أو الأعلام، أو الضوء كوسيلة أساسية لتمرير الرسائل.

(5) السيطرة على حركة المرور. قد تقوم الشرطة العسكرية أو أي عناصر مخصصة من جماعة المقدمة بدور أدلاء. قد تقوم جماعة المقدمة لكتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال أو سرية المشاة الآلية بتوضيع أدلاء على الطرق وإشارات مرور لمساعدة الوحدات في البقاء على الطريق المحدد، وأن يكونوا مرئيين ليلاً أو في ظروف الرؤية المحدودة. في حال عدم توفر الإشارات المرورية أو أدلاء، تعتمد سرية المشاة الآلية على خرائط الطرق المرفقة بأمر العمليات وجدول تنقل.

أ. الحركة إلى نقطة البدء. يجب أن تصل سرية المشاة الآلية إلى نقطة البدء في الوقت المحدد في أمر عمليات كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال، قد يحتاج قائد سرية المشاة الآلية لتخصيص منطقة مسير يمكن من خلالها لجماعة المقدمة والجسم الرئيس من القوة تنظيم خطوط المسير وتنفيذ التفتيشات والإجازات النهائية قبل الحركة. وفي حال تطلب الموقف، قد تتحرك الوحدات مباشرة إلى خطوط المسير من مواقعها الحالية. ويجب على القادة تنفيذ استطلاع للطريق إلى نقطة البدء، وإصدار تعليمات حركة واضحة، وتنفيذ تجارب شاملة مع الانتباه بشكل خاص للإشارات والتوقيت وذلك لتجنب الارتباك خلال الحركة الأولية.

ب. تحديد الاتجاهات. لكل آلية في الوحدة قطاع مراقبة، ويجب أن يقوم كل قائد آلية بتحديد قطاعات مراقبة للطواقم لتحقيق مراقبة لجميع الاتجاهات.

ج. الوقوفات. يجب أن يُحضّر قائد سرية المشاة الآلية لتنفيذ كل من الوقفات المخطط لها وغير المخطط لها أثناء المشاركة في مسير / الحركة على الطريق.

(1) الوقوفات المخطط لها. تُنفذ هذه الوقفات للسماح بإجراء الصيانة، وإعادة التزود

بالوقود، وإجراء تبديل الأفراد وللسماع بعبور حركات المرور الأخرى. يتم وضع توقيت ومدة الوقفات المخطط لها ضمن أمر الحركة/ التنقل وحسب الإطار التالي:

(أ) تحدد الأوامر المستديمة لسرية المشاة الآلية الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء الوقفات، يجب أن تكون الأولوية الأولى لإقامة الحماية المحلية وإدامته.

(ب) قد تنفذ سرية المشاة الآلية عملية إعادة تزود بالوقود أثناء الحركة خلال المسير الطويل، سيعتمد تكوين موقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة على كل من الحماية وعلى قدرة إعادة التزويد. يحدد أمر عمليات سرية المشاة الآلية كمية الوقود والوقت اللازم للتزود لكل آلية.

(2) الوقوفات غير المخطط لها. تنفذ سرية المشاة الآلية وقفات غير مخطط لها عندما

تواجه الوحدة مانعاً غير متوقع أو منطقة ملوثة أو عندما تغلق آلية معطلة الطريق بشكل مؤقت في الممرات الضيقة.

(أ) عند حدوث توقف غير مخطط له، وإذا تطلب الموقف عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية يرسل قائد المركبة مراسلاً إلى الآلية الموجودة أمامه، يحصل المراسل على معلومات حول سبب التوقف وإجراء المتابعة المطلوبة،

محظور

ومن ثم يقوم قائد الوحدة المتحركة باتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية لتحديد أو معالجة سبب التوقف.

(ب) تقوم سرية المشاة الآلية بإزالة الآليات المعطلة عن الطريق حتى لا تعوق حركة المرور لوقت طويل، يجب أن يحرك الطاقم الآلية خارج الطريق فوراً، والإبلاغ عن حالتها، وإقامة الحماية ووضع أدلاء لتوجيه حركة المرور، ويقوم الطاقم بإصلاح الآلية إذا أمكن والالتحاق بمؤخرة التسلسل. يجب أن تعود الآليات التي تغادر التسلسل إلى موقعها الأصلي عند توقف التسلسل كاملاً فقط، وحتى ذلك الوقت تتحرك هذه الآليات في مؤخرة التسلسل مباشرة أمام عنصر السحب (الإنقاذ)، وإذا لم يتمكن الطاقم من إصلاح الآلية، يتم إنقاذ الآلية بواسطة عنصر السحب (الإنقاذ) الذي يمتلك إسناد صيانة وحماية.

د. الإجراءات عند التماس. في حال تم التماس مع العدو أثناء المسير/ الحركة على الطريق، تنفذ سرية المشاة الآلية الإجراءات عند التماس الموضحة في الأوامر المستديمة لعمليات التنقل.

هـ. الإجراءات في نقطة الانتشار. تتحرك سرية المشاة الآلية من خلال نقطة انتشار كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال دون توقف، تستلم الدليل سرية المشاة الآلية في تلك النقطة ويرشد تسلسلات سرية المشاة الآلية إلى نقطة انتشار السرية، ومن ثم يستلم كل فصيل دليله ويتبع إشارات الدليل إلى موقعه ضمن منطقة التجمع.

45. إجراءات سرية المشاة الآلية في منطقة التجمع. منطقة التجمع عبارة عن موقع تقوم فيه وحدات المناورة بالتحضير للعمليات المستقبلية.

أ. تتميز منطقة التجمع المخطط لها جيداً بما يلي:

- (1) التخفية والتستر من مراقبة العدو الجوية والأرضية.
- (2) موقع في أرض يمكن الدفاع عنه.
- (3) أرض ذات سطح مناسب لإسناد جميع الآليات.
- (4) مداخل، ومخارج، وطرق داخلية ومسارات مناسبة.
- (5) مساحة كافية لتوزيع الآليات والمعدات.

ب. عمليات جماعة المقدمة. تستخدم سرية المشاة الآلية عادةً جماعة مقدمة للمساعدة في احتلال منطقة التجمع، يقوم قائد سرية المشاة الآلية بتأسيس جماعة المقدمة بالتوافق مع الأوامر المستديمة، مثال: قد تتكون من آلية واحدة لكل فصيل بالإضافة إلى آلية من جماعة القيادة، عادةً

محظور

ما يقودها نائب قائد سرية المشاة الآلية أو وكيل السرية. وتشمل إجراءات جماعة المقدمة للتحضير لمنطقة التجمع ما يلي:

- (1) استطلاع قوات العدو والتلوث الكيميائي.
- (2) تقييم حالة الطريق إلى منطقة التجمع واستقرار المنطقة نفسها. (ملاحظة: إذا لم يكن الطريق مناسباً، تطلب الجماعة الإذن من قائد سرية المشاة الآلية بالبحث عن موقع جديد).
- (3) تنظيم المنطقة بناءً على أوامر قائد سرية المشاة الآلية، وتحديد وتأشير المواقع المؤقتة للفصائل، وآليات موقع القيادة.
- (4) تحسين وتأشير المداخل، والمخارج والطرق الداخلية.
- (5) تأشير مناطق العبور و/أو إزالة الموانع.
- (6) تأشير المواقع البديلة للآليات.

ج. احتلال منطقة التجمع. عند إتمام جماعة المقدمة تحضير منطقة التجمع، تقوم بالمحافظة على الحماية والمراقبة وتنتظر وصول سرية المشاة الآلية.


- (1) يوجه قائد جماعة المقدمة سرية المشاة الآلية من نقطة الانتشار إلى مواقعهم في منطقة التجمع. يستخدم قائد جماعة المقدمة الأوامر المستديمة وإشارات وأدوات تأشير معدة مسبقاً (للاحتلال ليلاً أو نهاراً) لمساعدة سائقي الآليات على إيجاد مواقعهم، تحتل سرية المشاة الآلية المواقع بسرعة لإخلاء الطريق للوحدات الأخرى.
- (2) قد تحتل سرية المشاة الآلية منطقة التجمع كعنصر مستقل أو كجزء من كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال. في كلتا الحالتين، تحتل سرية المشاة الآلية مواقعها عند وصولها باستخدام إجراءات الاحتلال السريع لمواقع المعركة، يؤسس قائد سرية المشاة الآلية الحماية المحلية وينسق مع الوحدات المجاورة، ويعين الأسلحة وقطاعات المسؤولية لكل فصيل وللعناصر المرؤوسة، وإذا احتلت سرية المشاة الآلية منطقة التجمع لوحدها فإنها تقيم وتؤسس دفاعاً دائرياً وتقوم بتوزيع أقواس المراقبة.

د. الإجراءات في منطقة التجمع. تقوم سرية المشاة الآلية والعناصر الفردية بالتحضير للعمليات المستقبلية بتنفيذ إجراءات المعركة وأولويات العمل بالتوافق مع أوامر عمليات سرية المشاة الآلية وذلك بعد احتلال منطقة التجمع، وتشمل هذه التحضيرات ما يلي:

- (1) إقامة وإدامة الحماية.
- (2) توزيع جماعات المشاة للحماية ضد تسلل العدو.
- (3) تنفيذ إجراءات المعركة.

محظور

- (4) القيام بصيانة الآليات ومعدات الاتصالات.
- (5) التأكد من حالة الأسلحة.
- (6) تنفيذ عمليات التزويد بما في ذلك إعادة التزويد بالوقود والتموينات.
- (7) تصفير الأسلحة.
- (8) يتم تفقد وتفتيشات ما قبل القتال بناءً على الوقت المتوفر.
- (9) الأكل والراحة والقيام بنشاطات النظافة الشخصية.
- (10) تعديل التجميع للواجب إذا تطلب الموقف للعملية المقبلة.
- (11) التأكد من حضور جميع أفراد سرية المشاة الآلية ومن توفر جميع المواد الضرورية.
- (12) إعادة وضع خطط حمولة الآليات.



الشكل رقم (61) منطقة تجمع سرية مشاة آلية

مهام الاستطلاع

46. مهمة الاستطلاع لسرية المشاة الآلية. عمليات الاستطلاع هي مهام تُنفذ باستخدام المراقبة البصرية/ طرق أو وسائل أخرى للحصول على معلومات تتعلق بتشكيلات وموارد قوات العدو ومعلومات شاملة عن منطقة العمليات. يركز الاستطلاع الناجح على جهد جمع معلومات بهدف الحصول على معلومات موقوتة ودقيقة عن العدو والأرض في منطقة العمليات، قد يتطلب الموقف بأن يكلف قائد سرية المشاة الآلية تنفيذ الاستطلاع من أجل الحصول على معلومات يحتاجها لضمان نجاح المهمة.

محظور

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنفذ سرية المشاة الآلية عمليات الاستطلاع لجمع معلومات لكتيبة المشاة الآلية/ لمجموعة القتال. يعتمد تنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة على قابلية الحركة والأرض ونشاطات العدو وقوته، بعد التأهيل وتدريب فصائل سرية المشاة الآلية تستطيع تنفيذ أشكال الاستطلاع التالية:

أ. استطلاع ممر. هو استطلاع فسحة أو طريق بين هياكل مرتفعة أو جبال تسيطر على هذا الطريق وتكون فيه القدرة على المناورة والانفتاح محدودة. وتتم عملية الاستطلاع كالتالي:

- (1) استخدام الإمكانيات المتوفرة.
- (2) السيطرة على النقاط/ الهياكل الحاكمة من بداية الممر.
- (3) القدرة على تفتيش الممر مع توفر حماية وقدرة على التسلل والتعامل مع النيران المعادية.
- (4) السيطرة على النقاط/ الهياكل الحاكمة في نهاية الممر.

ب. استطلاع قطاع. هو جهد موجه للحصول على معلومات تفصيلية ضمن قطاع محدد. وتتعلق المعلومات بالطرق والموانع وقوات العدو والتلوث الكيميائي وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر لسرية المشاة الآلية عناصر من الهندسة، وعناصر كيميائية وضابط رصد مدفعي.

ج. استطلاع منطقة. هو استطلاع منطقة واسعة أو عدة مناطق صغيرة للحصول على المعلومات عن طبيعة الأرض والعدو ونشاطاته.

د. الاستطلاع بقوة. ينفذ الاستطلاع بقوة من قبل وحدات المناورة في حال تعذر الحصول على المعلومات عن العدو بطرق الاستطلاع الأخرى ويضمن الاستطلاع بقوة الحصول على معلومات مؤكدة عن تجميع العدو ومواقعه وأسلحته. يجري التخطيط له بسرية تامة مع تجهيز مطول ويكون الغرض منه اكتشاف العدو في مواقعه الدفاعية وتوزيعاته للهجوم عليه، أما الاستطلاع بقوة في الدفاع فيكون الغرض منه اكتشاف تجميع العدو ودرجة استعداداته ووقت واتجاه هجومه الرئيس. تنفذ كتيبة المشاة الآلية والوحدات الأعلى الاستطلاع بالقوة، وقد توفر سرية المشاة الآلية الإسناد لمثل هذه العمليات ولكن لا يمكن لسرية المشاة الآلية تنفيذها بشكل مستقل.

اجتياز حقل الألغام

47. قد تصطدم القوات المهاجمة على الأهداف بحقول الحماية مما يتطلب أن يخصص جهد هندسي لفتح ثغرات للقوات المهاجمة وتفتح ثغرتي اختراق لكل سرية مشاة آلية (2 ثغرة) وقد تزيد عن ذلك ويعتمد ذلك على درجة تحصين الموقع الدفاعي من حيث طول موانع الألغام وكثافة الرص وعدد الأحزمة فيها. على مستوى مجموعة اللواء يستلزم فتح عدد (8) ثغرات في حقول الحماية ويخصص

محظور

لكل كتيبة مشاة آلية/ مجموعة قتال عدد (4) ثغرات للمرور من خلالها. وفي الغالب لا يقوم العدو المدافع بتغطية الواجهة الأمامية بالألغام بالكامل وإنما بجزء منها، وهنا لا بد من العمل على تجنب حقول الألغام قدر الإمكان قبل التخطيط/ البدء بالتعامل معها (فتح الثغرات) مع العلم أن قوة فتح الثغرة تتكون من قسم حماية وقسم الإسناد وقسم الاقتحام.

48. توجد ثلاث طرق رئيسة لاجتياز الموانع (حقول الألغام).

أ. تجاوز/ تخطي المانع (حقول الألغام)

ب. فتح ثغرة في حقول الألغام وبمدة لا تتجاوز (15) دقيقة من بدء إطلاق الناسف وحتى بدء عبور أول دبابة/ ناقلة، ويطبق التسلسل التالي أثناء إجراءات فتح الثغرة:

(1) تقدم دبابة المهندسين لمكان فتح الثغرة وإطلاق الناسف الأفعواني.

(2) اندفاع البلدوزر من خلال الثغرة أو دبابة المهندسين للتأكد من إزالة أي ألغام لم تنفجر.

(3) مرور قوات الحماية من خلال الثغرة وتأمين جانبي الثغرة.

(4) عبور الدبابات والناقلات من خلال الثغرة.

ج. الاقتحام من خلال حقول الألغام.

إجراءات اجتياز حقول الألغام

49. إسكات العدو. هو واجب تعبوي ينفذ برماية نيران مباشرة وغير مباشرة على الهدف لمنع أو تقليل فاعلية وتأثير نيران العدو ومراقبته ضد قواتنا ويجب إيلاء أهمية خاصة لإسكات مدفعية العدو. إذا توفرت مصادر نيران كافية وإمكانية الاستمکان على مستوى المكون يجب إسناد مجموعة اللواء بوحدة إسناد كافية لهذا الواجب ومعدات استمکان لتحديد مصادر نيران العدو. إن استخدام العدو للهاونات سيكون معرقل لتقدم قواتنا، إذ يصعب كشفها بواسطة رادارات الاستمکان بعيدة المدى التي يتم توضيعها/ تركيزها في منطقة التشكيل أو قبلها والتي تتميز بخصائص كشف واستمکان هاونات ومدفعية العدو وتكون مرتبطة بوحدة القصف المعاكس. سيكون لاستخدام الطائرات المسييرة التعبوية فاعلية كبيرة في تحديد تلك المواقع وكذلك يمكن استخدام رادار المراقبة الأرضية لتحديد مواقع ومرابض ورشاشات العدو وتعتبر مواقع محصنة جيداً، توفر الدشم خاصية الاستخدام المرن للأسلحة المختلفة بدون تأثرها بالرماية يتم التعامل معها بواسطة الرماية غير المباشرة في مرحلة النار الساترة وحتى قبيل اقتحام الهدف. يتم التعامل مع الرشاشات المتوسطة وأسلحة المدمر المعادية بتشكيل قاعدة إسناد للتعامل مع تهديد العدو تنفتح قبل وصول عناصر فتح الثغرة لحقل الألغام.

محظور

50. الحجب/ الإغماء بالدخان. يستخدم الحجب لحماية قوة فتح الثغرة. بحيث يعيق الإغماء بالدخان مراقبة العدو لقواتنا وقدرته على الرؤية. وتتم هذه المرحلة كما يلي:

أ. تستمر المدفعية والهاون بالرمية لتوفير نار ساطرة وغطاء دخاني على الهدف لتمكين فصائل المشاة الآلية وقوة فتح الثغرة من التحرك باتجاه الموقع المختار لفتح الثغرة في الحقل لتتمكن بعدها فصائل المشاة والدبابات من الاجتياز.

ب. تتكون قوة فتح الثغرة مما يلي:

- (1) فصائل المشاة التي تؤمن الحماية لجماعة فتح الثغرة.
- (2) جماعة الهندسة مع دبابة المهندسين والناسف الأفعواني.
- (3) البلدوزر المدرع.
- (4) الجسور المتحركة.
- (5) ونش الإنقاذ.
- (6) ناقلة الإسعاف.

51. مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة. يتم انتخاب منطقة الثغرة في حقل الألغام في مرحلة الاستطلاع بشكل عام، وعند وصول قوة فتح الثغرة يتم انتخاب موقع الثغرة على الأرض من قبل جماعة الهندسة وتتخذ الإجراءات التالية:

أ. تستمر قاعدة الإسناد بتأمين الحماية والرمية على مواقع العدو في المنطقة البعيدة للمانع والتقليل من تدخل العدو في عملية فتح الثغرة.

ب. تقوم فصائل المشاة الآلية بتأمين الحماية القريبة لقوة فتح الثغرة.

52. مرحلة فتح الثغرة. تتخذ الإجراءات التالية:

أ. تبدأ عملية فتح الثغرة عند اندفاع عناصر الهندسة للأمام تحت حماية وحدات المناورة حيث تقف دبابة المهندسين محملةً بالنواسف الأفعوانية وعلى بعد 80 متر من أول حزام في الحقل.

ب. تستغرق عملية تعبير وتضييق الناسف من (5 - 10) ثانية للمحافظة على اتجاه فتح الثغرة وتجنب انحراف صاروخ الدفع المركب بالناسف.

ج. يستغرق الناسف زمن طيران (5 - 10 ثانية) منذ الضغط على زر الرماية وحتى سقوطه على الحقل.

محظور

- د. يستغرق الناسف منذ سقوطه على الحقل وحتى انفجاره مدة (20) ثانية.
- هـ. يفتح الناسف رقم (1) ثغرة بطول 160 متر وعرض 6 متر.
- و. تتقدم دبابة المهندسين وباستخدام السكين لجرف التربة فوق خط انفجار الناسف رقم (1) ولمسافة 70 متر تمهيدا لإطلاق الناسف رقم (2).
- ز. إطلاق الناسف رقم (2) يستغرق (40 ثانية).
- ح. فتح المسافة المتبقية من حقل الألغام (140 متر).
- ط. الوقت المستغرق لعملية الكسح بدبابة المهندسين وبسرعة (15 كلم/ساعة) = (12) دقيقة.
- ي. الوقت المستغرق الكلي لفتح الثغرة باستخدام عدد (2) ناسف وجرف التربة على خط انفجار الناسف وبسرعة الكسح 15 كلم/ساعة = $12 + 1.2 = 13.2$ = 10 - 15 دقيقة.
- ك. تستمر قاعدة الإسناد ونيران الإسناد غير المباشرة بتوفير الحماية لقوة الثغرة أثناء تنفيذها.
- ل. سيكون اجتياز حقل الألغام من قبل سرية المشاة الآلية بالكلمة الرمزية وحسب الأولوية التي تم تحديدها من قبل قائد سرية المشاة الآلية.

53. مرحلة الاقتحام.

- أ. تتكامل فصائل سرية المشاة الآلية وتبدأ بالرمية المسددة على الأهداف مباشرة.
- ب. يتحرك فصيل المشاة الآلي ويجتاز الثغرة بتشكيلة خط منفرد تحت إسناد بقية الفصائل ورمية الهاون ويحتل مواقع رمي على الطرف البعيد.
- ج. تجتاز بقية الفصائل وحسب الأولويات من خلال الثغرة.
- د. تبدأ فصائل المشاة بالاقتحام.
- هـ. ثم يتبعها قائد سرية المشاة الآلية وتستمر قاعدة الإسناد بإسناد فصائل المشاة الآلية أثناء مرحلة الاقتحام النهائي، وبعدها تتوسع على الهدف، يعتبر الطرف البعيد لحقل الألغام هو خط الاقتحام النهائي وتبدأ عملية الاقتحام وتطهير الخنادق تحت إسناد آليات القتال.
- و. تقوم أسلحة الإسناد غير المباشرة بالاستمرار بتقديم نار سائرة لحماية قوة الاقتحام ثم ترفع وتحول نيرانها إلى قوات العدو الموجودة في العمق لمنع أي تدخل أثناء مرحلة الاقتحام النهائي.
- ز. تبقى جماعة الهندسة لتحسين الثغرة لتسهيل مرور آليات الإدامة والإنقاذ والإخلاء في مرحلة إعادة التنظيم. ثم تلتحق بالموقع الدفاعي خلف فصائل المشاة الآلية.

محظور

54. إعادة التنظيم. تنفذ سرية المشاة الآلية الاقتحام حتى حدود التوسع وتؤسس مواقع رمي للآليات والأفراد والأسلحة المتوسطة وأسلحة م د. عند احتلال سرية المشاة الآلية للهدف والقضاء على مقاومة العدو، تستعد سرية المشاة الآلية لصد محاولات العدو بشن هجوم معاكس لاستعادة الموقع، حال وصول الفصائل وتطهير الهدف من قبل الفصائل، تتم إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف كما يلي:

- أ. يحتل كل قائد فصيل في موقع يمكنه من الدفاع عن الهدف المحتل.
- ب. يحدد قائد سرية المشاة الآلية الأراضي التعبوية والتي إذا سيطر العدو عليها يمكن أن يوقع خسائر بسرية المشاة الآلية.
- ج. يحتل كل قائد فصيل نقاط المراقبة والقناصين حسبما يتطلب الموقف وذلك لإشغال أسلحة العدو الخفيفة، بينما يعمل باقي الفصيل في التحضير الأولي للمواقع الدفاعية.
- د. يمرر قائد سرية المشاة الآلية إلى قيادته إتمام احتلال الهدف.
- هـ. التأكد من أن كل فصيل يعرف الهدف المخصص له وقوس المسؤولية.
- و. يقوم بكشف دقيق على الموقع ودراسته من الناحية الدفاعية نهائياً وليلاً.
- ز. تنسيق تغطية الفجوات بين الفصائل والوحدات المجاورة.
- ح. تستعد جميع الفصائل لتقديم نيران إسناد مباشرة لسرية المشاة الآلية التي تنفذ المرحلة الثانية (على مستوى كتيبة المشاة الآلية/ مجموعة القتال).
- ط. يحدد موقع قيادة سرية المشاة الآلية ويتأكد من أن مواقع الجماعات صالحة ومهيأة للسيطرة على المنطقة بأكملها. ويحدد موقع ضابط الرصد الذي يبدأ فوراً بانتخاب أهدافه الدفاعية.
- ي. تكون آليات نقلات (أ1) خلال إجراءات إعادة التنظيم قد وصلت لتعويض الذخيرة.
- ك. يقوم وكيل قوة السرية تحت إشراف نائب قائد سرية المشاة الآلية ورقباء الفصائل بمساعدة أفراد من الجماعات بتوزيع الذخيرة والوقود.
- ل. كل جماعة تقوم بإخلاء الجرحى بسرعة خلف الموقع. لتتولى نقطة إسعاف السرية للتعامل مع الجرحى والشهداء.

فتح الممرات والثغرات والفجوات في حقول الألغام

55. تختلف المفاهيم السابقة من حيث عرض المنطقة التي تنزع منها الألغام كما يلي:

محظور

أ. الممر. هو جزء من الحقل يتم نزع الألغام منه بعرض (60 سم) وقد يصل إلى (3.5 متر)، لمرور المشاة بنظام الخط المنفرد في عمليات الاقتحام ويستخدم لمرور دوريات المشاة.

ب. الثغرة. هي جزء من الحقل يتم نزع الألغام منه بعرض (6 متر) تقريباً وتستخدم لمرور الآليات من خلال الحقل ويمكن توسيعها إلى (12 متر) ليكون المرور باتجاهين.

ج. الفجوة. هي جزء من الحقل خال من الألغام أو يتم نزع الألغام منه بعرض (100 متر) كحد أدنى، وتستخدم لمرور القوات بتشكيل تعبوي على المستويات الدنيا.

56. وسائل فتح الثغرات.

أ. الوسائل الميكانيكية. تتم هذه الطريقة باستخدام كاسحتي ألغام جنباً إلى جنب في حقل ألغام بحيث تفتح ثغرة عرضها 6 متر وبعمق 360 متر ضمن وقت من 15-45 دقيقة.

ب. المتفجرات.

(1) الناسف الأفعواني. هو عبارة عن أنبوب طوله 250 متراً معبأ بالمتفجرات، تقف الدبابة على بعد 80 متراً من الطرف لحقل الألغام عند إطلاق الناسف، يظهر ممر طوله 180 متراً وبعرض 6 متر وتكون نسبة تطهير الألغام 85% (حسب نوع الناسف). يستغرق فتح الثغرة باستخدام الناسف 20 دقيقة. (10 دقائق لرمية الناسف و 10 دقائق أخرى لتحديد جوانب الثغرة).

(2) طوريبيد بنجالور. لفتح ثغرات في الموانع السلكية حيث يفتح ثغرة عرضها (3 أمتار) على الأقل ويمكن استعماله لفتح ثغرات حقول الألغام ضد الأفراد بعرض 2 قدم.

ج. الوسيلة اليدوية. وهي بقيام أفراد الهندسة يدوياً باستخدام كاشفات الألغام والمجسات للبحث عن الألغام ونزعها يدوياً. يستطيع فصيل الهندسة فتح ثغرة (يدوياً) طولها 100 متر وعرضها 6 متر خلال 4 ساعات نهاراً و 6 ساعات ليلاً.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيه لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. عقيدة القوات البرية.
4. مراجع كلية القيادة والاركان.
5. عقيدة القوات البرية، الكراسة (12)، عمليات مجموعة اللواء.
6. كراسة الميدان 3-16.11، عمليات الأسلحة الموحدة في المناطق المبنية، 28 فبراير 2002 (عقيدة الولايات المتحدة).
7. كراسة تدريب الجيش 3-20.15، فصيلة الدبابات، 13 ديسمبر 2012 (عقيدة الولايات المتحدة).
8. عقيدة تعبئة وأساليب وإجراءات الجيش، فصيلة وجماعة المشاة الآلية، 9 نوفمبر 2010 (عقيدة الولايات المتحدة).
9. كراسة الميدان 3-90.2، قوة واجب كتيبة المشاة الآلية والدبابات، 11 يونيو 2003 (عقيدة الولايات المتحدة).
10. كراسة الميدان 3-90.2، واجبات إسناد الاستطلاع والأمن والتعبية، الجزء الثاني، 22 مارس 2013 (عقيدة الولايات المتحدة).
11. كراسة الميدان 8-7، فصيلة وجماعة المشاة، 1 مارس 2001 (عقيدة الولايات المتحدة).
12. كراسة الميدان 10-7، سرية المشاة، التعديل الأول، 31 أكتوبر 2000 (عقيدة الولايات المتحدة).

محظور

13. كراسة الميدان 1-71، سرية المشاة الآلية والدبابات، 26 يناير 1998 (عقيدة الولايات المتحدة).

14. استراتيجية تطوير القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية، 5 أكتوبر 2011، المراجعة الأولى، الأجزاء 1-4.

15. استراتيجية تطوير القوات البرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إيجاز المرحلة الثانية لتطوير العقيدة.

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	مقدم ركن	خالد حمد عبيد العزيزي	
2	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد أحمد الزعابي	
3	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله سعد المستريحي	
4	معلم أول	عدنان محمود عبدالله الحموري	
5	مدني	علي خضر علي عثمان	

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عميد ركن	محمد سعيد بن غافان الجابري	
2	عقيد ركن	راشد مطر علي السناني	
3	عقيد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	
4	عقيد ركن	سعد علي مهدي الاحبابي	
5	عقيد ركن	ناصر محمد سعيد النيايدي	
6	مقدم ركن	هادف محمد بن هويدن الكتبي	
7	مقدم ركن بحري	رياض سعيد سيف آل علي	
8	مقدم ركن	عبدالله أحمد محمد الكبلي	
9	مقدم بحري	أحمد عبدالله الجنيني	
10	مقدم طيار	عبدالله راشد علي اليماحي	
11	مقدم ركن	علي ناصر الساعدي	
12	مقدم ركن	محمد علي محمد المزروعي	
13	مقدم طيار	أحمد عبيد سالم العبدولي	
14	مقدم ركن طيار	عبدالرحمن ناصر سعيد العتيبة	
15	رائد طيار	غضبان جمعة شليح الشامسي	
16	رائد مهندس	عامر سالم أحمد الصيعري	
17	رائد ركن بحري	عبدالله سيف بن عبود البدواوي	
18	رائد	سالم عبدالله علي القايدي	
19	رائد بحري	سعيد مصباح علي المزروعي	
20	رائد	علي حمد محمد الكتبي	