

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب / 5045



عقيدة القوات البرية

الهاون 120 ملم

(الطبعة الثالثة)
2025

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

المحتوى العام

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	11 11
2	المقدمة	13 13
الفصل الأول: تنظيم وواجبات وحدات الهاون		
3	عام	17 17
4	دور وحدات الهاون	23 17
5	تنظيم وحدة الهاون والمعدات الموجودة فيها	24 24
6	واجبات ومسؤوليات قادة وحدات الهاون	25 24
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة		
7	عام	29 29
8	القيادة والسيطرة	31 29
9	قيادة المهمة	35 31
10	إجراءات المعركة والتجارب	37 35
11	تفتيشات ما قبل القتال	38 37
12	أنظمة السيطرة	43 39
الفصل الثالث: تخطيط وتنسيق الإسناد الناري		
13	عام	47 47
14	تنسيق وتزامن النيران	48 47
15	أولوية النيران	50 49
16	علاقات القيادة والإسناد	54 50
17	إجراءات السيطرة	57 54
18	أنواع الأهداف	60 57
19	تخطيط الإسناد الناري	62 60
20	طريقة طلب وتنسيق نيران الهاون	65 62
الفصل الرابع: التأثيرات على الأهداف		
21	عام	69 69
22	أساليب الرماية	70 69
23	القذائف والفيوزات	77 70
24	مهام الدخان والإنارة للهاون	83 77
الفصل الخامس: وحدات الهاون في عمليات الطيف الكامل		
25	عام	87 87
26	العمليات التعرضية	94 87
27	العمليات الدفاعية	100 94
28	عمليات الاستقرار	102 100
29	عمليات إسناد السلطات المدنية	103 102
30	العمليات التعبوية المساندة	104 103
31	خطوط النيران واحتياطات الأمان	106 104

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل السادس: الاستخدام التعبوي للهاون			
32	عام	109	109
33	اعتبارات الاستخدام	109	112
34	استطلاع وانتخاب واحتلال مواقع الهاون	112	118
35	تخطيط تغيير المواقع وأساليبه	118	121
36	تشكيلات الحركة	122	124
37	تشكيلات مواقع الهاون للرماية	124	126
38	تحليل حُفر القذائف	126	131
الفصل السابع: وحدات الهاون في عمليات البيئات الخاصة			
39	عام	135	135
40	عمليات بيئة المناطق المبنية	135	137
41	عمليات بيئة المناطق الجبلية	138	144
42	عمليات البيئة الصحراوية	144	149
43	عمليات الدفاع عن الساحل	150	151
الفصل الثامن: أساليب القدرة على البقاء لوحدة الهاون			
44	عام	155	155
45	التحديات لقدرة وحدة الهاون على البقاء	155	156
46	الحماية من القصف المعاكس	156	159
47	المواقع المحمية	159	162
48	أساليب أخرى للقدرة على البقاء	162	164
49	خطة الدفاع المحلي	164	166
الفصل التاسع: الإدامة			
50	عام	169	169
51	اعتبارات التخطيط	169	170
52	إعادة التزويد	170	176
53	إسناد الصيانة	176	176
54	الإسناد الطبي	176	178
الملاحق			
55	المراجع	181	181
56	لجنة إعداد العقيدة	185	185
57	لجنة تدقيق العقيدة	189	189

محظور

محتوى الأشكال والجداول

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) أنواع رموز الأهداف	59
2	الشكل رقم (2) طريقة طلب نيران الهاون	63
3	الشكل رقم (3) مثال على هدف في حالة الوقوف	71
4	الشكل رقم (4) مثال على هدف في وضعية الرقود على الأرض	71
5	الشكل رقم (5) مثال على هدف في موقع قتالي مفتوح	71
6	الشكل رقم (6) تأثيرات الإسكات لقذائف مدافع الهاون	77
7	الشكل رقم (7) أهداف الحماية النهائية للهاون مُدمجة مع انظمة الرماية المباشرة	96
8	الشكل رقم (8) مدفع هاون يقوم بقصف معاكس من موقع مخفي	115
9	الشكل رقم (9) مثال على شفاف تغيير مواقع الهاون	119
10	الشكل رقم (10) أنواع القفزات	121
11	الشكل رقم (11) التشكيلة المتوازية	125
12	الشكل رقم (12) تشكيلة الخط المعدل	125
13	الشكل رقم (13) تشكيلة المعين	126
14	الشكل رقم (14) تشكيلة المثلث	126
15	الشكل رقم (15) مثال على نموذج انحناء مسار القذيفة	127
16	الشكل رقم (16) تحديد الاتجاه من خلال حفرة واحدة	129
17	الشكل رقم (17) تحديد الاتجاه عن طريق أخذود الارتداد أخذود الانزلاق	129
18	الشكل رقم (18) تحديد الاتجاه من خلال حفرة قذيفة الهاون	130
19	الشكل رقم (19) استخدام الإنارة في بيئة المناطق المبنية (الهجوم)	137
20	الشكل رقم (20) استخدام الإنارة في بيئة المناطق المبنية (الدفاع)	137
21	الشكل رقم (21) أثر المنحدرات على تأثير قذائف الهاون وتعديلها	139
22	الشكل رقم (22) أمثلة على محرك القذائف والمنطقة الميتة	157
23	الشكل رقم (23) مثال على مدى تغطية الهاون من موقع موضَّع بشكل عميق سائر	157
24	الشكل رقم (24) العلاقة بين زاوية السقوط والمنطقة الميتة	158
25	الشكل رقم (25) منظر جانبي وعلوي لموقع سريع للهاون المحمول	161
26	الشكل رقم (26) طريقة إعادة التزويد في الموقع (البوابة الخلفية للآلية)	173
27	الشكل رقم (27) طريقة إعادة التزويد خارج الموقع	174

الرقم	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) مثال على تخصيص الأحرف	58
2	الجدول رقم (2) مثال على تخصيص مجموعات الأرقام	58 - 59
3	الجدول رقم (3) معدلات اقتراب الآليات بالدقائق	80
4	الجدول رقم (4) أبعاد هدف الحماية النهائي	95

محظور

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التدريب في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. توفر عقيدة مدافع الهاون إطار عمل عمليات الهاون في عمليات الطيف الكامل، كما تصف عملية التخطيط، ونوع المهام التي يتم استدعاء فصائل الهاون لتنفيذها. تشتمل الكراسة على المبادئ والتعبية والأساليب والإجراءات والمصطلحات والرموز التي تنطبق على عمليات الهاون في البيئة العملية.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، وكما نشكر كل من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. توفر عقيدة الهاون 120 ملم إطار عمل استخدام الهاون في بيئة العمليات، حيث تتناول استخدام الهاون ضمن عمليات الطيف الكامل، كما تصف عملية التخطيط، ونوع المهام التي يتم طلب فصائل الهاون لتنفيذها. تشتمل المناقشات التي تحتويها العقيدة على المبادئ والتعبية والأساليب والإجراءات والمصطلحات والرموز التي تنطبق على عمليات الهاون في البيئة العملية.

2. تم تنظيم عقيدة استخدام الهاون في القوات البرية كما يلي:

أ. الفصل الأول. يصف أدوار وتأثيرات وخصائص وواجبات وتنظيم وحدات الهاون والمعدات الموجودة فيها.

ب. الفصل الثاني. يصف القيادة والسيطرة وكيف تطبق وحدات الهاون إجراءات المعركة، كما يصف التجارب، وتفتيشات ما قبل القتال، وأنظمة القيادة والسيطرة.

ج. الفصل الثالث. يصف التخطيط والتنسيق لاستخدام وحدة الهاون، حيث يُعرّف مصطلحات الإسناد الناري الهامة، ويصف إجراءات السيطرة المكتوبة المستخدمة لعمليات الهاون.

د. الفصل الرابع. يركز على تأثيرات الهاون على الأهداف، ويوفر الخطوط العريضة للتخطيط للاستخدامات التعبوية المختلفة للقذائف والفيوزات.

هـ. الفصل الخامس. يبين استخدام وحدات الهاون في عمليات الطيف الكامل، كما يبحث في خطوط النيران، واحتياطات الأمان لنيران الهاون.

و. الفصل السادس. يوضح استخدام التعبوي الهاون، حيث يوفر تفصيلات حول مواقع الهاون، وتشكيلات الحركة، وأساليب تغيير الموقع، كما يعطي وصفاً موجزاً لتحليل خُفر القذائف والرمائيات بالهاون.

ز. الفصل السابع. يركز على عمليات الهاون في البيئات الخاصة، لتشمل عمليات بيئات المناطق المبنية والجبلية والصحراوية والساحلية.

ح. الفصل الثامن. يوضح أساليب القدرة على البقاء لوحدة الهاون لتشمل التهديدات والحماية من القصف المعاكس.

ط. الفصل التاسع. يبين إدانة وحدة الهاون، من حيث اعتبارات التخطيط، وإعادة التزويد، وإسناد الصيانة، والإسناد الطبي بشكل موجز.

الفصل الأول

تنظيم وواجبات

وحدات الهاون

محظور

الفصل الأول

تنظيم وواجبات وحدات الهاون

عام

1. توفر مدافع الهاون النيران غير المباشرة المؤثرة وسريعة الاستجابة التي تحتاجها جميع وحدات المناورة المشاركة في القتال القريب لهزيمة العدو. بين التاريخ العسكري فعالية مدافع الهاون في القتال القريب، حيث أن للنيران ذات زوايا الرمي العالية تأثير فعال ضد قوات العدو المتحصنة والمتخفية والمستترة، وكذلك في المناطق الجبلية التي تحتوي على الوديان والمناطق المرتفعة بما فيها من تنوع وتباين التضاريس والارتفاعات التي تحجب النيران المباشرة. ينسّق القادة نيران الهاون مع أسلحة النيران المباشرة للتأثير على قوات العدو، حيث تقوم نيران الهاون بتدمير العدو، وإسكات نيرانه، وكشف تحركاته، وإعفاء قدرته على المراقبة. تعتبر وحدات الهاون جزءاً من نظام الإسناد الناري، وتلعب دوراً حيوياً في ميدان المعركة.

دور الهاون

2. إن الدور الرئيس لوحدات الهاون هو توفير النيران غير المباشرة المؤثرة المميّزة وغير المميّزة، وسرعة الاستجابة لمساندة قوات المناورة، كما تقوم أيضاً بتعزيز النيران المباشرة أثناء القتال القريب، توفر وحدات الهاون لقائد المناورة ما يلي:

- أ. قدرة نيران غير مباشرة سريعة الاستجابة تكون موجودة دائماً لدى قائد المناورة بغض النظر عن المتطلبات المتغيرة المفروضة على أي وحدة مدفعية ميدان مساندة.
- ب. توفر وحدة الهاون نيران مساندة فورية، سريعة الاستجابة لقائد وحدة المناورة بناءً على الخطة والتنسيق المسبق حيث تكون المرونة أحد عوامل النجاح الرئيسية.
- ج. نيران ذات زوايا عالية تكمل نيران أسلحة الاسناد الأخرى لمدفعية الميدان المساندة، والطائرات العمودية الهجومية، والإسناد الجوي القريب.
- د. أسلحة تمتلك معدلات رمي وقدرة تدميرية عالية تسد الفجوات في وقت نقل نيران مدفعية الميدان إلى أهداف أخرى بالعمق واقترب القوات لاقتحام الهدف.
- هـ. قاعدة إسناد بالنيران غير المباشرة تركز على النقطة الحرجة من نقاط ضعف العدو.
- و. كثافة نيران دفاعية مؤثرة تؤدي إلى إسكات، تشتيت وتدمير قوات العدو المهاجمة أو وحدات الاستطلاع، وتوفير إمكانية الإسكات الفوري للعدو مما يسمح للوحدة بقطع الاشتباك.

محظور

3.

القصْد من نيران الهاون. تُستخدَم نيران الهاون لتحقيق ما يلي:

أ. نيران إسناد قريبة. هي تلك النيران التي تستهدف أفراد العدو أو أسلحته أو مواقعه التي تهدد أو قد تهدد القوات الصديقة. إن توفير نيران الإسناد القريبة هي المهمة الأكثر استخداماً لوحدة الهاون. يتم طلب وتعديل نيران الإسناد القريبة للهاون عادة من قبل ضباط الرصد الأماميين ومسيطر الهجوم النهائي المشترك (JTAC)، ولكن يمكن طلبها أو السيطرة عليها من قبل أي قائد ضمن التسلسل القيادي. تشمل الأمثلة على نيران الإسناد القريب الإنارة، النيران الساترة، نيران الإسكات، نيران التأشير، القصف التمهيدي ونيران الحماية النهائية.

ب. القصف المعاكس. هو القصف المستخدم لإسكات النيران غير المباشرة للعدو، ومراكز مراقبته، والتأثير على قواته بالقصف، ويكون القصف المعاكس طويل المدى من مسؤولية مدفعية الميدان بشكل رئيس حيث أن مدى القصف المعاكس على مستوى مجموعة اللواء قد يصل إلى مسافة 25 كم من ح أ م م مع مراعاة متغيرات المهمة ، ولكن وحدة الهاون توفر قصفاً معاكساً قريباً خاصة ضد هاونات ومنصات إطلاق صواريخ العدو قريبة المدى، يتم تنفيذ القصف المعاكس من الهاون كإجراء فوري لاستعادة حرية الحركة لقائد المناورة، بينما تقوم أسلحة القصف المعاكس بأخذ ورصد وتحديد الاتجاه. يتم رمية قذائف الدخان لإعفاء نقاط المراقبة للعدو مما يُقلل من فعالية نيرانه.

ج. نيران المنع والتجريد. هي النيران التي تؤدي إلى تحويل/ تشتيت/ تأخير/ تدمير جهد قوات العدو أو عزل ساحة المعركة والتأثير على احتياط العدو وطرق تزويده قبل استخدامها بشكل فعال ضد قواتنا، حيث تكون مدفعية الميدان مسؤولة عن معظم نيران المنع والتجريد الأرضية، وتقوم وحدات الهاون برماية أنواع محددة من نيران المنع والتجريد على مواقع اقتحام العدو المتوقعة أو المشكوك فيها أو مناطق تجمعهم والمستترة والمتخذقة والمحصنة، أحياناً قد يتم استخدام نيران المنع والتجريد غير المرصودة من الهاون بقصد الإزعاج، مع أنه يجب على القائد أن يوازن كلفة الذخيرة والخطورة المتزايدة للقصف المعاكس.

د. نيران الإزعاج. هي النيران التي تؤدي إلى إزعاج قوات العدو أثناء فترات الاستراحة أو أثناء تحضيراته للمعركة في المراحل المختلفة، والحد من حركتها، وخفض معنوياتها بسبب الخوف من وقوع خسائر بها.

هـ. نيران الخداع. هي النيران التي تستخدم لخداع وإرباك العدو، وقد يتم استخدام الهاون لرمية نيران تمهيدية غير دقيقة على مواقع العدو أو مناطق الإنزال، وقد يتم استخدامها أيضاً لعمل سواتر دخانية لتركيز انتباه العدو على مكان واحد، بينما تقوم قواتنا بالهجوم من مكان آخر.

محظور

4. تأثيرات نيران الهاون. يجب أن يقرر القائد التأثيرات التي يرغب في تحقيقها بواسطة نيران الهاون على هدف محدد، وهي كالتالي:

أ. التدمير. هو جعل الهدف خارجاً عن العمل بشكل مؤقت، يتطلب التدمير عادة إحداث نسبة 30% أو أكثر من الإصابات أو الأضرار المادية، يُمكن أن تدمر الهاونات الأهداف غير المدرعة، ولكن تلزم كميات كبيرة من الذخيرة، واستخدام ذخائر خاصة مثل الذخائر الموجهة لتدمير الهدف.

ب. إبطال الفعالية. هو جعل الهدف غير مؤثر أو غير فعال بشكل مؤقت. يتم تحييد الهدف عادة عندما يتكبد ما نسبته 10% أو أكثر من الإصابات أو الضرر. ومن الصعب تحقيق التحييد بنيران الهاون ضد هدف تم تحصينه، ومع ذلك تستطيع نيران الهاون تحييد الأهداف غير المدرعة بما فيها المشاة الراجلة أو الآليات المدولبة.

ج. الإسكات. هو الحد من قدرة العدو على الرماية على قواتنا/ المراقبة/ المناورة أو منعها. تكون تأثيرات نيران الإسكات فورية، تبقى فقط طالما استمرت الرماية. تعتبر نيران الإسكات هي العامل الهام في نجاح أي اقتحام للمشاة، تكون لمعدلات النيران العالية لوحدة الهاون وسرعة الاستجابة المنظمة ميزة في إسكات نيران قوات العدو. تسمح نيران الإسكات للهاون مع أنظمة أسلحة المشاة الأخرى بالحركة والمناورة للقيام بالاقتحام النهائي. كلما كانت نيران الإسكات أكثر فعالية، قلت حاجة جنود المشاة إلى التخفية والتسُّر. يمكن أن تستمر نيران الهاون بإسكات العدو حتى تقترب القوات المقتحمة بما يكفي لتستخدم أسلحة نيرانها المباشرة لإسكات العدو، وهي تعتبر العامل الهام في نجاح أي اقتحام للمشاة.

د. الإعفاء / الحجب. هو إعاقه قدرة العدو على مراقبة واستمکان الأهداف وإخفاء تحركات وأنشطة قواتنا، لا تقوم نيران الإعفاء بتحييد أو إسكات العدو، حيث أنه يبقى قادراً على استخدام أسلحته، ولكنها تقلل من فعالية نيرانه. تستطيع مدافع الهاون رمية قذائف الدخان مباشرة على مواقع العدو من أجل إسكاته أو إعفائه أو يمكنها رمية قذائف الدخان على مكان ما بين قواتنا وموقع العدو لإعفاء مراقبته، تكون نيران الإعفاء من الهاون فعالة لمهام الاستجابة الفورية لمجال محدود ولفترات زمنية قصيرة.

هـ. الإنارة. تستخدم لإنارة منطقة معينة كما تستخدم للتأشير، ولإعفاء أجهزة المراقبة الليلية.

5. خصائص عمليات الهاون. تساند وحدات الهاون قصد القائد عن طريق المساهمة في كسب زمام المبادرة، والتزامن، وخفة الحركة، والعمق. قادة وحدات المناورة، يقومون بالتركيز على كسب زمام

محظور

المبادرة والاحتفاظ بها لتحقيق نتائج حاسمة. يقوم القادة بدمج التزامن مع خفة الحركة والمبادرة، حيث يؤدي التزامن والتنسيق إلى إيجاد القوة القتالية النسبية في المكان والزمان الحاسمين والخصائص هي كالتالي:

أ. المبادرة. تُساهم مدافع الهاون في كسب زمام المبادرة من العدو عن طريق توفير النيران الفورية لتدمير قوات العدو، وتشتيت خطه أثناء العمليات التعرضية والدفاعية، تمنع سرعة وفعالية نيران الهاون العدو من كسب زمام المبادرة.

(1) تُستَخدم الهاونات غالباً لإنزال نيران إسكات فورية تحت الطلب ضد مواقع العدو. تستطيع وحدات الهاون أن تستجيب بشكل سريع لتدمير أو إعماء منطقة العدو بالنيران. وتوفر وحدات الهاون في الهجوم للقائد إسناد ناري مكثف للجهد الرئيسي تستطيع الهاونات ستر حركة القائد والقيادة وبعض الوحدات الفرعية، أو تعيين الأهداف لتركيز نيران أخرى عليها. تقوم نيران القصف المعاكس في الدفاع بإسكات مدفعية وهاونات العدو، وتُعطي قواتنا الحرية للقيام بالأعمال الخاصة بها.

(2) نظراً لإمكانية تخصيص وحدة هاون لكل مجموعة قتال، يستطيع قائد مجموعة اللواء حشد وتوزيع المدفعية وتقديم نيران الاسناد في الزمان والمكان المناسب للمحافظة على المبادرة. تُساعد الهاونات في استعادة زمام المبادرة أثناء الدفاع عن طريق تدمير أو تشتيت قوات العدو المُهاجمة، أو عزل العناصر المساندة للعدو. تسمح وحدات الهاون بتوجيه النيران غير المباشرة على قوات العدو المتقدمة حتى أثناء تحويل نيران المدفعية لمهاجمة قوات العدو اللاحقة على مديات أبعد.

ب. التزامن. من السهل إجراء تزامن لنيران وحدات الهاون المخصصة على مستوى مجموعة القتال مع إجراءات فِرَق الأسلحة الموحدة لتدمير العدو. يضاعف تزامن نيران الهاون مع النيران المباشرة من الآليات، والأسلحة المستخدمة من الطائرات العمودية، والرشاشات، والأسلحة الخفيفة لوحدات المناورة ويُشكّل تأثيراً أكبر على قوات العدو مما لو استخدمت بشكل مُنفصل أو غير مُنسق. ويكون تزامن نيران الهاون مع وحدات المناورة كما يلي:

(1) إن نيران الهاون هامة وعنصر لا يمكن استبداله في مناورة الوحدة. حيث تقوم بهزيمة العدو، أو إسكات نيرانه، أو إعماء مراقبته، مما يسمح لقوة الاقتحام بالاقتراب من العدو وتدميره.

(2) عادةً، لا تستطيع نيران الهاون وحدها تدمير دروع العدو، ولكنها تساهم في تدميرها من خلال العمل المتزامن، حيث تجبر النيران شديدة الانفجار أطقم الدروع على إغلاق الفتحات والمراقبة من خلال فتحات المراقبة، وهذا يقلل بشكل كبير من مراقبة

محظور

الأطقم ويجعلها معرّضة لنيران مقاومة الدروع المباشرة. تستطيع القذائف شديدة الانفجار والدخانية أيضاً عزل الآليات المدرعة عن إسناد مُشاتها الراجلة، وتركها معزولة وواهنة أمام أسلحة المشاة والدبابات الرئيسية وصواريخ مقاومة الدروع الموجهة.

(3) تستطيع قذائف الإنارة للهاون كشف قوات العدو المدرعة أو الأرضية في الليل أمام هجمات القوات الصديقة المتزامنة لاستخدام أسلحة مقاومة الدروع، والمدفعية، والطائرات العمودية الهجومية. تقوم الهاونات بإنارة وإسكات دفاعات العدو التي يُمكن بعد ذلك تدميرها بواسطة النيران المباشرة وقوات الاقتحام القريب.

(4) بعد أن تكسب وحدة المناورة معركة مقاومة الدروع، قد تواجه القوات الصديقة هجمات راجلة ليلية ونهارية من قبل المشاة، يقوم قائد المناورة بالسيطرة على قوات العدو وتدميرها بنيران الهاون، مع حماية القوات الصديقة والمحافظة عليها.

ج. خفة الحركة. هي القدرة على الحركة والمناورة بسرعة وبسهولة. تسمح زاوية النيران العالية وقابلية الحركة والقدرة على التحويل السريع للنيران، ومجموعة القذائف / الصمامات (الفيوزات) المتوفرة للقائد بتحريك قواته بسرعه في ميدان المعركة، دون فقدان النيران سريعة الاستجابة والفعالة. تستطيع فصائل الهاون الرماية من جميع مواقع الرمي المناسبة وحسب طبيعة الأرض، وتستطيع التحول بسرعة من مشاغلة أهداف متعددة إلى تكثيف نيرانها على موقع واحد للعدو. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع القوات التي تقاتل في الأراضي الوعرة الاستفادة من خفة الحركة الذاتية للهاونات لزيادة القدرة التعرضية والدفاعية..

د. العمق. تضيف الهاونات العمق لميدان المعركة، لأن مدى الهاون يفوق مدى معظم أسلحة النيران المباشرة، وأيضاً رماية ومدى الهاون يصل قوات العدو المتخذقة وفي التحصينات الميدانية حيث تجعل زاوية النيران العالية للهاون نيرانها أكثر فعالية ضد قوات العدو المختبئة في الأودية، أو السفوح الخلفية، أو الشوارع الضيقة، أو الممرات.

(1) تستطيع الهاونات أثناء مشاغلة الأهداف ليلاً من إنزال نيران مخططة مسبقاً لتدمير قوات العدو، أو قد تقوم بإنارة مواقع العدو لتمكين أنظمة أسلحة قواتنا من مشاغلتها. تحد قذائف الدخان التي ترمى من قبل الهاون من رؤية العدو لميدان المعركة، وتؤدي إلى تشتيت أعماله المُنسقة. يضيف الهاون أيضاً العمق لميدان المعركة من خلال عزل جزء من قوة العدو، مما يسمح بهزيمته وذلك بتجزئة على مراحل وعزل قواته على شكل مجموعات، قبل أن تتمكن وحداته الأخرى من تقديم الاسناد لها.

محظور

(2) توفر قدرة الهاون على إنزال النيران بأي اتجاه على مديات قصيرة إسناداً نارياً سريع الاستجابة في كافة أنحاء عمق منطقة عمليات القوات الصديقة. تسمح نيران الإسكات من الهاونات للقوات بالتقدم والاقتراب من أهدافها قبل أن يتم رفع أو نقل تلك النيران، وهذا لا يحافظ فقط على القوة القتالية لقواتنا، ولكنه أيضاً يسمح لمدفعية الميدان بتحويل نيرانها ومهاجمة الأسلحة المساندة أو التشكيلات الموجودة بشكل أعمق في ميدان المعركة.

6. واجبات الهاون. توفر وحدات الهاون النيران المميّنة وغير المميّنة للقتال القريب في الهجوم والدفاع. وأثناء عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، قد تقلل التحديدات على استخدام القوة المميّنة حسب قواعد اشتباك الوحدة من استخدام نيران الهاون، وفيما يلي بعض الواجبات الرئيسية لوحدات الهاون في ميدان المعركة:

أ. الواجبات في العمليات التعرضية. تقوم وحدات الهاون في العمليات التعرضية بما يلي:

- (1) تأسيس قاعدة نيران (مع الأسلحة الأخرى) لإسناد مناورة الوحدة.
- (2) تدمير أو تحييد (إبطال فعالية) وحدات العدو.
- (3) إسكات نيران ومراقبة العدو.
- (4) تثبيت العدو.
- (5) توفير نيران إسناد قريبة للاقتحام.

ب. الواجبات في العمليات الدفاعية. تقوم وحدات الهاون في العمليات الدفاعية بما يلي:

- (1) إسكات أو تدمير الأسلحة المساندة للعدو.
- (2) تشتيت تجمعات قوات العدو.
- (3) تدمير قوات العدو الراجلة.
- (4) الاحتفاظ بزمّام المبادرة.

ج. الواجبات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية. تقوم وحدات الهاون في

عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية بما يلي:

- (1) إسناد القوات عند الحاجة لنيران إسناد.
- (2) حماية قواعد القوات الصديقة من الهجوم.
- (3) تدمير قدرات النيران غير المباشرة للعدو.
- (4) توفير الإنارة.
- (5) القيام بواجبات عامة للمشاة مثل تنفيذ الدوريات.

محظور

7. الهاونات على مستوى فريق ومجموعة القتال. تقوم وحدات الهاون على مستوى فريق ومجموعة القتال، بتدمير قوات العدو، وتعزيز قابلية الحركة للقوات الصديقة، وتدمير، أو تحييد، أو إسكات نيران العدو، مما يسمح للقوات الصديقة بالاقتراب من الأهداف واحتلالها.

أ. يتم تخصيص وحدات الهاون عادة لمستوى مجموعة القتال، وتكون متوفرة للقائد عندما تكون نيران الإسناد غير المباشر الأخرى غير متوفرة. ولكي يقوم القادة بحشد القوة القتالية التعرضية في النقطة الحرجة، يجب عليهم أن يتقبلوا المخاطرة في مكان آخر. تكون مصادر مدفعية الميدان على كافة المستويات محدودة، تمتلك بعض وحدات المناورة إسناداً مدفعياً أقل من الأخرى. قد تقوم وحدات الهاون على مستوى مجموعة القتال بما يلي:

- (1) تدمير أو تحييد قوات العدو.
- (2) إسكات أو عزل قوات العدو.
- (3) تقديم الإسناد الناري للتأثير على قوات العدو بحيث يتم إجبار أطقم ناقلات القتال والدبابات على إغلاق الفتحات مما يؤدي إلى تحديد الرؤية من خلال فتحات المراقبة، وبالتالي يقلل من قدرة العدو على استخدام النيران المساندة، وعزل المشاة الراجلة عن ناقلاتها وعن مرافقة الدبابات، عندها تكون نيران مقاومة الدروع المباشرة أكثر فعالية ضد قوات العدو المعزولة ذات مدى الرؤية والنيران المساندة المحدودة.
- (4) اختراق المباني وتدمير تحصينات الميدان بالرمية استعداداً للاقتحام الراجل.
- (5) تمكين القادة من تغطية موانع القوات الصديقة بالنيران غير المباشرة المخطط لها مسبقاً.

- (6) مهاجمة وحدات اقتحام العدو وقواعد نيرانه.
- (7) الاندماج مع نيران الحماية النهائية للوحدة لصد الاقتحام الراجل.
- (8) استخدام مواقع الرمي المُحضّرة خلف سواتر الحماية للاستمرار في الإسناد بالنيران غير المباشرة، حتى عندما تكون معرضة للقصف المعاكس.
- (9) الحركة مع عناصر المناورة الأمامية، وتركيز وتزامن القدرة القتالية.

ب. تقع على عاتق القادة مسؤولية حماية وحدات الهاون، تمتلك وحدات الهاون حماية عضوية محدودة، وتكون أقل فاعلية عندما تقوم بحماية نفسها، لذا قد يخصص القادة عناصر أخرى مع الهاون مثل عناصر من سرية القيادة أو الاحتياط أو المشاة كحماية للهاون.

محظور

تنظيم وحدة الهاون والمعدات الموجودة فيها

8. تُعتبر البساطة، والقوة، والقدرة على المناورة، والفعالية هي الخصائص الرئيسة للهاون.
9. تنظيم وحدة الهاون. إن التنظيم لوحدات الهاون على مستوى الكتيبة وأدنى، وتُعتبر كتيبة الهاون هي القيادة الإدارية التي تعمل كوحدة أم لضمان التدريب والصيانة والإدامة لأنظمة الأسلحة والمعدات المرتبطة بها. تركز هذه العقيدة على الاستخدام التعبوي لسرية الهاون وما دونها.
- أ. سرية الهاون. يتم تعيين سرية الهاون عادة على مستوى مجموعة اللواء، فهي مسؤولة عن تقديم نيران إسناد قريب وعلى زوايا نيران عالية لمجموعة اللواء.
- ب. فصيل الهاون. يتم تخصيص فصيل الهاون عادة لمستوى مجموعة القتال، ويتألف الفصيل من مجموعة من مدافع هاون ويستطيع العمل بشكل مستقل، إما بوحدة رمي أو بقسمين أو كفصيل كامل. يستطيع فصيل الهاون تنفيذ عملية إعادة تزويد ذاتي محدودة باستخدام آليات الذخيرة المخصصة لها.

واجبات ومسؤوليات قادة وحدات الهاون

10. يعزز استخدام نظام مدفع الهاون من قبل جنود مدربين جيداً لتحسين كفاءة وإمكانيات وحدة الهاون لتنفيذ عمليات بقدرة تدميرية، وقدرة على البقاء، وقيادة وسيطرة، وقابلية حركة كبيرة. تُناقش الفقرات التالية المسؤوليات المحددة لقادة وحدات الهاون.
- أ. قائد سرية الهاون. يعتبر قائد وحدة الهاون المسؤول عن كل ما تقوم به وحدته خلال تنفيذ المهمة الخاصة بها، وتشتمل مسؤولياته أعمال القيادة والسيطرة والاستخدام التعبوي، التدريب، الإدارة، خدمات الأفراد، التزويد، الصيانة، الاتصالات والإدامة. تتطلب هذه المسؤوليات أن يكون القائد متفهماً لقدرات أفراد ومعدات وحدته، وأن يعرف كيفية استخدامهم لتحقيق أفضل فائدة تعبوية، يعتبر قائد وحدة الهاون مستشار لقائد وحدة المناورة فيما يتعلق باستخدام الهاون. قد يستغل قائد مجموعة اللواء نيران فصائل الهاون 120 ملم ضمن خطة الرمي في المناطق الجبلية والمناطق الضيقة والمناطق المدنية للاستفادة من اجتناب الذروات.
- ب. ضابط الرصد. هو المسؤول عن مشاغلة الأهداف ومستشار قائد مجموعة القتال في الأهداف المخصصة للهاون وتعتمد أهمية الواجبات على الموقف التعبوي وتتلخص فيما يلي :
- (1) اشغال الأهداف.
 - (2) ادامة الارتباط الوثيق مع الوحدة المسندة واسداء النصح فيما يتعلق بأمر اسناد النيران.

محظور

- (3) المراقبة المستمرة لقطاع معين في منطقة المعركة.
- (4) الحصول على المعلومات التعبوية وتمريرها والتي يجب ان تشمل تفاصيل عن:
- (أ) العدو.
- (ب) توضيح قواتنا في المنطقة التي يتواجد فيها ضابط الرصد وتحركاته الحالية والمستقبلية.
- (ج) تقارير الجوية وقصف الغازات (الكيميائي)، التشويش، القصف النووي.
- ج. قائد فصيل الهاون. هو القائد والمستشار الرئيس لقائد مجموعة القتال فيما يتعلق بالاستخدام التعبوي للهاون، ويعمل مع رقيب الفصيل عن قرب للتأكد من أن الفصيل مدرب ومستعد وقادر على تنفيذ مهمته. وعلى الرغم من أن بعض الواجبات مثل التدريب وإدارة الذخيرة هي بشكل رئيس من مسؤوليات رقيب الفصيل، إلا أنها في النهاية تعتبر من مسؤوليات قائد الفصيل.
- د. رقيب الفصيل. هو المساعد الرئيسي لقائد الفصيل فيما يتعلق بجميع الأمور التدريبية والعملياتية للفصيل، وهو مسؤول أيضا عن إدامة الفصيل وخصوصاً إعادة تزويد الذخيرة. يتولى رقيب الفصيل مسؤوليات قائد الفصيل في حال غيابه.
- هـ. الأمر المدفعي (عدد أول). هو قائد الآلية والمسؤول الأول لاستخدام مدفع الهاون وتنفيذ الواجبات التي تصدر له من قبل قائد الفصيل.
- و. مساعد الأمر المدفعي (المُعَبَّى). هو المسؤول عن فحص وتجهيز الذخيرة والتعبئة أثناء طلب تنفيذ الرماية ويستلم الأوامر من قبل عدد/1.
- ز. السائق. هو المسؤول عن العناية بحاملة الهاون (الآلية) وصيانتها، ويعمل أيضاً كمُعَبَّى بديل ويستلم الأوامر من قبل عدد/1.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

1. عام. يُعتبر الواجب الرئيسي لقائد وحدة الهاون هو إنجاز المهمة، فهو يؤثر في جنوده ويوجههم لكسب ثقتهم واحترامهم وتعاونهم وطاعتهم في العمليات القتالية، وتتطلب قيادته فهماً للسلوك البشري، والوظائف التنظيمية، والأساليب التعبوية لوحدة الهاون، ويقود قائد وحدة الهاون من الموقع الذي يستطيع منه أن يسيطر على نيران الهاون، ويتخذ القرارات ضمن صلاحياته وينفذ قرارات القيادة.

2. مفهوم القيادة والسيطرة (Command and Control). هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لتحقيق أهداف المهمة. ويمارس القادة هذه السلطات والتوجيهات من خلال نظام القيادة والسيطرة والذي يتكون من القوى البشرية وشبكات الاتصال وأنظمة المعلومات والإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة.

3. القيادة. أ. تعتبر القيادة هي الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، حيث تعني التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

(1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.

(2) التوجيه الجيد يساعد في إنجاز المهمة.

(3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. يتأكد القائد من فهم القادة المرؤوسين والأفراد للموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم، ويغرس فيهم الثقة من خلال القيادة الإيجابية، المعرفة الفنية والمقدرة التعبوية.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة، يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيه. تلعب أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية الحديثة دوراً بارزاً بمنحها ميزة فنية مهمة بالمقارنة مع الأنظمة القديمة. يجب أن يعرف القادة والأفراد في جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية، وكيفية الربط بين الأنظمة الرقمية، ونظراً لأن الأفراد يفقدون هذه المهارات بسرعة، لذا يجب على القادة العمل باستمرار للمحافظة على هذه المهارات من خلال إدانة التدريب عليها.

4. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات، وتعرف أيضاً بأنها ممارسة السلطة من

محظور

قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقه قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تفويض/نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجاً للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات وتشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للعمليات.

أ. التخطيط. هو العملية التي يترجم من خلالها القائد مفهوم قائده في المستوى الأعلى إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة.

ب. التحضير. يتألف التحضير من النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ عملية ما، ويشمل التحضير على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرمية.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية لوحدات الهاون لإنجاز المهمة واستخدام الإلمام بالموقف لتقييم سير العملية.

د. التقييم. يشير التقييم إلى المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي خصوصاً موقف العدو وسير تنفيذ العملية.

5. وسائل القيادة والسيطرة.

أ. الاتصالات السلكية. تعتبر الاتصالات السلكية فعالة بوجه خاص في المواقع الثابتة، وقد تستخدم الاتصالات السلكية في المواقع الدفاعية، ومواقع المراقبة، ومناطق التجمع، لأن هذا النوع من الاتصالات آمن وموثوق، ولكنها تضع قيوداً شديدة على قابلية حركة المستخدم، كما أنها تحتاج إلى وقت طويل لمدّها خاصة في التضاريس الصعبة وتزداد الصعوبة في المناطق الثلجية.

ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل الاتصال مرونةً واستخداماً، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة وعبر مسافات بعيدة وبدقة عالية ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن. كما أن طبيعة التضاريس قد تحد من استخدام الاتصالات اللاسلكية خاصة تلك التي تعمل على الترددات العالية جداً والتي تتطلب تبادل الرؤيا بين الأجهزة اللاسلكية حتى يتم الإتصال.

ج. الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً بسرعة لمسافات قصيرة. تكون الإشارات القياسية لليد والذراع أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. يستطيع الأفراد استخدام الورق الحراري، والإضاءة اليدوية، والإضاءة الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن

محظور

استخدام ذخيرة الإنارة لتوفير الإشارات البصرية، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية. يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، وتوزيع الإنذارات، ومع ذلك تصل الإشارات الصوتية فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقل بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة، بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، فيجب أن يكون استخدامها محدوداً للمحافظة على الأمن. ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب الإرباك، وأن تكون المعاني المتفق عليها مسبقاً للإشارات الصوتية مبينة في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية، ومثال على ذلك الطرق على الأسطح أو السلاح. تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقاً في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، وعندما تصبح الوسائل الأخرى غير آمنة وغير فعالة ويتم استخدام العدائين، وتعتبر هذه الوسيلة الأكثر أمناً ومرونة واعتمادية. يستطيع العداؤون تسليم خطط النيران، وتقارير الموقف، وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون الرسائل والتقارير والأوامر المرسله مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

قيادة المهمة

6. مفهوم قيادة المهمة هي أحد أساليب القيادة التي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة التي تشجع على روح المبادرة وحرية التفكير والابداع من قبل القادة المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن إطار قصد القائد بهدف إنجاز المهمة.

7. بشكل عام تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.
- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

محظور

8. الكفاءة. إن جوهر قيادة المهمة الفعّالة يكمن في الكفاءة التعبوية والفنية للقادة والمرؤوسين والفرق، ويحقق القادة والمرؤوسون الكفاءة المطلوبة لتنفيذ واجباتهم حسب المعايير من خلال التدريب والتعليم والخبرة المكتسبة من المهام العملية، ويعمل القادة باستمرار على تقييم كفاءة وحداتهم ومرؤوسيهـم وذلك لتحديد درجة الثقة التي يمكن منحها للمرؤوسين وقدرتهم على تنفيذ المهام بشكل لا مركزي مع قبول درجة معينة من المخاطرة.

9. الثقة المتبادلة. الثقة المتبادلة هي ثقة مشتركة بين القادة ونظرائهم ومرؤوسيهـم، والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الواجبات المطلوبة بكفاءة. ويتم بناء الثقة المتبادلة من خلال الخبرات المشتركة بمرور الوقت عن طريق دعم قيم القوات المسلحة وممارسة القيادة المنسجمة مع مبادئ القوات المسلحة والقيادة بالقوة من قبل القادة.

10. الفهم المشترك. أ. يُقصد بالفهم المشترك المعرفة المشتركة بين القادة والمرؤوسين لكيفية التعامل مع المعاضل التي يتم مواجهتها والأدوات والأساليب المتوفرة لحلها، وما هي النتيجة المتوقعة لهذا الإجراء، مما يساعد على سرعة العمل ورد الفعل، إنها باختصار الإجابة على سؤال، ما الذي ينبغي فعله عند مواجهة موقف أو معضلة معينة؟
ب. إن التحدي الأهم للقائد وهيئة ركنه هو إيجاد الفهم المشترك بالبيئة العملية وأساليب حل المعاضل، ويبني القادة وهيئة الركن الفهم المشترك بشكل فعّال ويحافظون عليه عن طريق إدامة التعاون والحوار طوال آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). وكما هو الحال في بناء الثقة، فإن إيجاد الفهم المشترك يكون بشكل تدريجي بين عناصر القوة على مستوى الوحدات والتشكيلات.

11. إعطاء قصد واضح من القائد. إن قصد القائد هو جملة واضحة ومختصرة تبين القصد من العملية والنهاية المرغوبة التي تساند قيادة المهمة، ويوفر رؤية لهيئة الركن، ويساعد القادة المرؤوسين وقادة أسلحة الإسناد والخدمات بالعمل لتحقيق النتائج المطلوبة من القائد بدون أوامر إضافية حتى عندما لا تكون العملية واضحة كتلك المخطط لها، يضع القادة قصدهم ضمن قصد قيادتهم الأعلى، ويوفر قصد القيادة الأعلى أساس وحدة الجهد في كافة مستويات القوة.

12. ممارسة مبادرة المرؤوسين. أ. إن المبادرة هي العمل في غياب الأوامر، أو عند وجود أوامر غير مناسبة للموقف، أو عند وجود فرص غير متوقعة أو وجود تهديد. وهذا يعني أن المرؤوسين يستمرون في تنفيذ

محظور

الأوامر والتعليمات الصادرة لهم من قادتهم ما دامت هذه الأوامر والتعليمات تناسب الخطة الموضوعية والموقف في ميدان المعركة.

ب. يوضح قصدُ القائدِ الحدودَ التي قد يمارس المرؤوسون المبادرة ضمنها، ويعطي المرؤوسين الثقةَ لتطبيق الحكم السليم في المواقف الغامضة والملحة لأنهم يعرفون القصد من المهمة والواجب الرئيسي والنهاية المرغوبة، ويشعر المرؤوسون بالقدرة على تنفيذ الأعمال التي يعتقدون أنها تنجز المهمة، ويبدلون الجهد باستخدام المبادرة لحل المعاضل غير المتوقعة.

13. استخدام الأوامر. الأوامر هي وسيلة لإيصال التعليمات من المستوى الأعلى للمرؤوسين، وقد تكون مكتوبةً أو شفويةً، يستخدم القادة أوامر المهمة لتوفير التعليمات والتوجيهات وتحديد الأولويات الواجبات التي تؤثر على الموقف وتخصيص الموارد وتفويض الصلاحيات للمرؤوسين. يعتبر نموذج أمر العمليات المكوّن من خمس فقرات هو النموذج القياسي الذي يستخدمه القادة لإصدار أوامره وتعليماتهم.

14. قبول المخاطرة.

أ. بشكل عام، يُعرّف الخطر بأنه تعرضُ شخصٍ ما أو شيءٌ ذو قيمة للضرر أو الخسارة، ويقبل القادة المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات لأن حالة عدم التأكد تكون موجودة في كافة العمليات العسكرية، كما أن المخاطرة موجودة في كل عملية ولا يمكن تجنبها بشكل كامل، يقوم القادة وهيئة الركن والمرؤوسون بتحديد مستوى المخاطرة الموجودة وكيفية التخفيف منها إذا تم تبني عمل ممكن معين، ويتم الحكم على قبول المخاطرة من خلال موازنة النتائج المتوقعة الحصول عليها مقابل التعرض للخطر، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أهمية الهدف والوقت المتوفر والتكلفة المتوقعة.

ب. تختلف المخاطرة المحسوبة عن المغامرة (والتي تعني المخاطرة بالقوة من دون معلومات منطقية عن نتيجة الفعل)، أما المخاطرة المحسوبة فهي الحكم على النتيجة مقابل الكلفة (الخسارة المتوقعة). وبالتالي لا تكون التقديرات المنطقية وقبول المخاطر المحسوبة مغامرة، ولذلك يتجنب القادة القيام بالمغامرة، ويكونون حريصين على تحديد المخاطر وتحليلها أو تقليلها قدر الإمكان ومن ثم قبول المخاطر المحسوبة لاستغلال الفرص.

15. علاقات القيادة. هي المسؤوليات المترابطة والمتداخلة بين القادة وهي أيضاً السلطة والصلاحيات العملية التي تمارس من قبل القادة في التسلسل القيادي، كما تعرف أيضاً بأنها القيادة القتالية (صلاحيات أو سلطة القيادة) والسيطرة العملية والسيطرة التعبوية أو الإسناد، وتحدد هذه العلاقات كيف تتم السيطرة على وحدات الهاون وأين تحصل على الإسناد ومع من تعمل.

محظور

أ. العضوية.

(1) القوات العضوية هي تلك القوات المحددة أو التي تُشكّل جزءاً رئيساً من تنظيم عسكري. وتعتبر الوحدات العضوية في وحدةٍ ما هي تلك المبينة في جدول موازنتها المعمول به في القوات البرية.

(2) تؤسس القوات البرية علاقات القيادة العضوية من خلال وثائق تنظيمية مثل جداول الموازنات والمعدات وجداول التوزيع والعلاوات. يتم إسناد الجنود في السرية إدارياً (القوى البشرية، الأمور المالية، وما إلى ذلك) عن طريق الكتبية وهي مسؤولة أيضاً عن إسناد التدريب وتقديم النصح بما يتعلق به. إذا تم تكليف الوحدة العضوية بصورة مؤقتة لتنفيذ واجبٍ مع قيادةٍ أخرى، فإنها تعود للعمل تحت سيطرة قيادتها العضوية بعد انتهاء مهمتها. تعتبر جميع الفصائل وحدات عضوية في سرية الهاون.

ب. التعيين. تبقى وحدات القوات البرية المعينة تابعة للقيادة في المستوى الأعلى لفترات مستمرة. يتم التعيين على أساس احتياجات التشكيلات البرية ويتم إجراء الترتيبات لها بموجب أوامر بدلاً من وثائق تنظيمية. ورغم أن تنظيم القوة لغرض معين أو لتنظيم خاص بواجبٍ قد يفصل الوحدات مؤقتاً، فإنها في نهاية المطاف تعود إما إلى قيادتها المعينة أو إلى قيادتها العضوية (القيادة الأم). يتم تعيين سرايا الهاون بشكل دائم إلى مجاميع الألوية وتكون مجموعة اللواء مسؤولة عن استخدامها وتوفير الإدامة لها أثناء العمليات القتالية، ويتم استبدال المصابين التي حدثت إصاباتهم أثناء القتال من سرية التعزيز في مجموعة اللواء/ من مراكز التعزيز المدربين على استخدام اسلحة الم د.

ج. الإلحاق. تعمل الوحدات الملحقة مؤقتاً تحت إمرة القيادة المستفيدة، وقد تكون المدة طويلة. تعود الوحدات الملحقة إلى قيادتها الأم (المعينة أو العضوية) عندما ينتهي سبب الإلحاق. تتولى قيادة القوات البرية التي تلتحق بها وحدة أخرى عن طريق التعيين أو الإلحاق، مسؤولية متطلبات السيطرة الإدارية، وخصوصاً الاستدامة التي تتلقاها تلك الوحدة عادةً، إلا إذا تم تغيير ذلك بموجب توجيه أو أوامر.

د. السيطرة التعبوية.

(1) هي جزء من السيطرة العملياتية وتعني ممارسة صلاحيات القيادة على القيادات أو القوات الملحقة أو المعينة، أو القدرات أو القوات العسكرية المخصصة للواجب،

محظور

وتقتصر على التوجيهات المفصلة الضرورية لتحقيق المهام أو الواجبات الموكلة، والسيطرة على التحركات أو المناورة، ضمن منطقة العمليات.

(2) يمكن تفويض السيطرة التعبوية وممارستها على أي مستوى أقل من مستوى قوة الواجب المشتركة، ويمكن ممارسة السيطرة التعبوية على القدرات أو القوات العسكرية الملحقة أو المعينة، المخصصة للواجب.

(3) تعطي السيطرة التعبوية الصلاحيات الكافية للسيطرة على تطبيقات القوة وتوجيهها، أو الاستخدام التعبوي لموارد إسناد القتال ضمن المهمة أو الواجب المخصص.

(4) لا تشمل السيطرة التعبوية الصلاحيات التنظيمية أو التوجيهية فيما يتعلق بالإمداد أو النواحي الإدارية، أو الانضباط. توفر الوحدة التي بيدها السيطرة التعبوية الإدامة لوحدة الهاون. يستمر قائد الوحدة الأم بممارسة هذه المسؤوليات ما لم يتم التوجيه بخلاف ذلك.

إجراءات المعركة والتجارب

16. إجراءات المعركة. توفر إجراءات المعركة لقادة الوحدات الفرعية والفرعية الصغرى إطار عمل لإعداد وتطوير الخطط والأوامر، وتستخدم وحدات الهاون نفس إجراءات المعركة التي تستخدمها أي وحدة أخرى، حيث توفر الإجراءات الوقت، ويستخدمها القائد حسب الترتيب الأكثر فعالية، ويتم تعديل تسلسل الإجراءات لتلبية المهمة، والموقف، والوقت المتوفر، ويتم القيام ببعض الخطوات في نفس الوقت، بينما يمكن أن تستمر الخطوات الأخرى طيلة العملية وإجراءات المعركة كالتالي:

أ. استلام المهمة. يمكن أن تكون مهمة وحدة الهاون على شكل أمر إنذاري أو أمر عمليات، أو أمر مجزأ مكتوب أو شفوي، ويقوم القائد، فور تحديد المهمة القادمة باتخاذ الإجراءات للبدء بتحضير الوحدة حيث ينفذ تحليلاً أولياً ويضع في الاعتبار متغيرات المهمة لتحديد متطلبات الأمر الإنذاري.

ب. إصدار الأمر الإنذاري. يصدر قائد وحدة الهاون أمر إنذاري بالمعلومات المتوفرة ويقوم بتحديثه عند الحاجة بأوامر إنذارية إضافية. يسمح الأمر الإنذاري للوحدة بالتحضير للقتال بأسرع وقت ممكن بعد أن تكون قد تم إنذارها بالمهمة القادمة، وهذا يشمل عادةً عدداً من الإجراءات والأعمال القياسية المشمولة في الأوامر التعبوية المستديمة. يتناول الأمر الإنذاري أموراً ليست موجودة في الأوامر المستديمة والتي تعتبر ضرورية للتحضير للمهمة. يختلف كل أمر إنذاري في التفاصيل وذلك بناءً على نوع الموقف التعبوي ومدى توفر المعلومات.

ج. عمل الخطة الأولية. تعتبر الخطط الأولية هي الأساس لأمر العمليات. يحلل القائد متغيرات المهمة (المهمة، والعدو، والأرض، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات

محظور

المدينة) ويقوم بإعداد وتطوير وتحليل الأعمال الممكنة، ومقارنة تلك الأعمال واتخاذ القرار الذي ينتج الخطة الأولية.

د. بدء الحركة. يُحرّك القائد المرؤوس الوحدة إلى منطقة التجمع أو موقع الرمي، ويمكن أن تعطى تعليمات هذه الحركة في الأمر الإنذاري، ويتأكد قائد الحركة أن جميع التحركات قد تم تنسيقها مع القيادة وتمت المحافظة على الأمن.

هـ. تنفيذ الاستطلاع. الاستطلاع عملية مستمرة أثناء إجراءات المعركة، وتضع الخطة الأولية الجدول الزمني للاستطلاع، ويتم تخطيط وتنفيذ الاستطلاع لتأكيد، أو تعديل الخطة الأولية. و. إكمال الخطة. يعدل القائد خطته الأولية كنتيجة للاستطلاع والمعلومات الأخرى، وقد يتعين عليه تغيير الأعمال الممكنة إذا تغير الموقف أو أصبح على غير ما كان يتوقعه، ويستمر في التنسيق مع جميع الوحدات المُساندة والقيادة الأعلى، والوحدات المجاورة.

ز. إصدار الأمر. يوضح أمر العمليات المهمة بشكل دقيق وموجز، ويوصل قصد قائد الفصيل ومفهومة لكيفية رغبته في تنفيذ المهمة. يجب أن لا يحتوي أمر العمليات على معلومات غير ضرورية.

(1) يتم إصدار الأمر من قبل القائد شخصياً ومباشرة لجنوده لضمان أن كل قائد وجندي يفهم المهمة، وما الذي يجب إنجازه. يستخدم القادة المساعدات البصرية، مثل الطاولة الرملية والمخططات لتوضيح مفهوم العمليات والأعمال على الهدف والحركة.

(2) يساعد نموذج أمر العمليات المكون من خمس فقرات القائد في رسم صور كاملة لجميع جوانب العملية من حيث الأرض، والعدو، والوحدات الصديقة والمجاورة، ومهمة الوحدة، والتنفيذ، والإسناد والقيادة. ويساعد النموذج أيضاً في تناول جميع تفاصيل العملية، وأخيراً يوفر للمرؤوسين تدفقاً سلساً للمعلومات من البداية وحتى النهاية.

ح. الإشراف. يراقب القادة تحضيرات المهمة طوال إجراءات المعركة، وينقحون الخطة، ويجرون التنسيق مع الوحدات المجاورة ويشرفون على التحضيرات وقيمونها. يجب أن يؤكد قادة الهاون المهام والمسؤوليات مع القائد، كما ويؤكدون الكميات والأنواع الصحيحة من الذخيرة المتوفرة. تبين الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة المسؤوليات الفردية، وتسلسل نشاطات التحضير. يشرف القادة على المرؤوسين، ويقومون بالتفتيش على الأفراد والمعدات للتأكد بأن الوحدة جاهزة للمهمة. تعتبر التجارب عنصراً حاسماً وهاماً في التحضير.

17. التجارب. يجب أن ينفذ القادة التجارب، وهي ضرورية لضمان التنسيق الكامل والفهم من قبل المرؤوسين، ويجب أن تشارك وحدة الهاون في التجارب على خطة المناورة والإسناد الناري التي تجريها

محظور

القيادة الأعلى، وتعتبر هذه التجارب هامة للنجاح. يجب أن يوفر الأمر الإنذاري للقادة المرؤوسين تفاصيل كافية لبرمجة وتنفيذ التجارب على التمارين قبل استلام أمر العمليات، ويمكن أن تركز التجارب التي تنفذ بعد أمر العمليات على الواجبات المحددة للمهمة، كما يجب إجراء التجارب على الأعمال الممكنة وخطط الطوارئ البديلة إذا سمح الوقت بذلك.

تفتيشات ما قبل القتال

18. تعتبر تفتيشات ما قبل القتال حاسمة وهامة لنجاح المهمة القتالية، وتضمن أن الأفراد جاهزين لتنفيذ الواجبات الفردية والجماعية الضرورية التي تسند المهمة. تعتبر التفقدات والتفتيشات جزءاً من إجراءات المعركة التي تمنع وجود نواقص قد تعرّض حياة الأفراد ونجاح المهمة للخطر. تتضمن الأوامر التعبوية المستديمة للوحدات قوائم تفقد تفتيشات ما قبل القتال، ويجب على القادة الرجوع إلى كتيب الاستخدام المناسب عند القيام بتفتيش المعدات، وبالإضافة إلى ذلك يقوم قادة الهاون بتفقد وتفتيش المعلومات والمعدات والإمدادات الخاصة بوحدة الهاون، وقد تشمل هذه التفتيشات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ. الأفراد. قد يتم التفتيش على أفراد وحدة الهاون من أجل التأكد ما يلي:

(1) الملابس والمعدات الفردية ومن ضمنها الأسلحة والخوذة واقية الشظايا وواقية العينين وسدادات الأذن.

(2) محتويات حقيبة معدات الاقتحام، أو المعدات الشخصية المحمولة في المهمة.

(3) التمويه.

(4) معرفة المهمة، وواجبات الأفراد مثل تغيير المواقع وخطة النيران.

(5) معرفة الشبكات والترددات والنداءات اللاسلكية.

(6) معرفة إشارات الطوارئ وكلمات التحدي والمرور والكلمات الرمزية.

(7) بطاقات المرجع وقوائم التفقد مثل قواعد الاشتباك، وإجراءات الإخلاء الطبي.

ب. المعدات. فيما يلي بعض الأمثلة على المعدات التي قد يتم التفتيش عليها وهي:

(1) المعدات الضرورية للمهمة مثل موجهات الهاون، والأضوية الليلية، والأضوية الفسفورية.

(2) عدد وصلاحيّة بطاريات المعدات الإلكترونية.

(3) أنظمة سيطرة على النيران وتشمل التحضير والتجهيز وتحميل البيانات وبيانات الحسابات قبل الرماية.

(4) مدفع هاون كامل وصالح للعمل.

(5) الأسلحة المستخدمة من قبل الأطقم.

محظور

(6) معدات الاتصالات العاملة، وتفقدات الاتصالات، والبيانات الأمنية المناسبة.
ج. الآليات. فيما يلي بعض الأمثلة على الأمور المتعلقة بالآليات التي قد يتم التفتيش عليها وهي:

- (1) صيانة وتمويه الآليات، ومستوى الوقود والزيوت، والعدّة.
 - (2) معدات الاتصالات الكاملة والمركبة بشكل مناسب على الآليات وكذلك الهوائيات.
 - (3) المعدات حسب خطط تحميل الآليات.
 - (4) معدات الطوارئ التي يسهل الوصول إليها بسرعة، أو معدات الصيانة مثل حبال السحب، والمواد الأساسية التي يتم صرفها.
 - (5) المعدات الإضافية القابلة للعمل مثل معدات الإجراءات الإلكترونية المضادة.
 - (6) المعدات الاحتياطية القابلة للعمل والمخزنة بشكل صحيح.
 - (7) معدات الهاون المؤمنة والمخزنة بشكل صحيح.
- د. الإمدادات. فيما يلي بعض الأمثلة على الإمدادات التي قد يتم التفتيش عليها وهي:
- (1) الذخيرة وتشمل الكمية والنوع والتخزين (عزل الفيوزات عن الذخيرة بشكل صحيح).

(2) المياه والأرزاق.

(3) الإمدادات الطبية.

أنظمة السيطرة

19. أوامر القتال. يستخدم القادة أوامر القتال لنقل المعلومات والتعليمات إلى المرؤوسين، يجب أن تستخدم الأوامر نموذجاً قياسيًّا، وتحتوي على تعليمات أساسية واضحة ومكتوبة بدقة. تختلف التفاصيل حسب الوقت المتوفر للقائد للتحضير، وتكمل الأوامر التعبوية المستديمة الأوامر، وتسمح للقائد بالرجوع إلى التعليمات الموجودة للواجبات والمواقف التي تحدث غالباً. يجب أن تكون هذه الأوامر:

- أ. واضحة. يجب وضع الأمر بحيث يمكن فهمه بشكل سريع.
- ب. تُحدّد المسؤوليات. يجب أن تبين الأوامر علاقات القيادة والإسناد، وتُحدّد المسؤوليات لإنجاز الخطة حسب قصد القائد.
- ج. كاملة قدر الإمكان. يجب أن تبين الأوامر المهمة وتوفر المعلومات الضرورية اللازمة للتنفيذ، وتوفر إجراءات السيطرة الكاملة والقابلة للفهم التي تضاعف قدرات المبادرة لدى المرؤوسين.

محظور

د. منسقة. لكي تكون الأوامر منسقة، يجب أن توفر التواصل المباشر بين المرؤوسين، وتهيئ جميع عناصر القوة القتالية من أجل عمل منسق وحاسم، وتفرض إجراءات السيطرة الضرورية فقط، وتساعد على تحديد وتوفير متطلبات الإسناد المتبادل مع المحافظة على تقليل فرص تعرّض الوحدة للإصابة بالنيران الصديقة.

هـ. مرنة. بحيث تترك مساحة للتعديلات التي قد تفرضها ظروف العمليات غير المتوقعة.
و. أن تكون موقوتة. ترسل الخطط والأوامر للمرؤوسين في وقت يسمح لهم بالتخطيط والتحضير بشكل كافٍ لأعمالهم. وعندما يكون الوقت المتوفر قصيراً، ستكون النتائج أقل اتقاناً.

20. الأمر الإنذاري. هو إنذار تمهيدي بأمر أو عمل سيتبعه ويستخدم القادة الأوامر الإنذارية لإنذار وحداتهم بمهمة قادمة، وتوفير تعليمات أولية تعطي المرؤوسين أقصى وقت تحضير للتنفيذ. فإن اتباع الأمر القياسي المكون من خمس فقرات يبسّط الأوامر ويجعلها قياسية، وهذا من شأنه أن يساعد القائد عندما يكون منهكاً أو تحت ضغط وتوتر شديدين. يجب أن يوفر الأمر الإنذاري أي تعليمات محددة غير مشمولة في الأوامر المستديمة، كما يتناول بشكل محدد واجبات مهمة للتحضير للمهمة مثل التغييرات على أنواع الذخائر المحمولة في الآلية.

21. أمر العمليات. هو توجيه يتم إصداره من قبل القائد لمرؤوسيه من أجل تنسيق تنفيذ عملية معينة. يوفر أمر العمليات جميع المعلومات المتعلقة بعناصر المهمة وهي (ماذا، ومن، ومتى، وأين، وكيف، ولماذا)، ويلخص الأمر قصد القائد من الإسناد الناري، يستخدم القائد أمر العمليات لإبلاغ المرؤوسين بكيفية نيته القتال في المعركة، ويستخدم نموذج أمر العمليات القياسي لتنظيم أفكاره في تسلسل منطقي، وهذا يضمن أن وحدة الهاون تعرف كل شيء ضروري عن مهمتها. ويسمح الاستخدام المنسق لنموذج أمر العمليات للقائد بتنسيق الأوامر التعبوية المستديمة وتبسيط أوامره. تتبع أوامر العمليات الفقرات القياسية الخمسة التالية:

أ. الموقف.

(1) قوات العدو. هي قوات العدو الذي تتوقع الوحدة مواجهتها أو التي قد تؤثر على المهمة، ويشمل ذلك تأليف، وتوزيع، وقدرات تلك القوات.

محظور

(2) القوات الصديقة. يقوم القائد بصياغة المهمة وقصد القائد لمستويين أعلى، وكذلك صياغة مهام الوحدات الجانبية والخلفية الأخرى، وكيف تؤثر مهام تلك الوحدات على وحدته.

(3) الملحقون والمنفصلون. تناقش أي وحدات/ عناصر ملحقة أو منفصلة لهذه العملية.

ب. المهمة. تشمل صيغة المهمة العناصر الخمسة ماذا (الواجب)، من، متى، أين، ولماذا (القصد).

ج. التنفيذ.

(1) مفهوم العمليات. تتصف هذه الفقرة بفقرة واحدة أو أكثر استخداماً للوحدة لتنفيذ هذه المهمة. كما تتم أيضاً مناقشة الجهد الرئيسي، والجهد المساند، والخطة العامة للإسناد الناري، ويتم أيضاً شمول أي إسناد هندسي، أو استطلاع، أو عمليات أمنية.

(أ) المناورة. يصف القائد بالتفصيل الواجب والقصد لكل وحدة مرؤوسة، ويتم شمول تشكيلات الحركة، والأعمال على الهدف، ومعايير الاشتباك وفض الاشتباك منذ البداية وحتى انتهاء المهمة.

(ب) النيران. يشرح القائد مفهوم النيران المباشرة وغير المباشرة ليشمل ذلك متى ستبدأ النيران، أو تتوقف، أو يتم تحويلها ويتم ربط ذلك بمعالم واضحة على الأرض.

(ج) الاستطلاع.

(د) الهندسة.

(هـ) الدفاع الجوي.

(و) عمليات المعلومات.

د. الخدمات الإدارية. يبين القائد هنا مواد الإمداد اللازمة للمهمة وغير المشمولة في الأوامر المستديمة للوحدة. يتم شمول الذخيرة الإضافية، ونقاط جمع الإصابات، ومخابئ مواد الإمداد، ونقاط جمع أسرى الحرب، وأي أغراض أخرى خاصة بالمهمة قد تحتاجها الوحدة.

(1) مفهوم الإسناد.

(2) المواد والخدمات.

(3) الإخلاء الطبي والمستشفيات.

(4) القوى البشرية.

(5) أسرى الحرب.

(6) النقلات.

هـ. القيادة والاتصالات.

(1) القيادة. مكان مواقع القيادة أو القادة الرئيسيين أثناء المهمة.

(2) الاتصالات. تغطي الأوامر المستديمة للوحدة عادة أغلب تعليمات الاتصالات. قد

تكون هناك جوانب أخرى خاصة بالمهمة كأساليب الاتصال، وذخائر الإنارة التي سيتم استخدامها لأغراض الإشارة، والكلمات الرمزية، وكلمات المرور الحالية، وكلمات التحدي والمرور (تستخدم خلف خطوط القوات الصديقة)، وأي تعليمات اتصالات خاصة أخرى.

22. الأوامر المجزأة. أمر العمليات المجزأ هو شكل مختصر لأمر العمليات (شفوياً أو مكتوباً) يزيل أو يحذف ويعيد صياغة المعلومات الموجودة في أمر العمليات ساري المفعول، ويتم إصدارها لتغيير أو تعديل ذلك الأمر، وطالما أن الأوامر المجزأة تستخدم عادةً أثناء تنفيذ العملية، يجب أن تكون التعليمات موجزة ومحددة. تشمل الأوامر المجزأة عناوين الفقرات الخمسة الرئيسية لأمر العمليات، وبعد كل عنوان رئيسي أو بعد المعلومات الجديدة تتم كتابة "لا تغيير".

23. الشفافات. الشفاف هو طباعة أو رسم على ورق شفاف أو جلاتين بنفس مقياس رسم الخارطة لإظهار التفاصيل التي لا يظهر أو تتطلب تركيزاً خاصاً في الأمر الأصلي. يجب أن يتأكد قائد وحدة الهاون أنه تم توفير الشفافات للمرؤوسين وأن المعلومات تم نقلها بدقة لنظام السيطرة الأوتوماتيكي (الآلي) على الرماية. يجب أن يكون الشفاف بسيطاً ومرتباً ودقيقاً، ويجب أن يشمل جميع إجراءات السيطرة وجميع المعلومات التي يمكن وصفها بطريقة مرسومة. قد يشتمل أمر العمليات على عدة شفافات، ولكن أهم الشفافات لقائد وحدة الهاون هي شفافات العمليات وشفافات الإسناد الناري، حيث تظهر الموقع، والحجم، ومجال المناورة، والنيران للقوات الصديقة المشتركة في العملية.

24. الأوامر التعبوية المستديمة. هي مجموعته من التعليمات للأعمال والإجراءات العامة والمتكررة، وقد يكون لدى الوحدة أوامر تعبوية مستديمة تغطي الأمور الإدارية، والإدامة / الإمداد وغيرها، تجعل الأوامر التعبوية المستديمة الأساليب والإجراءات والأعمال الروتينية أو المتكررة على مستوى الوحدة قياسية لزيادة الفعالية والمرونة، تجعل الأوامر التعبوية المستديمة الأعمال الروتينية أو المتكررة قياسية وليست بحاجة إلى التدخل الشخصي من القائد، ومع ذلك، فإنها أيضاً قد تتناول أحداثاً نادرة الحدوث أو غير عادية قد تؤدي إلى فشل المهمة.

محظور

أ. تساعد الأوامر التعبوية المستديمة وتسرع العمليات بواسطة ما يلي:

- (1) تقليل عدد وطول وتكرار أوامر القتال.
- (2) تبسيط تحضير وإرسال أوامر القتال.
- (3) تحديد الأولويات في غياب التعليمات المحددة.
- (4) تقليل الوقت للتحضير للعمليات.
- (5) تعزيز عمل الفريق، والفهم المتبادل بين القادة والقطعات.
- (6) تقديم النصح والإرشاد للقادمين الجدد أو الوحدات الملحقة حديثاً حول الإجراءات المتبعة.
- (7) تقليل الارتباك والأخطاء.

ب. يجب عدم إعادة وضع الأوامر التعبوية المستديمة للقيادة الأعلى ما لم تكن هناك حاجة لتفاصيل أكثر لإنجاز الأعمال. يجب أن تتفق الأوامر التعبوية المستديمة لفصيل الهاون مع جميع أجزاء الأوامر التعبوية المستديمة لمجموعة القتال، ويمكن أن تصبح أي مادة متعلقة بالفصيل شيئاً مهماً للأوامر المستديمة للوحدة، وتعتمد الكثير من المواد في الأوامر التعبوية المستديمة على الأفراد والمعدات المتوفرة في التشكيل، تعتمد المواد الأخرى على التعبئة والوسائل الجيدة، يضع القادة مواد الأوامر التعبوية المستديمة بناءً على إمكانية عملهم بأقصى فعالية وأفضل طريقة لتحضير وحداتهم للقتال. تبقى الأوامر التعبوية المستديمة سارية المفعول ومطبقة ما لم يتم تعديلها بالأمر. إذا كانت بعض المواد بحاجة لتعديلات مستمرة، يجب أن لا تكون جزءاً من الأوامر التعبوية المستديمة.

25. الاتصالات. تعتبر الاتصالات الفعالة حاسمة وهامة في إنزال النيران. تستخدم وحدات الهاون أجهزة ومعدات اتصال سلكية واللاسلكية، كما تستخدم أيضاً التقارير الاعتيادية وغير الاعتيادية لإبقاء القادة وهيئة الركن مطلعين على الموقف التعبوي والإداري للوحدة وموقف الإمداد فيها.

أ. تعتبر الاتصالات السلكية أكثر الوسائل أمناً، ولا يمكن كشفها بواسطة موجدات الاتجاه اللاسلكية. قد يتم ربط وحدة الهاون في الموقع شبه الدائم أيضاً مع مجموعة القيادة، أو مع ضباط الرصد الأماميين سلكياً. تحتاج الأسلاك إلى وقت لمدّها وتركيبها وهي ذات مدى محدود، وإذا لم يتم طمرها تحت التراب بطريقة صحيحة فإنها تكون عرضة للقطع بسبب الرماية وحركة الآليات.

ب. تعد أجهزة الاتصال اللاسلكية أكثر وسائل الاتصالات الفصيل مرونةً واستخداماً، وأكثر الوسائل تحقيقاً للأمن، وتستطيع نقل المعلومات بسرعة عبر مسافات بعيدة وبدقة عالية. تزود

محظور

المعدات الحالية وحدة الهاون بأمن اتصالات ضد معظم إمكانيات تحديد الاتجاه، والاعتراض، والتشويش المعادية، ومع ذلك فإن معدات تحديد الاتجاه المتطورة تستطيع متابعة أي إشارة لاسلكية تقريباً. تعتبر أنظمة الأقمار الاصطناعية إذا توفرت أكثر أمناً وأقل عرضة للتدخل من قبل الأرض والمباني، ولكنها يمكن أن تتأثر بالطقس. تتداخل المنشآت كذلك التي تولد الإشارات الكهربائية والأرض مع الاتصالات التي تعمل ضمن المدى المنظور.

جـ. توفر التقارير في القتال، للقادة المعلومات للخطط والقرارات، ويجب أن تكون هذه التقارير دقيقة ووقتية وكاملة، وتوفر إجراءات التقارير القياسية الوقت، وتعزز إتمام العملية، وتمنع الإرباك. تختلف طرق إرسال وحماية التقارير وتعتمد على المعلومات المرسلة، والمعدات المتوفرة، والمتطلبات المحلية، والأرض، وتهديد الحرب الإلكترونية. يجب فرض أمن الاتصالات مهما كانت وسيلة الإبلاغ والتقارير، ويجب أن يتم تشفير أي تقرير يحتوي على معلومات عن الوحدات الصديقة، أو إرساله بوسائل اتصالات آمنة باستخدام شيفرة رسمية.

محظور

محظور

الفصل الثالث

**تخطيط وتنسيق
الإسناد الإداري**

محظور

محظور

الفصل الثالث

تخطيط وتنسيق الإسناد الناري

1. عام. يعتبر تخطيط الإسناد الناري للهاون عملية مستمرة ومتزامنة لتحليل وتخصيص وتنسيق وجدولة نيران الهاون. إن نيران الهاون سريعة الاستجابة إذا كانت مخططة ومنسقة ومدمجة بشكل كامل مع خطة المناورة.

2. وحدة الهاون 120 ملم. يقوم قائد مجموعة اللواء باستخدام وحدة الهاون، لإسناد الجهود التعبوية مثل:

- أ. إسناد إحدى مجموعات القتال أو التي تعمل كجهد رئيسي لمجموعة اللواء.
- ب. توفر وحدة الهاون إسناد ناري فوري وعلى زوايا عالية لمجموعة اللواء، يقوم قائد مجموعة اللواء بتجميع وحدة الهاون للواجب وتكليفها بإسناد مجموعة القتال كوحدة مستقلة أو قد يقوم بإلحاق فصائل الهاون بمجموعات القتال بناءً على طبيعة متغيرات المهمة.
- ج. تعتبر مهمة الإسناد الناري الأكثر استجابة وتركيزاً لمتطلبات مجموعة اللواء حيث توفر وحدة الهاون الإسناد الفوري لمجاميع قتال مجموعة اللواء.
- د. يراعي عند توضيحه في الموقع / القطاع الدفاعي لمجموعة القتال أن يقدم الإسناد المتبادل مع مجاميع القتال الأخرى قدر الإمكان.

تنسيق وتزامن النيران

3. تخطيط الإسناد الناري على جميع المستويات. تعتبر إجراءات وحدة الهاون جزءاً من الخطة التي تسند قصد القائد، وبالرغم من أن فصائل الهاون تكون عادة ملحقة بمجموعات القتال، إلا أنها تلتزم بخطة الإسناد الناري الكلية لمجموعة اللواء. تقوم فصائل الهاون بتنفيذ المهام النارية لإنجاز الواجبات، والقصد، والتأثيرات المحددة من قبل القائد.

- أ. دور مجموعة اللواء في تخطيط الإسناد الناري. تكون كافة وحدات الإسناد الناري ضمن مجموعة اللواء مخطط لها من قبل خلية النيران، حيث تلعب هذه الخلية دوراً حيوياً في تخطيط وتنفيذ النيران لمجموعة القتال وما دونها. يجب أن تدمج الخطة التي تم إعدادها في الخلية وتنسيقها من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى أثناء مرحلة التحضير من التخطيط، واجبات الإسناد الناري التي تُسند خطة المناورة لفريق ومجموعة القتال بالإضافة إلى مجموعة اللواء.

محظور

ب. دور مجموعة القتال في تخطيط الإسناد الناري. إن تزامن نيران الهاون مع خطة المناورة، ودمج الهاونات ضمن خطة النيران، وتخطيط حركة الهاون ضمن خطة المناورة كلها عوامل هامة لإسناد ناري ناجح لمجموعة القتال. تقوم مجموعة القتال بإعداد وتطوير خطة نيران لإسناد الواجبات المحددة من قبل مجموعة اللواء، والأهداف التي تم إعدادها من قبل مجموعة القتال، ثم تُصدر خطة الإسناد الناري للمروسين وتدمج التنقيحات الذي تم إجراؤها من الأسفل إلى الأعلى لإسناد خطة مناورة القائد، وأخيراً ترفع مجموعة القتال تنقيحها للأهداف إلى مجموعة اللواء، وتتأكد من أن الخطة مفهومة بشكل واضح من خلال إجراء التجارب، ويجب أن تقوم مجموعة القتال بما يلي:

- (1) فهم الدمج لخطط النيران والمناورة لمجموعة اللواء.
- (2) إعداد وتطوير مفهوم وخطة النيران وتأثيراتها لمجموعة القتال.
- (3) فهم قواعد الاشتباك الحالية وإجراءات احتياطات الأمان.
- (4) دمج وتنقيح أهداف مجموعة اللواء للقتال القريب.
- (5) التأكد من أن إدارة المخاطر مدمجة في تخطيط وتنفيذ الإسناد الناري.
- (6) شمول التنقيح من الأسفل إلى الأعلى من الوحدات المروسة.
- (7) تنفيذ تجارب مع عناصر المناورة والإسناد.

ج. دور فريق القتال في تنسيق الأهداف. يعتبر قائد فريق القتال مسؤولاً عن استخدام النيران غير المباشرة في منطقة عملياته، حيث يقوم بالتغييرات اللازمة على خطة الإسناد الناري لضمان أن رماية الأهداف تحقق القصد المطلوب. يجب أن يكون قائد فريق القتال جاهزاً لتعديل الأهداف الموجودة، أو تسمية أهداف جديدة تسمح بمشاغله قوات العدو المحددة، أو تسمح بتغيير التأثير المرغوب فيه.

- (1) تظهر التنسيقات الضرورية عادةً عندما يقوم قائد فريق القتال بإجراء لعبة الحرب كجزء من خطوة (إكمال الخطة) من إجراءات المعركة، حيث تسمح له آلية لعبة الحرب بتحديد الإضافات والحذف والتعديلات على خطة الإسناد الناري لفريق القتال.
- (2) كمتطلب محدد للتخطيط الدفاعي، يجب على قائد فريق القتال التركيز على تنقيح الأهداف التي على الأرض التي هو مسؤول عنها أثناء العملية، وهذا يشمل التخطيط لمناطق الاشتباك. يقوم القائد بالتعديلات المناسبة على الأهداف بناءً على تنقيح نموذج الموقف، مثل المواقع الحقيقية للموانع، والمواقع المتوقعة لأنظمة النيران المباشرة للعدو.

أولوية النيران

4. أولوية النيران هي تنظيم واستخدام الإسناد الناري وفقاً لأولوية واجبات/ مهمة الوحدة المُسنَّدة، وهي الأسلوب الأهم للقائد لزيادة القدرة القتالية لإحدى وحدات المناورة المرؤوسة، وتُعطى للوحدة المخصصة كجهد رئيسي في كل مرحلة. تصبح أولوية النيران أساس خطة الإسناد الناري لوحدة الهاون، قد تكون لدى وحدة المدفعية المساندة للعملية، ولفصيل الهاون أولويات مختلفة للنيران. قد يحدد الأمر وحدة منفردة تكون لها أولوية النيران، أو قد يعين أولويات النيران في ترتيب تنازلي. على سبيل المثال قد يحدد الأمر أولويات النيران لفريق القتال الأول، ومن ثم لفريق القتال الثاني ومن ثم لفصيل الاستطلاع. قد تتغير أولوية النيران أيضاً في كل مرحلة من العملية، والشيء المهم هو أنه يوجد فقط وحدة مناورة واحدة لديها أولوية النيران في نفس الوقت.

5. إن إعطاء أولوية النيران لوحدة لا تعني تخصيص فصيل الهاون لهذه الوحدة بشكل دائم وإنما يعني ذلك أن نيران هذه المدافع ستكون متوفرة لهذه الوحدة في حال طلبها للنيران حتى وإن كان فصيل الهاون مشغول في تقديم نيران لوحدة أخرى فإنه يتم إيقاف الرماية فوراً عن تلك الوحدة لإسناد الوحدة التي لديها أولوية نيران

أ. قد يغير القائد أولوية النيران لمواجهة التهديد عند الحاجة، وقد يحدد أولوية نيران الهاون لزيادة فعالية النيران المباشرة. فعلى سبيل المثال، قد يتم زيادة فعالية أسلحة القتال القريب، بجعل نيران الهاون تقوم بإعلاء عناصر مراقبة العدو، وتجبر دروع العدو على إغلاق فتحات الأليات، وتسكت نيران المشاة المرافقة لها، وتجبر العدو إلى مناطق محددة.

ب. تحديد أولوية النيران. يتم تحديد أولوية النيران عادة للجهد الرئيسي في كل مرحلة وذلك في كل من العمليات التعرضية والدفاعية.

(1) قد تكون الوحدة التي تعمل كجهد رئيس مختلف لكل مرحلة من العملية، لذا يجب

أن تكون وحدة الهاون في موقع لإسناد الوحدة التي لها أولوية النيران.

(2) تعطى أولوية النيران في العمليات الدفاعية عادةً للوحدة التي تستطيع إنزال

النيران طويلة المدى على العدو، وعندما يستمر العدو في التقدم، قد يتم تحويل أولوية

النيران للوحدة المسؤولة عن الدفاع عن أكثر المقتربات احتمالاً، وإذا تم توضيع أكثر

من وحدة لتغطية نفس المقرب، كما هو حول منطقة الاشتباك، فيجب أن تُعطى أولوية

النيران للوحدة التي تستطيع الرصد، والتي تستطيع إنزال نيران مؤثرة على قوات العدو

التي تمثل التهديد الأكبر، قد يحدد القائد أيضاً أولوية النيران لما يلي:

محظور

(أ) قوة الحماية الأمامية، سواءً كانت نقطة قتال خارجية/ حجابات أو فصيل استطلاع، أو قوة مناورة أخرى مُعطى لها مهمة حماية أو مهمة استطلاع مضاد.

(ب) القوة التي تقوم بشن الهجوم المحلي/ المعاكس.

(3) لضمان الرماية على قوة العدو الأكثر خطورة أولاً، يجب أن يضع القائد أولوية الطلبات المتوقعة، وقد يقوم بتعديل توجيهه. يجب أن يبقى قائد فصيل الهاون على اتصال مع القيادة الأعلى، وذلك لتغيير أولوية النيران بسرعة عند الحاجة.

جـ. التعارض (التضارب). يجب أن يكون لدى قائد فصيل الهاون تعليمات واضحة عن أولوية الأهداف التي عليه رمايتها. يسمح التحليل الدقيق للمهمة، وعلاقات إسناد الوحدة للقادة بتحديد وحل تعارض مُحتمل، ويجب تحديد وحل اي تعارض محتمل يتعلّق بأولوية النيران قبل اسناد المهمة.

علاقات القيادة والإسناد

6. علاقات القيادة والإسناد للهاون هي كيفية تأسيس القادة على المستويات العليا لإطار العمل الذي يعمل ضمن فصيل الهاون. يقوم القادة باختيار وتبليغ كافة علاقات القيادة والإسناد التي تُسند خطتهم للإسناد الناري بأفضل شكل. وحيث أن الهاونات يتم تخصيصها على مستوى مجموعة القتال، يحتفظ القائد عادةً بالسيطرة على ذلك المستوى، ويكون لديه الخيار لإلحاق أو توضيع الهاونات تحت السيطرة العملياتية لوحدة مروسة.

7. علاقات القيادة. قد تحدث حالات لا تستطيع وحدة الهاون فيها إسناد كل مجموعة القتال عندما تكون تحت السيطرة المباشرة، وفي هذه الحالات، قد يحدد القائد علاقات قيادة للهاون عن طريق توضيع فصيل أو قسم هاون تحت سيطرة عنصر المناورة، وتفرض علاقات القيادة هذه مسؤوليات ذاتية يجب أن يعرفها جميع المشتركين في الإسناد الناري.

أ. السيطرة العملياتية. هي السلطة المخولة للقائد لتوجيه القوات المتوفرة له لإنجاز مهام محددة وعادة ما تكون محددة بالوظيفة أو الزمان أو المكان.

(1) يقوم القائد الذي لديه السيطرة العملياتية بتوجيه الاستخدام التعبوي، والحركة، ومهام وحدة الهاون، ويقوم بالتخطيط والسيطرة على نيرانها، تُعطى السيطرة العملياتية على وحدة الهاون لوقتٍ محدد أو لمهمةٍ محددة، وحال إنجاز المهمة، تعود وحدة الهاون إلى سيطرة الوحدة الأم.

محظور

(2) يؤسس فصيل أو قسم الهاون التي تحت السيطرة العملية لفريق القتال اتصالات مباشرة مع القائد. يقوم فريق القتال الذي له السيطرة العملية على فصيل الهاون بالتخطيط لنيران الفصيل، وقد يقوم أكثر من ذلك بتحديد أولوية النيران وأولوية الأهداف.

ب. الإلحاق. هو وضع الوحدات أو الأفراد بشكل مؤقت في تشكيل ما، وهي خاضعة لأي تحديدات مفروضة من قبل القائد الذي قام بالإلحاق، يمارس القائد الذي يستقبل الوحدة الملحقه نفس درجة الصلاحيات التي يمارسها على الوحدات العضوية لقيادته.

(1) يكون القائد الذي لديه وحدة هاون ملحقه مسؤولاً عن تخطيط واستخدام نيرانها، بالإضافة إلى توفير جميع إسناد التزويد والإخلاء الطبي وإنقاذ الآليات والإسناد الإداري، ويقوم بتحديد الموقع العام لرمية الهاون، ويوجه فيما يتعلق بتغيير المواقع، ويقوم أيضاً بدمج وحدة الهاون الملحقه ضمن خطة أمن وحدته.

(2) يعتبر الإلحاق علاقة قيادة مُقَيَّدة تضمن أن نيران الهاون تستجيب بشكل فوري للقيادة الجديدة، ومع ذلك، فهي تمنع فصيل أو أقسام الهاون من توفير نيران سريعة الاستجابة لأي عنصر آخر، وتضع عبئاً من حيث الإمداد على القيادة المتلقية لوحدة الهاون. يجب أن يعين قائد الوحدة التي ألحقت بها وحدة الهاون أولوية النيران والأهداف ذات الأولوية.

(3) من الأمثلة على الوقت المناسب لإلحاق الهاونات هو إلحاقها أثناء القيام ببعض الواجبات ادناه ما يلي:

- (أ) حركة الوحدة لمسافات طويلة، أو على طرق متعددة.
- (ب) عمليات التسلل عبر الأراضي المقسمة إلى أجزاء.
- (ج) العمليات المنتشرة بشكل واسع وغير المتجاورة.
- (د) الإغارة بحجم سرية أو فصيل عندما يكون الهدف خارج مدى النيران المساندة العادية.

8. مهام الإسناد. يحدد القائد علاقات الإسناد عن طريق تعيين مهمة تعبوية واحدة أو اثنتين للهاون وهما الإسناد المباشر أو الإسناد العام.

أ. الإسناد المباشر هو علاقة إسناد تتطلب قيام وحدة بإسناد وحدة أخرى محددة، وتخويلها بالاستجابة بشكل مباشر لطلب النار من قبل الوحدة المُسَنِّدة.

محظور

- ب. الإسناد العام هو علاقة إسناد تتطلب قيام وحدة بإسناد القوة المُسنَّدة ككل وليس لأقسام محددة منها. فعلى سبيل المثال، يكون فصيل الهاون في علاقة إسناد مباشر إذا كان يساند فريق قتال محدد بشكل مباشر، وعلاقة إسناد عام إذا كان يساند مجموعة القتال ككل.
- ج. تتضمن هذه المهام التعبوية واجبات ذاتية يجب أن يعرفها كل مشترك في الإسناد الناري، فهي توضح بالتفصيل واجبات الإسناد الناري لفصيل أو قسم الهاون، ويقوم القائد بتحديد إحدى المهام التعبوية الاسناد العام أو الاسناد المباشر.
- د. الاسناد العام يكون كما يلي:

(1) الإسناد العام مع أولوية النيران. يسمح تخصيص أولوية النيران للقائد بالاحتفاظ بالسيطرة الكلية على نيران هاونات، ولكنه يجعلها أيضاً متوفرة لقادته المرؤوسين. عندما يطلب واحد أو اثنين من ضباط الرصد الأماميين نيراناً في نفس الزمان والمكان، ويكون أحدهما له أولوية النيران، فإن قائد فصيل الهاون لديه توجيه واضح لمن يعطي الإسناد الناري أولاً. تقدم الوحدة النيران أيضاً لضباط الرصد الذين ليست لهم أولوية نيران عند انتهاء المهام التي لها الأولوية. يستطيع القائد تغيير أولوية النيران في أي وقت عندما يتغير الموقف التعبوي.

(أ) إذا تم إعطاء مهمة إسناد عام مع وضع أولويات للنيران، يجب على قائد وحدة الهاون توضيح هاون واحد، أو قسم هاون على الأقل من الوحدة لتغطية الوحدة التي لها أولوية النيران، ويجب عليه أن يحاول إيجاد موقع يسمح بالتغطية الكاملة لمنطقة عملياته.

(ب) إذا قام القائد بتغيير الوحدة المخصصة لها أولوية النيران، فإن إحدى فصائل أو أقسام الهاون قد تكون مجبرةً على تغيير موقعها لتوفير التغطية. وإذا حدث ذلك، يجب أن يبلغ قائد فصيل الهاون القائد فوراً بحاجته لتغيير موقعه.

(2) الإسناد العام مع وجود أهداف ذات أولوية. هي مهمة تعبوية يأخذ خلالها إنزال النيران على هدف محدد الأسبقية على كافة النيران الأخرى لوحدة الهاون. تستعد وحدة الهاون لمشاغلة تلك الأهداف بأفضل ما تستطيع، وتوجه هاوناتاها على الهدف عندما لا تكون مشغولة في مهام رماية أخرى، وإذا طلب أي ضابط رصد رماية هدف ذي أولوية، تقوم وحدة الهاون بالرماية فوراً حتى لو كانت مشغولة في مهمة رماية نيران أخرى. إن قائد وحدة المناورة هو فقط من يستطيع توجيه وحدة النيران لوقف الرماية على هدف له أولوية الرماية للقيام بمهمة نيران أخرى. وباستثناء نيران الحماية النهائية (هدف ذو أولوية رماية خاصة)، عند إكمال رماية مهمة الهدف ذي الأولوية، فإن وحدة

محظور

الهاون تعود فوراً لرماية مهام أخرى، إلا إذا تم إرسال الأمر " كرّر " من قبل ضابط الرصد الأمامي.

(أ) قد يحدد القائد الأهداف ذات الأولوية عن طريق النوع، أو الموقع أو حساسية الوقت. يجب أن يعطي القائد توجيهاً محدداً حول متى تصبح الأهداف ذات أولوية ومتى لا تعود ذات أولوية، ويجب عليه أيضاً أن يبين التأثيرات المرغوبة على الهدف، وأي ذخيرة خاصة يجب استخدامها.

(ب) يتم عادة تخصيص هدف واحد ذي أولوية لوحدة الهاون في نفس الوقت، ولكن يمكن تخصيص هدف واحد ذي أولوية لكل قسم. وتحت الظروف غير الاعتيادية، مثل الدفاع عن نقطة حصينة، قد يتم تعيين أكثر من هدف ذي أولوية لقسم الهاون، وقد يحدث هذا أثناء تنفيذ مهام الإنارة. تتطلب الأهداف متعددة الأولويات تنسيقاً قريباً بين قائد وحدة الهاون مع وحدة المناورة. يستطيع القائد تغيير الأهداف ذات الأولوية عندما يتغير الموقف التعبوي.

(ج) نيران الحماية النهائية هي نوع خاص من الأهداف ذات الأولوية، يتم تخصيصها عادة للوحدة التي تُغطّي أكثر المقتربات خطورةً، أو تُغطّي أكثر المناطق حيويةً، وغالباً ما يكون لهذه الوحدة أولوية النيران، وهذا يمنع تعارض المهام. ومع ذلك، قد تكون لقائد واحد في بعض المواقف، أولوية النيران بينما يكون للآخر نيران حماية نهائية، قد يحدث هذا عندما تكون لقوة الحماية أولوية النيران مبدئياً، ولكن تكون نيران الحماية النهائية مخصصة للوحدة المدافعة، وهذا يتطلب تنسيقاً قريباً بين قائد المناورة وضابط ركن العمليات، وقائد وحدة الهاون. يتم تخصيص وتحضير كمية محددة من ذخيرة الهاون لنيران الحماية النهائية، وقد لا يتم استخدام هذه الذخيرة في أي مهمة أخرى دون موافقة محددة من القائد. تكون لنيران الحماية النهائية الأولوية دائماً.

(3) الإسناد العام بدون أولويات. توفر وحدة الهاون المخصصة لها المهمة التعبوية (الإسناد العام) ولكن دون أولويات موضوعة، النيران حصرياً بناءً على توجيه قيادة مجموعة القتال. قد يكون تخصيص مهمة الإسناد العام دون أولويات نيران ملائماً أثناء مهام قوات الحجاب والهجمات المدبرة على مراحل متقاربة.

(أ) توفر مهام الإسناد العام نيران هاون فورية سريعة الاستجابة تلبي حاجة القائد.

(ب) تكون مهام الإسناد العام أكثر فعالية ضد الأهداف المخطط لها.

محظور

(ج) يعتبر الإسناد العام دون أولويات، هو الأكثر مركزية من بين جميع المهام التعبوية.

هـ. الإسناد المباشر. تكون وحدة الهاون المخصصة لها المهمة التعبوية الإسناد المباشر سريعة الاستجابة وبشكل فوري لمتطلبات الإسناد الناري لعنصر مناورة محدد مثل نقطة قتال خارجية أو فصيل الاستطلاع. يجب أن يؤسس فصيل الهاون اتصالات فعالة مع القائد المُسند، وأن تنسق حركتها مع ذلك القائد، إن الفرق بين الإسناد المباشر والإسناد العام دون أولوية نيران، هو أن وحدة الهاون التي في مهمة إسناد مباشر، تقوم بتوضيع نفسها لتتلاءم مع خطط القائد المُسند، حتى لو كان ذلك على حساب عناصر أخرى من الوحدة.

(1) إن الميزة الأساسية لمهمة الإسناد المباشر هي علاقة واحد إلى واحد بين قائد وحدة الهاون وقائد وحدة المناورة.

(2) تعتبر مهمة الإسناد المباشر هي الأكثر لامركزية من بين المهام التعبوية، وغالباً ما تستخدم لتوضيع قسم هاون في إسناد فريق قتال.

(3) يستطيع القائد الذي لديه فصيل أو قسم هاون بالإسناد المباشر له، تخصيص أولوية النيران والأهداف ذات الأولوية.

إجراءات السيطرة

9. هي التوجيهات المعطاة/ التعليمات/ الاوامر بكافة انواعها من القائد للقادة المرووسين لتحديد المسؤوليات وتنسيق النيران والمناورة والسيطرة على العمليات القتالية، حيث يتم تأشير تلك الإجراءات على الخرائط واللوحات والشفافات ومدخلة في شاشات العرض الرقمية يستخدم القادة إجراءات السيطرة لتعيين المسؤوليات، وتنسيق الرماية والمناورة، والسيطرة على استخدام المجال الجوي. تهتم وحدات الهاون بشكل رئيسي بثلاثة أنواع من إجراءات السيطرة المكتوبة هي: إجراءات السيطرة على المناورة، وإجراءات تنسيق الإسناد الناري، وإجراءات تنسيق المجال الجوي. تقلل الإجراءات من متطلبات التنسيق، أو تقيد الرماية في بعض المناطق.

10. إجراءات السيطرة على المناورة. إن أكثر إجراءات السيطرة أهمية هي الحدود، فهي تحدد منطقة العمليات المخصصة للقائد، لدى القادة الحرية الكاملة لتنفيذ العمليات ضمن مناطق عملياتهم، ما لم يحتوي الأمر الذي يحدد منطقة العمليات على تحديدات. تعتبر الحدود تحديدات، فهي تحدد القادة عن طريق منعهم من إحداث تأثيرات غير مُنسقة خارج الحدود، وهي تكون عادة معينة من خلال معالم أرضية يسهل تمييزها على الأرض.

محظور

11. إجراءات تنسيق الإسناد الناري. تم تصميم إجراءات تنسيق الإسناد الناري لجعل المشاغلة السريعة للأهداف سهلةً مع توفير الأمان للقوات الصديقة. فهي تضمن أن الإسناد الناري لن يعرّض سلامة القوات للخطر، ولن يعرقل وسائل الإسناد الناري الأخرى، ولن يعيق عمليات الوحدات الجانبية. تعتبر مصطلحات ورموز وألوان تنسيق الإسناد الناري نموذجية، وتحمل نفس المعنى لأفراد فصائل المدفعية والهاون. يعتبر اللون الأزرق هو اللون الوحيد المستخدم لعرض إجراءات تنسيق الإسناد الناري، والأهداف، والأمور الأخرى على شفاف الإسناد الناري، إن الصنفين العاملين لإجراءات تنسيق الإسناد الناري هما: الإجراءات التي تسمح بالسيطرة على الإسناد الناري، وإجراءات السيطرة المُقيّدة للإسناد الناري.

أ. الإجراءات التي تسمح بالسيطرة على الإسناد الناري. تسهل هذه الإجراءات مهاجمة الأهداف.

(1) خط تنسيق النيران. هو الخط الذي قد ترمي وسائل الإسناد الناري المباشرة، ووسائل الإسناد الناري غير المباشرة خلفه في أي وقت ضمن حدود القيادة التي وضعته دون تنسيق إضافي. والقصد منه هو تسريع رماية اسلحة أرض – أرض على الأهداف الواقعة خلفه دون تنسيق مع القائد الأرضي الذي توجد تلك الأهداف في منطقة مسؤوليته، يتم وضع خط تنسيق النيران في أقرب مكان ممكن من الوحدة التي وضعته دون تداخل مع قوات المناورة.

(2) خط تنسيق الإسناد الناري. يسهّل خط تنسيق الإسناد الناري الهجوم السريع على الأهداف الطارئة الأرضية الواقعة بعده. يجب أن تُبلّغ القوات التي تهاجم الأهداف بعد ذلك الخط القائد المتأثر قبل وقتٍ كافٍ، لتسمح برد الفعل الضروري لتجنب الإصابة بالنيران الصديقة، يجب أن تضمن العناصر المساندة التي تهاجم الأهداف الواقعة بعد خطوط تنسيق الإسناد الناري بأن الهجوم لن يؤدي إلى تأثيرات عكسية على تلك الخطوط أو خلفها. من غير المحتمل أن تكون وحدات الهاون، باستثناء التي تعمل مع وحدات الاستطلاع مشمولة بخطوط تنسيق الإسناد الناري.

(3) منطقة الرماية الحرة. هي إجراء سيطرة من الإجراءات التي تسمح بالسيطرة على النيران وتحدد المنطقة التي تستطيع الهاونات الرماية ضمنها دون تنسيق إضافي. وهي منطقة محددة يستطيع أي نظام سلاح الرماية ضمنها دون تنسيق إضافي مع القيادة المحددة لها.

(4) منطقة التقتيل. هي المنطقة المستخدمة لتسهيل دمج النيران، وهي إجراء تنسيق ثلاثي الأبعاد يستخدم لتسهيل الهجوم جو – أرض القاتل على الأهداف، والذي قد يتم

محظور

تعزيزه أو دمج مع نيران السطح - سطح غير المباشرة غير المدمجة مع مهام الجو - سطح. وبينما تكون منطقة التقتيل هي إجراء يسمح بالسيطرة على الإسناد الناري فيما يتعلق بأسلحة إنزال النيران جو - أرض، فإنها أيضاً مُقَيِّدة بطبيعتها، حيث لا يُسمح عادةً لمسارات وتأثيرات نيران السطح - سطح غير المباشرة غير المدمجة مع مهام الجو - سطح بالمرور من منطقة التقتيل.

ب. إجراءات السيطرة المقيدة للإسناد الناري. توفر هذه الإجراءات الأمان للقوات الصديقة ولغير المقاتلين والمنشآت أو الأرض. وهي تدل على المكان الذي تكون فيه الرماية مُقَيِّدة أو حتى ممنوعة دون تنسيق مسبق. يجب أن يتأكد قائد فصيل الهاون بأن كافة إجراءات السيطرة المُقَيِّدة للإسناد الناري معروفة لكافة أفراد الوحدة.

(1) خط تقييد النيران. هو إجراء سيطرة تقييدي على النيران غالباً ما يستخدم لتنسيق نيران الهاون والنيران الأخرى أثناء عمليات الاتصال مع القوات الصديقة. وهو خط يكون بين القوات الصديقة المتجاورة التي قد تكون إحداها أو أكثر من ذلك متحركة، بحيث يمنع النيران أو تأثيراتها عبر الخط دون تنسيق مع القوة المتأثرة. يتم وضع الخط على أرض قابلةٍ للتحديد قدر الإمكان من قبل قائد المستوى الأعلى للوحدات المتجاورة.

(2) منطقة تقييد النيران. هي منطقة ذات قيود محددة لا يتم فيها إنزال النيران التي تتجاوز تلك التقييدات دون تنسيق مع القيادة المنشئة لهذه المنطقة، وهذا إجراء تنسيق مشترك يستخدم مع نيران الهاون أثناء عمليات الاستقرار.

(3) منطقة حصر الرمي. يتم إنشاء منطقة حصر الرمي على أرض قابلةٍ للتحديد. وقد يتم تحديد موقعها بواسطة مجموعة من الإحداثيات، أو بواسطة نصف القطر من نقطة مركزية، وقد يتم إنشاؤها بالاتفاق مع الدولة المضيفة لمنع الضرر والتدمير للقدرات الوطنية، أو مراكز السكان، أو الموارد الطبيعية والزراعية، أو المقدسة، أو لتقليل التأثير البيئي عند العمل في بيئة عمليات متعددة الجنسيات أو خارج الوطن، وقد يتم إنشاؤها لحماية عنصر ذي أهمية تعبوية، وهي المنطقة التي لا يسمح فيها بإنزال النيران أو بتأثيراتها، ويوجد هنالك استثناءان هما:

(أ) عندما توافق القيادة التي أنشأت منطقة حظر النيران على إنزال النيران في هذه المنطقة على أساس كل مهمة لوحدها.

(ب) عندما تشتبك قوة العدو ضمن منطقة حظر النيران مع قوة صديقة، ويحدد القائد المشتبك الحاجة إلى حماية فورية ويقوم بالرد بالحد الأدنى من القوة المطلوبة للدفاع عن الوحدة.

محظور

ج. إجراءات السيطرة على المجال الجوي. هي القواعد والأساليب والتوجيهات التي تسيطر على استخدام المجال الجوي بأبعاد محددة، وهي أيضاً تضمن أن نيران المدفعية والهاون لا تعرّض الطائرات التي تقوم بالإسناد الجوي القريب والهجمات الجوية القريبة للخطر أو طائرات الاستطلاع المسيرة. إن الطرق الثلاث الأساسية لإبعاد الطائرات عن النيران غير المباشرة هي بواسطة الوقت، والانتشار الجانبي، والارتفاع، ولا توجد طريقة واحدة مفضلة، ولكن الطريقة المستخدمة يجب أن تكون تلك التي تسمح بأكبر قوة نارية وأقصى مرونة للأنظمة، وإذا كان بالإمكان، يجب ألا يضع المسيطرون الجويون الهاونات أو المدفعية في حالة " وقف الرماية " من أجل استخدام الإسناد الجوي القريب والهجمات القتالية القريبة.

أنواع الأهداف

12. يعتبر الهدف هو أكثر المصطلحات الأساسية والمستخدم في خطط الإسناد الناري. قد يكون الهدف شخصاً، أو مادة، أو قطعة من الأرض تم تعيينها وترقيمها كمرجع للمستقبل من أجل الرماية. تعتبر أصناف الأهداف قياسية وتعني نفس المفهوم لأفراد المدفعية والهاون.

13. أنواع الأهداف. هناك نوعان من الأهداف وهي أهداف الفرصة (الطارئة) والأهداف المخطط لها.

أ. الأهداف الطارئة. وهي الأهداف التي تظهر أثناء القتال والتي لم يتم تحديدها مسبقاً، وهي أهداف يتم تحديد هويتها في وقت متأخر جداً، أو لم يتم اختيارها للرماية عليها في وقت محدد بحيث يتم شمولها في عملية انتخاب الأهداف المدبرة.

ب. الأهداف المخطط لها. وهي الأهداف التي يتم تخطيط النيران لها مسبقاً. تختلف درجة التخطيط المسبق لهذه الأهداف، ولكن يتم القيام بالتنسيق قبل الرماية عليها لتسهيل المشاغلة. تنقسم الأهداف المخطط لها إلى أهداف مسجلة وأهداف تحت الطلب.

(1) الأهداف المسجلة. هي الأهداف التي تم التخطيط لرماتها ضمن جدول زمني وفي وقت محدد.

(2) الأهداف تحت الطلب. هي الأهداف التي تم التخطيط لها ولم يتم وضع جدول زمني لرماتها في وقت محدد، ولكن ستتم رماتها عند الطلب. وتشمل الأهداف ذات الأولوية، وأهداف الحماية النهائية.

(أ) الأهداف ذات الأولوية. هي الأهداف التي تم التخطيط لها والتي عند طلب رماتها، تأخذ أولوية على جميع الطلبات الأخرى. يتم تحديد هذه الأهداف

محظور

من قبل قائد المناورة والذي يقوم بتوفير توجيه محدّد يبين متى ستصبح هذه الأهداف ذات أولوية، والتأثيرات المرغوبة.

(ب) أهداف الحماية النهائية. وهي أهداف دفاعية ذات أولوية تتم رمايتها لإيقاف وتدمير قوة العدو قبل أن تقوم باختراق الموقع الدفاعي، كما يتم دمجها في خطوط الحماية النهائية للنيران المباشرة لوحدة المناورة.

14. نظام ترقيم الأهداف. يتم استخدام هذا النظام للدلالة على الإجراءات المميّنة وغير المميّنة ضد شخص، أو مكان، أو شيء ما يتم اعتباره من أجل المشاغلة أو لإجراء محتمل. يتألف نظام ترقيم الأهداف من ستة رموز تتكون من حرفين وأربعة أرقام.

أ. يشير الحرفان إلى مُنشئ رقم الهدف و/ أو المستوى الذي لديه بيانات الهدف. الحرف الأول مخصص العمليات المشتركة (Q / أ)، والحرف الثاني مخصص لمستوى فيلق وأدنى حتى مستوى مجموعة اللواء، انظر الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1) مثال على تخصيص الأحرف

العنصر	الأحرف باللغة الانجليزية	الأحرف باللغة العربية
العمليات المشتركة	QA	ق أ
خلية النيران	QB	ق ب
جماعة سيطرة جوية تعبوية	QC	ق ج
قيادة سلاح المدفعية	QD	ق د
القوات البرية	QE	ق هـ
مجموعة لواء 1	QF	ق و
مجموعة لواء 2	QG	ق ز
مجموعة لواء 3	QH	ق ح
مجموعة لواء 4	QI	ق ط
مجموعة لواء 5	QJ	ق ي

ب. يتم تخصيص مجموعات من أرقام الأهداف لمخططي النيران ومصادر الإسناد الناري على كافة المستويات، بما في ذلك فصائل الهاون ليتم استخدامها من قبلهم. ولأن أرقام الأهداف يتم تخصيصها على شكل مجموعات للمستخدمين المحددين، يمكن تتبع الهدف بسهولة رجوعاً حتى المصدر المنشئ له، انظر الجدول رقم (2).

الجدول رقم (2) مثال على تخصيص مجموعات الأرقام

عناصر مجموعة اللواء	الأرقام
عنصر الإسناد الناري لمجموعة اللواء	0000-1999
عنصر الإسناد الناري، مجموعة القتال/ كتيبة 1	2000-2999
عنصر الإسناد الناري، مجموعة القتال/ كتيبة 2	3000-3999

محظور

الأرقام	عناصر مجموعة اللواء
4000-4999	عنصر الإسناد الناري، مجموعة القتال/ كتيبة 3
5000-5999	عنصر الإسناد الناري الإضافي، أو مصادر الإسناد الناري
7000-7999	مركز توجيه النيران لكتيبة المدفعية (بما فيها الهاون)
8000-8999	أهداف القصف المعاكس
9000-9999	احتياط

15. رموز الأهداف. يتم استخدام الرموز القياسية التالية في تحضير الخرائط واللوحات والشفافات لتحديد الأهداف حسب النوع، انظر الشكل رقم (1).

نوع الهدف	الرمز
نقطة	ق.ب 4050
خطي	ق.ب 4050
مستطيل	ق.ب 5040
دائرة	ق.ب 5040
نيران الحماية النهائية	ق.ب 5040
سلسلة من الأهداف	نخيل ق 2 ب ق.ج 3459 ق.ج 4163 ق.ج 343

الشكل رقم (1) أنواع رموز الأهداف

- أ. هدف النقطة. هو الهدف الذي يكون عرضه أقل من 200 متر.
- ب. الأهداف الخطية. هي الأهداف التي يكون طولها أكثر من 200 متر، ولكن أقل من 600 متر. تحتاج الأهداف التي يكون طولها أكثر من 600 متر إلى إمكانيات إسناد ناري غير الهاون، أو يجب أن يتم تقسيمها إلى أهداف متعددة للهجوم. يتم تعيين الهدف الطولي في قائمة الأهداف من خلال رقمين من الإحداثيات أو إحداثيات المركز، والطول، والارتفاع.
- ج. يكون الهدف المستطيل أعرض وأطول من 200 متر. ويتم تعيينه على قائمة الأهداف بأربعة إحداثيات أو إحداثيات المركز، والطول، والعرض، والارتفاع.
- د. يكون الهدف الدائري بطبيعته دائرياً، أو غير واضح من حيث شكله المحدد. يتم تعيينه في قائمة الأهداف بإحداثيات المركز والقطر.

محظور

هـ. نيران الحماية النهائية هي أنواع من النيران ذات أولوية مشابهة للأهداف الطولية، وهي سد من النيران غير المباشرة محضراً مسبقاً لمنع أو إيقاف تقدم قوات العدو.

ز. سلسلة الأهداف هي عدد من الأهداف أو مجموعات من الأهداف المخطط لها لإسناد العملية، ولا تمنع حقيقة أن السلسلة قد تم تشكيلها من مهاجمة الأهداف المنفردة، أو مجموعات الأهداف ضمن السلسلة، ومع ذلك، فإنه حال الرماية على سلسلة الأهداف، فيجب رماية كافة الأهداف بالتسلسل المحدد مسبقاً في قائمة الأهداف أو جدول سلسلة الأهداف.

تخطيط الإسناد الناري

16. قائد مجموعة القتال مسؤولاً عن إعداد خطة النيران، وهي مبنية على قصد القائد من الإسناد الناري، ويتم إعدادها وتطويرها من قبل خلية الإسناد الناري في مجموعة القتال، ومراجعتها من قبل ضابط ركن العمليات في مجموعة القتال، وهي تحتوي على أهداف منتخبة للرماية من قبل فصائل الهاون. يجب على القائد أن يعطي فصائل الهاون مهمة محددة أثناء كل مرحلة من مراحل العملية، ويجب أن تكون هذه المهمة مفهومة بشكل واضح وقابلة للتطبيق من قبل الفصيل، وضباط الرصد الأماميين الذين يقومون بطلب النيران.

17. التخطيط. تنفذ فصائل الهاون القسم الخاص بها من خطة الإسناد الناري لمشاغلة الأهداف المخطط لها وفقاً للجدول الزمني للنيران الذي يتم توفيره من قبل مجموعة القتال، وتستجيب لطلب النيران على الأهداف المخطط لها والأهداف الطارئة المحددة من قبل ضباط الرصد الأماميين. تكون لفصائل الهاون عادةً مسؤولية محدودة في التخطيط للنيران، ما عدا إجراء الحسابات الفنية لبيانات رماية أهداف الهاون المخطط لها، وضمان تلبية توجيه القائد. ومع ذلك، يجب على قائد فصائل الهاون وقادة الأقسام أن يكونوا ملمين بتنسيق تخطيط الإسناد الناري (ارجع إلى عقيدة الإسناد الناري في القوات البرية لمزيد من التفاصيل).

18. خطة الإسناد الناري. تتألف من شفاف الأهداف الموحد، قائمة الأهداف الموحدة وتعليمات الاستخدام خطة الإسناد الناري لمجموعة القتال. يتم تزويد فصائل الهاون بنسخة من الخطة لإجراء الحسابات الفنية، وهذا يمكن فصائل الهاون من إجراء الحسابات المسبقة لبيانات الرماية لكل هدف من الأهداف المخطط لها، مما يقلل من وقت رد الفعل. إذا تم التخطيط لمواقع رماية متعددة، فيمكن للأقسام أن تحسب بيانات الرماية من كل موقع رماية لكل هدف.

محظور

أ. شفاف الأهداف الموحد. هو شفاف أهداف في خطة الإسناد الناري يبين الأهداف المخطط لها لإسناد مهمة مجموعة القتال، ويشتمل أيضاً على أي إجراءات سيطرة على الإسناد الناري تم تأسيسها أو التخطيط لها، ومواقع الرماية (المشغولة أو المخطط لها)، ويُستعمل مع شفاف العمليات، وبذلك يعتبر مرجعاً سريعاً لتنسيق النيران. يجب إدخال جميع إجراءات التنسيق المبينة على الشفاف في نظام السيطرة الآلي على النيران. وعند دمج شفاف الأهداف فوق شفاف العمليات فإن شفاف أهداف مجموعة القتال يعرض النيران المخطط لها التي لها علاقة بخطة المناورة.

ب. قائمة الأهداف الموحدة. تعتبر قائمة الأهداف الموحدة في خطة الإسناد الناري هي الوثيقة الأساسية المستخدمة لتبادل بيانات الأهداف المخطط لها. وهي ناتج عملية تخطيط الأهداف التي تتم من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى وتنسيقها. تقوم جميع مستويات القيادة من مستوى الفصيل وأعلى بتوفير المدخلات والمراجعات الموصي بها. تحتوي قائمة الأهداف المزودة لوحدة الهاون على جميع الأهداف المخطط لها لإسناد العملية بغض النظر عن تفضيل المدفعية أم الهاون لمهاجمة الهدف.

ج. تعليمات الاستخدام. تشتمل خطة الإسناد الناري لمجموعة القتال، بالإضافة إلى شفاف الأهداف وقائمة الأهداف على تعليمات الاستخدام، وإذا لم تكن مكتوبة في خطة الإسناد الناري فيمكن إعطاؤها شفويًا.

(1) يقوم القائد وبشكل اعتيادي باتخاذ القرارات التي تؤثر على طريقة عمل وحدة الهاون. يحدد القائد من خلال تحليله لمتغيرات المهمة، كيف يستطيع استخدام القوة النارية لوحدة الهاون لإنجاز المهمة، ويقوم بإيصال قراراته عن طريق تزويد قصده من الإسناد الناري لضابط ركن العمليات، خلية الإسناد الناري، وقائد فصيل الهاون، كما يقوم أيضاً بتوفير أي توجيه آخر يرى أنه ضروري. وبينما لا يقصد أن تكون هذه القائمة حصرية، فإن النقاط التالية تمثل قصد القائد والذي يُؤثر على استخدام الهاون:

- (أ) أولوية النيران للوحدات المرؤوسة المعينة.
- (ب) تخصيص نيران الهاون لمهاجمة الأهداف تحت الطلب.
- (ج) دليل الهجوم أو درجة الضرر المطلوبة لأهداف محددة مثل الإسكات، أو التحييد، أو التدمير.
- (د) تأسيس إجراءات السيطرة على النيران.
- (هـ) التغييرات المتوقعة في استخدام الهاون.
- (و) تحديدات الاتصالات والمتطلبات الخاصة.

محظور

- (ز) أسبقية الأهداف للمشغلة حسب النوع من قبل مصادر الرماية المختلفة.
- (ح) انتخاب المواقع المناسبة لمشغلة الأهداف والقدرة على البقاء.
- (ط) إجراءات الانفتاح.
- (ي) متطلبات التنسيق.
- (ك) الاعتبارات الخاصة باستخدام الإنارة أو الدخان خصوصاً في المناطق المبنية.

(ل) قدرة العدو على رماية قصف معاكس لنيران الهاون.

(م) تحديدات الذخيرة من حيث النوع والكمية.


(2) تأتي تعليمات التنفيذ لفصيل الهاون من عدة مصادر. يعطي قائد وحدة الهاون اهتماماً خاصاً لفقرة التنفيذ في أمر العمليات مع التركيز على قصد قائده، وخطة المناورة، وخطة النيران. يمكن أن تظهر تعليمات التنفيذ للأهداف في خانة الملاحظات في قائمة الأهداف.

(3) يتم توفير تعليمات التنفيذ على شكل جداول رمي، ويتم تحضير هذه الجداول لرماية سلسلة أهداف، أو برنامج، أو رماية تمهيدية، أو رماية مضادة للرماية التمهيدية. تقوم الجداول بتحديد الوقت على الهدف وعدد القذائف التي ستتم رمايتها، أو تعطي وقت ومدة الرماية على الهدف. (مثال: الوقت على الهدف (س ناقص 5 المدة أربع دقائق). يقوم قائد فصيل الهاون بدراسة جدول الرمي بعناية لتحديد الذخيرة المطلوبة والتحويلات على الأهداف.

طريقة طلب وتنسيق نيران الهاون

19. تعتبر عملية تنسيق نيران الهاون بسيطة نسبياً عندما يكون فصيل الهاون ملحق مباشرة بمجموعة القتال. يقوم ضابط الرصد الأمامي بطلب نيران الهاون من خلال خلية الاسناد الناري لمجموعة القتال. تتأكد خلية الاسناد الناري من أن طلب النيران صحيح وأن الهاونات متوفرة، ثم تقوم بالاتصال مع قائد فصيل الهاون بوسائل الاتصال المتوفرة وتأمراً بالمهمة النارية. يقوم قائد فصيل الهاون بإدخال المهمة في نظام القيادة والسيطرة على النيران ورماية المهمة المطلوبة. لا تأخذ الخطوة النهائية أكثر من 60 ثانية ليتم إنجازها، انظر الشكل رقم (2).

محظور



الشكل رقم (2) طريقة طلب نيران الهاون

20. شبكات الأجهزة اللاسلكية. عادة ما تكون الأجهزة الاشارية الرقمية والصوتية هي أكثر الوسائل المستخدمة للاتصال. قد يكون تعدد شبكات الأجهزة اللاسلكية مهماً لقائد فصيل الهاون وهو لا يقوم باستخدام الشبكات جميعها في وقت واحد، ولكنه يستطيع الدخول إلى أيٍّ منها لإنجاز مهمته. ومع ذلك قد تغير الظروف التعبوية والمحلية، مثل تحديد طلب النيران بشبكة واحدة أثناء عمليات الاستقرار عدد شبكات الأجهزة اللاسلكية المتوفرة.

21. أساليب السيطرة على طلبات ضابط الرصد الأمامي للنيران. هناك ثلاثة أساليب متوفرة للقائد للسيطرة على طلبات ضابط الرصد الأمامي للنيران. يقوم القائد بتحديد ما إذا كان على ضابط الرصد الأمامي عليه إرسال طلبات النيران إلى خلية الاسناد الناري لمجموعة القتال (سيطرة مركزية)، أو مباشرة إلى فصيل الهاون (سيطرة لامركزية)، أو إذا كانت طلبات النيران تم تعيينها مسبقاً. تقوم مجموعة القتال بمراقبة جميع طلبات النيران من خلال أجهزة الاتصال بالصوت بغض النظر عن الأسلوب المستخدم، ولا يجب أن يخضع جميع ضباط الرصد الأماميين لنفس خيارات السيطرة في نفس الوقت. ومع ذلك، يجب أن تتم مواعمة أساليب السيطرة الثلاثة لتتلاءم مع الموقف التعبوي، وعادة يتم دمج الأساليب الثلاثة عند الاستخدام. عند استخدام الأساليب الثلاثة للسيطرة على إمكانيات الإسناد الناري وضباط الرصد الأماميين، يجب على القائد اعتبار ما يلي:

أ. تتطلب السيطرة اللامركزية ضباط رصد أماميين مدربين جيداً.

محظور

ب. يجب أن تكون أولوية نيران الهاون لفريق القتال الذي يحتاج إلى توفير إسناد ناري سريع.

ج. يجب أن يحصل الفصيل الذي لديه المهمة الأصعب على المصادر المؤثرة على الأهداف التي يتوقع تحديد أماكنها.

د. يجب أن يكون ضابط الرصد الأمامي الذي يستطيع الرؤية لمسافة أبعد قادراً على رمية الهدف الأبعد.

هـ. يجب على كل ضابط رصد أمامي القدرة على توجيه مصادر النيران المتوفرة للهاون.

و. يمكن تخصيص عناصر أخرى عدا ضباط الرصد الأماميين لطلب نيران الهاون.

ز. السيطرة المركزية. يعتبر هذا الأسلوب هو الأكثر تقييداً من قبل خلية تنسيق النيران على مستوى مجموعة اللواء، يجب أن يعمل ضابط الرصد الأمامي على شبكة السيطرة على النيران، وعندما تحتاج الوحدة إلى نيران غير مباشرة يقوم ضابط الرصد الأمامي بالاتصال بخلية الإسناد الناري وإرسال وصف الهدف وموقعه. إذا حددت خلية الإسناد الناري في مجموعة اللواء أن المهمة تتطلب الرماية من قبل الهاونات أو المدفعية المساندة، فإنها تقوم بتوجيه ضابط الرصد الأمامي للانتقال إلى شبكة توجيه النيران الملائمة وإرسال طلبه، وحال إكمال ضابط الرصد الأمامي لمهمته، فإنه يعيد جهازه اللاسلكي من شبكة توجيه النيران إلى شبكة السيطرة على النيران. يسمح هذا الأسلوب لخلية الإسناد الناري لمجموعة القتال بأكبر قدر من السيطرة الإيجابية على ضباط الرصد الأماميين، ويمنع العبء الإضافي على الشبكة، وهذا الأسلوب هو الأبطئ والأقل استجابة، ومع ذلك، تستخدم السيطرة المركزية بشكل خاص في عمليات الاستقرار حيث قد تكون هناك قواعد اشتباك مقيدة جداً سارية المفعول.

ح. السيطرة اللامركزية. يتم السماح لضباط الرصد الأماميين في الأسلوب اللامركزي بطلب النيران من أي من المدفعية أو الهاون بناءً على تقديرهم الخاص، يرسل ضباط الرصد الأماميين الطلب مباشرة إلى سرية المدفعية المعينة على شبكة السيطرة على النيران / شبكة توجيه النيران للسرية. لا يتعين على ضابط الرصد الأمامي الاتصال مع خلية الإسناد الناري لمجموعة اللواء قبل إرسال طلب النيران، ولكن تقوم الخلية بمراقبة كافة الاتصالات الصوتية لضمان تحقيق تنسيق النيران على الأهداف. تستطيع خلية الإسناد الناري لمجموعة اللواء التدخل في أي قرار تم اتخاذه من قبل ضابط الرصد الأمامي وتوجيهه لاستخدام وسائل إسناد ناري أخرى، أو أسلوب مشاغلة آخر، أو إلغاء المهمة. وفائدة هذا الأسلوب هي سرعة الاستجابة الكبيرة لكل وحدة مناورة، ومع ذلك، فإن استخدام هذا الأسلوب يتطلب ضباط رصد أماميين مدربين بشكل جيد، ومن الصعوبة توفير السيطرة عليه.

محظور

ط. أسلوب التعيين المسبق. يتم إعطاء ضابط الرصد الأمامي في أسلوب التعيين المسبق السيطرة على مصدر/ مصادر محددة لمرحلة/ مراحل معينة من العملية، على سبيل المثال، يتم إعطاء ضابط الرصد الأمامي السيطرة على فصيل الهاون أثناء مرحلة إعادة التنظيم في العمليات الهجومية (تحسين المواقع وإعادة التنظيم). حيث يقوم بالاتصال مباشرة مع فصيل الهاون ولا يحتاج إلى إذن لرمي الهاونات، وإذا احتاج ضابط رصد أمامي آخر لاستخدام الهاونات أثناء هذه المرحلة، فإنه يجب أن يطلبها مباشرة من ضابط الرصد الأمامي المعينة له السيطرة مسبقاً.

محظور

محظور

الفصل الرابع

التأثيرات على الأهداف

محظور

الفصل الرابع

التأثيرات على الأهداف

1. عام. تحدد عناصر تخطيط الإسناد الناري ما هي الأهداف التي يجب تدميرها ومتى يتم ذلك، ولكنهم يجب أن يقرروا أيضاً كيف ستتم مهاجمة كل من تلك الأهداف، وأن يضعوا في اعتبارهم العلاقة المعقدة بين المجموعة المكونة من السلاح والقذيفة والصمام (الفيوز)، ونوع الهدف، والأرض والطقس والتأثيرات المرغوبة. ولكونها علاقة معقدة، فلا توجد قواعد محددة لأعداد وأنواع القذائف المطلوبة لإحداث التأثير المرغوب. يعتبر الرصد والتقييم من قبل ضابط الرصد الأمامي هامين في تحديد تأثير النيران على الهدف. يجب أن يضع ضباط الإسناد الناري، وقادة أقسام الهاون في اعتبارهم جميع جوانب التأثيرات على الأهداف عند التخطيط للنيران.

أساليب الرماية

2. تعتمد قدرة نظام الإسناد الناري في إنزال نيران مؤثرة على الهدف، في جزء منها، على أسلوب الرماية، ونوع الذخيرة المنتخبة لمهاجمة الهدف. تحقق النيران الأولية الدقيقة والمكثفة التي تُسكت العدو وتسبب له الصدمة أقصى تأثير.

3. النيران الأولية الدقيقة. تسعى وحدات الهاون جاهدة لتكون القذيفة الأولى قذيفة تأثير، وبالرغم من أن ذلك غير ممكن دائماً، فإن رماية القذيفة الأولى للتأثير يجب أن تكون الهدف لتخطيط الإسناد الناري. وتتطلب رماية القذيفة الأولى للتأثير تحديد ما يلي بدقة:

- أ. موقع مدافع الهاون.
- ب. موقع الهدف.
- ج. توضيع مدافع الهاون.
- د. الاتجاه والارتفاع والحشوة.

4. النيران المكثفة والوقت على الهدف. النيران المكثفة هي عدد من الأسلحة الموجهة إلى نقطة واحدة أو منطقة صغيرة. يؤدي تكثيف وحدة الهاون لجميع النيران المتوفرة لها إلى إيقاع أكبر تأثير وبأقل كمية من الذخيرة.

أ. يعتبر الوقت على الهدف شكلاً من أشكال النيران المكثفة. يحدد الوقت على الهدف الوقت الحقيقي الذي تؤثر فيه الذخائر على الهدف. يقلل الوقت على الهدف من وزن الوحدة أمام أجهزة

محظور

استمكان العدو، من خلال توفير صمامات رماية تفوق قدرة نظام استمكان العدو للأهداف. يمتلك العدو وقتاً قصيراً للرد والبحث عن الحماية. يضمن الوقت على الهدف أقصى تأثيراً في مهاجمة الأهداف التي تستطيع بسهولة تغيير وضعيتها للحماية لنفسها. فعلى سبيل المثال، قد يصبح العدو المترجل في العراء بسهولة هدفاً أكثر صعوبة باتخاذ وضعيته الرقود على الأرض، والبحث عن ساتر فوق الرأس، أو الخروج من منطقة التأثير.

ب. أصبحت النيران المكثفة والوقت على الهدف عملية أكثر سهولة بسبب السيطرة الآلية على عملية توجيه النيران. توفر أنظمة الرماية الآلية والاتصالات الرقمية سهولة رفع ونقل أوامر الرماية إلى مدافع الهاون بشكل أسرع وأدق.

القذائف والفيوزات

5. توضيح الفيوزات. الفيوز أداة ميكانيكية تستخدم مع المقذوف لجعله يعمل حسب ما هو مطلوب. تُصنف الفيوزات حسب أسلوب عملها إما بالصدمة، أو بالتوقيت، أو تلقائي، أو بالجمع بينها. إن أنواع الفيوزات المستخدمة في الهاون هي: الفيوزات الصادمة الفورية ويعمل كفيوز تأخيري، والفيوزات التوقيتية، والفيوزات التلقائية. يعمل الفيوز الصادم سريع عند الاصطدام بالهدف. الفيوز التأخيري أبطأ من الفيوز صادم فوري، لأن عمله يعتمد على تباطؤ سرعته أثناء اختراقه للهدف، حيث يتراوح زمن التأخير من 0.025 إلى 0.05 ثانية بعد الاصطدام، ويكون هذا أكثر تأثيراً ضد الأهداف الصلبة كالملاجئ والمباني. يشير الوقت في الفيوزات التوقيتية إلى طول المدة الزمنية بين رماية القذيفة وعمل الفيوز. تتضمن الفيوزات التوقيتية آلية تشبه الساعة الميكانيكية تعمل حسب الوقت الموضَّع مسبقاً. الفيوز التلقائي هو وحدة إرسال واستقبال لاسلكي ذاتية الطاقة، تبدأ بعد رمايتها من الهاون بإرسال واستقبال موجات لاسلكية، وهذه الموجات تسمى نبضات، وعندما تصل هذه النبضات إلى شِدَّة محددة مسبقاً، يتم تفعيل مفتاح كهربائي بحيث يغلق دائرة كهربائية تقوم بتفجير المادة المتفجرة. بناءً على طبيعة ومكان العدو يتم اختيار التوضيع المناسب للفيوز. وفيما يلي التوضيع الأكثر فعالية للفيوزات حسب موقع الهدف المعادي:

أ. الأهداف في حالة الوقوف. يؤثر توضيع الفيوز الصادم الفوري، أو التلقائي، بشكل فعال على جنود العدو المكشوفين الذين يكونون في حالة الوقوف، حيث تنفجر القذيفة على الأرض أو بالقرب منها، وتنتشر الشظايا إلى الخارج بشكل متعامد مع الهدف الذي يكون في حالة الوقوف، انظر الشكل رقم (3).

محظور




الشكل رقم (3) مثال على هدف في حالة الوقوف

ب. الأهداف في حالة الرقود على الأرض. يكون توضع الصمام التقاربي أكثر تأثيراً ضد جنود العدو المكشوفين والذين في حالة رقود على الأرض، حيث تنفجر القذائف فوق الأرض وتتحرك الشظايا إلى الأسفل وبشكل متعامد مع الهدف، انظر الشكل رقم (4).



الشكل رقم (4) مثال على هدف في وضعية الرقود على الأرض

ج. الأهداف في المواقع القتالية المفتوحة. يكون توضع الصمام التقاربي هو الأكثر فعالية إذا كان العدو في مواقع قتالية مفتوحة دون غطاء فوق الرؤوس، ومع ذلك، لا تنتج حتى الفيوزات التقاربية دائماً تأثيرات إذا كانت المواقع عميقة، انظر الشكل رقم (5).



الشكل رقم (5) مثال على هدف في موقع قتالي مفتوح

محظور

د. الأهداف المحصنة. إذا كان العدو في أرض ذات غابات كثيفة، أو في مواقع قتالية محصنة، فإن الاستهداف الأكثر فعالية له يكون باستخدام الصمامات التأخيرية. يكون لمدافع الهاون الخفيفة تأثيراً قليلاً ضد التحصين، ويكون لمدافع الهاون المتوسطة تأثيراً أفضل، ولكنه يبقى محدوداً أيضاً. تستطيع مدافع الهاون الثقيلة تدمير خندق مسقوف أو محصن إذا أصابته القذيفة مباشرة أو كانت قريبة منه.

6. مجموعات الفيوزات والقذائف. يجب أن يعرف قادة وحدات الهاون، ومراكز توجيه النيران ما هي مجموعات الفيوزات والذخائر التي لها التأثير الأكبر على الأهداف.

أ. اعتبارات التخطيط. مع تقدم سير المعركة، ينبغي أن تتم مراجعة النتائج الحقيقية، وأن يتم تعديل هذه الاعتبارات عندما يلزم ذلك.

(1) اعتبارات العدو.

(أ) تكون اعتبارات حالة العدو كما يلي:

(أ أ) مشاغل العدو الذي لم يتم إنذاره والذي يقف في أرض مفتوحة، وذلك برماية قذيفة واحدة باستخدام فيوز صادم فوري من كل مدفع هاون متبوعة بقذائف تستخدم الصمامات التقاربية.

(ب ب) مشاغلة العدو الذي يكون في وضعية الرقود على الأرض، أو المرتكز في مواقع قتالية مفتوحة، برماية قذائف تستخدم جميعها الصمامات التقاربية.

(ج ج) مشاغلة العدو غير معروف الحالة، بقذائف تستخدم جميعها الصمامات التقاربية.

(ب) تكون اعتبارات مواقع العدو كما يلي:

(أ أ أ) مشاغلة العدو في الخنادق المسقوفة بقذائف يستخدم نصفها صمامات تلقائية، والنصف الآخر يستخدم صمامات تأخيرية.

(ب ب) يجب أن لا يتم الاعتماد على نيران الهاون الخفيف والمتوسط في تدمير الخنادق أو البنايات المحصنة بشكل سميكة.

(ج ج) يتوقع أن تدمر نيران الهاون الثقيلة بعض الخنادق المحصنة بشكل جيد وتلحق الضرر بالخنادق الأخرى، ولكن يتوقع رماية كميات كبيرة من الذخيرة لتحقيق ذلك.

محظور

(2) اعتبارات طبيعة الأرض.

(أ) تكون اعتبارات نوع الأرض كما يلي:

(أ أ) تتم الرماية في الأراضي الرخوة (الطرية)، أو التي فيها مستنقعات، أو المغطاة بالثلوج الكثيفة، بقذائف تستخدم الصمامات التقاربية أو التلقائية التي تنفجر قرب السطح.
(ب ب) تتم الرماية في الأراضي الصخرية أو ذات التربة الصلبة بمزيج من كل من الصمامات التقاربية والصمامات الصادمة الفورية.
(ج ج) إذا كان نوع التربة غير معروف فتتم الرماية باستخدام قذائف جميعها مزودة بفيوزات تلقائية.

(ب) تكون اعتبارات الغطاء النباتي كما يلي:

(أ أ) إذا كان الهدف في غابة، فتتم رماية جميع القذائف باستخدام فيوزات تلقائية.
(ب ب) إذا كانت الغابة كثيفة جداً، فتتم رماية مزيج متساوٍ من القذائف التي تستخدم صمامات تلقائية وتلك التي تستخدم صمامات تأخير.

(3) اعتبارات الآليات.

(أ) تكون نيران الهاون عادةً غير مؤثرة لوحدها ضد الآليات وخصوصاً المدرعة منها، ولكنها تكون أكثر فعالية إذا تم دمجها مع النيران المباشرة للأسلحة المضادة للدبابات الم/د. تجبر نيران مدافع الهاون أطقم الآليات على إغلاق الفتحات، مما يقلل من درجة الرؤية لديهم، ويمنعهم من الرماية باستخدام الرشاشات الثقيلة المركبة على الآلية، وهذا يسمح للمشاة الراجلة الصديقة باستخدام أسلحتها المضادة للدبابات. تستطيع نيران الهاون أيضاً توجيه واستدراج آليات العدو إلى مناطق الاشتباك المحضرة ومناطق التقتيل .

(ب) تكون مدفعية الميدان، والإسناد الجوي القريب، وطائرات الإسناد القتالي القريب العمودية بشكل عام أكثر فعالية من الهاونات ضد الآليات المجنزرة المتحركة. لدى مدفع الهاون 120 ملم قدرة متوسطة ضد آليات المشاة الآلية المدولبة والمجنزرة، ومن الصعب تحقيق القوة النارية أو إصابة الآليات المتحركة دون استهلاك كميات كبيرة من ذخيرة الهاون.

(ج) تجبر نيران الهاون في أفضل الأحوال أطقم الدبابات وآليات القتال المدرعة على إغلاق جميع فتحات الآلية فقط. إن احتمال إصابة الدبابة قليل،

محظور

ولكن تستطيع إصابة مباشرة بقذيفة الهاون 120 ملم شديدة الانفجار تدمير الدبابة، ستؤدي فقط الإصابة المباشرة للهدف إلى إحداث ضرر كبير، ولكن قد يتم تدمير أو إلحاق الضرر بموجهات الأسلحة وأنظمة الاتصالات.

(د) تعتبر القذائف التي تعمل بالفيوزات التلقائية هي الأكثر فعالية ضد آلات الشحن، حيث تتسبب شظاياها ذات الزوايا المنخفضة بأقصى ضرر للإطارات، والمحركات.

ب. القذائف شديدة الانفجار.

(1) تأثيرات طبيعة الأرض على القذائف شديدة الانفجار. تستخدم القذائف شديدة الانفجار بشكل شائع للتدمير والتحييد والإسكات. يمكن رمية معظم القذائف شديدة الانفجار لمدافع الهاون باستخدام فيوز متعدد الخيارات، حيث يُمكن هذا الفيوز القذائف شديدة الانفجار من الانفجار فوق سطح الهدف، أو على سطحه، أو بعد فترة تأخير قصيرة. تستخدم الذخائر الأقدم والتي لا تستطيع استخدام الفيوز متعدد الوظائف فيوزاً أحادي أو ثنائي الوظيفة/العمل لتحقيق التأثيرات نفسها تقريباً. تختلف هذه التأثيرات بالاعتماد على الأرض، والهدف، وعتار الهاون.

(أ) تحد الأرض الرخوة من فعالية الانفجار السطحي للقذائف شديدة الانفجار. تستطيع 30 سم من التربة الرخوة أو الطين أو الرمل، أو 1 متر من الثلج تقليل فعالية الانفجار السطحي للقذائف شديدة الانفجار بنسبة 80%.

(ب) تزيد التربة الصخرية الصلبة والحصى من فعالية الانفجار السطحي لقذائف الهاون شديدة الانفجار، حيث ترتفع شظايا الصخور وتنطلق مع عصف الانفجار وتؤدي إلى مزيد من الإصابات في العدو.

(ج) ينتج عن استخدام القذائف شديدة الانفجار في الغابات الكثيفة انفجارات جوية خطيرة تؤثر على الأفراد غير المحميين حيث أن معظم القذائف التي تستخدم الفيوز الصادم الفوري شديدة الانفجار في الغابات الكثيفة، تحدث تأثيرات على هذه الأشجار ويؤدي ذلك إلى قطع الأشجار إلى قطع كبيرة، وتأثير هذه القطع يحدث إصابات شديدة.

(2) تأثيرات التستر على القذائف شديدة الانفجار. تكون قوات العدو الراجلة عادة في حالة الوقوف أو الرقود في العراء، أو محمية بدرجات مختلفة من التستر. وكل هدف يغير من تأثيرات نيران الهاون عليه. تكون نيران الهاون المفاجئة أكثر فعالية من النيران ضد عدو تم إنذاره وأصبح يحاول التستر. يمكن تحقيق معدل عالٍ من الإصابات

محظور

باستخدام قذيفتين فقط ضد فصيل معادي موجود في العراء، في حال تم رماية قذائف تعديل فإن قوات العدو في الموقع تكون أكثر حذراً حيث أنها ستلجأ إلى مواقع أكثر سترأً وهذا يتطلب رماية عدد قذائف أكثر لتحقيق التأثير المطلوب إذا كان الافراد فقط في حالة الرقود، فإن تأثيرات نيران مدافع الهاون ستقل إلى النصف.

(أ) تكون الانفجارات التلقائية للقذائف عادة أكثر فعالية من الانفجارات السطحية للقذائف ضد الأهداف التي في العراء. تزداد فعالية نيران الهاون ضد قوات العدو التي في حالة الرقود بنسبة 40% عند رماية قذائف تستخدم صمامات تقاربية بدلاً من القذائف التي تنفجر على السطح. كلما كانت زاوية السقوط أكبر، كانت أكثر فعالية.

(ب) تكون قذائف الهاون التي تستخدم الصمامات التقاربية أكثر فعالية بمقدار خمس (5) مرات من تلك التي تستخدم الفيوزات الصادمة الفورية، وذلك ضد عدو في مناطق قتالية مفتوحة دون تحصين. تكون فعالية القذائف التي تستخدم الصمامات التقاربية أكثر 10 مرات عند استخدامها ضد عدو في العراء. ولمضاعفة الفعالية عند مشاغلة الافراد في المواقع القتالية المفتوحة، يتم اختيار أخفض زاوية للهجوم.

(ج) يكون للقذائف التي تستخدم صمامات صادمة فورية وصمامات تأخيريه فقط تأثيراً أكبر ضد العدو الذي يكون في مواقع قتالية محصنة. تستطيع القذائف المزودة صمامات تقاربية الحد من قدرة العدو على الحركة من موقع إلى آخر، ولكنها تسبب القليل من الإصابات أو قد لا تسبب أي إصابات. تسبب القذائف المزودة صمامات صادمة فورية بعض تأثيرات العصف والإسكات. تستطيع القذائف المزودة بصمامات تأخيريه اختراق وتدمير موقع ما، ولكنها يجب أن تحقق إصابة مباشرة لأجل ذلك. تستطيع إصابة مباشرة من الهاون 120 ملم قذيفة مزودة بصمام تأخيريه إلحاق الضرر بخندق محصن جيداً.

(3) تأثيرات الأرض على القذائف شديدة الانفجار التي تستخدم فيوزات تلقائية. يعمل الصمام التقاربي بشكل أفضل فوق الأرض المستوية والصلبة. قد يجعل الثلج أو الرمل الصمام التقاربي يعمل على ارتفاع منخفض أو عند الاصطدام بالأرض. وقد تؤدي المياه أو الأرض المتجمدة إلى الانفجار على ارتفاع أكبر. يمكن تقليل ارتفاع الانفجار عن طريق توضع الصمام على وضعية الانفجار القريب من السطح. ويمكن فقط زيادته بانتخاب أكبر زاوية سقوط ممكنة.

محظور

(أ) يمكن أن تنفجر القذائف التي تستخدم صمامات تقاربية والممرية فوق المناطق المبنية قبل الأوان إذا مرت بشكل قريب من بناية كبيرة. وقد تنفجر بشكل عالٍ جداً بحيث لا تؤثر على مستوى الشارع. تكون الصمامات الصادمة الفورية هي الأكثر فعالية في المناطق المبنية المكتظة بالمباني.


(ب) تنفجر الصمامات التقاربية في الغابات الكثيفة بشكل مبكر جداً ويكون لها تأثيراً قليلاً. تؤدي الصمامات الصادمة الفورية إلى تأثيرات انفجار جوية في الغابات الكثيفة، وتسمح الصمامات التأخيرية للقذائف بالاختراق إلى أسفل قمم الأشجار قبل أن تنفجر.

(4) تأثيرات الإسكات لقذائف الهاون شديدة الانفجار. ليس من السهل قياس الإسكات الناتج عن نيران الهاون كما في التأثيرات على الأهداف. فالإسكات هو تأثير ذهني على العدو يمنعه من الرد على النار أو القيام بالمناورة. يكون الأفراد من غير ذوي الخبرة، وكذلك الذين تتم مفاجأتهم، أكثر سهولة للإسكات من أصحاب الخبرة والذين لم يتم مفاجأتهم مسبقاً. يكون الأفراد في العراء أكثر سهولة للإسكات من أولئك الذين لديهم تسقيف أو تحصين فوق الرؤوس. يكون الإسكات أكثر تأثيراً عندما تبدأ نيران الهاون أولاً، ومع استمرارها تقل تأثيراتها في الإسكات. تُعد القذائف شديدة الانفجار هي الأكثر فعالية في الإسكات، ولكن الفسفور الأبيض المتفجر المخلوط مع القذائف شديدة الانفجار يكون له تأثيراً نفسياً كبيراً على العدو. يبين الشكل رقم (6) تأثيرات إسكات مستخلصة من دراسات رميات حية ومشاهدات قتالية، فعلى سبيل المثال:

(أ) إذا سقطت قذيفة مدفع الهاون المتوسطة المزودة بصمام تقاربي ضمن مسافة 65 متر من الهدف، فمن المحتمل أن يتم إسكات الهدف إذا لم تتم إصابته.

(ب) إذا سقطت قذيفة مدفع الهاون المتوسطة المزودة بصمام تقاربي ضمن مسافة 120 متر من الهدف، فإن هناك احتمال نسبته 50% لإسكات الهدف، وإذا سقطت على مسافة أكبر من 200 متر فإن القليل من الإسكات يتوقع حدوثه.

محظور



الشكل رقم (6) تأثيرات الإسكات لقذائف مدافع الهاون

مهام الدخان والإنارة للهاون

7. مهام وادوار الدخان. تعتبر مهام الدخان من الأدوار الهامة لفصائل وأقسام الهاون. يعتبر الاستقرار الجوي، وسرعة الرياح واتجاهها أهم العوامل عند التخطيط لتأثيرات القذائف الدخانية على الأهداف. تؤثر طبيعة الأرض في منطقة الهدف على قذائف الدخان. يستطيع الدخان أن يقلل من فعالية العدو بشكل كبير في النهار والليل، وأن يقلل من قدرة العدو على إنزال نيران مؤثرة، وتنفيذ العمليات، ورؤية الوحدات الصديقة، كما يقلل الدخان أيضاً من فعالية أشعة الليزر، ويمنع استخدام الأنظمة الإلكترونية بصرية.

أ. أنواع المهام. هناك نوعان من المهام الدخانية التي تنفذها وحدات الهاون وهما:

(1) الدخان السريع. تعتبر السرعة هي المتطلب الرئيسي لمهمة الدخان السريع. عند مشاغلة هدف مخطط له مسبقاً، أو هدف فرصة يقوم بالرمية على القوات الصديقة، تستطيع القوات الصديقة طلب دخان فوري. تعتبر الاستجابة السريعة أكثر أهمية من الدقة، حيث يتم إنزال النيران بأسرع وقت ممكن. لا يقصد من مهام دخان الهاون أن تكون مهام ساترة، وإنما يُقصد منها إعطاء قدرة العدو على الرؤية لفترات قصيرة بحيث تستطيع عناصر المناورة قطع التماس، أو تجنب نيران العدو المباشرة.

محظور

(2) الدخان المُدبّر. تعتبر مهمة الدخان المُدبّر مهمة مخطط لها وتحتاج إلى كمية كبيرة من الذخيرة. والهدف منها هو إعماء قدرة العدو على الرؤية، أو ستر عناصر المناورة. يتم عادة تنفيذ مهمة الدخان المُدبّر على ثلاث مراحل:

(أ) التعديل.

(ب) التأسيس.

(ج) إدامة الستار الدخاني (الاستمرارية).

ب. استخدامات الدخان. يمكن استخدام الدخان للإعماء، والستر، والخداع، والإشارة لوحدات القوات الصديقة، وتأشير الأهداف أو العلامات الأرضية في ميدان المعركة.

(1) الإعماء. يستخدم دخان الإعماء للحد من قدرة العدو على الرؤية ضمن موقعه أو بعده. يكون دخان الفسفور الأحمر أكثر فعالية في الحد من قدرة العدو الذي يستخدم الموجهات الحرارية. يستطيع الدخان المرمي على موقع صواريخ موجهة مضادة للدبابات منع النظام من استمکان الأهداف أو متابعتها لاحقاً مما يقلل من فعاليته. يمكن أن تؤدي نيران الإعماء المرمية على قوة مدرعة مهاجمة إلى إجبارها على تغيير سرعتها، وبشكل غير مقصود على تغيير محور تقدمها، والانفتاح قبل أوانه، وإجبارها على الاعتماد على وسائل سيطرة غير بصرية أقل فعالية.

(2) الستر (ستار دخاني). يتم استخدام الستار الدخاني في مناطق عمليات القوات الصديقة، أو في مناطق بين القوات الصديقة والعدو للحد من قدرة العدو الأرضية والجوية على الرؤية، وإبطال فعالية أنظمة مراقبة العدو أو الحد منها. يتم استخدام الستار الدخاني من مدافع الهاون لإخفاء مناورة القوات الصديقة، واجتياز الموانع، وعمليات استعادة الأفراد.

(3) الخداع. يؤدي دخان الخداع إلى تشويش وتضليل العدو عن طريق إيهامه بأن عملاً تعبويًا يحدث، يمكن أن يستخدم دخان الخداع من الهاونات في عمليات عبور الأنهار، وعمليات التراجع، وعمليات الاقتحام الجوي.

(4) الإشارة والتأشير. تستخدم مهام الإشارة والتأشير الدخانية لنقل الاتصالات المتفق عليها مسبقاً في ميدان المعركة ولتأشير مواقع الوحدات. يمكن أحياناً استخدام قذائف الفسفور لإعطاء إشارة انتهاء التحضيرات على الهدف وبداية الاقتحام. يستخدم دخان التأشير لتحديد الأهداف، ونقاط الإخلاء، والعلامات الأرضية، وما شابه ذلك.

محظور

8. اعتبارات التخطيط. توفر قذائف الدخان ستار دخاني، واحداث حريق، والتأشير، وإيقاع الخسائر، وكلها تنتج سحباً دخانية فورية بمنطقة الهدف.

أ. يستخدم الدخان من أجل ما يلي:

- (1) منع العدو من الحصول على المعلومات من خلال الستر أو الإغماء.
 - (2) تقليل فعالية أنظمة استمکان الأهداف.
 - (3) الحد من الطيران المنخفض لطائرات العدو.
 - (4) إعاقة حركة العدو وعملياته وقدرته على السيطرة على قواته.
 - (5) خداع العدو حول قصد القوات الصديقة.
- ب. يمكن أن تؤدي قذيفة الدخان الفسفوري إلى إيقاع الخسائر بين جنود العدو المكشوفين، وإشعال الحرائق. يكون نصف قطر إيقاع الخسائر لقذيفة الدخان أقل بكثير من القذيفة شديدة الانفجار، ومع ذلك يتسبب انفجار القذيفة الدخانية بتأثير نفسي كبير خصوصاً ضد الأفراد المكشوفين. يمكن أن يزيد عدد قليل من قذائف الدخان مرتبطة مع مهمة رماية تستخدم قذائف شديدة الانفجار من تأثير الإسكات.

9. الاعتبارات التعبوية.

أ. يقرر القائد عادةً وقت رماية مهام الدخان. يجب وضع العوامل التعبوية التالية في الاعتبار عند استخدام الدخان:

- (1) تأثيرات الدخان على الوحدات الصديقة المجاورة.
- (2) تأثيرات الدخان على نيران الوحدات المساندة.
- (3) الوقت المطلوب لتنفيذ مهمة الدخان.
- (4) الرصد المطلوب لتنفيذ مهمة الدخان.
- (5) حجم المنطقة التي يجب إغماؤها.
- (6) خصائص صمامات الذخيرة.
- (7) توفر الذخيرة.
- (8) طول الفترة الزمنية للإغماء المطلوب.
- (9) القدرة على إعادة التزويد.
- (10) الرغبة في التأثير المزدوج للإغماء وإيقاع الخسائر.
- (11) معدلات اقتراب الآليات المتحركة، انظر الجدول رقم (3).

محظور

الجدول رقم (3) معدلات اقتراب الآليات بالدقائق

سرعة الآلية (كم / ساعة)						المسافة المقطوعة (بالمتر)
30	25	20	15	10	5	
6	7.2	9	12	18	36	3000
5	6	7.5	10	15	30	2500
4	4.8	6	8	12	24	2000
3	3.6	4	6	9	18	1500
2	2.4	3	4	6	12	1000

ب. عند استخدام كل من القذائف شديدة الانفجار والدخانية، فقد يكون من الأفضل استخدام مصدرين مختلفين لرمية القذائف. فعلى سبيل المثال، توفر إحدى وحدات الهاون الإعماء، بينما توفر الأخرى النيران شديدة الانفجار. ويتم زيادة تأثير مهمة الدخان. مع تقليل التعديل على شبكة لاسلكية واحدة، ويحتاج هذا النوع من المهام إلى تنسيق مفصل.

ج. تحمل وحدة الهاون عادةً عدداً محدوداً من قذائف الدخان، يجب أن يعرف القادة هذا العدد وقدرتها، يجب تحضير طلبات خاصة للدخان، أو للتغيير في معدل التوريد والصرف من قذائف الدخان مسبقاً ورفعها قبل المهمة المطلوبة.

د. اعتبارات الطقس والأرض. يعتبر كل من الطقس والأرض اعتبارين هامين للدخان. يحدد الطقس فعالية مهام الدخان ومتطلبات الخزن، كما تعد حالة الأرض هامة أيضاً لفعالية المهمة الدخانية. إن تأثيرات ظروف الطقس والأرض على المهام الدخانية هي كما يلي:

(1) الرياح. تُعد سرعة الرياح واتجاهها عوامل هامة لمهام الدخان، حيث تقلل سرعة الرياح من تأثيرات قذائف الدخان. تكون الرياح مثالية إذا كان اتجاهها مقاطعاً للهدف وسرعتها بين 10-30 كم / ساعة.

(2) الاستقرار الجوي. يحدد الاستقرار الجوي فعالية وكمية دخان الهاون المطلوبة وكما يلي:

(أ) تكون قذائف دخان الهاون أثناء الظروف الجوية غير المستقرة غير فعالة تقريباً، حيث يصعد الدخان بشكل عامودي مستقيم للأعلى ويتبدد بسرعة دون أن ينتشر.

(ب) تكون قذائف الدخان التي تطلق الدخان من قاعدتها تحت ظروف عدم الاستقرار الجوي المعتدلة أكثر فعالية من قذائف الفسفور الأبيض المتفجرة.

(3) الظروف الأرضية. إذا كانت منطقة الهدف ذات سبخات مائية أو مشبعة بالمطر، أو مغطاة بالثلوج فإن قذائف الهاون الدخانية قد لا تكون مؤثرة. يمكن أن تقلل

محظور

المياه الضحلة من الدخان الذي يتم إنتاجه بنسبة تصل إلى 50%. لطبيعة الأرض في منطقة الهدف تأثير قليل على قذائف الدخان، إلا أن الثلج الكثيف ودرجات الحرارة المتدنية يستطيعان التقليل من غيمة الدخان بنسبة تقارب 25%.

هـ. اعتبارات الذخيرة. تتطلب مهام الدخان العديد من القذائف لبناء التأثير وإدامته. يجب أن يحسب القادة، من أجل مهمة مخطط لها (سريعة)، عدد القذائف اللازمة ويطلبونها بشكل مبكر حيث يمكن تحميلها على الآليات، إذا كانت متوفرة، أو تم وضعها مسبقاً في نقطة الرماية.

10. الدخان في إسناد العمليات التعرضية. يمكن استخدام دخان الهاون في العمليات التعرضية لما يلي:

أ. إعلاء ضباط رصد العدو. يعتبر الحد من رؤية العدو فعالاً عند القيام بالتقدم للتماس، أو عندما يكون التماس مع العدو محتملاً. تستطيع مدافع الهاون رماية الدخان مباشرة على جميع مواقع ضباط رصد العدو ومواقع مدفعيته المتوقعة أو المؤكدة إذا كان ضمن مدى الهاون، وفيما بين تلك المواقع والوحدة التي يتم إسنادها. يجب المحافظة على ستار الدخان مستمرة إلى أن تصل الوحدة المهاجمة إلى هدفها أو تتعدى منطقة الخطر.

ب. ستر الهجوم. يغطي هذا الأسلوب الوحدة المتحركة للأمام في الهجوم، حيث يخفي الساتر الدخاني الذي يوضع أمام الوحدة المهاجمة مناورتها. وبشكل مثالي، تتم إدانة الستار الدخاني باستمرار عبر محور تقدم القوات المحمولة لينتهي على مسافة 500 إلى 800 متر قبل الهدف، للسماح بأقصى قدر من الرؤية أثناء الاقتحام النهائي، وفيما يتعلق بالقوات الراجلة تكون هذه المسافة من 100 إلى 200 متر. وباستخدام هذا الأسلوب، تستطيع الوحدة الحركة خلف الستار الدخاني دون أن تتم مشاغلها بشكل مؤثر. وإذا كان ذلك ضرورياً، يمكن أيضاً ستر الأجنحة أو المنطقة الخلفية للوحدة المُسندة.

جـ. إخفاء التخطي. هناك طريقتان لإخفاء التخطي وهما:

- (1) ستر الوحدة الصديقة التي تقوم بالتخطي أثناء حركتها حول العدو. تتم رماية ستار الدخان في الأمام، وإلى يسار أو يمين موقع العدو. وعندما يكون الدخان في الموقع، تتحرك الوحدة التي تقوم بالتخطي حول الجناح المستور بالدخان باتجاه هدفها.
- (2) جعل العدو يظن بأنه هو هدف الهجوم وذلك برماية الدخان و القذائف شديدة الانفجار مباشرة على موقعه. وأثناء وجود الدخان في الموقع، تتحرك الوحدة التي تقوم بالتخطي حول العدو إلى هدفها.

محظور

د. تغطية عمليات اجتياز الموانع. تنتج مدافع الهاون (أو مدافع الهاون والمدفعية) بشكل عام سحابتين دخانيتين في نفس الوقت، حيث تتم رماية إحدى السحابتين مباشرة على العدو، بينما ترمى الثانية بين موقع العدو والقوة التي تقوم باجتياز المانع. تتم المحافظة على استمرارية الدخان في كلا المنطقتين لأن الموانع عادة ما تكون مغطاة بالنيران المباشرة وغير المباشرة.

هـ. حجب الآليات عن نيران العدو المباشرة. يستخدم هذا الأسلوب للحد من قدرة رماة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. فعندما يلاحظ أمر الآلية بأنه يتعرض للرماية من قبل صواريخ العدو، فإنه يستخدم دخان الآلية أو القنابل الدخانية اليدوية ويأمر السائق بالقيام بالمرأوغة. وللحد من رؤية كل رامٍ بشكل إضافي، فإنه يجب أيضاً طلب دخان الهاون للتقليل بشكل كبير من قدرة مدفعية العدو، حيث يمكن رمايتها على رماة العدو، أو فيما بينهم وبين الآليات الصديقة، وبذلك يتم منع رماة العدو من تتبع الآليات وتوجيه الصواريخ باتجاه الأهداف.

11. الدخان في إسناد العمليات الدفاعية. يستخدم دخان الهاون في إسناد العمليات الدفاعية وعمليات التراجع من أجل ما يلي:

أ. إجبار العدو على التراجع. يستخدم دخان الهاون والمدفعية، والذخيرة شديدة الانفجار، وأنظمة الألغام القابلة للنشر بشكل مثالي معاً. وقد تجبر رماية الدخان العدو على التراجع. تتم رماية الدخان خلف مدى أسلحة النيران المباشرة لإعطاء القوات الصديقة وقتاً أطول لمشاغلة الأهداف، تتم بعد ذلك رماية أنواع الألغام القابلة للنشر (إذا كانت متوفرة)، والذخيرة شديدة الانفجار ضمن الدخان. مع مراعاة متغيرات المهمة وتحديدات الطقس وخصوصاً اتجاه الريح.

ب. إبطاء تقدم القوات المهاجمة. يجعل هذا الأسلوب المهاجم يقلل من سرعته مما يبطئ زخم هجومه، وتتم رماية الدخان على طول جبهة العدو المتقدم مع مراعاة متغيرات المهمة وتحديدات الطقس وخصوصاً اتجاه الريح، وتجبر القذائف شديدة الانفجار أيضاً والمروية مع الدخان العدو على إغلاق فتحات دباباته وناقلات جنوده. تتشكل صورة ظلية عندما تخرج من الدخان وذلك يجعل تتبعها وتدميرها أكثر سهولة.

جـ. فصل وعزل القوات المهاجمة. يتم استخدام رماية الدخان بين قوة مهاجمة على مرحلتين أو أكثر نسقين، وبذلك للفصل بين وحدات القوة المهاجمة بصرياً، وتمنع قوات المرحلة الثانية من رؤية واسناد قوات المرحلة الأولى أثناء الاشتباك. كما يتم أيضاً إبطاء قوات المرحلة الثانية بواسطة الدخان. يمتلك المدافع وقتاً أطول للرماية على أهداف قوات المرحلة الأولى دون أن يتم الاشتباك معه في قوات المرحلة الثانية. كما يمتلك المدافع أهدافاً واضحة عندما تخرج قوات المرحلة الثانية من الدخان.

محظور

د. تغطية تغيير المواقع. تسمح رماية الدخان أمام الموقع الدفاعي للوحدة المُسنَّدة بالحركة دون أن يشاهدها العدو. وعندما يبدأ الستار الدخاني الأولي بالزوال، تتم رماية المزيد من الدخان بين العدو والوحدة التي تقوم بتغيير مواقعها. وتتم رماية الدخان أيضاً على مواقع العدو ومقترباته المتوقعة.

هـ. كشف طائرات العدو العمودية. تكون طائرات العدو العمودية واهنة أمام أنظمة الدفاع الجوي عندما يجبرها الدخان على الطيران على ارتفاعات عالية. يستطيع دخان الهاون المستخدم سابقاً في قتال قوات العدو الأرضية، بالارتباط مع الدخان في موقع محدد كالأجنحة، منع طائرات العدو العمودية من الطيران والهجوم من خلال الفجوات دون اكتشافها.

و. تقليل فعالية الطائرات المسيّرة. التقليل من تأثير فعالية طائرات الاستطلاع المسيّرة للمراقبة والتصوير واكتشاف وتحديد قواتنا وذلك عندما يتم استخدام دخان الهاون الذي يستمر لفترة محدودة.

12. مهام الإنارة. تكشف قذائف الإنارة تشكيلات العدو، وتعطي إشارات لقواتنا الصديقة، وتؤشر الأهداف وكما يلي:

أ. خصائص إنارة الهاون. توفر قذائف إنارة الهاون إنارة ممتازة أثناء عمليات الرؤية المحدودة، حيث تستمر الإنارة المرئية من 30 ثانية إلى حوالي دقيقة واحدة لمدافع الهاون 120 ملم، وتوفر حوالي مليون شمعة ضوئية

ب. أساليب الإنارة الخاصة. فيما يلي أساليب الإنارة الخاصة الفعالة لمدافع الهاون:

(1) تؤدي قذيفة الإنارة التي يتم توقيتها لكي تحترق على الأرض بعد الطيران إلى إنتاج شعلة مضيئة تكشف النشاطات في جانب القوات الصديقة. يتم الحد من قدرة العدو على استخدام أجهزة تكثيف الضوء (أجهزة الرؤية الليلية) بشكل كبير وتتحرك القوة الصديقة خلف الشعلة المضيئة بأمان أكبر.

(2) تكون قذيفة الإنارة التي ترمى لتحترق على الأرض مؤثرة أثناء النهار أو الليل لتأشير الأهداف لطائرات الإسناد الجوي القريب، وتكون قذائف الإنارة أفضل في تأشير الأهداف من الدخان أثناء الرياح الشديدة، حيث يتحرك الدخان سريعاً مع اتجاه الرياح. تستمر الإنارة الناتجة عن قذيفة الإنارة في التولد من نفس النقطة بغض النظر عن الرياح.

محظور

محظور

الفصل الخامس

وحدات الهاون في
عمليات الطيف الكامل

محظور

محظور

محظور

الفصل الخامس

وحدات الهاون في عمليات الطيف الكامل

1. عام. تجمع عمليات الطيف الكامل بين العمليات التعرضية، والدفاعية، وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، لكسب المبادرة، والاحتفاظ بزمامها، واستغلالها لإيجاد الفرص، ومن ثم تحقيق نتائج حاسمة وتنفيذ داخل وخارج الدولة حسب متغيرات المهمة. تكون المهمة الرئيسية لوحدات الهاون هي توفير النيران المميّنة وغير المميّنة لإسناد قوات المناورة وتحقيق قصد القائد.

العمليات التعرضية

2. يتم تنفيذ العمليات التعرضية لتدمير أو هزيمة العدو، ويتم دمج نيران الهاون مع جميع نيران الإسناد الناري المباشرة وغير المباشرة لإسناد خطة مناورة القائد. تشارك وحدات الهاون في العمليات التعرضية كجزء من قوة أكبر.

3. أنواع العمليات التعرضية. إن أنواع العمليات التعرضية هي: التقدم للتماس، والهجوم، واستثمار الفوز والمطاردة، والغارات والكمائن، والاستطلاع بالقوة، والاتصال بالقوات.

أ. التقدم للتماس. يؤدي التقدم للتماس إلى الحصول على التماس مع العدو أو استعادته من أجل التطوير الإضافي للموقف. يكون عادة موقف العدو غير معروف ويعتبر البحث والهجوم حركة لا مركزية للتماس تتطلب القيام بمهام وواجبات متعددة ومنسقة لتحديد موقع العدو لتطوير الموقف لأن موقع العدو عادةً غير معروف.

(1) توفر مدافع الهاون للقائد أكثر وسائل الإسناد الناري غير المباشرة قدرة على الرد أثناء التقدم للتماس. يعتمد تغيير مواقع فصيل الهاون أثناء هذه العملية على المسافة التي يتم قطعها، واحتمال التماس مع العدو، ودليل تخطيط قائد المناورة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف خارج مدى مدافع الهاون، قد يقوم فصيل الهاون كامل بتغيير موقعه والحركة بشكل قريب خلف عنصر المناورة. وأثناء عملية تغيير الموقع، يجب أن يكون فصيل أو قسم أو جماعة هاون مستعد للمشغلة الفورية للأهداف.

(2) يجب أن يبحث قادة وحدات الهاون عن المعلومات بقوة وتقديم توصيات لاستخدام نيران الهاون. إن اعتبارات استخدام مدافع الهاون أثناء التقدم للتماس هي:

(أ) إعطاء أولوية النيران لوحدة المناورة الأمامية.

(ب) توقع تحركات متكررة.

محظور

(ج) توقع حصول طلبات كثيرة على رماية الدخان الفوري عند التماس مع العدو.

(د) تخطيط النيران على طول الطريق وعلى الأجنحة، خصوصاً على المقتربات التي توفر الحركة السريعة إلى أجنحة وحدة المناورة الأمامية.

(هـ) الاستعداد للرماية على قوات العدو التي تهدد وحدة الهاون بشكل مباشر.

(و) إدامة الإلمام بالموقف واتخاذ أساليب لزيادة الأمن، كالحركة مع عنصر المناورة.

(3) أن تخطيط الرماية على الارض الحاكمة، ومواقع العدو المحتملة يزيد من تأثير مدافع الهاون على الرد عند حدوث التماس مع العدو. ويشمل التخطيط أهدافاً محتملة في الطريق إلى الهدف، وأهداف مصادفة، وأهداف فيما بعد الهدف. وحالما يحصل التماس مع العدو، يصدر قائد وحدة الهاون بسرعة أمراً مجزاً لإسناد الهجوم السريع أو التخطي الذي ينفذه عنصر المناورة.

(4) عند التخطيط لنيران الهاون، يجب على القائد أيضاً أن يخطط لحركة الهاون. تكون وحدة الهاون قريبة بما يكفي للمساهمة بالنيران الفورية سريعة الاستجابة عندما تكون ملحقة بوحدة وبالقرب من مقدمة رتل المسير أو التشكيلة التعبوية.

(5) تكون وحدات الهاون في عملية البحث والهجوم عادةً في مواقع محضرة مسبقاً، تستطيع أن ترمي منها ضمن منطقة العمليات. تتحرك وحدة الهاون المتحركة مع وحدات المناورة، وعندما تستلم طلب نيران تتحرك فوراً إلى أفضل موقع متوفر وتقوم بالرماية المطلوبة. يجب أن يتقيد قائد وحدة الهاون بأي قواعد اشتباك أثناء البحث والهجوم السريع في التقدم.

ب. الهجوم. الهجمات هي عمليات تعرضية تدمر أو تهزم قوات العدو وتحتل وتؤمن الأرض، أو كليهما. تجمع الهجمات بين المناورة والنيران غير المباشرة والقتال القريب لهزيمة العدو. إن الفرق الرئيس بين الهجوم السريع والهجوم المدبر هو الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير. إن أنواع الهجوم هي:

(1) الهجوم السريع. هو أكثر أنواع الهجوم شيوعاً وهو يستخدم أقصى قوة نارية والحركة السريعة لإدامة الزخم. وعادةً يكون هناك القليل من الوقت أو لا يكون هناك وقت لتخطيط إسناد ناري إضافي. وأغلب الأهداف التي تتم مشاغلها تكون أهداف طارئة.

محظور

(أ) تكون اعتبارات استخدام الهاون أثناء الهجوم السريع كما يلي:
(أ أ) يمكن أن تحشد المهام القصيرة والمكثفة، وسلسلة الأهداف، ومجموعات الأهداف النيران على المناطق الخطرة أو مجموعات الأهداف.

(ب ب) توقع تحويل سريع للنيران المكثفة لاستغلال نقاط ضعف العدو المحددة.

(ج ج) إدامة الإلمام بالموقف، وتوقع متطلبات الإسناد الناري.
(د د) يجب أن يبحث قادة وحدات الهاون عن المعلومات وتقديم توصيات حول استخدام نيران الهاون.

(ب) عندما يحصل التماس ويقرر القائد الهجوم، يقوم قائد فصيل الهاون بإصدار أوامر عمليات مجزأة، ويقوم بسرعة بتوضيع أي عناصر متحركة في مواقع اختباء، وتوفير أقصى قدر من النيران غير المباشرة. تساعد مدافع الهاون الموضّعة والمستخدمة بشكل صحيح قائد المناورة في المحافظة على زخم الهجوم.

(ج) يجب إعادة تزويد مدافع الهاون بسرعة بعد الهجوم السريع الناجح، وهذا من شأنه أن يُمكنها من الاستمرار في إسناد الهجوم، والحماية ضد الهجمات المعاكسة، أو التحول إلى الدفاع، حيث أن أي تغيير للمواقع أثناء هذه المرحلة من العملية من شأنه أن يقلل بسرعة من درجة وهن عنصر المناورة أمام الهجوم المعاكس.

(2) الهجوم المدبر. يحتاج الهجوم المدبر إلى وقت تخطيط أطول، واستخبارات مفصلة، وخطة مناورة أكثر تفصيلاً تشمل خطة الإسناد الناري:

(أ) يجب أن يضع قادة وحدات الهاون في اعتبارهم تحضير الذخيرة، ومعايرة المدافع، وإعادة التزويد. تسمح الذخيرة المُكدسة مسبقاً إذا كان ذلك ممكناً لفصيل الهاون بالمحافظة على توفير نار اسناد لوحدة المناورة بشكل فعال ومستمر. إن اعتبارات استخدام وحدات الهاون أثناء الهجوم المدبر هي كما يلي:
(أ أ) تحتاج وحدات الهاون الى تحضيرات واجراءات قبل الرماية وبشكل عام كلما زادت هذه الفترة كلما زاد خطر تعرضها لرمية العدو غير المباشرة وعلى وحدات الهاون أن تضع في الاعتبار ما يلي:
(أ أ) استخدام مواقع رمي مموهه ومخفية بشكل جيد.

محظور

- (ب ب) تنفيذ مهام الرمي باستخدام أقل حشوة وارتفاع.
- (ب ب) التغيير المتكرر للمواقع لتشمل مهام رماية من مواقع غير محضرة، ثم الانتقال إلى مواقع محضرة.
- (ج ج) رماية نيران مكثفة من أقسام متعددة.
- (ب) عندما تصل عناصر الاقتحام إلى خط البدء المحدد، يقوم قائد القوة المقترحة بتحويل نيران الهاون إلى مواقع عمق العدو أو مواقع إسناده، وطرق انسحابه المحتملة، ومواقع إسناده بالنيران، وطرق هجومه المعاكس المحتملة.
- (ج) يتم تنفيذ الاقتحام النهائي بجميع أسلحة الرمي المباشر المتوفرة من مواقع الإسناد بالنيران ومن عناصر الاقتحام. يجب أن يكون قائد فصيل الهاون مستعداً لرماية كميات كبيرة من الذخيرة بالقرب من القوات الصديقة، وهذا يتطلب تخطيطاً مفصلاً وإشرافاً مباشراً من قبل كافة قادة وحدات الهاون.
- ج. استغلال النجاح والمطاردة. يتبع استثمار الفوز الهجمات الناجحة، حيث يدمر دفاعات العدو ويبقيه غير منظم بحيث لا يستطيع القيام بإعادة التزويد أو إعادة التجميع لقواته. تتبع المطاردة عادة استغلال النجاح .

(1) هناك اعتبارات أخرى لاستخدام الهاون أثناء استغلال النجاح والمطاردة وهي:

- (أ) مهام نارية في أكثر من اتجاه.
- (ب) متطلبات متزايدة للدفاع المحلي للوحدة.
- (ج) تغيير متكرر للمواقع، وحركة قريبة نسبياً خلف الوحدات الأمامية.
- (د) يجب أن يديم قادة وحدات الهاون الإلمام بالموقف، ويتوقعون حاجة عنصر المناورة للإسناد الناري.
- (2) تكون الأوامر المجزأة شائعة في استثمار الفوز. قد تتطلب العملية تغييراً في اتجاه الهجوم لضمان تدمير العدو، حيث قد تكون هناك مجموعات صغيرة من العدو ضمن منطقة العمليات تشكل تهديداً لأمن وحدة الهاون. توفر وحدة الهاون الحماية المحلية.
- (3) يحدث استغلال النجاح بشكل سريع، قد تؤمر مدافع الهاون بالحركة بحجم الفصيل أو القسم مع عنصر المناورة أو خلفه مباشرة. تستخدم العديد من المهام النارية أساليب التوضيع المباشر، أو التوجيه المباشر، أو العمل السريع. وبما أن استثمار الفوز يحدث في العمق خلف خطوط العدو، يجب أن يحافظ قائد فصيل الهاون على الذخيرة لأن إعادة التزويد قد تكون صعبة.

محظور

د. الغارات والكمائن. يتم تنفيذ الغارة أو الكمين عادة من قبل وحدة صغيرة لتأمين المعلومات، أو لإرباك العدو، أو لتدمير منشأته. يعتبر الكمين شكلاً من أشكال الهجوم بالنيران، أو بوسائل مدمرة أخرى من مواقع مخفية على عدو متحرك أو متوقف مؤقتاً. قد تكون وحدات الهاون ملحقة أو موضوعة تحت السيطرة العملياتية لقوة الغارة أو الكمين. تستطيع وحدات الهاون أيضاً، باستخدام طريق مختلف تغيير مواقعها وتأسيس مواقع ضمن مدى مكان الغارة أو الكمين. وأثناء الغارات والكمائن تستطيع وحدات الهاون إسناد قوة المناورة بواسطة ما يلي:

- (1) عزل هدف أو منطقة تقتيل.
- (2) تدمير أو إسكات قوات عدو قريبة وقوات عدو تقوم بالرد على الغارة أو الكمين.
- (3) تدمير العدو ضمن منطقة هدف أو منطقة تقتيل. وفي الكمين ضد قوات آلية، يمكن استخدام الهاون لإجبار العدو على إغلاق فتحات آلياته.
- (4) توفير الإنارة.
- (5) تغطية حركة القوات الصديقة بعد الهجوم.

هـ. الاتصال مع القوات الصديقة. هو الالتقاء بالقوات الأرضية الصديقة، ويتطلب إجراءات مفصلة للسيطرة على النيران، وتنسيقاً قريباً، وتخطيطاً مفصلاً للحركة، والنيران، وإشارات التعارف. وبشكل مثالي، يحدث تبادل لضباط الارتباط قبل تنفيذ العملية.

- (1) تشمل الأمثلة على الاتصال مع القوات الصديقة ما يلي:
 - (أ) وصول القوة المتقدمة إلى هدف محتل سابقاً من قبل قوة أخرى.
 - (ب) كسر وحدة مطوقة للطوق لإعادة الالتحاق بالقوات الصديقة.
 - (ج) التقاء الوحدات التي توفر مهام الحماية لقوات المناورة.
- (2) ينفذ قائد فصيل الهاون عمليات الاتصال مع القوات الصديقة كتقدم للتماس إذا كان يسند قوة متجمعة، أو كدفاع إذا كان يسند قوة ثابتة، وفي كلتا الحالتين، يتأكد بأن جميع إجراءات السيطرة المُقيّدة للنيران يتم اتباعها عند التقاء كلتا القوتين.

4. إسناد الهاون للعمليات التعرضية. تُميّز الحركة والمناورة والمواقف المتغيرة بسرعة العمليات التعرضية. تلزم المرونة في الإسناد الناري لتوفير نيران مؤثرة. يقوم القادة بدمج جميع النيران المتوفرة لضمان أن جميع مواقع العدو المعروفة أو المشكوك فيها يتم استهدافها.

أ. يخطط فصيل الهاون لتنفيذ نيران في اتجاه الهدف وعلى الهدف وخلفه، وتحقق مدافع الهاون هذا من خلال التوضيع بالقرب من خط البدء، مستخدماً قاعدة نصف إلى ثلثي المدى

محظور

المؤثر كدليل، ثم الحركة إلى الأمام عند الضرورة. ومع ذلك، يكون استخدام موقع رمي يوفر مخبأً جيداً أفضل من التطبيق الصارم لقاعدة أقصى مدى مؤثر.

(1) توفر مدافع الهاون الإسناد أثناء الهجوم لتحديد، أو إسكات، أو تدمير العدو أثناء حركة الاقتحام من خلال إعماء مراقبة العدو، وتحديد مقاومته أثناء الاقتحام النهائي وعزل الهدف.

(2) تقوم مدافع الهاون بتحديد وإسكات دفاعات العدو أثناء المرحلة النهائية من الهجوم وخاصة ضد مراكز المراقبة، وتقوم برفع أو تحويل النيران في اللحظة الأخيرة الممكنة قبل أن تصل عناصر الاقتحام إلى الهدف.

(3) عندما يتم احتلال الهدف، تقوم القوات الصديقة بإعادة تنظيمها وتستعد لإلحاق الهزيمة بهجمات العدو المعاكسة. تحمي مدافع الهاون القوات الصديقة أثناء إعادة التنظيم من خلال منع تعزيزات العدو من الدخول إلى منطقة الهدف، أو تجزئة هجمات العدو المعاكسة.

ب. النيران. يخطط القادة نيران الهاون على الأرض التي سيتم المرور منها، وعلى الأجنحة لحماية القوة. وإذا حدث للقوات الصديقة تماس غير متوقع، فقد تتم رماية مهام إسكات فورية. تؤسس أقسام الهاون مواقع رمي ضمن منطقة التجمع / الإنتظار للحماية ضد هجمات العدو. يتم التخطيط لنيران الهاون دائماً لمناطق التجمع هذه بالرغم من أنها قد لا تكون مسجلة أو تمت الرماية عليها مسبقاً.

(1) النيران الموجهة للهدف أثناء حركة القوات. يمكن تقسيم النيران أثناء تحرك القوات باتجاه الهدف إلى المراحل التالية:

(أ) قبل خط البدء.

(أ أ) البدء بالقصف التمهيدي على الوحدات الامامية ثم أهداف العمق بالتنسيق مع باقي وحدات الاسناد الاخرى.

(ب ب) يتم تقديم اسناد ناري لقواتنا عند قيام العدو بشن هجوم تخريبي.

(ب) من خط البدء إلى خط الترجل.

(أ أ) رماية قذائف الدخان لستر حركة القوات أثناء عمليات اجتياز الموانع ورماية قذائف شديدة الانفجار لإسكات نيران العدو.

(ب ب) يتم تحويل الرماية عند وصول القوات إلى خط الترجل إلى أهداف العمق.

(ج) من خط الترجل إلى مرحلة إعادة التنظيم.

محظور

(أ أ) نقل النيران وتحويلها إلى اهداف بالعمق والتأثير على الهجمات المعاكسة المعادية وحركة الاحتياط.

(ب ب) مشاغلة الاهداف في العمق لمواقع العدو وعلى طول خطوط انسحابه المحتملة.

(ج ج) رماية قذائف دخانية وشديدة الانفجار على المواقع المحتملة لاحتياط العدو.

(د د) الرماية على محاور الهجوم المعاكس المحتملة للعدو.

(2) القصف التمهيدي. يتم القصف التمهيدي للهدف قبل الاقتحام. وهو إسناد ناري مكثف من النيران تتم رمايتها بناءً على جدول زمني. قد يبدأ القصف التمهيدي في وقت محدد أو يكون موقوفاً تحت الطلب حتى الحاجة. تتأثر مدة القصف التمهيدي بحجم الإسناد الناري المطلوب من القوة ككل، وعدد الأهداف، وعدد وحدات الرمي وكمية الذخيرة المتوفرة. قد لا تتوفر لمدافع الهاون الكافية من الذخيرة أو المدى للرماية على جميع الأهداف المخطط لها. يخطط القادة النيران بناءً على المعدل المستمر من الرماية لكل نظام سلاح. يشتمل المثال التالي على تسلسل القصف التمهيدي:

(أ) المرحلة 1. توفير هجوم مبكر على قدرات الإسناد الناري غير المباشرة وقدرات المراقبة للعدو، وهذه الأهداف هي الأبطأ من حيث استعادة الجاهزية، وهذا يحد من قدرة العدو على الرد بالنيران غير المباشرة، والحصول على استخبارات عن القوة الصديقة. قد يلعب الهاون دوراً رئيسياً في هذه المرحلة من القصف التمهيدي.

(ب) المرحلة 2. تركيز على مواقع القيادة المحددة، ومواقع الاتصالات، والاحتياط. والهدف هو تقليل قدرة العدو على تعزيز دفاعه، وتحويل قواته لمواجهة الهجوم الرئيسي، وتكون أهداف الهاون مبنية على إمكانيات الأسلحة.

(ج) المرحلة 3. تركيز على المواقع الأمامية لمنطقة العدو الدفاعية والأهداف التي تشكل تهديداً مباشراً للقوات المهاجمة. إن الهدف من هذه المرحلة هو إسكات وإعفاء أنظمة الرمي المباشر للعدو إلى أن تصل قوات الاقتحام إليها. ومن المحتمل بشكل كبير استخدام نيران الهاون أثناء هذه المرحلة، خصوصاً ضد مواقع العدو على المنحدرات الخلفية والتي يمكن الوصول إليها فقط باستخدام النيران بزوايا عالية.

محظور

(3) النيران تحت الطلب. هي أهداف مخطط لها تُرمى بناءً على الطلب، ولا تتأثر بجداول زمنية. تعزل الأهداف تحت الطلب الهدف كله أو أجزاء منه، وتوفر الإنارة أثناء الهجوم الليلي إذا لزم ذلك، وتشنت هجوم العدو المعاكس.

العمليات الدفاعية

5. توفر وحدات الهاون، أثناء العمليات الدفاعية لقائد المناورة القدرة على تدمير العدو، واستعادة زمام المبادرة، والهجوم المعاكس بالنيران، وتشارك كجزء من قوة أكبر.

6. عوامل التخطيط. إن الواجب الرئيس لوحدة الهاون أثناء العمليات الدفاعية هو توفير نيران فورية، قريبة، ومستمرة للقوة المدافعة. يجب أن يفهم قائد وحدة الهاون خطة مناورة قائدة ودور وحدته. تشمل العوامل التي تحدد كيفية استخدام وحدات الهاون أثناء العمليات الدفاعية ما يلي:

أ. هل منطقة عمليات الوحدة متجاورة أم غير متجاورة من حيث:

(1) قطاعات الرمي.

(2) الأمن والحماية.

(3) التحديدات المفروضة.

ب. حجم منطقة العمليات.

ج. قدرات العدو.

(1) فعالية مدفعيته.

(2) قدراته المضادة للهاون ووسائل الاستمكان للمدفعية.

(3) التهديدات الجوية مثل الطائرات المسييرة، الاسناد الجوي القريب.

(4) قدرته على القيام بعمليات المناطق الخلفية

(5) قدرات المناورة للعدو.

7. نيران أهداف الحماية النهائية. هي النيران المصممة لإعاقة حركة العدو عبر الخطوط أو المناطق الدفاعية، وذات أولوية أولى تأخذ أسبقية على جميع طلبات النيران الأخرى. تختلف نيران أهداف الحماية النهائية عن الأهداف الأخرى من حيث أنها تُرمى من الهاون على أقصى معدل رمي إلى أن تؤمر المدافع بالتوقف أو يتم استهلاك جميع الذخيرة. تكون أبعد مسافة يستطيع نظام الرمي رمايتها أمام الخطوط الأمامية للقوات الصديقة هي مسافة الأمان. إن دمج نيران أهداف الحماية النهائية مع نيران الأسلحة المباشرة ومعدل الرمي العالي للهاون يؤدي إلى التأثير الفعال.

محظور

أ. يحدد لكل فصيل هاون متوسط هدف حماية نهائي بعدد هدف لكل فصيل. ولكن قد يأمر قائد الكتيبة /مجموعة قتال فصيل الهاون الثقيل بتحديد هدفين من أهداف الحماية النهائية بمدفعين لكل منهما، وحسب متغيرات المهمة يمكن انتخاب اهداف حماية نهائية أكثر مما هو مخصص وبعد الحصول على تخصيص مدفعية إضافية. يبين الجدول رقم (4) أبعاد هدف الحماية النهائي التقريبية (طول، عرض) بناءً على نصف قطر تأثيرات قذائف الهاون.


ب. إن عرض وعمق هدف الحماية النهائي للهاون الواردة في الجدول أدناه ليست دقيقة أو محددة. قد يكون توزيع نيران الهاون مفتوحاً أو مغلقاً لتغطية الأرض المخصصة في موقع الهدف. يعتبر نصف قطر الانفجار هو الأسلوب القياسي لمقارنة مدى فعالية القذائف شديدة الانفجار، وهو نصف القطر من مركز الانفجار الذي يتوقع فيه حدوث إصابات بنسبة 50% لسطح هدف في حالة الوقوف. يتأثر قُطر الانفجار بنوع القذيفة، والفيوز، والمدى، وطبيعة سطح الهدف.

الجدول رقم (4) أبعاد هدف الحماية النهائي

الحجم	عدد مدافع الهاون	العرض (بالمتر)	العمق (بالمتر)
120 ملم	4	280	70
	2	140	70
القياسات تقريبية			

ج. يكون القائد المخصص له هدف حماية نهائي مسؤولاً عن دقة موقع الهدف، ودمج نيران هدف الحماية النهائي مع نيران الاسلحة المباشرة لوحدة المناورة. تقوم خلية تنسيق النيران بتأشير وحساب والاحتفاظ بجميع معلومات الرماية لأهداف الحماية النهائية في أبكر وقت ممكن.

د. تخصص أهداف الحماية النهائية للوحدات لِتُغطي أكثر المقتربات أهمية. يبين الشكل رقم (7) كيفية توزيع اهداف الحماية النهائية للهاون مُدمجة مع أنظمة الرماية المباشرة للوحدة المُدافعة.



الشكل رقم (7) أهداف الحماية النهائية للهاون مُدمجة مع أنظمة الرماية المباشرة

هـ. تكون أهداف الحماية النهائية دائماً موجهة باتجاه المقرب المحتمل لهجوم قوات العدو، وقد تكون على أي مسافة من الموقع الصديق الذي يتفق مع الموقف التعبوي لقائد وحدة المناورة، ولكنها تكون دائماً ضمن مدى أنظمة الرمي المباشر العضوية من القوات الصديقة. يجب أن يتم تعديل نيران الحماية النهائية لأي مدفع هاون بشكل منفرد في موقعه بسبب القرب الكبير من القوات الصديقة.

و. يجب أن يكون لدى قائد المناورة وقائد وحدة الهاون وسائل اتصالات رئيسة وبديلة لطلب نيران الحماية النهائية.

ز. تتم رماية نيران الحماية النهائية للهاون فقط عند الحاجة. وعندما تبدأ الرماية تستمر إلى أن يصدر الأمر بالتوقف أو حتى تنفذ الذخيرة. تستخدم الذخيرة شديدة الانفجار لنيران الحماية النهائية. وعند تخطيط نيران الحماية النهائية يقرر قائد فصيل الهاون عدد القذائف التي سيقوم بتحضيرها بناءً على الذخيرة المتوفرة ويضعها جانباً للاستخدام الفوري، وهذا من شأنه أن يسمح لمدافع الهاون بأن تبدأ نيران الحماية النهائية بسرعة وتديمها دون توقف لتحضير القذائف عند استلام طلب النيران. يمكن تحضير قذائف إضافية أثناء رماية أهداف الحماية النهائية إذا زادت متطلبات الذخيرة عن الكمية المُحضَّرة.

محظور

8. واجبات الإسناد الناري الدفاعية للهاون. يجب أن يفهم قائد فصيل الهاون قصد قائد المناورة من العمليات الدفاعية والأساليب المستخدمة. تؤثر هذه الأساليب على إسناد فصيل الهاون، وذلك لأن الأعمال والأساليب المحددة تتغير بناءً على خصائص الدفاع. تستخدم نيران الهاون في الدفاع ضد كل من قوات العدو الراجلة والمحمولة.

أ. تستخدم مدافع الهاون للتأثير وتقليل واضعاف زخم هجوم العدو على مواقعنا الدفاعية بما يلي:

- (1) استخدام القذائف شديدة الانفجار ضد القوات المدرعة.
- (2) أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع أثناء تغيير قوات المناورة الصديقة لمواقعها.

(3) أسلحة وآليات الدفاع الجوي المعادية.

(4) هاونات العدو.

ب. تُستخدم مدافع الهاون ضد الهجوم الراجل للعدو من أجل ما يلي:

- (1) مشاغلة المشاة الراجلة لما بعد مديات أسلحة الرمي المباشر.
- (2) إسكات نيران هاونات العدو التي تسند الهجوم.
- (3) التأثير على تجمعات جنود العدو.
- (4) تغطية المناطق الميتة أمام وبين مواقع القوات الصديقة.
- (5) التقليل من قابلية حركة العدو، وجرّه إلى مناطق تقتيل.
- (6) تحييد وتدمير قوات العدو التي تحاول اجتياز موانع القوات الصديقة.
- (7) إسكات وإعفاء أسلحة الرمي المباشر للعدو.
- (8) توفير نيران حماية نهائية قريبة ضد اقتحام العدو الراجل.
- (9) حرمان العدو من استخدام منطقة محددة من الأرض.
- (10) تغطية موانع القوات الصديقة.

ج. تستخدم نيران الهاون ضد هجوم العدو من أجل ما يلي:

- (1) ستر حركة ومناورة القوات الصديقة في المواقع الدفاعية.
- (2) عزل وتشيت وحدات العدو المهاجمة.
- (3) إنارة المناطق التي تكون قوات العدو فيها معروفة أو يُشكك في وجودها بحيث تستطيع الأسلحة الأخرى مشاغلتها.
- (4) تأشير الأهداف للهجوم بواسطة أسلحة النيران المباشرة أو الطائرات.
- (5) تأشير الأهداف للذخائر الموجهة بدقة.

محظور

د. عند استخدام ذخائر شديدة الانفجار التقاربية لإجبار أطقم الدبابات على إغلاق الفتحات، يجب استخدام الانفجار الجوي وذلك لتقليل الغبار والتراب المتطاير في الهواء، وهذا يؤثر بشكل أقل على النيران المباشرة للقوات الصديقة.

هـ. يمكن أن تعزل قذائف الدخان قوة العدو المتقدمة عن الجسم الرئيس. تستطيع وحدات مقاومة الدبابات بعد ذلك مهاجمة هذه القوة المعزولة، دون تأثير من نيران العدو المباشرة. إن استخدام قذائف الدخان للهاون تمكن من ستر حركة ومناورة القوات الصديقة. يجب أن يقوم القادة بتنسيق استخدام قذائف دخان الهاون، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون قائد فصيل الهاون مستعداً لإيقاف رماية قذائف الدخان فوراً إذا قامت الرياح متغيرة الاتجاه بتحريك الدخان إلى منطقة غير مفضلة.

و. يمكن أن يستخدم الدخان و القذائف شديدة الانفجار لزيادة تأثيرات الكمائن المضادة للدروع، وتغطية انسحاب القوة التي تنفذ الكمين.

9. النيران قبل هجوم العدو. يمكن أن تؤدي رماية الهاون على القوات العدو قبل الهجوم على قواتنا إلى تجزئة هجومه، إعاقة قواته وتأخيرته والتأثير على شكل تنظيمه النهائي للهجوم على المواقع الدفاعية. يتم تصنيف هذه النيران كما يلي:

أ. نيران الإزعاج والمنع والتجريد. تستطيع نيران الإزعاج والمنع والتجريد في بيئة شديدة التهديد تعريض موقع رمي الهاون للاستهداف والنيران المضادة من قبل العدو. قد ترمي فصائل الهاون، نيران إزعاج ومنع وتجريد ضد عدو مترجل في أرض ضيقة لإبطاء هجوم العدو وقطع خطوط إمداده وبالتالي يصعب من استمرار هجومه. تحد نار إزعاج الهاون من قدرة العدو على المراقبة. تكون نيران إزعاج ومنع وتجريد الهاون عادة غير مرصودة وتحتاج إلى تنسيق لضمان الدقة والأمان. وقد تتم رماية بعضها بناءً على التقارير المتكررة للدوريات، أو فِرَق القناصين/ المراقبة، أو القوات المتروكة خلف الخطوط، أو المراقبة الجوية، أو إنذارات أجهزة الاستشعار. يستطيع التنسيق القريب مع فِرَق مسح مدفعية الميدان، ورادارات تحديد مواقع الأهداف وزيادة فعالية نيران الهاون للمنع والتجريد بشكل كبير.

ب. الأهداف الدفاعية المخطط لها والأهداف الطارئة. يتم تخطيط النيران الدفاعية على جميع مواقع العدو المعروفة أو المتوقعة، وهذا لا يعني تخطيط عدد كبير من الأهداف التي لا يمكن إدارتها أو مشاغلتها. تكون لمواقع العدو المعروفة الأولوية متبوعةً بالمواقع المحتملة. وعندما تظهر قوات العدو بالقرب من الأهداف المخطط لها، يتم إنزال نيران الهاون عليها. تتم رماية الأهداف الطارئة بتحويل النيران عن الأهداف المخطط لها.

محظور

ج. القصف المعاكس لنيران العدو التمهيدية. هي النيران المخططة مسبقاً والتي يتم رمايتها عندما يكون هجوم العدو وشيكاً وضمن مدى التأثير حيث أن مدى القصف المعاكس على مستوى مجموعة اللواء قد يصل الى مسافة 25 كم من ح أ م م. وبما أن مدى الهاون محدود مقارنةً بالمدفعية، فإن المدفعية ترمي أغلب القصف المعاكس ضد نيران العدو التمهيدية. ترمي وحدات الهاون ضد قوات العدو التي تقوم بالتشكيل النهائي للاقتحام بالقرب من المواقع الأمامية للقوات الصديقة. يؤدي دخان الهاون إلى إعماء الرؤية لمواقع مراقبة العدو المتوقعة. تؤكد إنارة الهاون أو تنفي وجود قوات العدو بالقرب من المواقع الدفاعية، دون أن تكشف مواقع القوات الصديقة.

10. النيران أثناء هجوم العدو. عندما يبدأ هجوم العدو، تقوم نيران الهاون باستهداف تشكيلات العدو، وتدمير أكبر عدد ممكن من قواته.

أ. يتم تخطيط الأهداف نسبة إلى المواقع الدفاعية الصديقة كما يلي:

(1) أمام المواقع. يتم تخطيط النيران على جميع مواقع العدو المؤكدة والمتوقعة، المقتربات المحتملة، وعلى المعالم الأرضية البارزة التي يمكن استخدامها من قبل قوات العدو.

(2) أمام الموانع ومواقع القوات الصديقة. تكون هذه النيران هامة في الدفاع، وكل مانع غير مغطى بالنيران المباشرة وغير المباشرة يمكن أن يتم اجتيازه. تستطيع قذائف شديدة الانفجار منع العدو من اجتياز المانع. يسمح استخدام الهاون لهذا الواجب لوحدة المدفعية بتركيز نيران تدميرية ضد تشكيلات العدو المجمعة خلف المانع.

(3) على الموقع الصديق. إذا اخترق العدو دفاعات القوات الصديقة، يمكن رماية نيران مؤثرة عليه فوراً. إذا كانت القوات الصديقة تقاتل من مواقع قتالية مجهزة جيداً مزودة وبتحصين كافٍ، فيمكن لنيران الهاون المزودة بصمامات تقاربية تدمير قوات العدو المكشوفة. يعتبر هذا أسلوباً قتالياً طارئاً حيث يمكن حدوث بعض الإصابات في القوات الصديقة.

(4) خلف المواقع الصديقة وفي عمقها. يتم تخطيط النيران خلف المواقع لتوفير المرونة للدفاع إذا قام العدو بمفاجأة المدافع بالهجوم من اتجاه غير متوقع وكذلك في العمق لإسناد القوات لتتمكن من المناورة داخل الموقع الدفاعي.

ب. نيران الهجوم المعاكس. إن الإسناد الناري للهجوم المعاكس مشابه له في الهجوم، ما عدا أن أولويات الإسناد الناري تكون مقسمة بين القوات التي مازالت تدافع وتلك التي تقوم بالهجوم

محظور

المعاكس. قد يكون على وحدات الهاون أن توفر كل الإسناد الناري أو معظمه للقوات المدافعة بينما تسند المدفعية الهجوم المعاكس.

11. عمليات التراجع. توفر مدافع الهاون الإسناد الناري أثناء التراجع (الإعاقة/ الانسحاب) لإزعاج العدو، أو إعاقته، أو تدميره، أو إسكاته، أو إعمائه، أو إنارة مواقعه. وبالإضافة إلى ذلك يستطيع فصيل الهاون ستر تغيير فريق القتال لمواقعه، وتوفير نيران خداع لإرباك العدو حول قصد القائد.
- أ. يوفر فصيل الهاون نيران سريعة وفعالة لإسناد مناورة القائد خلال تنفيذه عملية الإعاقة أو الانسحاب. يمكن أن تؤدي نيران الهاون لستر حركة الوحدات الصديقة بين المواقع وخطوط الإعاقة، ويمكن إسكات أسلحة العدو، وبذلك تستطيع وحدة المناورة الحركة لقطع التماس دون التعرض لنيران العدو يجب أن يتم التخطيط لاستخدام الذخيرة بسبب الاستخدام الزائد للدخان. قد تستخدم نيران الهاون لخداع العدو وذلك بتكثيف النيران أثناء انسحاب القوات الصديقة.
- ب. يخطط فصيل الهاون في الإعاقة أو الانسحاب لتغيير مواقعه بحيث يحتل موقع يستطيع منه الرماية عند الحاجة. يعتمد متى وكيف يتم تغيير الموقع على المسافة بين مدافع الهاون وبين الوحدات الأمامية، المسافة التي تتحركها تلك الوحدات إلى الخلف، وشدة التماس مع العدو. ويقوم الفصيل عادةً بتغيير مواقعه بحجم قسم.
- ج. تستطيع وحدة الهاون في الانسحاب إسناد قوات الحماية بفعالية، يمكن استخدام الهاونات إذا كانت تعمل بأقسام في خطة الخداع، وإسناد عناصر المناورة المنسحبة. تزيد نيران الهاون المستمرة من فعالية خطة الخداع أثناء الانسحاب.
- د. في عمليات الإعاقة التي لا تحدث تحت ضغط العدو، يستطيع قائد وحدة الهاون إلحاق نصف وحدته بالقوة التي بالتماس مع العدو، بحيث تقوم تلك الهاونات برماية نفس العدد والأنواع من الذخيرة مثلها مثل الوحدة الكاملة.

عمليات الاستقرار

12. تنفذ وحدات الهاون عمليات الاستقرار كجزء من قوة أكبر. تعتبر منطقة العمليات، وقواعد الاشتباك، واحتياطات الأمان عوامل هامة في استخدام الهاونات في عمليات الاستقرار. تنفذ وحدات الهاون مهام اسناد الواجبات التعرضية والدفاعية كجزء من عمليات الاستقرار، ولكنها قد تنفذ مهاماً ليست مرتبطة بإنزال النيران غير المباشرة في عمليات الاستقرار، وتكون هذه المهام متنوعة. يجب أن يقوم قائد الهاون بالتخطيط والتدريب وإجراء التمارين وتنفيذ تلك المهام بنفس طريقة المهمة الرئيسية.

محظور

13. قدرات العدو. تغطي عمليات الاستقرار مجالاً واسعاً من المواقف المبنية بشكل رئيس على التهديد، ومع نهاية أيّ عملية قد يكون العدو مؤثراً ولديه دعم من قبل قسم كبير من السكان، ويسيطر على مناطق كبيرة، وقد يقوم بالهجوم على القوات الصديقة بالأسلحة والأساليب المتطورة، ويستخدم السكان المحليين دروع بشرية للاحتماء بهم لحماية نفسه وإخفاء هويته، ويقوم بعمليات محدودة ضد القوات الصديقة كتوضيع أجهزة التفجيرات المبتكرة. تستلزم العمليات ضد هذا النوع من العدو بشكل رئيس عزله عن بقية السكان المحليين، وتتميّز بالدوريات الكثيفة، وجمع الاستخبارات، والقيام بالغارات، وإجراءات السيطرة على السكان المحليين، وتنفيذ العمليات المشتركة مع القوات العسكرية المحلية.

14. مكونات عمليات الاستقرار. قد تتطلب عمليات الاستقرار العمل مباشرة مع قوات الأمن المحلية وإنجاز مهام قد لا تكون الوحدة مدربة عليها بشكل اعتيادي. وبسبب طبيعة القتال، فإن وحدات الهاون تكون عادة مشاركة في المهام التعرضية والدفاعية لعمليات الاستقرار.

أ. الواجبات المرتبطة بالعمليات التعرضية. إن قابلية الحركة هي العنصر الهام في استخدام الهاون في عمليات الاستقرار، يتم استخدام وحدات الهاون بشكل تقليدي إذا تطلبت المهمة منها القيام بذلك، والاستفادة من الأرض لإسناد وحدات المناورة.

ب. الواجبات المرتبطة بالعمليات الدفاعية. أثناء عمليات الاستقرار تحمي العمليات الدفاعية بشكل رئيس القوة أو تؤمن المنشآت الهامة، قد تنتقل وحدات الهاون باستمرار بين العمليات الدفاعية والعمليات التعرضية وفق متغيرات المهمة وقواعد الاشتباك.

(1) قد يتم طلب واجبات اضافية غير اعتيادية من وحدات الهاون للقيام بما يلي:

(أ) حماية السكان المحليين.

(ب) حراسة القواعد المحلية.

(ج) مرافقة وحماية جهود إعادة التزويد.

(د) مراقبة تحركات الأفراد والآليات والسيطرة عليها.

(2) تتطلب عمليات الاستقرار غالباً وحدات مشاة للسيطرة على مناطق العمليات الكبيرة، ومع ذلك، قد تكون بعض مناطق العمليات كبيرة جداً للوحدة من أجل السيطرة عليها، يقوم القادة غالباً بتقسيم وحدات الهاون لتغطية المناطق قدر الإمكان، تكون جماعات الهاون موجودةً بشكل منفصل وتحت سيطرة مركز/ خلية توجيه النيران الخاص بها. قد تقوم وحدات الهاون في عمليات الاستقرار بما يلي:

(أ) العمل ضمن مناطق كبيرة بحيث تكون مسؤولة عن توفير نيران في

جميع الاتجاهات.

محظور

- (ب) يمكن العمل بشكل شبه منفصل كأقسام أو وحدات رمي منفردة.
- (ج) إجراءات صارمة فيما يتعلق باحتياطات أمان النيران.
- (د) التقيد التام بقواعد الاشتباك المعتمدة من المستوى الأعلى.
- (هـ) إنشاء مواقع رماية ضمن المحيط الذي يتم الدفاع عنه من قبل قوات أخرى.
- (و) يتم طلبها للقيام بالمهام الثانوية التي لا تتطلب نيران.
- (ز) القيام بالمهام النارية من أجل:
- (أ أ) الدفاع عن مواقعها ضد الهجوم الأرضي أو الهجوم بالنيران.
- (ب ب) إسناد الوحدات في الميدان.
- (ج ج) توفير نيران إنارة كعرض للقوة.

جـ. المهام الثانوية. قد لا تكون وحدات الهاون قادرة على تنفيذ مهام النيران أو إنجاز الواجبات التي لم تتدرب عليها، وذلك بسبب المهمة وقواعد الاشتباك. قد يتم استخدام وحدات الهاون ومعدات أخرى، ومع ذلك، يجب أن يحافظ قائد وحدة الهاون على كفاءة المهارات الفردية والواجبات الجماعية.

(1) المهام الثانوية هي مهام تكون الوحدة غير مصممة لها، ولكنها تستطيع إنجازها مثل تنفيذ الدوريات الراجلة أو المحمولة وحمل الإمدادات أثناء عمليات إسناد السلطات المدنية.

(2) قد يتم الطلب من وحدة الهاون تنفيذ المهام الثانوية التالية أثناء عمليات الاستقرار:

(أ) العمل كعنصر مناورة آخر راجل أو محمول (قد تتطلب معدات وأسلحة إضافية).

(ب) توفير قوى بشرية إضافية لمواقع القيادة للقيادة الأعلى.

(ج) توفير الأمن والحماية القريبة.

عمليات إسناد السلطات المدنية

15. عمليات إسناد السلطات المدنية هي العمليات التي يتم تنفيذها ضمن الدولة لإسناد السلطات المدنية أثناء حالات الطوارئ المحلية، وفرض القانون والأنشطة الأخرى، ويشمل الإسناد كاستجابة للكوارث الطبيعية أو الاصطناعية، والحوادث، والهجمات الإرهابية، والأحداث. تنفذ القوات عمليات إسناد السلطات المدنية عندما يتجاوز حجم ومجال الأحداث قدرات وإمكانيات السلطات المدنية المحلية.

محظور

أ. تنفذ وحدات الهاون عمليات إسناد السلطات المدنية كجزء من قوة أكبر، تنفذ القوات واجبات إسناد السلطات المدنية للأغراض العامة التالية:

- (1) الحفاظ على الأرواح.
- (2) استعادة الخدمات الأساسية.
- (3) المحافظة على القانون والنظام واستعادتهما.
- (4) حماية البنية التحتية والممتلكات.
- (5) المحافظة على الحكومة المحلية أو استعادتها.

ب. تنفذ وحدات الهاون في عمليات إسناد السلطات المدنية المهام الثانوية، ولأن أنواع المهام التي يتم تخصيصها لوحدة الهاون لا يمكن توقعها وذلك بسبب ما يلي:

- (1) أن كل مهمة إسناد سلطات مدنية تكون مختلفة، قد تشمل الواجبات جهود إنقاذ للمدنيين، وتنفيذ الاستطلاع لتحديد حجم الأضرار أثناء كارثة طبيعية، أو توفير الإسناد لقوات الشرطة المحلية.
- (2) قد يتم تخصيص مهام للوحدة بشكل أولي بناءً على قدرتها على القيادة، والسيطرة، والحركة، وتنفيذ العمليات بقوات محترفة .

العمليات التعبوية المساندة

16. ينفذ القائد العمليات التعبوية المساندة للمساعدة في تخطيط وتحضير وتنفيذ أي من أنواع العمليات العسكرية الأربع وهي: العمليات التعرضية، والعمليات الدفاعية، وعمليات الاستقرار، وعمليات إسناد السلطات المدنية. توضح الفقرات التالية العمليات التعبوية المساندة التي قد يكون لوحدات الهاون فيها دوراً أساسياً.

17. عمليات الاستطلاع والأمن والحماية. تساند وحدات الهاون عمليات الاستطلاع والأمن والحماية بنفس الطريقة التي تساند فيها العمليات التعرضية والدفاعية، وبالرغم من أن قوات الاستطلاع قد يكون لديها هاونات خاصة بها، إلا أن القائد قد يقرر توفير قوة قتالية إضافية عن طريق تخصيص وحدات هاون إضافية، وتشمل اعتبارات وحدات الهاون العضوية والملحقة ما يلي:

أ. غالباً ما تعمل الوحدات التي تنفذ تلك المهام ضمن منطقة عمليات كبيرة لا يمكن تغطيتها بشكل كامل بوحدة الهاون من موقع واحد، يقرر القائد ما إذا كان عليه إبقاء السيطرة على الهاونات مباشرة، أو تخصيص جماعات، أو أقسام، أو فصائل هاون للوحدات المرؤوسة.

محظور

ب. أثناء عمليات الاستطلاع، تكون حركة الهاونات بناءً على تقدم الوحدة المُسندة، وبينما يكون قسم الهاون متحركاً، يجب أن يكون مستعداً لتوفير نيران فورية باستخدام أسلوب العمل السريع، يتم تخطيط حركة الوحدة بحيث تكون في موقع يُسند وحدة المناورة في الأوقات الحرجة، على سبيل المثال عندما تجتاز الوحدة المناطق الخطرة، أو تقوم بتطهير منطقة صعبة.

18. المرور من خلال القوات الصديقة. يتم المرور من خلال مواقع القوات الصديقة عندما تمر وحدة من خلال مواقع وحدة أخرى، كما في تراجع القوات الساترة من خلال منطقة المعركة الرئيسية، قد يتم تنفيذ المرور من خلال مواقع القوات الصديقة إلى الأمام أو إلى الخلف، وقد يتم تنفيذه في العمليات التعرضية أو الدفاعية، يضمن الاستطلاع والتنسيق المفصل أن فصيل الهاون ينفذ المرور بسرعة وسهولة. غالباً ما توفر الهاونات في الوحدات الثابتة الإسناد الناري للوحدة المتحركة للخارج لأقصى مدى، وتسيطر إجراءات تقييد النيران على تلك النيران.

أ. تنفذ هاونات الوحدة التي تقوم بالمرور من خلال مواقع القوات الصديقة مروراً إلى الخلف باستخدام أساليب مناسبة لتغيير المواقع إلى أن يُصبح عنصر المناورة ضمن مدى فصيل الهاون الثابت الذي ما زال في موقعه يقدم الاسناد الناري. تستطيع الهاونات بعد ذلك الحركة إلى نقطة المرور ومن خلاله إمّا كفصيل أو كأقسام.

ب. ينفذ فصيل الهاون عادة المرور إلى الأمام عندما تكون وحدة المناورة فقط أقرب من أقصى مدى لفصيل الهاون الثابت في موقعه، تبدأ بعدها وحدات الهاون التي تقوم بالمرور بالحركة حسب أساليب تغيير المواقع لإسناد عنصر المناورة بالنيران المستمرة.

19. عمليات التبديل. عملية التبديل هي العملية التي تقوم فيها وحدة بالتبديل مع وحدة أخرى في القتال. تستلم الوحدة القادمة المسؤولية عن المهمة القتالية ومنطقة العمليات المخصصة للوحدة التي يتم تبديلها. يتم تبديل وحدات الهاون عادة بعد سرياء المناورة، حيث تبقى الهاونات في مواقعها وجاهزة للرمية حتى يكتمل التبديل تقريباً. تقوم وحدة الهاون التي يتم تبديلها بتسليم قائمة الأهداف والشفافات لوحدة الهاون القادمة لضمان الإنزال المؤثر للنيران. تكون صلاحيات القيام بذلك مشمولة في أمر قائد المستوى الأعلى التالي لعملية التبديل، وهذا يبسط ويقلل الوقت المطلوب لإكمال التبديل.

خطوط النيران واحتياطات الأمان

20. على القادة التأكد أثناء العمليات أن وحدات المناورة للقوات الصديقة ليست معرضة للخطر من قبل النيران غير المباشرة، وأن الأهداف معتمدة ومخطط لها وأن احتياطات الأمان معمول بها على

محظور

مستوى القيادة. يسمح تنسيق النيران مع التنسيق المفصل لمسافة الأمان للقائد بإدامة النيران المستمرة على الهدف مع قبول نسبة خطر من التعرض للنيران الصديقة، تمنع احتياطات الأمان من التعرض للنيران الصديقة وتقلل من الأضرار الجانبية.

21. خطوط النيران ومسافة الأمان. إن القصد من خطوط النيران هو المحافظة على نيران مستمرة على الهدف لأعلى مسافة أمان مقدرة لذلك النظام. توفر خطوط النيران الحماية للقوات الصديقة المتحركة إلى الهدف أو التي تقوم باقتحامه، ويسمح لها بالاقتراب من الهدف بالحد الأدنى من عدد الإصابات، وتمنع العدو من المراقبة والاشتباك عن طريق إجباره على التستر، والسماح لقواتنا بالاستمرار في التقدم.

أ. خطوط النيران. مفهوم خطوط النيران هو البدء في الهجوم على نقاط محددة في الهدف أو حوله باستخدام نظام الأسلحة مع أكبر مسافة أمان. وعند عبور وحدة المناورة لخط مسافة الأمان في الاتجاه للهدف، يتم إيقاف النيران، أو رفعها، أو نقلها إلى نظام أسلحة مختلف بمسافة أمان أقل. تستمر العملية حتى يقوم نظام الأسلحة بإيقاف النيران على مسافة الأمان الأقل، وتكون وحدة المناورة قريبة بما يكفي للقضاء على قوات العدو بالنيران المباشرة أو تقوم بالاقتحام النهائي.

(1) تتطلب خطوط النيران ضمن مسافة الأمان المحددة تقبل الوحدة لبعض المخاطر، يحدد قائد المناورة بواسطة نظام سلاح الاسناد الناري المسافة التي سيسمح بسقوط النيران عليها بالقرب من قواته، ويتخذ القرار حول مستوى الخطورة هذا، ولكنه يعتمد بشكل كبير على خبرة ضابط الرصد الأمامي.

(2) يضع القائد في الاعتبار تأثيرات الأرض والطقس، وخبرة ضباط الرصد، وأنظمة الاتصالات المستخدمة.

(3) يتم إنجاز هذا التخطيط عادةً على مستوى مجموعة القتال أو أعلى، تكون لدى فريق القتال مدخلات ويجب عليه أن يكون معتاداً على هذه الطريقة.

ب. مسافة الأمان. تعتمد مسافة الأمان على نصف قطر انفجار الذخيرة المخصصة وخصائص نظام الرماية. قد يقوم القائد بالمناورة بوحدته إلى منطقة مسافة الأمان بناءً على المهمة، ولكنه يتخذ قراراً قيادياً بقبول خطر إضافي على القوات الصديقة.

مثال

عندما تقوم مجموعة القتال بالتماس مع العدو أثناء التقدم للتماس، فإن المثال على خطوط النيران ومسافة الأمان هو عندما يوجه القائد وينفذ ما يلي:

أ. إسناد جوي قريب تحت الطلب على الهدف.

ب. يطلب ضابط الرصد الأمامي نيران مدفعية الميدان على الهدف بينما يتم تحويل الإسناد الجوي القريب إلى هدف آخر.

ج. عندما يصل عنصر المناورة إلى مسافة الأمان لنيران المدفعية الميدان، ترفع المدفعية النيران إلى هدف آخر ويبدأ الهاون المتوسط بالرماية.

د. عندما تصل قوة المناورة إلى مسافة الأمان لنيران الهاون المتوسط، يرفع الهاون المتوسط النيران إلى هدف آخر ويبدأ الهاون الخفيف بالرماية.

هـ. عندما يصل عنصر المناورة إلى مسافة الأمان لنيران الهاون الخفيف، يبدأ عنصر المناورة بإطلاق النيران مباشرة على الهدف من موقع الإسناد بالنيران.

و. تقوم قوة المناورة باقتحام الهدف واحتلاله.

22. احتياطات الأمان. هي عملية الحصول على الموافقة لمهاجمة الأهداف بالنيران غير المباشرة داخل وخارج حدود وحدة المناورة التي يتم تقديم النيران لها، يجب أن تتخذ احتياطات الأمان لمنع المشاغلة غير المقصودة لعناصر القوات الصديقة وغير المقاتلين. إن فهم قواعد الاشتباك الحالية هام لعملية احتياطات الأمان، قد تحد قواعد الاشتباك من أنواع الأنظمة والذخائر المسموح برمايتها، وقد تحد أيضاً من أنواع الأهداف والقرب من المواقع المحددة مثل المدن والمساجد ودور العبادة، يوافق القائد على إنزال النيران، ويجب أن يضع في الاعتبار كافة العوامل الممكنة، ويشمل ذلك نقطة تأثير انفجار قذائف الإنارة.

23. يتم التقيد بقواعد الاشتباك لأنها بطبيعة الحال والموقف تكون أكثر قيوداً وتحديداً بحكم وجود القوة خارج الوطن وتعمل مع قوات الدولة الصديقة/ المضيفة أو مع حلف/ تحالف دولي أو متعدد الجنسيات.

الفصل السادس

الاستخدام التعبوي
للهاون

محظور

محظور

محظور

الفصل السادس

الاستخدام التعبوي للهاون

1. عام. يبحث هذا الفصل في عمليات وحدة الهاون، حيث يبين كيفية الاستخدام حسب الوحدة، واستطلاع المواقع واحتلالها وتغييرها، والحركة، ومواقع الرمي. يجب على قائد وحدة الهاون الناجح أن يطبق فهمه لقصد القائد، ومعرفته بالتعبية، وتحليل متغيرات المهمة من أجل إعداد وتطوير عمله الممكن.

اعتبارات الاستخدام

2. يستخدم قائد وحدة المناورة وحدة الهاون بناءً على تحليله لمتغيرات المهمة. لا يوجد خيار ثابت لاستخدام الهاون، ولكن لكل من الخيارات المتوفرة إيجابيات وسلبيات، وعلى قادة وحدات الهاون أن يضعوا في اعتبارهم تنظيم الوحدة عند عدم توفر الأفراد أو الآليات، وعند التخطيط لاستخدام فصيل الهاون، يتوفر لقائد مجموعة القتال ثلاثة خيارات عامة هي: استخدام الوحدة بحجم الفصيل، أو القسم، أو الجماعة.

3. الاستخدام بحجم الفصيل. يعمل الفصيل عند استخدام هذا الخيار، من موقع أو موقعي رمي تتم منهما حماية جميع مدافع الهاون على كل هدف تحت سيطرة قائد الفصيل. قد لا يستطيع الفصيل غير الكامل من حيث القوى البشرية والأفراد، الحماية إلا من موقع واحد. يستطيع الفصيل، وحتى عند استخدام موقع رمي واحد، أن يرمي عدة مهام نارية في نفس الوقت، والانتقال من موقع الرمي على شكل أقسام أو جماعات أو كوحدة كاملة. قد يحتل الفصيل موقعي رمي منفصلين، وإذا كان هذان الموقعان يبعدان عن بعضهما مسافة 300 متر أو أكثر، فهناك فرصة قليلة جداً للعدو لتحبيدهما باستخدام نيران القصف المعاكس للهاون. تكون المسافة بين قسمي الهاون محددة بشكل رئيسي بالقدرة على تغطية منطقة الهدف، وطبيعة الأرض، والتهديد المعادي، وتحديدات الاتصال. يجب أن تكون مواقع الرمي المنفصلة قريبة بما يكفي لتمكين قائد الفصيل من السيطرة على كل منها.

أ. يتطلب تركيز وحشد النيران من فصائل الهاون أن تقوم بحساب البيانات لكل قسم منفصل على نفس الهدف. تقوم الأنظمة الآلية لتوجيه النيران بتحديد توزيع النيران المرغوب مثل الخطية أو المجمعّة، وترسل الأوامر لجماعات الهاون.

ب. فيما يلي بعض إيجابيات حماية فصيل الهاون من موقع واحد:

(1) سهولة السيطرة على الوحدة.

(2) سهولة أعمال الإدامة والإمداد.

محظور

(3) تمكين الوحدة من إعطاء وقت راحة للأفراد وتدوير الواجبات لإدامة اليقظة.

(4) السماح بالاستخدام الأكثر فعالية للقوى البشرية والأفراد.

(5) تحسين قدرة الوحدة في المحافظة على الأمن والحماية المحلية.

ج. فيما يلي بعض سلبيات استخدام فصيل الهاون من موقع واحد:

(1) تكون الوحدة مجمعة وبالتالي أكثر وهناً أمام القصف المعاكس والضربات الجوية.

(2) الحاجة إلى مساحة أكبر مما قد يحد من خيارات القائد في انتخاب المواقع المناسبة.

(3) قد تحد من التغطية النارية لمنطقة العمليات وذلك بسبب محدودية المدى لسلاح

الهاون

(4) صعوبة التخفية والتمويه.

4. الاستخدام بحجم القسم. تضع هذه الطريقة كل قسم كوحدة رمي مستقلة، حيث يعمل كل قسم بشكل

شبه مستقل ويغطي أهدافه أو منطقته المخصصة.

أ. يتم استخدام فصيل الهاون عادة بحجم القسم لتغطية جبهات واسعة، ويتم توزيع كل قسم

لتوفير النيران ضمن منطقة عمليات محددة. ويمكن أن يقوم أكثر من قسم بتركيز وحشد النيران

على نفس الهدف.

ب. يعتبر الاستخدام بحجم القسم ملائماً أكثر عندما تعمل الوحدات على جبهات واسعة، أو

عندما تتحرك على طول مقتربات متباعدة بشكل كبير، حيث تكون السيطرة وإسناد الإمداد أكثر

صعوبة.

ج. يسيطر قائد فصيل الهاون على تغيير المواقع لكل قسم، ويتم تنسيق ذلك مع حركة وحدة

المنورة التي يساندها ذلك القسم، ويمكن أن يتحرك كلا القسمين في نفس الوقت.

د. فيما يلي بعض إيجابيات تقسيم فصيل الهاون إلى أقسام:

(1) تغطية منطقة أكبر.

(2) أقل وهناً أمام القصف المعاكس.

(3) سهولة إيجاد مواقع رمي توفر التخفية والتستر.

هـ. فيما يلي بعض سلبيات استخدام فصيل الهاون بحجم القسم.

(1) الإدامة والإمداد أكثر صعوبة.

(2) توفير الأمن والحماية المحلية أكثر صعوبة.

(3) زيادة في النشاط اللاسلكي.

5. الاستخدام بحجم الجماعة (الهاون المنفرد).

محظور

أ. يتم في هذه الطريقة، توضع مدفع هاون أو أكثر في ساحة المعركة كوحدة رمي مستقلة وهذا يسند عادة متطلبات خاصة مثل:

- (1) عندما تكون مواقع الوحدات متباعدة بشكل كبير عبر منطقة عمليات واسعة.
- (2) في عمليات قوة نطاق الأمن والحماية.
- (3) في مهام رماية الإنارة من قبل مدفع هاون واحد.
- (4) الدوريات المقاتلة.
- (5) الانسحاب دون ضغط من العدو (كجزء من مفرزة متروكة في التماس).
- (6) المناطق المبنية والمناطق الجبلية.

ب. يمكن تقسيم فصيل الهاون واستخدامها كجماعات، وهي الطريقة الأفضل، وتستخدم فقط عندما لا يمكن استخدام الفصيل لتقديم إسناد كافٍ نظراً للموقف أو طبيعة الأرض. وفيما يلي بعض الأمثلة التي يكون فيها استخدام الفصيل بطريقة الجماعات ضرورياً:

- (1) عندما يكون لعنصر المناورة الذي يتم إسناده جبهة واسعة ليغطيها، ومثل ذلك عند قيام مجموعة قتال أو أقل بدور القوات الساترة مجموعة لواء.
- (2) عندما يتعين على الوحدات تغطية مناطق عمليات واسعة جداً بنيران الهاون.
- (3) المناطق الجبلية.
- (4) المناطق المبنية.

ج. قد لا تحدث هذه المواقف غالباً ويجب أن يتم تجنبها إذا كان الاستخدام بطريقة القسم مناسباً. يقلل الاستخدام بطريقة الجماعات التأثير على هدف محدد، ويزيد من مشاكل السيطرة، ويُعَرِّض جماعات الهاون للتدمير من قبل قوات العدو الصغيرة. وهو أيضاً أكثر الخيارات صعوبة من حيث توفير إسناد الإمداد. عند استخدام وحدات الهاون بحجم الجماعة تكون كما يلي:

- (1) تكون كل جماعة عادة ملحقه بعنصر مناورة مثل فصيل مشاة، وتعمل الجماعات الملحقه عادة على شبكات الاتصال للوحدة التي تساندها، أو حسب توجيهات قائد تلك الوحدة. يطلب ضابط الرصد الأمامي النيران باستخدام نداء جماعة الهاون.
- (2) إذا كان الهدف ضمن مدى أكثر من جماعة، فيمكن تركيز وحشد النيران لمشاغلتها. يحتاج تركيز وحشد النيران إلى جهد أكبر بسبب احتياطات الأمان، وزيادة أجهزة الاتصال السلبي/اللاسلكي.

د. فيما يلي بعض إيجابيات استخدام جماعات الهاون المنفرد:

- (1) تغطية منطقة أكبر.
- (2) أقل عرضة للقصف المعاكس.

محظور

- (3) سهولة إيجاد مواقع رمي توفر التخفية والتستر.
- (4) سرعة الاستجابة لطلبات الوحدة عندما تكون في حالة إلحاق.
- هـ. فيما يلي بعض سلبات استخدام جماعات الهاون المنفرد:
 - (1) الإدامة والإمداد أكثر صعوبة.
 - (2) تفرض ضغطاً أكبر على قائد وحدة الهاون.
 - (3) أكثر صعوبة لتوفير الأمن والحماية المحلية.
 - (4) زيادة النشاط اللاسلكي.
 - (5) عدم القدرة على تنفيذ مهام الإنارة المُنسّقة.
 - (6) صعوبة في تنفيذ مهام نارية متعددة في نفس الوقت.

6. توفر الأفراد والمعدات. يجب على قادة وحدات الهاون أن يكونوا مستعدين للعمل بالحد الأدنى من أفراد الطاقم والمعدات. قد لا يتوفر الأفراد، وقد تكون الآليات غير قادرة على العمل أو محددة بمناطق معينة، وقد تكون المعدات معطلة. يجب على القادة أن يقوموا بتدريب الأفراد تدريباً تبادلياً بحيث يكونوا محترفين في أكثر من وظيفة، ويجب أن تحتوي الأوامر التعبوية المستديمة على خطط طوارئ للعمل التبادلي على للآليات وأن يتم التدرب عليها. على سبيل المثال، على أطقم الهاون معرفة ما هي المعدات التي يجب عليهم حملها، والآليات التي يستقلونها عند تعطل آلية معينة.

استطلاع وانتخاب واحتلال مواقع الهاون

7. تحتاج فصائل الهاون للحركة كثيراً نظراً لسرعة وتيرة المعارك الحديثة، وتهديدات القصف المعاكس المعادي. يجب على فصيل الهاون أن يكون قادراً على تنفيذ واجبات الاستطلاع وانتخاب واحتلال المواقع والحركة بسرعة وفعالية من أجل تقليص الزمن المستغرق في تغيير المواقع. يعتبر التدريب المتكرر والفعال هو مفتاح النجاح. يوفر النظام الآلي لتوجيه النيران مواقع دقيقة للغاية، ويسهل بشكل كبير الأساليب المتخذة لاحتلال موقع جديد والرمية منه، ولكن على قادة فصائل الهاون أن يكونوا مستعدين لأي ظروف تحد من الإمكانيات.

8. الاستطلاع. تقوم وحدات الهاون بإجراء الاستطلاع لتحديد مواقع رمية رئيسة وبديلة وطرق لوحدة الهاون. يعتبر الاستطلاع المستمر أساسياً في تحقيق إسناد ناري دقيق وفي الوقت المناسب. ينفذ قائد وحدة الهاون الاستطلاع ويخطط مسبقاً لمواجهة أي طارئ. وقد يتم إعطاؤه أماكن عامة لانتخاب مواقع جديدة منها، أو قد يُوصي بمواقع منتخبة للقائد.

محظور

أ. طرق الاستطلاع. يجري قادة وحدات الهاون الاستطلاع من الخارطة، أو من الجو، أو على الأرض.

(1) الاستطلاع من الخارطة. يجري قائد وحدة الهاون الاستطلاع من الخارطة ويدرس المراقبة، والتخفية والتستر، والموانع، والأرض الحاكمة، والمقتربات من أجل تحليل طبيعة الأرض بشكل منظم في منطقة عملياته. تسمح بعض المواقف القتالية بالقيام بالاستطلاع من خلال الخارطة والمخططات، ولكن هناك سلبات رئيسة لإجراء الاستطلاع من الخارطة والمخططات وهي:

(أ) قد يكون هناك تغير في طبيعة الأرض والمعالم الأخرى، فعلى سبيل المثال، قد يظهر جسر على الخارطة وهو لم يعد موجوداً على الأرض، كما أن تصنيفات الحمولات العسكرية للجسور لا تكون مذكورة على الخرائط ويجب التأكد منها على الأرض.

(ب) لا يمكن تحديد أحوال أسطح الطرق والمواقع، على سبيل المثال، قد لا يتحمل نوع التربة وزن حاملة الهاون.

(ج) قد لا تكون مواقع العدو والقوات الصديقة محدثة.

(د) يجب استخدام الصور الجوية وصور الأقمار الاصطناعية إذا كان ذلك ممكناً لتعزيز الخرائط لأنها أكثر حداثة، وتظهر تفاصيل أكثر وتعطي صورة واضحة لطبيعة الأرض التي سيتم المرور فيها.

(2) الاستطلاع الجوي. عند توفر الوقت والمصادر، يمكن أن تساعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من الاستطلاع الجوي في انتخاب الطرق والمواقع. وبالرغم من كونها طريقة سريعة، إلا أن ظروف السطح الحقيقية قد تكون غير قابلة للتمييز أو قد تظهر مشوشة. يجب أن يختار القادة خطة استطلاع جوي لا تكشف الطريق أو الموقع الجديد.

(3) الاستطلاع الأرضي. يُفضّل الاستطلاع الأرضي لأنه يُمكن من التأكد من ملائمة الطريق بشكل عملي. تُعتبر معرفة الظروف الحقيقية لطبيعة الأرض أمراً حيوياً، قد يكون السطح متأثر بسبب أعمال العدو مثل الهجوم الكيميائي، أو بسبب الظروف الجوية، ومن سلبات الاستطلاع الأرضي أنه أبطأ طرق الاستطلاع لكنه ادقها من حيث التفاصيل.

ب. تخطيط الاستطلاع. من أجل زيادة الفائدة التعبوية إلى أقصى مدى، يجب أن يكون الاستطلاع كاملاً، وأن يضع التخطيط في الاعتبار متغيرات المهمة قبل القيام بأي عمل.

محظور

ج. جماعة الاستطلاع (قسم الكشف). يقوم قائد وحدة الهاون أو من يمثله بتنفيذ الاستطلاع. يجب أن تكون جماعة الاستطلاع أصغر ما يمكن، مع بقائها قادرة على إنجاز المهمة. تتألف جماعة الاستطلاع عادةً من قائد الفصيل، وضابط صف، وسائق.

9.

معايير وشروط انتخاب المواقع. يتم انتخاب مواقع رمي الهاون بناءً على ما يلي:

أ. إنجاز المهمة. يعتبر إنجاز المهمة العامل الأكثر أهمية. يجب أن يسمح الموقع لقسم الهاون أو الفصيل بإنجاز مهمته الرئيسية، ويجب على قادة وحدات الهاون التأكد من أن الموقع المحتمل يمكن أن يسند المهمة، على سبيل المثال، قد يحد الموقع الجيد للرمية من خلف سائر من مدى الهاون، وبالتالي تقل قدرته على إسناد المهمة.

ب. الموقف التعبوي. يجب على قائد وحدة الهاون أن يفهم الموقف التعبوي، ومهمة الوحدة التي يساندها، ومواقع القوات الصديقة، والتهديدات المعادية المحتملة. يوفر قائد وحدة الهاون عند وضعه للموقف التعبوي بعين الاعتبار، إسناداً نارياً مؤثراً غير مباشر في الوقت الذي يديم فيه أمن مدافع الهاون.


ج. معايير المدى. تحدد أقصى وأقل مديات للهاون إمكانية تقديم الإسناد من مواقع رمي منتخبة. يجب أن تكون مدافع الهاون قادرة على الأقل على رماية نصف إلى ثلثي مداها أمام العناصر الأمامية للقوات الصديقة التي يتم إسنادها. تتسم معايير المدى هذه بالمرونة، ولكن يجب تجنب انتخاب المواقع التي تكون فيها الأهداف على الحد الأقصى لمدى الهاون إذا كان ذلك ممكناً.

د. تغطية منطقة الهدف. يجب أن توفر مواقع الهاون أقصى تغطية لمنطقة العمليات. يبدأ قائد وحدة الهاون بتحليل الخطة الدفاعية، ومواقع الأهداف ذات الأولوية، ومقتربات العدو، من أجل تغطية الوحدة التي يتم إسنادها، تقوم وحدة الهاون غالباً بتوضيع نفسها بالقرب من مركز الوحدة من أجل تغطية الوحدة التي يتم إسنادها. لا يعطى التوضيع في المركز أسبقية على الأهداف ذات الأولوية، أو أولوية النيران التي تم تخصيصها من قبل القائد لعنصر هاون معين. على سبيل المثال، إذا تعين توضيع مدافع الهاون على جناح لإسناد فريق القتال الذي له أولوية النيران، أو هدف ذي أولوية، أو بسبب طبيعة الأرض، يصبح التوضيع في مركز منطقة العمليات ثانوياً. يجب على قائد وحدة الهاون أن يختار منطقة تسمح بتغطية فريق القتال الذي له أولوية النيران، أو تغطية أهداف فريق القتال ذات الأولوية. ومن ثم يختار موقع رمي، ضمن تلك المنطقة بحيث يزيد ذلك الموقع إلى أقصى حد من النيران التي يستطيع توفيرها لبقية مجموعة القتال، دون تقليل الإسناد لفريق القتال الذي له أولوية النيران. إذا كانت هناك حاجة

محظور

لتغيير أولوية النيران، يجب على قائد فصيل الهاون أن يختار موقعاً يستطيع منه تغطية كل من الوجدتين، أو يخطط لتغيير الموقع، أو يعمل بحجم القسم لكي يتمكن من تغطية الوحدة الأخرى. هـ. القدرة على البقاء. تواجه أطقم الهاون العديد من التهديدات في ساحة المعركة، وتشمل الأخطار الكيميائية، والقصف المعاكس للهاون، والهجمات الأرضية، والهجمات الجوية. يجب اعتبار جميع هذه الأمور عند انتخاب مواقع الهاون. يجب أن يسهّل الموقع إجراءات الدفاع الإيجابية والسلبية بحيث يتوفر فيه ما يلي:

- (1) لا يمكن إصابته بواسطة النيران المباشرة أو غير المباشرة ذات الزوايا المنخفضة، انظر الشكل رقم (8).
- (2) إمكانية الدخول إليه دون ملاحظة العدو.
- (3) توفير تخفية وتستر جيدين.
- (4) تجنب المقتربات المكشوفة.
- (5) أكثر من طريق للدخول والخروج.
- (6) يستفيد من المعالم الأرضية الموجودة والموانع الطبيعية.



الشكل رقم (8) مدفع هاون يقوم بقصف معاكس من موقع مخفي

و. ظروف سطح الأرض. يجب أن يكون لموقع الهاون تصريف جيد للمياه وأن تكون التربة صلبة لكي تبقى آليات الهاون مستقرة أثناء الرماية. وعندما تكون التربة غير مستقرة يتم إنشاء منصات للرمي. كما يمكن استخدام أكياس الرمل ومواد أخرى على الأسطح الصلبة مثل الطرق أو المناطق المبنية.

ز. الاتصالات. يجب أن يتصل فصيل الهاون مع الوحدة التي يساندها، ويجب أن تتصل جماعات الهاون مع قائد فصيل الهاون. وأثناء الاستطلاع، يتم إجراء فحص الاتصال من المواقع التي سيتم احتلالها، كما يجب بذل أقصى جهد لحماية الفصيل من وسائل إيجاد الاتجاه المعادية. يقلل استخدام الهوائيات الموجهة، والاتصالات السلكية من البصمة الإلكترونية للفصيل، وتسمح أجهزة الاتصال الرقمية لوحدة الهاون بالاتصال بسرعة ودقة وأمان.

محظور

ح. الطرق. يجب أن تكون مواقع الهاون قريبة للوصول للطرق من أجل زيادة سرعة إعادة التزويد، وتغيير المواقع مع بقائها مخفية. وعند الحاجة يُمكن تحديد مناطق هبوط للمروحيات من أجل الإدامة والإمداد.

10. عمليات جماعة المقدمة. بعد الاستطلاع، يتم إرسال جماعة المقدمة إلى الموقع الأولي أو البديل. وإذا كان الوقت محدوداً، فيُمكن أن يتم القيام بالاستطلاع مع العمليات التي تنفذها جماعات المقدمة. تشمل جماعة المقدمة الحد الأدنى من الأفراد والمعدات للتحضير لاحتلال الموقع. يرافق جماعة المقدمة قائد فصيل الهاون أو من يُمثّله، وتبدأ التحضيرات عند تأكيد مواقع الرمي. ومن أجل القيام باحتلال مدبر أو سريع، يتم إنذار أو تجميع جماعة المقدمة بواسطة إشارة أو إجراء متفق عليه مسبقاً، ويجب أن تكون تلك الإشارة ضمن الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة، والتي تبين أيضاً الأفراد والمعدات والآليات ومكان التجمّع وكما يلي:

أ. يُحدد قائد الفصيل الأفراد والمعدات المطلوبة لجماعة المقدمة بناءً على الموقف التعبوي والقدرات المتوفرة. في بعض الأحيان قد تكون جماعة الهاون كاملة ضمن جماعة المقدمة، حيث تؤسس موقع رمي لإسناد حركة باقي الوحدة، وتُصبح جماعة الهاون الأساسية في موقع الرمي الجديد. كما يجب تحديد المعدات اللازمة لتحضير الموقع الجديد وإدائها وتحميلها على الآليات المُعدّة لذلك.

ب. تقوم جماعة المقدمة أيضاً بما يلي:

(1) التأكد من الطرق وتؤشّرها باستخدام، الإشارات، أو الأضوية، أو مراكز التوجيه، أو أدلاء الطرق. يقوم قائد جماعة المقدمة بالاتصال ببقية الفصيل ويوصي بطريق بديل إذا كانت الطرق الأولية غير ملائمة.

(2) فحص الطرق والمواقع الأولية للتأكد من توفر أفضل تخفية وتستر.

(3) تحديد وتأشير مواقع حقول الألغام والموانع عندما يسمح الوقت بذلك، الإبلاغ عن حقول الألغام المكتشفة لمجموعة القتال. يقوم قادة وحدات الهاون بتأشير تلك المناطق على خرائطهم وأنظمتهم الرقمية. يجب أن تكون الأعمال التي يجب القيام بها عند مواجهة حقول الألغام موضحة في الأوامر التعبوية المستديمة.

(4) تستخدم الجماعة معدات الكشف الكيميائي إذا وجدت معها أثناء الحركة وفي المواقع من أجل كشف وتحديد المناطق الملوثة. وتقوم الجماعة بالإبلاغ عن جميع أماكن المناطق الملوثة، وتؤشّر تلك المناطق على الخرائط والأنظمة الرقمية، وإبلاغ ذلك للعنصر الذي يقوم بالانتقال إلى الموقع، وتقوم أيضاً بتغيير الطريق.

محظور

- (5) تحديد الوقت المطلوب للانتقال إلى الموقع التالي وتُبلغ عنه.
- (6) التأكد من المواقع الأولية التي سيتم احتلالها في حالة الطوارئ على الطريق الذي تم اختياره أثناء الاستطلاع من الخارطة، وتُبلغ العنصر الذي يقوم بالانتقال إلى الموقع عن أيّ تغييرات تتعلق بملائمة ذلك الموقع.

11. الاحتلال. بعد الاستطلاع، تحتل جماعة المقدمة موقع هاون جديد، وتقوم بتحضيره بأفضل ما يمكن قبل وصول الجسم الرئيس، ويستمر الجسم الرئيس في تحسين الموقع الأولي.

أ. أنواع الاحتلال. إن الأنواع الثلاثة للاحتلال هي: المدبر، والسريع، ونظام العمل السريع.

(1) الاحتلال المدبر. هو احتلال مخطط له، حيث تكون هناك جماعة مقدمة تسبق الفصيل لإجراء تحضير شامل للموقع الجديد. قد يحدث الاحتلال المدبر أثناء النهار أو في الليل بعد القيام بالتحضيرات نهاراً أو ليلاً. يجب أن يتحرك فقط الحد الأدنى من الآليات والأفراد إلى الأمام، حيث قد يؤدي الكثير من النشاط خلال مرحلة التحضير إلى خطر كشف العملية. يعتبر التحضير قبل الظلام وتحريك الأقسام أثناء الليل إجراءً جيداً للاحتلال المدبر إذا سمح الموقف التعبوي بذلك. كما يعتبر الاحتلال المدبر ليلاً بعد التحضير الليلي ضرورياً غالباً، ولكنه يستهلك الكثير من الوقت.

(2) الاحتلال السريع. يُعتبر الاحتلال السريع احتلالاً مخططاً له، ويختلف بشكل رئيس عن الاحتلال المُدبر بمقدار الوقت المتاح للتحضير من قبل جماعة المقدمة. قد يكون الاحتلال السريع ضرورياً بسبب العمليات القتالية السريعة، أو الظروف غير المتوقعة. قد تتمكن جماعة المقدمة أو جماعة الاستطلاع من إتمام تحضير الموقع، مثل تأشير مواقع الرمي، وتجهيز القوى البشرية اللازمة لنقطة التوزيع، ووضع إجراءات الحماية.

(3) نظام العمل السريع. يتطلب تلقي طلب نيران أثناء التنقل التعبوي من الفصيل القيام باحتلال موقع رماية طارئ، حيث تحتل وحدة الهاون أول موقع متوفر دون أي تحضير مسبق للموقع.

ب. الاحتلال الليلي. يفرض الاحتلال الليلي معاضل خاصة تتعلق بالسيطرة. تعمل معدات الرؤيا الليلية على تحسين وتبسيط العملية، ومع ذلك فإن الرؤية المحدودة تجعل إنجاز معظم الواجبات أكثر صعوبة. يجب على قائد فصيل الهاون عند القيام باحتلال مواقع ليلية، ان يطبق أوامر تعبويه مستديمة مفصلة، ويدرب فصيله على استخدامها.

محظور

(1) يجب إيجاز الأدلاء بشكل مُفصل، ويجب عليهم قياس الطرق بالخطوات انطلاقاً من مواقع عناصر الفصيل المختلفة وإليها قبل وبعد حلول الظلام، ويجب أن تكون لديهم أذنيه يدوية لأغراض الدلالة لإرشاد الآليات.

(2) لا تسمح أجهزة الرؤية الليلية للمستخدم بتمييز الألوان على الشاشة، ولكن الإشارة (رموز الوحدات) التي تستخدمها الجماعات أو الأقسام قد يساعد على تمييزها أثناء العمليات الليلية.

(3) يجب المحافظة على ضبط استخدام الإضاءة، حيث يقلل التحضير المناسب للاحتلال الليلي للمواقع من الحاجة للإضاءة. تكون الإضاءة الكيميائية مفيدة أثناء الاحتلال الليلي للمواقع، ولكن استخدامها يجب أن يكون ضمن المعايير وتحت السيطرة.

(4) يعتبر ضبط الصوت أمراً مهماً جداً، حيث يمكن سماع الصوت على مسافات أبعد في الليل.

ج. إجراءات تحسين الموقع. تكون إجراءات تحسين الموقع مستمرة، وتنفذ حسب الأولوية التي يقررها قائد الفصيل وتشمل تلك الإجراءات ما يلي:

(1) تحسين خطط الدفاع عن الموقع.

(2) تحسين التمويه.

(3) تحصين المواقع.

(4) القيام بأعمال الصيانة.

(5) إجراء التجارب.


(6) التدريب التبادلي.

(7) إعادة التزويد.

(8) استكمال مسح منطقة الموقع.

تخطيط تغيير المواقع وأساليبه

12. يقوم قائد وحدة الهاون بعد أن يضع خطة أسناد المناورة وتوجيهات القائد بعين الاعتبار، بإعداد خطة تغيير المواقع بناءً على الجزء المخصص له من خطة النيران. تشمل خطة تغيير المواقع عادةً شفاف المواقع مثبت على الخارطة ويظهر المواقع الأولية واللاحقة، وإذا كان الوقت يسمح، ينتخب قائد الفصيل مواقع بديلة أو ثانوية ويشملها في خطته. تشمل خطة تغيير المواقع أيضاً الطرق التي سيتم المرور من خلالها بين المواقع، وأي إجراءات سيطرة من أجل إسناد عملية محددة أو لوقت محدد، انظر الشكل رقم (9).



الشكل رقم (9) مثال على شفاف تغيير مواقع الهاون

13. خطط تغيير المواقع. يتطلب التغيّر السريع لظروف القتال الأرضي من قائد فصيل الهاون أن يكون جاهزاً دائماً لتغيير المواقع. يُساعد التخطيط المُفصّل لتغيير المواقع في توفير نيران استجابة فورية أثناء عملية التغيير وكما يلي:

أ. بعد إعداد وتطوير خطة تغيير المواقع الأولية، تقوم جماعة المقدمة بالاستطلاع للتأكد من الطرق والمواقع، ومن ثم تغادر لتُساعد في تغيير واحتلال المواقع من قبل العنصر الذي يقوم بتغيير موقعه، تقوم جماعة المقدمة في الموقع الجديد بتحضير الموقع للاحتلال بأقصى ما يُمكن حتى وصول العنصر الذي يقوم بتغيير موقعه.

ب. بعد اكتمال خطة تغيير المواقع، يتم توزيع نسخ من الشفاف للوحدة التي يتم إسنادها وقيادة وحدة الهاون، حيث تستخدم هذه الخطة للسيطرة على حركة مدافع الهاون. يتم تحديث خطة تغيير المواقع مع تغيّر الموقف التعبوي والمهمة، وتكون هذه التغييرات غالباً نتيجة لعملية الاستطلاع.

ج. يجب أن تسمح خطة تغيير المواقع بحركة سريعة لمدافع الهاون، وتقديم إسناد ناري فوري عند الحاجة من أجل إسناد العمليات التعرضية، ويجب عليها أن تكون مرنة لكي تسمح بأجراء تغيير أو تعديل ينسجم مع خطة المناورة. يتم تحديد عدد مدافع الهاون التي يجب تحريكها في وقت

محظور

واحد وأسلوب تغيير المواقع بناءً على موقف العدو والمسافة التي سيتم قطعها ومتطلبات الإسناد الناري المستمر.

د. تكون لخطة تغيير المواقع الدفاعية نفس عوامل، ومتطلبات الخطة التعرضية. يُخطط قائد الفصيل أيضاً للاستخدام الواسع للمواقع البديلة والثانوية، ويتوقع العمليات المستقبلية، ويُخطط لتغيير المواقع أثناء العمليات التعرضية، أو عند تنفيذ عمليات التراجع.

هـ. قد يتم استخدام مدافع الهاون في عمليات التراجع بحجم الفصيل، أو القسم في البداية اعتماداً على الموقف والجبهة التي ستتم تغطيتها. يتم تخطيط تغيير المواقع من أجل توفير نيران إسناد هاون مستمرة أثناء العملية. يجب أن تشمل الخطط على المواقع المخصصة لتكديس الذخيرة بشكل مسبق إن أمكن. يجب إجراء تنسيق مباشر أو على جهاز اللاسلكي مع عناصر المناورة والتنسيق عن قرب والاتصالات مع العناصر التي يتم إسنادها أثناء عملية تغيير المواقع وحركة مدافع الهاون قبل عناصر وحدة المناورة، وبذلك تتم تغطية حركة عناصر وحدة المناورة.

14. أساليب تغيير المواقع. يوفر أمر عمليات قائد وحدة المناورة لقائد وحدة الهاون المعلومات التي يحتاجها من أجل اتخاذ القرار حول أسلوب تغيير المواقع الذي يستخدمه. تُسهّل الأنظمة الآلية لتوجيه النيران عملية تغيير مواقع الوحدات، وتجعلها أقل عُرضة للخطر، لأن وحدات الهاون تستطيع أن تستجيب بسرعة ودقة لطلب النيران حتى أثناء حركتها.

أ. عندما يتحرك جزء من وحدة الهاون التي تقوم بتغيير مواقعها، يقوم الجزء الآخر بتقديم الإسناد الناري. تستخدم الفصائل أو الأقسام أسلوب القفزات المتبادلة أو المتعاقبة. يعتمد أسلوب تغيير المواقع المستخدم لعملية معينة على متغيرات المهمة وتشمل اعتبارات محددة منها:


- (1) خطة المناورة للوحدة التي يتم إسنادها.
 - (2) نشاط العدو.
 - (3) تأثير طبيعة الأرض على حركة الآليات.
 - (4) توفر مدفعية الإسناد.
 - (5) الوقت المتوفر (يعتبر الوقت هو المتغير الذي يُحدد غالباً أسلوب تغيير المواقع).
- ب. تغيير المواقع بحجم الفصيل. يُستخدَم عندما يكون احتمال التماس المباشر مع العدو ضعيف، أو عندما تستطيع المدفعية أن تقدّم إسناداً كافياً أثناء عملية تغيير المواقع، ويتطلب هذا الأسلوب من الفصيل أن تنقل كافة الهاونات بحركة واحدة، وهي أسرع طريقة لتغيير مواقع الفصيل. تتم الحركة من منطقة التجمع إلى مواقع الرمي الأولية عادة بحجم الفصيل. يزيد نظام

محظور

السيطرة الآلي على النيران من قدرات وحدات الهاون على تقديم الإسناد الناري أثناء تغيير المواقع بشكل كبير.

ج. تغيير مواقع الفصيل بحجم الأقسام. يتم تغيير مواقع فصيل الهاون بحجم الأقسام عند الحاجة لإسناد ناري مستمر. يبقى قسم في الموقع بينما يتحرك القسم الآخر، وعندما يصبح القسم الذي أنهى تغيير موقعه في موقعه وجاهزاً للرمي يتحرك القسم المتبقي، ويتحرك قائد الفصيل مع أحد القسمين. وحيث أن أحد القسمين يجب أن يكون جاهزاً لتوفير الإسناد الناري بينما يتحرك القسم الآخر، يكون هذا الأسلوب أبطأ من تغيير الموقع على مستوى الفصيل.

د. أنواع القفزات. يمكن استخدام القفزات المتعاقبة أو المتبادلة لتغيير المواقع، انظر الشكل رقم (10). تستخدم القفزات المتبادلة للتغيير السريع للمواقع لكي تبقى دائماً مع العناصر التي تُساندها، تكون القفزات المتبادلة أقل أماناً بعض الشيء، وتكون سيطرة القائد عليها أقل. تستخدم القفزات المتعاقبة عند حركة عناصر المناورة بشكل أبطأ مثل حركتها في العمليات الدفاعية أو عمليات التراجع. تعتبر القفزات المتعاقبة أكثر أماناً وتُعطى قائد وحدة الهاون سيطرة أكبر.



الشكل رقم (10) أنواع القفزات

تشكيلات الحركة

15. تُحدد متغيرات المهمة نوع الحركة المستخدمة من قبل وحدات الهاون، فعند ازدياد الخطر المعادي، يقوم قائد وحدة الهاون بزيادة المسافة بين الآليات أو الوحدات. وتتحرك فصائل أو أقسام الهاون طبقاً لأمر العمليات، إما بشكل منفصل أو كجزء من وحدة أكبر.

16. أنواع تشكيلات الحركة. يتحرك فصيل الهاون عادةً كجزء من مجموعة أكبر، ولكن قد يتحرك بشكل منفصل لمسافات أقصر. يكون لدى قائد فصيل الهاون خيارات متعددة لتحريك الفصيل في تشكيلة تعبويه، ولكل خيار إيجابيات وسلبيات، ويقرر قائد الفصيل أي طريقة هي الأفضل للظروف الموجودة. أ. الرتل المفتوح. يستخدم الفصيل تشكيلة الرتل المفتوح للحركة على الطرق أثناء النهار عندما تكون هناك شبكة طرق كافية وغير مزدحمة، وليس هنالك احتمال لكشف العدو للحركة، وعندما يكون الوقت مهماً، ومسافة التنقل كبيرة. تكون المسافات بين الآليات في الرتل المفتوح 100 متر تقريباً.

(1) إيجابيات هذه الطريقة:

- (أ) السرعة (أسرع أسلوب للحركة).
- (ب) المرونة.
- (ج) أقل إرهاقاً للسواقين.
- (د) رؤية أفضل على الطرق المُغْبَرَّة.
- (هـ) حوادث أقل.
- (و) سهولة انتشار الآليات كإجراء دفاع سلبي ضد الهجوم الجوي.
- (ز) احتمال أقل لتعرض كل الفصيل لكمين.

(2) سلبيات هذه الطريقة:

- (أ) طول الرتل الكبير يحتاج لمسافة أكبر على الطريق.
 - (ب) تداخل الآليات الأخرى الموجودة على الطريق مع الرتل غالباً.
 - (ج) صعوبة المحافظة على المسافات المناسبة بين الآليات.
- ب. الرتل المغلق. في ظروف الرؤية المحدودة يُمكن لكل سائق أن يراقب الأضوية الخاصة بالحركة ليلاً على الآلية التي أمامه ويحافظ على مسافة من 20-50 متر، وأثناء النهار يستخدم الفصيل الرتل المغلق عند الحاجة لأقصى درجة من السيطرة، مثل الحركة من خلال مناطق مبنية أو مزدحمة، وتكون المسافة بين الآليات أقل من 100 متر أثناء الحركة بأسلوب الرتل المغلق.

محظور

(1) إيجابيات هذه الطريقة:

- (أ) سهولة السيطرة.
- (ب) طول الرتل يكون أقل.
- (ج) تركيز قوة النيران الدفاعية.
- (د) يُمكن استخدام الطاقة الاستيعابية الكاملة للطريق.

(2) سلبيات هذه الطريقة:

- (أ) يكون الرتل عرضةً لمراقبة وهجوم العدو.
- (ب) صعوبة انتشار الآليات بسرعة.
- (ج) يقلل سرعة حركة القافلة.
- (د) زيادة إرهاق السواقين.
- (هـ) تسبب ازدحام الآليات عند نقطة الوصول.
- (و) يكون عدد الأفراد والآليات ظاهراً لمراقبات العدو.

جـ. طريقة التسلل. عند حركة الفصيل بطريقة التسلل يتم فرز الآليات إلى آليات منفردة، أو مجموعات صغيرة دون الالتزام بجدول زمني لحركتها. يستهلك هذا الأسلوب الكثير من الوقت، وتصعب السيطرة على الآليات، ويستخدمه الفصيل عندما يتوفر للعدو وسائل جيدة لاستمكان الأهداف وإمكانيات رد فعل سريع.

(1) إيجابيات هذه الطريقة هي:

- (أ) أقل عرضة لمراقبة العدو.
- (ب) توفر دفاع سلبي ضد الهجمات الجوية والمدفعية.
- (ج) إمكانية الحركة بسرعات عالية.
- (د) تخدع العدو فيما يتعلق بحجم الوحدة التي تقوم بالتسلل.

(2) سلبيات هذه الطريقة هي:

- (أ) صعوبة السيطرة.
- (ب) تكون العناصر الصغيرة أكثر عرضةً للهجمات الأرضية.
- (ج) تستهلك الكثير من الوقت.

د. الحركة خارج الطرق. يجب على الفصيل أو القسم الذي يستخدم هذا النوع من الحركة أن يسير بالقرب من خطوط الأشجار، وعلى طول الأودية، وبالقرب من التلال، ينبغي إجراء الحركة خارج الطرق عند احتمال وجود مراقبة للعدو، أو قيام العدو بالمنع والتجريد للمنطقة بواسطة نيران المدفعية أو الهجوم الجوي، يمكن أن يتحرك الفصيل بأمان على الطريق لمسافة

محظور

ما، ومن ثم يتحرك خارج الطريق عند نقطة تكون مراقبة العدو فيها محتملة، أو عندما يُشكل ازدحام الآليات هدفاً مغرياً للعدو.

(1) إيجابيات هذه الطريقة هي:

(أ) صعوبة تحديد مرتبات ومكونات الرتل.

(ب) تجنب حركة السير.

(ج) توفر دفاع سلبي ضد الهجمات الجوية والمدفعية.

(2) سلبيات هذه الطريقة هي:

(أ) زيادة وقت تغيير المواقع.

(ب) تحتاج إلى استطلاع أرضي.

(ج) قد تصعب حالة التربة الحركة.

(د) تترك الحركة غير الصحيحة آثار العجلات أو الجنازير حتى الموقع الجديد.

(هـ) تتطلب تنسيقاً واسعاً لتجنب المسير في مناطق وحدات أخرى.

(3) يُمكن للفصيل الذي يستخدم الحركة خارج الطرق أن يتحرك بتشكيلة الرتل

المفتوح أو المغلق أو التسلل، ويمكن أن يقوم بتغيير المواقع بحجم الفصيل أو القسم.

تشكيلات مواقع الهاون للرمائية


17. يجب على قائد الهاون أن يضع دائماً في اعتباره جميع متغيرات المهمة عندما يقرر تشكيل رماية مدافع الهاون لوحده. يجب أن يكون التركيز الرئيس على إنجاز المهمة، ولكن هناك متغيرات أخرى سوف تؤثر أيضاً على اختيار تشكيل الرماية. دائماً يضع قائد الفصيل في اعتباره مسافة الانتشار المناسبة، الحاجة إلى تحصين وتقوية الموقع، واحتياطات الأمان، ومواقع التخفية، والمدى، والتمويه والتخفية المتوفرة وكما يلي:

أ. توزيع الهاون حسب طبيعة الأرض. عندما يكون هناك تهديد كبير من نيران القصف المعاكس والهجمات الجوية المعادية، يجب على قائد الفصيل أن يضع في الاعتبار نشر مدافع الهاون على منطقة واسعة، ويجب أن يضاعف من التخفية والتستر الطبيعية التي توفرها طبيعة الأرض إلى أقصى حد ممكن. يتم استخدام هذا النوع من الانتشار دون النظر إلى أي مسافة بين المدافع، أو التأثيرات على توزيع النيران المتوازنة.

ب. التشكيلة المتوازنة (الخطية). هي وضع مدافع الهاون على خط واحد، بحيث تُعادل المسافة بين مواقع المدافع قطر منطقة الانفجار للقذائف شديدة الانفجار الخاصة بالهاون


محظور

المُستخدم. يتم في هذه التشكيلة استخدام مدفعين أو أكثر من مدافع الهاون حيثما تسمح طبيعة الأرض بانتشار المدافع، وتزيد من إمكانية التخفية والتستر. يتم تشكيل توزيعه متوازية من النيران على الهدف عندما ترمي جميع مدافع الهاون مُستخدمه نفس البيانات. توفر التشكيلة المتوازية أقصى تغطية للهدف الخطي، ومع ذلك فإنها تشكل هدفاً طويلاً سهل الرماية من قبل طائرات ومدفعية العدو، وتجعل إمكانية توفير الحماية الدائرية صعبة. تعتبر هذه التشكيلة إحدى أسهل التشكيلات للتنفيذ أثناء عمليات الاحتلال السريع، انظر الشكل رقم (11).



الشكل رقم (11) التشكيلة المتوازية

ج. تشكيلة الخط المعدّل. تضع هذه التشكيلة الهاونات في خط مُعدّل، انظر الشكل رقم (12). توفر هذه التشكيلة حماية أفضل من الجوانب مع تغطية للهدف مشابهة تقريباً للتشكيلة المتوازية عندما ترمي جميع مدافع الهاون باستخدام نفس البيانات. تُستخدم هذه التشكيلة عندما توفر طبيعة الأرض القليل من التخفية والتستر. تضيف هذه التشكيلة العمق لتوزيع النيران والذي يكون ذا فائدة كبيرة عند مشاغله أهداف منطقة.




الشكل رقم (12) تشكيلة الخط المعدل

د. تشكيلة المعين. تسمح هذه التشكيلة لفصيل الهاون المكونة من أربعة مدافع بالرمي لجميع الجهات بسهولة، انظر الشكل رقم (13). تُستعمل هذه التشكيلة عندما تكون التغطية الدائرية 360 درجة مطلوبة (على سبيل المثال، لإسناد قوات تم تطويقها). تعمل هذه التشكيلة على إيجاد موقع دفاعي مُحكم ضد الهجوم الأرضي، وهي ممتازة للاستخدام في الأراضي


محظور

المعيقة للحركة. تعتبر هذه التشكيلة أكثر عرضة للهجمات الجوية، ونيران القصف المعاكس بسبب تقليل المسافة بين المدافع. تكون هذه التشكيلة مفيدة في المناطق المبنية.



الشكل رقم (13) تشكيلة المعين

هـ. تشكيلة المثلث. تعتبر هذه التشكيلة مقاربة لتشكيلة المعين، ويتم فيها استخدام ثلاثة مدافع هاون فقط، انظر الشكل رقم (14)، وتستخدم أيضاً عندما تكون التغطية الدائرية مطلوبة. لهذه التشكيلة نفس إيجابيات وسلبيات تشكيلة المعين.



الشكل رقم (14) تشكيلة المثلث

و. يجب أن يفهم قائد الفصيل وقيّم الإيجابيات والسلبيات عند استخدام تشكيلات المعين والمثلث. توفر هذه التشكيلات تغطية دائرية بزاوية 360 درجة، وقدرة دفاعية متزايدة بواسطة تقليل مسافة انتشار الفصيل، مما يزيد من وُهن الوحدة أمام نيران القصف المعاكس.


تحليل حُفر القذائف

18. يُعتبر تحليل حُفر القذائف أداة مهمة في تحديد نيران العدو غير المباشرة. يستطيع قائد الفصيل توفير معلومات قيّمة عن العدو من خلال عمل تحليل بسيط للحُفر الناتجة عن رماية العدو والإبلاغ عن النتائج. تعتبر عملية تحليل حُفر القذائف من مسؤولية جميع قادة وحدات الهاون، ويمكن القيام بها أثناء جميع العمليات، ولكنها تكون عملية أكثر أثناء الدفاع وعمليات الاستقرار وكما يلي:

محظور

أ. المعدات المطلوبة. تتوفر معظم المعدات المطلوبة لإجراء عملية تحليل خُفر القذائف في فصيل الهاون. يعتبر نموذج انحناء مسار القذيفة من الأشياء المهمة التي يجب عملها. وتتضمن المعدات التي تُستعمل لإجراء تحليل الخُفر ما يلي:

- (1) بوصلة وأوتاد وسلك مجدول أو سلك اتصالات يُستخدم لتحديد وتأشير الاتجاه من الخُفرة إلى السلاح الذي رمي القذيفة.
- (2) يُستخدم نموذج انحناء مسار القذيفة لتحديد عيار القذيفة، انظر الشكل رقم (15). يُمكن بناء النموذج من الكرتون المقوى، أو الخشب، أو أي مادة أخرى مناسبة، ونظراً لإمكانية نسخ هذا النموذج وعدم الاحتفاظ بأبعاده الأصلية، يجب على المُستخدمين التأكد من دقته من خلال تثبيت المنحنيات بواسطة المنقلة.



الشكل رقم (15) مثال على نموذج انحناء مسار القذيفة

ب. أهمية تحليل خُفر القذائف. يستطيع خبراء المدفعية من خلال دراسة تقارير القصف المعادي المبنية على تحليل الخُفر القيام بما يلي:

- (1) تأكيد وجود أماكن العدو المشكوك فيها.
- (2) تأكيد نوع مدفعية العدو والحصول على الاتجاه التقريبي لها.
- (3) اكتشاف أنواع جديدة من أسلحة العدو، أو عيارات جديدة، أو أساليب تصنيع ذخيرة جديدة.

ج. مكان الخُفرة. يجب تحديد أماكن الخُفر بدقة لتوضييعها على اللوحات، أو الخرائط، أو الصور الجوية. لا تحتاج عملية تحديد مكان الخُفرة إلى عملية مسح مدبرة، بل تكفي أساليب المسح السريع أو تأشيرها على الخارطة. ولتحديد مكان الخُفرة تكون الإحداثيات التي يتم

محظور

توفيرها بواسطة أنظمة تحديد الموقع العالمية (GPS) دقيقة بشكل كافٍ، أما الاتجاه فيمكن تحديده باستخدام البوصلة.

د. تحديد اتجاه الرماية. يدل الشكل الواضح الناتج عن انفجار القذيفة على الأرض على الاتجاه الذي جاءت منه القذيفة.

(1) عند تحديد الاتجاه يضع قائد الهاون في الاعتبار ما يلي:

(أ) تأثير الحجارة والنباتات وجذوع الأشجار على مسار القذيفة.

(ب) الاختلافات في كثافة ونوع التربة.

(ج) انحدار الأرض عند نقطة الصدمة.

(2) يتم استخدام الحفر المحددة بشكل واضح فقط من بين أي مجموعة حفر موجودة.

(3) يُمكن تحديد الاتجاه الذي رميت منه القذيفة من خلال الآثار الناتجة أثناء مرورها بالأشجار أو الثلج أو الجدران. يجب على القادة عدم إغفال أو إهمال الانحراف الممكن للقذيفة عند اصطدامها بهذه الأشياء.

(4) عندما تُرمى قذيفة المدفعية المزودة بصمام تأخيري وعلى زوايا منخفضة، فإنها تنزلق عن سطح الأرض، ونتيجة لذلك فإنها تُحدث أخدوداً يُسمى أخدود الانزلاق. يجب على القادة أن يحددوا فيما إذا كان انحراف القذيفة قد حدث قبل أو أثناء عمل الأخدود.


19. إجراءات تحليل الحفر. تعتبر الحفرة الحقيقية الناتجة عن رماية العدو مصدراً هاماً جداً للمعلومات وخصوصاً لمخططي القصف المعاكس للمدفعية. يجب على قائد وحدة الهاون أن يجري تحليلاً فورياً للحفر ويرسل النتائج.

أ. تعتبر الخطوة الأولى لتحليل الحفر هي تحديد مكان حفرة صالحة للاستعمال من أجل تحديد اتجاه السلاح المعادي. يجب أن يُتم تحديد مكان الحفرة بوضوح على الأرض وأن تكون حديثة قدر الإمكان، وبما أن الحفرة هي نقطة البداية لرسم اتجاه السلاح المعادي، يقوم قائد وحدة الهاون بتحديد إحداثيات الحفرة. ويقوم بتحديد الاتجاه إلى سلاح الرماية المعادي بواسطة أحد الأساليب الموضحة أدناه. يمكن تحديد نوع وعيار السلاح من خلال شظايا القذيفة.

ب. يتم تحديد اتجاه طيران القذيفة بدقة معقولة من خلال الحفرة التي أحدثتها. يستطيع قائد وحدة الهاون أن يحدد زاوية الاتجاه والتي ستمر من خلال مواقع وحدات العدو أو بالقرب منها من خلال التحديد الدقيق لمكان الحفرة واتجاه طيران القذيفة. كما يستطيع أن يحدد الاتجاه إلى سرية مدفعية العدو باستخدام حفرة واحدة فقط، ومع ذلك فإن رسم الاتجاه باستخدام التقاطعات

محظور

الأمامية لزوايا الاتجاه من ثلاث مجموعات من الحفر المتباعدة على الأقل يكون أكثر دقة، انظر الشكل (16).




الشكل رقم (16) تحديد الاتجاه من خلال حفرة واحدة

(1) الحفر الناتجة عن القذائف المزودة بصمام تأخيري على زوايا عالية (مدفعية).

هناك نوعان من الحفر الناتجة عن القذائف المزودة بصمامات تأخيرية:

(أ) أخدود الانزلاق. تدخل القذيفة سطح الأرض وتستمر بالسير بخط مستقيم لعدة أقدام، مسببة أخدود الانزلاق. تنحرف القذيفة عادة للأعلى وفي نفس الوقت تغير اتجاهها عادة إلى اليمين نتيجة لدوران القذيفة. يمكن ملاحظة أثر الانفجار الجوي على الأرض. تعتبر الاتجاهات التي يتم الحصول عليها من حفرة الانزلاق هي الأكثر اعتمادية، انظر الشكل رقم (17).




الشكل رقم (17) تحديد الاتجاه عن طريق أخدود الارتداد أخدود الانزلاق

محظور

(ب) الحُفر الناتجة عما يشبه عمل الألغام. تحدث الحفرة الناتجة ما يشبه عمل الألغام عندما تنفجر القذيفة تحت سطح الأرض. وعندما يترك مثل هذا الانفجار أهدوداً، فإنه يمكن تحليله بنفس طريقة تحليل أهدود الانزلاق. ولا يمكن استعمال أي حفرة تنتج ما يشبه عمل الألغام، والتي لا يوجد لها أهدود لتحديد اتجاه السلاح.

(2) حُفر قذائف الهاون (الزوايا العالية). في الحفرة النموذجية للهاون، تكون الطبقة النباتية على الحافة الأمامية (الاتجاه البعيد عن الهاون المعادي) بارزة، وتكون الحافة الخلفية من الحفرة خالية من الغطاء النباتي ومخططة بالأخاديد الناتجة عن الشظايا. وعندما تكون الحفرة حديثة، تكون مغطاة بتربة رخوة يجب إزالتها بعناية للكشف عن الأرض الصلبة للحفرة الداخلية المحترقة. تكون الأرض المحيطة بالحفرة مخططة بواسطة أخاديد الشظايا التي تنتشر من نقطة الانفجار، وتكون نهايات أخاديد الشظايا على الجانب الخلفي تقريباً واقعة على خط مستقيم، ويكون هذا الخط متعامداً مع خط طيران القذيفة إذا كانت الحفرة على أرض مستوية، أو على منحدر فيه خطوط كنتور متعامدة مع مستوى الرماية. يتكون نفق ناتج عن دفن الفيوز لنفسه في قاع الحفرة الداخلية وأمام نقطة الانفجار، انظر الشكل رقم (18).



الشكل رقم (18) تحديد الاتجاه من خلال حفرة قذيفة الهاون

(3) حُفر القذائف الصاروخية. يتم تحليل حُفر القذائف الصاروخية الناتجة عن سقوط الصواريخ على زوايا سقوط منخفضة، أو متوسطة بنفس الطريقة التي يتم فيها تحليل حُفر قذائف المدفعية. ومع ذلك، إذا انفجر الصاروخ على زاوية سقوط عالية فإنه يتم تحليل حفرته بنفس طريقة تحليل الحُفر الناتجة عن قذائف الهاون. يُمكن استخدام زعانف ذيل الصاروخ ومحركه وجسمه والأجزاء الأخرى منه لتحديد عيار ونوع الصاروخ الذي تمت رمايته.

جـ. تقارير القصف. يجب أن يتم إرسال تقارير القصف بالقنابل، وقذائف المدفعية، والهاون إلى قيادة الوحدة بأقصى سرعة ممكنة من خلال قنوات الإسناد الناري. يجب على القادة، وبغض النظر عن حجم المعلومات التي يتم الحصول عليها أن لا يترددوا في إرسال هذه التقارير إلى قيادة الوحدة. أحياناً تكون المعلومات الأولية (تقارير بأجهزة الاتصال اللاسلكي أو الهاتف) غالباً ذات قيمة عالية في إكمال أو تأكيد المعلومات الموجودة. يُمكن أن يتم إرسال تقارير مكتوبة لاحقة للتقارير المرسلة بواسطة أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي.

محظور

محظور

الفصل السابع

**وحدات الهاون في
عمليات البيئات الخاصة**

محظور

محظور

محظور

الفصل السابع

وحدات الهاون في عمليات البيئات الخاصة

1. علم يجب أن تكون وحدات الهاون جاهزة للعمل في أي بيئة داخل الدولة، وتشمل هذه البيئات البيئة الصحراوية، وبيئة المناطق المبنية، وبيئة المناطق الجبلية، والبيئة الساحلية. تمتلك كل بيئة من هذه البيئات ظروفًا صعبة تحتاج إلى تخطيط وتنفيذ خاص لتحقيق النجاح.

عمليات بيئة المناطق المبنية

2. تعتبر مدافع الهاون أكثر أسلحة النيران غير المباشرة استخداماً أثناء القتال في المناطق المبنية. يمكن استخدام الهاون للإعلاء، أو للتحييد، أو للإسكات، أو للإنارة أثناء العمليات في المناطق المبنية. تمتلك مدافع الهاون إيجابيات متميزة في عمليات المناطق المبنية، حيث يعطي معدل الرمي العالي، وزاوية السقوط العالية، وأدنى مدى ممكن للهاون. لدى أقسام الهاون القدرة على تكثيف القوة النارية ضد مواقع محدده للعدو في الأماكن الضيقة داخل المدن، يزيد استخدام الفيوزات ذات الخيارات المتعددة والأنواع المختلفة من الذخيرة من تعدد استخدامات الهاون.

3. انتخاب وتحضير المواقع. يعتمد انتخاب مواقع الهاون على حجم البنايات وارتفاعها، وحجم المنطقة المبنية، ومتغيرات المهمة وكما يلي:

أ. تشمل الأساليب الخاصة باستخدام الهاون في المناطق المبنية ما يلي:

(1) قد يتم توضع المدافع خلف الاحتياط مباشرة عندما يكون عمق المواقع الدفاعية قليلاً، أو عند عدم توفر مواقع قتالية مناسبة لكن قد يشكل ذلك هدف للعدو وتكون التكلفة عالية بسبب وجود الاحتياط ووحدة الهاون في نفس المكان.

(2) تتم عادةً عملية تغيير المواقع بحجم القسم أو الجماعة.

(3) تشمل الاعتبارات الهامة لانتخاب المواقع أدنى مدى للأسلحة، والحجب والمنطقة المفتوحة فوق الموقع، واحتياطات الأمان، والانتشار، وإمكانية الوصول إلى الموقع.

ب. يُفضّل استخدام المباني الموجودة كمواقع اختباء (مثال على ذلك، مواقف السيارات، أو مباني المكاتب، أو الجسور الموجودة على الطرق الخارجية)، وذلك لتوفير أقصى درجة من الحماية والتقليل من جهد التمويه. وبالأستخدام الجيد للحجب، تتم زيادة فرصة القدرة على البقاء.

محظور

في حالة قدرة المدفع على الرماية بدرجة 45 درجة (800 ملز) لتخطي حاجز أمامي، فإن ذلك يقلل من تهديد مدفعية العدو المضادة، يمكن استخدام هذه المبادئ في كل من الهجوم والدفاع.

جـ. يجب عدم توضع مدافع الهاون داخل الأبنية ذات الأسقف المهدمة إلا في حال التأكد من سلامة المبنى، حيث أن الضغط الزائد قد يتسبب في إصابة الأفراد، وقد تُضعف الصدمة الناتجة عن الرماية المبنى أو تؤدي إلى انهياره.

4. قواعد الاشتباك واحتياطات الأمان. عند تواجد المباني المدنية والثقافية والدينية المهمة، تؤثر قواعد الاشتباك على كيفية رماية وحدات الهاون، حيث قد تقيد قواعد الاشتباك الذخيرة، والأهداف، والظروف التي تستطيع فيها مدافع الهاون الرماية، كما أن احتياطات الأمان قد تقلل من سرعة استجابة النيران.

5. الاتصالات. تتعرض الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى تدخل أقل من الأجهزة اللاسلكية التي تعمل في المناطق المبنية، حيث تقلل المباني من مدى الأجهزة اللاسلكية، ومع ذلك، فإن وضع الهوائيات على الطوابق العليا أو الأسطح قد يحسن من الاتصالات ويزيد من قدرة تشغيلها على البقاء، تعد محطات إعادة الإرسال اللاسلكية أسلوباً آخر أثبت قدرته على تحسين الاتصالات، تتأثر الأنظمة الرقمية كذلك بنفس الطريقة التي تتأثر بها اتصالات الأجهزة اللاسلكية، ومن الأساليب الأخرى لزيادة قدرة الاتصالات على العمل في المناطق المبنية ما يلي:

- أ. الأنظمة المدنية الموجودة لزيادة قدرة الوحدة على الاتصال.
- ب. الاتصالات السلكية، والمراسلين / العدائين، والإشارات البصرية.
- جـ. الاتصالات السلكية بين مدافع الهاون، حيث تكون هذه المدافع عادة قريبة من بعضها بعضاً.

6. الذخيرة شديدة الانفجار. يكون هناك طلب كبير على قذائف مدافع الهاون شديدة الانفجار أثناء العمليات القتالية في المناطق المبنية، وبالرغم من استهداف نيران الهاون عادةً للطرق والمناطق المفتوحة الأخرى، إلا أن الانتشار الطبيعي للنيران غير المباشرة باستخدام المقذوفات غير الموجهة قد يؤدي إلى العديد من الأضرار للمباني والبنى التحتية، وبذلك يجب على القادة أخذ الحيلة عند التخطيط لنيران مدافع الهاون بهدف التقليل من الضرر الجانبي.

- أ. تعطي الذخيرة شديدة الانفجار نتائج جيدة عند استخدامها ضد المباني التي يكون فيها الاسمنت المسلح بدرجة كثافة أقل داخل المدن، لا تؤثر قذيفة الـ 120 ملم بشكل جيد في مباني الإسمنت المسلح والموجودة في المناطق المبنية الأكبر حجماً.

محظور

ب. عند استخدام الذخيرة شديدة الانفجار أثناء القتال في المناطق المبنية، تكون الفيوزات الصادمة الفورية هي الأكثر فعالية. تسمح فيوزات التأخير للقذيفة باختراق الطوابق قبل انفجارها، يمكن أن تتسبب طبيعة المناطق المبنية بعمل الصمامات التقاربية قبل أوانها. ومع ذلك، فإن الصمامات التقاربية تعتبر مفيدة في مهاجمة أهداف كمراكز المراقبة فوق أسطح المباني.

7. الإنارة. يتم التخطيط في حالة الهجوم لانفجار قذائف الإنارة فوق الهدف لوضع قوات العدو تحت الضوء، انظر الشكل رقم (19). في حالة انفجار قذائف الإنارة خلف الهدف، فسيكون جنود العدو في الظل بدلاً من الضوء، وفي الدفاع يمكن التخطيط لانفجار قذائف الإنارة خلف القوات الصديقة لوضعها في الظل ووضع جنود العدو تحت الضوء، وتقلل المباني من فعالية قذائف الإنارة، وتتطلب الإنارة المستمرة التنسيق الوثيق بين ضابط الرصد الأمامي وفصيل الهاون وذلك للحصول على التأثير المناسب من خلال إنارة المواقع الدفاعية عند اقتراب قوات العدو من المباني، انظر الشكل رقم (20).



الشكل رقم (19) استخدام الإنارة في بيئة المناطق المبنية (الهجوم)



الشكل رقم (20) استخدام الإنارة في بيئة المناطق المبنية (الدفاع)

عمليات بيئة المناطق الجبلية

8. تلعب مدافع الهاون دوراً هاماً في عمليات بيئة المناطق الجبلية، حيث تستطيع زوايا نيرانها العالية تدمير قوات العدو التي يكون من الصعب مهاجمتها بأي شكل آخر من أشكال النيران، وتستطيع حاملات الهاون الحركة في معظم أنواع الأراضي لتوفير الإسناد الناري للقائد، وبسبب محدودية الذخيرة، وصعوبة إعادة التزود بها في المناطق الجبلية، يجب على قائد وحدة الهاون الاقتصاد في استخدام الذخيرة، يجب على قادة الهاون تقديم النصح للقائد فيما يتعلق بكيفية إسناد الهاون للعملية بأفضل صورة، والأهداف المناسبة للمدافع، وأساليب الهجوم، ومواقع الرماية، وكمية الذخيرة المستخدمة لهدف محدد.

9. تأثيرات المناطق الجبلية على عمليات الهاون. تستطيع نيران الهاون ضرب الأهداف التي لا تستطيع النيران ذات الزوايا المنخفضة الوصول إليها، ويشمل ذلك الأهداف الموجودة على المنحدرات الخلفية، وفي الوديان الضيقة أو الخنادق، وفي الغابات، والمدن، وبالرغم من اعتماد مدافع الهاون على الآليات لحركتها وإعادة تزويدها بالذخيرة، إلا أن مدافع الهاون باستطاعتها احتلال مواقع رمي بعيداً في الأمام.

أ. يجب على الوحدات المنفتحة في منطقة العمليات الجبلية فهم تأثيرات الأرض والطقس على العمليات، وفيما يلي بعض خصائص المناطق الجبلية والتي تؤثر على عمليات الهاون:


- (1) أراضٍ وعرة، ومقسمة إلى أجزاء ذات منحدرات حادة.
- (2) منطقة عمليات كبيرة تتطلب انتشار الوحدات.
- (3) بنية تحتية وشبكات طرق محدودة، ومناطق محدودة للمناورة، وعدد محدود من طرق إعادة التزويد.
- (4) أعمال الوحدات الصغيرة المعزولة وبالتالي صعوبة تقديم إسناد ناري مستمر لكل هذه الوحدات بنفس الوقت بسبب التضاريس والمسافات.
- (5) صعوبة تركيز القوة القتالية بسبب طبيعة المناطق الجبلية.
- (6) تأثير المرتفعات العالية على إسناد الطائرات العمودية.
- (7) تصب طبيعة الأرض في مصلحة المدافع.
- (8) طبيعة الطقس التي قد تتراوح من طقس شديد البرودة مع تكون الجليد والثلوج إلى طقس شديد الحرارة.
- (9) الهطول الكثيف للأمطار الغزيرة وخطورة تشكل السيول.
- (10) الرياح القوية.

محظور

ب. قد تؤثر الظروف الجوية على الارتفاعات العالية بشكل كبير من مسار قذائف النيران غير المباشرة، حيث قد تتأثر المقذوفات بالتغيرات الطفيفة للرياح، والكثافة، أو ضغط، أو حرارة الهواء، حتى بين رماية القذيفة الواحدة والأخرى، ويمكن تصحيح هذا من خلال استخدام بيانات البرقية الجوية والتسجيل، حيث تعتبر بيانات البرقية الجوية مسؤولة عن أغلب التصحيحات اللازمة، بينما تضمن مهمة التسجيل الصحيحة الدقة العالية للقذيفة الأولى، وبسبب التغيرات السريعة في الطقس، يجب أن يتم تحديث بيانات البرقية الجوية باستمرار.

ج. يجب تنفيذ مهام التسجيل على ارتفاع قريب من الارتفاع الذي تتم فيه المهمة التعرضية المحددة، وذلك لأن الاختلاف في الارتفاع يستطيع بشكل كبير التأثير على دقة الإصابة، ويتطلب الاختلاف الكبير في الارتفاع تسجيلاً جديداً.

د. من المهم تذكر أن قذيفة الهاون التي تنفجر على مسافة 50 متر من الهدف المقصود أو قريباً من ذلك على أرض مستوية قد تكون لها تأثيرات جيدة، ومع ذلك فإن نفس مسافة الـ 50 متر الأفقية في الأراضي الجبلية قد تجعل القذيفة تنفجر فوق الهدف أو تحته بشكل ملحوظ، وبسبب المنحدرات الجبلية الشديدة، فإن انفجار هذه القذائف قد لا يكون له أي أثر على الإطلاق، انظر الشكل رقم (21). يجب على ضباط الرصد أن يضعوا في اعتبارهم استخدام التعديلات القصيرة الدقيقة لزيادة احتمال التأثير على الهدف، وإجراء تلك التعديلات على القذائف من ارتفاع منخفض ولأعلى باتجاه الهدف بسبب صعوبة أو استحالة مشاهدة الانفجارات خلف حافة الجبل.



الشكل رقم (21) أثر المنحدرات على تأثير قذائف الهاون وتعديلها

محظور

10. التحضير للعمليات في المناطق الجبلية. يجب على وحدات الهاون لتحقيق النجاح، الحصول على معلومات دقيقة، وفي الوقت المناسب حول نوع العمليات والبيئة التي من المتوقع مواجهتها، حيث يستخدم قادة وحدات الهاون هذه المعلومات لتحضير مرؤوسيههم ومعداتهم، يشمل هذا التحضير الإعداد البدني، والتدريب على البيئة العملية المحددة، وتحضير المعدات المناسبة بشكل صحيح.

أ. اللياقة البدنية. يجب أن يكون كل فرد من أفراد الوحدة في حالة بدنية ممتازة، حيث تتطلب العمليات في بيئة المناطق الجبلية تركيزاً أكبر على كون القادة والأفراد في أفضل حالة بدنية ممكنة، تعد اللياقة البدنية للأفراد أحد عوامل نجاح العمليات في أي بيئة قتالية، وبالأخص في الأراضي الجبلية، أو عند مواجهة درجات حرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض، يستطيع الأفراد الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية التعامل مع الإرهاق والضغط النفسي الناتج عن صعوبة واجباتهم اليومية بشكل أفضل، يجب أن يتم أيضاً تدريب الأفراد على حمل أوزان إضافية وأمتعة ثقيلة، يعتبر الإرهاق من المسببات الرئيسية لعدم المبالاة كما أنه أحد العوامل التي قد تتسبب في تعرض الفرد لخطر الإصابة.

ب. التدريب. يجب على وحدات الهاون التدريب على الظروف التي تواجهها عند انفتاحها. تستطيع بعض الوحدات تلقي معلومات حول الظروف والمتطلبات لمنطقة العمليات المستقبلية من وحدة موجودة في المكان، أو من خلال ضابط ارتباط موجود مع قوة المناورة، يجب على قادة الوحدات تأسيس آلية الوصول الضرورية لهذه المعلومات، والتي منها تستطيع وحدات الهاون تحديد ما يلي:

- (1) عدد الأقسام التي تعمل بها الوحدة.
- (2) عدد مواقع الرمي التي يتم احتلالها.
- (3) أيّ تعزيز لأسلحة ومعدات الهاون في مسرح العمليات، ومعرفة أكثر المواقع خطورة.
- (4) نوع مهام الرماية.
- (5) نوع ومدى توفر الإسناد المدفعي في منطقة العمليات.

11. الاعتبارات العملية. تنفذ وحدات الهاون المهام التعبوية في المناطق الجبلية باستخدام نفس التعبئة والأساليب التي تمت مناقشتها في الفصل الخامس من هذه الكراسة. إن الاعتبارات الخاصة بالعمليات في المناطق الجبلية هي:

أ. الذخيرة. تشمل الاعتبارات الخاصة بالذخيرة والصمامات للعمليات في المناطق الجبلية ما يلي:

محظور

(1) تتسبب المتفجرات شديدة الانفجار والتي تعمل بالصمامات التقاربية على تربة صخرية بشظايا صخرية ثانوية.

(2) قد تغطي المتفجرات شديدة الانفجار التي تعمل بالصمامات التقاربية على التربة ذات الصخور الكبيرة منطقة أكبر من المتفجرات شديدة الانفجار التي تعمل بالفيزوات الصادمة الفورية.

(3) قد تقلل الثلوج من تأثير الذخيرة التي تعمل بصمامات صادمة فورية.

ب. مواقع الهاون. من الممكن توضع وحدات الهاون في المناطق الجبلية داخل أو خارج محيط الموقع، وقد تكون معرضة لنيران العدو المباشرة وغير المباشرة، تشمل الاعتبارات الهادفة للتقليل من تأثير نيران العدو المباشرة وغير المباشرة على مواقع الهاون ما يلي:

(1) الاستعداد للعمليات لجميع الجهات 360 درجة (6400 ملز).

(2) حماية نقطة رماية المدفع من خلال الحفر، أو بناء الحواجز في المباني والتسقيف لملاجئ الأفراد، ومناطق تخزين الذخيرة.

(3) الاستعداد لرماية المهام التعبوية أثناء وقوعها تحت الرماية.

(4) إبقاء الذخيرة الجاهزة مغطاة.

ج. رامي مدفع الهاون. يجب على رامي مدفع الهاون التكيف مع ظروف وخصائص البيئة الجبلية وتشمل:

(1) توقع تدني مدى الرؤية بسبب الغيوم أو الضباب أو الثلوج.

(2) استخدام الحساسات التي تعمل عن بُعد.

(3) التخطيط لاستخدام المتفجرات شديدة الانفجار المزودة بالفيزوات التلقائية على المنحدرات الخلفية للجبال أو التلال.

(4) التخطيط لتحديث البرقية الجوية بشكل متكرر بسبب الظروف الجوية سريعة التغيير في المناطق الجبلية.

د. احتياطات الأمان. قد تأخذ احتياطات الأمان وقتاً طويلاً وتقلل من الاستجابة السريعة، وقد تكون الوحدات قادرة على الحد من الآثار الناتجة عن احتياطات الأمان، من خلال تأسيس مناطق رماية حرة قبل البدء بتنفيذ المهام.

هـ. قيادة المهمة. تكون السيطرة على وحدات الهاون في المناطق الجبلية صعبة، حيث تكون الوحدات معزولة عن بعضها البعض بفعل المعالم الأرضية ولا تستطيع تعزيز بعضها بعضاً، وفي هذه الحالة عادةً ما يكون القتال قتال وحدة صغيرة، مع قائد يقوم باستخدام الأسلحة المتوفرة لديه مباشرة. تشمل اعتبارات قيادة المهمة ما يلي:

محظور

- (1) اتساع معاضل السيطرة الناتجة عن تخصيص جماعات هاون إضافية للوحدة.
 - (2) التنسيق والسيطرة على نيران وحدات الهاون المتباعدة بشكل كبير.
 - (3) تأثيرات الحجب التي تتسبب بها الجبال والتلال للاتصالات اللاسلكية والإشارات البصرية.
 - (4) الحاجة لهوائيات موجهة، أو محطات إعادة البث لزيادة مدى الاتصالات.
- و. الحركة والمناورة. يجب أن تكون الوحدات مستعدة للتماس في جميع الأوقات، وتكون الوحدات واهنة بشكل خاص أمام الهجوم في الجبال عند تنفيذ الحركة على الطريق، حيث تحصر الطرق حركة الآليات بالحركة على الطريق فقط، وتكون المناورة خارج الطريق غير ممكنة وغير آمنة، وتقوم وحدات الهاون عادة بالمناورة كجزء من وحدة أكبر، وتقوم بتأسيس مواقع رماية على محور التقدم أو بالقرب منه، كما تستطيع المناورة على طول محور منفصل لتأسيس مواقع رماية مع وجود عناصر حماية ملحقة بها، ويتم استخدام الأساليب التالية إذا كان ذلك ممكناً:
- (1) تحريك المدافع إلى أقصى حد ممكن في الأمام ثم بعد ذلك تأسيس مواقع رمي، وقد تصبح هذه المواقع أيضاً قاعدة إعادة تزويد لوحدات هاون أخرى موجودة مع عنصر المناورة.
 - (2) تأسيس واستخدام مهارات العمل الفوري لمواجهة الكائن، والتغلب على حواجز الطرق، والاستجابة للنيران المباشرة وغير المباشرة.
 - (3) إعداد وتطوير واستخدام إجراءات الحماية أثناء الحركة لتشمل توجيه الأسلحة، والقطاعات المخصصة، والعمليات عند التوقف، وغيرها من الأعمال.
 - (4) توضيع الوحدات في مواقع مخفية لزيادة قدرتها على البقاء، ومع ذلك يجب الحذر من الثلوج والانزلاقات الصخرية في هذه المواقع.
 - (5) يجب العلم أنه في الطرق الجبلية، تكون المواقع التي تستطيع الآليات الكبيرة الدوران فيها نادرة جداً، لذلك يتم تحديد موقع النقاط المحتملة التي تستطيع الآليات الدوران فيها أثناء استطلاع الطريق.
 - (6) التخطيط للاستطلاع الجوي للطرق والمواقع.
- ز. الحماية. تكون وحدات الهاون غالباً موجودة ضمن المحيط الخارجي للموقع، وقد تكون معرضة للنيران المباشرة وغير المباشرة. ومع ذلك، قد تتطلب العمليات في المناطق الجبلية اعتبارات إضافية تشمل ما يلي:

محظور

(1) يجب عند الضرورة القيام بإنشاء مواقع رمي للهاون بدلاً من حفرها، حيث يسمح هذا بالحصول على موقع مستوي السطح، ويقلل من الحفر في التربة الصخرية، ويحد كذلك من تأثيرات هطول الأمطار والثلوج. يمكن استخدام أكياس الرمل، أو حاويات الهيسكو مع الرمل، أو قد يتم استخدام مواد أخرى لإنشاء مواقع الهاون.

(2) معرفة بأنه قد تكون هناك مساحة محدودة لإنشاء مواقع ثانوية.

(3) تمويه الموقع، والطلب من الدوريات التقاط صور من زوايا متعددة، ومن أي أرض محيطة ومرتفعة عن الموقع لتحديد مدى فعالية التمويه.

(4) الاستمرار في تحسين حماية موقع الرمي.

(5) وضع الخطر الناتج عن تشكل السيول على ضفاف الأنهار الجافة، أو السهول المحيطة بالأنهار بعين الاعتبار.

(6) وضع استخدام أسلوب قافلة الرتل المتباعدة في الممرات الجبلية والأراضي المعيقة للحركة بعين الاعتبار.

ح. الإدامة. تعتبر الإدامة في المناطق الجبلية صعبة، ويعتبر توفير ذخيرة المستوى المقرر للهاون اهتماماً خاصاً لقائد وحدة الهاون، وكذلك تعتبر عملية إعادة التزويد الجوي، وتزايد الحاجة لصيانة الآليات والمعدات بسبب الإجهاد الزائد الناتج عن طبيعة الأرض اهتمامات إضافية أيضاً.

(1) تعتبر التفتيشات على المعدات والصيانة الوقائية هامة جداً في العمليات الجبلية، حيث تتطلب المعدات، بسبب ظروف الطقس القاسية تفتيشات وصيانة أكثر لإبقائها عاملة.

(2) تعتبر إدارة الذخيرة هي إحدى أهم الواجبات في عمليات الهاون المتوسطة، حيث يجب على الوحدات الأخذ بالاعتبار الاحتفاظ بعدد كبير من جميع أنواع الذخائر لتكون متوفرة للاستخدام في أي وقت، وتعتبر المحافظة على كمية كافية من الذخيرة المستخدمة جاهزة وموجودة في نظام التزويد تحدياً كبيراً، وفيما يلي بعض الاعتبارات الخاصة بإدارة الذخيرة:

(أ) المحافظة على التنسيق المستمر مع أفراد الذخيرة في وحدة إسناد مجموعة اللواء.

(ب) توقع معدل استخدام الذخيرة وطلب الذخيرة بدقة.

(ج) متابعة أنواع وأرقام الذخيرة المتوفرة والمطلوبة.

محظور

(د) تخزين الذخيرة بالطريقة الصحيحة، واستخدام الطرق التالية حسب الحاجة:

- (أ أ) استخدام قواعد خشبية لرفع الذخيرة عن الارض.
- (ب ب) استخدام المواد المتوفرة لتوفير غطاء للذخيرة.
- (ج ج) عدم تخزين ذخيرة مدافع الهاون بأكملها في مكان واحد.
- (هـ هـ) عمل خطة للتخلص من مواد تغليف الذخيرة.
- (و و) عمل خطة للتخلص من حشوات الدفع.
- (ز ز) إجراء تفتيشات صيانة وقائية على مدافع الهاون بعد كل مهمة، إن أمكن.
- (ح ح) تحديد مشاكل الصيانة والإبلاغ عنها بشكل مبكر.
- (ط ط) إعداد وتطوير إجراءات للإبلاغ عن عدد القذائف التي تم رميتها من كل مدفع بدقة، بالرغم من الاستخدام الكثيف.
- (ي ي) التفتيش والتأكد من عدم اهتراء أجواف المدافع على الأقل مرة في كل شهرين أو بعد رماية (500) قذيفة.
- (ك ك) تدريب الأفراد على تحديد الأعطال وإصلاحها.

عمليات البيئة الصحراوية

12. وصف طبيعة الأرض. يتم تحديد الأرض الحاكمة في الصحراء من خلال التحديدات الموجودة على الحركة، في حال عدم إسناد الأرض الصحراوية لحركة الآليات المدولبة فإن الطرق القليلة والمسارات الموجودة في الصحراء تصبح أراضي حاكمة، وتكون الحرب في الصحراء غالباً معركة سيطرة على خطوط المواصلات، حيث أن الجانب الذي يستطيع حماية خطوط مواصلاته، وموارده المائية، وقواعده ومنع العدو من الوصول إليها سيفوز في المعركة.

13. قدرات وتحديدات وحدات الهاون في الأراضي الصحراوية.

أ. القدرات.

(1) مدى الرؤية. يميل الجو في الصحراء إلى الاستقرار والوضوح والجفاف معظم أيام السنة، ويستطيع ضباط الرصد الأماميون رصد وانتخاب الأهداف من مسافات بعيدة، وتكون الأرض في الصحراء بشكل عام منبسطة وتوفر القليل من التخفية للآليات الكبيرة، وتزداد القدرة على انتخاب الأهداف باستخدام الكاميرات الحرارية في الليل،

محظور

وذلك لأن الصحراء تؤدي إلى تباين شديد في درجات الحرارة، ويمكن اكتشاف التحركات بسهولة في الصحراء بسبب الغبار الناتج عن الآليات المتحركة.

(2) مديات المشاغلة. يستطيع ضبط الرصد مشاغلة الأهداف على أقصى مدى نتيجة لمدى الرؤية الجيد، وتتم رؤية الأهداف في الأرض المنبسطة، ويمكن تحديد مدياتها بسهولة، ولكن يجب على ضبط الرصد الأماميين الحذر من التقليل عند تقدير مديات الأهداف بسبب قدرتهم على الرؤية لمسافات بعيدة.

ب. التحديدات.

(1) الكشف. يمتلك ضبط الرصد الأماميين ووحدات المناورة أجهزة رؤية ومعدات أخرى تلتفت الانتباه وتزيد من احتمالية كشفها، وعند عدم الحاجة إليها، فإنه يجب تغطيتها لمنع انعكاس ضوء الشمس عليها، حيث يمكن رؤية هذا الانعكاس من مسافة عدة كيلومترات في الظروف المناسبة، وتقوم الأطقم كذلك بثني الهوائيات إلى الأسفل وربطها، للحد من احتمال رؤيتها في مواقع الاختباء، أو أثناء الحركة خلف الكتمان الرملية، ويجب تقليل السرعة وزيادة المسافة بين الآليات عند الحركة إن أمكن، حيث يقلل هذا من فرص كشفها بسبب الغبار الناتج عن المسير.

(2) الحرارة. تؤثر الحرارة على كافة جوانب العمليات في الصحراء وكما يلي:

(أ) تؤثر الحرارة في النهار على الهواء فوق الصحراء مسببة ظاهرة تشوش الرؤية التي تقلل من الرؤية وتشتتها على المسافات البعيدة، مما قد يؤثر على القدرة على مشاغلة الأهداف على المديات البعيدة، بالإضافة إلى ذلك قد تؤثر الحرارة على أنظمة التوجيه البصرية مما يحد بشكل أكبر من القدرة على مشاغلة الأهداف وقد تتغير وفق التعديلات والمواصفات الفنية.

(ب) تسبب الحرارة تمدد سبطانة مدفع الهاون وانحنائها مما يؤثر على دقة الرماية، ويجب على الأطقم فحص توجيه جوف المدفع باستمرار للمحافظة على دقة عالية للمدفع.

(ج) تعمل الأنظمة الميكانيكية للآلية مع بعضها بعضاً، ويتسبب تعطل أحد هذه الأنظمة في تحميل الأنظمة الأخرى عبئاً كبيراً، وتكون كل أنواع المحركات عرضة للعمل في درجات حرارة أعلى أو أقل من الطبيعية، مما يؤدي إلى الاهتراء الزائد، أو تسرب الزيت منها، الأمر الذي يتسبب في عطل المحرك لاحقاً، وتتسبب الحرارة أيضاً في الحد من فعالية الزيوت مما يؤدي إلى تسربها

محظور

بشكل أسرع أو عدم توفيرها للزوجة المطلوبة، ويجب على الطاقم التأكد من عدم نقصان الزيوت في محاور عجلات الطريق للتقليل من أثر الحرارة على الزيوت. (د) تؤثر الحرارة كذلك على الأطقم، حيث تتسبب في تعب الافراد بشكل سريع، مما يجعلهم أقل فعالية في أدائهم لواجباتهم، وأن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو زيادة استهلاك المياه، وهذا يشكل عبئاً على نظام التزويد لحاجة الافراد للمزيد من المياه، ويمكن أن يعاني الافراد الذين يبقون معرضين لأشعة الشمس لفترات طويلة من الإصابات الناتجة عن الحرارة وتشمل هذه الإصابات: حروق الشمس، أو التعب الشديد الناتج عن الحرارة المرتفعة أو ضربة الشمس، وهذا بدوره يشكل عبئاً على نظام الإسناد الطبي.

(3) الرياح.

(أ) يمكن أن تكون الرياح في الصحراء، من خلال سرعتها فقط مدمرةً بشكل كبير للمعدات مثل أجهزة الرؤية البصرية، والخيام، وأنظمة الهوائيات، وعندما تكون الرياح محملة بالرمال فإنها تتسبب بالمزيد من الأضرار، وتحد كذلك من مدى الرؤية، وللمحد من أضرار الرياح يجب على القادة التخطيط للحماية منها. (ب) قد تكون الرياح ضارة بالأطقم بقدر الضرر الذي تحدثه الحرارة، حيث تحرق الوجه والذراعين، وأي جزء مكشوف من الجلد بسبب الرمال التي تحملها، ويتسبب التعرض الدائم للرياح المحملة بالرمال إلى الإجهاد وخفض المعنويات، كما يؤدي تشقق الشفاه إلى صعوبة الأكل، ويتسبب في مشاكل عند إجراء الاتصالات.

(4) الرمال والغبار.

(أ) تعتبر الرمال والغبار على الأغلب الخطر الأكبر على عمل المعدات بفعالية في الصحراء، حيث أن الرمال المختلطة بالزيوت تشكل مادة لاصقة تعمل على كشط وإلحاق الضرر بالعجلات والمحاور والمحركات، وتلحق الرياح المحملة بالرمال الضرر بأجهزة الرؤية البصرية المكشوفة، مما يحد من القدرة على مشاغلة أهداف العدو بشكل دقيق. (ب) يمكن أن تؤدي الرياح المحملة بالرمال إلى جرح العين، وكشط الجلد، والتأثير على أجزاء أخرى في الجسم، وتؤدي الرياح المحملة بالرمال أو الغبار كذلك إلى تهيج العين والأنف والحلق، وتشقق الشفتين والأجزاء الأخرى المكشوفة من الجلد، وقد تؤدي إلى نزيف من الأنف.

محظور

(5) الإدامة. يتضمن القتال في الصحراء عادة التحرك لمسافات بعيدة، وهذا يتطلب المزيد من الوقود والزيوت ومواد التشحيم للحفاظ على الآليات بحالة عمل جيدة، وقد يشكل ذلك عبئاً على نظام الإمداد، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد يحتاجون إلى المزيد من المياه للشرب ولأغراض النظافة، تعتبر المياه كالوقود كبيرة الحجم وثقيلة. وخلاصة ذلك أن البيئة الصحراوية تتسبب في تلف واهتراء أكبر للآليات، مما يؤدي إلى حاجة أكبر للإصلاح، الأمر الذي يتطلب جهداً أكبر لنقل قطع الغيار.

14. الإجراءات الوقائية. هناك عدد من الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لمواجهة البيئة الصحراوية القاسية، ويجب أن يبقى قادة وحدات الهاون على معرفة دائمة بالموقف، ويتأكدون من قيام الأفراد بالإجراءات الوقائية للمعدات والأفراد.

أ. المعدات. يمكن التقليل من أثر الغبار والرمال على المعدات من خلال ما يلي:

(1) تغطية مواد التشحيم بشكل دائم لمنع اختلاطها بالرمال، واستخدام مواد التشحيم التي تتحمل درجات حرارة مرتفعة، ويمكن استخدام مواد تشحيم الطائرات ذات مدى الحرارة الكبير كبديل.

(2) تغيير الزيوت ومواد التشحيم لهيكل أسفل الآلية بشكل متكرر لإطالة عمر المحرك والآلية ككل في الظروف الصحراوية.

(3) تستطيع الأكياس البلاستيكية وقطع القماش أو المفارش البلاستيكية حماية القطع المكشوفة أو المفكوكة من الرياح المحملة بالغبار والرمال، ويجب عدم السماح للرمال والغبار بسد فتحات تهوية المعدات والمراوح للحيلولة دون احتراق هذه المعدات.

(4) تغيير زيت المحرك واستبدال مصافي الزيت (الفلاتر) بمعدل أكبر، حيث تعتمد المحركات على الهواء النظيف، ويجب على الأطقم تفقد جميع مصافي الهواء (الفلاتر)، وتنظيفها بشكل متكرر وفي أوقات محددة، وتحتاج مصافي الهواء الداخل إلى المحرك للتنظيف بشكل يومي، وتعتبر ضاغطات الهواء ذات قيمة عالية في الصحراء، حيث يتم استخدامها لتنظيف مصافي الهواء (الفلاتر)، وإزالة الغبار والرمال عن أجزاء الآلية.

(5) تؤثر الرمال والغبار بشكل سيء على أداء الأسلحة، فقد تتعرض الأسلحة للانسداد في حالة تراكم الرمال والغبار، وقد يؤدي انسداد السبطانة إلى انفجار القذيفة في الجوف، ويكون الإشراف اليومي على عملية تنظيف الأسلحة أمراً ضرورياً.

(6) يحصل الانسداد غالباً في مخازن الأسلحة، أو أحزمة تغذية الذخيرة (الشرشور)، الأمر الذي يؤدي إلى توقف تغذية السلاح بالذخيرة وخاصة الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

محظور

- (7) تؤدي عملية التشحيم المبالغ فيها إلى تكون طبقة الرمال اللاصقة التي ذكرت سابقاً، مما يؤدي إلى انسداد السلاح وتعطله، ويجب استخدام الحد الأدنى من التشحيم.
- (8) يجب منع تعرّض أجهزة الحاسوب للرمال والغبار.
- (9) عندما يسمح الموقف التعبوي، يتم اصطفاك الآليات المجنزرة بحيث يكون باب حجرة المحرك باتجاه الرياح، وهذا يوفر الحماية للمحرك من الضرر الناتج عن تجمع الرمال، تكون فحوصات وإصلاحات المشغلين ذات أهمية متزايدة في هذه البيئة.
- ب. الأفراد.

- (1) يجب على الأفراد لتجنب الإصابة بالأمراض، المحافظة على لياقتهم البدنية من خلال تناول الطعام بشكل كافٍ، وشرب كميات كافية من المياه، واستهلاك كميات معقولة من الملح.
- (2) يجب على الأفراد التأقلم مع البيئة الصحراوية بشكل صحيح إذا كان ذلك ممكناً.
- (3) استخدام الوصفات الطبية لمنع إصابات الشمس والرياح.
- (4) يجب أن يكون الأفراد مدربين على عدم إهدار المياه. على سبيل المثال، تكون المياه المستخدمة لغسيل الجوارب كافية بشكل مثالي لاستخدامها لنظام تبريد الآلية. عند تقنين استخدام المياه، يجب توزيع المياه تحت إشراف القادة.

15. الاستخدام التعبوي.

أ. الهجوم. إن الهدف الرئيسي من العمليات التعرضية في الأراضي الصحراوية هو تدمير العدو، وللمساعدة على تدمير العدو، يحاول القادة منعه من الوصول إلى الموارد، وخداعة وتحويل انتباهه، وتثبيت قواته في مكانها، وإعداد وتطوير المعلومات الاستخباراتية، يدمر القادة العدو من خلال تركيز النيران على نقطة ضعيفة في دفاعاته، وتدمير وحداته المقاتلة، أو من خلال مهاجمة عمق المنطقة الخلفية للعدو لتدمير إدامته وقطع خطوط مواصلاته، وتقوم القوة المهاجمة بمشاغلة جناح العدو الضعيف قبل استخدام العدو لاحتياطه من خلال المناورة السريعة والعنيفة وعدم كشف جناحها للعدو وكما يلي:

- (1) الانتشار. يدرك قائد فصيل الهاون أثناء الهجوم أن طبيعة الأرض في الصحراء تساعد على الكشف والمشاغلة على مسافات بعيدة، وفي تشكيلة الفصيل، يجب زيادة المسافة الفاصلة بين الآليات إلى 100 متر أو أكثر وهذا يُقلّل من عدد الآليات التي يمكن رؤيتها في المرة الواحدة، ويزيد من الأمن والحماية عند التعرض لنيران المدفعية. ومع

محظور

ذلك، ولأجل تكثيف نيرانه على العدو، قد يحتاج القائد إلى تقليل المسافة الفاصلة بين الآليات.

(2) التخفية والتستر. يحقق قائد الفصيل الاستفادة القصوى من الأرض لتوفير التخفية والتستر أثناء التقدم إذا كانت متوفرة، وبذلك يجب تجنب الأرض المنبسطة ذات الكثبان المنخفضة إذا أمكن ذلك. ويمكن التعرف على أفضل الطرق من خلال الاستطلاع الجيد للطرق قبل الهجوم.

(3) مدى الرؤية المحدود. يحقق القائد الاستفادة القصوى من مدى الرؤية المحدود عند تنفيذ الهجمات، تحد برمجة الهجوم في أوقات الليل، أو أثناء العواصف الرملية من قدرة العدو على كشف الهجوم في مراحله المبكرة، ويساعد ذلك بشكل خاص إذا كانت لدى العدو قدرة محدودة في مجال الرؤية الليلية.

(4) الإسناد المتبادل. يجب أن يتأكد قائد فصيل الهاون من قرب آلياته من بعضها بعضاً لتوفير الإسناد المتبادل، وأن فصيله تستطيع إسناد الوحدات المجاورة، وتستطيع مواقع الإسناد المتبادل تكثيف النيران ضد الأهداف، وهذا يقلل من الإصابات ويزيد من القدرة على تدمير أو هزيمة العدو.

ب. الدفاع. تتيح الأراضي الصحراوية الاستخدام المكثف للأسلحة ذات المديات الطويلة، وذلك بسبب الأراضي المفتوحة ذات المنحدرات المعتدلة (حيث يزداد انحدارها أحياناً قرب المناطق الساحلية) يستخدم القادة التعبويين الإنارة أثناء ظروف الرؤية المحدودة في العمليات الدفاعية للحد من تحديدات معدات الرؤية الليلية وكما يلي:

(1) يقوم قائد الهاون بتوضيع دفاعه بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من قدرة العدو على الكشف وتوفر التستر، وبسبب قلة الموانع الطبيعية في البيئة الصحراوية، فإن على قائد الهاون أن يضع في اعتباره الدفاع على المنحدرات الخلفية.

(2) في المناطق الصحراوية، يؤثر كل من نقص المياه، وعدم وجود النباتات، ودرجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً، وضوء الشمس الساطع، وقدرة العدو الكبيرة على المراقبة على مدى المراقبة الطويل في الصحراء أكثر من باقي المناطق والبيئات. يقوم قائد الهاون، عند الإمكان بالتحرك أثناء ساعات الظلام لتجنب كشف العدو له وعند تدني مجال ومحدودية الرؤيا.

عمليات الدفاع عن الساحل

16. وصف الأرض. تكون المناطق الساحلية متنوعة ولكل منها خصائصها الخاصة بها.

17. قدرات وتحديدات وحدات الهاون في الأراضي الساحلية.

أ. القدرات.

(1) القدرة النارية. تُعتبر المديات القصوى لمدافع الهاون نقطة إيجابية كبيرة في العمليات الساحلية، وتستطيع النيران طويلة المدى من الساحل تدمير سفن الإبرار القادمة والمكشوفة والتي لا يتوفر لها الستر. يمتلك ضباط الرصد الأماميين الذين تكون مراكز مراقبتهم أعلى من مستوى سطح البحر أكبر مدى رؤية ممكن، كما يمكنهم إنزال أكبر كمية من النيران على قوات الإبرار.

(2) الحماية. توفر الحماية المدرعة لحاملات الهاون المتحركة والمواقع القتالية المجهزة والموضوعة بشكل جيد من معظم القصف الموجه من البحر إلى الساحل.

(3) قابلية الحركة. تمكّن قابلية حركة آليات مدافع الهاون من الحركة السريعة لمشاغلة مواقع إبرار قوات العدو، كما تمكّنها من تغيير مواقعها بسرعة عندما يهاجم القصف من الشاطئ المواقع القتالية الدفاعية.

ب. التحديدات.

(1) المواقع القتالية الثابتة. في حال الدفاع قد يكون تم تحديد المواقع القتالية الثابتة لآليات مدافع الهاون، الأمر الذي يؤدي إلى استهدافها بشكل خاص قبل بدء عملية الأبرار مما يعرض هذه الآليات إلى القصف من قبل العدو واحتمال تدميرها لذلك يجب تجهيز مواقع بديلة والتمويه والاختفاء الجيد.

(2) قابلية الحركة. عند استخدام آليات الهاون في العمليات التعرضية البرمائية، هناك احتمال بأن تتعرض اليات الهاون الى الإنغراز بالأرض عند عبورها للشاطئ. ويعد الاستطلاع المسبق أمراً ضرورياً قبل وصولها إلى الشاطئ.

18. الاستخدام التعبوي.

أ. الهجوم. يتم نقل وحدات الهاون إلى الساحل بواسطة سفن الإبرار، وقد يتم استخدامها في الهجوم الأولي، أو يتم إحضارها لاحقاً بعد تأسيس رأس الجسر، وإذا كانت آليات الهاون جزءاً من الهجوم الأولي، يتم استخدام القوة النارية لوحدة الهاون لمشاغلة وتدمير دفاعات الشاطئ، مما يتيح لقوة الإبرار تأسيس رأس الجسر والتحرك إلى الداخل.

محظور

ب. الدفاع. عند الإعداد والتنفيذ للدفاع عن الساحل، تكون المهمة الرئيسية هزيمة القوات المعادية قبل أن تقوم بالإبرار، أو أثناء محاولتها الحصول على موطئ قدم على الشاطئ. يجب أن يتسم الدفاع عن الساحل بالسرعة والحسم. في حال قدرة العدو على تأسيس رأس جسر على الشاطئ، تقوم القوات الآلية في الاحتياط مع الهاون وإمكانيات الإسناد الناري الأخرى بشن هجوم معاكس لهزيمة العدو أو إجباره على التراجع. قد يكون التعزيز الجزئي لعناصر الدفاع على الشاطئ من قبل الاحتياط أمراً ضرورياً، ولكن العقيدة الأساسية في استخدام قوة الاحتياط هي توجيه ضربة قوية ومنسقة لتدمير الجهد الرئيسي للعدو.

محظور

محظور

الفصل الثامن

**أساليب القدرة على
البقاء لوحدة الهاون**

محظور

محظور

محظور

الفصل الثامن

أساليب القدرة على البقاء لوحدة الهاون

1. عام. تعتبر وحدات الهاون واهنة أمام هجمات العدو عندما تقاتل جنباً إلى جنب مع وحدات المشاة والدروع. وبسبب القدرة التدميرية العالية لوحدة الهاون، يتم استهدافها من قبل العدو بواسطة النيران المباشرة وغير المباشرة. يجب على وحدات الهاون أن تدافع عن نفسها بينما تستمر في توفير النيران.

التهديدات لقدرة وحدة الهاون على البقاء

2. يجب أن يضع قائد وحدة الهاون في اعتباره عدداً من التهديدات، ومن أكثر الأخطار التي تهدد وحدات الهاون ما يلي:

أ. القصف المعاكس المعادي. قد تواجه وحدات الهاون قصفاً معاكساً معادياً مركّزاً للتقليل من إسنادها للقوات الصديقة، ويمكن تحديد مواقع وحدات الهاون بواسطة رادارات الاستمکان، والاستطلاع الأرضي والجوي (الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة)، وتحديد مدى الصوت وموجّدات الاتجاه اللاسلكية، وغيرها من الطرق.

(1) يجب على قائد الهاون، عند مواجهة تهديد القصف المعاكس أن يدرك ما يلي:

(أ) قد تكون الهاونات الصديقة هي الأولوية الأولى لمدفعية، وهاونات، وصواريخ، ونيران العدو المباشرة.

(ب) يستطيع ضباط رصد العدو الماهرين تحديد مواقع الهاون الصديقة باستخدام موجهات المدى الليزرية أو القراءة البسيطة للخارطة.

(ج) دقة استمکان رادارات العدو للهاون.

(د) تستطيع وسائل الاعتراض وإيجاد الاتجاه المعادية تحديد مواقع أجهزة الإرسال اللاسلكية بسرعة وبدقة.

(2) يمتلك العديد من الأعداء المحتملين قدرات مدفعية وصواريخ وهاون ثقيل فعالة، كما أن الدول الأجنبية تقوم بتطوير، أو قد طورت بالفعل الهاون الموجّه الدقيق، والمدفعية، والذخائر التي يتم إسقاطها من الجو. تعتبر الهاونات بسبب حجمها ومداهها ونيرانها ذات الزاوية العالية -أكثر أسلحة النيران غير المباشرة التي تستخدم ضد الهاونات.

ب. الهجوم الأرضي.

- (1) عندما تساند الهاونات العمليات التعرضية، يكون أكبر تهديد أرضي هو احتمال التماس مع قوات العدو التي تم تخطيطها، أو التهديد من قبل القوات غير النظامية كالموالين والعصابات والمتمردين.
- (2) تكون أكبر التهديدات في الدفاع، هي استطلاع العدو، وهجمات القوة الرئيسية، ولكن قد يتم فرض تهديد كبير من قبل قوات الإرهابيين أو العصابات أو المتمردين.
- (3) قد تُسند لفرق الاستطلاع المعادي مهمة البحث عن مواقع الهاون، أو قد تجدها بالصدفة، وعند مواجهة فرق الاستطلاع لمواقع الهاون فقد تهاجمها أو تبلغ عنها لتدميرها بواسطة النيران غير المباشرة أو القوات الأرضية، وإذا اخترق العدو مكان تتواجد فيه مواقع الهاون فقد يتم مهاجمتها بفعل زخم هجوم قوات العدو.


ج. الهجوم الجوي. تشكل الطائرات المعادية تهديداً للهاونات بسبب صعوبة تخفية مواقع رمي الهاون من المراقبة الجوية، وتشكل الطائرات العامودية المسلحة التهديد الرئيسي بسبب قدرتها على الاستمکان البعيد لمواقع الهاون. تمتلك عدة جيوش في العالم في الوقت الحاضر أنظمة طائرات مسيرة بدون طيار تُستخدم بشكل خاص للاستطلاع والهجوم.

- (1) لا يشتبك فصيل الهاون عادة في دفاع جوي إيجابي، ما لم تتم مهاجمتها بشكل مباشر من قبل طائرة معادية، وإذا حدث ذلك، فيتم حسب إجراءات وقواعد الدفاع الجوي الموجودة في الأوامر التعبوية المستديمة. توفر الأسلحة الخفيفة الفردية والرشاشات قدرات دفاع جوي محدودة ضد الطائرات المعادية.
- (2) يجب أن يخفي فصيل الهاون نفسه عن طائرات العدو بواسطة إجراءات الدفاع الجوي السلبية.

الحماية من القصف المعاكس

3. يعتبر اختيار مواقع جيدة للهاون في أماكن مخفية، واستخدام مواقع مخفية على المنحدرات الخلفية أساليب فعالة ضد القصف المعاكس المعادي. توفر المواقع المخفية خلف السفوح الحماية من النيران بواسطة الموانع مثل التلال والمقاطع الصخرية أو الحواف، وهي مهمة للهاونات بسبب الفرق في مسارات قذائف مدافع الميدان، ومدافع الهاوتزر، وقاذفات الصواريخ، والهاونات، انظر الشكل رقم (22).


محظور



الشكل رقم (22) أمثلة على محرك القذائف والمنطقة الآمنة

أ. لا ينبغي تأسيس موقع رمي للهاون ضمن المنطقة الآمنة الناتجة عن وجود تلة أو مبنى قدرة العدو على تحديد مكان الوحدة، رغم أنه يسبب له صعوبة في إنزال قصف معاكس فعال على الموقع.

ب. يُؤوّر المَحْرُكُ المُنْحَنِي لقذائف هاون ومدافع هاوتزر، وقاذفات صواريخ العدو منطقة آمنة خلف التلال الكبيرة والبنائات العالية. تستطيع الهاونات احتلال مواقع في هذه المنطقة بحيث تكون منيعة تقريباً ضد القصف المعاكس. تستطيع الهاونات بسبب مسار ومدى قذائفها أن ترمي من خلف السواتر ضد معظم الأهداف في منطقة عمليات مجموعة القتال، وحتى المواقع الموضوعة بشكل عميق خلف السواتر، تقلل فقط جزئياً من المدى الأقصى للهاون، انظر الشكل رقم (23). تحمي المواقع خلف السواتر مواقع الهاون من نيران مدافع الميدان ومدافع الهاوتزر ذات الزاوية المنخفضة، ولكنها لا تحمي من نيران هاونات العدو ونيران المدفعية عالية الزاوية، ومع ذلك، ولكي ترمي في المنطقة المميّنة، يجب على هاونات العدو أن تتحرك قريباً من مواقع القوات الصديقة مما يجعلها عرضة للقصف المعاكس.




الشكل رقم (23) مثال على مدى تغطية الهاون من موقع موضّع بشكل عميق سائر

محظور

ج. توفر المواقع خلف السواتر حماية ممتازة ولكنها ليست مطلقة من نيران العدو غير المباشرة. يجب على القائد أن يدرك أن العدو يمتلك طرقاً للبحث عن مصادر النيران الصديقة وتدميرها حتى وإن كانت في مواقع خلف السواتر بشكل جيد.

د. تستطيع معادلة هندسية تحديد تقدير امتداد المنطقة الميتة باستخدام ظل تمام زاوية السقوط للسلاح الذي يقوم بالرماية، وبالرغم من أن هاونات العدو لا تمتلك بالضبط نفس المسار القوسي للهاون، إلا أنه يمكن استخدام جداول رمي الهاون كتقريب غير دقيق إلى أن تتوفر معلومات أكثر دقة.

هـ. إن معدل زاوية سقوط نيران الهاوتزر منخفض الزاوية حوالي 25 درجة وهي تعادل ظل تمام زاوية سقوط مقداره حوالي 0,2، وعليه تكون المنطقة الميتة حوالي ضعفي ارتفاع الساتر الذي يوجد خلفه موقع الهاون، انظر الشكل رقم (24). يكون موقع الهاون الذي له أدنى درجة ارتفاع مقدارها 900 ملز آمناً من قذائف الهاوتزر 122 ملم، والهاوتزر 152 ملم التي تتم رمايتها مباشرة فوق التلة أو الحافة. تمتلك مدافع الميدان زوايا سقوط أخفض وعليه تكون المنطقة الميتة لها أكبر بكثير.



الشكل رقم (24) العلاقة بين زاوية السقوط والمنطقة الميتة

محظور

و. قد يكون من الصعب العثور على مرتفعات توفر التخفية في الأراضي المنبسطة، ولكن يمكن ذلك في الأراضي المتموجة أو غير مستوية السطح، ومن السهل إيجادها في المناطق الجبلية والمبنية، وتوجد المباني العالية مناطق ذات مساحات ممتدة يمكن أن تمتد لعدة شوارع. تكون المساحات الممتدة الناتجة عن المباني العالية أطول بحوالي 3 مرات من ارتفاع المبنى الذي يرمي من خلفه الهاوتزر، وحوالي نصف ارتفاع مبنى رماية الهاون أمام الموقع مباشرة، (يكون للقصف المعاكس بشكل مائل ومن الأجنحة منطقة ممتدة أقل)، وتعتمد المنطقة الممتدة الفعلية على السلاح والذخيرة والحشوة والمدى وفرق الارتفاع بين السلاح والهدف.

المواقع المحمية

4. قد تحتل وحدات الهاون مواقع رمي لفترة تكفي فقط لرمية مهام نارية قليلة قبل تغيير الموقع أو قد تحتلها لعدة أيام أو أطول، وتحتل وحدات الهاون في بعض الأحيان مواقع رمي شبه دائمة خاصة أثناء عمليات الاستقرار. يجب أن تبحث جميع جماعات الهاون عن مواقع محمية وتستمر في تحسينها ما دامت تحتلها، وقد يستهلك تحضير مواقع رمي الهاون المحمية وقتاً وأيدي عاملة ومواد أكثر، وتكون بطيئة ومرهقة إذا تم إنجازها يدوياً، أما إذا توفرت مواد البناء والمعدات الهندسية فإن بناءها يكون أسرع، مما يؤدي إلى راحة واستجابة أطقم الهاون بشكل أسرع، ويمكن أيضاً استخدام مواد الحماية المصنعة مسبقاً والمواد المناسبة لإنشاء مواقع الهاون.

5. الاعتبارات والخطوط العريضة. يجب أن يتم إنشاء المواقع وعمل جدران جانبية لها وتسقيفها، وتكون الجدران الجانبية عبارة عن جدران أو حواجز تصد الشظايا، وتقلل تأثيرات العصف الناتجة عن انفجار الصواريخ وقذائف المدفعية والهاون القريبة من الموقع، ويجب أن تكون هذه الجدران ذات ارتفاع مناسب وتحمي من الشظايا والعصف الناتج عن القذائف التي تقع بالقرب من الموقع، وتسد سقف الموقع. يحمي التسقيف الأفراد من الانفجارات المباشرة وغير المباشرة للنيران، ويجب أن يكون التسقيف مسنداً بشكل كافٍ، ويكون حجمه بما يكفي فقط لحماية العمليات الأساسية وكما يلي:

- أ. يجب أن يتم بناء المداخل الخارجية بطريقة تمنع الشظايا والعصف من دخول الموقع، وهذا يمكن تحقيقه بواسطة بناء حواجز أمام المداخل، أو بواسطة بناء مدخل بزاوية 90 درجة.
- ب. تحتاج حماية المواقع ضد القذائف أو القذائف ذات العيار الكبير، خاصة تلك المزودة بفيوز تأخيري إلى كمية كبيرة من الوقت والمواد، ويجب على قادة الهاون أن يضعوا أولويات لبناء المواقع مع أولوياتهم الأخرى.

محظور

ج. يجب أن تتم حماية مواقع الهاون ضد الصواريخ والهاونات والقصف المعاكس للعدو إما بالحفر في الأرض أو إنشاء مواقع حماية.

د. حددت الخبرات القتالية والاختبارات الحديثة التي نفذت من قبل الحلفاء مستويات الحماية بما يلي:

(1) نصف متر كحد أدنى من التراب المرصوص للحماية من الشظايا، وهذا ليس كافياً

للمحماية من الإصابات المباشرة أو القذائف التي تسقط قريباً من الموقع.

(2) تحمي 4 طبقات من أكياس الرمل المرصوصة ضد الإصابة المباشرة بقذائف

الهاون 81 ملم التي تعمل بفيوز صادم فوري.

(3) تستطيع 9 طبقات من أكياس الرمل المرصوصة بشكل جيد أن تحمي من الإصابة

المباشرة بقذائف الهاون 120 ملم تعمل بفيوز صادم فوري.

(4) يلزم وقت كبير ومواد بناء كثيرة لحماية ملجأ تحت الأرض من الإصابة المباشرة

بقذائف الهاون 120 ملم المزودة بفيوز تأخيري، ويمكن أن تقلل الملاجئ المحصنة تحت

الأرض والمدعمة بالأعمدة الخشبية ومواد التسقيف المبنية بعناية من الأضرار والتدمير

الذي تسببه الإصابة المباشرة، كما تستطيع أن تحمي أيضاً الأفراد الموجودين داخلها من

الشظايا أو القذائف التي تسقط قريباً من الموقع.

(5) لا يمكن بدون استخدام الإسمنت المسلح أو الفولاذ بناء تحصينات ميدانية تتحمل

الإصابات المباشرة من صواريخ 122 ملم، أو قذائف 152 ملم شديدة الانفجار، وحتى

قذائف 152 ملم غير المنفجرة، تستطيع اختراق أكثر من متر في الأرض الصلبة، ومع

ذلك، تحمي الملاجئ والخنادق تحت الأرض المبنية بطريقة صحيحة من الشظايا والقذائف

التي تنفجر قريباً من الموقع.

6. مواقع الهاون المحمول. بالرغم من أن حاملات الهاون توفر الحماية من الأسلحة الخفيفة ومن

معظم شظايا القنابل، إلا أن الأسلحة والنيران الثقيلة تستطيع اختراقها. يعتبر من الأفضل وكما هو الحال

في جميع أنواع مواقع الرمي اختيار تلك المواقع التي تتوفر فيها وسائل التخفية الطبيعية، وفي حال عدم

توفر هذه الوسائل يجب أن يتم حفر الخنادق لوضع حاملات الهاون فيها أو يتم توفير حواجز حماية ليتم

بناؤها حول تلك المواقع وكما يلي:


أ. يكون موقع الحماية لحاملة الهاون كبيراً جداً وبالتالي يصعب حفره يدوياً، لذا يلزم عادةً

توفر المعدات الهندسية، مع وجود حاجة للعمل بالعدة اليدوية لإنهاء الموقع، وكإجراء بديل يمكن

استخدام الحاويات السلوكية والقماشية لبناء السواتر التي توضع داخلها الآلية.

محظور

ب. تستطيع الجرافات، وآليات الإسناد الهندسي، وناقلات التراب، وغيرها من الآليات بناء مواقع قتالية سريعة لحاملات الهاون. تحتاج حاملة الهاون موقعاً بطول 7 متر تقريباً (مع وجود مدخل في إحدى جهاته) وبعرض 4 متر، وبعمق 2 متر تقريباً. يجب أن يتم نشر وتوزيع التراب الذي تم حفره لتجنب تراكمه على شكل أكوام من التراب الجديد، وأن تكون أرضية الموقع مستوية، انظر الشكل رقم (25).



الشكل رقم (25) منظر جانبي وعلوي لموقع سريع للهاون المحمول

ج. يمكن تحسين موقع الرمي السريع هذا عندما يسمح الوقت بذلك، بحيث يتم توسيع الجوانب قليلاً للسماح بالحركة حول الآلية لتنفيذ الصيانة، ويمكن حفر ملجأ في أحد جوانب الموقع لتخزين الذخيرة الإضافية، كما تجب تقوية وتعزيز الجوانب في التربة الرخوة والرملية لتجنب انهيار التربة وطمس الموقع.

د. المواقع في نقطة حصينة أو قاعدة تعمل في الأمام/ نقاط قتال خارجية. النقطة الحصينة هي موقع معركة محصن بأكثر ما يمكن لتحمل الاقتحامات المباشرة من قبل المشاة الراجلة المسندة بالنيران الثقيلة غير المباشرة. يجب أن تستمر الهاونات في النقطة الحصينة في توفير النيران القريبية والمستمرة حتى وإن كانت واقعة تحت الهجوم. يجب أن تشتمل جميع مواقع الهاون للأفراد والذخيرة على تسقيف. تستطيع حاملة الهاون المتحركة البقاء والاستمرار في القتال إذا تم حفر الخندق بطريقة صحيحة، حتى ولو قام العدو بحشد وتركيز نيرانه ضد النقطة الحصينة.

محظور

7. إجراءات الحماية الفردية الإضافية. يستطيع قادة الهاون، بالإضافة إلى إنشاء مواقع الحماية، زيادة الحماية الفردية لأفراد الفصيل بواسطة ما يلي:
- أ. ارتداء معدات الوقاية الفردية المناسبة مثل السترات الواقية من الشظايا، والملابس المقاومة للهب، وواقيات العينين والأذنين.
 - ب. تدريب الأفراد على طريقة تقديم المساعدة من قبل الزميل لزميله، وكمنفذين قتاليين.
 - ج. التخزين والتخلص من الحشوات الدافعة الزائدة بطريقة صحيحة.
 - د. التخزين الصحيح للذخيرة المُجهّزة في عبوات مغطاة.

أساليب أخرى للقدرة على البقاء

8. يجب على الفصيل من أجل إسناد قصد القائد من نيران الهاون، أن يحافظ على قدرته على البقاء ضد جهود العدو للقضاء عليها. تتطلب القدرة على البقاء أن تتجنب الهاونات الكشف من قبل العدو لأطول فترة ممكنة، وأن يخدع العدو حول موقعه الحقيقي، وأن يدافع عن نفسه ضد هجمات العدو.
- أ. مواقع الاختباء والرمي. ترمي الهاونات من مواقع الرمي، وتقع المواقع المخفية في منطقة تتوفر فيها التخفية والتستر، ويتم احتلالها من قبل أطقم الهاون عندما لا تكون في حالة رماية. إن استخدام مواقع "إرم واختبأ" أسلوب فعال عندما لا تتوفر مواقع الرمي التي تتوفر لها التخفية والتستر، أو عندما يكون القصف المعاكس من قبل العدو متوقعاً، فعلى سبيل المثال، إذا كان المكان الوحيد الذي تستطيع الهاونات الرماية منه يقع على طريق، فيمكن أن يحتل الطاقم موقعاً مخفياً مجاوراً للطريق تحت بعض الأشجار حتى استلامه لمهمة تعبويه.
 - ب. التمويه. يتم تمويه الموقع أثناء جميع مراحل الإنشاء، ويتم وضع شباك التمويه عندما تكون متوفرة قبل الإنشاء لإخفاء جهود العمل.
 - ج. الرماية على أخفض حشوة وارتفاع. تقلل الرماية على أخفض حشوة وارتفاع المسار القوسي ووقت الطيران للقذيفة فرصة كشف قذائف الهاون بواسطة الرادار، كما أن استجابة نيران الهاون تزداد بتقليل وقت الطيران. يجب وضع التأثيرات على الأهداف بعين الاعتبار حيث أن المسارات المنخفضة تعني تغطية تدميرية أقل للمنطقة.
 - د. التغيير المتكرر للمواقع. يحسّن التغيير المتكرر للمواقع من القدرة على البقاء أمام القصف المعاكس المعادي، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى تقليل القدرة على توفير نيران مكثفة فورية، وقد تكون هناك حاجة للاستخدام والتبديل للمواقع بحجم القسم للمساعدة في توفير نيران إسناد مستمرة. يكون توقيت وعدد التحركات هاماً للقدرة على البقاء، ويجب أن يكون ذلك مبنياً على توجيه القائد،

محظور

والموقف التعبوي، وتهديد استمکان العدو للهدف. يقلل التغيير المتكرر للمواقع من الوقت المتوفر لتحضير المواقع بطريقة صحيحة ويزيد من إرهاق الطاقم.

هـ. التسجيل من موقع بديل. يقلل التسجيل من موقع بديل من وهن كشف الموقع الرئيسي عندما يرمي هاون واحد قذائف تعديل من مواقع بديلة. ومع ذلك، فهو يزيد من معاضل السيطرة ويعتمد على الاتصالات اللاسلكية لإرسال بيانات الرماية.

و. الهاون الجوال (المتحرك). يستطيع الهاون الجوال أو المتحرك تنفيذ رميات التسجيل وتسجيل الاهداف من خلال الرماية من عدّة مواقع إضافية، وهذا يساعد في تخفية موقع الفصيل الرئيسي، وفي إرباك العدو حول عدد أقسام الهاون أو المدافع المستخدمة، ويتم إخلاء هذه المواقع الإضافية بعد إكمال مهمة محدده.

ز. تقليل عدد قذائف التعديل. تستطيع وحدات الهاون زيادة الدقة، وتقليل قذائف التعديل بعدة طرق، وجميعها تقلل تهديد استمکان العدو للأهداف، ومن هذه الطرق ما يلي:

(1) أجهزة تحديد المواقع كأنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS)، أو أنظمة تحديد اتجاه المواقع.

(2) رمية التسجيل.

(3) حساب تصحيحات بيانات البرقية الجوية.

(4) المسح السريع من نقاط معروفة لإزالة أخطاء الخارطة.

ح. الاتصالات السلكية. تستطيع الفصائل استخدام الاتصالات السلكية في المواقع الثابتة، وعندما يسمح الوقت، ينصح باستخدامها في جميع المواقع، وهي توفر اتصالات موثوقة مع تقليل البصمة الإلكترونية الناتجة عن استخدام الأجهزة اللاسلكية، ومع ذلك فإن تمديد ووضع الخطوط السلكية يحتاج إلى وقت ويمكن أن يتم قطعها بواسطة مدفعية العدو.

ط. تكتيف النيران. يعتبر تكتيف نيران عدة أقسام أسلوباً يتم استخدامه لزيادة العبء على كاهل وسائل استمکان العدو للأهداف، كما يستطيع أيضاً تقليل عدد القذائف اللازمة على هدف واحد، وقد يكون من الصعب السيطرة على تكتيف نيران الهاون، وقد يتطلب اتصالات لاسلكية متزايدة. عندما يكون ذلك ممكناً، يجب أن تكتف أقسام الهاون نيرانها برماية مهام وقت على الهدف.

ي. توضيع الهاون حسب طبيعة الأرض. يجب على الهاون، لزيادة القدرة على البقاء في ميدان المعركة، أن يستفيد أقصى استفادة من التخفية والتستر الطبيعيين الذين توفرهما من خلال استغلال طبيعة الأرض والغطاء النباتي في المنطقة وهذا الأسلوب هو الإجراء القياسي لوحدة الهاون المزودة بأنظمة توجيه النيران الآلية العملية الرقمية، وتستخدم الوحدات التي لا تمتلك

محظور

مثل هذه الأنظمة أو التي تعمل تحت ظروف توجيه نيران ضعيفة طريقة توضع الهاون حسب طبيعة الأرض.

خطة الدفاع المحلي

9. يتأكد قادة فصائل الهاون بأن فصائلهم تعمل كل شيء ممكن من أجل أمنها وحمايتها، وبغض النظر عن موقع فصيل أو قسم أو جماعة الهاون، يجب تخطيط وتنظيم وتطبيق الدفاع عن الموقع ضد الهجوم الأرضي وكما يلي:

أ. خطة التنسيق والأمن والحماية. عندما يكون هناك تهديد كبير بهجوم أرضي معادٍ، فقد يكون لدى وحدة الهاون أفراداً إضافيين للمساعدة في الدفاع. قد يتم توضع وحدة الهاون بالقرب من الاحتياط أو بالقرب من قوات صديقة أخرى تستطيع المساعدة في توفير الأمن والحماية. يجب على فصيل الهاون، في حال توضع بالقرب من وحدة صديقة أن تندمج وبشكل كامل في الدفاع، وبهذه الطريقة تكون الوحدة الصديقة قادرة على تهيئة الإجراءات الأمنية لمساعدة وحدة الهاون، ويشمل التنسيق ما يلي:

- (1) مكان مواقع الرمي الرئيسية والبديلة والثانوية.
- (2) تخصيص قطاعات الرمي الفردية.
- (3) تحديد المنطقة الميثة بين الوحدات وكيف تتم تغطيتها بالنيران.
- (4) استخدام الإشارات البصرية والسمعية.
- (5) مواقع مراكز المراقبة.
- (6) مواقع وأنواع الموانع وكيفية تغطيتها بالنيران.
- (7) الدوريات التي يجب أن تُنفَّذ ويشمل ذلك الحجم، والنوع، ووقت المغادرة والعودة، والطرق.

ب. خطة الدفاع. تشمل خطة دفاع قائد فصيل الهاون الواجبات التالية بناءً على أولويات العمل وهي:

- (1) إجراءات الأمن والحماية. يؤسس قائد الهاون الأمن لوحده، وبذلك لا يستطيع العدو مراقبتها أو مفاجأتها، ويضع في اعتباره الأوامر التعبوية المستديمة، والأوامر المستلمة من القائد، وموقف العدو، وظروف الأرض والرؤية.
- (أ) يتم توضع مراكز المراقبة لتوفير الإنذار المبكر على طول مقتربات العدو، ويجب أن تكون مخفية ومستورة وتتوفر لها طرق مخفية ومستورة أيضاً.
- تستخدم الفصيل الحساسات الإلكترونية لتوفير الإنذار المبكر في حال توفرها.

محظور

(ب) يؤسس قائد فصيل الهاون الأمن والحماية ضمن مواقع رمي الفصيل، ويتم إنجاز ذلك بواسطة ما يلي:

(أ أ) إنشاء المواقع التي تتجنب مقتربات العدو.

(ب ب) فرض الضبط والسيطرة على الصوت والإضاءة.

(ج ج) تقليل الإرسالات الإلكترونية.

(د د) تخصيص قطاعات المراقبة والنيران.

(ه ه) توزيع الرشاشات على طول أكثر مقتربات العدو احتمالاً.

(و و) الارتباط مع الجماعات المجاورة والوحدات الأخرى إذا كان ذلك ممكناً.

(ز ز) توزيع مراكز المراقبة.

(ح ح) وضع الموانع.

(جـ) يجب أن يخصص قائد فصيل الهاون عدداً محدداً من الأفراد ليكونوا يقظين في جميع الأوقات، ويختلف هذا العدد حسب موقف العدو، والأرض ومدى الرؤية، وعادةً يجب أن يكون ربع الفصيل على الأقل يقظاً في جميع الأوقات، وتكون الفصيل كلها يقظة ومستعدة عندما يكون الهجوم متوقعاً.

(2) توزيع جماعات (أطقم) الهاون. يتأكد قائد وحدة الهاون عند توزيع الهاونات أنها تستطيع توفير إسناد ناري غير مباشر مؤثر، وعادة ما تكون مواقع رمي الهاون هي أيضاً المواقع التي تدافع الجماعات منها. تُحْضَرُ الجماعات، إذا سمح الوقت مواقع بديلة ومواقع إضافية، ويعطي قائد الفصيل كل جماعة قطاعات رمي رئيسية وثنائية، ويعطي قائد الجماعة بدوره كل فرد قطاعات رمي رئيسية وثنائية. يجب تخطيط قطاعات الرمي بحيث تكون القطاعات المتجاورة متقاطعة. يجب شمول جميع الرشاشات المتوفرة في الخطة الدفاعية، وأن تغطي مواقع الرشاشات وقطاعات الرمي ممرات الحركة الراجلة المحتملة، وأن ترمي عبر واجهة الفصيل، وأن تتقاطع اتجاهات رماية الرشاشات أيضاً، كما يجب أن يُعطى كل رشاش قطاع رمي رئيسي وثنائي، وفور اكتمال التوزيع، يُحْضَرُ قائد الفصيل مخطط القطاع ويعطي نسخة منه لأي وحدة مناورة تشترك في الأمن والحماية.

(3) الموانع والألغام. يحسن الفصيل، عندما يسمح الوقت أمن موقع الهاون بوضع الأسلاك الشائكة والألغام التي يجب تنسيقها مع القائد الأعلى في الموقع الدفاعي.

محظور

10. تنفيذ الدفاع. يقوم قائد الفصيل بتهيئة دفاعه لإنجاز المهمة، والقدرة على البقاء بناءً على المصادر والتهديد. وأثناء الدفاع، يجب على قائد الفصيل القيام بما يلي:
- أ. الاستمرار في توفير الإسناد الناري غير المباشر سريع الاستجابة حتى أثناء الدفاع عن موقع الهاون.
 - ب. الإشراف لضمان المحافظة على الأمن.
 - ج. السيطرة وتوجيه النيران.
 - د. تحريك الأفراد ضمن الموقع لمواجهة جهود العدو.
 - هـ. مراقبة إعادة تزويد الذخيرة واستبدال المعدات.
 - و. إعادة تنظيم وتأسيس الدفاع أثناء فترات الهدوء المؤقت في المعركة.

الفصل التاسع

الإدامة

محظور

محظور

محظور

الفصل التاسع

الإدامة

1. عام تعتبر الإدامة هامة لوحدة الهاون لأن الوحدة لا تستطيع أن تنجز مهامها دون الذخائر ومواد التزويد الأخرى. تشمل الإدامة الإدارة والإمداد التي تحافظ على وحدات الهاون قادرة على الحركة، والإطعام، والتسليح، وتوفير الملابس، والصيانة، والتزويد من أجل العمليات القتالية. تكون إجراءات الإدامة لوحدة الهاون هي نفسها لأي وحدة قتالية أخرى، ولكنها تختلف في أنواع وحجم الذخيرة المطلوبة. يتم تنسيق وتوزيع مواد التزويد من خلال صنوف النقلات المختلفة.

اعتبارات التخطيط

2. يعتبر التخطيط لعمليات الإدامة بشكل أساسي من مسؤوليات مستوى مجموعة القتال، فبينما يخطط القائد ونائبه للعملية، يكون قائد وحدة الهاون مسؤولاً عن تنفيذ وحدته للخطة، وأثناء التخطيط، يُقدّم قائد وحدة الهاون التوصيات حول عدد وأنواع ذخيرة الهاون المطلوبة للمهمة، ولأن وحدة الهاون تكون عادةً منفصلة عن القيادة الأعلى ولديها متطلبات خاصة من الذخائر، تكون قيادة وحدة الهاون منهمكة بشكل كبير في عمليات الإدامة، وبخاصة رقيب الفصيل.

3. خطة الإدامة والإمداد. تشمل اعتبارات التخطيط إعداد وتطوير خطة الإدامة بناءً على المتطلبات التعبوية، وتتناول خطة الإدامة ما يلي:

- أ. أنواع الإسناد.
- ب. كميات ذخائر الهاون، وبشكل خاص أنواعها وتأليفها.
- ج. أنواع الأهداف والتهديدات.
- د. الأرض والطقس
- هـ. الوقت والمكان.
- و. أساليب إعادة التزويد.

4. المسؤوليات الفردية. تشمل مسؤوليات الإدامة الفردية ضمن وحدة الهاون ما يلي:

- أ. يكون قائد الفصيل مسؤولاً بشكل كامل عن إدامة وحدته، وهو بالتحديد مسؤول عن التخطيط للإدامة وتوفير المدخلات لخطة القائد.

محظور

ب. يعتبر رقيب الفصيل هو مسؤول الإدامة الرئيسي والذي يقوم بتنفيذ خطة الإدامة للوحدة بناءً على الأوامر التعبوية المستديمة للفصيل، والفقرة 4 من أمر العمليات.

5. معدلات تزويد الذخيرة. يعتبر توفر ذخائر الهاون العامل الحاسم في قدرة وحدة الهاون على إسناد خطة مناورة القائد وإنجازها. يجب أن تتم إدارة استهلاك ذخائر الهاون بناءً على الأولويات التعبوية وتوفر الذخائر، ويُدير القادة التعبويين الاستهلاك ويسيطرون عليه من خلال تخصيص الذخيرة، وتتم مراجعة الأحمال الأساسية للوحدة قبل الانفتاح من أجل التأكد من وجود كميات وأنواع الذخيرة الكافية بمتناول اليد للاستخدام المتوقع.

أ. معدل التزويد المطلوب. يُنسق ضابط أركان عمليات مجموعة القتال مع قائد فصيل الهاون ورقيب الفصيل من أجل تقدير نوع وكمية ذخيرة الهاون المطلوبة للعملية، ثم يقوم بتقديم معدلات التزويد المطلوبة إلى قيادة مجموعة اللواء. يستخدم قائد فصيل الهاون السجلات القديمة، أو حسابات معدلات النيران، أو يجمع بين الطريقتين للمساعدة في وضع معدل التزويد المطلوب، ويتم استخدام معدل التزويد المطلوب لتخطيط متطلبات نقل ذخائر الفصيل إلى موقع الرمي.

ب. معدل التزويد المتحكم به. يُمكن أن تؤدي المواقف القتالية سريعة التغير، بالإضافة لمشاكل الأنظمة اللوجستية إلى جعل معدل التزويد الحقيقي المتوفر أقل من معدل التزويد المطلوب، وبذلك يجب اتخاذ إجراءات للسيطرة على مستوى الاستهلاك. يصدر كل قائد تعبوي حتى مستوى مجموعة القتال معدل تزويد مسيطر عليه لذخيرة الهاون، ويتم التعبير عن ذلك بعدد القذائف (حسب النوع) لكل مدفع هاون في كل يوم، ويضع قائد فصيل الهاون في الاعتبار معدل التزويد المسيطر عليه خلال تخطيط وتنفيذ النيران، ولا يُمكن تجاوز هذا المعدل إلا في الحالات الطارئة، ويتم ذلك بموافقة القائد الأعلى الذي يليه، ويكون تقليل مهام الهاون أكثر فعالية من تقنين القذائف لكل مهمة.

إعادة التزويد

6. تُغطي هذه الفقرات عمليات وأساليب التزويد وإعادة التزويد. تعتبر طلبات التزويد والصيانة وأعمال الإدامة الأخرى الدقيقة والمرفوعة في الوقت المناسب ضرورية لإدامة وحدة الهاون وقدرتها على إنجاز المهمة.

7. الأحمال الأساسية. يحدد القائد عادةً كميات قياسية من مواد التزويد لتكون جاهزة للاستعمال وتُسمى الأحمال الأساسية، وهي الكميات الضرورية لإدامة العمليات حتى إعادة التزويد. والأحمال الأساسية الأكثر شيوعاً هي الصنف 1 (الأرزاق والمياه)، والصنف 2 (الملابس والتجهيزات الفردية)،

محظور

والصنف 3 (الوقود والزيوت والشحوم)، والصنف 4 (مواد الحماية وخاصة أكياس الرمل والأسلاك الحلزونية)، والصنف 5 (الذخائر بما فيها فيوزات التفجير)، والصنف 9 (قطع الغيار وخصوصاً البطاريات). يكون نوع وكمية الحمل الأساسي المطلوب جزءاً من الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة. يهتم قادة وحدات الهاون بشكل خاص بالذخائر وتوفرها، ويعتمد تزويد الذخيرة على معدل التزويد المطلوب، والمدة الزمنية قبل إعادة التزويد وتكون محدودة بتوفر وسائل النقل، وليس من الضروري أن يتم نقلها مرة واحدة. يجب فحص أحمال الذخيرة الأساسية لوحدة الهاون بالتفصيل من قبل قائد الفصيل، ومراجعتها من قبل ضابط أركان العمليات، وضابط أركان الإمداد، وإقرارها من قبل القائد وكما يلي:

أ. عند وجود وحدات الهاون في مواقع الرمي لفترة طويلة يُمكن القيام بتكديس ذخائر أكثر بكثير مما يمكن حمله كحمل أساسي تقليدي. يجب على القادة على جميع المستويات إدارة الذخائر بشكل مباشر لأن الكميات القليلة جداً أو الكبيرة جداً قد تُسبب معاضل للوحدة.

ب. يعتمد تأليف الحمل الأساسي من الصنف 5 (الذخائر وصمامات التفجير) على المهمة، ويتم تعديل الأحمال الأساسية من هذا الصنف باستمرار لإسناد العمليات.

ج. يُعتبر مزيج الذخيرة بنسبة 70% شديدة الانفجار و20% دخاني و10% إنارة هو الأكثر مرونة، وتتغير هذه النسب في العمليات وعمليات الاستقرار الأخرى بسبب قواعد الاشتباك وعوامل أخرى ومتغيرات المهمة. ويتم تعديل هذه النسب من قبل القائد اعتماداً على معدل التزويد المتوفر، وعلى المهمة.

د. تحد كميات الذخيرة المحدودة، أو توفر وسائل التوصيل (معدل التزويد المتحكم به) من عدد القذائف لكل سلاح لكل يوم، ويتم فرض معدلات تزويد متحكم بها من أجل الحفاظ على الذخيرة وتجنب النقص في الذخائر للعمليات التعبوية المخصصة.

هـ. يتم وضع متطلبات الذخائر بعين الاعتبار عند التخطيط للإسناد الناري. يجب أن يكون قائد فصيل الهاون، أو رقيب الفصيل موجوداً لتقديم النصائح والمشورة بأنواع وكميات الذخائر المطلوبة. على سبيل المثال، إذا كانت المهمة عبارة عن استخدام الإنارة لهجوم ليلي، فيجب جلب قذائف إنارة إضافية إلى مواقع الهاون. وإذا كانت المهمة دفاعية (نهائياً أو ليلاً)، يجب وجود كميات كافية من القذائف شديدة الانفجار القذائف الدخانية في الموقع، وفي كلا الموقفين، يقوم قائد الفصيل بالاتصال مع القادة الذين يساندونهم ويقدم لهم النصائح المتعلقة بأي تحديدات على الذخيرة.

و. إن ذخيرة الهاون ثقيلة وكبيرة الحجم وتحتاج إلى وقت لتقسيمها وتحميلها في الآليات أو توزيعها على الأفراد من أجل حملها. يجب على قادة وحدات الهاون أن يضعوا في خططهم الوقت الكافي، والمصادر اللازمة للقيام بهذه الواجبات

محظور

8. أصناف التزويد الأخرى. يتأكد القائد من أن وحدته لديها تزويد كافٍ من المواد كثيرة الاستخدام، ويتم طلب هذه المواد عادةً بكميات كبيرة وتقسيمها إلى شحنات تناسب حجم الفصيل.

أ. الصنف 1 (الأرزاق والمياه). يطلب مساعد قائد فريق القتال الأرزاق (صنف 1) لوحدة الهاون بناءً على القوى البشرية للوحدة. يتم تحضير الوجبات الساخنة في موقع مركزي وتُنقل للأمام إلى نقطة توزيع الإمدادات. يلاقي رقيب فصيل الهاون أو ممثل فصيل المشاة الآلي ويرشده إلى موقع الإطعام، ويُمكن إيصال الوجبات الساخنة والأرزاق بطريقتين:

(1) في موقع الرمي. يتم في هذه الطريقة إدامة الجاهزية حيث يأكل نصف الوحدة عادةً بينما يحافظ النصف الآخر على الأمن والجاهزية للرمية.

(2) تتحرك الأطقم لبعض المسافة بعيداً، عادة بضعة مئات من الأمتار لمنطقة الإطعام. يتم تعديل خطة الإطعام بحيث لا يتواجد أكثر من ثلث إلى نصف الأطقم بعيداً عن مواقعهم في نفس الوقت من أجل توفير الإسناد المستمر.

ب. الصنف 2 (الملابس والتجهيزات الفردية). يشمل ذلك الملابس والتجهيزات الشخصية.

ج. الصنف 3 (الوقود والزيوت والشحوم). يتم إيصال الصنف 3 إلى فصيل الهاون بواسطة شاحنات الوقود التي تقوم بإيصال الوقود وأي منتجات مطلوبة مثل زيت المحرك ومواد التشحيم والسوائل المانعة للتجمد.

د. الصنف 4 (المواد الهندسية ومواد البناء). يتم صرف أكياس الرمل والحاويات السلكية والقماشية، والحاويات المعدنية، والمواد الخشبية، ومواد الحواجز الأخرى حسب الحاجة. يحتاج تأمين الحماية الكافية للموقع إلى مواد كثيرة، لذا يجب على القادة أن يرجعوا إلى الكراسيات المناسبة للمواد المطلوبة وأساليب البناء.


هـ. الصنف 9 (قطع الغيار). يتم طلب القطع التي يمكن تبديلها من قبل الأطقم عن طريق نائب قائد فريق القتال. يتم إحضار قطع الغيار للأمام عادةً مع أصناف إعادة التزويد 1 و3 و5. وتكون قطع الغيار الأخرى إما موجودة لدى الأطقم، أو يتم طلبها عند الحاجة. يُمكن أن تحمل فصائل الهاون بعض قطع الغيار في حاملاتها، مثل لمبات الإنارة، وإبر الرمي، والقطع الأخرى التي يمكن تبديلها من قبل الأطقم.

9. طرق إعادة التزويد. يقوم نائب قائد فريق القتال بتأسيس نقطة إعادة تزويد فصيل الهاون باستخدام طريقة إعادة التزويد في الموقع، أو خارج الموقع، أو التكديس المسبق. يقوم الفصيل بإعادة

محظور

التزويد اعتماداً على الموقف التعبوي. ويمكن استخدام أي طريقة لإعادة التزويد، ولكن طريقة إعادة التزويد في الموقع هي الأكثر شيوعاً وتفضيلاً بسبب كميات الذخيرة التي يتعين نقلها.


أ. طريقة إعادة التزويد في الموقع. يتم في هذه الطريقة إحضار المواد إلى مواقع الهاون حيث تصل آليات إعادة التزويد إلى كل حاملة هاون أو موقع لإعادة التزويد بالوقود وتوصيل الذخيرة، انظر الشكل رقم (26).



الشكل رقم (26) طريقة إعادة التزويد في الموقع (البوابة الخلفية للآلية)

ب. طريقة إعادة التزويد خارج الموقع. تعتبر هذه الطريقة هي الأقل تفضيلاً، ولكن قد لا يكون ممكناً تجنب هذه الطريقة عندما يمنع موقف العدو أو طبيعة الأرض حركة آليات التزويد الخفيفة إلى الأمام حتى موقع الفصيل.

(1) تتحرك الآليات المنفردة إلى الخلف، أو من خلال نقاط إعادة تزويد الوقود والتسلح الموجودة في موقع مركزي. بناءً على موقف العدو، تتحرك آلية واحدة من كل فصيل أو قسم أو حتى الفصيل كاملة من الموقع، وتقوم بإعادة التزويد ثم تعود إلى الموقع، انظر الشكل رقم (27).



الشكل رقم (27) طريقة إعادة التزويد خارج الموقع

(2) يتم في طريقة إعادة التزويد خارج الموقع ما يلي:

- (أ) تدخل آليات الهاون إلى نقطة إعادة التزويد من خلال مسار مرور باتجاه واحد.
- (ب) تتوقف فقط الآليات التي تحتاج إلى صيانة فورية من قبل الوحدة، أو إلى صيانة من قبل مستوى أعلى في منطقة التوقف للصيانة.
- (ج) يتم نقل جرحى العمليات وأسرى حرب العدو الذين لم يتم إخلاؤهم مسبقاً إلى نقطة إعادة التزويد بالوقود أو نقطة إعادة التسلح والذخيرة.
- (د) تمر الآليات من خلال كل نقطة لإعادة التزود بالوقود والتسلح والذخيرة.
- (هـ) يتم إطعام الأطقم، وجلب البريد، وجلب مواد التزويد، وإعادة تعبئة أو تبديل صفائح المياه.
- (و) بعد إعادة التزود، تتحرك الآليات إلى منطقة التوقف لإجراء تفتيشات ما قبل القتال، إذا سمح الوقت بذلك.

جـ. التكديس المسبق لمواد التزويد. يمكن للوحدات أن تقوم بتكديس مواد التزويد مسبقاً في النقاط المخطط لاستعمالها أو بالقرب منها، حيث يسمح ذلك لوحدة الهاون بأن تتحرك إلى موقع تتوفر فيه الذخيرة. يتم التكديس المسبق لمواد تزويد الصنف 5 غالباً لفصائل الهاون وخصوصاً في الدفاع. يجب أن يتم التخطيط بعناية لأماكن وكميات الذخيرة المُكدسة، ويجب أن يكون كل قائد

محظور

جماعة هاون على علم بذلك. يجب على قائد الفصيل أن يتحقق من مواقع التكديس أثناء عمليات الاستطلاع وإجراء التجارب وكما يلي:

(1) عندما يتم تكديس مواد الإدامة، يجب اعتبار ما يلي:

(أ) يجب أن تكون مواقع تكديس الذخيرة مغطاة ومحمية. يُمكن تكديس الذخيرة في حال توفر عدد كافٍ من الشاحنات. يُمكن أن تتحرك حاملات الهاون من موقع التكديس إلى الموقع اللاحق.

(ب) يسمح التكديس لآليات الشحن بالعودة وإحضار المزيد من الذخيرة إلى الموقع.

(ج) لا يستطيع فصيل الهاون حراسة مواقع التكديس، وهناك خطورة تتمثل في استيلاء العدو على الذخيرة المُكدّسة أو تدميرها.

(د) يجب تكديس الذخيرة في مواقع بعيدة بشكل كافٍ عن الآليات ومواقع القتال الفردية، بحيث لا يؤدي تدميرها إلى إلحاق الضرر بآليات القوات الصديقة أو إيقاع خسائر بشرية بها، ومع ذلك يجب أن تكون قريبة بشكل كافٍ لتحميلها يدوياً.

(هـ) يجب إزالة أغلفة الحماية عن الذخيرة المُكدّسة قبل تحميلها أو رمايتها، وهذا يحتاج إلى وقت ويؤدي إلى إيجاد كميات كبيرة من المخلفات. تكون هناك حاجة إلى أدوات نزع وقطع لفتح كميات كبيرة من صناديق الذخيرة بسرعة.

(2) يتم اتخاذ القرار حول استخدام أسلوب التكديس المسبق على مستوى مجموعة القتال. عندما يتم احتلال مواقع فيها تكديس يجب استخدام المواد المُكدّسة أولاً. اعتماداً على الموقف، يقوم فصيل الهاون فوراً بتعبئة خزانات الوقود وصناديق الذخيرة الموجودة في الآليات. وتتم رماية أي ذخيرة متبقية من المواد المُكدّسة أولاً.

10. إعادة التزويد الطارئة. يُمكن أحياناً أن يحتاج فصيل الهاون إلى تزويد طارئ ولا يستطيع الانتظار للتزويد العادي (نتيجة للقتال بالعادة). يُمكن أن تشمل إعادة التزويد الطارئة أي مواد، ولكن تعتبر الذخيرة والوقود الأكثر شيوعاً. تُنفَّذ إعادة التزويد الطارئة في أغلب الأحيان أثناء التماس مع العدو. يُمكن أن يؤدي القتال الشديد إلى الحاجة إلى التزوّد بالذخيرة عدة مرات أثناء اليوم. يجب على رقيب فصيل الهاون أن يتابع عمليات استهلاك الذخيرة، وأن يُدرك الوقت المطلوب للتزويد، وأن يطلب الذخيرة في الوقت المناسب وذلك لعدم التأثير على عمليات الوحدة.

محظور

11. إعادة التزويد الجوي. هي طريقة سريعة لإعادة تزويد وحدات الهاون وخصوصاً تلك التي تكون في مواقع معزولة. تستطيع الطائرات العمودية إذا توفرت، أن تحمل حمولات ذخيرة داخلية وخارجية مباشرة إلى مواقع الرمي. يُمكن تحضير وتأشير الذخيرة في رزم تحميل إذا توفر ذلك، طبقاً للأوامر التعبوية المستديمة من أجل إيصالها بطريقة الأحمال المعلقة، والتي يجب أن يُحدد مكانها من أجل إعادة التزويد المخطط لها، أو الطارئة.

إسناد الصيانة

12. تشمل الصيانة التفتيش، والفحص، وتقديم الخدمات، والتصليح، وطلب المواد، والإنقاذ والإخلاء للآليات والمعدات. يجب على القادة أن يتأكدوا بأن المشغلين المعيّنين يقومون بعمل التفتيشات الوقائية بشكل كامل لكل قطعه من المعدات المخصصة للوحدة. تتضمن الصيانة على مستوى وحدة الهاون الإبلاغ عن أي معاضل لم يتم حلها إلى السرية. قد تحتاج معدات وحدة الهاون وخصوصاً الأسلحة والأنظمة الإلكترونية إلى إخلاء وتصليح على المستوى الأعلى. يمكن أن يُسرّع الإبلاغ الدقيق عن المعاضل من إصلاح وإعادة المعدات الأساسية للمهمة.

13. نقطة سيطرة صيانة الوحدة. يتم توضع نقطة سيطرة صيانة الوحدة عادةً بالقرب من المحور أو طريق التزويد الرئيسي. تكون هذه النقطة مزودة بعناصر قوى بشرية من المجموعة المُسندة. توفر نقطة سيطرة صيانة الوحدة عملية إخلاء الآليات والمعدات والإسناد الفني، حيث يتم إرسال الآليات والمعدات التي لا يمكن إصلاحها خلال ساعتين إلى هذه النقطة. أما الآليات أو المعدات التي لا يمكن سحبها أو إصلاحها ضمن فترة زمنية تتراوح من 4-6 ساعات، فيتم إخلاؤها إلى وحدة إسناد المستوى الأعلى.

14. سير الإصلاحات الفنية. تبدأ أعمال الصيانة بالتفتيشات الفنية الوقائية، والخدمات، وتحضير الأطقم لنماذج التفتيش والصيانة المناسبة، وهذه النماذج هي الوسائل الرئيسية التي من خلالها تحصل وحدة الهاون على الإسناد الفني وقطع الغيار. تنتقل هذه النماذج من مستوى الطاقم إلى منطقة إسناد مجموعة اللواء وما بعدها. يُشرف مساعد قائد فريق القتال على عملية سير وثائق الصيانة وقطع الغيار الهامة.

الإسناد الطبي

15. المعالجة الطبية والإخلاء. لا يتوفر لوحات الهاون مسعفين مُدربين أو سيارات إسعاف، حيث يقوم قادة الهاون بطلب هذه الإمكانيات من أجل إسناد العمليات. تشمل إجراءات المعالجة الطبية والإخلاء ما يلي:

محظور

أ. الصحة والنظافة. يجب أن يركز القادة على مستويات عالية من الصحة والنظافة. بحيث تكون أقنعة الوقاية محكمة الإغلاق عند ارتدائهم لها. يُعتبر الاستحمام وتغيير الملابس بشكل منتظم ضرورياً للوقاية من الأمراض. يجب أن يحمل كل فرد من أفراد الطاقم أدوات حلاقة، وصابون وبشكير، وملابس غيار في حقيبة ضد الماء داخل حقيبة الظهر الخاصة به.

(1) الطقس الحار. تُشكل الإصابات الناتجة عن ارتفاع الحرارة مصدر قلق واهتمام رئيسي للقادة، ويمكن أن تحدث هذه الإصابات في أي مكان اعتماداً على النشاط البدني والملابس التي يرتديها الأفراد. من المهم عدم فقدان الأفراد للسوائل، فالطقس الحار يزيد من الحاجة اليومية للماء وذلك لأن الجسم يفقد الكثير من السوائل من خلال التعرق. كما يؤدي الجفاف إلى الإجهاد الناتج عن ارتفاع الحرارة، ويقلل من القدرة على أداء العمل، ويقلل من إمكانيات تنفيذ المهمة.

(2) الطقس البارد. أثناء ظروف الطقس البارد، يجب على الأفراد أن يتفقدوا أيديهم وأقدامهم بشكل منتظم للوقاية من حالات مثل لسعة البرد، والقدم الخندقية (مرض يصيب أقدام الأفراد المستخدمين للخنادق)، والقدم الغاطسة. كما يجب أن يعرفوا أيضاً الآثار الناجمة عن الهواء البارد الذي تتعرض له الأجزاء المكشوفة من الجسم لدرجات حرارة أقل بكثير من الظاهرة على ميزان الحرارة، حيث تسبب الآليات المتحركة الإصابة بالقشعريرة حتى ولو كان الهواء ساكناً.

(3) فرق الصحة العامة الميدانية. هي فرقة مدربة على الإجراءات الطبية الوقائية ومعالجة الأمراض والإصابات غير القتالية. تقوم هذه الفرق بتقديم النصح والمشورة للقادة حول تطبيق الإجراءات على مستوى الوحدة لمنع الإصابات غير القتالية.

ب. الإخلاء الطبي. هو عبارة عن آلية أو طائرة مخصصة للإخلاء الطبي يعمل فيها أخصائيون في المهن الطبية، حيث يقومون بنقل الجرحى والمصابين أو المرضى بفعالية وفي الوقت المناسب من ميدان المعركة. تُعزز العناية المستمرة بالمصاب في الآليات أو الطائرات المجهزة طبياً بشكل كبير من احتمال شفاء المريض وتقلل من مدة العجز الطويلة.

ج. إخلاء الإصابات بدون عناية طبية مناسبة. هو نقل الإصابات باستخدام الآليات أو الطائرات غير الطبية، لا تتلقى الإصابات التي تنقل بهذا الأسلوب العناية الطبية المناسبة على الطريق، وقد لا يتم نقلها في البداية إلى أماكن المعالجة الطبية المناسبة لحالة المريض الطبية. قد تعاني الإصابات التي لم يتم تقديم العناية الطبية لها أثناء النقل، أو لم يتم نقلها إلى المكان المناسب من العجز طويل الأمد أو الموت. لذلك، يجب أن يرافق المسعفون القتاليون الآليات والطائرات غير الطبية إذا أمكن ذلك. يجب القيام بإخلاء الإصابات فقط في الحالات الطارئة الشديدة أو إذا كان هناك ضغط كبير جداً على نظام الإخلاء الطبي.

محظور

د. مسؤوليات الطاقم. يجب أن يتأكد قائد الآلية بأن الجرحى من أفراد الطاقم يتلقون الإسعافات الأولية الفورية اللازمة، وأن يقوم بإبلاغ قائد الفصيل و رقيب الفصيل عن جميع الإصابات.

هـ. إجراءات الإخلاء. يجب أن يتوفر لجميع قادة الآليات المخططات البيانية للإدامة الضرورية، بحيث تشمل نقاط جمع الإصابات. يجب شمول إجراءات الإخلاء في خطة الفصيل والتدريب عليها كجزء من التحضير للمهمة. يُعتبر الإخلاء الجوي -إذا توفر - هو الأفضل بسبب السرعة في تنفيذه. يقوم قائد الفصيل أو رقيب الفصيل بالتنسيق مع القيادة الأعلى، ويقوم بالتحويل إلى تردد الاتصال المحدد للتنسيق مباشرة مع الإمكانيات الجوية من أجل إخلاء الإصابة أو الإخلاء الطبي لها. يجب انتخاب موقع مخفي ومفتوح ومستوى كمنطقه هبوط للطائرة. يجب أن يعطى المكان للطائرة باستخدام الجهاز اللاسلكي، وأن يؤشر بالدخان الملون حالما تقترب الطائرة من المنطقة. تقوم الفصيل بتأمين حماية محلية لمنطقة الهبوط حتى تنتهي عملية الإخلاء. ويقوم قائد الفصيل أو رقيب الفصيل بالتنسيق لإجراء ما يلي:

(1) الإخلاء الأرضي.

(2) الإخلاء الذاتي باستخدام إمكانيات الفصيل العضوية.

(3) الإخلاء الجوي.

و. الإجراءات التي تتبع الإخلاء. بعد إتمام عملية الإخلاء، يقوم رقيب الفصيل بجمع وإرسال تقارير إفادات الشهود، والإطعام للمصاب طبقاً للأوامر التعبوية المستديمة للوحدة. يقوم قائد الفصيل، إذا لزم ذلك، بإعادة توزيع أفراد الطاقم ويوجه قادة الآليات للبدء بالتحضير للعمليات بأطقم غير كاملة. يُعتبر العضو الأقدم في الطاقم هو المسؤول عن السلاح الفردي للمصاب الذي تم إخلاؤه، أما الممتلكات والأسلحة والمعدات الشخصية فيتم تسليمها بأقرب فرصة إلى رقيب الفصيل، بينما يبقى قناع الوقاية الشخصي مع المصاب في جميع الأوقات. يجب أن تبقى جميع الأشياء الحساسة والتي تشمل الخرائط والشفافات والأوامر التعبوية المستديمة في الآلية.

محظور

المراجع

محظور

محظور

محظور

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
3. العقيدة المشتركة.
4. كراسة العقيدة 12، عمليات مجموعة اللواء في القوات البرية، 2013.
5. كراسة التعبئة والأساليب والإجراءات 21.90-3، الاستخدام التعبوي للهاون، 04 أبريل 2011 (عقيدة الولايات المتحدة).
6. كراسة الميدان 22.90-3، الهاون، ديسمبر 2007 (عقيدة الولايات المتحدة).
7. استراتيجية بناء القوات البرية، التقرير النهائي لفريق التقييم للقوات البرية، 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات من 1-4.
8. استراتيجية بناء القوات البرية للدولة، إيجاز المرحلة الثانية من تطوير العقيدة.

محظور

محظور

محظور

لجنة إعداد العقيدة

محظور

محظور

محظور

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	طارق محمد عبدالله الشحي	
2	مقدم ركن	احمد عبيد محمد الكعبي	
3	رائد	منصور سعيد علي المنصوري	
4	رائد	عبدالله عوض سلطان الظاهري	
5	نقيب	عبدالله سالم محمد الكتبي	
6	رقيب/1	عبدالله علي صالح النقبلي	

محظور

محظور

لجنة تدقيق العقيدة

محظور

محظور

محظور

لجنة تدقيق العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عميد ركن	محمد سعيد بن غافان الجابري	
2	عقيد ركن	راشد مطر علي السناني	
3	عقيد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	
4	عقيد ركن	سعد علي مهدي الاحبابي	
5	مقدم ركن بحري	رياض سعيد سيف آل علي	
6	مقدم ركن	عبدالله أحمد محمد الكعبي	
7	مقدم بحري	أحمد عبدالله الجنيبي	
8	مقدم طيار	عبدالله راشد علي اليماحي	
9	مقدم ركن	علي ناصر الساعدي	
10	مقدم ركن	محمد علي محمد المزروعى	
11	رائد طيار	غضبان جمعة شليع الشامسي	

محظور

محظور