

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/5066



عقيدة القوات البرية

استخدام قناصة الميدان

2022

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	9	9
2	المقدمة	11	11
الفصل الأول: التطور التاريخي وبيئة عمليات القناصة			
3	عام	15	15
4	تطور أسلحة ومهمات القنص	15	15
5	تطور القنص الشرطي/ الأمني	15	16
6	تطور قنص مقاومة الإرهاب	16	16
7	متطلبات القناصة	16	16
8	بيئة العمليات	17	17
الفصل الثاني: التنظيم والواجبات والأدوار والمسؤوليات			
9	المهمة والتنظيم والقدرات والتحديات	21	23
10	أدوار القناصة في عمليات الطيف الكامل	23	26
الفصل الثالث: وظائف القتال			
11	عام	29	29
12	القيادة والسيطرة	29	32
13	قيادة المهمة	32	33
14	الحركة والمناورة	33	34
15	الاستخبارات	34	35
16	النيران	35	36
17	الحماية	36	37
18	الادامة	37	37
الفصل الرابع: القناصة في عمليات الطيف الكامل			
19	عام	41	41
20	التخطيط لعمليات الطيف الكامل	41	44
21	القناصة في عمليات الطيف الكامل	45	45
22	القناصة في إسناد العمليات التعرضية	46	47
23	القناصة في إسناد العمليات الدفاعية	47	49
24	القناصة في إسناد العمليات التعبوية المساندة	50	53
25	إسناد العمليات في المناطق الحضرية (المبنية)	53	54
26	التحضير للمهمة وتنفيذها في المناطق المبنية	54	57
27	القناصة في إسناد عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية	57	58
28	العمليات المضادة للقناصة	58	61
الفصل الخامس: الإسناد الإداري لعمليات القناصة			
29	عام	65	65
30	الاعتبارات الخاصة للإسناد الإداري لعمليات القناصة	65	68
الملاحق			
31	المراجع	71	71
32	لجنة إعداد العقيدة	75	75
33	لجنة تدقيق العقيدة	79	79

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) تطور أسلحة القناصة	15

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد سرية القناصة	44
2	الجدول رقم (2) تأثير موقف العدو على بيئة القناص	55

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تُشكّل عقيدة استخدام القناصة مرجعاً متخصصاً لاستخدام عناصر القناصة في إسناد مجموعة اللواء أثناء تنفيذ عمليات الطيف الكامل بحيث توفر للقادة وهيئة الركن المعلومات اللازمة لتخطيط استخدام القناصة.
2. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
3. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. توفر عقيدة القوات البرية/ استخدام قناصة الميدان المفاهيم الأساسية الهامة لاستخدام القناصة في عمليات الطيف الكامل، حيث تساهم فرق القناصة بشكل مؤثر في إسناد مهام وحدات الأسلحة الموحدة في هذه العمليات وذلك من خلال المهام والأدوار والواجبات الموكلة لها.
2. إن الهدف من العقيدة هو توفير مرجع واضح لقادة مجاميع اللوية والوحدات حول استخدام عناصر القناصة في تشكيلات ووحدات القوات البرية كونها تشكل قوة أساسية في عمليات الأسلحة الموحدة والقتال القريب.
3. توضح هذه العقيدة كيفية تنظيم القناصة، ووظائف القتال والاستخدام في عمليات الطيف الكامل، وإدامة القناصة اثناء العمليات.
4. نُظِّمَت عقيدة استخدام قناصة الميدان كما يلي:
 - أ. الفصل الأول. يوضح هذا الفصل تطور أسلحة ومهمات القناصة والقنص الشرطي/ الأمني وتطور قنص مقاومة الإرهاب في بيئة العمليات.
 - ب. الفصل الثاني. يناقش هذا الفصل المهمة والتنظيم والقدرات والتحديات لاستخدام قناصة الميدان وأدوار القناصة في عمليات الطيف الكامل.
 - ج. الفصل الثالث. يتناول هذا الفصل وظائف القتال الست في عمليات الطيف الكامل.
 - د. الفصل الرابع. يبين هذا الفصل استخدام القناصة في عمليات الطيف الكامل ودورها في إسناد العمليات التعرضية والعمليات الدفاعية وإسناد العمليات التعبوية المساندة والعمليات في المناطق الحضرية/ المبنية وإسناد عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.
 - هـ. الفصل الخامس. يشمل هذا الفصل الاعتبارات الخاصة للإسناد الإداري لعمليات القناصة.

الفصل الأول

التطور التاريخي وبيئة عمليات القناصة

محظور

الفصل الأول

التطور التاريخي وبيئة عمليات القناصة

عام

1. يرجع المؤرخون نشأة مصطلح "قناص" (SNIPER) إلى القرن التاسع عشر حيث كان يُطلق من قبل افراد الجيش البريطاني في الهند على صياد طائر الشنقب (SNIPE)، وهو طائر متوسط الحجم وسريع وهدف صعب للغاية لما يتميز به من قدرة على التخفي عن الصيادين، لذا كان صياد الشنقب الناجح خبيراً في الرماية وكفوفاً في فنون الصيد الأخرى، ومع مرور الزمن تطورت كفاءة القناص إلى فن بسبب تطور الأسلحة، والمعدات، والأساليب.

2. ويُطلق مصطلح قناص (Sniper) في الوقت الحاضر على الشخص المدرب على دقة إصابة الأهداف بشكل دقيق جداً باستخدام الأسلحة المتطورة سواء ليلاً أو نهاراً.

تطور أسلحة ومهمات القنص

3. شهدت أسلحة ومهمات القنص تطوراً كبيراً بحيث أصبحت معظم أسلحة القنص النهارية قادرة على الإشتباك مع أهداف حتى مسافة 1000 متر ليلاً أو نهاراً واعتماداً على الرامي. كما أن معظم أسلحة القنص دقيقة الصنع وتصنع في العادة حسب مواصفات الرماة. وتكون غالبية البنادق على شكل سبطانة حرة الحركة وسبطانة إضافية ثقيلة وذلك لتحسين الدقة بالإضافة إلى منظار تسديد بعيد للتمييز والاشتباك السريع مع الأهداف.



الشكل رقم (1) تطور أسلحة القناصة

4. تطور القنص الشرطي/ الأمني. في أواخر السبعينيات، أصبح الشرطي القناص عاملاً في وحدات الشرطة الأمريكية وذلك مع نشأة مفهوم فريق الشرطة الخاصة، لقد تم إعداد هذه الوحدات للتعامل مع المواقف العالية الخطورة. وخلال العشرين سنة الماضية تطور دور الشرطي القناص إلى عنصر تعبوي

محظور

حقيقي، فلم يعد القناص عضواً هامشياً في فريق الإقتحام ولكن إحصائياً حقيقياً في مجاله. أصبح هؤلاء القناصة في الوقت الحاضر متفرغين بالكامل للقنص ومهمتهم فقط في الوحدة هي توفير هذه الواجبات التخصصية في أعلى مستوى ممكن.

5. تطور قنص مقاومة الإرهاب. أتاح تشكيل فريق قنص مقاومة الإرهاب في أنحاء العالم منذ أوائل الثمانينات وحتى الوقت الحاضر لمهارات القناص بأن تتطور أكثر. تزود فرق القنص القادة بخيارات دقة القنص ومعلومات دقيقة وموقوتة عن الهدف في أي موقف إرهابي مما يتيح ذلك للقادة بأن يخططوا أعمالهم الممكنة بشكل أفضل. ويجب على قناصة مقاومة الإرهاب أن يكونوا قادرين على مواجهة قناصة العدو، والتأكد من عدم قدرة قناصة العدو على احتلال أي موقع ذو أفضلية له.

متطلبات القناصة

6. تعتبر وحدة القناصة مصدر قوة في عمليات الأسلحة الموحدة وعمليات القتال القريب في كافة عمليات الطيف الكامل والبيئات الخاصة (الساحلية، والصحراوية، والجبلية، والمناطق المبنية). تتطلب عمليات القناصة الناجحة أن يتمتع الأفراد بمستويات عالية من اللياقة البدنية، الحضور الذهني، خفة الحركة، قوة التحمل، الكفاءة الفنية والتعبوية. إن وحدة القناصة المُجهزة والمدرّبة والمنضبطة قادرة على توفير الاسناد المطلوب لعمليات الأسلحة الموحدة في كافة عمليات الطيف الكامل ومختلف البيئات العملية.

7. يتم تدريب القناص للمحافظة على مستوى عالي من الكفاءة في مهارات القنص التي تمكنه من تطبيق نيران تمييزية عالية الدقة (نيران يتم توجيهها على أهداف منتقاة من بين مجموعة أهداف تسند المهمة) من بندقيته ضد الأهداف المعادية ويكون تأثير تلك النيران أكبر بكثير من النيران التي يقدمها الرامي العادي نظراً للمدى، أو الحجم، أو الموقع، أو مستوى الرؤية. يشتمل تدريب القناصة بالقوات البرية على مهارات عديدة وهامة للمحافظة على مستوى أداء القناص وضمان بقائه على قيد الحياة في ساحة المعركة، لذلك ينبغي على القناص أن يتمتع بذكاء شديد، ورغبة في زيادة المعرفة التعبوية، والحرص على ممارسة واتقان مهارات القنص وإدامتها وخصوصاً تلك المتعلقة بمهارة رماية البندقية بعيدة المدى.

8. يمتلك القناص موهبة تمكنه من تقديم رماية دقيقة جداً وبعيدة المدى من سلاحه الشخصي، كما أنه يتمتع بمستوى عالي في اتقان مهارات الميدان، والانضباط التام لكي يبقى متخفياً لفترات طويلة عن وسائل مراقبة العدو تحت ظروف قاسية، والالتزام بتنفيذ المتطلبات التدريبية للقناص من أجل المحافظة على مستوى عالي من الجاهزية القتالية.

9.

عمليات القناصة في البيئة العملياتية.

أ. تتكون بيئة العمليات من مجموعة الظروف والأحوال والتأثيرات التي تحدد من استخدام القدرات وبالتالي تؤثر على قرارات قائد وحدة القناصة. ويتم اعداد وتهيئة وتدريب افراد القناصة للقيام بالعمليات العسكرية بحيث يكون لديهم إلمام بالموقف التعبوي والموقف العام للبيئة العملياتية. ويقوم فوج القناصة بإعداد وتحضير وتدريب عناصر القناصة (سرايا، فصائل، جماعات، وفرق القناصة) لإسناد عمليات الأسلحة الموحدة في كافة البيئات. يجب أن يتوفر لأفراد القناصة أعلى مستويات التدريب، التسليح، التجهيز، المعدات، واللباس والذي يتطلب المعرفة والخبرة للتكيف مع الظروف القتالية، يتم إدامة إعداد وتدريب القناص من خلال ما يلي:

(1) تقدم المحاضرات النظرية والتطوير الذاتي المعرفة الأساسية لعمليات القناصة، إلا أن الخبرة والتدريب المستمر يؤديان الى تطوير وصقل المهارات لكي يصبح القناصة جاهزين للقتال.

(2) يعمل التدريب الشاق وفي كافة الظروف على زيادة العبء البدني (وخصوصاً القدرة على التحمل) على القناصة ومعداتهم.

ب. تعمل عناصر القناصة أبعد ما يمكن بالأمام ضمن منطقة عمليات الوحدة المُسندة، وفي عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية قد تعمل فرق القناصة في كافة أنحاء منطقة العمليات لتنفيذ مهام المراقبة والرصد للنشاطات في المنطقة، وهذا يتطلب أن يكون القناصة على إلمام بالموقف والصورة العملياتية العامة ضمن منطقة العمليات.

ج. العمل ضمن مجموعة اللواء.

(1) تسند سرية القناصة عادة مجموعة اللواء بقدرات الاستطلاع والمراقبة والنيران. تمتلك سرية القناصة مهارات خاصة تعطيها ميزة القدرة على الانفتاح والقتال وتحقيق النصر في المناطق المعزولة ضمن حدود منطقة التماس.

(2) إن تنظيم سرية القناصة يمكّنها من إسناد عمليات الأسلحة الموحدة في كافة عمليات الطيف الكامل.

(3) تقوم مجموعة اللواء بتزويد سرية القناصة بموارد الإدامة اللازمة لتنفيذ المهام والواجبات التعبوية.

(4) لا تعمل وحدات القناصة كوحدة مستقلة، ولكنها قد توفر الإسناد لقوة الواجب المشتركة، أو مجموعة اللواء، أو القوة متعددة الجنسيات وحسب الحاجة.

الفصل الثاني

التنظيم والواجبات والأدوار والمسؤوليات

محظور

الفصل الثاني

التنظيم والواجبات والأدوار والمسؤوليات

المهمة والتنظيم والقدرات والتحديات

1. المهمة. تسند القناصة مجموعة اللواء ووحداته في جميع عمليات الطيف الكامل وفي مختلف البيئات باستخدامها ضد قناصة وقادة العدو على مختلف المستويات وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر في قوات العدو لإنجاح مهمة مجموعة اللواء.

2. التنظيم.

أ. في العادة تُخصص سرية قناصة لإسناد مجموعة اللواء في العمليات، ونظراً لأن سرية القناصة لا تعمل مجتمعة في العمليات، فإن قائد اللواء يستطيع إلحاق فصائل أو جماعات أو فرق قناصة بمجاميع القتال/ الكتائب وذلك حسب الحاجة.

ب. إن الإسناد المُقدم من القناصة هو في الغالب إسناد فردي يتطلب أن يعمل القناصة باستقلالية لإنجاز المهام المطلوبة منهم ولتحقيق أقصى تأثير على العدو، لذا فإن التنظيم أو التجميع المثالي للقناصة هو تنظيمهم على شكل فرق صغيرة بحيث لا يتجاوز عددهم (2 - 3) أفراد في كل فريق.

ج. فصيل القناصة. يُخصص فصيل قناصة لمجموعة قتال/ كتيبة، ويتألف الفصيل من عنصر القيادة وعدد من الجماعات.

د. جماعة القناصة. تتألف الجماعة من قائد الجماعة وعدد من فرق القناصة (3 - 4) فرق، ويمكن للجماعة أن تسند فريق القتال/ سرية.

هـ. فريق القناصة. يتألف الفريق من عدد من العناصر بحيث لا يقل عن فردين، ويمكن أن يكون عدد العناصر أكثر من ذلك وهذا يعتمد على عدة عوامل مثل المهمة، فترة البقاء، ومساحة المنطقة المخصصة للقناصة. ولكن في الغالب يكون الفريق مكوناً من فردين (مراقب وقناص)، ومن إيجابيات هذا التنظيم الثنائي ما يلي:

- (1) يساعد القناص في التركيز على مشاغلة الهدف، بينما يعمل المراقب على تزويده بالمعلومات عن الأهداف الحالية والمستقبلية وإجراء التصحيحات المطلوبة للرماية.
- (2) توفير الأمن (الحماية) التبادلي.
- (3) التخلص من الضغط أثناء العمليات.
- (4) إطالة مدة بقاء الفريق في الموقع دون تبديل.
- (5) المساعدة في سرعة التعامل مع الأهداف.

محظور

3. القدرات.

- أ. القدرة على المراقبة والاستطلاع وجلب المعلومات عن قوات العدو.
- ب. القدرة على تأمين مراكز القيادة وحقول الألغام.
- ج. القدرة على تنفيذ العمليات ضمن مجموعات صغيرة (فرق، جماعات) بدقة عالية.
- د. مقاومة أعمال الإرهاب من خلال استهداف الإرهابيين والمطلوبين في عمليات إسناد السلطات المدنية ودعم الاستقرار.
- هـ. تنفيذ مهام التأمين في المناطق المبنية.
- و. القدرة على الرماية الدقيقة لأهداف محددة.
- ز. القدرة على استهداف المطلوبين في عمليات الأمن الداخلي.

4. التحديات.

- أ. عدم القدرة على الصمود أمام دروع العدو وقدراته الجوية عندما تستخدم في الأراضي المفتوحة.
- ب. الضعف أمام هجمات العدو الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية مع قدرات تطهير محدودة.
- ج. التعب والإرهاق الذي تسببه الارتفاعات العالية.
- د. التغيرات المفاجئة في الطقس ودرجات الحرارة.
- هـ. الحركة البطيئة في الأراضي والتضاريس الوعرة.
- و. صعوبة الإدامة في المناطق الجبلية والبعيدة.
- ز. قابلية حركة محدودة.
- ح. الحاجة لكميات كبيرة من الذخيرة والتدريب التخصصي المتواصل للمحافظة على الاحترافية والمهارة.

5. المفهوم العام للاستخدام. تضيف وحدة القناصة قدرة إضافية لقدرات مجموعة اللواء حيث أن سرية القناصة تعتبر من ضمن الوحدات الفرعية القتالية المعينة على مجموعة اللواء، وأحياناً قد تتطلب المهمة إلحاق (فصيل، جماعة، فريق قناصة) لوحدات مجموعة اللواء أو الوحدات الفرعية المعينة مثل (سرية الاستطلاع، السرية الجبلية، سرية الأمن الداخلي) وذلك لاستخدامها ضد قناصة العدو واستهداف قادته وطواقم الأسلحة أو تدمير معداته وأجهزته الفنية وراداراته من خلال الاستطلاع والمراقبة وتمييز الأهداف واحتلال مواقع الرمي حتى يستطيع تنفيذ المهمة بنجاح، وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر في قوات العدو. تتطلب سرايا القناصة درجة عالية من الاستعداد للانفتاح في البيئات المختلفة لتنفيذ واجب القنص (القتل) لأفراد العدو لذا لا بد من زيادة التدريب التخصصي (الاحترافي) والمستمر في مختلف البيئات الخاصة، كما تعتبر سرية القناصة

محظور

عنصراً أساسياً في خطة جمع المعلومات على مستوى مجموعة اللواء. بعد استلام الواجبات من قيادة مجموعة اللواء، يقوم قائد سرية القناصة بالتخطيط وإصدار الأوامر لفرق القناصة بما يحقق الواجبات المكلف بها من المستوى الأعلى.

أدوار القناصة في عمليات الطيف الكامل

6. يُقصد بعمليات الطيف الكامل الدمج المستمر والمتزامن بين الواجبات التعرضية والدفاعية وواجبات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، ويتطلب تنفيذ القناصة لمهامهم ضمن عمليات الطيف الكامل تحليل متغيرات المهمة (المهمة، والعدو، والوقت، والقوات، والأرض، والاعتبارات المدنية)، وذلك من أجل تخصيص الواجبات، تعيين الموارد وإعادة تجميع عناصر القناصة للواجب من أجل إنجاز كافة المهام والواجبات الموكلة لها.

7. دور القناصة في العمليات الدفاعية. يتمثل دور القناصة في العمليات الدفاعية بالمراقبة والاستطلاع وتقديم نيران دقيقة لإسناد وحدات/ قوات الموقع الدفاعي لقتل (قنص) أفراد العدو في نطاق الأمن والموقع الدفاعي الرئيس وتأمين حقول الألغام والمساهمة أحياناً في حماية المنطقة الخلفية.

أ. واجبات القناصة في دفاع المنطقة/ الدفاع الثابت.

- (1) إسناد قوات نطاق الامن (قطاعات سائرة، حجابات، نقاط قتال خارجية).
- (2) تمييز عناصر قناصة العدو وقتلهم/ قنصهم.
- (3) تمييز وقتل أهداف عالية القيمة (قناصة العدو، القادة، عناصر الاستطلاع، ضباط الرصد، المسيطرين الجويين، قادة جماعات فتح الثغرات).
- (4) تعزيز أمن وحماية الدوريات ونقاط المراقبة وعناصر الاستطلاع التي تكون ضمن المدى.
- (5) المساهمة في القضاء على عناصر القيادة والسيطرة في القوة المهاجمة.
- (6) إعطاء معلومات عن حجم احتياطات وقوات العدو اللاحقة.
- (7) المساهمة في تغطية الثغرات والفجوات والمقتربات غير المغطاة بالنيران المباشرة وحسب متغيرات المهمة.
- (8) تعزيز قدرات استمکان الأهداف وخطة المراقبة.
- (9) مراقبة وتغطية المقتربات.
- (10) إجبار جماعات المشاة المحمولة بالآليات المدرعة المقاتلة على البقاء داخل ألياتهم.
- (11) المساهمة في خطة الخداع لتضليل العدو وذلك بالانتشار/ التمرکز/ احتلال مواقع وهمية حسب خطة الخداع.

محظور

ب. واجبات القناصة في الدفاع المتحرك.

- (1) إسناد قوات نطاق الأمن.
- (2) مراقبة وتغطية المقتربات.
- (3) تغطية الموانع الرئيسية بنيران دقيقة.
- (4) تقديم الإسناد لعناصر النيران المباشرة الأخرى.
- (5) منع وإرباك محاولات العدو لتخطي قوات التثبيت الصديقة.
- (6) المساهمة في القضاء على عناصر القيادة والسيطرة في القوة المهاجمة.
- (7) توجيه النيران غير المباشرة ضد العناصر الرئيسية من القوة المهاجمة.

ج. واجبات القناصة في الدفاع عن الساحل.

- (1) تمييز وقتل أهداف عالية القيمة (قناصة العدو، القادة، عناصر الاستطلاع، ضباط الرصد، المسيطرين الجويين، قادة جماعات فتح الثغرات).
- (2) تغطية المناطق غير الصالحة للإبرار/ الفجوات بين الوحدات المقاتلة.
- (3) توجيه نيران الإسناد غير المباشرة.
- (4) استهداف قادة سفن الإبرار.
- (5) المساهمة في تأمين الجزر والمنشآت البحرية.
- (6) استهداف محركات الزوارق السريعة عند اقترابها من الشاطئ.
- (7) المساعدة في تحديد الأهداف المعادية من خلال أنظمة المراقبة المتوفرة.
- (8) التعامل مع القوات المحمولة جواً والمظليين.
- (9) استهداف أول آلية عند نزولها من سفن الإبرار وذلك لإرباك خطة العدو في إنزال القوات.

- (10) إرباك هجوم العدو بصب النيران المؤثرة على أجنحة القوة التي تم إبرارها.

د. واجبات القناصة في الدفاع عن المناطق المبنية.

- (1) تأمين قوات المشاة عند القيام بالحركة في المناطق المبنية والانتقال من موقع رمي إلى موقع آخر.
- (2) تأمين الإسناد والتغطية اللازمة لقوة الاقتحام والتطهير للمباني والشوارع.
- (3) المراقبة والاستطلاع وتمرير المعلومات.
- (4) استهداف عناصر القيادة وأطقم الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
- (5) المساهمة في عزل الأهداف.
- (6) احتلال مواقع قنص ومراقبة لتغطية حركة ومناورة قوة المشاة.

محظور

هـ. واجبات القناصة في الدفاع عن المناطق الجبلية.

- (1) تأمين الممرات والخوانق باحتلال مواقع مشرفة.
- (2) استهداف عناصر التسلل المعادي.
- (3) استهداف عناصر الاستطلاع.
- (4) الاستطلاع والمراقبة وتمرير المعلومات.
- (5) استهداف القادة وأطقم الأسلحة وبالأخص الرشاشات المتوسطة والهاون.

و. واجبات القناصة في عمليات التراجع.

(1) واجبات القناصة في الإعاقة.

- (أ) تمييز وقتل عناصر القيادة والسيطرة في القوة المهاجمة.
- (ب) إرباك محاولات العدو للالتفاف حول قوات الإعاقة وذلك باحتلال مواقع على جانبي خط الإعاقة.

- (ج) الاستطلاع والمراقبة وتمرير المعلومات.
- (د) تأمين وتغطية حقول الألغام بالنيران.
- (هـ) المساهمة في إدامة التماس مع قوات العدو.

(2) واجبات القناصة في الانسحاب.

- (أ) تدمير وقتل عناصر القيادة والسيطرة في قوة الضغط المباشر المعادية.
- (ب) منع وإرباك محاولات العدو للالتفاف حول القوة المنسحبة وذلك باحتلال مواقع على جانبي طرق الانسحاب.

- (ج) الاستطلاع والمراقبة وتمرير المعلومات.
- (د) تأمين وتغطية حقول الألغام بالنيران
- (هـ) إسناد عناصر النيران المباشرة الأخرى.
- (و) المساهمة في قطع التماس مع قوات العدو.

8. دور القناصة في العمليات التعرضية. يتمثل دور القناصة في العمليات التعرضية بالمراقبة والاستطلاع وتقديم نيران دقيقة لإسناد وحدات المناورة التي تنفذ التقدم/ الهجوم من خلال التواجد مع حرس المقدمة والجسم الرئيس لمجموعة اللواء وفي الهجوم يبرز دورها مع قاعدة الإسناد بشكل أساسي.

أ. واجبات القناصة في التقدم.

- (1) إسناد قوة حرس المقدمة باحتلال هيئات حاکمة/ أراضي تعبوية على طول المقرب.
- (2) العمل مع عناصر استطلاع القوة المتقدمة.

محظور

(3) توفير نيران على الأهداف الرئيسية (القادة، القناصة، أطقم الأسلحة والآليات وعناصر استطلاع العدو).

(4) توفير إسناد ناري دقيق ومؤثر عند الاشتباك مع العدو.

(5) المساهمة في إسناد أمن وحماية الجسم الرئيس.

ب. واجبات القناصة في الهجوم.

(1) استهداف قناصة العدو.

(2) استهداف ضباط الرصد، المسيطرين الجويين ومضبطي رماية الهاون.

(3) استهداف أطقم الرشاشات المتوسطة.

(4) استهداف اطقم الم د.

(5) المساهمة في إسناد وتأمين قوة فتح الثغرة.

(6) المساهمة في خطة جمع المعلومات.

(7) الاشتراك في قاعدة الإسناد على مستوى الوحدات الفرعية.

9. دور القناصة في عمليات إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار. تعمل فرق القناصة في كافة

أنحاء منطقة العمليات لتنفيذ مهام مختلفة تسهم في فهم الموقف والصورة العملياتية وفي عمليات إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار. يتمثل دور القناصين في الواجبات التالية:

أ. المراقبة والاستطلاع وتمرير المعلومات.

ب. المساهمة في تأمين المناطق/ الأهداف الحيوية.

ج. استهداف الشخصيات التي قد تشكل تهديداً للقوات الصديقة أو التي قد تعرض المدنيين.

د. استهداف العناصر الإرهابية التي تستهدف السكان المحليين.

هـ. توفير إسناد بالمعلومات والنيران لنقاط التفتيش والدوريات.

و. استهداف المخربين للبنية التحتية.

الفصل الثالث
وظائف القتال

محظور

الفصل الثالث

وظائف القتال

1. عام. وظيفة القتال هي مجموعة من الواجبات والأنظمة (أفراد، تنظيمات، معلومات، إجراءات) المُوَحَّدَة لقصد مشترك، يستخدمه القادة لتحقيق المهام والأهداف التدريبية. ويستخدم القادة وظائف القتال الست وهي القيادة والسيطرة، الاستخبارات، الحركة والمناورة، النيران، الحماية والإدامة في عمليات الطيف الكامل والبيئات الخاصة لإنجاز المهام المطلوبة منهم من خلال دمجها بشكل متزامن.

القيادة والسيطرة

2. القيادة والسيطرة كوظيفة قتال. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لتحقيق أهداف المهمة. يمارس القائد هذه السلطات والتوجيهات من خلال استخدام القوى البشرية وشبكات الاتصال وأنظمة المعلومات والإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة.

3. تبين درجة القيادة والسيطرة ومفهوم قيادة المهمة آلية وإجراءات السيطرة الصلاحيات الممنوحة لفرق وجماعات وفصيل القناصة في انتخاب الأهداف وتمكن قادتهم على اختلاف مستوياتهم من إدراك التغييرات المفاجئة التي تحدث في بيئة العمليات والاستجابة لها.

4. يتميز ميدان المعركة بتقديم كبير في التقنيات، الأسلحة، سرعة المناورة والمقدرة على جمع المعلومات عن الموقف المتغير بسرعة، وهذا يتطلب توفر إجراءات قيادة وسيطرة فعالة من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على البقاء في ميدان المعركة الحديث، وبنفس الوقت تساعد على الاستجابة بصورة أسرع وأكثر تأثيراً من العدو، وبالتالي إنجاز المهمة بسهولة أكثر.

5. مفهوم القيادة والسيطرة. القيادة والسيطرة هي ممارسة السلطة والتوجيه الصحيحين من قبل قائد معين لإنجاز مهمة ما، ويطبق القادة وظائف القيادة والسيطرة من خلال نظام القيادة والسيطرة، والقصد منها هو استثمار إرادة القائد لمتابعة إنجاز هدف الوحدة، كما تعتبر القيادة والسيطرة نظاماً وإجراءات في نفس الوقت، والمكون الأساس لكل منهما هو القيادة.

القيادة. 6.

أ. تعتبر القيادة هي العنصر الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، وهي تعني التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

محظور

- (1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.
 - (2) التوجيه الجيد الذي يساعد في إنجاز المهمة.
 - (3) التشجيع الذي يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.
- ب. علاقات القيادة. توفر علاقات القيادة الأساس لوحدة القيادة ووحدة الجهد في العمليات، وهي الأساس أيضاً للتجميع للواجب، فقد يُكَلَّف سرية القناصة بالعمل مع مجموعة اللواء أخرى، ويحتاج قائد سرية القناصة أن يفهم علاقات القيادة التي يعمل بموجبها سرية القناصة، والتجميع للواجب هو تجميع مؤقت للقوات مصمم لإنجاز مهمة محددة، ويجب أن تساند عناصر القتال والإدامة سرية القناصة بمقتضى علاقات القيادة التي تم تأسيسها.

7. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات، وتعرف أيضاً بأنها ممارسة السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقه قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تفويض/ نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها.

8. أساليب السيطرة على القناصة. نظراً للطبيعة الخاصة لعمل القناصة والتي تتصف باللامركزية والعمل بشكل مستقل والاعتماد على المبادرة الفردية للقناص في التعامل مع الأهداف، فإن السيطرة على عناصر القناصة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة.

أ. السيطرة المباشرة. يستطيع القادة ممارسة سيطرتهم على القناصة خلال الوسائل التقنية وغير التقنية، ويعتمد ذلك على طبيعة المهمة وبيئة العمليات. ومن هذه الوسائل التي يمكن استخدامها:

(1) الاتصالات السلوكية. يعد هذا الأسلوب فاعلاً في المواقع الثابتة، حيث يستخدم القناصة خطوط الاتصالات السلوكية في المواقع الدفاعية، ونقاط المراقبة. تُعد الخطوط السلوكية آمنة ويُعتمد عليها في الوقت نفسه، ولكنها تفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.

(2) الاتصالات اللاسلكية والرقمية. تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل اتصال مرونةً واستخداماً للقناصة، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة عبر مسافات بعيدة وبدقة عالية، ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن بالرغم من توفير المعدات المتطورة للقناصة للحماية ضد معظم القدرات المعادية. يجب على القادة ضبط الاستخدام للأجهزة اللاسلكية وبشكل حازم وكذلك استخدام قواعد وأصول المخابرة الصحيحة.

محظور

(3) الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقًا بسرعة لمسافات قصيرة. تكون الإشارات القياسية لليد والذراع أو الأعلام مفيدةً بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة لتوفير الإشارات البصرية، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

(4) الإشارات الصوتية. يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقًا، وتوزيع الإنذارات، ومع ذلك تصل الإشارات الصوتية فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، فيجب أن يكون استخدامها محدودًا للمحافظة على الأمن، ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب الإرباك. يجب أن تكون المعاني المتفق عليها مسبقًا للإشارات الصوتية مبينة في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية ومثال على ذلك الطرق على الأسطح أو السلاح. تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقًا في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

(5) العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، يتم استخدام المراسلين باعتبارهم الوسيلة المفضلة للاتصال، حيث يمثل المراسلون الوسيلة الأكثر أمانًا ومرونةً واعتمادية. يستطيع المراسلون تسليم خطط النيران، تقارير الموقف، وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون الرسائل والتقارير والأوامر مع المراسلين مكتوبة لمنع الالتباس.

ب. السيطرة غير المباشرة. يستطيع القادة استخدام إجراءات السيطرة غير المباشرة حتى عند توفر وسائل السيطرة المباشرة سواءً الصوتية أو المرئية أو السلوكية، إذ تعمل هذه الإجراءات على تعزيز المرونة لدى القناص وبنفس الوقت تمنع الاشتباكات غير الضرورية، ومن وسائل السيطرة غير المباشرة ما يلي:

(1) قواعد الاشتباك. تكون قواعد الاشتباك عادة على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى؟ وأين؟ وضد من؟ وكيف يمكن استخدام القوة؟ وتعمل على وضع وتحديد الظروف والقيود التي بموجبها تقوم القوات بالبدء أو الاستمرار في الاشتباك القتالي ضد القوات الأخرى المعادية.

محظور

(2) إجراءات السيطرة على النيران. تعتبر هذه الإجراءات ذات أهمية كبيرة للقناص كما هي لأسلحة النيران غير المباشرة، إذ أن تمييز الأهداف على مسافات بعيدة يصبح أكثر صعوبة حتى مع استخدام الوسائل الحديثة، لذا فإن استخدام إجراءات السيطرة على النيران تبين للقناص متى وأين سيطلق النار، ومن هذه الإجراءات التي يمكن للقادة وهيئة الركن استخدامها المناطق التي تمنع فيها الرماية زمانيًا أو مكانيًا، وخطوط تنسيق النيران.

9. علاقات الإسناد. ترتبط وحدة القناصة (بغض النظر عن الحجم) بعلاقة إسناد مباشر بالوحدة المُسنَّدة سواءً كان ذلك عن طريق التعيين أو الإلحاق.

قيادة المهمة

10. المفهوم العام لقيادة المهمة. تُركِّز قيادة المهمة على هدف العملية وليس على كيفية إنجازها، كما أنها تؤكد على إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. يجب أن يفهم عناصر القناصة قصد القائد الذي يقوموا بإسناده والعمل ضمن ذلك القصد لتحقيق الهدف من العملية.

11. عناصر قيادة المهمة.

أ. قصد القائد. قصد القائد عبارة عن بيان محدد وواضح عما يجب أن تفعله القوة والشروط التي لا بد أن تستوفيها للنجاح في المواجهة مع العدو والحالة النهائية المرغوبة لمستويين أعلى. يقوم القادة بصياغة قصدهم وتوضيحه لشرح الحدود التي يمكن للمؤوسين في نطاقها القيام بالمبادرة مع الإبقاء على وحدة المجهود الحربي، ولتفادي تقييد حرية المؤوسين في العمل يضع القادة فقط الحد الأدنى من الضوابط لغرض التنسيق فيما بينهم.

ب. مبادرة المؤوسين. هي اتخاذ المؤوسين للقرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل عندما يصبح مفهوم العمليات غير قابل للتنفيذ أو عندما تلوح فرصة مواتية غير متوقعة يمكن أن تؤدي حال انتهازها إلى تحقيق قصد القائد. ويترك للمؤوسين أن يقرروا كيفية إنجاز مهامهم في إطار من الحرية وأن يمارسوا المبادرة أثناء التنفيذ، ولكنهم يتحملون المسؤولية الكاملة في تحقيق قصد القائد، ويطلب منهم وبشدة وليس فقط يسمح لهم بممارسة المبادرة تلقائيًا عندما تلوح فرصة أو يظهر تهديد (إن المعيار الذي يُحكم به على صحة أي قرار هو، هل أن هذا القرار سيدعم قصد القائد الأعلى أم لا؟).

ج. الأوامر. إن الأوامر هي أسلوب لإنجاز العمليات العسكرية وتتيح أقصى حرية للتخطيط والعمل من أجل إنجاز وإتمام المهام وتترك للمؤوسين كيفية التنفيذ. تبين الأوامر قصد القائد

محظور

وتنظيم القوات ومفهوم العمليات ومهمة القادة لمستويين أعلى ومهام المرؤوسين. وتتضمن المهمة الموكلة للمرؤوسين كافة عناصر المهمة (ماذا، من، متى، أين ولماذا) مع التأكيد الخاص على عنصر (لماذا) والذي يعمل مع قصد القائد على توجيه مبادرة المرؤوسين. وتعتبر المهمة المحددة جيداً وقصد القائد من أهم الأمور عند استخدام الأوامر، ولا يعني هذا الأسلوب أن القادة لا يشرفون على تنفيذ المرؤوسين ولكنهم يتدخلون فقط لتوجيه التغيير على مفهوم العمليات أو للتنسيق أو لاستغلال النجاح. إن عدم وضوح المهمة أو قصد القائد يجبر القائد على التدخل في عمليات المرؤوسين من حين لآخر، وهذا التدخل يمنع مبادرة المرؤوسين ويقلل من حيوية القوة.

د. تخصيص الموارد. يخصص القادة كافة الإمكانيات والموارد للمرؤوسين لإنجاز مهامهم. في سياق قيادة المهمة، يعتبر القادة المعلومات أحد الموارد المهمة والذي يجب ان يتوافق مع الكثير من الموارد التقليدية مثل الافراد والمواد والأسلحة، ويتم مشاركة هذا المورد (المعلومات) على جميع مستويات القيادة.

الحركة والمناورة

12. الحركة والمناورة كوظيفة قتال. هي الواجبات والأنظمة التي تقوم بتحريك واستخدام القوات للوصول إلى موقع يحقق أفضلية نسبية على العدو والتهديدات الأخرى، وتُعتبر النيران المباشرة، والقتال القريب، من العناصر الضرورية في المناورة.

13. حركة القناصة.

- أ. تتوفر عدة وسائل للقناصة للحركة إلى منطقة الهدف مثل الحركة الجوية أو البحرية أو الحركة الأرضية وذلك حسب بيئة العمليات.
- ب. قد تكون الحركة الأرضية هي الطريقة الأفضل لإنجاز المهمة، إذ يمكن للقناصة الحركة فوق مختلف التضاريس وفي مختلف الظروف الجوية. ومع ذلك، توفر الغابات الكثيفة والمستنقعات والتضاريس الوعرة أو شديدة الانحدار أفضل فرصة للنجاح.
- ج. قد تُستخدم وسائل النقل البرية المتوفرة مثل الآليات المدولبة أو المجنزرة في حركة القناصة، إلا أنه يجب الانتباه إلى الضجيج والغبار الذي قد تسببه حركة الآليات مما قد يؤدي إلى كشف الحركة.
- د. تتضمن الحركة أيضاً الخروج من الموقع والعودة إلى الوحدة أو التحرك إلى الموقع التالي.

محظور

14. مناورة القناصة. الفصل الرابع يوضح كيفية استخدام القناصة في عمليات الطيف الكامل.
- أ. تسند عناصر القناصة مناورة الأسلحة الموحدة في عمليات الطيف الكامل من خلال توفير نيران مباشرة دقيقة لمسافات بعيدة التي تستهدف الأهداف المعادية عالية القيمة، كما أنها تعمل على إيقاع الخسائر في صفوف العدو، وتبطئ حركة قواته وتربك عملياتها وتؤثر في معنوياتها.
- ب. يمكن استخدام عناصر القناصة في عمليات الطيف الكامل لتنفيذ العديد من المهام مثل الدوريات، الكمائن، نقاط المراقبة، مواقع القتال الأمامية والعمليات المضادة للقناصة.
- ج. يستطيع عناصر القناصة تقديم معلومات للقادة وهيئة الركن عن الأرض، الموانع، المقتربات وإية معلومات أخرى عن ميدان المعركة.
- د. يتطلب عمل القناصة تقليل الحركة والبقاء في الموقع لفترات طويلة، فإن القدرة على المناورة تكون ضعيفة وبالتالي فإن أكثر الأدوار ملائمة للقناصة هي التي تكون من الثبات مثل العمل مع نقاط المراقبة، مواقع القتال الأمامية، وقاعدة الإسناد.
- هـ. لا يُفضل استخدام القناصة مع عناصر الإقتحام أثناء الهجوم وذلك بسبب تقييدات الحركة لدى القناصة بالإضافة إلى أن فرق الإقتحام تنفذ القتال القريب مع قوات العدو وهذا لا يناسب عمل القناصة التي عادة ما تشتبك مع قوات العدو عن بُعد.
- و. في العمليات الدفاعية يُفضل أن يكون عناصر القناصة بالقرب من وحدات المناورة وذلك لتقديم الإسناد اللازم للقناصة في كشف مواقعهم من قبل قوات العدو وكذلك عند التورط في اشتباك حاسم.

الاستخبارات

15. الاستخبارات كوظيفة قتال. هي الواجبات والأنظمة التي تُسهّل فهم العدو، وطبيعة الأرض، والاعتبارات المدنية، وتتضمن أيضاً فهم التهديدات، والعدو، والطقس.

16. إسناد القناصة لوظيفة الاستخبارات.

- أ. يشكل عناصر القناصة جزءاً من منظومة الإستطلاع والمراقبة والاستخبارات للوحدة التي يتم اسنادها، وبسبب طبيعة المعدات والأجهزة والأسلحة والمهارات التي يمتلكها القناصة فإنهم يجمعون بين مهارات الاستطلاع والاستهداف. يستطيع القناصة إسناد وظيفة الاستخبارات من خلال ما يلي:

- (1) جمع المعلومات التي تساعد ضباط الاستخبارات في تنفيذ التحضير الاستخباري لميدان المعركة.

محظور

(2) العمل كجزء من منظومة الاستطلاع والمساهمة في تنفيذ خطة جمع المعلومات التي يصدرها ضباط الاستخبارات. وتوفير المعلومات المطلوبة المتعلقة بالعدو مثل التأليف، التوزيع، الأسلحة، مواقع، إلخ.

17. إسناد الاستخبارات للقناصة.

أ. يعتمد قرار استخدام القناصة على المعلومات الاستخبارية للمنطقة المستهدفة، سواء كان ذلك متعلقاً بالعدو أو الأرض أو الطقس، ويمكن تزويد القناصة بهذه المعلومات من خلال الصور الجوية أو الخرائط، من خلال هذه المعلومات يستطيع قائد القناصة تحديد نوع التضاريس وتحديد الغطاء النباتي في منطقة العمليات والظروف البيئية للمنطقة المستهدفة. وهذا يساعد القناص على اتخاذ قراره فيما يتعلق بما يلي:

- (1) أفضل ميادين الرماية والمراقبة.
 - (2) نوع الأسلحة التي يمكن استخدامها حسب المدى المؤثر.
 - (3) التخفية والتستر والأمن.
 - (4) أفضل المواقع لتنفيذ المهمة المخصصة.
 - (5) أفضل الطرق للدخول والخروج من الموقع.
- ب. تقوم مجموعة اللواء دائماً بتزويد سرية القناصة بالاستخبارات والمعلومات التي تساعد على فهم بيئة العمليات المتغيرة. تتضمن بيئة العمليات ما يلي:

- (1) ثقافة السكان، والموارد المحلية.
- (2) القوات الصديقة والقوات المعادية والأنظمة.
- (3) المجالات الجوية، البرية، البحرية.
- (4) كافة المتغيرات الأخرى التي تؤثر على بيئة العمليات.

النيران

18. النيران كوظيفة قتال. هي الواجبات والأنظمة التي توفر الاستخدام الجماعي والمنسق لنيران القوات البرية غير المباشرة، والدفاع الجوي والصاروخي، والنيران المشتركة أثناء عملية الاستهداف.

19. يستطيع القناصة إسناد وظيفة النيران من خلال:

- أ. توفير نيران دقيقة ضد أهداف عالية القيمة معادية مثل القادة على مختلف المستويات، وأطقم الأسلحة التخصصية، وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات.
- ب. تحديد الأهداف المعادية ضمن مدى أجهزة المراقبة.

محظور

20. تعمل النيران غير المباشرة على إسناد عمل القناصة من خلال ما يلي:
- أ. تشتيت انتباه العدو عن موقع القناصة وإخفاء بصمة رمايتهم.
 - ب. تكثيف النيران على منطقة الهدف لإيقاع أكبر قدر من الخسائر في قوات العدو.
 - ج. تُمكن النيران غير المباشرة فرق القنص من المحافظة على حرية المناورة وستر حركتها عند الانتقال من موقع لموقع للتخلص عند اكتشاف مواقعها.

الحماية

21. الحماية كوظيفة قتال. هي الواجبات والأنظمة التي تحافظ على القوة، ليتمكن القائد من استخدام أكبر قدرة قتالية لإنجاز المهمة.

22. إسناد القناصة لوظيفة الحماية. يساهم القناصة في توفير الحماية للقوات من خلال:
- أ. العمل مع قوات الاستطلاع ونقاط المراقبة ومواقع القتال الأمامية لإعطاء إنذار مبكر عن تقدم وحركات قوات العدو ضمن منطقة المسؤولية.
 - ب. العمل على الأجنحة/ الأجانب أثناء حركة القوات.
 - ج. العمل مع القوات المُكلفة بحماية المنطقة الخلفية للقوات لمنع العدو من التدخل فيها.
 - د. الاشتباك مع قوات العدو على مسافات بعيدة لتشتيت الانتباه وإرباك حركتها.
 - هـ. التعامل مع قناصة العدو.
 - و. العمل مع قاعدة الاسناد بالنيران لستر حركة القوات وعزل الهدف.

23. توفر القوات التي تسندها القناصة الحماية لعناصر القناصة خلال تنفيذ مهامها حيث تشمل إجراءات الحماية ما يلي:

- أ. الحماية من عناصر الحرب الكيميائية والبيولوجية والنووية.
- ب. تعزيز القدرة على البقاء لمواقع القناصة من خلال عناصر الهندسة.
- ج. الحماية من الضربات الجوية .
- د. وضع خطة لاستعادة أفراد القناصة عند الحاجة لإخلاصهم من الموقع.
- هـ. توفير النيران غير المباشرة عند الحاجة لحماية القناصة من قوات العدو.
- و. توفير الإسناد من وحدات المناورة عند تعرض القناصة للخطر من قبل قوات العدو.

محظور

24. يقوم القناصة باتخاذ الإجراءات الإيجابية والسلبية التي تساعد في الحماية وكما يلي:
- أ. تنفيذ المهام والواجبات بأصغر حجم من القناصين (الفريق).
 - ب. اختيار المواقع التي تؤمن التخفية والتستر.
 - ج. الاستفادة من طبيعة الأرض خلال الحركة.
 - د. تقليل الحركة والضوضاء إلى أدنى حد.
 - هـ. أن تكون المواقع المنتخبة ضمن مدى الإسناد الذي يمكن أن تقدمه الوحدات الأخرى.
 - و. اختيار مواقع بديلة وثنائية للانتقال إليها عند كشف الموقع الرئيسي.
 - ز. انتخاب طرق الانسحاب التي توفر التخفية والتستر.

الإدامة

25. الإدامة كوظيفة قتال. هي الواجبات والأنظمة التي تقدم الإسناد والخدمات الضرورية لضمان حرية العمل، وزيادة المدى العمليتي، وإطالة فترة التحمل.
26. نظراً لطبيعة الواجبات التي يُكلف بها أفراد القناصة والمهام التي يتوجب حملها أثناء العمليات فإن ذلك يتطلب التخطيط الدقيق لعملية الإدامة لفرق القناصين خاصة إذا كان تنفيذ مهامهم يستغرق وقتاً طويلاً أو خلف خطوط العدو. كما يجب التفكير في وسائل التزويد التي يمكن استخدامها مع الأخذ بعين الاعتبار أن عمليات التزويد الروتينية يمكن أن تكشف مكان القناصة وبالتالي تعريض مهمتهم للخطر وحياتهم. الفصل الخامس يوضح الاسناد الإداري لعمليات القناصة.

الفصل الرابع

القنطرة في عمليات الطيف الكامل

محظور

الفصل الرابع

القناصة في عمليات الطيف الكامل

عام

1. يقوم القناصة بإسناد تشكيلات ووحدات القوات البرية في عمليات الطيف الكامل وفي كافة البيئات العملياتية، لذا يجب على القادة في كافة المستويات أن يعرفوا أهمية القناصة في اسناد عملياتهم وفهم التأثيرات التي يمكن أن يحدثها القناص في العمليات التي تنفذها الوحدة، وكيف يستطيع العدو أن يتعامل مع التهديد الذي يمثلته القناصة، ويجب أن تفهم وحدات القوات البرية قدرات وقيود سرية القناصة لكي تتمكن من استعمال هذه الوحدة متعددة الاستخدامات بأفضل طريقة. وبنفس الوقت على القادة أن يدركوا التهديد الذي يمثلته قناصة العدو ضدهم والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من تأثيرهم.

2. يقدم القناصة إضافة قتالية مهمة لكافة أنواع عمليات الطيف الكامل والأسلحة الموحدة حيث تقدم الإسناد للعمليات من خلال تنفيذ مهام الاستطلاع، المراقبة، استهداف قادة العدو ومنع قناصة العدو من استهداف قواتنا، الإزعاج ضمن المدى المؤثر لأسلحة القناص، علماً بأن سرية القناصة لا تعمل كوحدة مستقلة.

التخطيط لعمليات الطيف الكامل

3. خلال مرحلة التخطيط الأولية يتخذ القائد قراره حول استخدام القناصة، حيث تقوم هيئة الركن بالتخطيط لكافة النشاطات والمراحل المتعلقة بعمل القناصة بدءاً من مغادرة مواقعها وصولاً إلى موقع المهمة وحتى العودة إلى المواقع الحالية بعد إنتهاء المهمة. ويتم التنسيق مع الوحدات الصديقة المعنية لتسهيل مرور القناصة من خلالهم سواءً للأمام أو الخلف.

4. اعتبارات التخطيط. عند التخطيط لاستخدام القناصة في عمليات الطيف الكامل يجب الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أ. القدرات والتحديات. يتميز عمل القناصة بالعديد من القدرات والتحديات والتي يجب

اخذها بعين الاعتبار وكما تم توضيحها في الفصل الأول.

ب. مدى الاشتباك. يتم التخطيط لاستخدام القناصة حسب المدى المؤثر للأسلحة.

ج. الخداع. عند استخدام القناصة يؤخذ بعين الاعتبار إجراءات الخداع لضمان نجاح المهمة،

إذ أن عمل القناصة يتطلب السرية حتى لحظة الاشتباك مع الهدف، وتشمل إجراءات الخداع

وسائل وطرق التسلل، وسائل القيادة والسيطرة وإجراءات الاتصالات.

محظور

د. الوقت. على العكس من مهام القوات التقليدية، فإن عمليات القناصة عادة ما تتطلب وقتاً أطول لتنفيذها، ويرجع ذلك إلى إجراءات التخفية والتستر والسرية أثناء الحركة والعمل في الموقع، وبالتالي فإن عدم إعطاء القناص الوقت الكافي لتنفيذ المهمة قد يؤدي على فشل المهمة أو عدم تحقيق الهدف منها.

هـ. التنظيم. إن التنظيم أو التجميع المثالي للقناصة هو تنظيمهم على شكل فرق صغيرة بحيث لا يتجاوز عددهم (2 - 3) أفراد في كل فريق. ويمكن أن يكون عدد العناصر أكثر من ذلك وهذا يعتمد على عدة عوامل مثل المهمة، فترة البقاء، ومساحة المنطقة المخصصة للقناصة، ولكن في الغالب يكون الفريق مكوناً من فردين (مراقب وقناص).

و. الأرض. تعتبر طبيعة الأرض ذات أهمية كبيرة في عمليات القناصة، فبعض التضاريس مثل الغابات، لا تناسب عملهم بسبب عدم توفر ميادين رمي على مسافات بعيدة وبالتالي تحد من قدرة القناص على استغلال المديات المؤثرة للأسلحة المتوفرة له، كما أنها تساعد قوات العدو على التخفية والتستر والاشتباك مع القناص على مسافات قريبة.

5. مستويات التخطيط. يتم التخطيط لعمليات القناصة على مستويين:

أ. قيادة الوحدة المُسندة. ويقوم به الضابط المسؤول عن استخدام القناصة في الوحدة مثل ضابط العمليات أو الاستخبارات، بحيث يقوم بالتخطيط وإجراء التنسيق المطلوب ودمج مهام القناصة في خطة العمليات وتوحيد جهود القناصة إذا كانت المهمة تتطلب أكثر من فريق قناصة لتنفيذها.

ب. قائد وحدة القناصة. ويقوم بالتخطيط على هذا المستوى قائد القناصة المُلحق بمجموعة اللواء أو الكتيبة (قائد السرية، قائد الفصيل، قائد الجماعة، قائد الفريق)، ويكون مسؤولاً عن التخطيط والتحضير والتنسيق لمهمة وحدته وذلك حسب الأوامر التعبوية المستديمة وتعليمات الوحدة التي يقوم بإسنادها.

6. التنسيق.

أ. يتطلب التخطيط لعمليات القناصة التنسيق الدقيق فيما يتعلق بوسائل النقل، المعدات الخاصة لإنجاز المهمة، وكافة مراحل العملية.

ب. يتم التنسيق بين عناصر القناصة والوحدة المُسندة وكذلك مع أي وحدة أخرى تعمل في نفس منطقة العمليات وذلك تجنباً للإصابة أو القتل بالنيران الصديقة، وتنسيق الإسناد الذي يمكن تقديمه عند الحاجة.

محظور

- جـ. عند إجراء عملية التنسيق يجب أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي:
- (1) مدى حاجة القناصة للمعلومات التي سيتم تزويدهم بها (المعرفة على قدر الحاجة).
 - (2) إمكانية أن يقع القناص بالأسر وبالتالي تعريض مهمة الوحدات في المنطقة للخطر بسبب المعلومات التي يمتلكها.
- د. مع الأخذ بعين الاعتبار ما سبق، يشمل التنسيق النواحي التالية:
- (1) الدوريات الصديقة في منطقة المسؤولية من حيث نوعها ومدتها.
 - (2) خطط النيران المباشرة وغير المباشرة للوحدات الصديقة في منطقة المسؤولية.
 - (3) إجراءات الأمن المحلية للوحدات الصديقة مثل (كلمة السر وإشارات التعارف).
 - (4) مواقع الموانع للوحدات الصديقة.
 - (5) نقاط الإتصال والالتقاء.
 - (6) نقاط المرور من خلال الوحدات الصديقة للأمام والخلف.
 - (7) مهمة الوحدة المُسنَّدة ومنطقة مسؤوليتها.
 - (8) الطرق المستخدمة في منطقة المسؤولية.
 - (9) حدود التقدم المسموح بها.
 - (10) خطة ووسائل الاتصالات.
 - (11) مواقع الوحدات الصديقة في المنطقة.
- هـ. تتم عملية التنسيق أيضاً بين فرق القناصة أنفسهم في حال كان هناك فرق متعددة تعمل في نفس منطقة العمليات، لضمان توحيد الجهد واستغلال الموارد المتوفرة.
- و. بعد إجراء التنسيق وخلال العمليات يجب أن يستمر التواصل ما بين القناصة والوحدات الأخرى في المنطقة وذلك تجنباً لتعريض أي من الطرفين للخطر.
7. إجراءات المعركة للقناصة. يكون تسلسل الأعمال التي يقوم بها قائد القناصة لبدء المهمة كما يلي.
- أ. استلام الأوامر من قائده الأعلى.
 - ب. إصدار أوامره الإنذارية شفهيًا للوحدات المرؤوسة.
 - جـ. تحليل المهمة (تقدير موقف سريع ذهني).
 - د. تقدير الموقف من الخارطة واستنتاج الخطة الأولية.
 - هـ. الاستطلاع ووضع الخطة النهائية.
 - و. إصدار الأوامر الشفهية إلى القادة المرؤوسين ليقوموا بوضع خططهم. الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لقائد سرية القناصة.

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد مجموعة اللواء بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات تحريري.	<u>خطوة 1</u> استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد السرية.
يصدر قائد السرية الأمر الإنذاري شفهيًا/ تحريريًا.	<u>خطوة 2</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد نائب قائد سرية القناصة أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة مع وكيل السرية. 2. يتأكد قادة الفصائل أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
تحليل المهمة (تقدير موقف سريع)	<u>خطوة 3</u> عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقًا).
يحرك قائد مجموعة اللواء الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>خطوة 4</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد السرية القناصة ممثلًا في جماعة مقدمة مجموعة اللواء إذا كان ضروريًا. 2. تتم حركة سرية القناصة حسب خطة حركة مجموعة اللواء.
إجراءات قائد مجموعة اللواء للكشف والاستطلاع.	<u>خطوة 5</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد سرية القناصة إلى الأمام لإجراء الاستطلاع قبل المهمة بوقت كافٍ. 2. يراجع قائد سرية القناصة تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد سرية القناصة المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	<u>خطوة 6</u> إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناء على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد سرية القناصة أمر العمليات شفهيًا.	<u>خطوة 7</u> إصدار الأمر	1. يصدر قائد سرية القناصة أو أمره شفهيًا وإذا كان ممكناً إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المروءسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكناً يتم استخدام نموذج طاوله رملية أو مخططات أو خرائط لتعريف المروءسين. 3. عند الحاجة، وإذا كان الوقت يسمح يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض بدون قطع.
يشرف قائد سرية القناصة على التحضيرات.	<u>خطوة 8</u> الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ونائب القائد ووكيل اللواء أن سرية القناصة جاهز للمهمة. 2. عند الحاجة، يجري قائد سرية القناصة التجارب إذا سمح الوقت.

الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد سرية القناصة

القناصة في عمليات الطيف الكامل

8. المهام الأساسية للقناصة. تشمل المهام الأساسية للقناصة الاستطلاع والمراقبة، العزل، والإزعاج بعيد المدى وعمليات الأمن.

أ. الاستطلاع والمراقبة. إن فن القنص (الحركة المتخفية، والتسلل، واستخدام المناظير بعيدة المدى، والقدرات العملية الفائقة محدودة الرؤية) يرتبط بشكل وثيق بعمليات الاستطلاع والمراقبة، وتحاكي الأساليب التي يستخدمها القناص تلك الأساليب التي تتبعها وحدات الاستطلاع والمراقبة المتخصصة، ولكن قد تختلف أهدافها، أي أن القناص يزود مجموعة اللواء بقدرات الاستطلاع والمراقبة ولكنه يستخدمها عادة لاستمكان وتدمير الأهداف، ويجب أن يستغل مخطوطة مجموعة اللواء تلك القدرات، ولكن يجب عليهم الحذر عند توضيع عناصر القناصة في مهام الاستطلاع والمراقبة فقط.

ب. عزل النقاط. إحدى العمليات التقليدية التي ينفذها القناص هي عزل النقاط، حيث يقوم القناص بعزل الأهداف بغرض إعاقة، أو تدمير، أو منع تأثير العدو في منطقة مستهدفة، وتركز عملية عزل النقاط على استخدام القناص للعمل ضد هدف معين، ويجب على مجموعة اللواء توفير استخبارات ممتازة للتعامل مع الأهداف الصعبة والمحمية، لأن الهدف المؤمن قد يتطلب جمع استخبارات مفصلة واستخدام قناص على درجة عالية من الكفاءة لتنفيذ عزل ناجح.

ج. الإزعاج. إن استخدام عمليات الإزعاج توفر إسناداً لأهداف مجموعة اللواء لخفض الروح المعنوية لدى العدو و/ أو إبطاء حركته، وتعتبر مهمة الإزعاج ليست حاسمة، ولكنها تهدف إلى زرع الخوف النفسي في أفراد العدو وتقيد حرية حركتهم، وقد تتضمن إزعاجاً لأنواع معينة من الأهداف بغرض تعطيل بعض الوظائف الرئيسية مثل القيادة والسيطرة.

د. عمليات الأمن. هي عملية تقليدية لإسناد عمليات الطيف الكامل، حيث يوفر فريق القناصة الإسناد لعمليات الأمن بغرض حماية الوحدات التي يقوموا بإسنادها، وقد يتم توضيع فرق القناصة في مواقع قنص أو أطواق أمنية ذات إسناد متبادل من أجل إسناد العمليات الدفاعية أو لحماية المناورة التعرضية، علماً بأن قوة النيران المحدودة لفرق القناصة وقدرتها المحدودة على المناورة تجعلهم معرضين لخطر الانكشاف، ولتقليل ذلك الخطر يقوم المخططون بدمج القناصة مع الوحدات التعبوية الأخرى لإسنادهم عند الحاجة.

القناصة في إسناد العمليات التعرضية

9. أثناء العمليات التعرضية، يساعد القناصة القائد في إنجاز مهمته من خلال ما يلي:

- أ. الحصول على المعلومات.
- ب. حرمان العدو من موارده.
- ج. خداع العدو أو تحويله عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- د. إرباك العدو أثناء عملية إعادة التجمع أو إعادة التنظيم.

10. التقدم للتماس.

أ. يتم تنفيذ التقدم للتماس لتطوير الموقف من أجل الحصول على التماس مع العدو أو استعادته. ونظراً لطبيعة هذا النوع من العمليات والمرونة المرتبطة به فإن ذلك يوفر فرصة جيدة لاستخدام القناصة.

ب. في التقدم للتماس، يجب على فرق القناصة البدء بالتحرك في وقت مبكر قبل حركة القوة التي يساندوها، وهذا يسمح لهم بالحركة حسب وتيرتهم الخاصة وبالتالي عدم كشفهم من قبل العدو، كما يسمح لهم أيضاً بمشاغلة أي أهداف تمثل تهديداً لعملية التقدم، ويمكن لفرق القناصة استخدام الطرق العادية للتسلل خلسة إلى مواقع العدو، أو يمكن إدخالهم للمنطقة من خلال الآليات، أو الطائرات العامودية، أو من خلال القفز بالمظلات، أو القوارب.

ج. يجب على القائد الذي يتم اسناده أن يديم الاتصال مع فرق القناصة التي تعمل أمامه وتوفير الاسناد الذي تطلبه عند الحاجة.

11. الهجوم. الهجوم هو عملية تعرضية مصممة لتدمير أو قهر قوات العدو، أو مسك وتأمين الأرض، أو كلاهما معاً، ويعتبر أفضل استخدام للقناصة هو عندما يكون هناك وقت كافٍ للتخطيط السليم وانفتاحهم قبل الهجوم، ويمكن استخدام القناصة لإسناد الهجوم السريع أو المدبر.

أ. الهجوم السريع.

(1) يتميز الهجوم السريع بعدم توفر الوقت الكافي للقوات للتخطيط والتحضير، وهذا ينطبق على فرق القناصة التي تساند الهجوم السريع مما يعطي القناصة وقتاً أقل للتنسيق والتخطيط للعملية.

(2) نظراً لعدم توفر الوقت الكافي في الهجوم السريع فإن أفضل طريقة لاستخدام القناصة هي توضعهم مع قاعدة الإسناد للاستفادة من إمكانياتهم في إسناد قوة الهجوم.

محظور

ب. الهجوم المدبر.

(1) الهجوم المدبر هو نوع من العمل التعرضي الذي يتميز بالتخطيط المفصل والاستخدام المنسق للنيران والمناورة من أجل الاقتراب من العدو وتدميره أو هزيمته، وتمنح مراحل التنسيق والتخطيط بالهجوم المدبر القادة وقتاً كافياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من قناصتهم.

(2) يمكن استخدام القناصة بشكل فعال في الهجوم المدبر كما يلي:

- أ. توضعهم بالقرب من قاعدة الإسناد الناري، حيث تسمح لهم المناظير ودقة التسديد التي يتمتعوا بها بالتعامل مع أهداف العدو من مسافة بعيدة.
- ب. بعد اجتياز خط البدء من قبل قوات الإقتحام يمكن تكليف القناصة بواجبات لتشتيت محاولاته لشن الهجوم المعاكس أو قطع خطوط انسحابه أو إزعاج تعزيزات العدو.
- ج. يمكن استخدام القناصة مع قوة الاحتياط، شريطة توفير وسائل نقل مناسبة لهم للحركة واسناد قوة الاحتياط.

12. الهجمات ذات الأغراض الخاصة.

- أ. الخداع. يعتبر الخداع عمل تعرضي ويتم تنفيذه لغرض خداع العدو بخصوص موقع وتوقيت العمل التعرضي الرئيس للقوة، وتحاول القوات التي تنفذ الخداع تحقيق التماس بنيران مباشرة مع العدو، ولكن تتفادى في نفس الوقت الاشتباك الحاسم معه، ويعتبر القناصة قوة مثالية لتنفيذ الخداع. ويمكن استخدام القناصة في عمليات قنص نشطة بغرض تثبيت وازعاج قوات العدو من أجل السماح للقادة بتخطيط وتنفيذ المزيد من العمليات.
- ب. الاستطلاع بالقوة. هو عملية قتالية مصممة لاكتشاف أو اختبار قوة العدو، وتمركزه، ورد فعله، أو للحصول على معلومات أخرى. ينفذ القناصة الواجبات العامة في هذا النوع من العمليات لإسناد الوحدة الرئيسية، وأثناء عمليات الأسلحة الموحدة يقوم القناصة بتوفير الحماية بعيدة المدى للدبابات ضد أسلحة م/د المعادية المخفية من خلال استهداف أطقم الدبابات.

القناصة في إسناد العمليات الدفاعية

13. تهدف الواجبات الدفاعية لصد هجوم العدو وتدميره، وكسب الوقت، والاقتصاد في الجهد، أو تطوير الظروف المناسبة للتحويل للعمليات التعرضية، ويمكن لفريق القناصة إسناد العمليات الدفاعية بشكل عام من خلال القيام بما يلي:

محظور

- أ. تعزيز نيران وحدات الخطوط الأمامية.
- ب. توفير غطاء للمقتربات والموانع والأرض الميتة والمعالم الرئيسة على الأرض.
- ج. توفير نيران الحماية النهائية للقوات الصديقة في غياب أسلحة الإسناد.
- د. منع العدو من التسلل ومفاجأة الوحدات الصديقة.
- هـ. المشاركة في الدوريات المختلفة.

14. دفاع المنطقة (الدفاع الثابت).

أ. يحرم دفاع المنطقة العدو من الوصول إلى أرض معينة لمدة زمنية محددة، يقوم المُدافع بالاحتفاظ بالمعالم الأرضية التي يسعى المهاجم للوصول إليها، كما يقوم المُدافع بوضع القوات في المواقع التي تؤمن العمق والإسناد المتبادل. أن القصد من الدفاع هو (الاحتفاظ بالأرض) والتركيز بالاعتماد على القوة النارية من كافة الأسلحة المتوفرة بدلاً من المناورة. يستخدم قائد مجموعة اللواء الاحتياط بناءً على الأولويات مثل الهجوم المعاكس أو لاستعادة أي أرض تم خسارتها أثناء تقدم العدو الأولي. ويعمل فريق القناصة أمام الحافة الأمامية لمنطقة المعركة من أجل إعطاء الإنذار المبكر في حالة اقتراب العدو، ولتشيتت قواته، وإجبار العدو على الانفتاح المبكر. ويمكن أن يعمل القناصة مع قوات الاستطلاع، أو في نقاط المراقبة أو مواقع القتال الخارجية أو مع الحجابات كما ويمكن استخدام القناصة مع القطاعات الساترة.

ب. يقوم القناصة في دفاع المنطقة بتنفيذ ما يلي:

- (1) التحرك ليلاً إلى المواقع المحددة.
- (2) إنشاء مواقع للاختباء يمكنه من خلالها حماية ومراقبة مقتربات العدو المحتملة.
- (3) إعطاء إنذار للقوات المدافعة ضد الهجمات المعادية الوشيكة (نهاراً أو ليلاً)، أو عناصر المراقبة المعادية، أو التي تحاول التسلل.
- (4) التعامل مع الأهداف الساترة ضمن منطقة العمليات وضمن المدى.
- (5) جمع المعلومات عن ميدان المعركة.

ملاحظات:

* عندما يعمل القناصة مع الاستطلاع أو عناصر المناورة في مواقع القتال الخارجية ونقاط المراقبة، يجب تحديد علاقة القيادة والإسناد بين القناصة وهذه القوات.

* عند توضع فريق القناصة بعيداً عن مواقع القوات فيجب عليهم تحضير مواقع للاختباء والتي تكون عادة بإسناد من عناصر المشاة، وتحضير بطاقات المدى لمواقعهم الرئيسة والبديلة والثانوية.

* عند العمل أمام (ح أ م) للوحدة يجب على القناصة إجراء التنسيق مع وحدات الخطوط الأمامية لتجنب القتل بالنيران الصديقة، وكذلك تنسيق عملية المرور للخلف من خلال القوات المدافعة بعد إنجاز مهمتهم أمام الحد الأمامي للدفاع، والتأكد من وضعهم في الخطة الدفاعية لتلك الوحدة كعنصر أمن ملحق يعمل ضمن القطاع الخاص بهذه الوحدة، وكما تم توضيحه سابقاً.

محظور

15. الدفاع المتحرك. يركز الدفاع المتحرك على تدمير العدو من خلال الهجوم الحاسم بواسطة قوة ضاربة. يُستخدم القناصة عادة في الدفاع المتحرك كما يلي:

- أ. مع عناصر الأمن لعزل قوات العدو، وتوفير غطاء للمقتربات وطرق انسحاب القوات الصديقة، ولمنع تعزيزات العدو، وللمساعدة في مراقبة الأهداف والمناطق المحيطة بها.
- ب. مع قوات التثبيت، وفي هذه الحالة تُستخدم عناصر القناصة كما في دفاع المنطقة.

16. الهجوم المعاكس.

- أ. الهجوم المعاكس هو هجوم ينفذه جزء من القوة المدافعة أو كلها ضد قوة هجوم معادية.
- ب. إذا سمح الوقت وكانت المسافة قصيرة يمكن استخدام القناصة بفاعلية مع قوات الهجوم المعاكس، والتي تكون عادة قوة احتياط أو وحدات ليست في تماس مع العدو، وتكون ذات حجم محدود، ويمكن أن تكون القدرة القتالية المضاعفة للقناص ذات قيمة في هذا النوع من العمليات.

17. التراجع.

- أ. يتضمن هذا النوع من العمليات الدفاعية الحركة المنظمة بعيداً عن العدو، يمكن استخدام القناصة لتنفيذ ما يلي:

- (1) إعاقة تقدم العدو وقطع التماس معه، وبنفس الوقت إزعاجه، وخداعه، وإرباكه.
- (2) يمكن لنيران القناصة أن تحسن من الروح المعنوية للقوات الصديقة المنسحبة.
- (3) يعمل القناصة على إبطاء زخم العدو وإيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفه.
- (4) يمكن للقناصة أيضاً توفير غطاء للموانع.

- ب. أثناء عمليات التراجع يتم استخدام فريق القناصة عادة مع عناصر الأمن بالمؤخرة ويتحرك معهم، وينسحب الفريق مع أو قبل وحدات المناورة، وعندما يفتح القناص مع حرس المؤخرة يجب أن تتضمن الخطط الموضوعية احتمالية قيام العدو بتجاوزهم، وهو ما قد يضع القناص خلف خطوط العدو. يمكن لفريق القناصة أيضاً البقاء خلف القوات المتراجعة لتنفيذ عمليات القنص وجمع المعلومات عن العدو، ويجب إدامة الاتصالات مع القناصة بحيث يمكنهم تمرير المعلومات والاستخبارات، والسيطرة على حركتهم، والترتيب لعملية الاستخلاص، والسماح لفريق القناصة بطلب النيران غير المباشرة.

القناصة في إسناد العمليات التعبوية المساندة

18. يتم التخطيط للعمليات التعبوية المساندة وتنفيذها كجزء من مهمة تعرضية أو دفاعية من أجل تحقيق التفوق التعبوي أو الحفاظ عليه، وفي مثل هذا النوع من العمليات توفر فرق القناصة إسناداً لخطة القائد عن طريق تزويد النيران الدقيقة بعيدة المدى والمراقبة. يمكن للقناصة إسناد العديد من العمليات التعبوية المساندة مثل عمليات الاتصال، والتبديل، وعمليات المرور، وعمليات الاقتحام الجوي، والعمليات المحمولة جواً، والعمليات البرمائية.

19. عمليات الاتصال.

أ. يتم تنفيذ عمليات الاتصال لضمان اتصال قوتين أو أكثر من القوات للقوات لتحقيق ما يلي:

- (1) تطويق قوات العدو.
 - (2) مساعدة القوات الصديقة على قطع التماس.
 - (3) اتصال قوة مهاجمة مع قوة أخرى في أرض العدو.
 - (4) انضمام قوة إلى قوات أخرى في منطقة عمليات منفصلة.
- ب. قد يقوم القناصة بمنع العدو من الوصول إلى منطقة معينة قبل تمكّن الوحدة المسندة من تحقيق الاتصال بالقوات الصديقة الأخرى، وبالطبع يستطيع القناصة التسلل إلى مناطق الاتصال مسبقاً استخدام النيران المباشرة وتوجيه النيران غير المباشرة لمنع العدو من التقدم إلى داخل تلك المنطقة، ويقوم القناصة عادة، أثناء عملية الاتصال، بالحماية والمراقبة وتوفير الأمن للأجنحة.

20. عمليات التبديل.

- أ. التبديل هو عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناء على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجرى تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة).
- ب. يقوم فريق القناصة وعناصر الاستطلاع بعملية التبديل قبل الوحدات الرئيسية، ويجب أن يتم إيجاز عناصر القناصة الداخلة بشكل كامل وأن يكونوا جاهزين لإسناد الجسم الرئيس أثناء عملية التبديل.

محظور

21.

عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة.

- أ. عمليات المرور هو الحركة المنسقة للأمام أو للخلف لوحدة أو أكثر من خلال وحدة أخرى.
- ب. عند تنفيذ عمليات المرور إلى الأمام يكون القناص مقيداً بالأهداف السانحة أو الواجبات العامة حسب قصد القائد.
- ج. عند عمليات المرور للخلف تقوم فرق القناصة عادة بتوفير الحماية والمراقبة، بالإضافة إلى تأمين المؤخرة والأجنحة.

22.

عمليات الاقتحام الجوي.

- أ. هي عبارة عن عمليات تقوم فيها قوات الاقتحام بالمناورة في ساحة المعركة تحت سيطرة أحد قادة المناورة البرية أو الجوية للاشتباك مع العدو وتدمير قواته أو مسك والاستيلاء على الأرض الرئيسية من خلال استخدام قوة النيران، وقابلية الحركة، والدمج الكامل مع موارد الطائرات العمودية.
- ب. يمكن أن يكون تأثير القناصة فاعلية كبيرة عند استخدامهم في عمليات الاقتحام الجوي، وذلك نظراً لمرونتهم في الحركة وامتلاكهم للنيران الدقيقة بعيدة المدى، كما أن موارد الاقتحام الجوي أيضاً تُمكن القائد من إدخال واستخلاص قناصته عندما يشاء.

23.

العمليات المحمولة جواً.

- أ. تشمل العمليات المحمولة جواً على نقل القوات القتالية والإمدادات المساندة لهم إلى المنطقة المستهدفة عن طريق الجو من أجل تنفيذ مهمة تعبوية أو عملياتية أو استراتيجية.
- ب. إن استخدام القناصة في العمليات المحمولة جواً يزيد من مرونة القوات المحمولة جواً، بسبب قدرة القناصة على الوصول إلى مدى بعيد وسرعة استجابتهم التي تسمح لهم بالعمل في كافة أنحاء منطقة العمليات، حيث يمكن للقناصة الذين يتم إدخالهم مع الوحدات المحمولة جواً التحرك إلى المنطقة المستهدفة ومراقبة الهدف حتى تصبح القوات الصديقة جاهزة للهجوم عليه، ويمكن إدخال القناصة أيضاً مع الوحدات المحمولة جواً بغرض القضاء على هدف معين.

24.

العمليات البرمائية.

- أ. تنطلق العمليات البرمائية من البحر أو البر عن طريق قوة برمائية باستخدام السفن أو الطائرات، ويكون الغرض الرئيس هو وضع قوات إبرار على شاطئ معادٍ لإنجاز مهمة مخصصة.

محظور

ب. يجب على فرق القناصة التواجد على الشاطئ قبل أو مع قوات الأبرار ما قبل الاقتحام، أو مع الموجة الأولى، حيث تمكنهم المناظير المتقدمة التي بحوزتهم وأساليب المراقبة من تحديد مخابئ العدو التي قد لا يستطيع كشفها الآخرون، كما يمكن للقناصة تحدي المخابئ المعادية التي تقوم بالإسناد المتبادل، ويساعد ذلك فرق القناصة على تحديد أولويات التعامل مع مخابئ العدو.

25. عمليات القوات المحاصرة. يعتبر الدور الأساس للقناص عند إسناد قوة محاصرة هو الحركة حول المكان حسب الحاجة لقتل أكبر عدد ممكن من القوات المعادية المهاجمة.

26. العمليات الليلية

أ. يمكن لفريق القناصة العمل في كافة الأجواء وظروف الطقس بالنهار أو الليل، وتشتمل عمليات القناصة الليلية على أي نشاطات يقوم فيها الفريق بتنفيذ المراقبة، والحماية، والاستطلاع، أو تنفيذ أعمال أخرى في ظروف الرؤية المحدودة.

ب. غالباً ما تتضمن عمليات القناصة الليلية استخدام التصوير الحراري وأجهزة الرؤية الليلية المتقدمة، حيث تُمكن هذه الأجهزة القناصة من تنفيذ أي عملية أثناء الليل، وتزيد من الإلمام بالموقف بالنسبة للتهديد وبيئة العمليات، كما تزيد من المدى المؤثر للعين أثناء الليل، وتُمكن القناص من الحركة والانتقال إلى مسافات أكبر في ظل إضاءة محدودة. تتضمن الإمكانيات الأخرى للقناصة في العمليات الليلية ما يلي:

(1) يمكن للقناصة استخدام أجهزة الرؤية الليلية لكشف استخدام العدو للإضاءة تحت الحمراء.

(2) يمكن نزع أجهزة الرؤية الليلية المثبتة على الأسلحة وحملها باليد لكي يتم استخدامها لأغراض أخرى مثل المراقبة.

ج. تفرض العمليات الليلية بعض التحديدات على التصوير الحراري وأجهزة الرؤية الليلية المتقدمة وكما يلي:

(1) إن الاستخدام غير الصحيح وإمكانية كشف استخدام بعض أجهزة الرؤية الليلية من قبل العدو يعرض مهمة كل من القناصة والوحدات المُسندة والمهمة بكاملها للخطر.

(2) بما أن بعض أجهزة الرؤية الليلية تستخدم مصادر إضاءة فإنه يمكن للعدو كشفها بأجهزة الرؤية الليلية السلبية.

(3) يمكن للدخان الكيماوي أو الإضاءة أن تقلل من فاعلية الأشعة تحت الحمراء.

محظور

- (4) تتأثر أجهزة الرؤية الليلية بظروف الطقس السيء، فمثلاً من شأن الضباب والرطوبة على العدسة الشبكية أن تشوه الصورة.
- (5) تتأثر بعض أجهزة الرؤية الليلية سلباً بالضوء الساطع.
- (6) من شأن الاستخدام المتواصل لأجهزة الرؤية الليلية أن يُتعب العين.

27. العمليات في البيئات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

أ. بما أن فرق القناصة يمكن أن تعمل على الأجنحة أو أمام الوحدة فإنه يمكن أن تعمل كفرق كشف عن أسلحة الدمار الشامل في حال تم تزويدها بمعدات كشف، لذا على القناصة أن يكونوا مدربين قادرين على العمل في بيئة العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

ب. قد يواجه القناصة التحديات التالية عند العمل في ظروف العوامل البيولوجية والكيميائية والإشعاعية والنووية:

- (1) بما أن القناصة يعملون غالباً بعيداً عن القوات الأخرى فقد لا يحصلون على الإنذار المبكر الخاص بالهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
 - (2) لا يُطلب من القناصة التسلل خلسة عبر المناطق الملوثة، حيث أن ارتدائهم لمعدات الوقاية أثناء التسلل من شأنه أن يتسبب في الجفاف للقناصة أو الإصابة بارتفاع الحرارة.
 - (3) إن معدات الوقاية غير مصممة لتحمل مشقة الحركة التعبوية للقناصة.
- ج. إن التخطيط الجيد، وتطبيق تمارين المعركة للتعامل مع العوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والمعلومات الاستخباراتية عن التهديد يمكن أن تخفف من التحديات السابقة، ويجب على الفرق حمل معدات الوقاية المناسبة، كما أن التخطيط والفترة الزمنية للتنفيذ يجب أن تراعي حصول زيادة في الوزن الذي يحمله القناص وكذلك تعرضه للتعب والإعياء نتيجة لذلك.

إسناد العمليات في المناطق الحضرية (المبنية)

28. يساهم القناصة في عمليات المناطق المبنية من خلال استهداف بعض جنود العدو الهامين أو استهداف بعض المعدات عالية القيمة بالنسبة للعدو، إذ تسمح نيران القناصة الدقيقة وأجهزة الرؤية الليلية المتقدمة بمشاهدة الأهداف وإحداث الإصابات بين صفوف العدو مع تلافي الأضرار الجانبية.

29. تتميز البيئة الحضرية (المبنية) بخصائص عديدة مثل وجود المباني، وقلة المساحات المفتوحة، والشوارع، وتؤثر هذه الخصائص وتضاريس المناطق المبنية على عمليات القناصة كما يلي:

محظور

- أ. المراقبة وميادين الرمي، تقلل المناطق المبنية من مدى المراقبة التي يقوم بها القناص وتحدد من ميادين الرمي. كما أن الأهداف في الغالب تنكشف للقناص لفترة قصيرة على المديات المتوسطة (أي على مسافة 200 متر أو أقل).
- ب. التخفية والتستر، توفر المناطق المبنية طرقاً مخفية أسفل وأعلى سطح الأرض، وخلال المباني أيضاً، وعادة ما توفر المناطق المبنية التخفية والتستر للفرد المدافع والذي يقوم باحتلال مواقع حصينة، في المقابل، قد يُجبر المهاجم على كشف نفسه أثناء عملية التقدم.
- ج. كثافة القوات، نظراً لطبيعة الموانع والتضاريس الموجودة في المناطق المبنية فإن كثافة القوات على الأرض تزيد بنسبة تصل (3 إلى 5) مرات لكل من المهاجم والمدافع.
- د. تؤثر كثافة المباني من فعالية الاتصالات اللاسلكية وتضعفها، كما أن قدرات المراقبة المحدودة تُصعب السيطرة، ويمكن للمدافع استخدام الاتصالات السلكية للمساعدة في التغلب على هذه القيود، ولكن قد يكون ذلك صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، وقد توفر الهواتف التي تعتمد على الأقمار الصناعية خياراً آخر للأفراد المدافعين.
- هـ. تعتبر عمليات المناطق المبنية مرهقة وتسبب المزيد من الضغوطات لكافة الأفراد، بما في ذلك القناصة، أكثر من العمليات في البيئات الأخرى، ومن العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغوطات القتال القريب المستمر، والعدد الكبير للمصابين، والأهداف التي تظهر لفترة قصيرة فقط، بالإضافة إلى التعرض للنيران من الأعداء غير المشاهدين.

التحضير للمهمة وتنفيذها في المناطق المبنية

30. يجب التحضير للعمليات وتنفيذها جيداً في المناطق المبنية كما هو الحال في العمليات الأخرى.
- أ. أولويات الاشتباك. تعتمد أولويات الاشتباك للقناصة مع الأهداف المعادية حسب أهميتها النسبية لنجاح العدو.
- ب. الخطط والاستخبارات. تتطلب العمليات في المناطق المبنية استخبارات مفصلة، ويشترك القائد وهيئة الركن والضابط المسؤول عن القناصة في التخطيط لعمليات القناصة، حيث يقوموا بتحليل جميع متغيرات المهمة مع التركيز على نجاح المهمة بأقل خسائر ممكنة للقوات الصديقة.
- (1) تأثير قوة العدو على حرية الحركة للقناص. إن معرفة قوة العدو في منطقة العمليات ضرورية في جميع مراحل التخطيط وذلك بسبب تأثيرها على حرية الحركة للقناص وكما هو موضح في الجدول رقم (2).

محظور

موقف العدو	التأثير على القناص
ضعيف، غير منظم، يسهل استثماره	يسمح بحرية الحركة للقناص ويوفر العديد من الفرص لاستثمار العدو
أقل ضعفاً وتنظيماً، ولكنه ما زال يمكن استثماره	يسمح بحرية حركة محدودة للقناص ولكنه يوفر القليل من فرص استثمار العدو
قوي ويصعب استثماره	لا يسمح بحرية الحركة للقناص ويوفر القليل من فرص استثمار العدو

الجدول رقم (2) تأثير موقف العدو على بيئة القناص

- (2) موقع العدو. تشمل عملية التخطيط المعرفة العامة والخاصة لمواقع العدو المعروفة أو المشتبه بها (منطقة، مبنى، طابق، غرفة).
- (3) موقف القوات الصديقة. يجب على القناص اعتبار ما يلي عند التخطيط لموقف القوات الصديقة:

- (أ) قصد القائد، والمهمة، وخطط الوحدة في المنطقة.
- (ب) مدى توفر الإسناد الخارجي.
- (ج) موقع قوة التدخل السريع وقدرتها على الوصول.

- (4) العادات المتبعة في المنطقة المحلية. يجب أن يأخذ المخططون وقتهم لتحديد العادات المتبعة في المنطقة مثل السير على الأقدام، ومواقع العبوات النافذة المبتكرة المعروفة أو المشتبه بها، وعادات اللعب لدى الأطفال وغيرها من العادات.
- (5) التوقيينات. يتطلب وصول فريق القناصة إلى مواقعهم وقتاً إضافياً أكثر من المعتاد في البيئات الأخرى، وعادةً ما يكون ذلك من (24 - 48) ساعة، وخلال هذا الوقت، تنفذ الوحدة استطلاعاً مفصلاً لمواقع الاختباء المناسبة بالإضافة إلى طرق الدخول إلى الموقع والخروج منه.

- (6) الخرائط والصور الجوية. على الرغم من إظهار الخرائط التعبوية للقليل من التفاصيل حول المعالم الاصطناعية إلا أنها توفر تفاصيل مفيدة للأرض المجاورة للمناطق المبنية، وعند التخطيط يجب على فريق القناصة استخدام صور جوية بالإضافة إلى الخرائط التعبوية للحصول على معلومات أكثر دقة للمنطقة.

- (7) معلومات الجهات المدنية والقوات العسكرية المحلية. يجب الاستفادة من المعلومات التفصيلية المتوفرة عن منطقة العمليات والتي يمكن الحصول عليها من الجهات المدنية، وشبكة الانترنت، والقوات العسكرية المحلية، وتشمل هذه المعلومات:

- (أ) خرائط المدن ذات المقياس الكبير.

محظور

- (ب) مخططات شبكات الصرف تحت الأرض، والخدمات، والنقل، والبنية التحتية الأخرى.
- (ج) معلومات حول المباني العامة الرئيسية في المنطقة وسجل بأسماء الأشخاص الرئيسيين في المباني والدوائر الحكومية.
- (د) حجم وكثافة السكان في المنطقة.
- (هـ) قدرات الشرطة والأمن.
- (و) مراكز الدفاع المدني، وملاجئ الغارات الجوية، وخدمات الإطفاء.
- (ز) مرافق الخدمات العامة (مثل البريد والصحة).
- (ح) المرافق الصحية.
- (ط) منشآت الاتصالات العامة.

31. الإجراءات. يجب على القادة القيام بما يلي عند تحديد الموقع/ المواقع المناسبة:

- أ. التنسيق مع الوحدات المرؤوسة.
- ب. صرف الأوامر لقسم القناصة، حيث تتطلب الأوامر وإجراءات المعركة وقتاً أقصر في حال شارك القسم كاملاً في التخطيط.
- ج. إدخال فريق القناصة إلى الموقع أثناء أوقات الظلام (ما بين الساعة 12 ليلاً إلى 4 صباحاً بالتوقيت المحلي)، على أن يكون عنصر الأمن متواجداً بموقعه لتغطية حركة فريق القناصة إلى الموقع.

32. يقوم فريق القناصة بما يلي حال الدخول إلى الموقع:

- أ. الأخذ بالاعتبار احتلال جميع المباني حتى يتم تطهيرها فعلياً.
- ب. إنشاء المخبأ عند وجود الفريق في الموقع فقط والأخذ بالاعتبار سلامة المنطقة، وفي حال كانت الغرفة مؤنثة ومرئية من نقاط أخرى، فعليهم ترك الأثاث مكانه.
- ج. البدء بالمراقبة وإرسال تقرير نقطة المراقبة بعد الانتهاء من عملية التأسيس الأولي للمخبأ.

33. إسناد العمليات التعرضية في المناطق المبنية. عادةً ما يقسم استخدام القناصة إلى ثلاثة مراحل

خلال الهجوم في المنطقة المبنية:

- أ. العزل. هذه المرحلة مصممة لعزل منطقة المعركة باحتلال الأرض المسيطرة على المقتربات المؤدية إلى ميدان المعركة، وخلال هذه المرحلة، يوجه القناص نيران دقيقة وطويلة المدى على الأهداف السانحة.

محظور

ب. الدخول. تتكون هذه المرحلة من التقدم إلى المنطقة المبنية واحتلال موطن قدم، وخلال هذه المرحلة، يتقدم القناصة إلى الأمام إلى مواقعهم الأولية لتوفير الإسناد لمتابعة الهجوم.

ج. التطهير. يتكون التطهير من تقدم الوحدات الصديقة خلال المنطقة المبنية وفقاً لقصد القائد، يجب أن يعمل فريق القناصة في مختلف مناطق العمليات بالتحرك مع الوحدة وإسنادها، ويجب عليهم العمل بعيداً عن الجنود حاملي البنادق لتجنب تداخل الرماية على أن يكون القناص قريب بما يكفي للتعامل مع الأهداف الأبعد التي تشكل تهديداً لتقدم القوة، ويمكن لفرق القناصة العمل بشكل مستقل للبحث عن الأهداف السانحة، خاصةً قناصي العدو.

34. إسناد العمليات الدفاعية في المناطق المبنية. في العمليات الدفاعية، يتم توزيع القناصة في المباني التي توفر أفضل ميادين رمي ومراقبة بعيدة المدى، ويتم تكليفهم بمهام مختلفة لتنفيذها منها:

- أ. النيران المضادة للقناصة.
- ب. الرماية على الأهداف المعادية الرئيسية.
- ج. حرمان العدو من الوصول إلى مناطق ومقتربات معينة.
- د. مراقبة الأجنحة والمناطق الخلفية.
- هـ. إسناد الهجمات المعاكسة.
- و. منع العدو من المراقبة.

35. الانسحاب في المناطق المبنية. يجب على فريق القناصة الانسحاب ليلاً ما أمكن، ويجب أن تتوفر في الموقع عناصر حماية قبل الانسحاب بوقت كافٍ وذلك لإسناد انسحاب فريق القناصة، ينفذ الفريق الانسحاب إلى موقع الاتصال بالقوات الصديقة المحدد مسبقاً ومن ثم الانضمام إلى الخطوط الصديقة.

القناصة في إسناد عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

36. يمكن استخدام فريق القناصة في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية لتوجيه نيران محددة ودقيقة على أهداف معينة أو جمع المعلومات بما يتوافق مع قواعد الاشتباك، حيث تختلف قواعد الاشتباك للقناصة عن تلك التي تنطبق على بقية أفراد الوحدة.

37. يمكن أن يُمنح القناصة التعليمات للتعامل مع الأهداف عالية الخطورة وذلك حسب تقديرهم من أجل الحفاظ على حياتهم.

محظور

38. الواجبات. قد يخصص القائد واجبات محددة للقناصة عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، حيث يمكن للقناصة تنفيذ ما يلي:

- أ. الاشتباك مع الخارجين عن القانون المتورطين بعمليات الاختطاف المختلفة واحتجاز الرهائن.
- ب. الاشتباك مع القناصة الخارجين عن القانون كأهداف سانحة أو كجزء من عملية تطهير مدبرة.
- ج. احتلال مواقع مخفية بسرية لمراقبة مناطق معينة.
- د. تسجيل جميع النشاطات المثيرة للشك في منطقة المراقبة والإبلاغ عنها.
- هـ. المساعدة في تنسيق نشاطات العناصر الأخرى بالاستفادة من مواقع المراقبة المخفية.
- و. حماية العناصر الأخرى للقوات الصديقة والجهات غير العسكرية العاملة معها مثل عناصر الإطفاء وأطقم الصيانة المدنية.

39. الرهائن.

- أ. للاشتباك مع الإرهابيين الذين يحتجزون رهائن وإصابتهم من الطلقة الأولى، يجب أن يأخذ القناص موقعاً جيداً، وغير مكشوف، وقريب من الهدف.
- ب. يجب أن يتذكر القادة أن رماية القناص لا تعني قتل الإرهابي فوراً أو إنقاذ الرهينة حتى وإن كانت رماية القناص دقيقة ومسددة، فعند إصابة الهدف، قد يقتل الإرهابي الرهينة متعمداً، وقد يكون القتل عرضياً (غير متعمد) بسبب إصابته التي ينتج عنها تشنج في عضلات الإرهابي الأمر الذي قد يتسبب بضغطه على الزناد.

العمليات المضادة للقناصة

40. القصد من العمليات المضادة للقناصة هو التخلص من تهديد قناصة العدو، مما يتطلب من فريق القناصة التخطيط الشامل لأي عملية مضادة للقناصة لأنها تعتبر معركة بين طرفين يتمتعان بمستوى عالي من التدريب. وينفذ القناصة الخطوات التالية خلال العمليات المضادة للقناصة:

- أ. تحديد التهديد.
- ب. جمع المعلومات.
- ج. تحديد أنماط سلوك العدو.
- د. تحديد أفضل موقع ووقت للاشتباك مع العدو.
- هـ. الاشتباك مع العدو.

أ. لتحديد تهديد القناصة ومتطلبات تنفيذ عمليات مضادة للقناصة، يجب أن إبلاغ القناصة بأية معلومات ترد في تقارير الوحدات الصديقة التي تعمل في المنطقة والتي تتضمن:

- (1) تحديد موقع جنود العدو الذين يرتدون ملابس مموهة بشكل خاص (مميز).
- (2) تحديد موقع جنود العدو الذين يحملون أسلحة ذات سبطانة طويلة، أو مثبت عليها مناظير، أو محمولة في كيس أو صندوق.
- (3) حدوث إصابات ضمن الأفراد الرئيسيين لقواتنا (القادة، أو كبار ضباط الصف، أو أعضاء أطقم الأسلحة) وتزامن ذلك مع انخفاض نشاطات دوريات العدو.
- (4) التقارير عن وجود انعكاس لضوء من عدسات المناظير.
- (5) تقارير وحدات الاستخبارات والاستطلاع حول وجود مجموعات وحدات صغيرة من أفراد العدو (1 - 3) جنود.

(6) العثور على طلقة واحدة تم رمايتها بنفس العيار الذي يستخدمه قناصة العدو.

ب. عندما يحدد فريق القناصة أن قناص للعدو يعمل في منطقة الوحدة، فعليه التأكد من تنفيذ الوحدة للإجراءات السلبية المضادة التالية ضد نيران قناص العدو:

- (1) تجنب تنفيذ الأعمال اليومية بشكل روتيني، مثل أوقات تناول الوجبات، أو أوقات إعادة التزويد بالذخيرة، أو الإجراءات في منطقة التجمع، أو دوريات الطرق، أو الطرق إلى نقطة الالتقاء على الهدف، أو أي نشاطات يومية ثابتة.
- (2) تنفيذ بعض النشاطات تحت ساتر أو في أوقات الرؤية المحدودة مثل (التجمع، أو تقديم الإجازات).
- (3) تغطية وتخفية جميع المعدات.
- (4) إزالة الرتبة وعدم إلقاء التحية لأي شخص.
- (5) تجنب القادة للتصرفات التي تدل على أنهم من المسؤولين.
- (6) زيادة قدرات مراقبة الوحدة بأساليب تشمل نقاط المراقبة.
- (7) إبلاغ الدوريات للبحث عن إشارات وجود قناص، مثل طلقة واحدة تم رمايتها ومواد التمويه غير تلك التي تستخدمها الوحدة الصديقة.
- (8) عدم الاستهانة بالنساء، وتذكر أن حوالي نصف القناصين في الدول النامية من النساء.

42. جمع المعلومات.

أ. يجب على القناص أن يعرف أكبر قدر ممكن من المعلومات فيما يتعلق بمواقع نيران قناص العدو وأوقات رمايته. ويعتبر ركن الاستخبارات أفضل مصدر لمثل هذه المعلومات، بينما يعتبر الإيجاز الذي يقدمه القناصة المغادرون لموقع المراقبة أمراً قيماً للغاية (يقدم هذا الإيجاز خلال عملية التبديل في الموقع، فعلى القناصة الاحتفاظ بإيجازات وسجلات مفصلة لجميع الأنشطة المضادة للقناصة في منطقة العمليات كما مر سابقاً).

ب. مقابلة الشهود. قد يحصل القناص على بعض المعلومات من الجنود الذين تعرضوا لنيران قناص العدو، ويعرف من خلال ذلك أوقات ومواقع نيران القناص ومصادرهما الممكنة.

ج. فحص المصابين. يقوم بفحص القناص المصاب من القوات الصديقة لتحديد اتجاه النيران التي أصابته.

43. تحديد أنماط سلوك العدو. يعمل القناص على تقييم المعلومات التي جمعها للكشف عن أنماط سلوك قناص العدو، فينفذ قناص القوات الصديقة استطلاعاً من الخارطة والأرض ويدرس الصور الجوية لتحديد نماذج الحركة، ويضع نفسه مكان قناص العدو ويسأل نفسه، "كيف يمكن لي أن أنجز المهمة لو كنت مكان قناص العدو؟"

44. تحديد أفضل موقع ووقت للاشتباك مع العدو.

أ. عندما يحدد القناص نموذج أو سلوك اعتيادي لقناص العدو، يستطيع عندها تحديد أفضل موقع ووقت للاشتباك معه، ويجب على القناص طلب ما يلي:

- (1) إحداثيات الطرق وخطة النيران للوحدة العاملة في المنطقة.
- (2) أهداف الإسناد الناري المخطط لها مسبقاً.
- (3) إسناد من عناصر المشاة لجر العدو إلى منطقة معينة أو نصب كمين له.
- (4) فرق قناصة إضافية لتوفير الإسناد المتبادل.
- (5) استدراج القناص إلى مناطق الاشتباك المحتملة لخداع قناص العدو بدفعه للبدء بالرماية.

ملاحظة: يجب أن تكون جميع العناصر المذكورة اعلاه في مكانها بموعد أقصاه 12 ساعة قبل وقت الاشتباك المتوقع مع قناص العدو.

ب. يجب أن يتجاهل القناص المعركة الأكبر التي تدور حوله خلال العملية المضادة للقناصة، ويجب عليه أن يركز على هدف واحد وهو قناص العدو، ومع هذا يتجنب فريق القناصة الاشتباك

محظور

بمعركة طويلة مع قناص العدو، ففي حال اخماد موقع فريق القناصة بنيران قناصة العدو ولم يتمكن الفريق من تحديد موقعهم، يستخدم فريق القناصة قنابل دخان يدوية أو دخان المدافع والهاون لحجب رؤية قناص العدو، وفي حال وفر الدخان حجب كافي، يقطع الفريق التماس ويخلي المنقطة ويطلب نيران غير مباشرة على موقع قناص العدو، أما في حال فشل الدخان في حجب الرؤية بشكل كافي، يطلب فريق القناصة مهمة اخماد فورية ضد موقع قناص العدو، ومن ثم يقطع الفريق التماس تحت سائر من النيران غير المباشرة.

الفصل الخامس

الإسناد الإداري لعمليات القنافة

محظور

الفصل الخامس

الإسناد الإداري لعمليات القناصة

عام

1. يعتبر تزويد القناصة أثناء العمليات من الأمور التي يجب التخطيط لها وتنفيذها بقدر كبير من الحذر والاهتمام لأنها قد تتسبب في كشف موقع القناصة وتعريض مهمتهم وسلامتهم للخطر.

2. نظراً لطبيعة عمل القناصة والتي عادة ما تكون بشكل مستقل ولفترات طويلة أحياناً، وبسبب الصعوبات المتعلقة بإعادة تزويدهم، فإن هذا يتطلب تدريبهم على الإكتفاء الذاتي والتعايش لفترات تصل أحياناً لـ (72) ساعة.

3. يتم تنسيق النواحي المتعلقة بتزويد القناصة مع ضابط إمداد الوحدة المسندة، ويتم تضمين إجراءات التزويد في أمر العمليات الذي يتم إصداره للقناصة من المستوى الأعلى، ويشمل التنسيق ما يلي:

- أ. وسائل التزويد.
- ب. توقيتات التزويد.
- ج. المواد التي سيتم تزويدها.
- د. إجراءات طلب التزويد الطارئة.
- هـ. إجراءات الإخلاء الطبي للقناص.
- و. معايير إنهاء مهمة القناص والانسحاب عند عدم القدرة على تزويد القناص.

4. الاعتبارات الخاصة للإسناد الإداري لعمليات القناصة.

- أ. نظراً لطبيعة عمل القناصة التي تعتمد على انتشارهم في مناطق واسعة، فمن الضروري أن يكون لديهم القدرة على الاعتماد على أنفسهم في الأمور الإدارية ما أمكن.
- ب. على الرغم من امتلاك القناصة لبعض وسائل النقل، إلا أن عناصر القناصة في معظم المهام التعبوية تقوم بالمناورة راجلة وبدون استخدام الآليات.
- ج. يحمل عناصر القناصة المعدات والذخيرة المطلوبة لإتمام المهمة فقط، ويجب تضمين وزن المعدات والذخيرة وعملية إعادة التزويد التعبوي في عملية التخطيط.
- د. يجب أن لا تؤدي عمليات الإسناد الإداري إلى تعريض مهمة القناص للخطر.
- هـ. ضرورة التفكير في طرق التزويد المبتكرة بسبب بيئة العمليات للقناصة والتي قد لا تناسبها طرق ووسائل الإدامة التقليدية.

محظور

- و. في حال تعذر توفير الإسناد الإداري للقناص بعد فترة طويلة بسبب اعتبارات الموقف، يجب عندها إنهاء العملية أو تبديل القناص.
- ز. تدريب القناصة على عمليات التكيف والتأقلم واستغلال الموارد المتوفرة في البيئة المحلية.
- ح. تدريب القناصة على بعض المهارات الخاصة التي قد يحتاجونها في عملياتهم في حال تأخر أو تعذر عمليات الإسناد لهم.

5. الذخيرة. يجب أن يتوفر للقناص عدة أنواع من الذخيرة بناءً على نوع السلاح الذي يستخدمه والأهداف المتوقع التعامل معها خلال العملية، لذا يحمل القناص ذخيرة الخط الأول حسب ما هو محدد في الأوامر التعبوية المستديمة بالإضافة إلى أية ذخيرة خاصة قد يحتاجها حسب العملية التي سيتم تنفيذها، ويتم حمل المستوى المقرر من الذخيرة في حال كانت المهمة لفترة طويلة. ويراعي القناص دائماً مبدأ الاقتصاد بالذخيرة أثناء العملية بحيث لا يطلق النار إلا إذا كان الهدف المعادي ذو قيمة عالية لمهمته.

6. المعدات. يتم تفقد المعدات والأسلحة التي يحملها القناصة للتأكد من سلامة المعدات وإمكانية إعادة التزود بها لكل عملية مثل المناظير التلسكوبية للبندقية، أجهزة الرؤية الليلية، مواد ومعدات التمويه ومعدات تجهيز الموقع.

7. الإسناد الطبي. من الضروري عمل خطة إخلاء لتغطية عمليات القناصة، وعلى القناص أيضاً أن يكون قد تلقى التدريبات الأساسية في الإسعافات الأولية (المسعف الميداني)، وحمل مواد طبية تساهم في تثبيت حالة الإصابة أثناء انتظار عملية الإخلاء. ويراعى في عمليات الإسناد الطبي للقناصة ما يلي:

- أ. صعوبة الوصول إلى المصابين في بعض المناطق مثل الأرض الوعرة.
- ب. بعض المناطق تحتاج إلى مهارات فنية خاصة مثل تسلق الجبال لإخلاء الإصابات.
- ج. قد تتطلب عمليات الإسناد الطبي وقتاً أطول من المعتاد بسبب طبيعة موقع القناص وموقف قوات العدو ونوع وسائل النقل المتوفرة للإسناد الطبي.
- د. تدريب القناصة على بعض الإسعافات الأولية الخاصة مثل استخدام المحلول الوريدي.
- هـ. عند العمل في بعض البيئات الخاصة، يجب التأكد من اتقان القناصة للمهارات التي قد يحتاجونها في تلك البيئة، فمثلاً في البيئات الصحراوية والجبلية يجب تدريب القناصة على إجراءات التعامل مع العقارب والأفاعي والقوارض والحشرات.
- و. تعتبر الطائرات العامودية الوسيلة الأفضل لإخلاء الإصابات من المواقع المعزولة ونقلهم إلى مراكز العلاج، إلا أن توفر مواقع الهبوط في بعض المناطق قد يكون محدوداً بالإضافة إلى صعوبة إيصال الإصابات إلى مواقع الهبوط.

محظور

ز. نظراً لصعوبة الاخلاء الطبي في بعض عمليات القناصة يكون الاعتماد بشكل أكبر على الإسعاف الذاتي والتبادلي وتنفيذ أساليب الإسعاف الميداني في الوحدة، كما يتطلب التركيز على إجراءات إنقاذ الحياة والحفاظ عليها قبل وصول الطاقم الطبي

8. الأرزاق. تتميز العمليات التي يقوم بها القناصة بأنه يتم تنفيذها خلال وقت قصير عادةً، لذا يؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لتزويد الأرزاق للقناصة ما يلي:

- أ. يحمل القناص من الماء والطعام ما يكفيه طول فترة العملية.
- ب. يراعى أن لا تؤثر كمية الطعام والمياه على الوزن الكلي الذي يستطيع القناص حمله وتأثير ذلك على حركته ومرونته.
- ج. عند تزويد القناص بالأرزاق المرزومة لفترة طويلة يجب مراعاة تأثيرها على صحة القناص.
- د. يعتبر الحصول على الماء، وإعادة التزويد به، واستهلاكه بطريقة مناسبة أمراً ضروري لعمليات القناصة. ويجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية الماء من التجمد في الطقس البارد، مثل وضع المطرات داخل السترة التي يرتديها القناص.
- هـ. التأكد من أن نوع الطعام الذي يحمله القناص غير معرض للتلف.

9. طرق التزويد. نظراً للطبيعة الخاصة لعمليات القناصة فإن عملية إعادة التزويد لا تتبع الطرق الاعتيادية للتزويد لذا على المخططين أن يفكروا في طرق ملائمة لتزويد القناصة عند الضرورة ويعتبر الابتكار والمرونة عاملان حيويان عند التفكير والتخطيط لتزويد القناصة، ومن الطرق التي يمكن استخدامها:

أ. استخدام نقاط تكديس قريبة من موقع القناصة بحيث تشمل على مواد التزويد الأساسية (ذخيرة، طعام، ماء)، ويراعى في هذه الطريقة ما يلي:

- (1) أن يكون مكان التكديس خلف موقع القناص ومخفي عن أنظار العدو.
 - (2) أن يكون المكان معروفاً للقناصة العاملين في المنطقة (إحداثيات، نقاط مرجع).
 - (3) أن تكون الطرق إليه مخفية ولا تقع تحت أنظار مراقبات العدو.
 - (4) أن يتم التزود من نقطة التكديس ليلاً أو في ظروف الرؤية المحدودة.
 - (5) اقتصار مواد الإمداد على الضروريات.
- ب. استخدام التزويد الجوي بمختلف الوسائل الممكنة مثل الطائرات العامودية أو الإسقاط بواسطة المظلات واستخدام الطائرات المسيرة عند توفرها. ويراعى في التزويد الجوي أن يكون

محظور

موقع التزويد بعيداً عن موقع القناص حتى لا يجذب انتباه أنظمة المراقبة المعادية، ويتم إنزال مواد التزويد في مكان متفق عليه، وبعد ذلك يستغل القناص خلال فترات الرؤية المحدودة للوصول للموقع وجمع مواد التزويد.

جـ. الاعتماد على المصادر المحلية في منطقة العمليات، وهذه تتطلب تدريب القناصة على مهارات التكيف والتعايش مع البيئات المختلفة للبقاء على الحياة.

د. الاستفادة من المواد التي يتم الإستيلاء عليها من قوات العدو.

هـ. استخدام وسائل النقل المتوفرة في المنطقة والتي يستخدمها السكان المحليون في تنقلهم مثل الحيوانات والدراجات النارية في البيئة الجبلية.

المراجع

محظور

المراجع

1. كراسة تدريب القناصين – حرس الرئاسة.
2. نشرات تدريب القناصة – مدرسة المشاة.
3. FM 3-2210 SNIPER TRAINING AND EMPLOYMENT
4. FM 3-05222 SPECIAL FORCES TRAINING AND EMPLOYMENT
5. MODERN SNIPER- LEIGH NEVILLE
6. THE ULTIMATE SNIPER – MAJ JOHN PLASTER

لجنة إعداد العقيدة

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن/ متقاعد	حميد محمد أحمد الزعابي	
2	عقيد ركن/ متقاعد	سعيد سلطان علي البلوشي	
3	مقدم ركن	خالد حمد عبيد العزيزي	
4	مقدم ركن	خليفة إبراهيم الظنحاني	
5	ملازم 1	بدر حمود حمدان النعيمي	
6	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله سعد المستريحي	
7	وكيل 1 (متقاعد)	خالد سهيل العبري	
8	مدرّب أقدم	تروي باتريك كراوس	
9	مدني	علي خضر علي عثمان	

لجنة مراجعة العقيدة

محظور

لجنة مراجعة العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
2	عقيد ركن	سعد علي مهدي الأحبابي	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
3	عقيد ركن	ناصر محمد سعيد النيادي	قيادة القوات البرية
4	مقدم ركن	هادف محمد بن هويدن الكتبي	قيادة القوات البرية
5	مقدم ركن طيار	محمد مال الله محمد الشحي	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
6	مقدم طيار	أحمد عبيد سالم العبدولي	قيادة الطيران المشترك
7	مقدم ركن طيار	عبدالرحمن ناصر سعيد العتيبة	قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي
8	مقدم ركن بحري	عبدالله سيف بن عبود البدواوي	قيادة القوات البحرية
9	مقدم بحري	أحمد عبدالله محمد الجنيبي	مديرية العقيدة والدروس المستفادة
10	رائد	سالم عبدالله علي القايدي	قيادة الإمداد المشترك
11	رائد مهندس	عامر سالم أحمد الصيعري	قيادة الإمداد المشترك
12	رائد بحري	سعيد مصباح علي المزروعى	قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل
13	رائد	علي حمد محمد الكتبي	قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل