

محظور

الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5076



عقيدة القوات البرية

تعبية كتيبة الدبابات

الطبعة الاولى

2025

"يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع"

محظور

المحتوى العام

محظور

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13 13
2	المقدمة	15 16
الفصل الأول: التنظيم والقدرات والتحديات لكتيبة الدبابات		
3	عام	19 19
4	تنظيم كتيبة الدبابات	19 22
5	المهام والواجبات	22 24
6	البيئة العملية	24 27
7	واجبات ومسؤوليات القائد وضباط قيادة الكتيبة	27 31
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة لكتيبة الدبابات		
8	عام	35 35
9	مفهوم القيادة والسيطرة	35 36
10	أنظمة القيادة والسيطرة	36 37
11	مواقع القيادة	37 42
12	التجميع للواجب (كتيبة الدبابات كمجموعة قتال)	43 44
13	تخطيط عمليات الكتيبة	44 45
14	خطوات إجراءات المعركة	45 56
15	قيادة المهمة كأسلوب قيادة	56 58
الفصل الثالث: كتيبة الدبابات في العمليات الدفاعية		
16	عام	61 61
17	الغاية من العمليات الدفاعية	61 61
18	مبادئ العمليات الدفاعية	62 62
19	أساسيات العمليات الدفاعية	63 63
20	أنواع الدفاع من حيث التجهيز الهندسي	64 65
21	اعتبارات تخطيط الدفاع	65 66
22	اعتبارات تخطيط الإسناد القتالي للعمليات الدفاعية	67 68
23	تنظيم الكتيبة في العمليات الدفاعية	68 70
24	دفاع المنطقة	71 85
25	الدفاع المتحرك	85 85
26	عمليات التراجع	85 86
27	الإعاقة	86 94
28	الانسحاب	95 103
29	التقهقر	103 103
30	الملحق "أ" الهجوم المعاكس والهجوم المحلي على مستوى اللواء/ الكتيبة	104 105
الفصل الثالث: كتيبة الدبابات في العمليات التعرضية		
31	عام	109 109
32	غايات العمليات التعرضية	109 110
33	مبادئ العمليات التعرضية	110 111
34	أشكال المناورة	111 121

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
35	التقدم للتماس	122 126
36	الهجوم	127 129
37	استغلال النجاح	129 130
38	المطاردة	130 130
39	الهجمات ذات الأغراض الخاصة	130 131
40	مفهوم الاحتياط في العمليات التعرضية	131 132
41	التخطيط للعمليات التعرضية	132 132
42	التحضير للعمليات التعرضية	132 136
43	تنفيذ العمليات التعرضية	136 144
الفصل الخامس: كتيبة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية		
44	عام	147 147
45	عمليات الاستقرار	147 150
46	عمليات إسناد السلطات المدنية	150 150
الفصل السادس: العمليات التعويية المساندة لكتيبة الدبابات		
47	عام	153 153
48	عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية	153 156
49	عمليات الاتصال مع القوات الصديقة	156 159
50	عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة	159 162
51	التبديل في الخطوط الأمامية	163 170
52	عمليات التنقل للكتيبة	171 177
53	اجتياز حقل الألغام	178 180
الفصل السابع: كتيبة الدبابات في عمليات البيئات الخاصة		
54	عام	183 183
55	عمليات البيئة الساحلية	183 183
56	عمليات البيئة الصحراوية	183 188
57	عمليات بيئة المناطق المبنية	189 192
الفصل الثامن: عمليات الإدامة لكتيبة الدبابات		
58	عام	195 195
59	واجبات الإدامة ومسؤولياتها في الكتيبة	195 197
60	إدامة الكتيبة في عمليات الطيف الكامل	197 200
61	عمليات الإسناد الفني	201 205
62	الإسناد الطبي على مستوى الكتيبة	205 209
الملاحق		
63	المراجع	213 213
64	لجنة الإعداد	217 217
65	لجنة المراجعة والتدقيق	221 221

محظور

محتوى الأشكال والحداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي	65
2	الشكل رقم (2) نقاط قتال خارجية أمام واجهة الكتيبة	70
3	الشكل رقم (3) مواقع المعركة للسرايا	76
4	الشكل رقم (4) تعزيز مواقع السرايا الأمامية باستخدام الاحتياط	84
5	الشكل رقم (5) تعزيز مواقع السرايا الأمامية باستخدام وحدات العمق	84
6	الشكل رقم (6) أسلوب الإعاقة المتتالية	89
7	الشكل رقم (7) أسلوب الإعاقة التبادلية	90
8	الشكل رقم (8) تدابير السيطرة في الإعاقة	92
9	الشكل رقم (9) الهجوم الجبهوي	113
10	الشكل رقم (10) الهجوم على الجناح	116
11	الشكل رقم (11) التسلل	121
12	الشكل رقم (12) تنظيم كتيبة الدبابات في التقدم للتماس	124
13	الشكل رقم (13) الهجوم المدبر لكتيبة دبابات على مرحلتين	129
14	الشكل رقم (14) خطوط الفتح التعبوي لكتيبة دبابات	141
15	الشكل رقم (15) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة	158
16	الشكل رقم (16) اتصال وحدتين متحركتين	159
17	الشكل رقم (17) المرور إلى الأمام من خلال القوات الصديقة	161
18	الشكل رقم (18) المرور إلى الخلف من خلال القوات الصديقة	162
19	الشكل رقم (19) ترتيبات السيطرة للتبديل في مستوى كتيبة دبابات	169
20	الشكل رقم (20) الإدامة في العمليات التعرضية	198
21	الشكل رقم (21) الإدامة في العمليات الدفاعية	200
22	الشكل رقم (22) مخطط الإنقاذ والإصلاح والإخلاء	203
23	الشكل رقم (23) القدرات الطبية على مستوى الكتيبة	207
24	الشكل رقم (24) مستوى الإسناد والإخلاء الطبي لمستوى الكتيبة	208
25	الشكل رقم (25) الرعاية الطبية التعبوية بالمصابين حتى المستوى الرابع	209

محظور

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) الواجبات والمسؤوليات لضباط الكتيبة	31-27
2	الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد الكتيبة	55-54
3	الجدول رقم (3) الواجهات الدفاعية للكتيبة	66
4	الجدول رقم (4) مقارنة بين أساليب الإعاقة	88
5	الجدول رقم (5) الفروق الرئيسة بين الهجوم على الجناح والإحاطة والالتفاف	115
6	الجدول رقم (6) دور ومكان قائد الكتيبة في الهجوم	136

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تعتبر عقيدة تعبئة كتيبة الدبابات هي الأساس في أسلوب عمل الأسلحة الموحدة لمنتسبي القوات البرية في تنفيذ المهام والواجبات التي تؤكل إلى قياداتهم وتشكيلاتهم للوصول إلى المهارة الاحترافية والاستخدام التعبوي الأمثل في تنفيذ مهامهم واتخاذ القرارات الصائبة لمعالجة مختلف المواقف التعبوية التي تملئها البيئة العملياتية المستمرة.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،،

محظور

المقدمة

1. تعتبر كتيبة الدبابات واحدةً من أكثر القدرات القتالية التعبوية مرونةً في ميدان المعركة الحديث وذلك لتنوع إمكانات ومميزات وخواص كتيبة الدبابات. كما أنها توفر لقائد الكتيبة خليطاً من كثافة النيران، وقابلية الحركة، وقوة الصدمة عندما تقاتل معتمدة على جميع الوسائل والنيران المتوفرة. تبين العقيدة الاستخدام التعبوي لكتيبة الدبابات في عمليات الطيف الكامل وتركز أيضاً على مبادئ عمليات كتيبة الدبابات وعلى الإجراءات التعبوية والأساليب المستخدمة لاستثمار قوتها القتالية. ويستفيد القادة، على جميع المستويات، الذين يقومون بإعداد وتطوير إجراءات وأساليب وتعبية القوات البرية من هذه العقيدة. يضمن تطبيق هذه العقيدة الاستخدام الأكثر فعالية لقدرات كتيبة الدبابات عند العمل ضمن مجموعة اللواء أو قوة واجب وبإسناد وحدات المناورة والنيران والخدمات الأخرى.

2. تتوافق تعبئة كتيبة الدبابات مع العقيدة العسكرية للقوات المسلحة وعمليات مجموعة اللواء.

3. تنظيم ومحتويات العقيدة. تم تنظيم هذه العقيدة على النحو التالي:

أ. الفصل الأول. مهام وتنظيم وقدرات وتحديات كتيبة الدبابات والبيئة العملية وواجبات ومسؤوليات القائد وضباط قيادة الكتيبة في السلم والعمليات.

ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة وعمليات التخطيط التي تُساند القيادة والسيطرة لكتيبة الدبابات.

ج. الفصل الثالث. كتيبة الدبابات في العمليات الدفاعية ويتضمن الغاية من العمليات الدفاعية وأنواعها، ومبادئها والاساسيات واعتبارات تخطيط الدفاع والإسناد القتالي، تنظيم الكتيبة في العمليات الدفاعية.

د. الفصل الرابع. كتيبة الدبابات في العمليات التعرضية ويتضمن غايات ومبادئ العمليات التعرضية وأشكال المناورة وأنواع العمليات التعرضية ومفهوم الاحتياط في العمليات التعرضية وتخطيط وتحضير وتنفيذ العمليات التعرضية.

هـ. الفصل الخامس. كتيبة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.

و. الفصل السادس. العمليات التعبوية المساندة التي تنفذها كتيبة الدبابات وتشمل عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية، عمليات الاتصال مع القوات الصديقة، عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة، التبديل في الخطوط الأمامية، عمليات التنقل للكتيبة واجتياز حقل الألغام.

ز. الفصل السابع. البيئات الخاصة التي تعمل فيها كتيبة الدبابات والتي تشمل البيئات الصحراوية، المبنية والساحلية.

محظور

ح. الفصل الثامن. تنظيم ومسؤوليات وعمليات وأنواع الإدامة في كتيبة الدبابات والإسناد الفني والطبي للكتيبة.

الفصل الأول
التنظيم والقدرات والتحديات
لكتابة الدبابات

محظور

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات لكتيبة الدبابات

عام

1. تعتبر قوة النيران، خفة الحركة، الحماية المدرعة، المرونة وقوة الصدمة من الخصائص المميزة للدبابات، هذه المميزات مجتمعة توفر لكتيبة الدبابات القدرة على تنفيذ المهام التي تكلف بها في جميع عمليات الطيف الكامل.

2. تعتبر كتيبة الدبابات من عناصر المناورة الرئيسة في مجموعة اللواء، وعادة يتم تجميع وحدات المشاة الآلية والدبابات كمجاميع قتال لتنفيذ عمليات الطيف الكامل، وتظهر فاعلية الكتيبة بشكل أكبر عند استخدامها كجزء من عمليات مجموعة اللواء، ولكنها تستطيع العمل بشكل مستقل مع الوحدات الملحقة بها وحسب طبيعة المهمة والتجميع للواجب.

3. تنظيم كتيبة الدبابات.

أ. الوحدات العضوية. تتألف كتيبة الدبابات من 3 سرايا وسرية القيادة والتي تتألف من فصيل إدارة وعهدة وفصيل نقلات.

ب. الوحدات المعينة. تشمل الوحدات المعينة بالكتيبة ما يلي:

(1) جماعة الإشارة. تستخدم جماعة الإشارة في الكتيبة الأجهزة السلكية واللاسلكية العاملة على الشبكة التعبوية بشكل رئيس لنقل أوامر القيادة والسيطرة الشفوية التي توفرها الاتصالات الصوتية المحدودة في الكتيبة للقيادة والسيطرة، وبشكل اعتيادي، يقوم قائد الكتيبة بتوضيع جماعة الإشارة في موقع القيادة الرئيس. تستخدم جماعة الإشارة أنظمة الاتصالات التالية لمساندة عمليات الكتيبة:

- (أ) أنظمة الاتصالات العاملة في الكتيبة والسرايا هي أنظمة الأجهزة اللاسلكية ذات التردد العالي جداً (VHF) والتردد العالي (HF).
- (ب) أنظمة الاتصالات في موقع القيادة الرئيس للكتيبة هي أنظمة الأجهزة اللاسلكية ذات التردد العالي جداً (VHF) والتردد العالي (HF) مع الاتصالات السلكية. تتألف الأنظمة السلكية من الأسلاك الميدانية، أما الأجهزة اللاسلكية فهي ذات قفّز ترددي ولديها قدرة على توفير أمن الاتصالات.
- (ج) أنظمة القيادة والسيطرة (C4I).

محظور

(2) فصيل الصيانة. يقوم فصيل الصيانة في الكتيبة بأعمال الصيانة والإصلاحات حتى مستوى (خط الإسناد الفني الأول) لكافة الآليات المقاتلة العضوية والمخصصة والملحقة وأنظمة الأسلحة. ويتم تحويل باقي الآليات/ المعدات/ الأسلحة التي تفوق قدرات وإمكانات فصيل الصيانة إلى سرية الصيانة في مجموعة اللواء.

(3) الفصيل الطبي. يوفر الفصيل الطبي الإسناد الطبي في الخط الأمامي لقيادة الكتيبة بالإضافة إلى السرايا. يؤمن الفصيل الطبي قدرة المعالجة والإخلاء، ويوفر الإسناد الطبي (الخط الأول) للكتيبة.

جـ. وحدات الإسناد لأغراض العمليات. أثناء العمليات التعبوية، تستقبل كتيبة الدبابات وحدات الإسناد من مجموعة اللواء وحسب نوع المهمة، وتشمل هذه الوحدات ما يلي:

- (1) الهندسة. بشكل عام توفر وحدة الهندسة القدرات التالية:
 - (أ) قابلية الحركة وإعاقة حركة العدو والإسناد الهندسي العام المحدود.
 - (ب) تطهير الميادين من الذخائر العمياء.
 - (ج) توفير خبراء الهندسة المختصين للإنشاءات الميدانية.
 - (د) المساعدة في تحضير مواقع الرمي للدبابات والموقع الدفاعي بشكل عام.

(2) الاستطلاع.

- (أ) جمع المعلومات عن العدو والأرض والطقس.

- (ب) توفر رادارات المراقبة الأرضية إنذار مبكر على طول مقتربات العدو.
- (ج) توفير الطائرات المسيرة لإسناد خطة مناورة قائد الكتيبة.

(3) الدفاع كيميائي.

- (أ) تنفذ وحدة الدفاع الكيميائي البحث والمسح والمراقبة والتطهير.

- (ب) تحديد المناطق الملوثة وجمع العينات.
- (ج) عمليات الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي والبيولوجي والنووي.

(4) المدفعية. توفر وحدة المدفعية ما يلي:

- (أ) نيران الإسناد الدقيقة والسريعة.

- (ب) إسناد مباشر للكتيبة.
- (ج) تستطيع وحدة النيران تنسيق نيران التعزيز أو نيران الإسناد العام المتوفرة

من المستوى الأعلى.

(5) مسيطر الهجوم النهائي المشترك JTAC.

(6) أي عناصر إسناد أخرى تتطلبها المهمة.

محظور

4. القدرات. تُستخدم كتيبة الدبابات قوتها القتالية لتنفيذ العمليات القتالية في كافة عمليات الطيف الكامل لمساندة مهام مجموعة اللواء. وتشمل قدرات كتيبة الدبابات ما يلي:

- أ. القوة النارية الكبيرة المتوفرة من خلال الأسلحة المباشرة الموجودة في الكتيبة ونيران أسلحة وحدات الإسناد القتالي.
- ب. قابلية الحركة التعبوية ونظام الاتصالات وسرعة استجابتها للأوامر.
- ج. تنفيذ أشكال المناورة المختلفة مثل عمليات الإحاطة والاختراقات كجزء من تشكيل أعلى.
- د. العمل في بيئة أسلحة الدمار الشامل ولفترة محدودة.
- هـ. السيطرة على النيران في ميدان المعركة من خلال الأجهزة والمعدات الحديثة.
- و. تنفيذ العمليات الليلية وأثناء فترات الرؤية المحدودة لتوفر أنظمة الرؤية الليلية في الدبابات.

5. التحديدات. أهم التحديدات التي تؤثر على عمل كتيبة الدبابات كما يلي:

أ. تحتاج عملية الانفتاح العمليتي لكتيبة الدبابات وقتاً ووسائل لنقلها إلى مناطق العمليات، وعند نقلها من مناطق الانتشار إلى مناطق الانفتاح.

ب. تواجه كتيبة الدبابات تحديدات في الأماكن التالية:

- (1) المناطق المبنية.
 - (2) مناطق الغابات الكثيفة.
 - (3) المناطق الوعرة ذات التضاريس الحادة.
 - (4) الموانع المائية الكبيرة والأراضي الموحلة.
 - (5) المناطق السبخية.
- جـ. الاستهلاك العالي من الذخيرة والوقود أثناء تنفيذ عمليات القتال الشديدة ذات الوتيرة العالية لفترات طويلة وهذا يتطلب زيادة الإدامة (اللوجستية) لكتيبة الدبابات من هذه المواد.
- د. الوهن ضد الهجمات الجوية بالمقاتلات والطائرات المسيرة، حيث تعتبر الطائرات المسيرة من التهديدات الناشئة والتي تمنح الخصوم طرقاً وأساليب جديدة لتحديد أو تعطيل الدبابات، ومن صور استخدام الطائرات المسيرة ضد كتائب الدبابات ما يلي:

- (1) المراقبة والاستهداف لقواتنا.
- (2) الضربات الدقيقة.
- (3) هجمات الأسراب، حيث يتم الهجوم بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة وبشكل متسلسل.
- (4) الحرب الالكترونية.

محظور

- هـ. قد تحتاج بعض المهام التعبوية إلى إعادة تنظيم الكتيبة وإسنادها بأسلحة ومعدات خاصة لتنفيذ عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.
- و. انتشار وتنوع الأسلحة المضادة للدبابات.
- ز. ضعف القدرة على التمسك في الأرض.
- ح. الضوضاء والتأثير على تحقيق المفاجأة في بعض العمليات.
- ط. الحاجة إلى إسناد وتعاون من الأسلحة الأخرى في تنفيذ بعض المهام التعبوية.

المهام والواجبات

6. مهمة كتيبة الدبابات. هي تنفيذ عمليات الطيف الكامل في مختلف البيئات ضمن مجموعة اللواء، والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، بحيث يوفر تنظيمها القوة النارية وقابلية الحركة التعبوية خلال العمليات القتالية.

7. قائمة الواجبات الأساسية للمهمة

- أ. يقوم قائد كتيبة الدبابات وهيئة ركنه بتحديد الواجبات الجماعية الضرورية لإنجاز المهام المعروفة أو المهام الطارئة الأكثر احتمالاً.
- ب. قائمة الواجبات الأساسية لمهمة كتيبة الدبابات. يقوم قادة كتائب الدبابات بقيادة مرؤسيهم من خلال تطوير الواجبات الأساسية للمهمة وهي:

(1) ممارسة القيادة والسيطرة.

(2) تنفيذ العمليات الدفاعية.

(3) تنفيذ العمليات التعرضية.

(4) تنفيذ عمليات الحماية.

(5) تنفيذ استخدام النيران وتأثيراتها.

(6) تنفيذ عمليات إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار.

ج. الواجبات الجماعية المساندة. يوجد لكل واجب من الواجبات الستة الأساسية للمهمة المقترحة أعلاه مجموعة من الواجبات الجماعية المساندة والمتلائمة معها. الواجبات الجماعية المساندة للواجبات الأساسية للمهمة كما يلي:

(1) ممارسة القيادة والسيطرة. الواجبات الجماعية المساندة لواجب ممارسة القيادة والسيطرة:

(أ) تنفيذ إجراءات الانفتاح.

(ب) التخطيط للعمليات التعبوية.

محظور

- (ج) التحضير للعمليات التعبوية.
(د) تأسيس مركز القيادة الرئيس للكتيبة.
(هـ) تأسيس الارتباط.
(و) تنفيذ التجارب.
(ز) تقييم الموقف والعمليات التعبوية.
(ح) تنفيذ عمليات مراكز القيادة.
- (2) تنفيذ العمليات الدفاعية. الواجبات الجماعية المساندة لواجب تنفيذ العمليات الدفاعية:

- (أ) تنفيذ دفاع المنطقة/ الثابت.
(ب) تنفيذ الدفاع المتحرك كجزء من قوة أكبر.
(ج) تنفيذ الإعاقة.
(د) تنفيذ الانسحاب.
(هـ) تنفيذ الهجوم المعاكس.
(و) تنفيذ عمليات الحماية.
(ز) تنفيذ عمليات الحراسة.
(ح) العمل كقوة الاحتياط.
(ط) العمل كقوات سائرة.
(ي) تنفيذ تسليم المعركة.
(ك) المرور من خلال القوات الصديقة.
(ل) العمل كنقاط قتال خارجية.
- (3) تنفيذ العمليات التعرضية. الواجبات الجماعية المساندة لواجب تنفيذ العمليات التعرضية:

- (أ) تنفيذ التنقل التعبوي.
(ب) احتلال منطقة التجمع.
(ج) تنفيذ التقدم للتماس.
(د) تنفيذ عمليات التخطي (التجاوز).
(هـ) تنفيذ الهجوم.
(و) تنفيذ الاستطلاع بالقوة.
(ز) المساهمة في تنفيذ عمليات استغلال النجاح وعمليات المطاردة.

محظور

(4) تنفيذ عمليات الحماية. الواجبات الجماعية المساندة لواجب تنفيذ الحماية:

- (أ) تنفيذ أمن المنطقة.
- (ب) إدامة أمن العمليات.
- (ج) تنفيذ إجراءات الدفاع الجوي السلبي.
- (د) تنفيذ أساليب التمويه، التخفية والخداع.

(5) استخدام النيران وتأثيراتها. الواجبات الجماعية المساندة لواجب استخدام النيران

وتأثيراتها:

- (أ) تخطيط الإسناد الناري.
- (ب) استخدام النيران المميتة في إسناد الكتيبة.
- (6) الواجبات في عمليات إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار.

- (أ) إرساء النظام والأمن العامين.
- (ب) تنفيذ العمليات المدنية العسكرية.
- (ج) تأمين المدنيين أثناء العمليات.
- (د) فرض القانون واستعادة النظام.
- (هـ) التخطيط لعمليات إسناد السلطات المدنية.
- (و) تخطيط وتنسيق وقيادة عمليات الإغاثة الطارئة.
- (ز) تنفيذ إسناد عمليات الأمن الداخلي.

البيئة العملياتية

8. تنفذ كتيبة الدبابات عملياتها في البيئة العملياتية كجزء من قوة أكبر أو بشكل مستقل وتعمل ضمن مفهوم الأسلحة الموحدة .

أ. كجزء من مجموعة اللواء، يجب أن تستعد كتيبة الدبابات للانفتاح داخل الدولة أو خارجها للعمل ضد مجال واسع من التهديدات.

ب. تستطيع كتيبة الدبابات العمل في أي بيئة تكون السيطرة الجوية فيها لقواتنا وتعتبر هذه أفضل حاله لتنفيذ العمليات، كما تساهم كتيبة الدبابات في تنفيذ عمليات الدفاع عن الساحل لحرمان القوة البرمائية/ قوة الإبرار المعادية من الاقتراب من السواحل.

ج. تتطلب عمليات كتيبة الدبابات التعاون والتنسيق الوثيق بين مختلف الصنوف على الأرض وعناصر إسناد مجموعة اللواء من المكون الجوي/ القوة الجوية. يعرف العدو أن مجموعة اللواء والعناصر الجوية التي تساندها لها تأثيرات فاعلة على القوات الآلية المتحركة في الأراضي

محظور

المفتوحة، وهذا قد يجعل العدو يُفضّل العمل في أراضٍ مغلقة. فعلى سبيل المثال، يعمل العدو في بيئة المناطق المبنية مستخدماً طبيعة الأرض التي تؤمن له التخفية والتستر على النحو الأفضل لتجنب أن يكون مكشوفاً للهجوم الجوي والاشتباك بالنيران المباشرة من قبل قواتنا.

د. الإجراءات والطرق الخداعية المستخدمة من قبل العدو. يكمن هدف العدو في إحباط قدرة الكتيبة على تحقيق أهدافها، ولتحقيق هذه الغاية يستخدم أنشطة الخداع والحرب الإلكترونية ومنها:

(1) القيام بعمليات الخداع من خلال الوسائل المُدبّرة والملائمة للتأثير على عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة من قبل قواتنا.

(2) يحاول العدو خداع كتائب الدبابات من خلال تنفيذ إجراءات وأنشطة تؤثر على قدراتها في المراقبة والاستطلاع ويعقد عملية تقييم وتحديد التهديدات الحقيقية مثل:

(أ) إخفاء العدو إشارات أو علامات تمييز الأهداف.

(ب) استخدام أهداف هيكليّة.

(ج) أجهزة بث لاسلكي وهمية تمثل مراكز القيادة.

(د) حقول الألغام الوهمية.

(هـ) استخدام العدو الحرب الإلكترونية ضد قواتنا مستغلاً اعتماد قواتنا على

شبكات اللاسلكي والأنظمة الإلكترونية وشبكات الحاسوب ووسائل مبتكرة أخرى.

هـ. يُحاول العدو عند وجوده في الأراضي الصعبة تجنب الكشف من كتائب الدبابات، ولذلك سوف يستخدم التخفية والتستر بشكل جيد.

و. يسعى العدو لتحديد جهود الكتيبة في انتخاب الأهداف والتعامل معها من خلال الاختفاء في المدن أو بين السكان المدنيين أو داخل الأماكن العامة ذات الطابع الاجتماعي والديني المشترك.

ز. العدو في الحرب غير التقليدية (غير النظامية). يطبق العدو أساليب الحرب غير النظامية

في عمليات الاستقرار عن طريق استخدام المتمردين والمشاركة في عمليات حرب العصابات أو الإرهابيين. تمتلك هذه المجموعات من العدو دافعاً قوياً ولديها القدرة على استخدام الاتصالات المتقدمة والأسلحة الحديثة، لذا يجب أن تعمل كتائب الدبابات في إسناد القوات/ السلطات الحكومية للدولة أو الدولة المضيفة أو متعددة الجنسيات بدلاً من استلام الدور القيادي، والعمل مع الأجهزة الحكومية الأخرى للدولة أو القوات متعددة الجنسيات لإعادة القانون والنظام.

ح. العدو في العمليات التقليدية. يتدرب العدو على القتال في الحروب متوسطة وعالية الوتيرة،

وتشمل عمليات العدو التي قد تواجهها كتيبة الدبابات ما يلي:

(1) القيام بالعمليات التعرضية ضد قواتنا.

(2) القيام بالعمليات الدفاعية عن المواقع المهمة والحيوية.

محظور

- (3) تنفيذ العمليات البرمائية على الساحل أو بالقرب منه.
- (4) تنفيذ عمليات الاستطلاع والاستطلاع المضاد ضد قواتنا.
- (5) تنفيذ عمليات الاقتحام الجوي لمهاجمة قواتنا.

9. مناطق الاهتمام والتأثير والعمليات. تعمل كتائب الدبابات ضمن المناطق المعروفة بمناطق الاهتمام ومناطق التأثير ومناطق العمليات.

أ. منطقة الاهتمام. هي التي تشمل منطقة التأثير ومنطقة العمليات، والمناطق المجاورة لها والمناطق الممتدة فعلياً إلى أراضي العدو، قد تشمل تلك المنطقة المناطق المحتلة من قوات العدو والتي يمكن أن تعرض إنجاز مهمة القائد للخطر، تركز حدود منطقة الاهتمام على قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المتوفرة للقائد لاكتشاف أولوية متطلبات المعلومات ضمن قيادته (مثل تحركات قوات العدو)، وعادة تكون منطقة الاهتمام للمستوى الأدنى هي منطقة التأثير للمستوى الأعلى مباشرة.

(1) منطقة التأثير.

(أ) هي تلك الشريحة من الأرض التي تلي منطقة المسؤولية والتي إذا تواجد العدو فيه بحجم/ اتجاه مؤثر سيؤثر على المهمة الأساسية، لذلك يجب على القائد السعي لإيجاد الوسائل المناسبة للتأثير على العدو فيها.

(ب) تتوقف أبعاد هذه المنطقة على عدة عوامل:

(أ أ) الأرض.

(ب ب) طبيعة العدو ونوعه.

(ج ج) المهمة.

(د د) قواتنا (القدرات والإمكانات).

(ه ه) الوقت والمسافة.

(ج) عند تحديد منطقة التأثير يولي القائد اهتمامه للأولويات التالية:

(أ أ) إيجاد القدرة على الاستطلاع لجمع المعلومات والمراقبة.

(ب ب) مصادر النيران والمناورة للعدو.

(د) يجب على القائد تحليل المهمة ومعرفة أماكن تواجد العدو وتأثيره المحتمل

على المهمة والخروج بالمطالب التي يرغب القائد بالحصول عليها من المستوى

الأعلى، مع مراعاة أسرع عمل للعدو مقابل أبطأ عمل لقواتنا.

محظور

ب. منطقة العمليات. هي المنطقة الجغرافية التي يمتلك القائد ضمنها الصلاحية والمسؤولية لتنفيذ العمليات العسكرية. تشمل هذه المنطقة على المجال الجوي المحيط بها ويتم تحديدها من قبل المستوى الأعلى للمرؤوسين بحدود جانبية وأمامية وخلفية وعلوية.

ج. اتساع وعمق منطقة عمليات كتيبة الدبابات. يعتمد اتساع وعمق منطقة عمليات كتيبة الدبابات على عدة عوامل أهمها:

- (1) طبيعة الأرض وتوزيع الهيئات ذات الأهمية التعبوية فيها.
- (2) نوع العملية المكلفة بها الكتيبة وقصد القائد من ذلك.
- (3) نوع وحجم قوة العدو وأساليب قتاله.
- (4) الطقس والظروف المناخية في منطقة العمليات.
- (5) الاعتبارات المدنية المختلفة.

10. واجبات ومسؤوليات القائد وضباط قيادة كتيبة الدبابات في السلم والعمليات. إن قائد الكتيبة هو المسؤول عن كل ما تقوم به وحدته أمام قائد مجموعة اللواء ومسؤول عن مرؤوسيه، كما يعمل على زيادة فاعلية الكتيبة عن طريق تفويض مرؤوسيه بالصلاحيات لإنجاز مهامهم وتحمل مسؤولية المرؤوسين عن أعمالهم، وبناء الثقة المتبادلة والتعاون وعمل الفريق، ويقوم بتنظيم قوته بناءً على المهمة من القيادة الأعلى وبناءً على الإلمام الشامل (متغيرات المهمة). ويساعد قائد الكتيبة نائب القائد وعدد من الضباط في قيادة الكتيبة سواءً العضويين والملحقين والذين يقوموا بتنفي الواجبات العملياتية المبينة في الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1) واجبات ومسؤوليات القائد وضباط قيادة الكتيبة

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
قائد الكتيبة	1. مسؤول عن قيادة الكتيبة وإدارتها في السلم والحرب. 2. مسؤول أمام قائد مجموعة اللواء عن قيادة وإدارة وأمن وكفاءة الكتيبة والاستعداد لتنفيذ المهام العملياتية المحددة له. 3. قيادة إجراءات العمليات للكتيبة (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). 4. مسؤول عن كفاءة الأسلحة والمعدات والصلاحية الفنية لها. 5. ممارسة القيادة والسيطرة على وحدته ووحدات الاسناد المعينة/ الملحقة على كتيبة الدبابات في المهام العملياتية المختلفة وحسب الإمكانيات. 6. المحافظة على الجاهزية ونسبة الاستكمال للقوة والأسلحة والمعدات. 7. تنفيذ خطة التدريب الشهرية لرفع مستوى الكفاءة القتالية والإدارية للكتيبة وحسب تعليمات التدريب القتالي الصادرة من مجموعة اللواء. 8. الإشراف على التدريب التعبوي والإداري والفني التخصصي للكتيبة. 9. الاهتمام بتأهيل ورفع مستوى القادة المرؤوسين وضباط الصف وتطوير قدراتهم وليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم الحالية والمستقبلية باحترافية. 10. مسؤول عن النواحي الإدارية وكل ما يتعلق بضباط وضباط الصف وجنود الكتيبة وتوجيه قادة سرايا بوجه عام فيما يتعلق بشؤون مرؤوسيه.

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
نائب قائد الكتيبة	1. متابعة الإجراءات التي ينفذها ضباط قيادة الكتيبة. 2. جمع ضباط قيادة الكتيبة والإشراف عليهم خلال إجراءات المعركة. 3. وضع الجدول الزمني للتخطيط. 4. تأسيس الارتباط المطلوب بين الوحدات. 5. الإشراف على موقع القيادة الرئيس. 6. مراقبة المعركة وضمان التقيد بقصد القائد. 7. يمثل قائد الكتيبة عند الطلب. 8. تغيير موقع القيادة الرئيس. 9. تحديث الأوامر المستديمة. 10. الإشراف على الانفتاح. 11. ضمان كفاية الإسناد الإداري الكتيبة. 12. العمل على تطوير الموقف الحالي لخدمة متطلبات المعلومات الهامة. 13. تقليل التقييدات التي ستؤثر على العمليات القتالية.
وكيل قوة الكتيبة	1. يقوم بإبلاغ قائد الكتيبة بأحدث التقارير اللازمة، ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل قيادة الكتيبة. 2. يتولى مسؤولية العناصر المجمع للواجب في الكتيبة أثناء العمليات التعبوية شاملاً ذلك جماعات المقدمة، وعناصر الإسناد في الغارات أو الهجمات والدوريات الأمنية. 3. يُنسق ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة الكتيبة. 4. يجمع ويحضر الرواجع لحالة الإمداد والطلبات إلى قائد الكتيبة. 5. يتأكد من توزيع الذخيرة ومواد التزويد بالتساوي بعد تجمّع وإعادة تنظيم الكتيبة على الهدف.
ضابط الاستخبارات (ملحق)	1. استلام وتحليل تقارير وملخصات الاستخبارات والمهام من مجموعة اللواء. 2. إعداد وتطوير التقارير الاستخبارية. 3. إعطاء إيجاز عن الموقف الاستخباري لقائد الكتيبة وضباط قيادة المجموعة. 4. تحليل العدو وطبيعة الأرض والطقس. 5. تنفيذ التحضير الاستخباري لميدان المعركة. 6. تطوير خطة الاستطلاع والأمن لإسناد قرار القائد. 7. توزيع التقارير عن الموقف للقائد والوحدات وضباط قيادة الكتيبة. 8. المشاركة في التخطيط للتعامل مع أسرى الحرب من العدو. 9. وضع أولوية متطلبات المعلومات مع القائد. 10. توزيع الخرائط والصور والمخططات. 11. متابعة العدو وتوفير المعلومات عن مواقع العدو الرئيسة والموانع. 12. تمثيل العدو خلال لعبة الحرب. 13. التوصية بإجراءات الاستخبارات المعاكسة. 14. الإشراف على تقييم أضرار المعركة. 15. كتابة فقرة الاستخبارات في تقرير موقف وأوامر قائد الكتيبة.
ضابط العمليات والتدريب	1. إعطاء الواجبات لنشاطات الاستطلاع والمراقبة. 2. إدامة تقدير موقف العمليات الحالي. 3. تحضير وتوزيع الأوامر المستديمة.

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
	4. تحضير وتنسيق وتوزيع خطط وأوامر العمليات. 5. مراجعة خطط وأوامر العمليات المرسلّة من الوحدات المرؤوسة. 6. تقديم التوصية عن أولوية تخصيص الموارد الهامة مثل التعزيزات والموارد المادية والذخيرة والوقود. 7. تقديم التوصية عن التجميع للواجب والتوصية بتعيين الواجبات للوحدات المرؤوسة. 8. التوجيه باستخدام الموارد لعمليات الخداع. 9. تنسيق المناورة مع عملية الإدامة. 10. تقديم التوصية عن خطة المناورة والنيران. 11. تقديم التوصية عن الحدود وإجراءات السيطرة الأخرى. 12. تقديم التوصية عن أماكن مواقع القيادة المقترحة. 13. تقديم التوصية لتعيين مواقع الوحدات على الأرض. 14. تحضير وإدامة سجلات وتقارير العمليات. 15. حضور إجازات أوامر مجموعة اللواء. 16. تحليل المهمة المستلمة من أوامر مجموعة اللواء وتحضير المهمة المستخلصة للكتيبة. 17. تحضير واستلام موافقة القائد لإصدار الأمر الإنذاري. 18. تقييم منطقة الاهتمام والتأثير والعمليات وتأثيرها على قدرات قواتنا وقوات العدو. 19. تحليل موقف العدو الذي تم توفيره من ضابط الاستخبارات. 20. تقييم أعمال العدو الممكنة المحتملة. 21. تطوير أعمالنا الممكنة مع ضباط قيادة الكتيبة. 22. المشاركة في لعبة الحرب عند تحليل الأعمال الممكنة، وإدارة لعبة الحرب في حال غياب نائب القائد. 23. وبناء على قرار قائد الكتيبة يقوم بما يلي: أ. إعداد الخطة التعبوية. ب. تطوير التجميع للواجب وتحديد العلاقات القيادية والإسناد. ج. تقييم متطلبات المهمة وطلب التعزيزات من القيادة العليا. د. تعيين المهام والمواقع لوحدات المناورة والإدامة. هـ. تطوير خطة الخداع. و. إعطاء الواجبات لمصادر الاستطلاع والمراقبة لتنفيذ الخطة. ز. تطوير خطة الاستطلاع المضاد مع ضابط الاستخبارات وضابط إسناد النيران. ح. تطوير خطط الأمن العملياتي مع ضابط الأمن. ط. تطوير قائمة الأهداف عالية القيمة. ي. تحضير خطط الحركة التعبوية للقوات. ك. تنسيق الخطط مع الوحدات المجاورة وتحديد متطلبات ضباط الارتباط. ل. نشر وتوزيع الأوامر الإنذارية وأوامر العمليات وخطط العمليات والأوامر المجزأة. 24. كتابة فقرة العمليات في تقديرات موقف وأوامر عمليات الكتيبة

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
قائد سرية القيادة	1. <u>التزويد</u>. أ. تحديد وتخصيص متطلبات التزويد. ب. التوصية بالأولويات لطلبات شراء وتوزيع التزويد والمعدات. ج. تخطيط إعادة تزويد الوحدات قبل وأثناء وبعد العمليات القتالية. 2. <u>الصيانة</u>. أ. مراقبة وتحليل حالة جاهزية المعدات. ب. التخطيط لجهد الصيانة لإسناد عمليات الكتيبة. ج. تنسيق وجود الصنف السابع لتبديل المعدات (الأسلحة الشخصية وآليات الوحدة) مع القيادة الأعلى. 3. <u>النقل</u>. أ. تخطيط وتنسيق وسائل نقل القوى البشرية والمعدات والتزويد بوساطة كافة وسائل النقل المتوفرة. ب. تحضير أوامر الحركة. ج. تقديم التوصية عن خدمات إجراءات السيطرة على النقل. د. تخطيط وتنسيق عمليات خدمات الإطعام. هـ. تخطيط وتنسيق خدمات القوى البشرية والمرافق الصحية وخدمات الغسيل وتبديل الملابس. 4. <u>واجبات أخرى</u>. أ. تحديد متطلبات استخدام السكان المحليين وأسرى الحرب والمعتقلين. ب. تقديم التوصيات وتأسيس خطط التزويد الرئيسة. ج. تنسيق كافة الخطط وتقديرات الموقف. د. بيان تحديدات الإدامة الرئيسة لقائد الكتيبة. هـ. تقديم إيجاز عن جاهزية الإدامة الكتيبة خلال عملية التخطيط. و. كتابة فقرة الإمداد في تقديرات موقف وأوامر عمليات الكتيبة.
قائد جماعة الإشارة	1. تقديم النصح للقائد وضباط قيادة الكتيبة عن كافة أمور الإشارة. 2. تنسيق استخدام قدرات الإشارة في عمليات الخداع. 3. تنسيق تخصيص الترددات والواجبات واستخدام تعليمات التشغيل للإشارة. 4. استلام ومعالجة تقارير الاتصالات عن الحوادث. 5. التنسيق والإشراف على استخدام معدات الاتصالات. 6. السيطرة على القوائم الرئيسة وخطط الترددات. 7. استخدام قدرات إعادة الإرسال. 8. تخصيص أنظمة الاتصالات. 9. ممارسة الإشراف الفني على أنشطة الإشارة لضمان أمن الاتصالات. 10. التأكد من أن موارد الاتصالات كافية لتلبية متطلبات المهمة. 11. التنسيق مع ضابط الاستخبارات لتحديد قدرة العدو على التشويش على أنظمة الاتصالات لقواتنا. 12. المشاركة في كتابة أوامر عمليات الكتيبة. 13. التنسيق مع قيادة الكتيبة حول أنسب مواقع للقيادة لتحقيق أفضل اتصالات ممكنة وأقل خطورة من تدخل العدو. 14. تنسيق خطط الإشارة في الكتيبة مع القيادة الأعلى والوحدات الجانبية.

محظور

الواجبات والمسؤوليات	وظائف ضباط الكتيبة
15. إعطاء إيجاز للقائد عن تحديدات الإشارة التي قد تؤثر على خطة المناورة. 16. إعطاء إيجاز للقائد عن حالة معدات الاتصالات والموارد المتوفرة. 17. تخطيط المواقع البديلة والثانوية لضمان استمرارية الاتصالات. 18. المشاركة في إعداد فقرة القيادة والاتصالات في تقدير موقف وأوامر الكتيبة.	
1. المشاركة في تحليل مهمة الكتيبة. 2. توفير المعلومات اللازمة في عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة. 3. إعداد وتطوير واجبات ومسؤوليات ومتطلبات الإسناد الناري. 4. المشاركة في جميع لعبات الحرب. 5. تقديم النصح والمشورة لقائد الكتيبة عن الإسناد الناري ومصادر انتخاب الأهداف المتوفرة والقدرات والتحديدات والاستخدام. 6. تنسيق النيران وخطة المناورة مع هيئة ركن العمليات. 7. تنفيذ تحليل الأهداف وإنتاج خطة نيران الإسناد والملاحق التي تليي قصد القائد من نيران الإسناد. 8. تنسيق النيران في خطة نيران الكتيبة. 9. تقديم التوصية للقائد حول التأثيرات المرغوبة. 10. تنسيق خطة نيران الإسناد مع خطة الموانع. 11. تنسيق متطلبات نيران إسناد المهمة مع هيئة الركن. 12. تقديم التوصيات بأولويات النيران وتخصيص نيران الإسناد. 13. تقييم موقف العدو وتقديم التوصية بأولوية وتسلسل عملية انتخاب الأهداف والتعامل معها لتحقيق قصد القائد. 14. تنسيق ومراقبة طلبات الذخيرة وإجراءات إعادة التزويد مع نائب القائد وضابط الإدارة والامداد. 15. توفير المعلومات عن أضرار المعركة. 16. إعداد وتطوير خطة إسناد ناري منسقة مع خطة المناورة بناءً على قرار قائد الكتيبة. 17. كتابة فقرة نيران الإسناد والملاحق في تقدير موقف وأمر عمليات الكتيبة.	ضابط الإسناد الناري (قائد وحدة المدفعية التي تعمل بالإسناد المباشر للكتيبة)
1. يساعد قائد سرية القيادة في التنسيق والتنفيذ والمتابعة في كتابة التقارير حول عمليات الإدامة الفنية والجاهزية. 2. يضع القائد باستمرار عن الحالة الفنية للآليات والأسلحة والذخائر. 3. تقديم تقرير الصلاحية الفنية للمعدات والآليات والأسلحة والذخائر لإدامة آخر المستجدات على سجل إدامة القوة القتالية. 4. مستشار للقائد عن الأمور الفنية في الكتيبة. 5. تسجيل ومتابعة الملاحظات عن الآليات والمعدات والأسلحة والذخائر وتقديم التواصي. 6. التنسيق مع جهات الاختصاص حول صيانة أو شطب أو استعواض أو طلب معدات وذخائر وأسلحة. 7. يساعد ضابط العمليات عندما يتطلب الموقف ذلك.	ضابط الإدارة والامداد

الفصل الثاني
القيادة والسيطرة للكتيبة

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لكتيبة الدبابات

عام

1. تعتبر القيادة والسيطرة عنصرًا أساسيًا من عناصر فن وعلم الحرب، وتتطلب من القادة على مختلف المستويات معرفة طبيعتها ومكوناتها ودور القائد عند ممارسة القيادة والسيطرة على الوحدات المرؤوسة سواء كانت عضوية أو معينة أو ملحقة.

2. مفهوم القيادة والسيطرة. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لإنجاز المهمة. ويمارس القادة هذه السلطات والتوجيهات من خلال نظام القيادة والسيطرة (القوى البشرية، شبكات الاتصال، أنظمة المعلومات، الإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة).

3. القيادة. هي السلطة التي يمارسها القائد بشكل قانوني على المرؤوسين عن طريق الأقدمية والرتبة والوظيفة يبذل القادة الذين يمتلكون سلطة القيادة الجهد لاستخدامها بحزم وحرص ومهارة، القيادة هي فن أكثر من كونها علمًا مع أنها تتضمن خصائصهما، يتطلب فن القيادة أداءً مختصاً بمهارة محددة باستخدام خصائص بديهية لا يستطيع القائد اكتسابها بالتعليم والدراسة. تتطلب القيادة أيضاً ممارسة واعية وبارعة للسلطة لإنجاز مسؤوليات القيادة خلال عمليات تقادير الموقف السريعة وإجراءات المعركة.

4. دور القائد. تحدد معرفة وخبرة وشخصية قائد الكتيبة طريقة تفاعله مع وحدته من خلال أنظمة القيادة والسيطرة لديه، يقرر القائد ما الذي عليه القيام به لإنجاز مهمة وحدته، وما هو الأسلوب الأفضل الذي يجب استخدامه للقيام بقيادة وتنفيذ مهمته.

5. موقع القائد. من أكثر الخصائص قيمةً للقائد هي أن يعرف أين يتواجد في المكان والوقت المناسبين أثناء العمليات، وبقدر ما تسمح به الأحوال التعبوية، يتواجد القادة في الأمام وتكون القيادة في المقدمة، إلا أن القيادة في الأمام لا تعني تولي مسؤوليات المرؤوسين، فالقيادة الأمامية ترفع من المعنويات وتسمح للقادة بالتأثير في الوحدات في الوقت والمكان المناسبين. وبشكل عام يتواجد القادة في المكان الذي يمكنهم من التأثير على العمليات بشكل أفضل، ومع توفر الأجهزة والمعدات المتطورة في الحرب الحديثة أصبح القائد يمتلك ما يلي:

أ. القدرة على تصور مجال المعركة في كافة الأبعاد والقدرة على نقل الصورة العامة للعمليات إلى جميع المعنيين من خلال الأجهزة الرقمية، وربما يكون ذلك هو التأثير الأكبر والفوري للأجهزة الرقمية وتأثيراتها على أسلوب إدارة العمليات (عمليات التخطيط، والتحضير،

والتنفيذ، والتقييم). لقد ساعد تطور هذه الأجهزة بالنقل الفوري للمعلومات المتوازية لكافة القادة. وتسمح أنظمة القيادة والسيطرة في الكتيبة للقائد بالتواجد في المكان الذي يستطيع منه القيادة بشكل أفضل سواء كان ذلك من خلال موقع القيادة الرئيس أو من موقع القيادة (المتقدم).
ب. يمكن أن يقوم قائد الكتيبة بتموضع نفسه فعلياً في أي مكان في ميدان المعركة لقيادة العمليات الجارية (موقع القيادة الرئيس أو القيادة المتقدمة) دون عرقلة التخطيط والتحضير للعمليات المستقبلية.

أنظمة القيادة والسيطرة

6. أنظمة القيادة والسيطرة في الكتيبة هي تنظيم للقائد للقوى البشرية وإدارة المعلومات والإجراءات والمعدات والمرافق الضرورية (مركز قيادة) للقيام بالتخطيط والتحضير والتنفيذ والتقييم للعمليات.
أ. منظومة القائد وضباط قيادة الكتيبة. يصدر قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة الأوامر والتوجيهات ويقومون بالتخطيط وتنسيق وإدارة وتنفيذ العمليات.
ب. منظومة الإمداد والتزويد. يوفر قائد سرية القيادة وضباط الإدارة والإمداد بالتنسيق مع أركانيتها مجموعة اللواء (الإمداد والإدارة والنقل والتزويد) والإدامة للكتيبة.
ج. منظومة الاتصالات. توفر جماعة الإشارة في الكتيبة إسناد الاتصالات لمواقع القيادة والسرايا والأسلحة المساندة.
د. الأوامر المستديمة. يساعد الإلمام بالأوامر المستديمة في كسب الوقت أثناء القيام بالانفتاح وإجراءات المعركة والاستعداد لتنفيذ الواجبات المختلفة من خلال التدريب المستمر للوحدة على الأوامر المستديمة قبل تنفيذ التمارين والعمليات.

7. وسائل القيادة والسيطرة.

- أ. الاتصالات السلكية.
- ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية.
- ج. الإشارات البصرية.
- د. الإشارات الصوتية.
- هـ. العدائون.

8. التوجيه. يقوم قائد الكتيبة بإبلاغ مرؤوسيه بقراراته من خلال الأوامر الشفوية وأوامر العمليات والأوامر المجزأة.

أ. التخطيط. يجب أن تمكن الأوامر المرؤوسين من الإلمام بالموقف والقصد ومهمة قائد الكتيبة. يجب أن توفر الأوامر (الأمر الإنذاري وأمر العمليات، والأوامر المجزأة وباقي الأنواع الأخرى من الأوامر) وحدة الجهد ولكنها تحتفظ بالمبادرة من قبل القادة المرؤوسين ضمن قصد القائد. إن التوجيه الواضح هو أساس نجاح المهمة، ومع ذلك، يجب على قائد الكتيبة أن يوازن بين التوجيه الأدنى الضروري وبين التوجيه المفصل جداً. يعين قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة إجراءات ووسائل سيطرة جغرافية (معالم أرضية) مكتوبة في الأوامر لمنع الوحدات من إعاقة بعضها بعضاً وفرض التنسيق الضروري.

ب. التحضير. يقوم قائد الكتيبة بتحديث تصوره لسير العمليات ويصادق عليه كنتيجة لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) التي تصبح متوفرة، ويحدد ما إذا كانت المعلومات الحديثة عن قوات العدو، والقوات الصديقة، أو (بيئة العمليات) تؤثر على خطته، أو تتطلب منه تعديل الخطة أو تثبت الخطة دون تغييرات إضافية. كلما حدد قائد الكتيبة الحاجة إلى التعديل بشكل مبكر، أصبح من السهل دمج وتنسيق التعديلات في خطته، يعكس القائد تصوره لسير العمليات بناءً على تحديث المعلومات على الخطة ومفهوم العمليات ومن خلال الأوامر المجزأة.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ لإنجاز المهمة باستخدام القوة القتالية وفهم الموقف والبيئة العملياتية بالإضافة إلى اتخاذ القرار لتعديل الخطة بناءً على المتغيرات في الموقف. يكون فن القيادة أكثر وضوحاً أثناء مرحلة التنفيذ، حيث يمارس قائد الكتيبة خبرته وحكمته في توجيه المرؤوسين أثناء هذه المرحلة.

د. التقييم. هو واجب أساس ومستمر، وهي مقارنة متأنية للنتائج المرسومة سابقاً للأحداث الحالية باستخدام معايير النجاح للقائد للحكم على نجاح العمليات. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بتقييم النتائج المحتملة للعملية الجارية لكي يتم التعديل والتغيير باتجاه إنجاز المهمة، وللرد على التهديدات غير المتوقعة، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة، يقوم القائد بتقييم العملية الجارية بناءً على تحديد إذا كانت الخطة الحالية لا تزال صالحة أم لا.

مواقع القيادة

9. مواقع القيادة للكتيبة. يقود قائد الكتيبة العمليات من خلال موقعي قيادة هما:

أ. موقع القيادة الرئيس.

ب. القيادة المتقدمة.

10. موقع القيادة الرئيس للكتيبة. هو موقع القيادة الرئيس للكتيبة ولقيادة مهمة الكتيبة، يشمل ممثلين عن كافة ضباط قيادة الكتيبة والأسلحة المساندة وأنظمة المعلومات والخرائط لتخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم العمليات، حيث يوجد في موقع القيادة الرئيس المذكورين تالياً:

- أ. القائد.
- ب. نائب القائد.
- ج. وكيل القوة.
- د. ضابط العمليات والتدريب.
- هـ. ضابط الاستخبارات وضابط الأمن.
- ز. ضابط الإسناد الناري.
- ح. قائد فصيل الهندسة.
- ط. قائد جماعة الإشارة.
- ي. قائد فصيل م د عند الضرورة.
- ك. ضباط الارتباط عند الضرورة.
- ل. أي ضابط أو قائد يسند كتيبة الدبابات مثل الاستطلاع /الدفاع الكيميائي/ مسيطر الهجوم النهائي المشترك/ ضابط تنسيق ... وغيرهم.

11. يقوم قائد الكتيبة أثناء التحضير للدفاع بتحصين وتموضع موقع القيادة الرئيس تحت الأرض وذلك بالجهد الهندسي وتوفير كافة المتطلبات الإنشائية الهندسية لموقع القيادة تحت الأرض لتأمين الحماية (الجوي/ المدفعي/ الصاروخي).

12. مهام وواجبات موقع القيادة الرئيس. تشمل مهام وواجبات موقع القيادة الرئيس ما يلي:
- أ. توفير المعلومات والعون الذي يحتاج له القائد لممارسة قيادة فاعلة لوحده.
 - ب. تنفيذ العمليات الحاسمة عمليات التهيئة/ التمهيد وعمليات الإدامة حسب التوقيتات الموجودة في خطة العمليات.
 - ج. القيام بضباط الموقع بالاتصالات اللازمة لوضع خطط/ أوامر قائد الكتيبة قيد التنفيذ.
 - د. مراقبة السرايا الأمامية والوحدات المساندة أثناء تنفيذ واجباتها.
 - هـ. توفير المعلومات والمساعدات التي تحتاج لها الوحدات الفرعية للكتيبة حتى تتمكن من تنفيذ واجباتها.
 - و. تنسيق النيران وتوحيد جهود وحدات الإسناد في الكتيبة.

- ز. تخطيط العمليات المستقبلية.
- ح. توفير المتطلبات والمعلومات الهامة والضرورية للقائد والتي تساعد في اتخاذ القرار.
- ط. التنسيق مع قيادة مجموعة اللواء والوحدات/ التشكيلات المجاورة والجانبية وإبلاغهم عن حالة العمليات الجارية.
- ي. تطبيق إجراءات السلامة والصحة وإدارة المخاطر ومتطلبات منع الحوادث.
- ك. إرسال المعلومات المطلوبة عن سير عمليات الكتيبة إلى قيادة المستوى الأعلى وإلى الوحدات المجاورة بالقدر الذي يتفرغ القائد لإدارة معركة وحدته.

13. حماية مواقع القيادة. تعتمد قدرة موقع القيادة على الصمود على إجراءات الحماية بالإضافة إلى التخفية وقابلية الحركة، وأفضل طريقة لحماية موقع القيادة هي منع العدو من تحديد موقعه. تساعد شبكات التمويه الجيدة والسيطرة على الضوضاء والإضاءة واستغلال طبيعة الأرض على التخفية والتستر. وعلى افتراض أن التخفية وقابلية الحركة غير كافية، فإن الحماية في كافة الأوقات لموقع القيادة هي من مسؤولية قائد الكتيبة، ويتم التنسيق مع القيادة الأعلى للحماية من التهديدات الجوية.

14. اختيار موقع قيادة الكتيبة. إن أساس كفاءة أداء موقع قيادة الكتيبة وقدرته على تجنب الخسائر يعتمد على صغر حجمه وبساطة تكوينه وخفة حركته ومناورته وكذلك على التطبيق الجيد لإجراءات انفتاح تشمل التحركات والتمويه والدفاع والعمل الروتيني. إن زيادة حجم موقع قيادة الكتيبة أو تطبيق أي إجراءات معقدة في الانفتاح وترتيب الاتصالات سيقطع كثيرا من كفاءة الموقع وقدرته في تطبيق الحماية.

أ. تراعى الاعتبارات الرئيسية التالية عند اختيار موقع قيادة الكتيبة:

- (1) الاتصالات. يجب أن يكون الموقع ملائما لتحقيق اتصالات جيدة مع الوحدات الفرعية وقيادة التشكيل الأعلى وأن يكون محجوبا ما أمكن عن تأثير أجهزة الحرب الإلكترونية المعادية. قرب الموقع من شبكة الاتصالات الهاتفية المدنية قد يكون ضروريا.
- (2) الإخفاء. يجب استغلال طبيعة الأرض من أجل الحماية السلبية (التخفية والتستر)، لذا فإن المناطق ذات الأشجار ومجاري الأودية والقرى تحقق إخفاء وسترا جيدا وتعيق استخدام العدو لأجهزة الاستشعار الحراري.
- (3) الدفاع. يجب أن يكون موقع قيادة الكتيبة قادرا على توفير الحماية المحلية لمنطقته، ويتوفر الدفاع الجيد عنه بالإخفاء والتمويه وأن يكون مستورا بانفتاح الوحدات الفرعية لمجموعة القتال/ الكتيبة.

(4) سهولة الوصول إليه. يتم اختيار موقع يسهل التحرك إليه، ولكن يجب ألا يكون الموقع عرضة للكشف بواسطة دوريات استطلاع العدو.

ب. من الاعتبارات الأخرى التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع قيادة الكتيبة ما يلي:

- (1) أن يساعد الموقع على حجب الإشارات عن مصادر جمع المعلومات للعدو.
- (2) تجنب توضع موقع القيادة الرئيس في مناطق بارزة حتى لا يكون هدفاً أو نقطة مرجع للأهداف من قبل مدفعية العدو.

(3) توضع موقع القيادة بالقرب من شبكة طرق موجودة بعيدة عن مراقبة العدو المحتملة.

(4) توضع موقع القيادة بالقرب من مقرب مناسب وملئم لكل الظروف الجوية ويوجد فيه أكثر من طريق يؤدي إلى منطقة موقع القيادة.

(5) اختيار مداخل ومخارج لموقع القيادة تؤمن التخفية والتستر.

(6) اختيار منطقة لموقع القيادة في مكان يُسهّل الوصول إلى منطقة هبوط الطائرات العمودية.

ج. التنقل. يكون موقع قيادة الكتيبة مستعداً للتحرك باستمرار ودون إنذار مسبق وذلك لتفادي الكشف بواسطة العدو وللتمكن من مجارة العمليات السريعة ولمواجهة المواقف الطارئة.

د. إن الحالات التي تستوجب تغيير موقع القيادة الرئيس.

(1) انتقال القيادة الرئيسة وتغيير موقعها لمواكبة سير العمليات أثناء مراحل التنفيذ وتكون الحركة على شكل قفزات من موقع إلى موقع آخر جديد وبعد انتهاء عمليات كل مرحلة من المراحل في العمليات التعرضية.

(3) في حال تعرض موقع القيادة الرئيس إلى اعتداء من قبل قوات العدو سواء كانت قوات أرضية أو قوات جوية أو هجمات صاروخية، يتم الانتقال إلى موقع القيادة البديل المحدد مسبقاً في العمليات الدفاعية.

15. المساحة. يجب أن تكون المنطقة التي تم اختيارها واسعة بما يكفي لاستيعاب جميع عناصر موقع القيادة وتؤمن لهم التخفية وتكون مساحتها بشكل تقريبي (100 متر X 100 متر) وهذا يعتمد على طبيعة الأرض وطبيعة العمليات المتوقعة، ويشمل فِرَق الارتباط من الوحدات الأخرى، وإسناد الاتصالات، ومناطق الطعام والنوم والصيانة، ويجب أن تكون هناك مساحة كافية لتوزيع العناصر الأمنية ونقاط الترحل من الآليات وأماكن اصطافاف الآليات.

تأليف موقع القيادة الرئيس للكتيبة. يتكون مركز القيادة الرئيس للكتيبة مما يلي:

- أ. غرفة القيادة. تتكون من ناقلة قيادة مدرعة ويعمل فيها بصفة مستدامة ضابط أو ضابط صف كضابط مناوب وذلك تحت إشراف ضابط العمليات. تعمل كمحطة رئيسة لشبكة اتصالات الكتيبة ومحطة فرعية من الشبكة الخلفية (ضمن شبكات اتصالات التشكيل). يمارس قائد الكتيبة واجباته من غرف العمليات إلا في حالة تحركه مع القيادة المتقدمة.
- ب. ضابط الاستخبارات. واجبه رصد المعلومات الاستخبارية وتسجيلها وإرسالها إلى الوحدات الأمامية. يوفر المعلومات الاستخبارية الأساسية لقائد الكتيبة.
- ج. ضباط الإسناد الناري. يتولى نائب قائد سرية المدفعية الملحق أو الموجودة في الإسناد المباشر للكتيبة قيادة ضباط الإسناد الناري، وفي حالة غيابه يتولى قيادتهم قائد فصيل الهاون (إن وجد). وواجبهم الأساسي هو إدارة وتنسيق كل مصادر نيران الإسناد المتيسرة وكذلك تنسيق نيران الإسناد الجوي إذا تم تخصيصها.
- د. قائد وحدة الهندسة. عند إلحاق وحدة الهندسة لأغراض العمليات بالكتيبة، يقوم قائد وحدة الهندسة بدور ثنائي (قائد ومستشار)، إذ يعمل كقائد وحدة ويقدم لقائد الكتيبة المشورة فيما يختص بعمليات الهندسة. تتلقى الكتائب عادة جزءاً إضافياً من الإسناد الهندسي في العمليات الدفاعية لبناء المواقع الدفاعية وللاستخدام الموانع ضمن قاطعها، وأثناء العمليات التعرضية قد تتلقى الكتائب عناصر من الهندسة مختصين بإزالة الموانع. تقوم وحدات الهندسة القتالية بإنجاز واجبات قابلية الحركة لقواتنا وإعاقة الحركة لقوات العدو.
- هـ. قائد وحدة الشرطة العسكرية. عند إلحاق وحدة الشرطة العسكرية بالكتيبة، يقوم قائد وحدة الشرطة العسكرية بدور ثنائي (قائد ومستشار)، حيث يقود وحدته ويعمل كضابط ركن خاص لقائد الكتيبة ويقدم له المشورة فيما يختص بعمليات الشرطة العسكرية. يخطط قائد وحدة الشرطة العسكرية لإمكانيات الشرطة العسكرية ووظائفها وينسق ذلك. وقد يوفر قائد مجموعة اللواء عناصر من الشرطة العسكرية إلى الكتائب بناءً على المهمة، وهي قادرة على تنفيذ واجبات ذات أولوية مثل تطبيق القانون وفرض النظام وعمليات حراسة القوافل وحماية القيادات وأمن المنطقة الخلفية.
- و. قائد وحدة مقاومة الدروع. عند إلحاق وحدة مقاومة الدروع بالكتيبة، يقوم قائد وحدة مقاومة الدروع بدور ثنائي (قائد ومستشار)، حيث يقود وحدته ويعمل كضابط ركن خاص لقائد الكتيبة ويقدم له المشورة فيما يختص بعمليات مقاومة الدروع. إن وحدة مقاومة الدروع الموجودة في الكتيبة هي قوة مقاومة دروع تُكمل وتزيد من قدرة الكتيبة على مقاومة دروع العدو، وتكون فاعلة بشكل خاص في الدفاع إذ إنها تستطيع استخدام النيران بعيدة المدى.

17. أمن مواقع قيادة الكتيبة. تبين الفقرات التالية اعتبارات أمن العمليات لتموضع مواقع القيادة:

- أ. ينبغي عدم وجود علامات تدل على أماكن مواقع القيادة.
- ب. ينبغي نشر آليات موقع القيادة وتمويه جميع الآليات والمعدات تمويهاً كاملاً.
- ج. مراعاة الانضباط فيما يتعلق بالضوضاء والضوء.
- د. الحذر من آثار الآليات في الطين التي تقود إلى موقع القيادة مباشرة.
- هـ. وجود قوة أمنية خارجية مخصصة لحماية موقع القيادة وأن تكون لديها اتصالات مع كل موقع قيادة.
- و. إنشاء مواقع لقوة الحماية على شكل دفاع دائري (360 درجة) كما هو الحال في الوضع الدفاعي.
- ز. ينبغي أن يكون لدى قوة الحماية أسلحة مضادة للدروع خفيفة لحماية مواقع القيادة من اقتحامات آليات العدو ودروعه.
- ح. يجب على مساعد قائد سرية القيادة إعداد قوة رد فعل سريع لموقع القيادة والتدريب على تنفيذ الدفاع الدائري.
- ط. يؤمن أفراد المناوبة السيطرة على حماية موقع القيادة من الداخل والسيطرة على الدخول إليه.
- ي. تموضع قدرات موقع القيادة بعيداً عن مقتربات العدو الرئيسية للقوات المحمولة.
- ك. استخدام إشارات التمييز القريبة والبعيدة، وأرقام التحدي وكلمات المرور للسيطرة على الدخول إلى المحيط.
- ل. تنسيق دخول الطائرات إلى كل مواقع القيادة.
- م. تعيين نقاط تجمع وموقع قيادة بديل على بعد (500 إلى 1000) متر على الأقل وهذا يعتمد على طبيعة الأرض والتهديدات المتوقعة.

18. القيادة المتقدمة. تفتح هذه القيادة على مستوى الكتيبة لإدارة المواقف الطارئة والمهمة في الاتجاه الأكثر تهديداً أو للقيادة والسيطرة على مرحلة معينة من مراحل المعركة المهمة وذلك لزيادة فاعلية السيطرة على وحدات الكتيبة وتنسيق نشاطاتها الرئيسية، ويرافق القائد عادةً ضابط العمليات والتدريب، وركن الاستخبارات، وقائد سرية المدفعية، وأي ضباط آخرين حسب الحاجة. وتتكون هذه القيادة عادةً من عدد من الآليات حسب الحاجة، وتنفذ على مسافة (2-3) كم في العمليات الدفاعية خلف (ح أ م م)، وعلى مسافة (1.5 - 2) كم في العمليات التعرضية.

التجميع للواجب (كتيبة الدبابات كمجموعة قتال)

19. يتم تشكيل وتكوين مجموعة القتال من قيادة كتيبة الدبابات وسرايا الدبابات والمشاة الآلية. يجب أن يتصف تكوين مجموعة القتال بالمرونة التامة وبالملاءمة لنوع المهمة وطبيعة منطقة العمليات واعتبار متغيرات المهمة عند تشكيل وتكوين مجموعة القتال. قد يشمل تكوين مجموعة القتال العناصر التالية:

- أ. سرايا مشاة آلية ودبابات.
- ب. فصيل استطلاع.
- ج. عناصر من أسلحة الإسناد وطبقاً لطبيعة المهمة القتالية.
- د. سرية مدفعية في الإسناد المباشر.
- هـ. في بعض الحالات ولتنفيذ مهام معينة قد تلحق العناصر التالية لمجموعة القتال أو توضع في الإسناد المباشر:

(1) فصيل من كتيبة هندسة الميدان.

(2) مسيطر الهجوم النهائي المشترك.

(3) دفاع جوي.

(4) دفاع كيميائي.

(5) فصيل هاون.

و. فصيل م د.

ز. أي وحدة فرعية أخرى.

20. يعتمد الحفاظ على التماسك والروح المعنوية في مجموعة القتال على شخصية وقدرة وكفاءة قائد المجموعة. خلال التدريب أو اثناء المعركة، يجب أن يكون حضور القائد وتأثيره الشخصي ملموساً لوحدهاته وبخاصة الملحقة من خارج وحدته.

21. إن سلطة القائد وقدراته كعسكري محترف ستكون الأساس في تحقيق الكفاءة والأداء الجيد في مجموعة القتال. سيكون لتوقعه السليم وحسمه عند اتخاذ القرار الفضل في سرعة رد الفعل داخل مجموعة القتال. يجب عليه أيضاً أن يتسم بسعة الأفق وأن يدرس كل الاحتمالات المتوقعة له وللعدو. على قائد مجموعة القتال خلق علاقة وطيدة وتفهم كامل مع قادة وحداته الفرعية وعليه معرفة مكامن القوة والضعف في قدراتهم. من جانب آخر ينبغي أن يثق قادة الوحدات الفرعية في قائد مجموعة القتال وألا يحجموا عن إبداء مقترحاتهم له لرفع الكفاءة القتالية.

أ. تقوم فرق القتال/ السرايا بإنشاء شبكات اتصالات فرعية تربط قيادة كل فريق مع فصائله، كذلك تقوم بإنشاء خط اتصال خلفي ضمن شبكة اتصالات مجموعة القتال/ الكتيبة تستند إدارته لنائب قائد مجموعة القتال/ الكتيبة إن هذا النظام يجعل شبكات الاتصال محدودة تسهل إدارتها ولكنه يتطلب لنجاحه وجود مأموري إشارة مدربين جيداً وذوي كفاءة عالية تمكنهم من إدارة شبكة الاتصالات الخلفية بنجاح وبالقدر الذي يمكن من دقة إرسال واستلام المعلومات والأوامر.

ب. النظام البديل هو إنشاء شبكة اتصالات موحدة تشمل كل محطات الاتصال في مجموعة القتال/ الكتيبة. هذا النظام يحقق سرعة ودقة عالية في تبادل المعلومات واستلام الأوامر بين كل الوحدات الفرعية في مجموعة القتال/ الكتيبة، ولكنه يتطلب درجة التزام جيد بانضباط وأمن الاتصالات، ومن عيوبه أنه عرضه للتشويش المتعمد أو العرضي بالإضافة إلى كثرة الإرسال والاستقبال مما يجبر المحطات للانتظار حتى تنتهي المحطات الأخرى من النداء وشغل الخط كذلك عرضة للقطع أو تلف الخط الأرضي

ج. إن الحل الوسط هو إدخال واحدة من الشبكات الفرعية أو أكثر في شبكة اتصالات قيادة مجموعة القتال/ الكتيبة لفترات محدودة. مثال ذلك عند إصدار قائد مجموعة القتال/ الكتيبة لأمر عملياته أو عند قيام جزء من مجموعة القتال/ الكتيبة بواجب قوات الحجاب. هذا الأسلوب يتطلب أيضاً تقيداً صارماً بانضباط وأمن الاتصالات وهو عرضة للتشويش والتداخل العرضي. من مزايا هذا الأسلوب سرعة انسيابية المعلومات ويمكن فصل شبكة القيادة فور زيادة كثافة الاتصالات المستخدمة.

تخطيط عمليات الكتيبة

23. التخطيط للعمليات. يؤدي التخطيط للعمليات إلى اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المهمة، وإلى تحديد ما هي القرارات؟ ومن ثم متى تُتخذ هذه القرارات؟ وما الذي يجب أن تُتخذ القرارات بشأنه؟، إن القرارات هي الوسائل التي بواسطتها يقوم القائد بترجمة رؤيته للنهائية المرغوبة إلى إجراءات. قد تبدأ عملية صنع القرار (تقدير الموقف) لحل المعضلة باستلام المهمة ويكون هدفها إصدار الأوامر، يكون الجانب التحليلي من عملية تقدير الموقف مستمراً طوال العمليات (بما فيها عملية التنفيذ) مع وجود التغذية الراجعة المتواصلة وتحديثات المعلومات.

24. الانفتاح. هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المناطة بها واستعدادها للمعركة في تشكيلها المحدد، مع مراعاة المسافات والفواصل التي تؤمن لها سيطرة ورؤية متبادلة، وأن يستغرق هذا الانفتاح أقصر مدة ممكنة لتحقيق المفاجأة بالإضافة إلى تماسك القوات قبل وصولها لمنطقة التشكيل التي يتم فيها اتخاذ تشكيل الاقتحام النهائي. أما إجراءات المعركة، فهي إجراءات القادة على مختلف المستويات لتنفيذ المهمة من استلام الأوامر والاستطلاع ووضع الخطة وصرف الأوامر وتحضير وفتح القطعات.

25. إجراءات المعركة. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قائد الكتيبة الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث يتم تسلسل نشاطاتهم التعبوية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، والتقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قائد الكتيبة على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. فقد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. وهي دليل يجب أن يتم تطبيقه بشكل يتفق مع الوقت وخبرة قائد الكتيبة وقادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال (مثل بدء الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، والقيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنفيذها باستمرار خلال عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد الكتيبة إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد الكتيبة لتطوير وإصدار أمر عمليات بسرعة.

خطوات إجراءات المعركة.

26. تتضمن إجراءات المعركة ثمانية خطوات، الجدول رقم (2) يبين إجراءات المعركة.

- أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.
- ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.
- ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.
- د. الخطوة 4 - بدء الحركة.
- هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.
- و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.
- ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.
- ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

27. الخطوة 1 - استلام المهمة. تبدأ هذه الخطوة باستلام أمر إنذاري أولي أو أمر عمليات من القائد الأعلى فور استلام المهمة تبدأ عملية التخطيط والتحضير، وفي هذه المرحلة يجب أن يركز قائد الكتيبة على تحديد مهمة الوحدة والوقت المتوفر.

28. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.
أ. بعد أن يحدد القائد مهمة وحدته ويحدد الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير والتنفيذ، يصدر أمراً إنذارياً لمروؤوسيه (قد يكون مكتوباً أو شفهيّاً)، والقصد من هذا الأمر هو تعريف مروؤوسيه بالمهمة الجديدة للوحدة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها. يضع القائد في هذا الأمر جميع التعليمات أو المعلومات التي تساعد الوحدات المروؤوسة في التحضير للمهمة الجديدة، وتشمل هذه المعلومات ملخص عن المهمة والعدو، وتعليمات محددة للتحضير لكي تتمكن الوحدة من البدء بالتخطيط والتحضير بينما يقوم هو بإعداد وتطوير أمر العمليات. وقد تشتمل التحضيرات على إجراء تجارب لمهارات معركة محددة.
ب. يتبع الأمر الانذاري نسق أمر العمليات بحيث يشتمل على (5) فقرات رئيسية، ويقوم القائد بإدراج المعلومات المتوفرة لديه ضمن هذه الفقرات.

29. الخطوة 3 - عمل خطة أولية. إن الأساس لعمل الخطة الأولية هو تحليل متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات والاسناد المتوفرين، الوقت المتوفر، الاعتبارات المدنية) بحيث يستطيع من خلالها القائد الوصول إلى العمل الممكن المناسب لتنفيذ المهمة.
أ. تحليل المهمة. يحلل قائد الكتيبة الأمر الإنذاري أو أمر عمليات مجموعة اللواء لتحديد واجباته والقصد منها، كما يحدد المعلومات التي تؤثر على مهمته وهي:
(1) مهمة وقصد ومفهوم عمليات مجموعة اللواء. يجب أن يفهم قائد الكتيبة مفهوم عمليات وقصد قائد مجموعة اللواء وكيف تساهم الكتيبة في العملية.
(2) مهمة/ واجبات الكتيبة. يجد قائد الكتيبة مهمته وواجباته في فقرة مفهوم عمليات قائد مجموعة اللواء. ويجب أن يفهم قائد الكتيبة كيف يرتبط قصده بقصد قادة الكتائب الآخرين، ويحدد قائد الكتيبة الواجب الأساسي الذي ينجز قصد قائد اللواء بنجاح. وأخيراً يجب عليه أن يفهم لماذا تم إعطاء الكتيبة واجباً تعبويّاً محدداً، وكيف يتلاءم هذا الواجب مع مفهوم عمليات مجموعة اللواء.

(3) التحديدات. هي التحديدات الموضوعية على قائد الكتيبة من قبل قائده الأعلى للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وتعتبر التحديدات بنوعها هي متطلبات للعمل مثل (الاحتفاظ بفصيل في الاحتياط) أو (عدم اجتياز خط مرحلة محدد).

(4) تحديد المخاطر. الخطر هو فرصة تعرض الفرد للإصابة أو الموت وتعرض الآليات والمعدات للضرر. وقد تكون هذه المخاطر تعبوية ناتجة عن نشاطات العدو، أو تكون عارضة لأسباب غير تعبوية كالطقس مثلاً. إن احتمالية التعرض للمخاطر موجودة دائماً في كل موقف قتالي وتدريبى تواجه الكتيبة. لذا يجب أن يعرف قائد الكتيبة كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المهمة في أكثر الظروف الممكنة أمناً، وبمعنى بسيط كيف سينجز قائد الكتيبة المهمة بأفضل صورة وبأقل ضرر.

(5) صياغة مهمة الكتيبة. يقوم قائد الكتيبة بصياغة مهمته مستخدماً الأسئلة الخمسة: من، ماذا، متى، أين، ولماذا؟ تعني "من" الكتيبة، و"ماذا" نوع العملية، و"متى" الوقت والتاريخ المعطى في أمر العمليات، و"أين" الهدف أو الموقع المأخوذ من أمر العمليات، و"لماذا" تعني القصد من الواجب التعبوي للكتيبة والمأخوذ من فقرة قصد القائد.

ب. تحليل الأرض والطقس. يجب على قائد الكتيبة أن يفهم الأرض قبل التفكير بإعداد وتطوير أعماله الممكنة وأعمال العدو المحتملة. ويجب أن يصل إلى استنتاجات هامة تتعلق بكيفية تأثير الأرض على عمل العدو وعلى أعمال الكتيبة. يتم تصنيف قابلية الحركة في أي منطقة ضمن إحدى الفئات التالية:

(1) الأرض غير معيقة للحركة. هي الأرض الخالية من أي تقييدات على الحركة، ولا يلزم القيام بأي أعمال لتسهيل قابلية الحركة عليها.

(2) الأرض المعيقة للحركة. تعيق هذه الأرض الحركة إلى درجة ما، وقد يحتاج قائد الكتيبة لسلوك طرق جانبية. قد تسبب الأرض المعيقة للحركة صعوبة في المحافظة على السرعة، أو مواكبة سرعة الوحدات المجاورة، أو التحول من تشكيلة إلى أخرى، وقد تُجبر الأرض المعيقة القوات على الحركة بشكل متعرج.

(3) الأرض المانعة للحركة. تعيق أو تبطل هذه الأرض الحركة بشدة ضمن تشكيلات قتالية ما لم يتم بذل بعض الجهد لتسهيل الحركة، وقد يتطلب ذلك جهداً هندسياً لتحسين قابلية الحركة أو قبول المخاطرة بعدم الالتزام بالعقيدة التعبوية كاستخدام تشكيلة الخط المنفرد بدلاً من تشكيلة رأس السهم، أو الحركة بسرعات بطيئة.

(4) عناصر تحليل الأرض. تُستخدم العناصر العسكرية لتحليل وفهم الأرض، وهذه العناصر هي:

(أ) الموانع. يحدد قائد الكتيبة الموانع الموجودة في منطقة عملياته سواء كانت طبيعية أو اصطناعية والتي يؤثر وجودها على قابلية الحركة لقواته، كما يحدد الموانع الموجودة في المنطقة والتي قد تعيق عمليات العدو. في العمليات التعرضية، يساعد تحليل الموانع قائد الكتيبة في تحديد كيف يستخدم العدو الموانع والأرض المعيقة لصالحه؟ ما هو تأليف الموانع المعززة التي يستخدمها العدو في منطقة العمليات؟ كيف ستؤثر الموانع والأرض على حركة الكتيبة ومناورتها؟ وكيف يمكن للكتيبة تجنب هذه الموانع عند الضرورة؟ وطريقة اكتشاف الموانع الموجودة وكيف سيتم تخطيها؟ كما يحدد بناءً على الموانع الموجودة، المواقع المحتملة لتوزيع أسلحة العدو المباشرة، وما هو نوع الأسلحة المستخدمة؟ في حال تطلب الموقف القيام باختراق الموانع (فتح ثغرة)، ما هي المواقع المناسبة لتنفيذ ذلك؟ أما في العمليات الدفاعية، فيساعد تحليل الموانع قائد الكتيبة في تحديد أين سيقوم قائد الكتيبة بتدمير قوات العدو (منطقة التقتيل)؟ وكيف سيتم استخدام الموانع لتحويل اتجاه العدو باتجاه منطقة التقتيل؟ وكيف ستؤثر الموانع على حركة ومناورة العدو (إيقاف، إبطاء، تشتيت أو تحويل اتجاه)؟.

(ب) ممرات الحركة. وهي عبارة عن فُسحة من الأرض توصل القوة المهاجمة إلى هدفها. يساعد تحليل ممرات الحركة قائد الكتيبة على تحديد حجم القوة ونوعها لكل ممر، التشكيلة المناسبة والسرعة التي تنتقل بها الوحدة على طول ممر الحركة.

(ج) الأرض التعبوية. تعطي الأرض التعبوية فائدة أو ميزة للطرف الذي يحتلها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها. يحدد قائد الكتيبة الأرض التعبوية بدءاً من الهدف أو منطقة المعركة الرئيسية باتجاه مواقعها الحالية. قد تكون الأرض التعبوية في صالح العدو بمعنى أنه إذا سيطر عليها العدو، فقد تمنع الكتيبة من إنجاز مهمتها.

(د) المراقبة وميادين الرمي. يقوم قائد الكتيبة بتحليل المناطق المحيطة بالأرض التعبوية، والأهداف، والطرق والممرات، والموانع، لتحديد فيما إذا كانت توفر مراقبة وميادين رمي مفتوحة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو. عند تحليل ميادين الرمي يركز قائد الكتيبة على إمكانية استخدام النيران المباشرة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو، كما أنه يحدد المواقع التي تمكّن ضابط الرصد المدفعي من توجيه النيران غير المباشرة، وتسمح للقناصين بالاشتباك مع

الأهداف. وعندما يكون ذلك ممكناً، ينفذ قائد الكتيبة استطلاعاً أرضياً من وجهة نظر القوات الصديقة وقوات العدو. يساعد تحليل المراقبة وميادين الرمي قائد الكتيبة على تحديد ما يلي:

(أ أ) هل تتوفر ميادين الرمي والمراقبة لقوات العدو في منطقة الهدف أو بالقرب منه؟

(ب ب) أفضل المواقع لحشد التأثيرات؟

(ج ج) ما هي الأماكن التي يكون فيها العدو ضعيفاً؟

(د د) ما هي المواقع المناسبة لتوضيع الاسناد بالنيران أو الهجوم بالنيران؟

(ه ه) ما هي نقاط المرجع الطبيعية الموجودة في المنطقة؟

(و و) ما هي أفضل المواقع لتموضع ضباط الرصد؟

(ز ز) ما هي النقاط الميئة في الموقع الدفاعي؟ وما هي الأماكن التي تعتبر فيها قواتي ضعيفة؟

(هـ) التخفية والتستر. التستر هو الحماية من تأثيرات النيران، والتخفية هي الحماية من المراقبة وليس من النيران المباشرة أو غير المباشرة. ينظر قائد الكتيبة إلى الأرض والغطاء النباتي، والمباني، والمعالم الأخرى في المنطقة، لتحديد الأماكن التي توفر التخفية والتستر. يساعد تحليل التخفية والتستر قائد الكتيبة على تحديد ممرات الحركة التي توفر ميادين رمي وتخفية وتستر بنفس الوقت؟ والأماكن التي توفر التخفية والتستر للحركة بنظام القفزات وتضمن فاعلية الأسلحة؟

(5) العناصر العسكرية المؤثرة للطقس. يحلل قائد الكتيبة العناصر العسكرية للطقس

لمعرفة مدى تأثيرها على عملياته وعمليات العدو، وهذه العناصر العسكرية هي:

(أ) مدى الرؤية. يستخلص قائد الكتيبة استنتاجات هامة حول عوامل الرؤية (مثل الضباب، والضباب الناتج عن الدخان، والرطوبة) وعوامل التستر (مثل الدخان والغبار) ويحدد فيما إذا كان الطقس الحالي في صالح استخدام الدخان للتستر أثناء عمليات فتح الثغرات، أو هل يؤثر الضباب على استمكان القوات الصديقة وقوات العدو للأهداف؟

(ب) بيانات الضوء. تؤثر عوامل الضوء المختلفة على العمليات بشكل عام وتشمل هذه العوامل (وقت الضوء الأول، وشروق الشمس، وغياها، والظوء

الأخير، ووقت طلوع القمر، وغيابه، ونسبة الإضاءة)، يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل الضوء على العمليات وكما يلي:

- (أ أ) هل تكون الشمس خلف الكتيبة أثناء الهجوم أو الدفاع؟
(ب ب) كيف يمكن أن تستفيد الكتيبة من الإضاءة المحدودة؟
(ج ج) كيف تؤثر الإضاءة المحدودة على استمکان الأهداف من قبل القوات الصديقة وقوات العدو؟
(ج ج) درجة الحرارة. يأخذ القائد بعين الاعتبار كيفية تأثير درجة الحرارة على العمليات وكما يلي:

- (أ أ) كيف تؤثر درجة الحرارة على معدل سرعة الحركة؟
(ب ب) كيف تؤثر درجة الحرارة على الجنود والمعدات؟
(ج ج) هل تؤثر درجة الحرارة على استخدام العوامل الكيميائية غير الباقية؟

- (د) الهطول (الأمطار والثلوج والندى). يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل الهطول (مثل النوع، الكمية، والمدة) على العمليات، وفيما يلي بعض اعتبارات الهطول:
(أ أ) كيف يؤثر الهطول على قابلية الحركة؟
(ب ب) كيف يمكن للهطول أن يساعد في تحقيق المفاجأة؟
(هـ) الرياح. يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل الرياح (مثل الاتجاه والسرعة) على العمليات وكما يلي:

- (أ أ) هل تؤدي سرعة الرياح إلى زوال الدخان بسرعة؟
(ب ب) هل سرعة واتجاه الرياح لصالح استعمال العدو للدخان؟
(و) غطاء الغيوم. يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل غطاء الغيوم على العمليات وكما يلي:

- (أ أ) هل يحد غطاء الغيوم الكثيف من الإضاءة والتسخين الشمسي للأهداف؟

- (ب ب) هل يسبب غطاء الغيوم سطوعاً مبهراً للبصر وهي حالة قد تستخدمها الطائرات المهاجمة لإخفاء اقترابها؟

- (ج ج) هل تؤثر الغيوم على استخدام أنظمة الطائرات المسيّرة؟

ج. القوات المتوفرة. يحدد قائد الكتيبة الواجبات التي يستطيع الأفراد تنفيذها، ويشمل هذا التحليل العناصر الملحقة بالكتيبة. يجب أن يعرف قائد الكتيبة درجة خبرة الأفراد ومستوى

تدريبهم، ويجب أن يفهم أيضاً نقاط قوة ونقاط ضعف لدى قادته المرؤوسين. ويشمل تقييمه معرفة حالة الأفراد ومعداتهم، وفهماً لكافة قدرات إسناد الكتيبة كأسلحة م/د الإضافية والقناصين وعناصر الهندسة.

د. الوقت المتوفر. يعتبر تحليل الوقت جانباً أساسياً في التخطيط، والتحضير، والتنفيذ. يجب على قائد الكتيبة أن يعرف مقدار الوقت الكلي المتوفر له بالإضافة إلى الوقت المتوفر ليلاً ونهاراً وأن يكون قادراً على تقدير الوقت اللازم للتحضير، والحركة والقتال والإدامة. ويجب عليه أيضاً أن يكون قادراً على حساب الوقت اللازم لتنفيذ واجباته والوقت المتوقع لأعمال العدو. يجب أن يُجري قائد الكتيبة تخطيطاً عكسياً ويراعي قاعدة تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام (ثلث الوقت) يُخصص للتخطيط و(الثلاثين) للمرؤوسين للتخطيط والتحضير والتنفيذ. ويجب على قائد الكتيبة أن يأخذ بالاعتبار بعض العوامل المؤثرة على حساب الوقت وكما يلي:

- (1) تقييم تأثير ظروف الرؤية المحدودة على الحركة.
- (2) تقييم الوقت اللازم لتنفيذ الواجبات المحددة مثل تحضير أمر العمليات، والتجارب، والإجازات، والتحضيرات الأخرى اللازمة للعناصر المرؤوسة.
- (3) تقييم الوقت اللازم لانفتاح عنصر الإسناد الناري، ومعرفة كمية الذخيرة المطلوبة لإدامة عنصر الإسناد لفترة محددة من الزمن.
- (4) مع تطور الأحداث، يجب على قائد الكتيبة مراجعة وتعديل تحليله للوقت المتوفر وتقييم تأثير ذلك على مهمته.
- (5) يجب أن يقوم قائد الكتيبة بتحديث التوقعات لمرؤوسيه، وإدراج جميع الأحداث التي قد تؤثر على الكتيبة.

هـ. الاعتبارات المدنية. يقوم المستوى الأعلى بتزويد قائد الكتيبة بالاعتبارات المدنية التي قد تؤثر على تنفيذ المهمة. ويجب على قائد الكتيبة أيضاً أن يحدد أي اعتبارات مدنية قد تؤثر فقط على مهمته. من المتوقع أن ينفذ قائد الكتيبة مهاماً في مناطق تحتوي على عدد كبير من المدنيين وغير المقاتلين في ميدان المعركة. قد تشمل بعض الاعتبارات حركة اللاجئين، أو متطلبات المساعدات الإنسانية، أو متطلبات محددة مرتبطة بقواعد الاشتباك.

و. تحليل العدو. تمكّن هذه الخطوة قائد الكتيبة من تحديد نقاط قوة وضعف العدو المحتملة، أو نقاط وهنه بحيث يستطيع استغلالها لإيجاد قوة قتالية متفوقة لتحقيق مهمته. يجب أن تكون افتراضات قائد الكتيبة حول العدو متفقة مع تلك الافتراضات الخاصة بقائد مجموعة اللواء. ولتحليل العدو بفعالية، يجب أن يعرف قائد الكتيبة كيف يتوقع أن يقوم العدو بالقتال وذلك بمساعدة ضابط الاستخبارات.

(1) التأليف. يجب أن يحدد تحليل قائد الكتيبة أعداد وأنواع آليات العدو، وأفراده، ومعداته، ويحصل على هذه المعلومات من فقرة الموقف في أمر عمليات الكتيبة. يجب أن يحدد تحليل قائد الكتيبة أيضاً كيفية تنظيم العدو نفسه للقتال ليشمل ذلك الاستخدام الممكن للاحتياط.

(2) التوزيع. يحدد قائد الكتيبة من معلومات قائد مجموعة اللواء توزيعات قوات العدو على الأرض.

(3) القدرات. يجب أن يحدد قائد الكتيبة قدرات العدو بالمقارنة مع قواته بناءً على تقييم قائد اللواء وعقيدة العدو، والموقع الحالي، ويجب أن يشمل مثل هذا التحليل المديات التخطيطية لكل نظام سلاح للعدو يمكن أن تواجهه الكتيبة.

(4) أعمال العدو الممكنة المحتملة. لتحديد أعمال العدو المحتملة، يوازن قائد الكتيبة بين نتيجة تحليله الأولى للأرض والطقس مع تأليف العدو، وقدراته، وأهدافه، ويقوم بعد ذلك بإعداد وتطوير نموذج موقف للعدو للجزء الخاص به من خطة الكتيبة. يكون الناتج النهائي هو شفاف مرسوم يصف كيف يتوقع قائد الكتيبة بأن العدو سيقا تل تحت الظروف المحددة المتوقعة في ميدان المعركة. إن تحليل قيادة مجموعة اللواء وفهمها لموقف العدو الحالي ولقواتنا يعطي قائد الكتيبة أغلب المعلومات التي يحتاجها.

ز. إعداد وتطوير الأعمال الممكنة. إن القصد من إعداد وتطوير الأعمال الممكنة هو تحديد طريقة واحدة أو أكثر لإنجاز المهمة. يجب أن يستخدم قائد الكتيبة قوة قتالية متفوقة في المكان أو الزمان الحاسمين. وإذا كان الوقت يسمح، فقد يقوم قائد الكتيبة بإعداد وتطوير عدة أعمال ممكنة، ويعمل على وضع التفصيلات اللازمة للعمل الممكن ليصف بوضوح كيف يخطط لاستخدام قواته لتحقيق مهمة وحدته بشكل يتفق مع قصد القائد. يركز قائد الكتيبة على الأعمال التي يجب على الوحدة أن تقوم بها في النقطة الحاسمة، ويعمل بشكل عكسي باتجاه نقطة بدايته.

(1) التنظيم الأولي للقوات (التجميع للواجب). يجب أن يحدد قائد الكتيبة العدد المحدد من السرايا والأسلحة الضرورية لتحقيق المهمة، فمثلاً يحدد قائد الكتيبة القوة اللازمة لتأسيس موقع اسناد بالنار، وقوة الاقتحام والاحتياط.

(2) تطوير خطط المناورة. خطة المناورة هي وصف لكيفية تصور قائد الكتيبة لتنفيذ مرسوميه للمهمة منذ بدء العملية وحتى انتهائها. ويضع في ذهنه الطريقة الأفضل لاستخدام الأرض المتوفرة، وكذلك كيفية استغلال نقاط قوة الكتيبة مقابل نقاط ضعف العدو أفضل استغلال، ويشمل هذا متطلبات النيران غير المباشرة لإسناد المناورة.

(3) إجراء التجارب على الأعمال الممكنة. بعد تطوير العمل الممكن، يقوم قائد الكتيبة بإجراء تجربة عليه، إذا كان ممكناً، لتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه، وتصور سير المعركة، وتحديد المتطلبات لتنسيق التنفيذ. يتم تطبيق هذا الأسلوب أثناء المناقشة مع قادة الفصائل والعناصر الملحقة، بحيث يسهل الفهم الكلي للخطوة.

(4) مقارنة واختيار الأعمال الممكنة. إذا قام قائد الكتيبة بتطوير أكثر من عمل ممكن، فيجب عليه مقارنة هذه الأعمال الممكنة من خلال وزن نقاط القوة ونقاط الضعف المحددة لكل منها. قد تتعلق هذه المميزات بإنجاز قصد قائد الكتيبة أو استخدام الأرض، أو تدمير العدو، وأي جوانب أخرى للعملية يعتقد قائد الكتيبة أنها مهمة.

30. الخطوة 4 - بدء الحركة. يأمر قائد الكتيبة ببدء أي حركة ضرورية لاستمرار التحضيرات أو تهيئة القوة للعملية، وقد يشمل هذا الحركة إلى منطقة التجمّع، أو منطقة التشكيل، أو اتخاذ دفاع دائري بالإضافة إلى حركة عناصر الاستطلاع.

31. الخطوة 5 - الاستطلاع. حتى وإن اشترك قائد الكتيبة في استطلاع قائد مجموعة اللواء أثناء إجراءات المعركة، يجب أن يستمر في القيام بتنفيذ الاستطلاع الخاص به حتى بعد تطوير خطته الأولية إذا سمح الوقت بذلك. وقد يقوم قائد الكتيبة أيضاً بالاستطلاع بوسائل أخرى، مثل مراقبة منطقة ما من قبل عناصر مرووسة، أو إرسال دوريات استطلاع لتأكيد مواقع العدو (أو عدم وجوده)، أو من خلال مواقع المراقبة، أو باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة.

32. الخطوة 6 - إكمال الخطوة. وتشمل هذه الخطوة عدة أعمال أهمها ترجمة مفهوم قائد الكتيبة إلى أمر عمليات، وتتضمن تحضير المخططات اللازمة أو أي وسيلة مساعدة لإصدار الأمر مثل الطولة الرملية، وإكمال متطلبات إسناد الإدامة والقيادة والسيطرة، وتحديث الخطوة الأولية بناءً على الاستطلاع. وتسمح كذلك لقائد الكتيبة بتحضير موقع الإيجاز الذي سيحتاج إليه لإعطاء أمر العمليات لمرووسيه وعمل التنسيق النهائي مع الوحدات الأخرى وقائد مجموعة اللواء قبل إصدار الأمر لمرووسيه.

33. الخطوة 7 - إصدار الأمر. يوضح أمر العمليات مهمة الكتيبة، ويوصل قصد القائد ومفهومه لكيفية تنفيذ الفصائل للمهمة. يجب أن لا يحتوي أمر العمليات على معلومات غير ضرورية، وعلى قائد الكتيبة أن يتأكد من أن فصائله تعرف تماماً ما يجب عمله، ومتى يجب عمله، وكيف يجب أن تعمل الكتيبة معاً لإنجاز المهمة.

أ. يصدر قائد الكتيبة الأمر شخصياً ومباشرة لضمان أن كل قائد سرية يفهم المهمة. ويستخدم قائد الكتيبة أيضاً المساعدات البصرية، مثل الطاولة الرملية، والمخططات التي توضح مفهوم العمليات، لتوضيح الأعمال على الهدف أو أثناء الحركة.

ب. يساعد نموذج أمر العمليات، المكون من خمس فقرات، قائد الكتيبة في رسم صورة كاملة لجميع جوانب العملية من حيث الأرض، والعدو، والوحدات الصديقة الأعلى والمجاورة، ومهمة الكتيبة، والتنفيذ، والإسناد الإداري، والقيادة والاتصالات.

34. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة. يجب أن ينفذ قائد الكتيبة الإيجاز العكسي (من قادة السرايا لقائد الكتيبة) بعد إصدار أمر العمليات للتأكد من أن المرؤوسين يفهمون المهمة وقصده ومفهوم العملية وواجبات الفصائل. ينفذ قائد الكتيبة الإيجازات العكسية وجهاً لوجه أو بواسطة الأجهزة اللاسلكية بناءً على الموقف. يُعدّ الإيجاز وجهاً لوجه هو المفضل لأن جميع السرايا يكونوا موجودين لحل المعاضل، ويضمن أيضاً أن كل قائد سرية يعرف خطة عمليات الوحدات المجاورة. إذا سمح الوقت، تقوم الكتيبة بإجراء تجارب، وأثناء هذه التجارب يقوم القادة إرسال التقارير التعبوية حسب الأوامر المستديمة قبل وأثناء وبعد التماس مع العدو.

الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد الكتيبة

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد مجموعة اللواء بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات تحريري.	خطوة 1 استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد الكتيبة.
يصدر قائد الكتيبة الأمر الإنذاري شفهيًا/ تحريريًا.	خطوة 2 إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد نائب قائد الكتيبة أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة مع وكيل القوة. 2. يتأكد قادة السرايا أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يقوم القائد بتحليل المهمة/ عمل تقدير موقف سريع	خطوة 3 عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).
تتحرك الكتيبة الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	خطوة 4 البدء بالحركة	1. تتحرك الكتيبة ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء. 2. تتحرك الكتيبة حسب خطة حركة مجموعة اللواء
إجراءات قائد الكتيبة للكشف والاستطلاع	خطوة 5 القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الكتيبة إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الكتيبة التقارير والصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يستخدم قائد الكتيبة المعلومات والاستخبارات من الاستطلاع والمعلومات من المستوى الأعلى لإكمال الخطة إذا توفرت.	خطوة 6 إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من بساطة الخطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد الكتيبة أمر العمليات شفهيًا/ تحريريًا.	خطوة 7 إصدار الأمر	1. يصدر قائد الكتيبة أوامره شفهيًا/ تحريريًا. 2. يتم استخدام نموذج طاولة رملية/ مخططات/ خرائط لإصدار أمر العمليات.
يشرف قائد الكتيبة على التحضيرات.	خطوة 8 الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ونائب القائد ووكيل القوة أن الكتيبة جاهزة للمهمة. 2. يجري قائد الكتيبة التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويمثل عنصر الاستخبارات دور العدو.

35. التنسيق والارتباط. أثناء الانفتاح وإجراءات المعركة، تقوم الكتيبة بتنفيذ التنسيق الضروري مع الوحدات الأعلى والأدنى والمجاورة والمساندة. يشمل التنسيق تأسيس كافة روابط الاتصال لضمان الاتصال المستمر أثناء التنفيذ وقد يشمل إرسال واستقبال ضباط الارتباط عند الحاجة. والتنسيق عملية ضرورية خلال العمليات.

36. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ لإنجاز المهمة باستخدام القوة القتالية وفهم الموقف والبيئة العملياتية بالإضافة إلى اتخاذ القرار لتعديل الخطة بناءً على المتغيرات في الموقف. يكون فن القيادة أكثر وضوحاً أثناء مرحلة التنفيذ، حيث يمارس قائد الكتيبة خبرته وحكمته في توجيه المرؤوسين أثناء هذه المرحلة.

37. التقييم. هو واجب أساس ومستمر، وهي مقارنة متأنية للنتائج المرسومة سابقاً للأحداث الحالية باستخدام معايير النجاح للقائد للحكم على نجاح العمليات. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بتقييم النتائج المحتملة للعملية الجارية لكي يتم التعديل والتغيير باتجاه إنجاز المهمة، وللرد على التهديدات غير المتوقعة، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة، يقوم القائد بتقييم العملية الجارية بناءً على تحديد إذا كانت الخطة الحالية لا تزال صالحة أم لا.

38. مراقبة العملية. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بمراقبة العملية لتحديد ما إذا كان التنفيذ يسير بصورة مرضية وفقاً للخطة الحالية (بما فيها أي أوامر مجزأة قد يتم تعديلها). يقوم ضباط قيادة الكتيبة بمراقبة الحقائق والفرضيات التي تكون أساس الخطة لضمان أنها لا تزال صالحة أو لمعرفة الحاجة لحقائق

وفرضيات جديدة يمكن أن تؤثر على العمليات الحالية والمستقبلية، يقوم ضباط قيادة الكتيبة بتطوير واضح لفهم الموقف بناءً على المعلومات الاستخباراتية/ معلومات القتال وتقدمها للقائد كصورة واضحة للعمليات.

39. القرارات. يقوم قائد الكتيبة بالتحضير لتعديل خطته إذا كان ذلك ضرورياً لضمان سلامة وحدته، وإنجاز المهمة، أو لتحقيق النجاح الأكبر. التمسك بالخطّة عندما يتغير الموقف يمكن أن يضيع الموارد والفرص، إن المرونة بالتكيف مع المتغيرات في الموقف هي السمة المميزة للقائد الجيد، يجب أن تتدرب الكتيبة للاستفادة من الفرص غير المتوقعة ورفع قدرة أنظمة المعلومات المتوفرة لتوزيع القرارات بسرعة.

40. توجيه العمل. يتطلب أي قرار تغيير الخطّة تغييراً في استخدام القوة القتالية وتنسيق الكتيبة لحشد التأثيرات على العدو. الأوامر المجزأة هي الوسائل الاعتيادية لتوجيه التغييرات أثناء التنفيذ. تعطي أنظمة المعلومات الرقمية القائد ونظام القيادة والسيطرة القدرة على معالجة وإنتاج الأوامر (الرسومات البيانية) وتوزيعها للتنفيذ.

قيادة المهمة

41. مفهوم قيادة المهمة هي أحد أساليب القيادة التي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة التي تشجع على روح المبادرة وحرية التفكير والابداع من قبل القادة المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن إطار قصد القائد بهدف إنجاز المهمة.

42. بشكل عام تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.
- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

43. الكفاءة. إن جوهر قيادة المهمة الفعّالة يكمن في الكفاءة التعبوية والفنية للقادة والمرؤوسين والفرق، ويحقق القادة والمرؤوسون الكفاءة المطلوبة لتنفيذ واجباتهم حسب المعايير من خلال التدريب والتعليم والخبرة المكتسبة من المهام العملياتية، ويعمل القادة باستمرار على تقييم كفاءة وحداتهم ومرؤوسيهـم وذلك

لتحديد درجة الثقة التي يمكن منحها للمرؤوسين وقدرتهم على تنفيذ المهام بشكل لا مركزي مع قبول درجة معينة من المخاطرة.

44. الثقة المتبادلة. الثقة المتبادلة هي ثقة مشتركة بين القادة ونظرائهم ومرؤوسيهـم، والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الواجبات المطلوبة بكفاءة. ويتم بناء الثقة المتبادلة من خلال الخبرات المشتركة بمرور الوقت عن طريق دعم قيم القوات المسلحة وممارسة القيادة المنسجمة مع مبادئ القوات المسلحة والقيادة بالقوة من قبل القادة.

45. الفهم المشترك.

أ. يُقصد بالفهم المشترك المعرفة المشتركة بين القادة والمرؤوسين لكيفية التعامل مع المعاضل التي يتم مواجهتها والأدوات والأساليب المتوفرة لحلها، وما هي النتيجة المتوقعة لهذا الإجراء، مما يساعد على سرعة العمل ورد الفعل، إنها باختصار الإجابة على سؤال، ما الذي ينبغي فعله عند مواجهة موقف أو معضلة معينة؟

ب. إن التحدي الأهم للقائد وهيئة ركنه هو إيجاد الفهم المشترك بالبيئة العملية وأساليب حل المعاضل، ويبني القادة وهيئة الركن الفهم المشترك بشكل فعال ويحافظون عليه عن طريق إقامة التعاون والحوار طوال آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). وكما هو الحال في بناء الثقة، فإن إيجاد الفهم المشترك يكون بشكل تدريجي بين عناصر القوة على مستوى الوحدات والتشكيلات.

46. إعطاء قصد واضح من القائد. إن قصد القائد هو جملة واضحة ومختصرة تبين القصد من العملية والنهاية المرغوبة التي تساند قيادة المهمة، ويوفر رؤية لهيئة الركن، ويساعد القادة المرؤوسين وقادة أسلحة الإسناد والخدمات بالعمل لتحقيق النتائج المطلوبة من القائد بدون أوامر إضافية حتى عندما لا تكون العملية واضحة كتلك المخطط لها، يضع القادة قصدهم ضمن قصد قيادتهم الأعلى، ويوفر قصد القيادة الأعلى أساس وحدة الجهد في كافة مستويات القوة.

47. ممارسة مبادرة المرؤوسين.

أ. إن المبادرة هي العمل في غياب الأوامر، أو عند وجود أوامر غير مناسبة للموقف، أو عند وجود فرص غير متوقعة أو وجود تهديد. وهذا يعني أن المرؤوسين يستمرون في تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة لهم من قادتهم ما دامت هذه الأوامر والتعليمات تناسب الخطة الموضوعية والموقف في ميدان المعركة.

ب. يوضح قصدُ القائدِ الحدودَ التي قد يمارس المرؤوسون المبادرة ضمنها، ويعطي المرؤوسين الثقةَ لتطبيق الحكم السليم في المواقف الغامضة والملحة لأنهم يعرفون القصد من المهمة والواجب الرئيسي والنهاية المرغوبة، ويشعر المرؤوسون بالقدرة على تنفيذ الأعمال التي يعتقدون أنها تنجز المهمة، ويبدلون الجهد باستخدام المبادرة لحل المعاضل غير المتوقعة.

48. استخدام الأوامر. الأوامر هي وسيلة لإيصال التعليمات من المستوى الأعلى للمرؤوسين، وقد تكون مكتوبةً أو شفويةً، يستخدم القادة أوامر المهمة لتوفير التعليمات والتوجيهات وتحديد الأولويات الواجبات التي تؤثر على الموقف وتخصيص الموارد وتفويض الصلاحيات للمرؤوسين. يعتبر نموذج أمر العمليات المكوّن من خمس فقرات هو النموذج القياسي الذي يستخدمه القادة لإصدار أوامرهم وتعليماتهم.

49. قبول المخاطرة.

أ. بشكل عام، يُعرّف الخطر بأنه تعرضُ شخصٍ ما أو شيءٌ ذو قيمة للضرر أو الخسارة، ويقبل القادة المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات لأن حالة عدم التأكد تكون موجودة في كافة العمليات العسكرية، كما أن المخاطرة موجودة في كل عملية ولا يمكن تجنبها بشكل كامل، يقوم القادة وهيئة الركن والمرؤوسون بتحديد مستوى المخاطرة الموجودة وكيفية التخفيف منها إذا تم تبني عمل ممكن معين، ويتم الحكم على قبول المخاطرة من خلال موازنة النتائج المتوقعة الحصول عليها مقابل التعرض للخطر، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أهمية الهدف والوقت المتوفر والتكلفة المتوقعة.

ب. تختلف المخاطرة المحسوبة عن المغامرة (والتي تعني المخاطرة بالقوة من دون معلومات منطقية عن نتيجة الفعل)، أما المخاطرة المحسوبة فهي الحكم على النتيجة مقابل الكلفة (الخسارة المتوقعة). وبالتالي لا تكون التقديرات المنطقية وقبول المخاطر المحسوبة مغامرة، ولذلك يتجنب القادة القيام بالمغامرة، ويكونون حريصين على تحديد المخاطر وتحليلها أو تقليلها قدر الإمكان ومن ثم قبول المخاطر المحسوبة لاستغلال الفرص.

الفصل الثالث

العمليات الدفاعية لكتيبة الدبابات

محظور

الفصل الثالث

العمليات الدفاعية لكتيبة الدبابات

عام

1. العملية الدفاعية تتكون من معارك قتالية يتم تنفيذها لإفشال هجوم العدو وكسب الوقت والاقتصاد بالقوة وتهيئة الظروف المناسبة للعمليات التعرضية أو عمليات الاستقرار. يقوم المستوى الأعلى بتحديد القطاع الدفاعي/ موقع المعركة للكتيبة وبناء على ذلك يحدد قائد الكتيبة المواقع للسرايا ويهيئ الأرض والظروف لصالحه وفي نفس الوقت حرمان العدو من المعلومات الاستخبارية، والدفاع هو إجراء مؤقت يُستخدم لتحديد أو استغلال نقاط ضعف العدو، حيث يهيئ الظروف للعمليات التعرضية التي تُمكن الكتيبة من استعادة المبادرة.

2. لا تُستخدم وحدات الدبابات عادة للدفاع ومسك الأرض ولكن يمكن ان تعمل مع وحدات المشاة في مواقع المعركة، حيث يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض ينتخب لإقامة الدفاع. يقوم قائد كتيبة الدبابات بتوضيع السرايا والفصائل على الأرض الأكثر ملائمة ضمن موقع المعركة، وتقاتل وحدات الدبابات للاحتفاظ بموقع المعركة بشكل مؤقت حتى يتم تخصيص قوات أخرى وبما يتماشى مع قصد ومهمة القائد.

3. الغاية من العمليات الدفاعية. تنفذ الكتيبة العمليات الدفاعية لتحقيق ما يلي:

- أ. إفشال هجوم العدو.
- ب. كسب الوقت لتجنب الاشتباك الحاسم لمجموعة اللواء.
- ج. حرمان العدو من الدخول إلى منطقة أو الاحتفاظ بالأرض.
- د. الاقتصاد بالقوة في منطقة لتمكين مجموعة اللواء من استخدام القوة الحاسمة في مكان آخر.
- هـ. الاستعداد للتحويل إلى العمل التعرضي.
- و. تهيئة الظروف للأعمال التعرضية.
- ز. استنزاف قوات العدو.
- ح. تأمين وحماية الأهداف الحيوية.
- ط. السيطرة على الأرض المهمة/ التعبوية.
- ي. تجنب القتال في أحوال غير مناسبة.

4. العمق. يجب توفر العمق من أي موقع أو قطاع أو منطقة دفاعية لتدمير أي هجوم معادٍ مسند ومعزز. تزداد الحاجة إلى العمق كلما زادت قابلية حركة العدو، وقوة نيرانه وعندما تتسع الواجهة التي تتحرك فيها قواته.

أ. يمكن تحقيق العمق في الدفاع بما يلي:

- (1) الانفتاح الصحيح للقوات على طول الواجهة وفي عمق المنطقة.
- (2) انتخاب وتجهيز مواقع وقف الاختراق أو الغلق في العمق.
- (3) مناورة القوات (العناصر الأمامية) لاحتلال مواقع الغلق أو وقف الاختراق.
- (4) استخدام الاحتياط المتحرك في أي مكان ضمن المنطقة الدفاعية.
- (5) دفع نقاط القتال الخارجية.
- (6) في حال عدم تحقيق العمق للوحدات الأمامية يجب تحقيقه في وحدات العمق.

ب. يحقق العمق الأهداف التالية:

- (1) امتصاص ثقل الهجوم وتحطيمه عن طريق استنزافه.
 - (2) حرمان العدو من كشف المنطقة الدفاعية أو القطاع أو الموقع الدفاعي.
 - (3) إعطاء القائد وقتاً لكشف ومعرفة نوايا العدو.
 - (4) إرغام العدو على إعادة انفتاح مدفعيته وبالتالي تجزئته هجومه إلى مراحل.
5. الإسناد المتبادل. يجب أن تكون الأسلحة المباشرة في كل موقع قادرة على تغطية جزء من واجهة الموقع المجاور، بحيث يكون الهجوم على أحد المواقع غير ممكن دون تدخل الأسلحة النارية المباشرة من الموقع المجاور.

6. الدفاع لجميع الجهات/ الدفاع الدائري. مع أن الدفاع يصمم لمواجهة العدو من اتجاه معين، إلا أنه يجب أن يكون الموقع الدفاعي قادراً على دحر العدو من كل الاتجاهات.

7. العمل التعرضي. يجب على المدافع أن يخطط لتدمير العدو بالجمع بين الأعمال الدفاعية والتعرضية، تشمل الأعمال التعرضية في الدفاع الهجوم المعاكس، الهجمات التخريبية. والدوريات.

8. الاحتياط. يحتاج القادة إلى احتياط كافٍ، يركز بشكل مناسب إما لشن الهجوم المعاكس من أجل إعادة احتلال الأرض، أو لوقف اختراق العدو أو لتدمير قواته.

9. تلجأ القوات لتنفيذ العمليات الدفاعية عندما لا تمتلك قوة كافية للهجوم. على قادة الكتائب إيجاد الظروف للدفاع بطريقة تسمح للقوات الصديقة بالصمود وتثبيت العدو أثناء التحضير لاكتساب المبادرة والعودة للعمليات التعرضية.

10. تعتبر الأساسيات التالية مهمة لجميع العمليات الدفاعية من أجل تحقيق هذا الهدف:
- تشتيت العدو. يتم تشتيت هجوم العدو وإبطاء سرعة عملياته باستخدام كل ما يتوفر من قدرة قتالية ونيران وموانع وما توفره الأرض من هياكل مختلفة، ونقاط المراقبة والقتال الأمامية بالإضافة إلى استغلال نيران المدفعية والهاونات للتأثير على مناورة العدو.
 - المرونة والإسناد المتبادل. يجب أن يكون دفاع كتيبة الدبابات قادراً على التكيف مع التغيرات وتحويل الجهد الرئيس، ويسمح الإسناد المتبادل بحشد نيران العناصر الأخرى لضمان التكيف مع المتغيرات العملية. يتم إنشاء المواقع البديلة والثانوية (المواقع التحويلية) والمناورة بالقوات والاحتياط لمواجهة التهديد والمواقف الطارئة.
 - إدامة المناورة والقدرة على تنفيذ العمل التعرضي. من الضروري استخدام كامل منطقة المسؤولية والاستفادة منها لحشد القوات وتنفيذ المناورة المطلوبة لإدامة صمود الدفاع.
 - الدفاع في العمق. تنظيم الدفاع بالعمق يمتص زخم هجوم العدو ويحرمه من الوصول إلى الأهداف النهائية.
 - الحماية والدفاع لجميع الجهات. يجب تنفيذ كافة إجراءات الحماية وتنفيذ وتصميم الدفاع ليحقق قدرات الوحدات الفرعية على توفير نيران لحرمان العدو من الحصول على معلومات عن كتيبة الدبابات.
 - التحضيرات. تواصل كتيبة الدبابات تحسين وتطوير مواقعها وإدارة الدفاع حتى يحصل الاشتباك الأول مع قوات العدو مع قوات النطاق الأمني.
 - الاحتياط. يجب على القائد الاحتفاظ باحتياط لمواجهة المواقف غير المتوقعة ويستخدم الاحتياط لشن هجوم معاكس لاستعادة أرض حيوية أو القيام بواجب وقف الاختراق.

أنواع الدفاع من حيث التجهيز الهندسي

11. الدفاع السريع (العاجل).

- أ. ينفذ هذا النوع من الدفاع خلال التماس مع العدو وتحت ضغط العدو، وبذلك لا تتوفر الظروف المناسبة لاستكمال خطة التجهيز الهندسي في المراحل الأولى، ويتم توجيه الجهود لاستغلال طبيعة الأرض وسرعة التجهيز الهندسي عند توفر الظروف المناسبة.
- ب. يتم تنفيذه في وقت قصير (محدود)، لذلك يتصف عادةً بدرجة استعداد أقل وخطة نيران غير منظمة بدقة، وتجهيزات هندسية غير كافية أو يتم تجهيزها بسرعة خلال (6-8) ساعات، مما يقلل من قدرة القوات المدافعة على مقاومة العدو بشكل فعال ومنظم.
- ج. يعتبر الدفاع عاجلاً إذا كانت المواقع الدفاعية مجهزة هندسياً ولم يمض على القوات أكثر من (24) ساعة من توقيت احتلالها للمواقع. أما إذا كانت المواقع غير مجهزة هندسياً فإن الدفاع يعتبر عاجلاً حتى (36) ساعة من توقيت بدء احتلالها بالقوات وتجهيزها هندسياً في الأرض العادية، وحتى (110) ساعة في الأرض الصعبة التجهيز. انظر الشكل رقم (1).

د. حالات تنفيذ الدفاع السريع (العاجل).

- (1) أثناء إدارة المعارك التصادمية.
- (2) في حال عدم نجاح القوات في كسب المعركة التصادمية.
- (3) في حال عدم نجاح الهجوم المعاكس.
- (4) عند التراجع للخلف إلى خطوط أو مواقع غير مجهزة.
- (5) في حال استنزاف القوة المهاجمة وعدم قدرتها على مواصلة العمليات التعرضية.

- (6) في حال تعرض القوات المهاجمة لهجوم معاكس قوي من قوات العدو.

- (7) التعرض لهجوم تخريبي أثناء التحضير للعمليات التعرضية.


هـ. خصائص الدفاع السريع (العاجل).

- (1) عدم جاهزية الموقع بشكل كامل للدفاع.
- (2) خطة نيران سريعة وغير منسقة مع خطة الموانع.
- (3) تجهيز هندسي غير كامل.
- (4) دراسة غير كافية للأرض في منطقة الدفاع وعلى الأجنحة/ الأجناب.

12. الدفاع المجزئ. هو دفاع مجهز جيداً من الواجهة الهندسية وينفذ عند توفر الوقت والإمكانات الهندسية وظروف المواقف الأخرى.

محظور

13. الدفاع الحصين. ينفذ عند توفر الوقت والإمكانات لتطوير التجهيزات الهندسية بما يزيد من درجة حماية القوات من نيران العدو المختلفة ويزيد من قوة القوات المدافعة لتعقيد إجراءات العدو للتغلب عليها.



الشكل رقم (1) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي

اعتبارات تخطيط الدفاع

14. عند التخطيط لكافة أنواع العمليات الدفاعية يجب الأخذ بعين الاعتبار الإجابة عن الأسئلة التالية (أين توجد الأرض الحيوية والأرض المهمة والهيئة/ الأرض الحاكمة والنقاط الحاسمة؟).

أ. الأرض الحيوية. تعرف بأنها الأرض التي إذا احتلها المهاجم يصبح المدافع غير قادر على خوض المعركة الدفاعية. تعين هذه الأرض عادة من قبل القائد الأعلى وتكون على مستوى لواء فأعلى.

ب. الأرض المهمة. هي أرض لها قيمة تعبوية تعطي فائدة كبيرة لمن يحتلها أو يسيطر عليها.

ج. الهيئة/ الأرض الحاكمة. تعرف بانها هي تلك الأرض التي تحكم بالنار والنظر على ما حولها.

د. النقاط الحاسمة. النقطة الحاسمة هي منطقة/ نقطة جغرافية أو حدث رئيس معين أو عامل ضروري أو وظيفة والتي تسمح للقادة بتحقيق أفضلية على الخصم أو تساهم مادياً بتحقيق النجاح وهي التي تقود إلى مركز الثقل.

محظور

15. الواجهات. أنظر الجدول رقم (3) الذي يبين الواجهات الدفاعية.

الجدول رقم (3) الواجهات الدفاعية للكتيبة

المسافة	العمل
8 - 10 كم	واجهة القطاع الدفاعي للكتيبة
4 - 6 كم	عمق القطاع الدفاعي للكتيبة
1.8 - 2.4 كم	واجهة الموقع الدفاعي للسرية /فريق القتال
1.8 - 2.4 كم	عمق الموقع الدفاعي للسرية/ فريق القتال

16. تحليل الإمكانيات وتخصيص الوحدات.

- أ. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بتحليل الوحدات والإمكانيات المتوفرة، ويراعي بشكل خاص قدرات الإسناد الهندسي والإسناد الناري المخصصة له من مجموعة اللواء.
- ب. يخصص قائد الكتيبة القدرات المطلوبة لإنجاز الواجبات المحددة، ويكون التجميع الصحيح للواجب أساسياً، ويجب أن يأخذ ضباط قيادة الكتيبة في الاعتبار كافة الواجبات التي عليهم تنفيذها أثناء العملية، والتغييرات في التجميع للواجب بناءً على متغيرات المهمة.

17. دراسة ميدان المعركة والتقرير الاستخباري. يتم التركيز على النقاط التالية عند عملية دراسة

ميدان المعركة استعداداً للعمليات الدفاعية:

- أ. أهداف العدو.
- ب. مناطق تشكيل العدو وتوزيعاته وقوته، وتحضير الشفافات الضرورية.
- ج. خطة مناورة العدو ومقتربات العدو، وتحديد الجهد الرئيس والجهد المساند للعدو.
- د. عوامل الوقت والمسافة في مناورات العدو.
- هـ. كيفية استخدام العدو للوحدات الملحقة مثل مقاومة الدروع والتعزيزات والاحتياط.
- و. قوات استطلاع العدو.
- ز. أهداف العدو عالية القيمة.
- ح. احتياط العدو.
- ط. نقاط القرار التي تحدد اختيار عمل ممكن محدد أو محور تقدم ما.
- ي. اتجاهات اختراق العدو.
- ك. نقاط ضعف العدو.
- ل. مناطق الاهتمام ومناطق التأثير.

اعتبارات تخطيط الإسناد القتالي للعمليات الدفاعية

18. الإسناد الناري.

- أ. تخصيص أولوية النيران لقوة الحماية (نقاط القتال الخارجية).
- ب. تسجيل الأهداف على طول مقتربات العدو.
- ج. الاشتباك مع تشكيلات العدو المتقدمة في نقاط ضعفها وعلى طول مقترباتها باستخدام النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب.
- د. تخطيط تحويل النيران إلى منطقة قتال المعركة الرئيسية.
- هـ. إجراءات تنسيق الإسناد الناري وأولوية النيران.
- و. ضمان تكامل النيران مع خطط الهجمات المحلية والمعاكسة وخطط إعادة التموضع الطارئة أو احتلال المواقع البديلة أو الثانوية.
- ز. دمج نثر الألغام المبعثرة في خطط منع قابلية الحركة للعدو والهجمات المعاكسة.
- ح. تنسيق خطة الموانع مع خطة نيران الإسناد.

19. التجهيز الهندسي. يتم التخطيط للتجهيز الهندسي بشكل عام مركزياً وحسب مستوى الإسناد الهندسي، وعلى مستوى الكتيبة فإن فصيل الهندسة هو وحدة عمل تنفيذي أساسي وليس تخطيطي، إذ يقوم الفصيل بتنفيذ الواجبات المخصصة لها من قبل سرية هندسة مجموعة اللواء.

20. الحماية. بالإضافة إلى الدفاع الجوي والصاروخي المتوفر أثناء العمليات الدفاعية، يعتمد قائد الكتيبة على الأسلحة العضوية للدفاع ضد تهديدات العدو الجوية واتخاذ تدابير الدفاع الجوي السلبي، ويوجه ضباط قيادة الكتيبة لتخطيط خيارات الاستجابة لمخاطر استخدام العدو للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يقوم ضباط قيادة الكتيبة أيضاً بالتخطيط لاستخدام إجراءات السيطرة المكتوبة في الأوامر المستديمة ليس فقط لتحسين إدارة المعركة وإنما للمساعدة في تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. سيكون من المهم أن يخصص قائد الكتيبة قوة حماية لتأمين باقي الكتيبة أثناء تجهيز المواقع الدفاعية أو قد تُكلف كل سرية بحماية موقعها الدفاعي.

21. الإسناد الجوي. يُخصَّص الإسناد الجوي من مجموعة اللواء على شكل طلعات جوية للكتيبة، ويكون تنسيق المجهود الجوي للخطة الدفاعية هاماً لضمان أن تكون قادرة على حشد النيران وتجنب تأثير النيران الصديقة.

محظور

22. إسناد الإدامة. ينسق ضابط الإدارة والإمداد وقائد سرية القيادة في الكتيبة خطة الإدامة مع بقية ضباط قيادة الكتيبة، ويتأكد من ضابط العمليات أن طرق التزويد لا تتداخل مع خطة المناورة وخطة الموانع، ويتم التنسيق مع قائد سرية الدفاع الكيميائي لضمان وجود طرق ملائمة للمعدات الملوثة.

23. تنظيم الكتيبة في العمليات الدفاعية. تُنظم الكتائب قواتها الدفاعية ومواقعها وأعمالها ضمن الواجبات الرئيسية للعمليات الدفاعية وذلك بناءً على تحليل متغيرات المهمة وكما يلي:

أ. الحجابات. تخرج قوة الحجاب على مستوى مجموعة اللواء وتندم من كتيبة العمق/ الاحتياط وليس من الوحدات الامامية. إن واجبات الحجاب عادة هي:

(1) منع العدو من المراقبة القريبة للمواقع الدفاعية الرئيسية بأطول فترة ممكنة.

(2) جلب المعلومات عن تحركات العدو.

ب. نقطة القتال الخارجية.

(1) هي قوة تشكل من قوات العمق/ الاحتياط، يتم إخراجها على مستوى الكتيبة في

جميع حالات وأنواع الدفاع، وذلك لتأمين القوات الأمامية ضد الهجوم المفاجئ للعدو ومنعه من الاستطلاع، وتدفع بأوامر قائد اللواء. انظر الشكل رقم (2).

(2) تدفع هذه النقاط في حالة وجود تماس مع العدو أو عدم وجود تماس، وتنفذ في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة 3 - 5 كم من (ح أ م م).

(3) نقطة القتال الخارجية عبارة عن فصيل/ وحدة مقاتلة قد تتألف من أربع آليات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة الدم لحماية الجسم الرئيس من عناصر الاستطلاع الأرضية للعدو ويدير معركتها قادة الكتائب الأمامية. تسند النقاط من قبل المدفعية المتقدمة وبتوجيه من ضابط الرصد المخصص لها إن وجد والهدف منها هو:

(أ) إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.

(ب) إيهام العدو بأن هذا هو موقع الدفاع الرئيس.

(ج) تضليل العدو عن (ح أ م م) وبالتالي سيفتح قواته ومدفعيته.

(د) تحقيق مراقبة متقدمة.

(هـ) حماية الحد الأمامي والموانع.

(و) تحديد حجم واتجاهات العدو.

(ز) إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع الدفاعي للكتيبة.

(4) قد يتم تجهيز من (2 - 3) نقطة قتال خارجية على واجهة كل كتيبة وتكون المسافة الفاصلة بين النقاط (2 إلى 2.5) كم.

محظور

(5) يكون لكل موقع رئيس موقعين بديلين على اليمين واليسار في أفضل الظروف

وعند توفر الوقت والقدرات الهندسية، وتتم المناورة بين هذه المواقع حسب الموقف.

جـ. منطقة المعركة الرئيسية (القطاع الدفاعي للكتيبة). هي الأرض التي يختارها القائد أو تخصص له للدفاع عنها وإفشال هجوم العدو وتحقيق مهمته، ويختار منطقة معركته الرئيسية بناءً على مفهوم عمليات قائد مجموعة اللواء والتحضير الاستخباري لميدان المعركة ونتائج الاستطلاع الأولي وتقديره الخاص للموقف.

د. الاحتياط. يعين قائد الكتيبة ويحدد مواقع احتياط الكتيبة في المكان الذي يستطيع فيه الاستجابة بفاعلية للتهديدات والمواقف الناشئة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وصلاحيات الطرق ومناطق التقتيل المحتملة، والنقاط المحتملة لاختراق العدو، والوقت اللازم للحركة من مواقعه وحتى المواقع الدفاعية الأمامية، ويعتبر احتياط الكتيبة هاماً جداً للمهمة.


24. الموانع. يستخدم قائد الكتيبة الموانع الطبيعية والاصطناعية لإعاقة قابلية الحركة والحشد والتعزيزات للعدو، ودمج الموانع في خطة المناورة والنيران الخاصة به لإنتاج تأثيرات الموانع. يؤدي تنسيق النيران والموانع إلى أربعة تأثيرات متميزة، (لمزيد من المعلومات يتم الرجوع لعقيدة الهندسة (2023):

أ. التشتيت. تجبر هذه الميزة قوات العدو على الهجوم بصورة مبكرة جداً والمناورة بطريقة غير منظمة. كما تعمل هذه الموانع على إبطاء سرعة هجوم العدو وإجباره على استخدام معدات فتح الثغرة بصورة مبكرة جداً. وعادة يستخدم القادة مانع التشتيت أمام مناطق الاشتباك.

ب. التثبيت. يستخدم هذا النوع كلاً من النيران والموانع لتأخير المهاجم في منطقة الاشتباك، وهذا يعطي الوحدات الصديقة الوقت لاستمكان العدو المتقدم ببطء واستهدافه وتدميره بالنيران المباشرة وغير المباشرة في منطقة الاشتباك. تُستخدم الموانع على طول المسافة لإجبار العدو على استخدام إمكانياته الهندسية المتخصصة بفتح الثغرة بصورة مبكرة.

جـ. تحويل الاتجاه. يدمج هذا النوع من الموانع بين خطط النيران والموانع لإجبار العدو على تغيير اتجاه تشكيلاته من أحد المقتربات إلى مقرب آخر أو إلى منطقة الاشتباك التي جرى إعدادها. تستند الموانع من هذا النوع إلى مناطق أرضية لا يمكن تجاوزها في بداية المنعطف، ويستخدم القادة هذا النوع لتغيير الاتجاه على أجنحة مناطق الاشتباك.

د. الصد/الإيقاف. تستخدم هذه الميزة لصد العدو على طول ممر المقرب المحدد لمنعه من اجتياز منطقة الاشتباك. يستعمل هذا النوع نظام موانع ونيران معقّد لصد كل محاولات العدو لفتح ثغرة.



الشكل رقم (2) نقاط قتال خارجية أمام واجهة الكتيبة

أنواع العمليات الدفاعية للكتيبة

25. تشمل العمليات الدفاعية للكتيبة الأنواع التالية:

أ. دفاع المنطقة/ الثابت والدفاع عن الساحل.

ب. الدفاع المتحرك.

ج. عمليات التراجع. تشمل الأنواع التالية:

(1) الإعاقة.

(2) الانسحاب.

(3) التقهقر.

دفاع المنطقة

26. يركز هذا النوع من الدفاع على حرمان قوات العدو ومنعها من الوصول إلى مناطق محددة لوقت محدد، قد لا يكون التدمير الكامل للعدو هو معيار النجاح للكتيبة، وينصب تركيز الكتيبة على الاحتفاظ بالأرض التي توفر للكتيبة إمكانية تموضع مواقع للإسناد المتبادل والسيطرة على الأرض. يعتمد أسلوب دفاع المنطقة الناجح على نيران الأسلحة الموحدة المتزامنة.

أ. حالات استخدام دفاع المنطقة. يستخدم قائد الكتيبة دفاع المنطقة في الحالات التالية:

- (1) عندما تتطلب المهمة الاحتفاظ بالأرض لفترة محددة من الوقت.
- (2) عندما يكون هناك وقت كافٍ لتنظيم الموقع الدفاعي.
- (3) عندما تساعد طبيعة الأرض على تنفيذ الهجمات المحلية.
- (4) عندما تحدد طبيعة الأرض العدو بمقرب محدد، وبذلك تحدد مناورة العدو.

ب. أشكال دفاع المنطقة. يختار قائد الكتيبة عادة أحد أشكال دفاع المنطقة التالية أو كليهما:

- (1) الدفاع في الأمام. إن مفهوم الدفاع في الأمام هو تركيز الجزء الأكبر من القوة والجهد الرئيس للدفاع في وقت مبكر في الأمام، ويمكن تحقيق ذلك بانفتاح أولي للقوات، أو العناصر في الأمام، أو التخطيط لهجمات معاكسة أقصى ما يمكن في الأمام. إن الدفاع في الأمام يعتبر أمراً صعباً في أكثر الحالات، لأنه أقل مرونة، ويحتاج إلى جهد عالٍ من التنسيق والتجانس وينفذ الدفاع في الأمام للأسباب التالية:

- (أ) عندما تسمح طبيعة الأرض بالدفاع في منطقة العمليات الأمامية.
- (ب) عندما توجد موانع طبيعية أو اصطناعية قوية مثل الأنهار أو خطوط سكة الحديد المحددة في الأمام بمنطقة العمليات.
- (ج) عندما تفتقر منطقة العمليات إلى العمق بسبب موقع المنطقة أو المرافق المحمية.
- (د) عندما توفر منطقة العمليات تخفية وتستتر محدودة في الجزء الخلفي من المنطقة.
- (هـ) عندما يتم توجيه الكتيبة من المستوى الأعلى للاحتفاظ بالأرض الأمامية أو السيطرة عليها بشكل أولي.
- (و) إذا كان شكل الأرض يعطي ميزة للمزج بين نقل المعركة في العمق أو الأمام بأن يثبت السرايا ويمنعها من التراجع بينما ترجع السرايا الأخرى بالمناورة تمهيداً لاستكمال تدمير العدو في عمق المنطقة الدفاعية.

محظور

- (2) الدفاع في العمق. يتم الدفاع في العمق عندما لا يكون هناك تحديد على المهمة، ويتوفر العمق الكافي، وتؤمن طبيعة الأرض مناطق جيدة وملائمة للدفاع، لكي يتمكن التشكيل من الدفاع عن جبهة واسعة. ويُنفذ الدفاع في العمق للأسباب التالية:
- (أ) عندما تسمح المهمة بالقتال في كافة أنحاء منطقة العمليات.
 - (ب) عندما لا تناسب طبيعة الأرض الدفاع الجيد في الأمام، وهناك طبيعة أرض أكثر عمقاً يمكن الدفاع عنها بشكل أفضل في المنطقة الدفاعية.
 - (ج) عندما يوجد عمق إضافي متوفر في المنطقة الدفاعية.
 - (د) عندما توجد تخفية وتستر محدودتين في الأمام في منطقة العمليات.
 - (هـ) عندما توجد إمكانية أن يستخدم العدو أسلحة الدمار الشامل.

27. تجهيز ميدان المعركة.

- أ. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة أثناء تحليل طبيعة الأرض بدراسة الأرض الهامة والأرض الحيوية ومناطق الاشتباك ومواقع الغلق ومواقع وقف الاختراق لتموضع السرايا في مواقع تساعد على الاستخدام الفعال للأسلحة المتوفرة.
- ب. عندما يخصص قائد الكتيبة مناطق العمليات للسرايا، يقوم بتحديد الفجوات بينها والتخطيط لتغطيتها بالنيران والمراقبة والموانع. إضافة إلى ذلك، يخطط قائد الكتيبة مسبقاً لمناطق الهجوم المحلي لتدمير قوات العدو التي تنجح في اختراق دفاعاته، يقوم قائد الكتيبة وبناءً على الخطة الدفاعية بتموضع الوحدات التي ليست في التماس لحشد قوتها النارية ضد قوات العدو المهاجمة.
- ج. يختار قائد الكتيبة مناطق التقتيل/ الاشتباك التي ينوي من خلالها احتواء أو تدمير العدو عن طريق حشد التأثيرات لكافة أنظمة الأسلحة، ويقوم بتحديد حجم وشكل منطقة التقتيل/ الاشتباك حسب أقصى مدى فاعل ومدى الرؤية لأنظمة الأسلحة في مواقع النيران.

28. تكون أولويات الأعمال لتجهيز المواقع الدفاعية حسب ما يراه قائد الكتيبة مناسباً وبما يتوافق مع الخطة العامة لمجموعة اللواء. لا يكون الموقع الدفاعي جاهزاً إلا عند اكتمال الخطط الرئيسية التالية:

- أ. خطة المانع.
- ب. خطة النيران.
- ج. خطة م/ د.
- د. خطط الهجوم المعاكس.

محظور

29. منطقة انتظار القوات في العمليات الدفاعية. هي المنطقة التي يتم التخطيط لها وانتخابها في العمليات الدفاعية عندما تكون المسافة بين منطقة التجمع والمواقع الدفاعية بعيدة نسبياً، وتكون على مستوى السرية والفصيل، تمكث فيها القوات أقل وقت ممكن، ويتم انتخابها من قبل قائد الكتيبة أو قائد مجموعة اللواء حتى لا يتم انتخابها من عدة وحدات فرعية.

30. شروط انتخاب وتعيين منطقة الانتظار.

- أ. في حال بعد المسافة بين منطقة التجمع والموقع الدفاعي.
- ب. في حال عدم توفر الوقت للقيام بإجراء الكشف وصرف الاوامر لقسم الأمر من قبل قادة السرايا وقادة الفصائل اثناء وجودهم في منطقة التجمع للمواقع الدفاعية.
- ج. يتم تعيينها على مستوى السرية، الفصيل.
- د. تكون أقرب ما يمكن الى نقاط التفرق بحيث يتوفر بها مداخل ومخارج.
- هـ. يتم تقسيمها الى قطاعات مسؤولية لإجراءات الحماية.
- و. تكون مستورة ومخفية عن العدو.
- ز. يتم تعيينها من المستوى الاعلى (الكتيبة/ مجموعة لواء).
- ح. عدم استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية واستخدام إشارات الميدان والعدائين للسيطرة.

31. الاجراءات في منطقة الانتظار.

- أ. توزع بها اقواس المراقبة والرمي للأليات لحماية منطقة الانتظار.
- ب. تأمين منطقة الانتظار من قبل الفصيل/ السرية وكلا ضمن منطقة مسؤوليته وحسب من تم تحديده من قبل قائد الكتيبة على أن يتم فتح نقطة مراقبة او دفع دورية لإنذار الوحدات عن أي اعمال تخريبه معادية أو نشاطات معادية.
- ج. يتم فيها إعادة تزويد الآليات بالوقود ويتم صرف وجبات للأفراد في حال عدم القيام بالإجراءات في منطقة التجمع أو لم تتوفر وقفات اثناء التنقل من منطقة التجمع الى منطقة الانتظار.

32. الأساليب الدفاعية. تستخدم الكتيبة في أغلب الأحيان أحد الأساليب الدفاعية الأساسية التالية:

- أ. القطاع الدفاعي.
- ب. الدفاع عن موقع دفاعي بالسرايا.
- ج. الدفاع عن موقع المعركة.
- د. الدفاع في السفوح الخلفية.
- هـ. الدفاع عن النقطة الحصينة.
- و. الدفاع الدائري.

محظور

33. القطاع الدفاعي. تخصص مجموعة اللواء قطاع دفاعي للكتيبة حيث توفر درجةً من حرية المناورة وتخطيط النيران ضمن القطاع المحدد، يجب أن يوفر القطاع الدفاعي للكتيبة عمقاً كافياً لإنجاز الواجبات المخصصة، ويجب أن تُستغل طبيعة الأرض لتموضع القوات، وأن يتم تشكيلها لتناسب الحجم المتوقع لقوة العدو المهاجمة. وللحفاظ على الحماية وتأمين الدفاع المتناسك، يتطلب القطاع الدفاعي بشكل عام تنسيقاً مستمراً مع الوحدات الجانبية، وتضع قيادة الكتيبة إجراءات السيطرة المناسبة.

34. موقع المعركة.

أ. يتم تخصيص موقع المعركة في حال كان اتجاه هجوم العدو أو مقتربه الرئيس واضحاً أو محدداً، ويعين قائد الكتيبة مواقع المعركة للسرايا عندما يرغب في السيطرة على النيران والمناورة والتموضع. يحدد قائد الكتيبة الوقت والظروف التي يمكن للسرايا تغيير موقع المعركة أو المناورة خارجه. عند تخصيص مسؤوليات موقع المعركة يأخذ قائد الكتيبة بالاعتبار ما يلي:

- (1) وجود مقتربات للعدو محددة بشكل جيد.
- (2) اختيار طبيعة الأرض التي توفر حيزاً كافياً لتوزيع القوات وتعطي عمقاً لأنظمة الأسلحة والمواقع الثانوية والبديلة ونيران الأجنحة.
- (3) قدرات العدو.
- (4) قدرات القوات الصديقة.

ب. إجراءات السيطرة المكتوبة والمرسومة. تساعد إجراءات السيطرة على ما يلي:

- (1) القيادة والسيطرة أثناء الهجمات المحلية.
- (2) إعادة تموضع القوات وتقلل من مخاطر القتل بالنيران الصديقة.
- (3) تحديد الطرق وخطوط المراحل.
- (4) تحديد مواقع مصادر النيران ومواقع المعركة.

ج. مستويات تحضير المواقع الدفاعية.

- (1) الاستطلاع. تقوم الكتيبة باستطلاع الموقع الدفاعي ومنطقة التقتيل/ الاشتباك، ويخطط القائد والقادة المرؤوسون وضباط قيادة الكتيبة مواقع مؤقتة للوحدة ضمن القاطع الدفاعي أو موقع المعركة، ويقومون بتأسيس ووضع إجراءات السيطرة على النيران في منطقة التقتيل/ الاشتباك. يجب على الوحدة أن تنسق وتخطط للدفاع من هذا الموقع.
- (2) التحضير. تقوم السرايا بتأشير مواقع الآليات ضمن القاطع الدفاعي أو موقع المعركة بعد الاستطلاع، ثم تقوم بتحديد إجراءات السيطرة على النيران في منطقة التقتيل/ الاشتباك، وتكون جاهزة لإنجاز المهمة عندما تتحرك إلى الموقع.

محظور

(3) الاحتلال. تُكْمَل الكتيبة تحضير المواقع الدفاعية ويحدّد أمر عمليات الكتيبة الوقت الذي يجب أن يكتمل احتلال المواقع قبل حلوله.

د. أنواع مواقع المعركة. هناك أربعة أنواع من مواقع المعركة، انظر الشكل رقم (3).

(1) المواقع الرئيسية. تغطي المواقع الرئيسية المقرب الأكثر احتمالاً نحو المنطقة، وهي أفضل مواقع يتم إنجاز المهمة المخصصة منها.

(2) المواقع البديلة. تسمح المواقع البديلة للسرية بتنفيذ الواجب الأصلي مثل تغطية مقرب أو منطقة الاشتباك من مكان آخر. تزيد هذه المواقع من القدرة على الصمود بالاشتباك مع العدو من مواقع متعددة والحركة إلى المواقع الأخرى.


(3) المواقع الثانوية. يتم تعيين المواقع الثانوية لتغطية المقربات التي من غير المتوقع أن تكون مقربات رئيسة للعدو.

(4) المواقع اللاحقة (خطوط الإعاقة والمواقع المتوسطة للانسحاب). هي سلسلة من المواقع المتتالية تستخدم في عمليات الإعاقة والانسحاب.

35. الدفاع الدائري. هو الدفاع المُوَجَّه إلى جميع الاتجاهات، وتستخدم الكتيبة الدفاع الدائري للحماية الذاتية وعندما يتعين عليها المحافظة على أرض حيوية في منطقة يكون فيها الدفاع غير متصل بالوحدات المجاورة. كما قد تشكل الكتيبة دفاعاً دائرياً عندما يتجاوز العدو الكتيبة ويعزلها. يجب على الكتيبة اعتبار ما يلي عندما تكون في وضعية الدفاع الدائري:

- أ. وضع قوات الحماية أبعد ما يمكن في جميع الجهات وبشكل دائري.
- ب. تموضع الدروع وأسلحة ال م/د في مواقع محمية وتركيزها على مقربات دروع العدو.
- ج. الاحتفاظ بقوة احتياط.

محظور



الشكل رقم (3) مواقع المعركة للسرايا

36. الدفاع في السفوح الخلفية. يستخدم لإخفاء القوات المدافعة عن مراقبات ونيران العدو.

أ. الحالات التي يمكن بها انتخاب السفوح الخلفية.

- (1) عندما تدعو الحاجة لمفاجأة العدو وخداعه عن مكان الموقع الدفاعي.
- (2) عندما يصبح السطح الأمامي غير منيع بفعل نيران العدو.
- (3) عندما تقدم طبيعة الأرض في السفوح الخلفية ميادين رمي أفضل.
- (4) عندما يصبح احتلال السفوح الأمامية غير ضروري للمراقبة.
- (5) عند فقدان السطح الأمامي.
- (6) إذا كان من الضروري تجنب بروز خطير في الحد الأمامي.

ب. حسنات الموقع في السفوح الخلفية.

- (1) حجب الموقع عن مراقبات العدو الأرضية.
- (2) لا تستطيع نيران العدو المباشرة مشاغلة الموقع.

محظور

(3) رماية مدفعية العدو أقل تأثيراً نتيجة للنقص الحاصل في المراقبة.

(4) يمكن خداع العدو عن قوة ومكان الموقع.

(5) تحقيق المفاجأة التعبوية لصالح المدافع.

(6) حرية التنقل أكثر للمدافع.

ج. سيئات الموقع في السفوح الخلفية.

(1) مراقبة محدودة، وعدم تغطية حقول الألغام والموانع بفاعلية.

(2) المدى المؤثر للأسلحة المباشرة محدود وخاصة الدبابات وأسلحة م/د الثقيلة.

(3) اقتحام العدو يكون نزولاً من القمة، بينما يكون الهجوم المعاكس صعوداً للأعلى.

د. تنظيم الموقع في السفوح الخلفية. ينظم الموقع كالتالي:

(1) توفير ميدان رمي جيد من الحد الأمامي وحتى قمة الجبل.

(2) انتخاب الحد الأمامي بحيث تكون القمة ضمن مدى الأسلحة المباشرة مع تأمين

وقت مناسب للكتيبة لمشاغلة العدو بنيران مؤثرة جيداً قبل أن يصل المواقع.

(3) يجب أن تكون المواقع قادرة على مشاغلة القمة، والمقتربات والسفوح الأمامي

للمعالم الأرضية المجاورة.

37. الدفاع في النقطة الحصينة. هو موقع معركة محصن جيداً ومرتبب بمانع طبيعي أو معزز لتقوية

الدفاع أو حرمان العدو من الأرض الحاكمة، ويتم إحتلاله من قبل جماعة/ فصيل مشاة ويدعم بالدبابات.

38. إدارة وتنفيذ المعركة الدفاعية في دفاع المنطقة. هناك أربعة مراحل يمكن القيام بها في دفاع

المنطقة للكتيبة وهي:

أ. الحصول والمحافظة على التماس مع العدو. حينما يبدأ هجوم العدو، فإن أولى اهتمامات قائد

الكتيبة هي تحديد مواقع وقدرات قوات العدو وتحديد جهد العدو الرئيس. ينجز قائد الكتيبة هذه الأهداف

في منطقة الحجابات، وتأتي مصادر هذه المعلومات من خلال وحدات استطلاع مجموعة اللواء وقوات

الحجابات ووحدات الهندسة والطائرات المسيرة، على قائد الكتيبة إبلاغ قادة السرايا بموقف العدو

واتجاه جهده الرئيس لكي يتنسى لهم التحضير وإبلاغ المرؤوسين واجراء التغييرات حسب الموقف.

ب. تشثيت العدو. ينفذ قائد الكتيبة دفاعاته لتشثيت العدو بغض النظر عن موقعه ضمن منطقة

العمليات، وتستخدم الكتيبة النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب وهجمات الطائرات

العمودية المخصصة له من مجموعة اللواء أثناء هذه المرحلة من المعركة من أجل:

(1) إسناد أعمال الإعاقة لقوات الحجابات.

(2) تشثيت وتقييد زخم هجوم العدو.

محظور

(3) تدمير الأهداف التي تسند العمل الحاسم لقوات العدو.

(4) تحويل هجوم العدو.

(5) تقليل قوة العدو القتالية.

(6) عزل تشكيلات العدو عن احتياطه عند توفر الموارد.

جـ. تثبيت العدو. لدى قائد الكتيبة خيارات متعددة تساعد في تثبيت قوة العدو المهاجمة، فهو يستطيع تصميم عملية مساندة لتثبيت العدو والسماح للقوات الصديقة بتنفيذ المناورة في منطقة أخرى، كما أنه يستطيع استخدام نقاط القتال الخارجية لحرمان العدو من المناورة، واستخدام عمليات الخداع لتقييد العدو بعمل ممكن واحد. ويستطيع قائد الكتيبة أيضاً تقييد الخيارات المتوفرة للعدو باستخدام موانع مغطاة بالنيران لتثبيت وتحويل ومنع أو تشتيت أنشطة العدو.

د. المناورة. في دفاع المنطقة، تحدث المعركة الرئيسية أثناء محاولة العدو اختراق مواقع الدفاع الرئيسية، وهي المكان الذي تدمج فيه تأثيرات جميع الأسلحة الموحدة لهزيمة العدو. إن هدف قائد الكتيبة هو منع تقدم العدو بشكل كبير من خلال دمج النيران من مواقع محضرة مع الموانع والاحتياط. يعتبر دمج تأثيرات حشد القوات والنيران ضد العدو المتفوق أمراً حاسماً، حيث يكون لقوة العدو المهاجمة القدرة على تحديد مكان ووقت الهجوم، ويجب على قائد الكتيبة أن يحدد بشكل سريع قصد قائد العدو وتأثيرات طبيعة الأرض للقيام بالهجوم المحلي مبكراً، ويجب على قائد الكتيبة تشكيل احتياط بديل فوراً.

39. تسلسل القتال في القطاع الدفاعي للكتيبة

أ. الاشتباك في منطقة نقاط القتال الخارجية. عندما تسلم قوات الحماية (قوة الحجاب) لمجموعة اللواء المعركة لنقاط القتال الخارجية في الكتيبة، يبدأ قتال نقاط القتال الخارجية، يستطيع قائد الكتيبة أن يوجه قوة نقاط القتال الخارجية لتشتيت وتأخير أو تدمير العناصر الأمامية من تشكيلات العدو، وأن تعمل نقاط القتال الخارجية على خداع العدو عن الموقع الحقيقي لمنطقة المعركة الرئيسية. يجب على قائد الكتيبة أن يضع في الاعتبار احتمالية اجتياح العدو لنقاط القتال الخارجية أو عزلها، مما يتطلب التخطيط المسبق لكيفية إسناد وتعزيز هذه النقاط. يؤثر قائد الكتيبة بالنيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب.

ب. تسليم المعركة. وهو نقل مسؤولية المعركة من نقاط القتال الخارجية إلى السرايا الأمامية في الكتيبة في منطقة المعركة الرئيسية، ويتضمن تنسيق تسليم المعركة ما يلي:

- (1) تأسيس الاتصالات بين نقاط القتال الخارجية والسرايا المعنية.
- (2) توفير معلومات محدثة حول مواقف القوات الصديقة وقوات العدو.

محظور

- (3) تنسيق المرور.
- (4) تأسيس وتنفيذ إشارات التمييز.
- (5) تبادل المعلومات حول حالة الموانع والطرق.
- (6) تأسيس نيران الإسناد ومتطلبات الإدامة.
- (7) تحديد المواقع الدقيقة لنقاط التماس وخطوط المراحل وإجراءات السيطرة الأخرى.
- (8) مساعدة نقاط القتال الخارجية حالما يتم قطع التماس مع العدو.
- (9) تنسيق ودمج خطط المناورة والموانع والنيران.
- (10) التقيد بقواعد الاشتباك.
- (11) أثناء تسليم المعركة، تقوم كل سرية أمامية بتنفيذ ما يلي:
 - (أ) المساعدة في اجتياز خطوط المراحل وفض الاشتباك.
 - (ب) الحصول على التماس والمحافظة عليه مع قوات العدو أثناء إجراء تسليم المعركة.
 - (ج) الاستمرار في تحديد مواقع استطلاع العدو وعناصر الحماية لها وتدميرها لمنعها من رصد المواقع الدفاعية الرئيسية.
 - (د) إغلاق الطرق والممرات وأنشاء الموانع ضد حركة العدو أو تموضع الموانع حسب الموقف في منطقة نقاط القتال الخارجية أثناء تراجعها لعمق الوحدات الأمامية للكتيبة.
- جـ. الاشتباك في منطقة المعركة الرئيسية. يركز قائد الكتيبة جميع الأسلحة والنيران لتثبيت وتدمير قوات العدو التي تدخل منطقة المعركة الرئيسية.
 - (1) المناورة. أثناء الاشتباك الرئيس في منطقة المعركة، تكون أولوية النيران لإفشال هجوم العدو، وتعمل السرايا الأمامية ضمن منطقة المعركة الرئيسية على إبطاء زخم هجوم العدو، والعمل على تقليل التفوق النسبي للعدو من خلال الضغط على مواطن ضعفه. يقتصد قائد الكتيبة بالقوة في المناطق الأقل تهديداً، ويستغل كثافة النيران المباشرة وغير المباشرة ويناور بالاحتياط والسرايا الأمامية لإيقاف تقدم قوات العدو. يجب أن يعمل قائد الكتيبة على حشد القوات والنيران بسرعة، ويمكن أن تكون عوامل الوقت وفسحة المناورة (المكان) التي ستسمح له بالحصول على الأفضلية مؤقتة، ويمكن أن يتطلب هذا ما يلي:
 - (أ) إعادة تموضع القوات من خلال مواقع المعركة البديلة والثانوية.
 - (ب) تركيز نيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة.
 - (ج) تبديل الجهد الرئيس حسب الموقف (اتجاه هجوم العدو الرئيس).

محظور

(د) استخدام الاحتياط والتفكير باحتياط بديل.

(هـ) تعديل الخطة الرئيسية على ضوء الموقف.

(2) المحافظة على التماسك. يجب أن تحافظ الكتيبة على الدفاع المتماسك حتى يبقى الدفاع فاعلاً، ويجب أن يضمن قائد الكتيبة أن حركة السرايا لا تكشف مواقع السرايا الأخرى في الكتيبة. يجب أن تقبل الكتيبة الفجوات في الدفاع مع العمل على تغطية الفجوات بالاستطلاع والمراقبة والنيران وكشف حركة العدو نحو هذه المواقع.

(3) الرد على اختراقات العدو. إذا قام العدو بمحاولة الاختراق، قد يتخذ قائد الكتيبة عدة أعمال لمواجهة منها:

(أ) المحافظة على التماسك مع قوة العدو المخترقة، وقد تكون قوات موقع المعركة الرئيسية قادرة على التحول نحو الإعاقة أو المحافظة على التماسك، ويجب أن تعدل القوات التي في التماسك، النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب ضد العدو لتشتيت وتأخير وتحويل هجومه.

(ب) اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف واحتواء الاختراق، وهذا قد يتطلب تغيير التجميع للواجب وتعديل حدود السرايا المتجاورة والواجبات وتنفيذ خطة الموانع حسب الموقف أو الموانع المرجأة من خلال مفرزة الموانع المتحركة.

(ج) تحريك وحدات الإدامة المهددة، بناءً على اتجاه هجوم العدو.

(د) تحديد أين وكيفية الاشتباك مع قوة العدو المخترقة بناءً على هجوم العدو وتأليفه واتجاه الهجوم..

(4) الهجوم المحلي. تنفذ الكتيبة الهجوم المحلي وتوجه الضربات المباشرة ضد أجنحة العدو الضعيفة لأخذ الأفضلية وحرمان قائد العدو من إدامة الزخم والمبادرة. وقد يكون تخطيط قائد الكتيبة أن يشن الهجوم المحلي في عمق الموقع وعندما ترتد السرايا للعمق أو قد يشن الهجوم المحلي عند اختراق العدو لـ (ح أ م م). ويُعدّ تحديد توقيت الهجوم المحلي وضمان قابلية حركة قوة الهجوم المحلي وموقف وحجم العدو في منطقة الاختراق من العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.

تخطيط وتنفيذ الهجمات المحلية

40. مفهوم استخدام الاحتياط في العمليات الدفاعية.

أ. إنّ الاعتبارات العامة لاستخدام الاحتياط متشابهة في العمليات التعرضية والدفاعية.

ب. يقوم الاحتياط بالواجبات التالية في العمليات الدفاعية.

محظور

- (1) تنفيذ الهجمات المحلية لاستعادة مواقع احتلها العدو.
 - (2) احتلال مواقع وقف الاختراق لتثبيت قوات العدو.
 - (3) الاستجابة للتهديدات في المنطقة الخلفية.
 - (4) توسيع أجنحة دفاعات الكتيبة لمنع العدو من القيام بالإحاطة.
 - (5) تعزيز الوحدات الأمامية إذا تعرضت للضغط الشديد.
 - (6) توفير الحماية للوحدات المتراجعة والمساعدة في قطع التماس مع العدو.
 - (7) استعادة زمام المبادرة واستعادة الزخم والتحول إلى العمليات التعرضية.
 - (8) القيام بالهجمات التخريبية أمام (ح أ م م) لتعطيل وإرباك إجراءات هجوم العدو.
- جـ. يجب أن تعرف قوة الاحتياط القطاع الدفاعي بالتفصيل ليشمل أماكن كافة الموانع لقواتنا، وتقوم قوة الاحتياط بتنفيذ التمارين والتجارب مع الأسلحة الموحدة.
- د. يدرك العدو أهمية الاحتياط في الدفاع، ويسعى لإيجاد احتياط الكتيبة لتدميره. يجب أن يستخدم قائد الاحتياط الأساليب المناسبة للتخفية والتستر وتوزيع الآليات وإجراءات الحماية.
- هـ. حجم الاحتياط. إن حجم الاحتياط يعتمد على عدة عوامل أهمها:

- (1) الاحتفاظ بالأرض والسيطرة عليها من قبل القوات الضرورية للدفاع.
 - (2) التهديد، وبالأخص إذا كان يحتوي على قوات محمولة جواً، فإنه يتطلب على الاحتفاظ بجزء كبير من القوات الرئيسية كاحتياط.
 - (3) سرعة حركة العدو المحتملة نسبة إلى إمكانيات القوات المدافعة على اتخاذ رد فعل ضدها.
 - (4) المعلومات المتوفرة عن حجم قوات العدو المهاجمة، كلما كانت المعلومات قليلة يكون حجم الاحتياط أكبر.
 - (5) عند الحاجة للاحتفاظ باحتياط كبير، فقد يكون على قائد الكتيبة إعادة توجيه وحدات المناورة لتعزيز الاحتياط حال إكمال واجباتهم أو عندما يتم إجبارهم على التراجع من مواقعهم الرئيسية.
 - (6) طبيعة الأرض وما توفره من أعمال ممكنة للعدو، عندما يقوم قائد الكتيبة بتقليل خيارات المناورة للعدو، فإنه يستطيع إبقاء احتياط أصغر. وعندما توفر طبيعة الأرض عدة أعمال ممكنة للعدو، يختار احتياطاً أكبر.
- و. تموضع الاحتياط.

- (1) يعين قائد الكتيبة ويحدد مواقع الاحتياط في المكان الذي يستطيع فيه الاستجابة بفاعلية، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وصلاحيات الطرق ومناطق التقتيل المحتملة،

محظور

والنقاط المحتملة لاختراق العدو، والوقت اللازم. يضع قائد الكتيبة احتياطه خارج مدى النيران المباشرة للعدو في موقع مخفي ومستور من التهديدات الجوية، ويستخدم كافة الإجراءات المتوفرة لحماية الاحتياط من استطلاع العدو.

(2) يتطلب إعادة تموضع الاحتياط تخطيطاً حذراً ولعبة حرب وتحليلاً لقابلية الحركة في الممرات. يجب أن يسمح مكان الاحتياط بالاستجابة بسرعة حال إعطاء الأمر بالانفتاح.

(3) تتطلب حركة القوات الأرضية على المسافات المتوقعة في الأراضي الواسعة وقتاً، تعتبر علاقة المسافة خاصة تحت ظروف الرؤية المحدودة وطبيعة الأرض الوعرة عاملاً هاماً يُستخدم لتحديد المدة التي قد يستغرقها احتياط الكتيبة ليستجيب بواقعية. لذا يجب على قائد قوة الاحتياط أن يبدأ بالتقرب إلى الأمام وحسب الموقف لضمان سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة.

(4) إن تموضع الاحتياط والمحافظة عليه يؤدي إلى تعزيز العمق ضمن القاطع الدفاعي للكتيبة.

ز. استخدام الاحتياط.

(1) ما لم يتم إصدار أوامر أو تحديدات من قبل مجموعة اللواء، يستخدم قائد الكتيبة احتياطه حسب تقديره الخاص لإنجاز المهمة.

(2) إذا كان هجوم العدو مجزأً أو أدى هجوم العدو إلى عمل اختراق في موقع السرايا، قد يوجه قائد الكتيبة احتياطه للقيام بالهجوم المحلي، والبحث عن الجناح الضعيف للعدو.

(3) إذا نجح هجوم العدو باختراق جزءٍ من دفاع موقع السرايا، قد يوجه قائد الكتيبة احتياطه بتعزيز ذلك الموقع من دفاعه إذا كانت تهدد إنجاز المهمة.

41. مستويات الهجوم المحلي.


أ. الهجوم المحلي على مستوى الكتيبة.

(1) في حالة حدوث الاختراق في مواقع السرايا، ولا يوجد احتياط على مستوى الكتيبة، يتم تعديل مواقع السرايا ويتم شن الهجوم المحلي بالنيران بواسطة السرايا غير المشتبكة سواءً كانت في العمق أو على الأجنحة من خلال احتلال مواقع مهيمنة على مواقع العدو التي قامت بالاختراق.


(2) إذا نجح العدو باختراق الفصائل الأمامية للسرايا، قد يوجه قائد الكتيبة السرايا الأمامية بالتراجع إلى المواقع البديلة في عمق السرية وتعزيز تلك المواقع باحتياط الكتيبة.

محظور

- (3) إذا كان ضغط العدو كبير جداً على السرايا الأمامية بحيث يمنعها من الاحتفاظ بالأرض، قد يوجه قائد الكتيبة السرايا بالتراجع وإعادة التجمع لمساندة سرية العمق، وفي هذه الفرضية قد يعزز قائد الكتيبة أيضاً سرية العمق من احتياط الكتيبة.
- (4) تؤمن سرية الإسناد المباشر للكتيبة الإسناد للهجوم المحلي بالنيران غير المباشرة، وتؤمن نيران الإسناد المباشر من كافة الأسلحة لتأمين خطط الهجوم المحلي.
- (5) إذا فشلت الهجمات المحلية التي تنفذها السرايا الأمامية، يقوم قائد الكتيبة بما يلي:
- (أ) توجيه السرايا للقيام بما يلي:
- (أ أ) تعديل المواقع الدفاعية (مواقع وقف الاختراق) لاحتواء وتثبيت هجوم العدو.
- (ب ب) تمكين احتياط الكتيبة من القيام بالهجوم المحلي إذا توفر.
- (ب) استخدام احتياط الكتيبة.
- (ج) إبلاغ قائد مجموعة اللواء باحتمالية تدخل احتياط مجموعة اللواء.
- (6) خيارات الهجوم المحلي.
- (أ) تعزيز المواقع الدفاعية للسرايا من قوات العمق أو الاحتياط. انظر الشكّلين رقم (4) و(5).
- (ب) الهجوم المحلي بالمناورة باستخدام احتياط الكتيبة.
- (7) كيفية تنفيذ الهجوم المحلي باستخدام احتياط الكتيبة. تشمل الاعتبارات الرئيسة للهجوم المحلي باستخدام احتياط الكتيبة ما يلي:
- (أ) النسبة القتالية (مقارنة القوى)، يسعى قائد الكتيبة إلى تحقيق المقارنة المناسبة مع قوات العدو بنسبة 1:1.
- (ب) الوقت المتوفر لاحتياط الكتيبة للمناورة من الموقع الحالي إلى منطقة الهجوم المحلي المتوقعة بغرض التعزيز أو الهجوم المحلي بالمناورة.
- (ج) نوع التشكيلة القتالية للحركة إلى منطقة الهجوم المحلي.
- (د) تنسيق نقاط وإشارات الحركة من خلال مواقع القوات الصديقة (الكتيبة) في الطريق إلى منطقة الهجوم المحلي.
- (هـ) شكل المناورة القتالية التي يجب أن تُستخدم أثناء تنفيذ الهجوم المحلي.
- (و) معايير وطرق الانسحاب.
- (ز) الإشارة للبدء بالهجوم المحلي (الأجهزة اللاسلكية عالية التردد، أو بوساطة طلقات الإنارة).



الشكل رقم (4) تعزيز مواقع السرايا الأمامية باستخدام الاحتياط



الشكل رقم (5) تعزيز السرايا باستخدام وحدات العمق

محظور

43. الهجوم المعاكس (مجموعة اللواء وأعلى). وهو هجوم يُشن على مستوى مجموعة اللواء وأعلى، ويشن بعد أن يستقر الموقف، أي بعد أن يتم تثبيت قوات العدو في منطقة الاختراق ويتم عزل القوة التي اخترقت عن القوات اللاحقة من قوات العدو.

44. دور كتيبة الدبابات (الاحتياط) في الهجوم المعاكس على مستوى مجموعة اللواء. تشمل المهام المحتملة للكتيبة عند تنفيذ الهجوم المعاكس على مستوى مجموعة اللواء ما يلي:

أ. تثبيت قوات العدو لتتمكن مجموعة اللواء من القيام بالهجوم المعاكس بعد احتلال الكتيبة مواقع وقف الاختراق لمساعدة احتياط مجموعة اللواء عند تنفيذ الهجوم المعاكس.

ب. القيام بقتال الإعاقة وجر العدو إلى منطقة تقتيل من أجل تثبيت هجوم العدو وإيجاد الفرصة المناسبة لمجموعة اللواء للقيام بالهجوم المعاكس على أجنحة العدو.

الدفاع المتحرك

45. يركز الدفاع المتحرك على تدمير أو هزيمة قوات العدو من خلال الهجوم المعاكس بالقوة الضاربة، ويكون التركيز على هزيمة أو تدمير قوات العدو بواسطة السماح للعدو بالتقدم حتى يكون مكشوفاً للقيام بالهجوم المعاكس الحاسم.

46. يفصل الدفاع المتحرك القوات المهاجمة عن وحدات إسنادها ويشنت أنظمة القيادة والسيطرة للعدو، وأثناء توسع قوات العدو في المنطقة المدافع عنها وفقدانها الزخم والتنظيم، تقوم القوات المدافعة بالهجوم المعاكس من قبل القوة الضاربة لتدمير قوات العدو.

47. قد تنفذ الكتيبة الدفاع المتحرك كجزء من عمليات مجموعة اللواء، وفي بعض الحالات النادرة كمهمة مستقلة. عندما تعمل الكتيبة كجزء من قوة أكبر فإنها تنفذ إما واجب قوات التثبيت (دفاع منطقة) أو تكون جزءاً من القوة الضاربة وتنفذ الهجوم المعاكس.

عمليات التراجع

48. تعرف عمليات التراجع بأنها حركة منظمة للخلف، أو بعيداً عن العدو.

أ. أسباب تنفيذ التراجع.

- (1) مقاومة وإنهاك وتدمير قوات العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم.
- (2) جر العدو إلى موقف غير ملائم له (جر العدو إلى مناطق تقتيل).

محظور

- (3) تجنب التماس تحت ظروف غير مناسبة لقواتنا.
- (4) الحصول على الوقت.
- (5) فك الاشتباك من المعركة لاستخدام القوة في مكان آخر/ لمهام أخرى.
- (6) إعادة تموضع القوات أو تقصير خطوط الاتصالات، أو التكيف مع حركة قوات صديقة أخرى.

ب. أشكال عمليات التراجع.

- (1) الإعاقة. عملية تراجع تقوم بها الوحدات تحت ضغط من العدو بالتخلي عن الأرض لكسب الوقت، وتحاول أثناء ذلك إلحاق أكبر خسائر في العدو، دون الدخول معه في اشتباك حاسم.
- (2) الانسحاب. عملية تراجع تتخلص بها قوة ما منفتحة أو جزء منها من الاشتباك مع العدو ويتم في حالتين، تحت ضغط من العدو، ودون ضغط من العدو.
- (3) التقهقر. عملية تراجع تبتعد فيها القوات التي ليست على اتصال مع العدو بحركة منظمة بعيداً عن العدو، وذلك لتفادي الاشتباك معه تحت الظروف الحالية والاشتباك معه في ظروف أكثر ملاءمة.

الإعاقة

49. الإعاقة هي شكل من عمليات التراجع، ويتم من خلالها فرض أقصى تأخير على عدو يتقدم في منطقة محددة، وإلحاق أكبر خسائر ممكنة به دون تورط قوة الإعاقة في اشتباك حاسم معه، أو تمكينه من الالتفاف عليها من الأجنحة. ويتم في قتال الإعاقة مبادلة أقل ما يمكن من الأرض بأقصى ما يمكن من الوقت، تعتبر الوحدات المدرعة مثالية جداً للقيام بأعمال الإعاقة نظراً لمزاياها في التنظيم والخصائص المتأصلة فيها خاصة قابلية الحركة والمرونة.

50. أسباب الإعاقة. تُنفذ عمليات الإعاقة للأسباب التالية:

- أ. كسب الوقت للسماح بإجراء التحضيرات اللازمة للدفاع.
- ب. تغطية وحدة مدافعة أو منسحبة (كقوات ساترة).
- ج. حماية جناح وحدات صديقة.
- د. المشاركة في الاقتصاد بالقوات في إحدى المناطق.

محظور

51. يتم كسب الوقت في الإعاقة بإجبار العدو على الحشد المتكرر ضد مواقع معركة متعاقبة، وعندما تبدأ وحدات العدو بالانفتاح للهجوم، تنسحب قوة الإعاقة إلى موقع جديد، وهذا يتطلب من العدو اتخاذ نفس الإجراءات، والتي تتطلب نفس الوقت الذي استغرقه انفتاحه أمام الموقع الأول.

52. اعتبارات أساسية في عمليات الإعاقة.

أ. سيطرة مركزية وتنفيذ لا مركزي. تحدث الإعاقة عادة على جبهة واسعة، وتتألف من سلسلة نشاطات متعددة مستقلة تقوم بها الوحدات ضمن إطار الخطة العامة التي يجب أن يسمح من خلالها للقادة بأقصى قدر من حرية المناورة لاستثمار أية فرص قد تظهر لديهم على مستوى الوحدات التي يقودونها.

ب. الاستفادة القصوى من الأرض. تستغل قوات الإعاقة كل الأراضي المناسبة للإعاقة ووضع مواقع الإعاقة في المعالم الأرضية التي تسيطر على مقتربات العدو المحتملة، وعلى قوات الإعاقة ملاحظة توفر التخفية والستر في مواقع الإعاقة ومناطق التجمع وطرق الحركة.

ج. الاستفادة القصوى من الموانع. تستغل الموانع الطبيعية والاصطناعية المتوفرة في المنطقة لإعاقة العدو، ولتوفير الحماية لأجنحة قوات الإعاقة.

د. إجبار العدو على الانفتاح والمناورة. يجب مشاغلة العدو على أقصى مدى مؤثر للأسلحة المتوفرة، لإجباره على الانفتاح وتطوير الموقف والمناورة لمهاجمة كل موقع إعاقة.

هـ. المحافظة على التماس مع العدو. يتم إدامة التماس مع العدو باستمرار من خلال القفزات المتتالية إلى مواقع الإعاقة اللاحقة.

و. تجنب الاشتباك الحاسم. يجب أن تتحرك قوة الإعاقة لموقع الإعاقة الخلفي اللاحق قبل أن تتورط باشتباك حاسم مع العدو إلا إذا تطلبت مهمة قوة الإعاقة الصمود والبقاء في موقع الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم مع العدو.

53. يجب أن تحقق قوات الإعاقة ما يلي:

أ. إدامة التماس مع العدو لتجنب التجاوز من قبل العدو لقواتنا.

ب. إجبار العدو على التخطيط لخوض هجمات متعاقبة.

ج. تحديد حرية مناورة العدو.

د. المحافظة على تماسك الوحدة.

هـ. المحافظة على القوات لاستخدامها في المستقبل.

محظور


54. طرق (أساليب) الإعاقة. هناك طريقتان يتم اتباعهما في تنفيذ عمليات الإعاقة، ويعتمد تبني أي من الطريقتين على عوامل المهمة، العدو، الأرض والقوات المتوفرة، انظر الجدول رقم (4).

الجدول رقم (4) مقارنة بين أساليب الإعاقة

أسلوب الإعاقة	أفضل وقت لاستخدامه	الإيجابيات	السلبيات
الإعاقة في المواقع المتتالية	عندما تكون منطقة العمليات واسعة، والقوات المتوفرة لا تسمح بأن يتم تقسيمها على المواقع.	• حشد نيران كافة العناصر القتالية المتوفرة. • سهولة السيطرة.	• عمق محدود في مواقع الإعاقة. • الوقت متوفر لتحضير كل موقع. • مرونة محدودة (بطيئة نسبياً).
الإعاقة في المواقع التبادلية	عندما تكون منطقة العمليات ضيقة، وتكون القوات كبيرة بما يكفي ليتم تقسيمها بين المواقع المختلفة.	• تسمح بالتموضع في العمق. • تسمح بوقت أكبر لصيانة المعدات القتالية وإراحة الأفراد. • أكثر مرونة.	• تتطلب تنسيقاً مستمراً. • تتطلب المرور من خطوط القوات الصديقة. • يكون جزء من القوة فقط مشتبكاً في وقت واحد.

55. الإعاقة في المواقع المتتالية.


- أ. تستخدم عندما يكون القاطع عريضاً أو واسعاً وعندما تكون القوات المتوفرة قليلة.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين، يحتل القسم الأول منها خط الإعاقة الأول بينما يحتل القسم الثاني مواقع في خط الإعاقة التالي، ويفضل الاحتفاظ باحتياط صغير الحجم.
- ج. توضع غالبية القوة على خط الإعاقة الأول، وعلى طرق اقتراب العدو المحتملة.
- د. يتم في هذا النوع من الإعاقة أيضاً دفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول بقصد التماس مع العدو، وذلك عندما تتواجد القطعات في هذا الخط قبل التماس مع العدو.
- هـ. بعد انسحاب عناصر الحماية، بعد القيام بأقصى إعاقة ممكنة، تطلب قوة الإعاقة على الخط الأول من قيادتها السماح لها بأن تقوم بالإعاقة إلى المواقع التالية.
- و. تتحرك القوة من خط الإعاقة الأول إلى خط الإعاقة الثاني وتحتل مواقع على جانبي قوة الإعاقة المتواجدة في خط الإعاقة الثاني.
- ز. بعد وصول قوة الإعاقة إلى خط الإعاقة الثاني، تتحرك القوة المتواجدة أصلاً في هذا الخط إلى خط الإعاقة الثالث. تتكرر العملية هكذا حتى تنتهي عملية الإعاقة. انظر الشكل رقم (6).



الشكل رقم (6) أسلوب الإعاقة المتتالية

56. الإعاقة في المواقع التبادلية.

- أ. تستخدم عندما تكون الجبهة ضيقة والقوات المتوفرة كبيرة والعدو ضعيف نسبياً.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين، يحتل القسم الأول منها خط الإعاقة الأول بينما يحتل القسم الثاني مواقع في خط الإعاقة التالي.
- ج. يتم في هذا النوع من الإعاقة أيضاً دفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول بقصد التماس مع العدو، وذلك عندما تتواجد القطعات في هذا الخط قبل التماس مع العدو.
- د. بعد انسحاب عناصر الحماية، وقبل الاشتباك الحاسم مع العدو، تستبدل قوة الحماية مواقعها في خط الإعاقة الأول بالحركة إلى خط الإعاقة الثالث مروراً من خلال قوة الإعاقة المتواجدة في خط الإعاقة الثاني أو من حولها.
- هـ. تتولى قوة الإعاقة الموجودة أصلاً في خط الإعاقة الثاني مسؤولية الاشتباك مع العدو، وتكرر العملية هكذا بحيث تتبادل القوتان حالة التماس مع العدو. انظر الشكل رقم (7).



الشكل رقم (7) أسلوب الإعاقة التبادلية

57. تدابير السيطرة. يستخدم القادة عدداً من تدابير السيطرة، انظر الشكل رقم (8)، ومن هذه التدابير:

أ. خطوط الإعاقة. تعين هذه الخطوط على مستوى كل قيادة نزولاً حتى مستوى الكتيبة، ويوضح للوحدات الفرعية الوقت الذي يجب تأخير العدو أمام هذه الخطوط وتعطى أسماء رمزية.

(1) ينتخب قائد مجموعة اللواء خطوط إعاقة كجزء من خطة مناورة اللواء، (في حال كانت كتيبة الدبابات تعمل كجزء من مجموعة اللواء).

(2) يمكن لقائد الكتيبة انتخاب خطوط إعاقة أخرى إضافية للكتيبة.


(3) ينتخب قائد السرية مواقع إعاقة ضمن خطوط الإعاقة.

(4) إن الهدف من إقامة خطوط/ مواقع الإعاقة ابتداءً من المستوى الأعلى وحتى مستوى السرية، هو ضمان إجراء الإعاقة المستمرة للتأكد من عدم تقدم العدو دون مقاومة.

محظور

- ج. الحدود. يمكن أن تمتد الحدود الجانبية بين الوحدات عند رسمها في عمق المنطقة بالكامل، ولكنها يجب أن تمتد للخلف على الأقل لتصل خط الإعاقاة التالي.
- د. نقاط التنسيق. تستخدم هذه النقاط لتنسيق الحركة والنيران عند الحدود. وتعين من قبل المستوى الأعلى أو بالتنسيق بين القادة المتجاورين.
- هـ. موقع قوة الاحتياط. يبين موقع الاحتياط في كافة مراحل العملية.
- و. تدابير سيطرة أخرى. يمكن للقائد استخدام كل أو بعض التدابير التالية في عملية الإعاقاة الذي يبين هذه التدابير للقطعات الساترة عند تراجعها للخلف.
- (1) خطوط المراحل. تستخدم عندما لا تتوفر معالم أرضية، وتكون بين خطوط الإعاقاة وتعطى أسماء رمزية، ويتم تمرير الوقت الذي تجتاز عنده قوة الإعاقاة هذه الخطوط، ولا يطلب منها فرض أية إعاقاة للعدو على هذه الخطوط.
- (2) طرق الانسحاب. تعين هذه الطرق لتنسيق حركة تراجع قوة الإعاقاة ووحدات الإسناد الناري والإداري التابعة لها.
- (3) نقاط التفقد. نقاط تنتخب على طرق الانسحاب كوسيلة لتسهيل السيطرة على حركة قواتنا.
- (4) نقاط الالتقاء. نقاط تنتخب على معالم أرضية يسهل تمييزها وتستخدم للالتقاء ما بين قوتين صديقتين أو أكثر.
- (5) نقاط المرور. نقاط تعين في الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أم م) وذلك في المواقع التي تمر منها القوات المتراجعة، ويراعى في انتخابها ألا تؤثر على عمل القوات المدافعة.

محظور



الشكل رقم (8) تدابير السيطرة في الإعاقة

محظور

58. التحضير والتخطيط. يحدد الوقت المتوفر مدى التحضيرات التي يمكن إنجازها، وغالباً ما يكون إتمام جميع التحضيرات غير ممكن لضيق الوقت عند بدء تنفيذ عملية الإعاقة. إن التحضيرات عملية مستمرة، ويتم تعديل الخطط حسب تطور الموقف خلال تنفيذ العملية.

59. الخطط والأوامر. يوضح أمر عمليات الإعاقة العمل المطلوب خلال جميع مراحل العملية، ويشمل على تفصيلات المرحلة الأولى للعملية، ويعدل القائد وينسق نشاطات قوة الإعاقة خلال سير المعركة بوساطة الأوامر المجزأة.

60. القيادة والسيطرة. تقتضي الطبيعة المتحركة لمعركة الإعاقة معرفة القائد لحالة وأماكن وحداته باستمرار، كما عليه أن يعرف ما هي الوحدات التي تعمل على أي من أجنحة قواته، ووحدات العدو، ولهذا السبب يعتبر التنسيق أمراً ذا أهمية خاصة. يجب على جميع القادة أن يكونوا مبادرين في استغلال المعلومات والتقارير الواردة لهم، ويجب على ضباط قيادة الكتيبة أن تبحث عن المعلومات، وتمرر المعلومات الهامة إلى القائد فوراً حال ورودها. وعلى القائد أن يستبق الحوادث حتى يتمكن من فهم الخيارات المتوفرة خلال سير العملية.

61. يجب على القادة مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسيطرة عليها خلال عملية الإعاقة. يمكن إنشاء المحطات الوهمية لخداع العدو عن مهمة وحجم قوة الإعاقة، كما يجب استخدام الخطوط السلكية حيثما أمكن ذلك، وعلى القائد الاستفادة من الخطوط السلكية بين القيادات والاحتياط ومواقع الإعاقة ذات الأهمية.

62. إن واجب القائد الأكثر صعوبة هو استمرار عملية الإعاقة بشكل متماسك ومنسق ويتم المحافظة على ذلك بما يلي:

- أ. تقليل الفجوات بين القوات.
- ب. استمرار مراقبة الفجوات.
- ج. التأكد من احتلال الوحدات للمواقع الجديدة بعد حركتها من مواقعها الأصلية.
- د. المحافظة على تماسك الوحدات خاصة الوحدات الصغرى.
- هـ. تنفيذ جميع أجزاء خطة الموانع بشكل ملائم.
- و. التأكد من أن التقارير دقيقة ووقتها صحيح.
- ز. المحافظة على التماس مع العدو حال تأسيسه.
- ح. عمل خطة لجمع وإدامة المعلومات واستغلالها.
- ط. الاحتفاظ بالاحتياط.

محظور

63. تنفيذ الإعاقة. يتم تنفيذ أحد أساليب الإعاقة المذكور سابقاً وكما يلي:
- أ. يجب أن تقوم عناصر الاستطلاع الأمامية لقوة الإعاقة بالبحث عن العدو والتماس معه إذا لم يكن التماس قد وقع فعلاً، وعلى هذه العناصر أن تحاول عزل عناصر العدو الأمامية عن قوة الهجوم وتحديد اتجاه حركة العدو.
 - ب. تبدأ عملية الإعاقة بعد أن تبدأ عناصر الاستطلاع الأمامية لقوة الإعاقة بالتماس مع العدو، ويجب أن يتم خلق الانطباع لدى العدو بأنه يهاجم ضد دفاع تنفذه قوات قوية، ويجب أن تشكل قوة الإعاقة دفاعاً يعتمد على الحركة في تنفيذه منذ بداية العملية.
 - ج. عندما يكتشف العدو أنه اصطدم مع قوات إعاقة، فإنه سيحاول الحركة بسرعة واختراق قوة الإعاقة.
 - د. تديم قوة الإعاقة التماس مع العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم، إلا إذا كانت المهمة تتطلب ذلك. يجب أن تكون خطة الإعاقة مرنة وتؤمن إمكانية التعديل في تنفيذها بما يتلاءم ومناورة العدو.

64. انتهاء عملية الإعاقة. يمكن أن تنتهي العملية لعدة أسباب، ولكن أكثر الأسباب شيوعاً هي:

- أ. توقف هجوم قوات العدو.
 - ب. إنجاز قوة الإعاقة للمهمة ومرورها من خلال قوة أخرى.
 - ج. تحول قوة الإعاقة إلى مهمة أخرى مثل الدفاع، الهجوم أو الانسحاب.
65. إذا توقف هجوم العدو بسبب الخسائر التي لحقت به أو بسبب الاعتبارات الإدارية عندها يصبح القائد في المستوى الأعلى أمام الخيارات التالية:
- أ. سحب قوة الإعاقة لتنفيذ مهمة أخرى.
 - ب. إبقاء قوة الإعاقة بتماس مع العدو.
 - ج. الهجوم على العدو من خلال قوة الإعاقة إذا سمح الموقف بذلك، حيث إن الوقت يكون عاملاً حرجاً في مثل هذه الحالة، وعلى قوة الإعاقة في هذه الحالة المساعدة في مرور القوات لمعرفتها الجيدة لطبيعة الأرض والعدو.

66. مرور قوة الإعاقة من خلال القوات المدافعة. إذا أرادت قوة الإعاقة أن تمر للخلف من خلال القوات المدافعة، فإن عليها أن تسلم المعركة إلى القوات المدافعة أولاً، ثم تنفذ عملية المرور. لكي تتم الخطوات النهائية بنجاح والتي تعتبر من المراحل الحرجة في عملية الإعاقة يجب أن يتم التنسيق مع القوات المدافعة وكما توضيحه سابقاً في تسليم المعركة.

الانسحاب

67. إن هدف الانسحاب هو سحب الكتيبة من موقع دفاعي حيث تكون في تماس مع العدو إلى موقع دفاعي جديد، وذلك بأقل خسائر ممكنة وأقل تدخل معاد. إن عملية الانسحاب من أصعب العمليات في أوجه الحرب المختلفة حيث المبادأة للعدو وربما يتمتع بتفوق جوي، في الجانب الآخر نجد أن القوات المنسحبة تكون ضعيفة المعنويات.

68. أسباب الانسحاب. يتم تنفيذ الانسحاب لسبب واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

- أ. نتيجة لخوض معركة فاشلة.
- ب. لتجنب خوض معركة في ظروف تعبوية غير ملائمة.
- ج. لجذب العدو إلى مواقع لا تلائمه، ومثال لذلك، إطالة خطوط مواصلاته.
- د. للتمشي مع عمليات قوات أخرى صديقة.
- هـ. للسماح باستخدام جزء من القوات في مكان آخر.
- و. لكسب الوقت دون الدخول في معركة حاسمة.
- ز. لأسباب تتعلق بالشؤون الإدارية.

69. مبادئ الانسحاب.

- أ. المرونة.
- ب. البساطة.
- ج. العمل التعرضي.
- د. المعلومات.
- هـ. إدامة الروح المعنوية.
- و. السيطرة.
- ز. السريّة.

70. وضع خطة الانسحاب. عند وضع خطة انسحاب الكتيبة فإنه يطلب تنفيذ ما يلي:

- أ. الاحتفاظ بقدرة الدفاع والتمسك بالموقع القديم حتى الوقت المحدد لإخلائه.
- ب. التمكن من الانسحاب دون معرفة العدو حتى يمكن قطع التماس، والمرور بسهولة عبر القطعات الساترة.
- ج. استطلاع وتجهيز الموقع الجديد دون الإخلال بالواجبات الأخرى.

أ. التوقيتات. يعتبر تنسيق التوقيتات ضرورياً لضمان الحفاظ على التوازن والسيطرة وتنسيق الحركة للخلف في كل مراحل الانسحاب.

- (1) التوقيتات الرئيسية. يحدد القائد في المستوى الأعلى توقيتين رئيسيين هما:
(أ) الوقت الذي يجب حرمان العدو من الموقع الحالي (وقت الحرمان).
(ب) الوقت الذي لا حركة قبله إلى الخلف إلا لجماعات الاستطلاع (وقت اللاحركة). وينطبق هذا التوقيت على كل القوات عدا جماعات الاستطلاع الخلفي. إن الوقت الذي لا حركة قبله يمكن من بدء سحب كل الأفراد والمعدات والآليات غير المطلوبة للخلف فور انتهاء سريانه
- (2) التوقيتات الإضافية. يمكن أن يحدد قائد الكتيبة التوقيتات الإضافية التالية:
(أ) الوقت الذي تستطيع عنده القطعات الأمامية بدء التخفيف. يخص هذا التوقيت الوحدات الفرعية التي بالعمق مثل سرايا العمق في الكتائب الأمامية وبعض أسلحة الإسناد.
(ب) وقت إخلاء الموقع نهائياً، يكون هذا التوقيت متأخراً عن وقت حرمان العدو من الموقع الحالي.
(ج) وقت اجتياز كافة القطعات لخط معين خلف الموقع الحالي. إن هذا التوقيت يساعد المدفعية، والقوات الجوية، على الاشتباك مع العدو في الموقع الذي تم إخلاؤه، وقد يكون هذا الخط أمام القطعات الساترة مباشرة مع اعتبار منطقة الخطر لأثقل سلاح مستخدم.
- (3) يقوم قائد الكتيبة بوضع توقيتاته بناءً على العوامل التالية:
(أ) الحاجة إلى إرسال جماعات الاستطلاع الخلفي مبكراً وقطعاً خلال ساعات النهار.
(ب) الحاجة إلى التخلص بأسرع ما يمكن من الأفراد والآليات غير الضرورية.
(ج) خطة الخداع للضوضاء، ومثالاً فإن الدبابات إما أن ترسل للخلف في وقت واحد، أو تترك بضع دبابات حتى آخر وقت لتشبيهه ضوضاء المعركة.
(د) الوقت المطلوب لتخفيف الكتيبة وتجميعها في نقطة الالتقاء. سيرغب قائد الكتيبة في تقصير الفترة الزمنية بين الإخلاء النهائي للمواقع.

محظور

ب. نقاط السيطرة.

(1) نقاط التفقد. تعين في مكان يسهل معرفته على طريق انسحاب الوحدة المؤدي إلى منطقة الالتقاء الخاصة بها.

(2) مناطق الالتقاء. تتجمع فيها السرايا والفصائل لإعادة تنظيمها وتماسكها كوحدات مقاتلة قبل الاستمرار في الانسحاب. يعين قائد الكتيبة أماكن التقاء وحداته الفرعية لمنع تصادمها أثناء الانسحاب، يجب توفر الشروط التالية في المنطقة:

(أ) ليست واضحة لنيران العدو الإزعاجية.

(ب) ضرورة حمايتها بوساطة قوة مناسبة، ويمكن حمايتها على مستوى السرية بوساطة أول فصيل يصل إليها، ويجب استطلاعها نهائياً.

(ج) توفير اتصالات لاسلكية فيها.

(3) مناطق هبوط الطائرات العمودية. في حالة تخصيص طائرات عمودية لنقل القوات، يجب إعداد تقدير زمني دقيق لتفادي وجود الطائرات على الأرض مدة طويلة كي لا تكون معرضة فيها لنيران مدفعية العدو. يجب أن تكون مناطق هبوط الطائرات العمودية إلى الخلف بحيث لا تكشف خطة الانسحاب.

72. السرية. يحقق الانسحاب ليلاً أفضل درجة من الإخفاء، رغم أن استخدام العدو لوسائل الرصد الليلي قد يحد من ذلك. يكون القصد هو عدم معرفة العدو لإخلاء المواقع حتى أول ضوء.

73. الأمن والخداع. تكون القوات المنسحبة معرضة لتدخل العدو عند بدء عملية الانسحاب مما يتطلب إجراءات أمن فاعلة وخطة أمن وخداع جيدة وقد تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

أ. الإجراءات السلبية.

(1) أمن الاتصالات اللاسلكية. يجب عدم الإشارة مطلقاً إلى خطط الانسحاب عبر شبكات الاتصال غير المؤمنة و في حالة عدم فرض الصمت اللاسلكي يجب بذل كل الجهد لاستمرار نشاط الاتصالات العادي حتى إكمال عملية الانسحاب.

(2) إدامة الأعمال الاعتيادية. يجب استمرار أية أعمال اعتيادية كانت تقوم بها القوات مثل النيران الإزعاجية، وحركة النقلات الإدارية، ونشاط الدوريات.

(3) التحركات. يجب السيطرة التامة على التحركات الخلفية لجماعات الاستطلاع وبدء التخفيف.

محظور

ب. الإجراءات الإيجابية.

- (1) يتم الخداع الإلكتروني في مستوى التشكيل.
- (2) استخدام نيران المدفعية والهاونات والدبابات والإضاءة لإخفاء ضجيج التحركات، وصرف نظر العدو وإعمائه.
- (3) استخدام مشبهات الصوت والإضاءة والضجيج لإيهام العدو أن المواقع لا تزال محتلة.
- (4) التوقيت الدقيق لأزمة تفجير التدمير الأولي أو أي تدمير لمعدات أو أكداس غير ضرورية.

74. قطع التماس والانفصال عن العدو. يجب على قائد الكتيبة أن يعمل على تحقيق الانسحاب دون حدوث تماس مع العدو في البداية، فإذا لم يتوفق في ذلك، فعليه اتخاذ الإجراءات التالية لتحقيق الانفصال:

- أ. الانسحاب ليلاً أو في حالات الرؤية المتدنية.
- ب. الانسحاب بسرعة والاعتماد على أقصى قدر من النيران المباشرة وغير المباشرة لإيقاف العدو حتى الانفصال عنه.
- ج. الاستناد على حزام موانع صمم لإعاقة العدو من المرور خلاله حتى يتحقق قطع التماس.
- د. خطة خداع باستخدام النيران الإزعاجية والدوريات المقاتلة لخلق ضجة مفتعلة، يمكن استغلالها لسحب الدبابات في هدوء إلى الموقع التالي.

75. تجهيز الموقع الدفاعي الجديد. عند استلام الأمر الإنذاري بالانسحاب، تقوم جماعة الاستطلاع الخلفية بالتحرك لاستطلاع ووضع وتحضير الموقع المتوسط إذا تطلب الأمر، أو الموقع الدفاعي الجديد. تكون جماعة الاستطلاع تحت قيادة نائب قائد الكتيبة، ويرافقهم نواب قادة السرايا ومندوبو أسلحة الإسناد. يبين تأليف جماعة الاستطلاع عادة في الأوامر التعبوية المستديمة للكتيبة. تقوم جماعة الاستطلاع بوضع وتخطيط وتجهيز أي موقع دفاعي كما في حالة الدفاع الثابت العادي، كذلك تقع عليها مسؤولية وضع إشارات وعلامات دالة على الطرق التي ستسلكها القوة الرئيسية من نقطة التفرق إلى المواقع الدفاعية، وأيضاً توفير الأدلاء لكل وحدة. إذا سمح الموقف التعبوي والحفاظ على السرية فيجب إرسال مجموعات إضافية من الأفراد بعد الوقت الذي لا حركة قبله إلى الموقع الدفاعي الجديد وذلك للمساعدة في تجهيز وبناء الموقع حتى تصل القوة الرئيسية لتجد الموقع متماسكاً ومعداً تماماً.

76. خطة مقاومة الدروع. عندما يكون تهديد دروع العدو واضحاً تبرز الحاجة إلى الاحتفاظ بالدفاع المضاد للدروع متكاملًا حتى وقت الحرمان، وعليه فيتم الاحتفاظ بالدبابات وأسلحة المدمر الموجهة وأجهزة

محظور

الرؤية الليلية في المواقع الأمامية لأطول وقت ممكن، يمكن أن تنسحب الدبابات وأنظمة الأسلحة التي تفتقر لأجهزة الرؤية الليلية مبكراً إذا كان الانسحاب سيتم ليلاً. أما إذا كان الانسحاب سيتم في حالة تماس مع العدو، فيجب استمرار الدبابات في الأمام لإسناد المشاة وتمكينهم من قطع التماس مع العدو. تساعد الطائرات العمودية الهجومية كثيراً في الحفاظ على فاعلية خطة مقاومة الدروع لأطول فترة مطلوبة.

77. الدفاع ضد القوات المحمولة جواً وهجمات التسلل. قد يستخدم العدو القوات المحمولة أو المنقولة جواً لمحاولة الاستيلاء على هيئات حاكمة، أو جسور لقطع محور الانسحاب. في هذه الحالة فإن التهديد سيؤثر على خطة قائد الكتيبة، وستكون الإجراءات الدفاعية خلال عملية الانسحاب كما يلي:

أ. حراسة المضائق والجسور، والنقاط الحاكمة قبل تحرك الجسم الرئيس للقوة، في حالة عدم وجود القوات الكافية يستعاض بنقاط المراقبة أو تطهير تلك المناطق قبل دخول القوات المنسحبة فيها.

- ب. الاحتفاظ باحتياط متحرك طوال مراحل تنفيذ الانسحاب.
- ج. تنظيم الرصد والمراقبة في العمق وعلى الأجنحة لإعطاء إنذار مبكر عن أي تهديد معاد.
- د. تنظيم إجراءات الدفاع الجوي الإيجابية والسلبية.
- هـ. تأكيد قدرة كل القطعات المنسحبة على سرعة رد الفعل السريع لمواجهة أي تهديد معاد.
- تكون الحاجة أكبر لتلك المميزات عندما يتم الانسحاب في تماس مع العدو وتكون القوات منهكة.

تنفيذ عملية الانسحاب

78. الانسحاب المدبر. يتطلب تنفيذ الانسحاب المدبر ما يلي:

أ. تطبيق إجراءات انضباط وسيطرة عالية بحيث لا تحدث أية أخطاء، أو استخدام أجهزة الاتصالات وتعريض أمن العملية للخطر. يجب على القادة في كل المستويات الإصرار على مستوى عال من الانضباط في وحداتهم.

ب. السيطرة الجيدة على التحركات.

ج. قدرة رد الفعل السريع والمؤثر عند الطوارئ، بعد بدء الانسحاب يجب على القادة الإصرار على مجابهة كل المواقف الطارئة. لن يكون الاحتياط متوفراً في كل الأوقات، ولذا يجب دحر أية هجمات معادية بالوحدات الفرعية المنفتحة على الأرض، وبإسناد النيران غير المباشرة المتيسرة.

79. الانسحاب الطارئ. في ظروف طارئة وموقف تعبوي غير ملائم، قد تُجبر الكتيبة على تنفيذ انسحاب دون إنذار كاف مما لا يسمح بتطبيق إجراءات المعركة العادية. في هذه الظروف يجب أن يهدف

محظور

قائد الكتيبة إلى الحفاظ على تماسك وحدته والحفاظ على قطاع دفاعه قوياً ومتربطاً مهما كان الثمن. يكون تسلسل الانسحاب في تلك الحالة كما يلي:

أ. يجب على قائد الكتيبة اختيار موقع دفاعي جديد بأسرع ما يمكن في الخلف وذلك بعد دراسته للخريطة. كل القطعات غير المشتبكة في المعركة الجارية، بما فيها الاحتياط، يصدر الأمر لها بالتحرك للخلف، واحتلال الموقع الجديد، والبدء فوراً في تجهيز دفاعات عاجلة.

ب. عناصر الكتيبة المتبقية والتي في تماس مع العدو تقاتل متراجعة إلى خلف الموقع إلى منطقة تجمع يتم تحديدها حيث تقوم بعملية إعادة التنظيم تنفذ بعدها إحدى الخطوتين التاليتين:

- (1) التحرك إلى الموقع الجديد حيث تقوم باحتلاله وتحسين المواقع فيه.
- (2) التحرك إلى موقع يتم اختياره خلف الموقع الجديد حيث تبدأ القوة في تجهيز موقع دفاعي آخر.

80. تحرك جماعات الاستطلاع. يقود جماعة الاستطلاع نائب قائد الكتيبة ويرافقه نواب قادة السرايا. تقوم تلك المجموعة بتطبيق إجراءات معركة دفاعية متكاملة بما في ذلك أقسام الاستطلاع والأمر حتى مستوى الفصائل. بعد تحديد واختيار المواقع الدفاعية، يتم تحديد مواقع أسلحة الإسناد ومركز القيادة. يفضل دائماً أن تتمكن جماعة الاستطلاع من الوصول إلى الموقع الجديد نهراً.

81. احتلال الموقع الرئيس الجديد أو الموقع المتوسط. يكون الاحتلال مثل احتلال الموقع الدفاعي في أية عملية دفاعية عادية ويتم اتخاذ نفس الإجراءات.

82. الانسحاب الليلي.

أ. يتم انسحاب الكتيبة ليلاً بنفس الخطوات التي سيتم توضيحها في الانسحاب النهاري، ويعتمد ذلك على قدرة إدامة السرية. إن انسحاب الكتيبة نهراً أو في التماس مع العدو ليلاً سيغير من تعبئة الانسحاب بصورة جوهرية.

ب. في الانسحاب الليلي من النادر أن تقاتل السرايا كفرق موحدة بل إن الانتشار سيكون أمراً لا مفر منه، قد تغطي سرية منطقة تزيد عن الميل المربع. قد تستخدم الموانع في تلك الحالة، وسيكون القصد إعاقة وتأخير العدو، وأيضاً تمكين السرايا من إعادة التجمع في نقاط التقاء محددة.

83. السيطرة. تعتبر السيطرة المطلقة حيوية للانسحاب النهاري، ويجب أن تكون الخطة مبسطة، والأوامر واضحة وشبكة الاتصالات جيدة. إن الاتصالات الجيدة، ووجود سلسلة من نقاط السيطرة للتفقد والالتقاء تمكن قائد الكتيبة من السيطرة على وحدته، والتفقد بالتوقيتات الموضوعة.

محظور

84. خطة الانسحاب. يجب وضع الاعتبار للنقاط التالية:
- أ. إجراء استطلاع يومي لكل طرق الانسحاب، ويشمل ذلك طرق بديلة للمشاة والدروع والآليات.
 - ب. مكان نقاط التفقد ومناطق الالتقاء.
 - ج. إجراءات جيدة لضبط التنقل وضرورة انسحاب كل الآليات غير الضرورية مبكراً.
 - د. انسحاب الأسلحة المساندة، واحتمال استخدام الأفراد لحمل تلك الأسلحة لإخلائها من المواقع بالقدر الذي لا يؤثر على السرية.
 - هـ. السيطرة التامة على خطة الرصد وتمييز الأهداف.
 - و. خطة الخداع. تشمل ما يلي:
- (1) استخدام النيران غير المباشرة لإخفاء ضوضاء الآليات.
 - (2) برنامج الدوريات والذي يجب أن يوضع بدقة مع مراعاة عدد القوات المطلوبة، وكيفية عملها خلال الانسحاب وأسلوب انضمامها لوحدها لاحقاً.

85. التدريب على الانسحاب. يجب أن يتم التدريب على كل مراحل الانسحاب في وقت السلم وذلك لتسهيل تطبيقه في الحرب، وأن يتعامل معه الأفراد كعملية عادية، وليس في فرع. يجب أن يكون تدريب الأفراد جيداً في العمليات الليلية مع التركيز على التالي:
- أ. الملاحظة الليلية والتنقل في طرق الانسحاب بسرعة، وفي ثقة تامة وبصورة لا يكتشفها العدو.
 - ب. سواقة الآليات ليلاً وقيادة الآليات في الضواحي دون استخدام مصابيح الإضاءة وبأقل ضوضاء ممكنة.

الإسناد بالنيران

86. المدفعية. تكون واجبات المدفعية في الانسحاب الليلي كما يلي:
- أ. نيران حماية نهائية، ونيران دفاعية قريبة، ونيران دفاعية في العمق لكل موقع من المواقع المتوسطة. يجب أن تخطط وتسجل تلك النيران فور احتلال الموقع.
 - ب. نيران دفاعية لإسناد القطعات الساترة.
 - ج. تجمعات نيران مخططة في مقتربات العدو.
 - د. نيران إزعاجية.
 - هـ. نيران تغطية لإسناد الهجمات المعاكسة أو مساعدة القوات لقطع التماس عن العدو.

محظور

- و. دخان لستر انسحاب القوات.
- ز. نيران للخداع أو للإخفاء، مثل إخفاء ضوضاء حركة الدبابات ليلاً.
- ح. إضاءة أرض المعركة.

87. الإدامة. عندما يصبح الانسحاب محتملاً فتجب السيطرة الدقيقة على تكديس الذخائر والوقود والأرزاق في المواقع الدفاعية. تصدر الأوامر الخاصة بذلك من قيادة الكتيبة، ويقتصر التزويد في تلك الحالة على نقلات الخط الثاني وللاحتياجات الضرورية فقط.

88. الترتيبات الإضافية التي ستكون ضرورية هي:

- أ. يجب أن تبدأ الكتيبة الانسحاب وقد تم تزويدها تماماً. لن يكون ذلك سهلاً دون التعرض لفقدان بعض الموارد المقدسة.
- ب. يتم إصلاح الآليات بالقدر الذي يكفي لتحريكها للخلف على أن تترك جماعات الإنقاذ حرة لإسناد عملية الانسحاب.
- ج. إن تدمير الآليات والمعدات والأكداس يجب أن يخطط ويوقت بدقة حتى لا يدمر ما يمكن إنقاذه، أو تكشف عملية الانسحاب.
- د. يجب أن يدرك كل أفراد القوة أن منظومة إخلاء الخسائر ذات كفاءة عالية، وذلك لضمان الحفاظ على الروح المعنوية. يجب الاستفادة القصوى من أية إمكانات لإخلاء الخسائر جواً.

89. الانسحاب النهاري.

- أ. يكون من الصعب الانفصال وتحقيق قطع التماس التام مع العدو، وفي الغالب تتحول العملية إلى انسحاب في التماس. يكون المبدأ هو انسحاب وحدة فرعية خلال وحدة أخرى، ويستمر ذلك حتى يمكن قطع التماس، أو احتلال الموقع الرئيس الجديد، أو الموقع المتوسط. إن نيران الإسناد غير المباشرة الكثيفة خاصة عند التدميرات المرجأة في الموانع الطبيعية أو الصناعية تمكن القوات من تحقيق قطع التماس والانفصال عن العدو.
- ب. تعدل إجراءات الانسحاب لتكون كما يلي:

- (1) انسحاب السرايا الأمامية أولاً عبر مواقع سرايا العمق.
- (2) استمرار الوحدات المدرعة في الأمام.
- (3) من المحتمل ألا تنشأ نقطة التقاء الكتيبة، وستمر الفرق قرب أو عبر نقاط التقائها مبلغة بأجهزة اللاسلكي بمرورها.

محظور

(4) ستقوم المدفعية وطائرات الهجوم الأرضي وربما الطائرات العمودية الهجومية بتقديم أقصى قدر من نيران الإسناد طوال مراحل الانسحاب.

التفهير

90. هو عمليه تراجع عندما لا تكون القوة في تماس مع العدو وتتحرك للخلف بطريقة منظمة، وتقوم الكتيبة بتنفيذ التفهير كجزء من مجموعة اللواء لإعادة التموضع للعمليات المستقبلية.

91. يتم تنظيم مجموعة اللواء عادة إلى عناصر الحماية والجسم الرئيس. قد تعمل الكتيبة إما كعنصر حماية أو كجزء من الجسم الرئيس، يتم تنظيم الكتيبة عادة إلى عناصر حماية وجسم رئيس واحتياط بناءً على الموقف ومكان الكتيبة في خطة الحركة، تعتمد التشكيلات وعدد الأرتال المستخدمة على عدد الطرق المتوفرة وعلى احتمالية تدخل العدو، وعلى قائد الكتيبة تحريك الوحدات الرئيسة للخلف في وقت واحد وبشكل مخطط له.

92. يقوم قائد الكتيبة و ضباط قيادة الكتيبة بإعداد وتطوير خطة الحركة بناءً على طبيعة الأرض وموقف القوات الصديقة وتوجيه قائد مجموعة اللواء وموقف العدو. ويقومون بإعداد تشكيلات الحركة وأوامر الحركة لتقدير الحاجة للحماية والسرعة. تقوم قوات الحماية في الكتيبة بحماية الجسم الرئيس من المفاجأة والإزعاج.

الملحق "أ" للفصل الثالث

الهجوم المعاكس على مستوى مجموعة اللواء والهجوم المحلي على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة

التسلسل	وجه المقارنة	مستوى اللواء وأعلى	مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة
1.	التسمية	هجوم معاكس: أ. هجوم على مستوى اللواء/ مجموعة اللواء وأعلى. ب. يشن هذا النوع من الهجوم بعد أن يستقر الموقف أي بعد أن يتم تثبيت قوات العدو في منطقة الاختراق ويتم عزل القوة التي اخترقت عن القوات اللاحقة من قوات العدو.	هجوم محلي: أ. هجوم على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال لطرد قوات العدو التي اكتسحت موقعاً دفاعياً. ب. يجب أن يشن قبل أن يقوم العدو بتنظيم قواته على الهدف، أي حال حدوث الاختراق بالقوات غير المشتبكة في المواقع الدفاعية.
2.	الإجراءات	أ. توضع خطة هجوم معاكس لكل مقرب بموجب افتراضات تتعلق بالنواحي التالية: (1) حدود منطقة الاختراق (تحديد حجم وشكل الاختراق). (2) حالة ووضع القوات المدافعة وقدرتها في احتواء وتثبيت قوات العدو. (3) توفر الإمكانية الجوية لإسناد احتياط القوة عند شنّ الهجوم المعاكس. (4) توفر الاحتياط وعدم انشغاله في واجب آخر. ب. تقوم القوات المدافعة حسب الجهة التي تم فيها الاختراق بتثبيت قوات العدو في مواقع وقف الاختراق. ج. تقوم قوة الاحتياط بتنفيذ خطة الهجوم المعاكس حسب الافتراضات الموضوعية. د. تسند نيران المدفعية والقوة الجوية قوة الاحتياط حسب خطة المناورة الخاصة بها. هـ. تقوم القوة المدافعة بتقديم نيران الإسناد المباشرة إلى أقرب نقطة ممكنة إلى قوة الاحتياط. و. تحتل قوة الاحتياط هدف الهجوم المعاكس حسب الخطة. ز. يقوم بتسليم المواقع الدفاعية إلى الوحدات المدافعة أصلاً.	أ. تصمم خطة دفاع مجموعة القتال/ الكتيبة على أساس خوض المعركة الدفاعية في العمق من خلال عدة مواقع معركة ومواقع بديلة ومناطق اشتباك متعددة. ب. في حالة تعرض مواقع السرايا أو فرق القتال إلى هجوم معادٍ وحدث اختراق فيها واحتلال مواقع جماعات أو فصائل يتم شن هجوم محلي بوساطة الاحتياط إذا كان متوفراً. عادة ما يكون الهجوم المحلي بوساطة النيران من خلال احتلال مواقع رمي مسيطرة على مواقع العدو وذلك لعدم وجود فسحة مناورة كافية لقوة الاحتياط. ج. في حالة حدوث الاختراق في مواقع السرايا أو فرق القتال ولا يوجد احتياط على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة يتم تعديل مواقع فرق القتال/ السرايا ويتم شن الهجوم المحلي بوساطة فرق القتال/ السرايا غير متأثرة سواء كانت في العمق أو على الأجنحة لشن الهجوم المحلي بالنيران من خلال احتلال مواقع مسيطرة على مواقع العدو التي قامت بالاختراق.

التسلسل	وجه المقارنة	مستوى اللواء وأعلى	مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة
		ح. في حالة فشل خطة الهجوم المعاكس تقوم قوة الاحتياط أو القوات المدافعة بتثبيت العدو في منطقة مواقع وقف الاختراق ويتم الهجوم المعاكس بوساطة احتياط المستوى الأعلى. ط. يؤخذ في الاعتبار أنه عند استخدام الاحتياط يتم إعلام المستوى الأعلى بذلك ويتم التفكير بإيجاد احتياط بديل إن أمكن.	
3.	النيران	أ. تسند خطط الهجوم المعاكس نيران المدفعية حيث توضع خطة إسناد لكل خطة هجوم معاكس. ب. يخصص كل الجهد الجوي (إسناد جوي قريب) لإسناد قوة الاحتياط عند تنفيذ خطط الهجوم المعاكس. ج. تؤمن القوة الجوية سيطرة جوية فوق منطقة العمليات أثناء تنفيذ خطط الهجوم المعاكس.	أ. تؤمن سرية الإسناد المباشر لمجموعة القتال/ الكتيبة الإسناد للهجوم المحلي. ب. تؤمن نيران الإسناد المباشر من كافة الأسلحة لتأمين خطط الهجوم المحلي (هجوم بالنيران).

الفصل الرابع
كتيبة الدبابات في
العمليات التعرضية

الفصل الرابع

كتيبة الدبابات في العمليات التعرضية

عام

1. تأخذ كتيبة الدبابات زمام المبادرة وتحافظ عليها وتديم الضغط المتواصل على العدو في كافة منطقة عملياته. تمتلك كتيبة الدبابات القدرة على التحول من عملية تعرضية إلى أخرى. تحضر كتيبة الدبابات للعملية التالية والعمليات اللاحقة في نفس الوقت. تعتمد العمليات التعرضية الفاعلة على الاستخبارات الدقيقة فيما يتعلق بالعدو والأرض والطقس والاعتبارات المدنية، يناور قائد كتيبة الدبابات بقواته على أجنحة العدو للإخلال بتوازنه وتدمير قدراته وتشتيت دفاعاته وضمان هزيمته أو تدميره من خلال تنسيق واستخدام كافة عناصر القوة القتالية للأسلحة الموحدة.

غايات العمليات التعرضية

2. تدمير قوات العدو. يعتبر تدمير قوات العدو سبباً رئيساً للأعمال التعرضية، وهو الضمان الوحيد لكسب المعركة. إن استخدام الأسلحة غير التقليدية جعل تحقيق هذه الغاية أمراً عملياً أكثر من ذي قبل. لا يعني تدمير القوات أن تقاتل وتهزم كل تشكيل مقاتل للعدو في أرض المعركة فقد تهزم بعض التشكيلات بإحداث الأثر المعنوي المطلوب.

3. تأمين أرض مهمة. قد تكون الغاية من تنفيذ العملية التعرضية هو تأمين أرض مهمة لاستخدامها في الدفاع أو في عمليات تعرضية لاحقة ويمكن أن تكون الغاية هي تأمين أو حماية خطوط مواصلات مهمة. وقد تساعد الأرض المهمة على تدمير قوات العدو بوساطة النيران الموجهة من مواقع ثابتة، أو منعه من الانسحاب أو التعزيز.

4. جمع المعلومات. يمكن تحقيق هذه الغاية بالهجوم على هدف محدود للاستطلاع بالقوة، والذي يعتبر مصدراً أساسياً لجمع المعلومات عن قوة العدو ومواقعه وأسلحته ومعنوياته وتزويده ومقاصده.

5. خداع العدو وتحويل جهده إلى منطقة أخرى. يتم ذلك بشن هجمات مساندة لخداع العدو وتشتيت جهده وتضليله عن اتجاه الهجوم الرئيس. وقد يتم تطبيق إجراءات خداعية مع هذه الهجمات إما لإجبار العدو لتحويل قوات من مناطق حرجة أو لتأخير استخدام هذه القوات ضد الجهد الرئيس.

محظور

6. حرمان المصادر. ويتم ذلك بشن هجمات أو تدمير مصادر أو معالم رئيسة كالطرق، أو سكك الحديد، أو أنابيب النفط، أو مدن مهمة سياسياً، أو مراكز الاتصالات وذلك لحرمان العدو من استخدامها.

7. تثبيت قوات العدو. ويتم ذلك بشن هجمات تثبيتيه لمنع قوات العدو من الحركة من مواقعها والتدخل في مناورة قواتنا في مكان ما. تستخدم مثل هذه الهجمات عادة لتسهيل عمليات الإحاطة أو الاختراق لقوات صديقة.

مبادئ العمليات التعرضية

8. المفاجأة

أ. يتم تحقيق المفاجأة بضرب العدو في الزمان والمكان غير المتوقعين. إن معرفة قصد قائد العدو وحرمانه من الحصول على استخبارات موقوتة وشاملة يعتبر أمراً حاسماً، ومن الأمور التي تساعد على تحقيق المفاجأة القدرة على الاختفاء والخداع والتمويه والبراعة في استخدام القوات. يمكن تحقيق المفاجأة من خلال توقيت الهجوم واتجاهه وحجم القوة وكذلك جرأة التنفيذ. تعيق المفاجأة رد فعل العدو وتربك القيادة والسيطرة لديه وتسبب الصدمة النفسية لقادته وأفراده، كما تقلل من تماسك دفاعاته لتقليل قدرته القتالية وبذلك فإن المفاجأة تضمن نجاحاً للمهاجم بحجم قوات أقل.

ب. تصبح إمكانية تحقيق المفاجأة صعبة عند بدء العمليات. إن توفر أجهزة الإنذار والكشف الحديثة وكذلك شبكات الأخبار والمعلومات تجعل إمكانية الحصول على مفاجأة كاملة أمراً صعباً، وبالرغم من ذلك ما زالت هنالك فرص لتحقيق المفاجأة من خلال العمل بأسلوب لا يتوقعه العدو. إن الطقس السيء والأراضي صعبة المسالك والهجمات التضليلية وعمليات عرض القوة والاتصالات الخادعة يمكن استغلالها لخداع العدو. وتحقق الهجمات الصاخبة المفاجئة تأثيراً كبيراً على العدو، وكذلك الهجمات من الاتجاهات غير المتوقعة (الاقتراب غير المباشر).

ج. يمكن تحقيق المفاجأة من خلال عمليات متكررة تهدف إلى جعل العدو يعتاد عليها وتصبح اعتيادية (روتينية) له ثم يتم استغلال إهمال العدو لها والقيام بهجمات في تلك الظروف.

9. الحشد. وهو مبدأ يجب تطبيقه على جميع مستويات القيادة، حيث يمكن تنسيق جميع عناصر القدرة القتالية بما فيها الإدامة لخدمة الخطة. يراعى تجنب الإجراءات التي قد تكشف توقيت أو اتجاه الهجوم أثناء الحشد. تعتبر قابلية الحركة والسرعة والسرية والخدعة، اعتبارات رئيسة للحشد الناجح.

10. السرعة.

أ. تساعد السرعة في التنفيذ على تحقيق المفاجأة أو إدامة حالة فقدان التوازن للعدو، والمحافظة على أمن القوات المهاجمة، وإجبار المدافع على التخلي عن إجراءاته المعاكسة. تحدث سرعة الهجوم حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتفقد المدافع قدرته على استخدام وتحويل قواته، وبذلك يصبح إيقاف الهجوم أمراً غير ممكن.

ب. يتم تحقيق عامل السرعة في العمليات من خلال التخطيط الدقيق لتحديد أفضل المقتربات للهجوم، والتخطيط للمعركة في العمق وإجراء التغييرات السريعة للانتقال إلى وضعية استغلال النجاح والمطاردة، وحشد وتجميع الأسلحة المشتركة بفاعلية. تعتمد السرعة على التنفيذ الصارم للخطة بوساطة وحدات المناورة والنيران، وتعتمد أيضاً على توفر وسرعة تخصيص الجهد الهندسي، واستخدام عناصر الاستطلاع (أي وحدات جوية أو أرضية مخصصة للاستطلاع)، وإدامة دفاع جوي فاعل وسرعة استجابة عمليات الإدامة للقوة.

11. الجرأة.

أ. إن الجرأة هي مفتاح النجاح في العمليات التعرضية. وإن تبني خطة بسيطة تنفذ من قبل قادة ذوي جرأة عالية يعوض عن مساوئ النقص في عدد القوات ويحقق نتائج مرضية.

ب. على القادة معرفة متى وأين يمكنهم قبول المخاطرة ولكن يجب عدم التردد في تنفيذ الخطة. إن التعامل بجرأة مع المواقف الصعبة غالباً ما يحقق نتائج باهرة. إن التعرض في حد ذاته عمل جريء ويجب أن يستثمر بجرأة.

أشكال المناورة

12. تنفذ الكتيبة الأشكال الرئيسية للمناورة التعرضية كجزء من قوة أكبر، ويختار قائد الكتيبة شكل المناورة عند العمل بشكل مستقل (مثل الهجوم المعاكس) بناءً على تحليله لمتغيرات المهمة، ويتزامن ذلك مع اعتبارات وظائف الحرب القتالية الأخرى (الاستخبارات، النيران، الحماية، الإدامة، القيادة والسيطرة). يمكن أن تشمل العملية التعرضية على عدة أشكال للمناورة مثل الهجوم الجبهوي لتدمير قوات حماية العدو متنوعة بالاختراق لإيجاد فجوة في دفاعات العدو.

13. أشكال المناورة هي:

أ. الاختراق.

ب. الهجوم الجبهوي.

محظور

جـ. الإحاطة (مفردة، مزدوجة، تطويق).

د. الالتفاف.

هـ. الهجوم على الأجنحة/ الأجانب.

و. التسلل.

14. عندما تكون الكتيبة جزءاً من قوة أكبر، فإن القائد في المستوى الأعلى يحدد شكل المناورة لوحدة اللواء ودور كل خلال التنفيذ.

15. يمكن تنفيذ عمليات التسلل مع كافة أشكال المناورة وعمليات التعرض.

16. الاختراق. هو أحد أشكال المناورة، تسعى القوة المهاجمة من خلاله لضرب النقطة الأضعف في دفاعات العدو وتمزيقها لكسر تماسك الدفاع وإيجاد جناح ضعيف يمكن مهاجمته. تستخدم القوة المهاجمة الفجوات التي يتم إحداثها لتمرير القوات من خلالها لمهاجمة أجنحة ومؤخرة قوات العدو تمهيداً لهزيمتها. يعتمد نجاح الاختراق على قدرة المهاجم على إسكات أنظمة أسلحة العدو، وحشد القوات للتفوق على قواته في نقطة الهجوم، وإدخال قوات كافية خلال الفجوة ومن ثم إلحاق الهزيمة به وبسرعة. (لمزيد من المعلومات عن الاختراق، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

17. الهجوم الجبهوي. هو شكل من أشكال المناورة تسعى من خلاله القوة المهاجمة إلى تدمير قوة معادية ضعيفة أو تثبيت قوة معادية كبيرة منتشرة على جبهة واسعة في مواقعها.

أ. يُنفَّذ الهجوم الجبهوي بضرب العدو على طول الجبهة، وعلى أقصر المقتربات المباشرة، ويعتبر أقل أشكال المناورة أفضلية لأنه يعرض المهاجم لنيران المدافع المركزة على أكثر المقتربات وضوحاً، ويحد من فاعلية نيران المهاجم. انظر الشكل رقم (9).


ب. يعتبر الهجوم الجبهوي مناسباً للقضاء على الدفاعات الضعيفة للعدو، أو مواقع القطعات الساترة، أو العدو غير المنظم. وهو عادة أفضل مناورة للهجوم السريع في معركة تصادمية، كما يستخدم الهجوم الجبهوي في عمليات استغلال النجاح والمطاردة وللوحدات المرؤوسة لتشكيل ينفذ عملية الالتفاف.

جـ. على الرغم من أن الهجوم الجبهوي يعني ضرب العدو على طول امتداد جبهته، فإنه لا يتطلب استخدام جميع القطعات المهاجمة على خط واحد أو الاستخدام بها كاملة لتنفيذ هذا الهجوم، وعلى قائد الكتيبة أثناء تنفيذ الهجوم الجبهوي أن يسعى لتطوير الموقف أو أن يستفيد من الظروف الطارئة التي تسمح باختراق مواقع العدو أو الالتفاف حولها.

محظور

د. تدابير السيطرة للهجوم الجبهوي. قد لا يحتاج قائد الكتيبة التي تقوم بتنفيذ هجوم جبهوي إلى أي تدابير إضافية للسيطرة خلاف تلك التدابير المقررة على مجمل المهمة. وتتضمن تدابير السيطرة في الهجوم ما يلي:

- (1) الأهداف.
- (2) خط البدء.
- (3) منطقة التشكيل
- (4) خطوط المراحل/ الإخبار.
- (5) منطقة تجمع.
- (6) مواقع الاقتحام.
- (7) حد التوسع.
- (8) اتجاه الهجوم أو محور الهجوم لكل وحدة مناورة.



الشكل رقم (9) الهجوم الجبهوي

محظور

18. الإحاطة. ينفذ هذا الشكل من أشكال المناورة بقوات كبيرة تكون الكتائب جزءاً منها، يقوم المهاجم في عملية الإحاطة بالمناورة بقواته حول أو فوق دفاعات العدو الرئيسية لتأمين أهداف على أجنحة العدو، أو في عمق دفاعاته. (لمزيد من المعلومات عن الإحاطة، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

19. التطويق. تقوم الكتيبة بتنفيذ عملية التطويق كجزء من قوة أكبر تصل إلى فرقة. تقدم هذه المناورة إمكانية كبيرة لتثبيت العدو في موقعه ومن ثم تدميره وأسره. التطويق مناورة صعبة التنفيذ لأنها تتطلب تفوقاً عددياً أكثر من المعتاد وتفوقاً في قابلية الحركة للقوة التي تنفذها. (لمزيد من المعلومات عن التطويق، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

20. الالتفاف. تنفذ الكتيبة عملية الالتفاف كجزء من قوة أكبر. وهو شكل من أشكال المناورة تسعى من خلاله القوة المهاجمة للحركة حول قوات العدو وتجنب قوات العدو الرئيسية وتأمين هدف بعيد خلف مواقعه الحالية وإجبار قواته على ترك مواقعها ومواجهة التهديد الذي فرضته القوات الصديقة عليها. يهدف الالتفاف لتحقيق التماس مع العدو ولكن في مواقع توفر أفضلية للقوات المهاجمة وتكون خارج مناطق التقتيل التي قام العدو بالتخطيط لها مسبقاً. يختلف الالتفاف عن الإحاطة من حيث سعي القوات المهاجمة للهجوم بشكل أعمق على أجنحة ومؤخرة قوات العدو وإجبارها على ترك مواقعها والاشتباك معها في معركة مفتوحة. (لمزيد من المعلومات عن الالتفاف، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

21. الهجوم على الأجنحة/الأجناب.

أ. هو شكل من أشكال المناورة التعرضية يوجه نحو أجنحة العدو المدافع. يشبه الهجوم على الجناح عملية الإحاطة، وينفذ عموماً على محور أقل عمقاً، وهو يهدف لهزيمة قوة العدو وتجنب تأثير قوة العدو القتالية الموجهة للأمام في نفس الوقت. تنفذ الهجمات على الأجنحة عادة بهجوم رئيس على جناح العدو وهجوم مساند ضد الدفاعات الأمامية بالنيران والمناورة بهدف تثبيت قوات المواجهة، بينما يناور الهجوم الرئيس لمهاجمة جناح العدو الأقل قدرة قتالية/المكشوفة. يهدف الهجوم المساند إلى تحويل انتباه العدو عن اتجاه الهجوم الرئيس كما يحد من قدرة العدو من المناورة بقواته من الواجهة إلى الأجناب، تعتبر عوامل السرعة والبساطة أموراً في غاية الأهمية للحفاظ على وتيرة المعركة، وتحقيق المبادرة. انظر الشكل رقم (10) يبين الهجوم على الجناح.

ب. هناك حالات وأسباب تتطلب تنفيذ هذا النوع من شكل المناورة وهي كالتالي:

(1) تجنب دفاعات العدو الرئيسية والتي تتركز فيها معظم الأسلحة والموانع.

(2) وجود جناح مكشوف للعدو يسهل من تنفيذ هذه المناورة.

محظور

- (3) تجنب مناطق التقتيل/ الاشتباك المعادية.
- (4) وجود قوات ذات قابلية حركة عالية لتحقيق مناورة سريعة حول مواقع العدو الدفاعية وقوة صدمة.

جـ. حسناً وسيئات تبني تنفيذ هذا الشكل من أشكال المناورة.

(1) الحسنات.


- (أ) تجنب الموانع وأسلحة العدو المباشرة.
- (ب) تجنب مناطق التقتيل/ الاشتباك المعادية.
- (ج) يسمح بتطوير العمليات لاستغلال النجاح في العمق.
- (د) تحقيق المفاجأة وخداع العدو.
- (هـ) يحد من قدرة العدو من المناورة بقواته من الواجهة إلى الأجناب.

(2) السيئات.

- (أ) صعوبة القيادة والسيطرة والمحافظة على الاتجاه.
- (ب) وجود جناح مكشوف يتطلب تأمين.
- (ج) يحتاج إسناد ناري أكبر من أشكال المناورة الأخرى.
- د. تكون الاختلافات الرئيسية بين الهجوم على الجناح والإحاطة والالتفاف، في موقع الهدف ومستوى القوات التي تنفذ العملية وكما هو موضح في الجدول رقم (5).

الجدول رقم (5) الفروق الرئيسية بين الهجوم على الجناح والإحاطة والالتفاف

نوع العملية	الهدف	ينفذ من قبل
الهجوم على الجناح	تدمير قوة العدو في المواقع الدفاعية الأمامية من الجنب.	القوة الرئيسية للهجوم (السرية/ الكتيبة/ مجموعة اللواء)
الإحاطة	هجوم جانبي يستهدف المنطقة الخلفية للدفاعات والمناطق الإدارية ومناطق عناصر الإسناد والقيادات.	مجموعة لواء من (5 - 7 مجاميع قتال)
الالتفاف	هجوم جانبي عميق جداً ويهدف إلى إجبار العدو المدافع على ترك مواقعه الدفاعية لمواجهة القوات المهاجمة في منطقة من اختيار المهاجم وتوجه نحو أهداف حاسمة وحيوية أو قيام العدو بتخصيص احتياطه أو جزء منه لمواجهة القوات القائمة بالالتفاف.	مجموعة لواء أو أكبر



الشكل رقم (10) الهجوم على الجناح

22. التسلل.

أ. عبارة عن حركة خفية من خلال خطوط العدو لمهاجمة مواقع في مؤخرته، تعتبر قوات المشاة الخفيفة ملائمة أكثر لهذا النوع من العمليات، ويستخدم التسلل لمهاجمة مواقع العدو المدافع عنها بقوات قليلة أو مواقع أكثر قوة لمهاجمتها من الأجنحة أو المؤخرة ولتأمين أرض مهمة لإسناد الجهد الرئيس أو لإرباك عمليات العدو الخلفية، يجب تجنب جذب انتباه العدو من خلال تموضع وحدات المناورة والمدفعية التي تساعد عملية التسلل، حيث يستخدم عادة مع أشكال المناورة الأخرى.

محظور

- ب. تعتبر القوات الخاصة ووحدات المشاة الخفيفة وحتى حجم مجموعة لواء هي الأكثر ملاءمة لتنفيذ التسلل. في بعض الحالات، يمكن للقائد أن ينفذ التسلل بالقوات المدرعة والقوات الآلية المجهزة بالتنسيق مع النيران الدقيقة التوجيه كتمهيد للهجوم، وأن تكون معززة بعناصر من الهندسة، ويجب أن يضاعف ذلك قدرة هذه القوات على تفادي التماس مع العدو والتحرك دون كشفها خلال مواقع العدو.
- ج. يأمر القائد بالتسلل بتحريك كل الوحدة أو جزء منها عبر ثغرات في دفاعات العدو لتحقيق ما يلي:

- (1) استطلاع مواقع العدو المعروفة أو المستقبلية والقيام بمراقبة مناطق الاهتمام المحددة ومناطق الاهتمام المستهدفة.
 - (2) مهاجمة مواقع العدو البديلة والثانوية.
 - (3) احتلال موقع إسناد بالنيران لمساندة الجهد الرئيس.
 - (4) تأمين الأرض المهمة لإسناد عملية حاسمة.
 - (5) تنفيذ كمائن وغارات لتدمير المرافق الحيوية وإيقاع الفوضى بدفاعات العدو بمهاجمة احتياطياته، وحدات الإسناد الناري والدفاع الجوي، عقد المواصلات وطرق الإدامة.
 - (6) مهاجمة المواقع الدفاعية غير المدافع عنها بقوات كبيرة أو المواقع الدفاعية القوية من الأجنحة أو المؤخرة.
- د. يعمل التحليل المفصل لمتغيرات المهمة على تحديد موقع، طرق وممرات التسلل وعدد وحجم ممرات التسلل، السرعة المتوقعة للحركة ووقت المغادرة. ينبغي التخطيط لتنفيذ التسلل من خلال المناطق التي لا يحتلها العدو ولا يغطيها بالنار أو المراقبة وفي أوقات الرؤية المحدودة. ينبغي أن يتضمن التخطيط للتسلل على ممرات التسلل، نقاط الالتقاء على طول الطريق أو المحور ونقاط الاتصال. تقوم السرايا والفصائل عادة بتنفيذ التسلل، ولكن قد يُنفذ أيضاً على مستوى الكتيبة أو مستوى الجماعة.
- هـ. تأليف وتنظيم القوات للتسلل.

- (1) عادة ما يكون حجم وقوة تأليف قوة التسلل محدوداً. يقوم قائد وحدة التسلل بتنظيم الجسم الرئيس في شكل عنصر تسلل واحد أو أكثر بما يتوافق مع متطلبات التسلل وسهولة الحركة، يحدد القائد الحجم الدقيق للقوة المتسللة بناءً على الموقف.

محظور

(2) إذا توفرت الموارد يقوم القائد بتعيين قوات حماية تتحرك أمام وعلى أجنحة وفي مؤخرة كل جسم رئيس للقوة المتسللة. يحدد القائد حجم وواجبات عناصر الحماية بناءً على الموقف.

(3) تعتمد إدامة قوة التسلل عادة على حمولة القوة الأساسية من الإمدادات والإمكانات الطبية والإسناد الفني التي ترافق قوة التسلل. يقوم القائد بعد إكمال المهمة بتنفيذ عمليات الإدامة العادية.

و. إجراءات السيطرة لعملية التسلل. تتضمن تدابير السيطرة للتسلل كحد أدنى ما يلي:

- (1) منطقة عمليات للوحدة المتسللة.
- (2) ممر أو ممرات للتسلل.
- (3) خط البدء أو نقطة البدء.
- (4) الطرق بما في ذلك نقاط البداية/ نقاط الانطلاق أو اتجاه محور الهجوم.
- (5) نقاط الاتصال أو التجمع، وتتضمن نقاط التجمع على الهدف.
- (6) ترتيبات الاقتحام.
- (7) هدف أو أكثر، ويمكن تقسيم الهدف إلى أهداف فرعية.
- (8) حدود التقدم.
- (9) يمكن للقائد أن يضع إجراءات أخرى للسيطرة على التسلل تتضمن نقاط التفقد، وخطوط المراحل، ومواقع الاقتحام على أجنحة ومؤخرة العدو.

ز. تخطيط التسلل.

(1) لا تختلف عملية التخطيط للتسلل عن أي واجب تعرضي آخر، حيث يتم أثناء هذه المرحلة مزامنة الحركة والمناورة مع وظائف الحرب القتالية الأخرى التي تساند الوحدة المتسللة.

(2) بعد تحديد الثغرات أو نقاط الضعف في مواقع العدو الدفاعية، يقوم القائد بتخصيص ممرات للتسلل، ونقاط للاتصال، والأهداف للوحدات الفرعية. يختار كل قائد وحدة فرعية طريقاً أو أكثر ضمن الممر المخصص، مع تأسيس نقاط إضافية للاتصال، ونقاط للتجمع، ونقاط للاقتحام، وتدابير أخرى للسيطرة وفق المطلوب. يرغب القائد في أن يكون كل طريق ضمن ممر للتسلل أبعد ما يمكن لمنع عنصر تسلل من رؤية عناصر التسلل الأخرى، ولكن قريباً بما يكفي بحيث يمكن لعنصر تسلل أن يتحول لطريق آخر إذا تطلب الموقف ذلك.

محظور

(3) قد يستخدم القائد ممراً منفرداً أو ممرات متعددة للتسلل بناءً على حجم قوة التسلل، وكمية المعلومات المفصلة حول استعدادات العدو، والأراضي التي يمكن الوصول إليها، والوقت المسموح به، وعدد الممرات المتوفرة.

(أ) خصائص الممر المنفرد.

- (أ أ) تسهيل الملاحة، والسيطرة، وإعادة التجمع.
 - (ب ب) يتطلب إيجاد أو إحداث ثغرة واحدة فقط في موقع العدو.
 - (ج ج) تقليل حجم المعلومات الاستخبارية المفصلة المطلوبة.
 - (د د) احتمالية تعرض مجمل القوة للخطر.
- (ب) خصائص الممرات المتعددة.

- (أ أ) تتطلب وجود أو إحداث ثغرات أكثر فقط في منطقة عمليات العدو.
- (ب ب) تقليل احتمالية تعرض مجمل القوة للخطر.
- (ج ج) تزيد صعوبات السيطرة.
- (د د) الحاجة إلى حجم معلومات استخبارية أكثر.

ح. اعتبارات التخطيط للتسلل.

- (1) توفر نيران الإسناد، بما في ذلك الطائرات العمودية المسلحة والإسناد الجوي القريب والإسناد الإلكتروني طوال فترة العملية، وأثناء التسلل والهجوم على الهدف.
- (2) الاتصال بالقوات الصديقة أو سحب الوحدة المتسللة بعد إكمال المهمة.
- (3) عمليات الخداع المصممة لتحويل انتباه العدو عن المنطقة المنتخبة للتسلل.
- (4) الاتصال بين عناصر التسلل المختلفة.
- (5) إجراءات السيطرة لتشمل إشارات التعارف.
- (6) تموضع الآليات المقاتلة لمساندة العناصر المتسللة.
- (7) استخدام الرؤية المحدودة والأراضي الوعرة لإخفاء الحركة وتقليل فرص الكشف.
- (8) تسلل أكبر العناصر الممكنة أولاً للمحافظة على السيطرة.
- (9) التجارب.
- (10) التحضيرات الخاصة مثل المهمات والمعدات الخاصة المطلوبة للمهمة.
- (11) معايير إلغاء المهمة.
- (12) المناطق الحرجة.
- (13) إدانة الوحدة المتسللة أثناء العملية شاملاً إخلاء المصابين.

محظور

ط. التحضير للتسلل. بمجرد أن يختار القائد الهدف، وممرات التسلل، ونقاط الاتصال أو التجمع، يوجه بتنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة لتحديث وتأكيد التفاصيل التي بُنيَ عليها التخطيط. تقوم وسائل الاستطلاع والمراقبة بتحديد أجهزة استشعار العدو وأنظمة المراقبة. يقوم القائد بعدها بمراجعة الخطة لكي تتلاءم مع الظروف الحالية في منطقة العمليات.

ي. تنفيذ التسلل.

(1) يتطلب التحرك خفية دون كشف أثناء التسلل وقتاً طويلاً، لذلك تتحرك الوحدة المتسللة من منطقة تجمعها أو موقعها الحالي من نقطة البدء وتستمر بعد ذلك بالتحرك على طول طريق التسلل إلى نقطة الانطلاق المحددة. إذا كانت هناك فِرَق من الوحدة أو عناصر صغيرة تقوم بتنفيذ التسلل، تستخدم الوحدات سلسلة من نقاط الاتصال لإعادة التجمع في شكل وحدة متماسكة. وللبقاء ضمن الممر المخطط للتسلل، تقوم الوحدات الفرعية بالإبلاغ باستمرار عن تقدمها ووضعيتها باستخدام أنظمة الاتصالات التي توفر هذه المعلومات آلياً لكافة مستويات القيادة التي تحتاج لهذه المعلومات.

(2) إذا كان التسلل على مستوى الوحدة كاملة، تبدأ قوة الحماية الأمامية تحركها أولاً، يتبعها الجسم الرئيس. تعتمد المسافة بين قوة الحماية الأمامية والجسم الرئيس على متغيرات المهمة. يجب أن يكون حرس المقدمة بعيداً بما يكفي أمام الجسم الرئيس بحيث يمكنه إما الانفتاح أو التحول إلى طريق بديل إذا ما اكتشفت قوة الحماية الأمامية العدو.

(3) أثناء الحركة، يقوم حرس المقدمة بتمرير المعلومات عن الأرض والطرق وعن نشاط العدو بالتفصيل. يجب أن تتفادى الوحدة التماس مع العدو والمدنيين، ولا يعني حدوث التماس بأن المهمة قد تعرضت للخطر. تشتبك الوحدة المتسللة مع الأهداف بالنيران غير المباشرة أولاً لتفادي كشف موقعها بالضبط.

(4) إذا اقتضت الضرورة، تنفذ قوة الحماية الأمامية الأعمال عند التماس بينما ينتقل الجسم الرئيس لطريق بديل، ويعيد القائد تشكيل قوة حماية أمامية جديدة ويواصل المهمة. إذا ما دخل الجسم الرئيس في تماس غير متوقع، فلما أن يكتسح قوة العدو إذا كانت قوة العدو القتالية محدودة أو أن يقوم بالتخطي ويواصل المهمة. أثناء التسلل تتجاهل الوحدة نيران العدو غير المؤثرة وتستمر في تحركها. يجوز للقائد أن يستخدم نيران سائرة ضد العدو لتغطية الضجيج التي يحدثه التسلل، أو لتحويل انتباه العدو لمناطق أخرى غير الذي تتواجد بها ممرات التسلل.

محظور

(5) تتحرك عناصر الوحدة المتسللة لمنطقة تجمع أو لنقطة تجمع على الهدف لتعزيز إعادة التجميع والتنظيم، ومراجعة الخطة، وإجراء التنسيق النهائي قبل الاستمرار في المهمة. انظر الشكل رقم (11) عملية تسلل لفصائل دبابات.

(6) تقوم الوحدة بعد ذلك بتنفيذ الواجبات الرئيسية لإنجاز المهمة، والتي يمكن أن تكون هجوماً، أو إغارة، أو كميناً، أو الاستيلاء على أرض مهمة، أو جلب أسرى حرب، أو استهداف شخصيات قيادية للعدو أو تجميع معلومات قتالية محددة.


ك. إلغاء عملية التسلل. قد يضطر القائد إلى إلغاء عملية التسلل إذا ما تغيرت العوامل المهمة بصورة جذرية بحيث تصبح قوة التسلل غير قادرة على إنجاز مهمتها. ومن الأمثلة على ذلك :

(1) فقدان جزء مؤثر من القوة القتالية للقوة المتسللة بسبب أخطاء ملاحية، أو أعمال العدو، أو حوادث أو فشل في الصيانة.

(2) الحركة أو التعزيزات الكبيرة للعدو/ للهدف المخصص للقوة المتسللة.

(3) كشف التسلل من قبل قوات العدو في مراحل مبكرة.

(4) تغير الموقف التعبوي بحيث تصبح مهمة التسلل غير ضرورية.



الشكل رقم (11) التسلل

أنواع العمليات التعرضية

23. تنفذ الكتيبة التقدم للتماس والهجوم واستغلال النجاح والمطاردة ضمن عمليات مجموعة اللواء. وهناك أوقات تستخدم فيها مجموعة اللواء الكتيبة للبحث عن العدو والحصول على التماس معه أو إدامته.

24. التقدم للتماس.

أ. التقدم للتماس هو عملية تعرضية مصممة من أجل تطوير الموقف للتماس أو إعادة التماس مع العدو. تنفذ كتيبة الدبابات التقدم للتماس عندما يكون الموقف التعبوي غير واضح أو عند فقدان التماس مع العدو، ويكون الهدف هو التماس أو إعادة التماس المباشر مع العدو، ويؤدي التقدم للتماس إلى إيجاد ظروف مواتية لأعمال تعبوية لاحقة. قد تفقد الكتيبة التقدم للتماس كجزء من مهمة مجموعة اللواء.

ب. أساسيات التقدم للتماس.

- (1) تركيز كافة الجهود لإيجاد العدو.
- (2) أن يتم التماس مع العدو بأصغر قوة ممكنة.
- (3) تجنب الاشتباك الحاسم للجسم الرئيس مع العدو.
- (4) إجراء التجميع للواجب واستخدام تشكيلات الحركة التي تمكن الكتيبة من الانفتاح والهجوم السريع في أي اتجاه.
- (5) إدامة القدرة على الحشد السريع للنيران المباشرة وغير المباشرة وفي أي اتجاه.
- (6) إبقاء القوات ضمن مسافة الإسناد لتسهيل مرونة الاستجابة.
- (7) إدامة التماس مع العدو بغض النظر عن شكل المناورة المستخدم.

ج. تنظيم القوات للتقدم للتماس. تستخدم الكتيبة عادةً أسلوب التقرب لتنفيذ التقدم للتماس، ولاستخدام هذا الأسلوب تقوم الكتيبة بتنظيم قواتها إلى قوة الحماية (مقدمة حرس)، جسم رئيس، حرس أجنحة وحرس مؤخرة. انظر الشكل رقم (12).

- (1) قوة الحماية (مقدمة الحرس). تستخدم الكتيبة عادةً فصيل لتعمل كقوة حماية بحيث يمكن تحديد موقع العدو بأقل قوة ممكنة في الأمام. قد يتم إلحاق عناصر من الهندسة وضابط رصد مع قوة الحماية عند الضرورة، ويتم إعطاء أولوية النيران غير المباشرة لها. إن مهمة قوة الحماية هي تحديد، حجم العدو، نشاطاته، مواقعه وعمق قواته، تجنب الاشتباك الحاسم معه، ولكن، يجب إدامة التماس مع العدو عند العثور عليه وإرسال المعلومات عن نشاطاته.

محظور

(أ) ينبغي أن تتحرك قوة الحماية على مسافة كافية أمام حرس المقدمة لتتمكن من تقديم إنذار مبكر وفسحة مناورة له، ولكن، ليست بعيدة كثيراً في الأمام بحيث لا يتمكن حرس المقدمة من مساعدتها بسرعة في فك الاشتباك مع العدو. يتحرك حرس المقدمة وفقاً لحركة قوة الحماية.

(ب) ينبغي على قوة الحماية الحصول على آخر المعلومات المتوفرة من عناصر استطلاع واستخبارات اللواء وأي مصادر أخرى، لكي تتمكن من تأكيد هذه المعلومات والتقليل من المخاطر المصاحبة لمهمة التقدم للتماس.

(2) حرس المقدمة. يتألف حرس المقدمة على مستوى الكتيبة عادة من أحد السرايا وحسب متغيرات المهمة. تتبع عناصر الهندسة عادةً العناصر الأمامية أو قد تلتحق بها.

(أ) يعمل حرس المقدمة أمام الجسم الرئيس للكتيبة لضمان استمرارية تقدم القوة، ولتوفير الحماية للجسم الرئيس ضد الهجمات المفاجئة، ولتطوير الموقف لحماية انفتاح الجسم الرئيس، ويقوم بالواجبات التالية:

- (أ أ) تمرير المعلومات لقائد الكتيبة عند التماس مع العدو.
- (ب ب) تدمير أو طرد قوات استطلاع العدو.
- (ج ج) محاولة اختراق عناصر حماية العدو وتحديد جسمه الرئيس.
- (د د) منع العدو من الاشتباك مع الجسم الرئيس بالنيران المباشرة.
- (ه هـ) انتخاب مواقع قتالية مؤقتة للسرايا اللاحقة من الكتيبة.
- (و و) تحديد أماكن تخطي أو فتح الثغرات في الموانع على طول محور تقدم الجسم الرئيس.

(ز ز) تنفيذ الواجبات التعبوية مثل التثبيت، والاستيلاء أو الغلق ضد قوات العدو لتطوير الموقف للجسم الرئيس.


(ح ح) التأكد من تمرير كافة المعلومات المطلوبة إلى باقي عناصر الكتيبة عبر وسائل الاتصالات المناسبة.

(ب) يعمل حرس المقدمة كجهد رئيس لقائد الكتيبة حتى يتم استخدام الجسم الرئيس بالمعركة حيث يتم تحويل أولوية النيران له.

(3) الجسم الرئيس. يتألف الجسم الرئيس من معظم عناصر الكتيبة القتالية وتكون العناصر القتالية للجسم الرئيس جاهزة للانفتاح والمناورة بسرعة للوصول للنقطة الحاسمة في ميدان المعركة من أجل تدمير قوات العدو. يتحرك الجسم الرئيس باتجاه حركة حرس المقدمة، يقدم الجسم الرئيس الإسناد الفوري لحرس المقدمة عند اشتباكه مع العدو.

محظور

(4) حرس الأجنحة. قد يقرر قائد الكتيبة استخدام حرس الأجنحة حيث يخصص فصائل من سرية أو أكثر من الجسم الرئيس لتعمل وبسيطرة أحد السرايا كقوة حماية متحركة لتأمين الحماية لأجنحة القوة. يبقى حرس الأجنحة على مسافة معقولة من الجسم الرئيس بالقدر الذي يوفر الوقت والمساحة الكافية للكتيبة للمناورة على كلا الجناحين. وتكون بعيدة بالقدر الذي يمنع قوات العدو من مفاجأة الجسم الرئيس بالنيران المباشرة. يتم أيضا التخطيط لاستخدام النيران غير المباشرة على المقتربات الرئيسة التي على الأجنحة لتعزيز الحماية.



الشكل رقم (12) تنظيم كتيبة الدبابات في التقدم للتماس

(5)

أساليب التقدم للتماس.

(أ) البحث والهجوم. هو أحد أساليب تنفيذ التقدم للتماس حيث يقوم قائد الكتيبة بتنظيم قواته لإيجاد العدو والهجوم عليه عن طريق تخصيص سرية لتنفيذ واجبات الاستطلاع وسرية لتكون قوات تثبيت وسرية كقوات تدمير. وقد تكلف السرايا بتنفيذ المهام التالية:

- (أ أ) تحديد أماكن العدو أو الطرق التي يسلكها بشكل اعتيادي.
- (ب ب) تدمير قوات العدو ضمن قدرتها أو العمل على تثبيت أو وقف العدو إلى أن تصل التعزيزات.
- (ج ج) مراقبة قوات معادية أكبر إلى أن تصل التعزيزات.
- (د د) إيجاد العدو والتفتيش في المناطق المبنية من خلال المراقبة.
- (هـ هـ) حماية الممتلكات العسكرية أو المدنية أو المنشآت.
- (و و) القضاء على تهديد العدو ضمن منطقة العمليات.
- (ز ز) اعتبارات إيجاد العدو والهجوم.

- (أ أ) تنسيق النيران والحركة ما بين الوحدات المجاورة.
- (ب ب) تلعب المعلومات الاستخباراتية دوراً هاماً في عمليات البحث والاستطلاع والهجوم.
- (ج ج) يجب على قائد السرية المكلف بالهجوم وتدمير العدو تنظيم قوة إنهاء المهمة أولاً لضمان تحقيق الهدف.
- (د د) يعتمد حجم قوة الاستطلاع على درجة المعرفة المؤكدة للعدو، فكلما زاد غموض الموقف كلما زاد حجم الاستطلاع.
- (هـ هـ) يجب أن يوفر الإسناد الناري إسناداً مرناً وسريعاً في منطقة العمليات وأن يكون قادراً على حشد النيران بسرعة.
- (و و) تطبيق قيادة المهمة وإعطاء حرية العمل لقادة السرايا.
- (ز ز) التأليف والتنظيم. ينظم قائد الكتيبة السرايا في ثلاثة أقسام هي قسم إيجاد العدو (الاستطلاع والبحث)، عنصر التثبيت وعنصر الهجوم والتدمير (الإنهاء) مع الملحقين من عناصر الاستطلاع وفصيل هندسة ميدان وضباط الرصد الأماميين وأقسام الم/د والهاون، مسيطر جوي أمامي، عناصر دفاع كيميائي وعناصر دفاع جوي (حسب توفرهم).

محظور

(ب) التطوير والبحث. يتم تنفيذ هذا الأسلوب من خلال وحدات الدروع والمشاة معاً (فرق قتال أو مجاميع قتال)، وذلك نظراً لطبيعة المهمة وبيئة العمليات. تمتلك فرق القتال القوى البشرية الكافية لمنع هروب الأفراد المطلوب تفتيشهم، يوفر المستوى الأعلى التعزيزات اللازمة للعملية. يقوم المستوى الأعلى عادة بتفويض مهمة التطوير والبحث إلى فرق القتال، ومع ذلك فإن عليه تنظيم وتوفير الموارد اللازمة من أجل تحقيق المهمة. يجب على الوحدات المرؤوسة تقسيم المناطق المبنية إلى قطاعات بحث وتعيين جماعة بحث لكل قطاع.

(أ أ) التنظيم.

(أ أ) تتألف قوة التطوير والبحث مما يلي: قوة الحماية، البحث والاحتياط.

(ب ب) تقوم قوة الحماية (الدبابات) بتطوير المنطقة، بينما تقوم قوة البحث (المشاة) بالتفتيش، ويقوم الاحتياط (الدبابات) بمساعدة قوات الحماية أو البحث حسب الطلب.

(ب ب) تقوم الكتيبة بتوفير الإسناد التالي للسرايا التي تنفذ مهام التطوير والبحث وحسب الحاجة:

(أ أ) وحدات الاستطلاع.

(ب ب) وحدات كشف الألغام.

(ج ج) فرق الاستجواب والترجمة وفرق التفجير.

(د د) ضباط الارتباط وقوات حماية من السلطات المدنية المختصة مثل (عناصر الشرطة، سلطات الأجهزة المحلية وربما الدولة المضيفة للمساعدة في التعامل مع الدولة المضيفة).

(ه هـ) قوات حماية من الدولة المضيفة.

(و و) الشرطة العسكرية.

(ز ز) يتطلب التحقيق مع الأفراد المعتقلين توجيهاً من مجموعة اللواء. في بعض الحالات، فإن المعدات التي ضبطت مع الأفراد مثل الهواتف النقالة والحواسيب أو الوثائق قد تتطلب التوثيق/ الدليل على ضبطها. يجب على قيادة الكتيبة عمل اللازم حيال جمع وتحويل المواد المضبوطة بسرعة إلى مجموعة اللواء لإجراء اللازم.

أ. إن كتائب الدبابات هي الأكثر ملائمة لتنفيذ عمليات الهجوم لما تمتلكه من قابلية حركة وسرعة وقوة نيران تساعد على الوصول إلى دفاعات العدو وعمق منطقته الدفاعية للسيطرة على مواقع حيوية أو لحرمان العدو من المصادر وبالتالي شل قدرته على الاستمرار ثم هزيمته، تنفذ كتيبة الدبابات نوعين من الهجوم هما السريع والمدير لتدمير العدو بالنار والمناورة، إن التمييز بين نوعي الهجوم هو بمقدار الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير، ففي الهجوم السريع (وقت تحضير أقل) أما الهجوم المدير (وقت تحضير أطول) مع مراعاة أن الإجراءات بشكل عام هي نفسها في النوعين.

ب. يعتمد نوع الهجوم على عاملَي الوقت ودرجة تحضير مواقع العدو الدفاعية، فإذا كان الوقت المتوفر للتخطيط والتنفيذ قصيراً ومواقع العدو غير محضرة أو العدو في حالة دفاع سريع فيكون الهجوم السريع هو الأنسب، وإذا كانت مواقع العدو مجهزة بشكل جيد والوقت متاح للتخطيط والتنفيذ فالهجوم المدير هو الأنسب. والقاعدة العامة هي أن الهجوم السريع ينفذ على مستوى الوحدات الفرعية وأدنى والاستثناء هو الهجوم المدير، أما على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة ومجموعة اللواء فيتم في الغالب تنفيذ الهجوم المدير ليلاً أو نهاراً.

ج. الهجوم السريع.

(1) تتم الهجمات السريعة في الغالب بعد التقدم للتماس حيث يقوم قائد الكتيبة بتوجيه الأعمال المناسبة اعتماداً على تحليله للموقف. ويحدث الهجوم السريع نتيجة معركة تصادمية أو في نطاق أمن العدو، ويتم تنفيذه بالقوات والموارد المتوفرة.

(2) عند تنفيذ هجمات سريعة، فإن الكتيبة تتخذ عملاً من الأعمال الثلاثة التالية: تثبيت العدو من الأمام وتطويق جناحه أو تثبيت العدو من الأمام وتطويقه من كلا الجناحين أو تنفيذ هجوم جبهوي.

(3) تزيد الهجمات السريعة من مرونة الكتيبة لاستغلال الفرص لتدمير العدو وكسب المبادرة.

(4) يحقق الهجوم السريع النجاح دائماً ضد العدو قبل أن يتمكن من الرد حتى عندما يكون التوازن القتالي للقوات غير مناسب.

(5) تقوم الكتيبة بتنفيذ الهجمات السريعة لتحقيق ما يلي:

(أ) استغلال الفرصة التعبوية.

(ب) إدامة الزخم.

(ج) مسك زمام المبادرة.

محظور

(د) منع العدو من إعادة التنظيم أو التوازن.

(هـ) احتلال المواقع التي تكون لصالح قواتنا قبل فقدانها مع مرور الوقت.

الهجوم المدبر.

د.

(1) تنفذ الكتيبة الهجوم المدبر عندما يكون دفاع العدو محضراً بعناية أو لا يمكن تجاوزه مع التركيز على ضرب النقاط الضعيفة في تشكيل العدو، وتتطلب الهجمات المدبرة تخطيطاً مفصلاً وتحضيراً طويلاً ونيراناً يتم تنسيقها وتنفيذها بشكل دقيق ومزامنة الإسناد بشكل كامل لكافة القدرات المتوفرة لهزيمة العدو. ويجب على قائد الكتيبة جمع المعلومات الضرورية وتحديثها باستمرار لضرب العدو.


(2) يقوم ضابط الإسناد الناري بالكتيبة بتنسيق نيران الإسناد والنيران التمهيديّة والنيران الساترة بشكل مُفصّل. تستغل الكتيبة نيرانها غير المباشرة لإعاقة استطلاع العدو في حين يقوم قائد الكتيبة باستخدام الاحتياط لهزيمة هجمات العدو المعاكسة المتوقعة.

(3) إن إسناد الهندسة ضروري للتعامل مع الموانع، وتُساعد الهندسة في حركة السرايا وتوضيع الموانع على مقتربات العدو وذلك لحماية أجنحة القوات الصديقة وفتح وصيانة الطرق وكذلك المساعدة في تحسين الموانع الطبيعية على الأرض التي تمّ احتلالها.

(4) يقوم قائد الكتيبة بتنظيم السرايا إلى قوات إسناد واقتحام لتنفيذ الهجوم المدبر.

(5) تتطلب الهجمات المدبرة تخطيطاً مفصلاً وتحضيراً طويلاً ونيراناً يتم تنسيقها وتنفيذها بشكل دقيق ومزامنة الإسناد بشكل كامل لكافة القدرات المتوفرة لهزيمة العدو.

(6) قد يتم انشاء أكثر من قاعدة إسناد على مستوى الكتيبة خاصة إذا كان الهجوم على مرحلتين أو أكثر وفي حالة عدم القدرة على تغطية الهدف الآخر وحسب متغيرات المهمة (القوات المتوفرة، طبيعة الأرض، قوات العدو، الوقت والمسافة). انظر الشكل رقم (13) مثال على الهجوم المدبر لكتيبة مشاة آلية باستخدام قاعدتي اسناد.



الشكل رقم (13) الهجوم المدبر لكتيبة دبابات على مرحلتين

26. استغلال النجاح.

أ. لا يتم عادة تنفيذ استغلال النجاح على مستوى أقل من مجموعة اللواء. ويأتي بعد هجوم ناجح لاستغلال ضعف أو انهيار قوات العدو. تتعدد غايات استغلال النجاح، إلا أنه يركز بشكل عام على استثمار أفضلية أو ميزة مؤقتة، منع قوات العدو من تأسيس دفاع أو تنفيذ انسحاب منظم.

ب. تالياً بعض المؤشرات النموذجية التي تبين الظروف الملائمة لاستغلال النجاح:

- (1) زيادة كبيرة في عدد أسرى العدو.
- (2) زيادة كبيرة في أعداد آليات ومعدات العدو المتروكة.
- (3) تدمير مدفعية العدو، ومنظومة القيادة والسيطرة ومواقع الإمداد.
- (4) انخفاض كبير في مقاومة، نيران أو مناورة العدو المنظمة.
- (5) حركة مزيج من آليات القتال وآليات الإسناد على شكل أرتال أو تشكيلات معينة.
- (6) زيادة ملحوظة في الحركة للخلف خاصة لقوات الاحتياط ووحدات الإسناد الناري.

محظور

ج. تعمل كتيبة الدبابات كجزء من مجموعة اللواء في استغلال النجاح، وقد يُسند لكتيبة الدبابات مهمة الاستيلاء على أرض معينة، وفي هذه الحالة ينبغي على الكتيبة أن تتجنب الاشتباك الحاسم مع قوات العدو وأن تتحرك إلى أهدافها بالسرعة الممكنة. عندما تسند لكتيبة الدبابات مهمة تدمير قوات العدو فينبغي عليها البحث عن العدو وتدميره على امتداد منطقة العمليات.

27. المطاردة. لا تنفذ كتيبة الدبابات المطاردة بشكل مستقل، وحتى على مستوى مجموعة اللواء لا يتم تنفيذها لأن المخاطر التي تصاحب عملية المطاردة تفوق المكاسب التي يمكن تحقيقها، ومع ذلك إذا توفرت قدرات الطيران أو وحدات مناورة إضافية يمكن تنفيذها من قبل مجموعة اللواء عند الطلب، وإذا حصل ذلك فقد تعمل كتيبة الدبابات كقوة ضغط مباشر أو قوة تطويق. يصدر قائد مجموعة اللواء أو امره بالمطاردة عند عدم تمكن العدو من البقاء في موقعه لمدة أطول ومحاولته الانسحاب، وفور صدور الأوامر لها تقوم كتيبة الدبابات بمهمة تدمير العدو.

28. الهجمات ذات الأغراض الخاصة. تستطيع الكتيبة تنفيذ الهجمات ذات الأغراض الخاصة لتحقيق نتائج مميزة وتتضمن الهجمات ذات الأغراض الخاصة ما يلي:

أ. الهجوم التضليلي. تنفذ الكتيبة الهجمات التضليلية لخداع العدو فيما يتعلق بالموقع أو الوقت الفعلي للعمليات الحاسمة. وتسعى القوات التي تنفذ الهجمات التضليلية للتماس مع العدو بالنيران المباشرة ولكنها تتجنب الاشتباك الحاسم. تشمل أهداف الخداع ما يلي:

- (1) إجبار العدو على استخدام احتياظه بعيداً عن جهده الرئيس.
- (2) تحويل نيران إسناد العدو بعيداً عن الجهد الرئيس للكتيبة.
- (3) إجبار العدو على كشف نيرانه الدفاعية أو نقاط ضعفه.
- (4) القيام بالهجمات التضليلية من أجل كسب المفاجأة بالجهد الرئيس للكتيبة.

ب. عمليات عرض القوة. لا تنفذ الكتيبة عرض القوة كعملية مستقلة، يساند قائد الكتيبة الهجوم لعرض القوة لمجموعة اللواء لخداع العدو بمكان أو وقت العملية الحاسمة من خلال عرض القوة. وبعكس الخداع، لا تسعى القوات التي تنفذ عرض القوة للتماس مع العدو.

ج. الاستطلاع بالقوة. هي عملية هجوم على هدف محدود، غايتها جمع المعلومات وتحديد واختبار مواقع العدو وقوته وردود فعله. على القائد أن يكون جاهزاً لاستغلال أي نجاح تعبوي أثناء تنفيذ هذه العملية إذا ما أريد تطوير موقف العدو على جبهة واسعة. فقد تتألف عملية الاستطلاع بالقوة من موجات قوية ومتلاحقة من العمليات لاختبار العدو على نقاط تم انتخابها.

محظور

د. التعزيز/ التبديل لمواصلة الهجوم. تجرى هذه العملية لجلب قطعات جديدة للأمام لمواصلة العمليات التعرضية، أو لإدخال وحدات جديدة للمعركة، تنفذ هذه العمليات عادة بعد تأمين الأهداف وانتشار الوحدات وعدم توقع شن هجمات معاكسة من قبل العدو.

مفهوم الاحتياط في العمليات التعرضية

29. تعريف احتياط الكتيبة. هو جزء من القوة يتم الاحتفاظ به تحت سيطرة القائد على المستوى التعبوي كقوة مناوره للتأثير على عمل مستقبلي في إطار المحافظة على المبادأة والزخم واستغلال النجاح من خلال العمل التعرضي، والقصد الرئيس من وجوده هو تأمين المرونة من خلال العمل التعرضي.

30. أهمية الاحتياط. يمكّن الاحتياط قائد الكتيبة من استغلال النجاح التعبوي أو منع الخسارة. يستخدم قائد الكتيبة الاحتياط للحصول على الفائدة من الفرص التعبوية لتعزيز أو استغلال النجاح التعبوي في ميدان المعركة.

31. مهام/ واجبات الاحتياط. حالما يخطط قائد الكتيبة للاحتياط، يجب عليه توفير توجيه واضح للسرية التي تقوم بدور الاحتياط وتحديد أنشطتها. إن احتياط الكتيبة له التزام واحد فقط هو: العمل كاحتياط. لا تستطيع الوحدة التي تعمل كاحتياط التخطيط لمهمة أخرى وأن يكون لديها الوقت لواجب الاحتياط. قد يوجه قائد الكتيبة الاحتياط بالاستعداد لتنفيذ عدة أنواع من المهام أو الواجبات والتي يتم تنفيذها بالأمر مثل الاستعداد لتعزيز وحدة أخرى أو تبديلها أو شن هجوم معاكس.

32. حجم الاحتياط. تتوقف أكثر العوامل الحاسمة التي تساهم في حجم الاحتياط على مستوى الشك (غموض الموقف) حول موقف العدو. فكلما كان الموقف غامضاً أكثر، كلما استدعى الأمر وجود احتياط أكبر، فعلى سبيل المثال، سيستخدم قائد الكتيبة عند تنفيذ هجوم مدبر عادة احتياطاً أصغر من الهجوم السريع حيث إنه في الهجوم المدبر يعرف أكثر عن العدو. وأثناء التقدم للتماس قد يُبقي قائد الكتيبة ثلث قواته كاحتياط ليحتفظ بالمرونة للاستجابة لعمل العدو، وفي كافة خطط الاحتياط، يجب أن يناسب حجم احتياط الكتيبة متطلبات المهمة. ويتطلب تنفيذ الهجوم باستخدام الاحتياط نسبة قتالية (3 : 1) من المهاجمين بالنسبة للمدافعين.

33. مكان الاحتياط. يتطلب تموضع احتياط الكتيبة ترتيباً دقيقاً بناءً على متغيرات المهمة. إذا وضع القائد الاحتياط بعيداً في الأمام، فإنه يصبح أكثر عرضة للنيران المباشرة وغير المباشرة. وإذا وضع القائد الاحتياط بعيداً في الخلف، فإنه يخاطر بفقدان قدرة الاستجابة المطلوبة للاشتباك القريب مع العدو في اللحظة الحاسمة. تأتي أولويات تموضع الاحتياط أولاً لاستغلال النجاح ومساعدة الجهد الرئيس ومن ثم هزيمة ومنع الهجمات

محظور

المعاكسة للعدو. أثناء عملية التخطيط ولعبة الحرب في تحليل الأعمال الممكنة، يقوم قائد الكتيبة بتحديد منطقة لتمرکز الاحتياط في الوقت والمكان الذي يتوقع أن يستخدمه فيها.

34. القرار باستخدام احتياط الكتيبة.

أ. يرتبط قرار استخدام احتياط الكتيبة بقائد الكتيبة الذي يعين مكان وتوقيت تدخل الاحتياط، ويقوم باتخاذ قرار الاستخدام بسرعة قدر الإمكان لإعطاء وحدة الاحتياط الوقت لإنجاز المهمة. يقوم قائد الكتيبة وبالتنسيق مع ضابط العمليات بتعيين متطلبات المعلومات الهامة التي عندما يتم الإجابة عليها أثناء القتال ستؤدي إلى اتخاذ القرار باستخدام الاحتياط. في بعض العمليات، قد يحتفظ قائد مجموعة اللواء بالسيطرة على احتياط الكتيبة، وفي هذه الفرضيات، يطلب قائد الكتيبة الموافقة على استخدام الاحتياط قبل إشراكه.

ب. استخدام الاحتياط. يستخدم الاحتياط في العمليات التعرضية من أجل:

- (1) استغلال نجاح هجوم الكتيبة.
 - (2) إسناد الجهد الرئيس للكتيبة عن طريق هزيمة ومنع الهجوم المعاكس للعدو.
 - (3) مواصلة هجوم الكتيبة إذا توقف الجهد الرئيس أو تباطأ.
- ج. عندما يقوم قائد الكتيبة بإشراك الاحتياط، فمن الضروري أن تفهم الوحدات المرؤوسة والمجاورة هذا الأمر. قد يؤدي التوظيف غير المنسق وغير المتقن للاحتياط إلى الإصابة بالنيران الصديقة.

التخطيط للعمليات التعرضية

35. إن إحدى أهم واجبات قيادة الكتيبة هي التخطيط للعمليات التعرضية وذلك كجزء من آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم)، ولإجراء عملية التخطيط تستخدم هيئة الركن في قيادة الكتيبة إجراءات المعركة الثمانية كما تم توضيحه سابقاً في الفصل الثاني.

التحضير للعمليات التعرضية

36. يقوم قائد الكتيبة وضباط القيادة بالمراقبة والإشراف على التحضيرات للمهمة لتجهيز الكتيبة للمعركة، يستخدم قائد الكتيبة جزء من القوات لحماية التحضيرات من العدو وإخفاؤها عنه، يستخدم القادة والمرؤوسون وقت التحضير لتنفيذ تفتيشات وفحوصات ما قبل المعركة والتمارين على كافة المستويات ونشاطات عمليات الإدامة.

محظور

37. يتم البدء بالكشف بأبكر وقت ممكن وبعد تقدير موقف قائد الكتيبة مباشرة باستخدام القدرات المتوفرة لمجموعة كشف القائد، يتم استغلال وتفعيل جميع القدرات المتوفرة في الكتيبة مثل (منظومة القيادة والسيطرة (C4I)، أنظمة الاستطلاع، الطائرات المسييرة) وذلك لكسب الوقت والعمل بأسرع ما يمكن لتنفيذ جميع مراحل التعرض بالاستغلال الأمثل لهذه القدرات التي تم توفيرها للكتيبة.

38. منطقة الحشد. هي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع.

أ. متطلبات منطقة الحشد.

- (1) طرق جيدة وسهلة توفر التستر عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو.
 - (2) يجب أن تكون بعيدة عن مدى مدفعية العدو الصاروخية.
 - (3) تكون للخلف لتجنب إعطاء العدو أي دلائل عن عملية الهجوم.
 - (4) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجاز الابتدائي للقوات.
- ب. العمل في منطقة الحشد. ويتم تنفيذ الاجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والاجراءات التي لا تتم فيها تؤخر الى منطقة التجمع.

- (1) الصيانة وتبديل المهمات.
- (2) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.
- (3) إعادة التزويد.
- (4) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.
- (5) التمارين والتجارب.
- (6) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.
- (7) صرف الأوامر.

ج. مسافات الانتشار. يتم انتشار الوحدات في منطقة الحشد بحيث تحقق كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وحسب المساحات التالية :

- (1) انتشار سرية $1 \times 1 = 1$ كم².
- (2) انتشار كتيبة دبابات/ مشاة آلية $2 \times 2 = 4$ كم².
- (3) انتشار الكتيبة $2 \times 3 = 6$ كم².

الجاهزية القتالية للكتيبة.

د.

(1) تحضير القادة وضباط قيادة الكتيبة. يجب على القادة المرؤوسين معرفة مفهوم عمليات القائد وقصده ومهامهم وواجباتهم لإنجاز المهمة، ويتم ذلك من خلال الإيجازات العكسية والتجارب على تنفيذ المهمة.

(2) جاهزية الأفراد والمعدات (التفتيشات). يقوم قائد الكتيبة بالتفتيش على تحضيرات الوحدات المرؤوسة للتأكد بأنها تتوافق مع القصد ومفهوم العمليات.

الانفتاح وإجراءات المعركة.

هـ.

(1) التجارب. يتدرب القادة في الكتيبة على الخطط ضد مجال واسع من الأعمال الممكنة للعدو والتي قد تؤدي إلى قيام الكتيبة بخيارات مناورة متعددة في أوقات وأماكن مختلفة. القصد من التجارب هو تهيئة القادة المرؤوسين للمواقف المحتملة التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وتجبرهم على اتخاذ قرارات تحت الظروف المتوقعة للمعركة، وهذا يعزز المرونة وخفة الحركة وتعزيز قصد قائد الكتيبة. يسعى قائد الكتيبة إلى التدرب على العملية من البداية وحتى احتلال الهدف النهائي، وبسبب تحديدات الوقت عادة، فإنه يضع الأولويات لخيارات المناورة وأعمال العدو الممكنة ليتم التدرب عليها بناءً على الوقت المتوفر. يجب أن تأخذ التجارب بالاعتبار احتمالية مواجهة قوات العدو الثابتة أو المتحركة، وفيما يلي الأعمال الأخرى التي يجب اعتبارها في إجراء التجارب:

(أ) الإجراءات عند العبور من مناطق خطرة معروفة مثل (وجود جماعات

غير موالية، عبوات ناسفة، كمائن وغيرها).

(ب) قيام حرس المقدمة بالتماس مع قوة صغيرة للعدو أو مع قوات كبيرة للعدو أكبر من قدرتها على هزيمتها.

(ج) قيام حرس المقدمة بالاصطدام بمانع لم تقم قدرات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بتحديدته والتبليغ عنه.

(د) قيام قوة حماية الأجنحة بالتماس مع قوة صغيرة للعدو أو مع قوة كبيرة للعدو أكبر من قدرتها على هزيمتها.

(هـ) إجراءات الإبلاغ وتجاوز قوات العدو (بناءً على معايير التجاوز).

(و) التحول إلى خيار المناورة.

(2) استطلاع القادة. إن الهدف من الاستطلاع هو فهم قصد وخطة هجوم قائد الكتيبة، يقوم قادة السرايا وقادة الوحدات المساندة بإيجاز مرؤوسيه عن واجباتهم وأدوارهم كجزء

محظور

من التمارين المستمرة والتفتيشات. وبعد أن تكتمل عملية تقدير الموقف، يقوم قائد الكتيبة بإعادة تشكيل فريق الاستطلاع والقيام بالاستطلاع مرة أخرى إذا توفر الوقت.

- (أ) التأليف. يشمل فريق الاستطلاع عادة قائد الكتيبة وقادة السرايا وضابط العمليات وضابط الاستخبارات وضابط الإسناد الناري وقادة الوحدات الملحقة عند الحاجة، قد يكلف قائد الكتيبة إحدى السرايا بتوفير الحماية بناءً على موقف العدو.
- (ب) الواجبات. يقوم فريق الاستطلاع باستطلاع ميدان المعركة من نقطة مسيطرة أو من الخرائط. يوضح قائد الكتيبة قصده وخطة مناورته ويقوم قادة السرايا والوحدات المرؤوسة بنفس العمل.
- (ج) التوقيتات. ينفذ قائد الكتيبة الاستطلاع مع القادة المرؤوسين بشكل مبكر قدر الإمكان مع بداية عملية التخطيط.

(3) تحديد مكان العدو. تستخدم الكتيبة السرايا وقدرات جمع المعلومات في مجموعة اللواء لتحديد مكان العدو قبل وصول الجسم الرئيس لمجموعة اللواء، وهذا يعطي قائد مجموعة اللواء الوقت لتحديث خطته والهجوم على العدو في العمق في منطقة عمليات مجموعة اللواء، واختيار التضاريس المفضلة والمواقع للاشتباك بالنيران المباشرة وتموضع ضباط الرصد الأماميين والانفتاح قبل التماس.

- (أ) عندما تكتشف قدرات الاستطلاع والمراقبة قوات العدو، تقوم بتحديد حجمه وتوزيعاته.
- (ب) تقوم قدرات الاستطلاع بجمع الاستخبارات الحيوية عن قوة العدو وتحاول تحديد نقاط ضعفه مثل الأجنحة المكشوفة.
- (ج) تقوم مجموعة اللواء بتوزيع المعلومات عن العدو إلى الكتيبة.
- (د) عندما تواجه السرية الموانع أثناء عمله كقوة حماية، تقوم بتحديد حجم ومكان وتنظيم هذه الموانع، التي يسعى للمرور من خلالها.
- (هـ) توفر السرية أدلاء للمساعدة في المرور من خلال الموانع.
- (و) تطلب السرية من عناصر الهندسة التعامل مع الموانع التي لا يمكن المرور من خلالها.

(ز) يديم حرس المقدمة في الكتيبة الاتصال مع قوة الحماية لتنسيق الأعمال القتالية ولتبادل المعلومات الضرورية.

(4) قيادة الكتيبة في العمليات التعرضية. يمارس قائد الكتيبة القيادة في العمليات ضد قوات العدو، ويبلغ مرؤوسيه توجيهاته القيادية وقصده عن طريق استخدام قيادة المهمة

محظور

لتوضيح الهدف النهائي للعمليات التعرضية المخطط لها. وبطريقة أخرى، يبين قائد الكتيبة بالتفصيل كيف يتوقع أن يبدو ميدان المعركة عندما تنتهي العملية (النهاية المرغوبة). يجب أن يشاهد القادة المرؤوسون في الكتيبة ميدان المعركة من خلال عين القائد وتصوره لأدوارهم في إنجاز المهمة.

(5) موقع القائد أثناء الهجوم. قد يختار قائد الكتيبة مكانه أثناء كل مرحلة من المعركة، ويوضح الجدول رقم (6) مثال على مكان القائد في مهمة هجوم خلال جميع المراحل.

الجدول رقم (6) دور ومكان قائد الكتيبة في الهجوم

الحدث	التنفيذ
التحضير والتخطيط	يلعب القائد دوراً مركزياً في عملية التخطيط، والتمارين، والتفتيشات (يكون موجوداً في موقع القيادة الرئيس).
الحركة من منطقة التجمع	يلعب القائد دوراً فاعلاً جداً في الاتصال مع القادة المرؤوسين بسبب صعوبة تنسيق وترتيب السرايا في منطقة التجمع وصعوبة إخراجها منها.
المنورة من خط البدء إلى خط الاقتحام	يتحرك القائد باستخدام القيادة المتقدمة في المكان الذي يستطيع منه إدامة القيادة والسيطرة وتوجيه خيارات الاستجابة للتماس مع العدو.
الإجراءات على خط الاقتحام	يتحرك القائد خلف الجهد الرئيس للكتيبة.
تنفيذ الاختراق	يبقى القائد في القيادة المتقدمة خلف الجهد الرئيس للكتيبة، يتحرك نائب قائد الكتيبة مع الجهد المساند في منطقة الاختراق.
اقتحام الهدف	يبقى قائد الكتيبة بالقيادة المتقدمة أو يتحرك إلى السرية التي تعمل كجهد رئيس لتوفير القيادة والسيطرة لهجوم الأسلحة الموحدة.
إعادة التنظيم للعمليات المستقبلية	يتحرك القائد إلى موقع القيادة الرئيس ويوجه جهد التخطيط للعمليات المستقبلية.
التحول	يبقى القائد في موقع القيادة الرئيس ويجهز الكتيبة للعمليات المستقبلية.

39. تنفيذ العمليات التعرضية. إن التسلسل النموذجي للهجوم هو كما يلي:

أ. الحركة إلى منطقة التجمع. بعد الإنتهاء من الإجراءات التحضيرية في منطقة الحشد تتحرك القوات إلى منطقة التجمع، وهي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام، وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد، أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع. ويفضل أن تخصص لكل وحدة منطقة تجمع خاصة بها وذلك لتقليل الخسائر في حال تعرض المنطقة لأي عمل عدائي.

محظور

- (1) متطلبات منطقة التجمع.
- (أ) واسعة تساعد القوات على الانفتاح والانتشار.
- (ب) محمية ومستورة.
- (ج) لها مداخل ومخارج جيدة.
- (د) أن تكون خارج مدى مراقبة العدو الأرضية من مواقعه الأمامية.
- (هـ) أن يتم وضع الإشارات والعلامات فيها بعناية وحذر.
- (2) العمل في منطقة التجمع. يشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:
- (أ) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.
- (ب) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.
- (ج) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة إلى منطقة التشكيل وخط البدء.
- (د) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.
- (هـ) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.
- (و) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.
- (3) التمركز والانتشار في منطقة التجمع. يتم تخصيص مساحة منطقة التجمع باعتبار أن كثافة الانتشار كل (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة، والوقت الذي من المتوقع أن تمكث فيه القوات وبالتالي:
- (أ) السرية. 1 كم².
- (ب) الكتيبة. $2 \times 2 = 4$ كم².
- (4) يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات والعمل بشكل متوازي لجميع القطاعات لتحقيق أقل وقت ممكن في منطقة التجمع وقد يزيد في بعض الحالات مثل: (التغيير في موقف قوات العدو، الحاجة إلى إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية، الحاجة إلى إجراء بعض التجارب، حاجة القادة الاستطلاع لمواقع العدو للتأكيد على الخطة).
- (5) يتم تنظيم الدخول لمنطقة التجمع بنظام (أرتال سرايا) وتأخذ كل سرية قطاع محدد وينظم الخروج بنظام (أرتال فصائل) وحسب تسلسل بدء الحركة ونظام المسير ومهمة كل وحدة.

محظور

(6) تتحرك السرايا في منطقة التجمع بنظام أرتال متتالية أو أرتال متوازية وتطبق إجراءات حماية القوات أثناء الحركة حتى الوصول إلى منطقة.

(7) يتم انتخاب وتوزيع منطقة التجمع بناءً على الحشد السائد لمدفعية الميدان المعادية وأسلحة أسناده غير المباشرة من مواقع انفتاحها مثل (مدفع 122 ملم D30).

ب. الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. يتم تحديد أسلوب الحركة والتسلسل الذي من خلاله يريد القائد أن تصل وحداته المروسة إلى مواقع الهجوم من خلال استخدام تشكيلة المسير المناسبة.

(1) خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفتح المبكر إلى تشكيلات أقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي إلى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (14) مثال على خطوط الفتح التعبوي.

(أ) من أجل تقليل تعرض القوات، يجب العمل على التحرك بمعدلات أعلى، حيث أن تحرك القوات بسرعات عالية تحقق أقل فترة زمنية للتعرض لنيران العدو، وتعتبر من أهم إجراءات الحماية.

(ب) عادة ما يتم تحديد خطوط الفتح بهيئات ومعالماً أرضية يسهل تمييزها على الأرض، وتعتبر أنسب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:

(أ أ) يحدد خط الفتح التعبوي لمستوى الكتائب على مسافة (10-12) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو، وفي حالة تحرك اللواء من منطقة التجمع على مقتربين لا يتم تعيين خط فتح الكتائب إلا إذا كان اللواء يهاجم على مرحلة واحدة (وهذا من النادر أن يحدث على مستوى لواء).

(ب ب) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى السرايا على مسافة (6 - 8) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل أرتال كتائب إلى أرتال سرايا.

(ج ج) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة (4 - 6) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل

محظور

أرتال سرايا الى أرتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).

(د د) يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي للعدو حيث يتم التحول من أرتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة (3 - 3.5) كم.

(2) منطقة التشكيل. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلية النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفاصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة س، ويتم احتلال منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن، مع أنه قد يتم إعطاء الأوامر النهائية أو إيجاز وعمل تصحيح المسير بها، وإذا كانت خارج الحافة الامامية لمنطقة المعركة فيجب أن تُستطلع وأن يتم حمايتها قبل تحرك قوات الهجوم إليها، ويجب أن تكون المنطقة المختارة سهلة التعرف عليها وليست تحت مراقبة العدو ونيرانه المباشرة، وليست هدفاً للنيران الدفاعية للعدو (لقربها من العدو ولكن الأفضل أن تكون محمية من نيران المدفعية).

(أ) متطلبات منطقة التشكيل

(أ أ) يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.

(ب ب) يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيلية النهائية.

(ج ج) يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرمية المباشرة وغير المباشرة، الكمائن، أسلحة الد م د المعادية، الضربات الكيميائية وغيرها).

(د د) أن تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.

(ه ه) أن تتماشى مع طبيعة الأرض.

(و و) العامل الرئيس لبعد منطقة التشكيل هو قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.

(ب) إجراءات منطقة التشكيل

(أ أ) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلية النهائية للاقتحام.

(ب ب) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.

محظور

(جـ) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرضت القوات لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصاغر لهذه الإجراءات).

(جـ) يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:

(أ أ) الموانع باختلاف أنواعها وخاصة حقول الألغام أمام العدو.

(ب ب) طبيعة الأرض

(جـ جـ) نوع القوات.

(د د) درجة الحماية.

(هـ هـ) درجة التهديد.

(و و) تهديد أسلحة التدمير الشامل.

(ز ز) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.

(د) إن وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول


أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها، ولا يتم التوقف بها نهائياً.

(هـ) تكون لكل كتيبة منطقة تشكيل مستقلة ومن ضمن منطقة تشكيل مجموعة

اللواء، على أن يكون الانفتاح على خط البدء للكائب متزامن ما أمكن.

(و) عند تخصيص بعض القوات لتأمين منطقة التشكيل وخط البدء، فإن هذه

القوات يتم استخدامها لإدامة زخم الهجوم بعد اجتياز قوات الهجوم لخط البدء.



الشكل رقم (14) خطوط الفتح التعبوي لكتيبة دبابات

محظور

جـ. المنافرة من خط البدء إلى خط الاقتحام. تتحرك الوحدات بشكل سريع من خلال منطقة التشكيل وعبر خط البدء والذي يجب أن يكون مسيطراً عليه من قبل قائد الكتيبة والقادة المرؤوسين. يضع القائد باعتباره متغيرات المهمة (المهمة والعدو وطبيعة الأرض والطقس والقوات والإسناد المتوفر والوقت المتوفر والاعتبارات المدنية) عندما يختار التشكيلة القتالية والتي يجب أن توازن بين قوة النيران وسرعة الأداء والأمن والسيطرة.

(1) خط البدء. هو الخط الذي تجتازه القوات المقتحمة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيتات وشروطه كالتالي:

- (أ) يجب أن يكون موازياً للهدف.
- (ب) يجب أن يكون واضحاً ومميزاً على الأرض ويمكن الدلالة عليه بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.
- (ج) يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.
- (د) يجب أن يكون محمي.

(2) إجراءات خط البدء (ويتم الإجتياز في ساعة الصفر).

- (أ) تقسيم القوة المهاجمة إلى قوة إسناد وقوة اقتحام.
- (ب) تقسيم محاور الهجوم إلى قطاعات رمي لكل وحدة مهاجمة.
- (ج) تقوم وحدات الإسناد الناري بتقديم نيران ساترة للكتيبة ويتم اجتيازه في ساعة الصفر (س).

(3) لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات في الموانع.

(4) يتم مزامنة نيران الاسناد (خطة الرمي) مع حركة القوة المهاجمة وانفتاحها على خط البدء وإضافة مدة مرور القوة في منطقة التشكيل ضمن (خطة الرمي بالنار الساترة) لمدة (س - 10) دقائق.

(5) يتم توضيع قواعد الاسناد حسب خطة الاقتحام وتعتمد على التهديد المعادي وأسلحة الاسناد (هاون 120، م/ د الدبابات).

(6) يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) وفي حال وجود حقل ألغام بعد خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).

د. إجراءات فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية.

(1) إن مراحل فتح الثغرة هي:

- (أ) إسكات العدو.
- (ب) الحجب/ الإغماء بالدخان.

محظور

(ج) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة.

(د) مرحلة فتح الثغرة.

(هـ) مرحلة الاقتحام.

(2) عند الاصطدام بحقل ألغام تعبوي قبل وصول القوة لخط البدء يجب إنشاء خطة

إسناد ناري (خطة رمي) بشكل مستقل لإسناد قوة فتح الثغرة.

(3) في حال اصطدام القوات بحقل ألغام بعد خط البدء يتم تضمين إسناد قوة فتح الثغرة

(النار الساترة) ضمن خطة النار (خطة رمي مدبرة) لمجموعة اللواء عن طريق تعديل

جداول التوقيتات بإضافة وقت فتح الثغرة ضمن جدول الوقت لخطة الرمي.

(4) إن نيران المدفعية التي يتم تقديمها لقوة فتح الثغرة هي جزء من النيران المخطط

لها في خطة النيران لإسناد الهجوم على الأهداف الرئيسية.

(5) تتكون الخطة من نيران تمهيدية (ضد أسلحة العدو غير المباشرة) وحسب طلب

قائد مجموعة اللواء بالإضافة إلى نيران ساترة لقوات فتح الثغرة (لمنع العدو من

المراقبة واستخدام أسلحته المباشرة).

(6) تستخدم ذخائر شديدة الانفجار لإبطال فعالية أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة.

(7) تستخدم ذخائر الدخان للإعماء والحجب، إعماء قوة العدو المخصصة لمراقبة

وحماية الموانع، ولحجب وستر حركة قوات فتح الثغرة.

(8) تستخدم ذخائر (ش ف) كواجب بديل للدخان عند عدم توفره أو عدم فعالية الدخان

بالصورة المطلوبة (فشل الستار الدخاني بسبب تغير الأحوال الجوية).

(9) يعمل رادار الاستمکان المخصص لمجموعة اللواء طيلة فترة العملية للمساهمة

في عملية القصف المعاكس.

(10) المرونة والاستعداد لإسناد أي تعديلات في الخطة مثال (التعديل على التوقيتات

وخاصة توقيت فتح الثغرة).

(11) يتم تضمين مدة مرور القوات في منطقة التشكيل والانفتاح على خط البدء ضمن

خطة الرمي (النار الساترة) من (س - 10) كحد أدنى لمنع العدو من التأثير على القوة

المهاجمة في منطقة التشكيل والانفتاح على خط البدء.

هـ. الأعمال على خط الاقتحام. عند وصول الكتيبة لخط الاقتحام ينقسم الجهد الرئيس في الكتيبة

إلى قوة اقتحام وقوة إسناد واحدة أو أكثر. إذا لم يتم القيام بذلك مسبقاً، يجب أن يكون الجهد المساند

للكتيبة جاهزاً في مواقع النيران قبل اجتياز قوات الاقتحام خط البدء. تتاور قوات الاقتحام ضد أو حول

العدو للاستفادة من جهود قوات الإسناد لإسكات مواقع العدو المستهدفة.

محظور

- و. تنفيذ الاختراق. تنفذ الكتيبة عمليات اختراق الأسلحة الموحدة حسب الضرورة، ويكون أسلوب القتال المفضل من خلال الموانع والمواقع المدافع عنها هو استخدام الاختراق.
- ز. اقتحام الهدف. يستخدم قائد الكتيبة كافة وسائل نيران الإسناد لتدمير وإخماد قوات العدو وإدامة زخم هجوم الكتيبة، تتحرك السرايا بسرعة قدر الإمكان على أو خلال الأهداف. واعتماداً على حجم وتحضيرات القوات المعادية، قد يكون من الضروري عزل وتدمير أجزاء من العدو بالتتابع (على مراحل).
- ح. إعادة التجمع والاستعداد للعمليات المستقبلية. يستخدم قائد الكتيبة فوراً بعد الاقتحام الناجح السرايا للبحث عن طرق لاستغلال النجاح. يمكن أن يتنوع تعزيز المكتسبات من إعادة تموضع القوة وعناصر الحماية على الهدف إلى إعادة تنظيم القوة المهاجمة وإلى تنظيم وتجهيز الموقع الدفاعي للكتيبة.

40. التحول. توقف الكتيبة العمليات التعرضية حالما تحقق النصر أو عندما تصل إلى نقطة الذروة أو عندما تستلم أمراً لتغيير المهمة من قبل قيادة مجموعة اللواء. وفي هذا السياق، يحول قائد الكتيبة قواته من عملية إلى أخرى، تشمل بعض خيارات التحول للكتيبة ما يلي:

- أ. قد يقوم قائد الكتيبة بالتحول إلى لعب دور في عملية استغلال النجاح لمجموعة اللواء لمتابعة الهجوم الناجح، يوجه قائد مجموعة اللواء الكتيبة بمتابعة الهجوم وإسناد كتيبة أخرى.
- ب. قد تتحول الكتيبة للعب دور في عمليات المطاردة التي تقوم بها مجموعة اللواء وذلك لإيقاف أو تدمير قوات العدو التي تحاول التراجع. ويكون العامل الرئيس للنجاح في المطاردة هو القيام بالضغط المستمر على قوة العدو المترجعة لتثبيتها وتدميرها.
- ج. بينما تقترب العمليات التعرضية من نقطة الذروة، قد يتم إصدار أوامر للكتيبة بالتحول إلى الدفاع. فهو يستخدم طريقتين رئيسيتين للتحول إلى الدفاع:

(1) الطريقة الأولى. هي استخدام السرايا في الكتيبة الأمامية لإشراك القوات والاندفاع

إلى الأمام للاستيلاء على أرض كافية لتأسيس منطقة حماية مرتكزة على أرض دفاعية.

(2) الطريقة الثانية. هي تأسيس منطقة حماية بشكل عام على طول مواقع الكتيبة

النهائية التي احتلتها وتحريك الجسم الرئيس إلى الخلف لاحتلال مواقع يمكن الدفاع عنها.

د. بينما تقترب العمليات التعرضية من نقطة الذروة أو حسب الأمر الصادر من مجموعة

اللواء، قد يصدر قائد الكتيبة الأمر بالتحول إلى عمليات الاستقرار.

الفصل الخامس

كتيبة الدبابات في عمليات الاستقرار
وإسناد السلطات المدنية

محظور

الفصل الخامس

كتيبة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

عام

1. تتطلب عمليات الطيف الكامل أن تقوم وحدات القوات البرية بتنفيذ عمليات الاستقرار خارج حدود الدولة، وتستخدم كتيبة الدبابات قدراتها ومهاراتها المتعددة ومرونتها للتحويل من القتال التقليدي إلى تنفيذ واجبات عمليات الاستقرار. ويتم تنفيذ هذه العمليات تحت قيادة مجموعة اللواء كجزء من عملية قوة مشتركة أو عمليات متعددة الجنسيات، يساعد الانضباط والمستوى التدريبي والتنظيم والمعدات في الكتائب على تنفيذ عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية.

عمليات الاستقرار

2. تعرف عمليات الاستقرار بأنها نشاطات متكاملة يتم تنفيذها خارج الدولة للمحافظة على أو إعادة بناء بيئة آمنة، توفير الخدمات الحكومية الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الملحة، تقديم الإغاثة الانسانية. تشمل هذه النشاطات على توفير الموارد أو المشاركة الفعلية للقوات المسلحة ووزارات الدولة المعنية، المؤسسات الحكومية الأجنبية، المنظمات غير الحكومية، مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدولة المضيفة وشخصيات المجتمع المحلي فيها.

3. الاستخدام التعبوي لكتيبة الدبابات في عمليات الاستقرار. تفتح الكتائب وتقاتل في أي بيئة عملياتية، وعندما لا تكون الظروف الأمنية مستقرة في المنطقة العملياتية وتكون حكومة البلد المضيف غير قادرة على العمل بفاعلية، فإن وجود الكتيبة قد يكون أحد العوامل التي تساعد على تحقيق الاستقرار. ونظراً لطبيعة تنظيم كتيبة الدبابات، فإنها تنفذ عمليات الاستقرار كجزء من مجموعة اللواء ويتم تعزيزها بعناصر مشاة أثناء التنفيذ.

أ. واجبات الكتيبة في عمليات الاستقرار. تساهم كتيبة الدبابات في تنفيذ الواجبات التالية وحسب الإمكانيات:

(1) القيام بالمساعدة في الواجبات التالية:

- (أ) فرض القانون والنظام.
- (ب) مساعدة جهاز الشرطة المحلية.
- (ج) المساعدة في عمليات الإنقاذ.
- (د) المساعدة في التعليم والتدريب.

محظور

- (2) حماية السكان المحليين.
- (3) توفير الخدمات الأساسية للمحافظة على حياة السكان المدنيين (الطعام والمياه والمأوى) وحسب الإمكانيات.
- (4) خفض مستوى العنف والمعاناة الإنسانية.
- (5) فرض اتفاقيات السلام إن وجدت.
- (6) تدريب القوات العسكرية للدولة المضيفة.
- (7) اعتقال أسرى الحرب والمجرمين بشكل مؤقت.
- (8) نزع سلاح قوات العدو أو المجرمين المدنيين.
- (9) تأسيس نقاط السيطرة على حركة المرور.
- (10) إنشاء قوات رد فعل سريع.
- (11) إنشاء قاعدة للعمليات.
- (12) حماية القادة المهمين والمرافق والمؤسسات الحكومية الهامة.

ب. الأعمال المميتة وغير المميتة. تتطلب عمليات الاستقرار من كل وحدة الإلمام بالقوانين والقواعد والاتفاقيات والتحديدات العملية ذات العلاقة بالمهمة والتي تؤثر على الأعمال المميتة وغير المميتة، تحدد القيادة الأعلى الأعمال المميتة وغير المميتة لقائد الكتيبة، وتصدر تلك التوجيهات من خلال الأوامر المناسبة. تدعو الحاجة في عمليات الاستقرار إلى وضع قيود على استخدام القوة المميتة، وقد يتم فرض هذه القيود بسبب الحاجة لبناء علاقات ودية مع السكان المحليين. ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تواجد وسائل التواصل والإعلام المحلية والعالمية ضمن منطقة العمليات. تؤدي الأعمال غير المميتة إلى زيادة نطاق خيارات استخدام القوة، كونها تشكل بديلاً لاستخدام القوة المميتة، كما وتعتبر ذات أهمية كبيرة في عمليات الاستقرار كونها تعزز القدرة على استخدام القوة بما يتناسب مع حجم التهديد. قبل الانفتاح، يستلم قائد الكتيبة التعليمات والمتطلبات التي تساعد على تنفيذ الواجب في أرض المهمة والمشاركة في عمليات الاستقرار، ويتأكد قائد الكتيبة أن أفرادهم تلقوا التعليمات والتدريب قبل عملية الانفتاح.

- (1) قواعد الاشتباك. هي مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تصدر من المستوى السياسي وبموجبها ينفذ القائد عملياته الخاصة في وقت الأزمات وتحتوي على عناصر القانون الوطني والدولي والسياسة الحكومية والدولية والمتطلبات العملية، على الرغم من أن قواعد الاشتباك في بعض الأحيان تعطي توجيهاً مفصلاً، إلا أنها لا تعفي القائد من مسؤوليات أعماله وأعمال مرؤوسيه. يجب شرح قواعد الاشتباك والتدريب عليها حتى أدنى مستوى، ويجب أن تكون مفهومة بشكل كامل من قبل كل أفراد القوة، كما

محظور

يجب على القادة أن يفترضوا بأن العدو الذي يواجهونه يفهم قواعد الاشتباك أيضاً. سيحاول العدو استخدام فهمه لقواعد الاشتباك لمصلحته وضد مصلحة القوات الصديقة.

(2) توفر قواعد الاشتباك التوجيهات ذات العلاقة باستخدام القوة من قبل القادة والأفراد بناءً على المتطلبات العملية والقانون وفقاً للاعتبارات التالية:

(أ) ضرورة استخدام القوة. يتطلب استخدام القوة عندما يكون هناك عمل

عدائي أو نية عدائية. والعمل العدائي هو الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة، أما النية العدائية فهي التهديد باستخدام القوة أو الاستخدام الوشيك للقوة.

(ب) حجم استخدام القوة. يجب أن يكون استخدام القوة بكثافة محددة ولمدة زمنية معينة وبحجم مناسب لضمان الأمن المستمر للقوات المسلحة.

(ج) التدرج باستخدام القوة. هو الأسلوب الذي تستخدمه القوات لتحديد الرد المناسب على الأفعال المزعزعة للأمن في عمليات الاستقرار وهذا يتطلب تدريباً وانضباطاً عالي المستوى. والمقصود بالتدرج باستخدام القوة هو استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق الغاية المطلوبة من المهمة مع مراعاة عدم تعريض القوة للخطر، وفي حالة عدم كفاية القوة المستخدمة يتم اللجوء إلى مرحلة أخرى تستخدم فيها قوة أشد وأكبر وبما يتناسب مع قواعد الاشتباك. هذا التدرج يجب أن لا يعرض حياة الأفراد للخطر وفي نفس الوقت يزودهم بالمرونة الكافية للتعامل مع الموقف. تبرز أهمية التدرج في استخدام القوة في عمليات الاستقرار نظراً للظروف الخاصة ببيئة العمليات، حيث يتم تنفيذ العمليات وسط المدنيين، وأي استخدام خاطئ سيؤدي إلى تأليب السكان على القوات المقاتلة، كما تنبع أهميتها من طبيعة هذه البيئة التي تجعل من الصعب تحديد العدو من الصديق. إن تجنب الآثار الجانبية لاستخدام القوة سيكون هدفاً أساسياً يوضع في الاعتبار أثناء إدارة العمليات.

(3) قواعد السلوك. هي قواعد أخلاقية تصدر من قيادة المستوى الأعلى للوحدات وتبين كيف يجب أن يتصرف العسكريون أثناء القتال. تهدف قواعد السلوك إلى إضفاء البعد الإنساني على عمليات الاستقرار، كما تعمل على تقوية العلاقات الناجحة بين الأفراد والمنظمات (الحكومية وغير الحكومية) التي تلعب دوراً مهماً في عمليات الاستقرار. ينبغي أن يتم إعداد قواعد السلوك بحيث تتلاءم مع عادات وتقاليد السكان المحليين المتأثرين بعمليات الاستقرار ومراعاة الجوانب الثقافية والبعد الديني للسكان.

محظور

(4) اتفاقيات جنيف ولاهاي. اتفاقيات جنيف ولاهاي هي سلسلة من الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها في مؤتمرات السلام الدولية في جنيف، توضح هذه الاتفاقيات القوانين الدولية فيما يتعلق بالحرب وجرائم الحرب ومعايير القانون الدولي للمعاملة الإنسانية أثناء الحرب مثل حقوق الأسرى، وأقرت الحماية للجرحى والمدنيين ضمن منطقة الحرب وحولها.

عمليات إسناد السلطات المدنية

4. الاستخدام التعبوي للكتيبة في عمليات إسناد السلطات المدنية. تتضمن عمليات إسناد السلطات المدنية استخدام الكتائب لتوفير الإمدادات، والقدرات، والخدمات الأساسية لمساعدة السلطات المدنية في التعامل مع الظروف غير القتالية الخارجة عن السيطرة، وقد تشمل الظروف التي تشكلت بفعل الكوارث الطبيعية، أو الكوارث التي من صنع الإنسان.

5. الاختلافات الأساسية بين عمليات الاستقرار وعمليات الأمن الداخلي وعمليات إسناد السلطات المدنية. تُنفذ عمليات إسناد السلطات المدنية فقط داخل الدولة، بينما يُطلق على العمليات التي تُنفذ خارج الدولة عمليات الاستقرار، ووزارة الخارجية وليس وزارة الدفاع هي من تقود هذا النوع من الجهد. تختلف مهام إسناد السلطات المدنية ومهام الأمن الداخلي بناءً على القصد والأهداف وتوجد اختلافات مهمة في القواعد والتعليمات والقوانين والتوجيهات التي توجه استخدام القوة عندما تعمل داخل الدولة، ومن المهم فهم الاختلافات وكيف تؤثر على تنفيذ تلك المهام.

6. لمزيد من المعلومات حول عمليات إسناد السلطات المدنية يتم الرجوع إلى (عقيدة العمليات المدنية العسكرية 2023).

الفصل السادس
العمليات التعبوية المساندة لكتيبة
الدبابات

محظور

الفصل السادس

العمليات التعبوية المساندة لكتيبة الدبابات

عام

1. تنفذ كتيبة الدبابات عدداً من العمليات التعبوية المساندة وذلك لتسهيل تنفيذ المهام والواجبات الرئيسية في عمليات الطيف الكامل، مما يتطلب من القادة والمروسين فهم هذه العمليات واكتساب الخبرة في تنفيذها وتبسيط الخطط حتى يتم تنفيذها دون أي صعوبات.

عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية

1. إن الغرض من عمليات عبور الأنهار للكتيبة هو دفع القوة القتالية عبر مانع مائي لإنجاز المهمة، لا تمتلك الكتيبة القوة القتالية الكافية لتنفيذ العبور السريع للأنهار والقنوات المائية دون إسناد من مجموعة اللواء، ويعتبر عبور الأنهار عملية استثنائية، حيث تحتاج لإجراءات محددة، وتخطيط مفصل، وإسناد فني يختلف عن العمليات التعبوية الأخرى. ويجب على الكتيبة أن تتوقع عبور الأنهار وتخطط له مسبقاً.

أ. في أغلب الأحيان لا تقوم الكتيبة بعمليات عبور الأنهار والقنوات المائية المدبرة أو العبور أثناء التراجع بشكل مستقل، ولكنها عمليات تسيطر عليها مجموعة اللواء بشكل مركزي، وتحتاج لإسناد هندسي مكثف من المستوى الأعلى أو من المصادر متعددة الجنسيات.

ب. يمكن أن تقوم الكتائب بعبور سريع للأنهار والقنوات المائية إذا توفرت لها الموارد لذلك وتعيد تنظيمها على الطرف البعيد للنهر من أجل المحافظة على زخم العمليات التعرضية. تبحث مجموعة اللواء عن مواقع عبور غير مدافع عنها أو مدافع عنها بقوات قليلة من أجل أن تدفع الكتائب عبر النهر وتتمكن من تنفيذ مهامها.

2. أنواع العبور. إن أنواع عبور الأنهار والقنوات المائية هي العبور السريع، المدبر والتراجع، وبغض النظر عن نوع العبور فإن متطلبات التخطيط والإسناد الفني الهندسي المطلوبة متشابهة.

3. العبور السريع للأنهار أو القنوات المائية. يمكن تحقيق هذا النوع من العبور عندما تكون مقاومة العدو ضعيفة وعندما لا يشكل النهر مانعاً خطيراً وهو النوع المفضل للعبور. يمكن أن تستولي الكتيبة على المخاضات الموجودة أو الجسور وقد تستخدم أي وسائل عبور عضوية أو غير عضوية أو أي وسيلة مناسبة لتنفيذ العبور. قد تواجه الكتيبة فجوات صغيرة أو جداول، أو أنهار صغيرة تمنع الآليات من التقدم بشكل أكبر من الفجوات الكبيرة التي تتطلب عمليات بناء جسور واسعة تبعاً لطبيعة الأرض وموقف العدو. على كل وحدة أن تطلب معدات عبور متحركة لتمكنها من بناء الجسور بسرعة لكي تعبر

محظور

الفجوات الصغيرة، وتتمكن من استعادة الجسور لاستخدامها مستقبلاً. وهناك حاجة غالباً لإسناد مجموعة اللواء للكتيبة، ويتم التنسيق لذلك الإسناد في وقت مبكر قبل عملية العبور.

أ. العبور السريع للفجوات الجافة. الفجوات الجافة التي تواجهها الكتيبة عادة ما تكون خنادق وحفر مضادة للدبابات، وتشكل مجاري الأنهار والأودية الجافة معضلة لعبور الآليات. قد تستخدم مجاميع الألوية جرافات لتسوية أطراف الخنادق أو ردم الحفر. وقد تستخدم الكتائب الوسائل المتوفرة لفصيل الهندسة لردم هذه الخنادق والحفر، حيث يسمح ردم الحفر الجافة بمواد صلبة لعبور الآليات المقاتلة. قد تطلب الكتيبة عناصر إنشاء الجسور التعبوية لإسناد عملية العبور في حال وجود الفجوات الجافة الكبيرة وضفاف الجداول والخنادق والحفر والقنوات والجسور المنشأة/ المدمرة بشكل جزئي والموانع المشابهة. وعند إتمام المهمة، تترك الكتيبة الجسور التعبوية في مكانها عبر الفجوات، تحدد الكتيبة احتياجاتها من الجسور قبل ظهور الحاجة لها أو عند توقف زخم العملية.

ب. العبور السريع للفجوات الرطبة. تعتبر الأمور التالية عوامل تخطيط عامة للعبور السريع للفجوات الرطبة.

(1) عند عبور الآليات للقنوات المائية ينزل الماء منها بشكل سريع مما يؤدي إلى تغيير سريع بطبيعة الضفاف التي كانت صلبة عند بدء العبور بسبب الاستخدام المتكرر من نفس النقطة. إن وجود الوحل وعدم ثبات قشرة الأرض تعمل على التقليل من قدرة الآليات على التغلب على انحدار المرتفعات. عندما ينتخب موقع العبور في الفجوة الرطبة فإن عمق الماء هو أهم العوامل التي يتم أخذها بعين الاعتبار، وقد يتغير هذا العمق بسبب الوحل الموجود في القاع أو عدم انتظام قشرة الأرض بسبب الصخور والحفر.

(2) قد تعبر الكتيبة المانع المائي من نقاط متعددة، وتنفذ العبور حال وصول عناصرها إلى المانع. وأثناء عبور الجسم الرئيس للكتيبة للمانع المائي، تتواجد قوات قليلة لتوفير الحماية لمواقع العبور.

(3) في حال مواجهة مقاومة معادية صغيرة على ضفتي النهر، تحتاج الكتيبة إلى تطهير جميع قوات العدو من النهر لتنفيذ العبور السريع. بالإضافة إلى استغلال سرعة العبور وإمكانيات العدو المحدودة بالتأثير على عملية العبور.

محظور

4. العبور المدبر للأنهار والقنوات المائية. تعتبر مجموعة اللواء هي أصغر تنظيم يقوم بإجراء عملية العبور المدبر للأنهار. تقوم مجموعة اللواء بإجراء عملية العبور المدبر للأنهار عندما يكون العبور السريع غير ملائم أو حال فشل العبور السريع.

أ. تشمل خصائص العبور المدبر للأنهار ما يلي:

- (1) وجود مانع مائي كبير.
- (2) وجود مقاومة قوية لقوات العدو.
- (3) ضرورة تطهير مدخل ومخرج الضفاف من قوات العدو.

ب. تتضمن عمليات العبور المدبر للأنهار ما يلي:

- (1) التخطيط والسيطرة بشكل مركزي من مجموعة اللواء.
- (2) التحضيرات الشاملة والتي تتضمن الوقت اللازم لإجراء الاستطلاع والتمارين المكثفة.
- (3) حشد القوات ومعدات العبور.

ج. تنظيم قوة العبور المدبر. تتألف قوة العبور المدبر للأنهار من قوة الاقتحام، قوة إسناد المناورة، قوة رأس الجسر، وقوة الاختراق.

- (1) قوة الاقتحام. تقوم قوة الاقتحام بالعبور والسيطرة على الضفة البعيدة للنهر وتقوم بالقضاء على نيران العدو المباشرة في موقع العبور.
- (2) قوة إسناد المناورة. تقوم هذه القوة بتوفير النيران المساندة لقوة الاقتحام، وبتأمين خط رأس الجسر بعد نجاح الكتيبة بتأمين الضفة البعيدة بالنيران. كما تقوم هذه القوة بتوفير وسائل العبور، السيطرة على الحركة في موقع العبور وتنفيذ الإغماء. تتألف هذه القوة عادة من وحدات مناورة، هندسة، شرطة عسكرية ووحدات تنفذ الستار الدخاني، ووحدات من الدفاع الجوي.

- (3) قوة رأس الجسر. تقوم هذه القوة بالهجوم من منطقة إسناد المناورة لتأمين رأس الجسر والقضاء على نيران العدو المباشرة ومراقبة النيران غير المباشرة في منطقة العبور وتؤمن هذه القوة هدف رأس الجسر.

- (4) قوة الاختراق. عند الانتهاء من عملية عبور النهر أو القناة المائية وتأمين خط رأس الجسر، تقوم قوة الاختراق بعبور النهر خلف قوة رأس الجسر وتهاجم الأهداف خارج منطقة رأس الجسر، وعادة لا تكون هذه القوة جزءاً من الوحدة التي تقوم بتنفيذ عبور النهر بل هي قوة صديقة لاحقة تقوم بتنفيذ عملية استغلال النجاح.

محظور

د. معدات عبور الأنهار والقنوات المائية والجسور. تشمل متطلبات الكتيبة للقيام بعمليات عبور الأنهار والقنوات المائية ما يلي:

- (1) أن يكون الجسر قادراً على تحمل دبابة بوزن 60 طن (سواء كان موجوداً أو تم تركيبه).
- (2) قوارب مطاطية أو حبال للتأمين والانقاذ.
- (3) توفر جسور مؤقتة (مقدمة من مجموعة اللواء أو المستوى الأعلى) ومعدات تجسير.

عمليات الاتصال مع القوات الصديقة

5. الاتصال هي عملية تتضمن الالتقاء مع قوات أرضية صديقة (أو قادتها أو ممثليها المعيّنين)، وتنفيذ مجموعة القتال/ الكتيبة نشاطات الاتصال بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة اللواء. تنفذ الكتيبة هذا النوع من العمليات من أجل ما يلي:

- أ. الاتصال مع قوات صديقة متقدمة قامت بتأمين أهدافها.
- ب. الاتصال مع القادة لتنسيق عملية التبديل في الموقع.
- ج. الاتصال مع وحدات متحركة ملحقه بالكتيبة أو منفصلة عنها.
- د. الاتصال مع وحدات تتحرك للأمام أثناء مهمة لاحقة ومساندة.
- هـ. الاتصال مع وحدة متحركة للمساعدة في فك الطوق لقوات صديقة محاصرة.
- و. الاتصال مع وحدات اجتمعت على نفس الهدف أثناء الهجوم.
- ز. الاتصال مع وحدات تنفذ المرور من خلال الخطوط الدفاعية أو خطوط الانسحاب.
- ح. الاتصال مع وحدات/ عناصر الاستطلاع أمام الجسم الرئيس للكتيبة.

6. مراحل عمليات الاتصال. تتألف عمليات الاتصال من ثلاث مراحل هي:

- أ. المرحلة الأولى. (إشارات التمييز والتعارف البعيدة). تقوم الكتيبة وبقية العناصر المشتركة في عمليات الاتصال بتأسيس الاتصالات قبل أن يصلوا إلى مدى النيران المباشرة. يراقب العنصر الأمامي في كل قوة اتصال شبكة اتصالات ببقية عناصر القوات الصديقة، وعادةً ما توضح إشارات التمييز والتعارف في أمر العمليات الفقرة الخامسة (القيادة والاتصالات)، ويمكن إدانة الاتصالات في هذه الظروف عادة باستخدام الأجهزة اللاسلكية بصورة أساسية، وعندما لا يكون ذلك ممكناً يتم إجراء الاتصالات باستخدام الإشارات الضوئية أو علامات تمييز مرئية متعارف عليها مسبقاً أو من خلال عناصر الارتباط.

محظور

ب. المرحلة الثانية. (التنسيق). في الفترة التحضيرية وقبل البدء بالحركة لنقطة الاتصال، يجب على الكتيبة وبقية العناصر تنسيق المعلومات التعبوية الضرورية التالية:

- (1) علاقات القيادة.
 - (2) موقف العدو.
 - (3) أنواع وأعداد آليات القوات الصديقة.
 - (4) توزيع القوات الثابتة إذا كانت هناك وحدة ثابتة (المواقع الدفاعية، قوات الأمن، الدوريات وغيرها).
 - (5) الطرق لنقاط الاتصال ونقاط التجمع في حال فقدان الاتصالات.
 - (6) إجراءات السيطرة على النيران.
 - (7) إشارات التمييز والتعارف المختلفة.
 - (8) معلومات الاتصالات.
 - (9) الموقع النهائي لنقطة الاتصال ونقطة التجمع في حال فقدان الاتصالات.
 - (10) أي تعليمات تنسيق خاصة مثل تعليمات المناورة أو طلبات الإسناد الطبي.
 - (11) إشارات الاتصال البصرية أو المواقع البديلة للاتصال.
- ج. المرحلة الثالثة. (الحركة إلى نقطة الاتصال وتنفيذ الاتصال). تقوم عناصر الاتصال باتخاذ الإجراءات التالية:

- (1) تنفيذ التمييز البعيد باستخدام الأجهزة اللاسلكية.
- (2) تنفيذ تمييز قصير المدى (قريب) باستخدام الإشارة المعينة.
- (3) إكمال الحركة لنقطة الاتصال.
- (4) تأمين الحماية المحلية في نقطة الاتصال.
- (5) أي تنسيق إضافي وحسب الضرورة.

7. أشكال الاتصال. تأخذ عمليات الاتصال أحد الأشكال التالية:


أ. اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة.

- (1) لضمان قيام الكتيبة وبقية القوات الصديقة بالتجمع دون اشتباك بينها، تختار الكتيبة نقاط الاتصال في المواقع المحددة مع عناصر الحماية للقوة الثابتة مع مراعاة الإشارات المتفق عليها، انظر الشكل رقم (15). ويجب أن تكون هذه النقاط جاهزة ومميزة ومعروفة لكلا القوتين وأن تكون مؤشرة على الخرائط، ويجب أن تختار الكتيبة

محظور

نقاط اتصال بديلة في حالة وجود نشاطات معادية في المنطقة، ويعتمد عدد نقاط الاتصال التي يتم اختيارها على طبيعة الأرض وعدد الطرق المستخدمة من قبل قوة الاتصال.

(2) لتسهيل المرور السريع من الخطوط (لإجراءات السيطرة) ولتجنب الاشتباك غير المقصود بالقوات الصديقة، يجب على الأفراد في قوة الاتصال أن يكونوا على اطلاع ومعرفة تامة بإشارات وخطط التمييز والتعارف، وتساعد القوة الثابتة، عند الحاجة، بفتح الممرات في حقول الألغام أو إزالة الموانع المحددة وتوفير الأدلاء والطرق مع نقاط التفتيش وتعيين مناطق التجمع.




الشكل رقم (15) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة

ب. اتصال قوتين متحركتين. تعتبر عملية اتصال قوتين متحركتين من أصعب العمليات، انظر الشكل رقم (16). وتنفذ الكتيبة عادة هذه العملية لإكمال تطويق قوة معادية. تؤسس الكتيبة نقاط اتصال رئيسية وبديلة للقوتين المتحركتين على الحدود في المكان المتوقع للالتقاء، وكلما اقتربت الوحدات من بعضها بعضاً، تنسق الوحدات إجراءات السيطرة فيما بينها لتجنب الرماية على بعضهما ولضمان عدم انسحاب العدو.

محظور

8. الإجراءات بعد الاتصال.

- أ. قد تقوم الوحدات عندما تنهي الكتيبة والوحدات الصديقة الأخرى الاتصال بالانضمام أو المرور أو الالتفاف أو مواصلة الهجوم.
- ب. يعين قائد مجموعة اللواء قيادة واحدة لقوات الاتصال بعد إتمام عملية الاتصال، وتخصص مجموعة اللواء الواجبات لها ضمن حدود منطقة العمليات.



الشكل رقم (16) اتصال وحدتين متحركتين

عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة

9. هي عملية تقوم فيها وحدة بالمرور من خلال موقع وحدة أخرى. يحدد اتجاه الحركة بالنسبة للعدو هل سيكون المرور للأمام أم للخلف، مثال المرور للخلف هو تراجع الكتيبة من خلال الحد الأمامي لمنطقة المعركة الرئيسية، ومثال المرور إلى الأمام هو حركة قوة الاحتياط من خلال القوات المدافعة لتنفيذ الهجوم المعاكس.

محظور

10. اعتبارات التخطيط. تأخذ الكتيبة بالاعتبار العوامل والإجراءات التعبوية التالية عند التخطيط للمرور من خلال مواقع القوات الصديقة:

- أ. يجب أن يسهل المرور التحول للمهام اللاحقة من خلال استخدام ممرات متعددة وتجنب الازدحام الكبير الذي يؤدي إلى التأخير أو تشكيل الوحدات أهدافاً واضحة للعدو يسهل تدميرها وإيقاع خسائر كبيرة فيها.
- ب. استخدام أساليب الخداع مثل استخدام الدخان لتعزيز الحماية أثناء المرور.
- ج. تنسيق وتبادل المعلومات حول الموانع بما فيها موانع قوات العدو والقوات الصديقة، والممرات الموجودة أو طرق المرور وتوجيهات المرور.
- د. تحديد مسؤوليات إجراءات الإمداد مثل إنقاذ الآليات أو إخلاء المصابين بوضوح لكل من وحدة المرور والوحدة الثابتة في طرق المرور.

11. الاستطلاع والتنسيق. تشمل عناصر المعلومات الخاصة بالتنسيق ما يلي:


- أ. حجم وتأليف الوحدة المارة، عدد ونوع الآليات وعدد الأفراد الذين سيقومون بالمرور.
- ب. وقت وصول وحدة المرور.
- ج. أماكن مواقع الهجوم أو مناطق التجمع.
- د. موقف العدو الحالي.
- هـ. الموانع.
- و. خطة ومهمة الوحدة الثابتة.
- ز. أماكن ممرات الحركة، نقاط الاتصال، نقاط المرور وطرق المرور.
- ح. متطلبات الأدلاء.
- ط. ترتيب الحركة للمسير.
- ي. الإجراءات المتوقعة عند الاشتباك مع العدو.
- ك. متطلبات إسناد النيران المباشرة وغير المباشرة وتشمل موقع خط تحديد النيران.
- ل. الظروف الكيميائية والبيولوجية والنووية.
- م. إمكانيات الإسناد القتالي والإسناد الإداري القتالي المتوفرة ومواقعها.
- ن. معلومات الاتصالات.
- س. معايير تسليم المعركة وموقع خط تسليم المعركة.

محظور

12. المرور للأمام من خلال القوات الصديقة. تتحرك وحدة المرور إلى منطقة تجمع خلف الوحدة الثابتة وذلك عند المرور للأمام وضمن الإطار التالي. انظر الشكل رقم (17).

أ. يتحرك أفراد الارتباط المخصصين إلى الأمام للاتصال مع الأدلاء وتأكيد معلومات التنسيق مع الوحدة الثابتة، يقوم الأدلاء بعدها بقيادة عناصر المرور من خلال طرق المرور المخصصة.


ب. تتحرك الكتيبة للأمام بسرعة باستخدام الحركة التعبوية والتشكيل المناسب والمعلومات مع المحافظة على الحد الأدنى من استخدام الأجهزة اللاسلكية، تسيطر الكتيبة الثابتة على نيرانها حتى عبور خط تسليم المعركة أو خط تنسيق النيران للقوة المارة من خلاله لتجنب الإصابة بالنيران الصديقة. عندما تسمح خطوط ونقاط المرور تندمج الوحدة في نقطة الالتقاء ومن ثم تنفذ حركة تعبوية حسب الأوامر. القوة المتحركة لا تشتبك مع العدو حتى عبور خط تسليم المعركة وبالتنسيق مع الوحدة الثابتة.



الشكل رقم (17) المرور إلى الأمام من خلال القوات الصديقة

محظور

13. المرور إلى الخلف من خلال القوات الصديقة. عند المرور للخلف تتحرك وحدة المرور بعيداً عن العدو ومن خلال الوحدة الثابتة التي تحتل مواقع دفاعية ثابتة، وقد تستمر وحدة المرور بالتماس مع العدو أثناء عملية المرور. تستمر وحدة المرور بالحركة باتجاه نقاط المرور بعد التنسيق، يتم توجيه مدافع الوحدة المارة دائماً باتجاه العدو، وتكون وحدة المرور مسؤولة عن حمايتها المحلية حتى المرور من خلال خط تسليم المعركة. في حال تم توفير أدلاء من قبل الوحدة الثابتة قد تقوم وحدة المرور بالتوقف لمدة قصيرة للاتصال والتنسيق معهم. تتحرك وحدة المرور بسرعة من خلال نقاط وطرق المرور إلى موقع محدد خلف الوحدة الثابتة، انظر الشكل رقم (18).



الشكل رقم (18) المرور إلى الخلف من خلال القوات الصديقة

محظور

التبديل في الخطوط الأمامية

14. هو عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناءً على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجري تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة). تجرى العملية ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

15. يمكن إجراء التبديل في الدفاع الثابت إذا كان العدو على تماس قريب، أما في الدفاع المتحرك فيمكن ذلك في المراحل الأولى للتماس، ويصبح التبديل مستحيلاً بعد اختراق العدو. تقل فاعلية الدفاع خلال عملية تبديل وحدة على تماس مع العدو، كما تزيد فرص الارتباك ووقوع الخسائر.

16. لتجنب الفوضى والارتباك وللتقليل من درجة تعرض القوات أثناء عملية التبديل، يجب وضع الخطط الدقيقة، إجراء التنسيق والاستطلاع بصورة مكثفة. من المفضل دائماً إجراء عمليات التبديل في الخطوط الأمامية ليلاً، أو خلال أوقات الرؤية المحدودة.

17. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجة، ويستطيع تبديلها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

18. أسباب التبديل. فيما يلي الأسباب الرئيسة للتبديل:

أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.

ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.

ج. لإعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل مشاة/ مشاة آلية/ دبابات.

د. حشد القطعات لعملية في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.

19. أنواع التبديل. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت كما يلي:

أ. من حيث الحجم والصنف.

(1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجماً وصنفاً.

(2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفاً أو حجماً.

ب. من حيث الوقت.

(1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.

(2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

محظور

20. يعتمد نوع التبديل على ما يلي:

- أ. الموقف التعبوي.
- ب. طبيعة وحجم ونوع معدات الوحدات.
- ج. السرعة المطلوبة للتبديل (الوقت).

21. مبادئ التبديل.

أ. السريّة. يمكن إخفاء عملية التبديل عن العدو من خلال استمرار الوحدة الخارجة بالأعمال اليومية العادية وذلك في الليالي التي تسبق عملية التبديل. يمكن اتباع الإجراءات التالية للحفاظ على السريّة وخداع العدو:

- (1) تنفيذ العملية في الظلام أو في حالة الرؤية المحدودة.
- (2) استمرار النشاط العادي، يشمل ذلك حركة الدوريات، نشاط شبكات الاتصالات والتنقل الروتيني.
- (3) فرض قيود على جماعتي الاستطلاع والمقدمة، ولكن من البديهي أن يتعارض ذلك مع الحاجة للاستطلاع في كل مستوى.
- (4) يجب على الوحدة الداخلة عدم استخدام شبكة اتصالاتها حتى انتهاء التبديل.
- (5) ضبط وتسجيل أهداف المدفعية والهاونات يجب أن يتم بعد انتهاء التبديل في حال وجود ضباط رصد.

ب. التوقيت. يساعد التبديل ليلاً على إدامة السريّة، ويعتمد القرار على العوامل التالية:

- (1) مقارنة قيمة الظلام مع إمكانات مراقبة العدو الليلية (بوسائل حديثة).
- (2) مدى ضرورة سرعة التبديل لوحدة في تماس مع العدو. قد يفرض الموقف سرعة التبديل، ولهذا قد تجرى العملية نهاراً، وباستغلال الدخان، وأية وسائل تساعد على إخفاء العملية، تنطوي هذه العملية على مخاطرة وصعوبة كما أن الوقت المتوفر لاستطلاع القادة يكون قليلاً.
- (3) ساعات الظلام في الليلة الواحدة يجب اعتبارها وهل تكفي لعملية التبديل أم يلزم ليلة أخرى.
- (4) إذا كانت السيطرة الجوية للعدو، يفضل التبديل ليلاً، إلا إذا تمكن القائد من حشد قوة كافية من معدات الدفاع الجوي لحماية العملية.

- أ. إن الحاجة للتوازن ضرورية جداً وهي التي تؤثر على قرارات القائد المتعلقة بالأمن والتوقيتات والسيطرة. إذا كانت الوحدة متوازنة تكون قادرة على رد الفعل السريع خلال التبديل.
- ب. الأمن. يجب التخطيط بعناية للأعمال والإجراءات التي ستتخذ في حالة تدخل العدو خلال التبديل، إن التخطيط يشمل إدامة الاحتياط ونار الإسناد والمراقبة.
- ج. الوقت المتوفر للتبديل. غالباً تكفي ليلة واحدة للتبديل، إلا أنه من الأفضل استغلال الليلة السابقة أو قبلها لتحريك جماعات المقدمة وربما بعض المعدات. إذا سمحت الظروف (في حالة التبديل خلال ليلتين) يجب البدء بتبديل وحدات العمق أو الاحتياط، كذلك المدفعية والوحدات الإدارية. إن هذا العمل يساعد على استمرار الأعمال العادية في الأمام، واستغلال خبرة الوحدات الأمامية لمواجهة أي هجوم، يتم تبديل الوحدات الأمامية في الليلة الثانية. إذا كان التبديل سيتم في ليلة واحدة قد يكون من الضروري تبديل كافة الوحدات في وقت واحد تقريباً حتى تتمكن الوحدة الخارجية من إخلاء المنطقة قبل الضوء الأول. يعتمد أسلوب تبديل الوحدات والوحدات الفرعية على الوقت المتوفر والموقف. ويجب المحافظة على قوة وتوازن الدفاع طيلة العملية.
- د. السيطرة. القاعدة الأساسية هي بقاء القائدين معاً خلال عملية التبديل. يمارس قائد الوحدة الخارجية القيادة حتى يحين وقت تبديل مسؤولية القيادة المحدد، ويبقى حتى يتم إخلاء وحدته كاملة، ويستطيع ترك الموقع إذا لزم وجوده في مكان آخر، تبقى وسائل الاتصال للوحدة الخارجية عاملة حتى تنهي الوحدة الداخلة تأسيس وسائل الاتصال الضرورية للسيطرة، وقد يكون ذلك في موقع جديد للقيادة. ومن المهم أيضاً وضع خطط وإجراءات سيطرة على التحركات والتنقل مشتركة، وذلك لتفادي الارتباك والازدحام على الطرق. وتشمل الترتيبات التالي:

- (1) السيطرة على السير.
- (2) التوقيتات.
- (3) الطرق وأسبقيات الاستخدام.
- (4) مناطق التجمع.
- (5) الأدلاء.
- (6) الاستخدام المشترك لوسائل النقل كلما كان ذلك ملائماً.

- أ. التوقيتات.
- ب. استخبارات المعركة.

محظور

- جـ. أمن الاتصالات.
- د. خطط الخداع.
- هـ. خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- و. المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- ز. الاستطلاع والإيجاز.
- ح. خطط التنقل والسيطرة على التحركات.
- ط. أسلوب الإدامة.
- ي. تبديل الوحدات الإدارية.
- ك. مناطق المخابئ الطارئة.
- ل. موقع القيادة وتبديلها.

التخطيط للتبديل

24. الاعتبارات. يجب على القادة وضباط الأركان اعتبار الجوانب التالية عند وضع خططهم:

- أ. إصدار أوامر إنذارية مبكرة شاملة التوقيتات.
- ب. التخطيط المشترك بحيث يتم وضع الخطة بمشاركة الوحدات المعنية.
- جـ. اعتبار تسلسل عملية التبديل.
- د. أسلوب تغيير المسؤولية القيادية.
- هـ. إجراءات السيطرة والضبط.
- و. خطة الأمن والخداع.
- ز. خطة التحركات وتخصيص الطرق.
- ح. الإسناد بالنيران خلال مرحلة التنفيذ.
- ط. ترتيبات الشؤون الإدارية.

25. الأمر الإنذاري. يشمل الأمر الإنذاري على ما يلي:

- أ. التوقيتات العامة لعملية التبديل.
- ب. الأسبقيات.
- جـ. الطرق وأولوية الاستخدام.
- د. حجم جماعة المقدمة.
- هـ. أية إجراءات خاصة للإسناد.

محظور

26. التخطيط والتنسيق المشترك. إن التخطيط المشترك يبدأ بإرسال جماعة المقدمة من الوحدة أو التشكيل الداخل إلى منطقة الوحدة أو التشكيل الخارج. إن حجم وتكوين جماعة المقدمة قد يختلف وفقاً للظروف، والموقف التعبوي، لكنه يضم في العادة ضباط قيادة الكتيبة والقادة والذين يقومون بدورهم بإجراء الاستطلاع، ووضع الخطط المشتركة لعملية التبديل. يفتح مركز قيادة الوحدة الداخلة بقرب مركز قيادة الوحدة الخارجة وذلك للتخطيط والتنسيق المشترك. يتم تبادل ضباط الارتباط في وقت مبكر ويبقى ضابط الارتباط مع التشكيل الداخل حتى يصبح ملماً تماماً بالمنطقة والموقف التعبوي.

27. جماعة المقدمة. يجب إيجاز جماعة المقدمة، وتحريكهم معاً إلى الأمام وقد تدعو الضرورة لإرسالهم على مراحل، ويختلف تأليفها إلا أنه يفضل إرسال أكبر عدد من القادة (لكل المستويات) لمشاهدة المنطقة والتنسيق مع نظرائهم وكلما تحقق ذلك يكون التبديل أسرع. قد تتألف جماعة المقدمة للكتيبة من الآتي:

- أ. قيادة الكتيبة. القائد، ضابط الاستخبارات، وقد يعود ضابط الاستخبارات للخلف لإيجاز جماعة الأمر.
- ب. سرية القيادة. القائد، قائد جماعة الإشارة، مأمور أجهزة، قادة فصائل أسلحة الإسناد العضوية.
- ج. السرايا. قادة السرايا وقادة الفصائل وعداؤون.
- د. أسلحة الإسناد. قائد سرية الإسناد المباشر، قائد فصيل الهندسة، مسيطر الهجوم النهائي المشترك إن وجد، بالإضافة إلى ضباط الرصد الأماميين.
- هـ. قد يقرر القائد اصطحاب أعضاء الدوريات التي ستخرج خلال التبديل وأدلاء لقيادة الكتيبة وجماعة الخطوط.

28. واجبات جماعة المقدمة. الواجب الرئيس لكل عضو في الجماعة هو مقابلة نظيره في الوحدة الخارجة، وجمع كل المعلومات والاستخبارات الممكنة لإجراء التبديل بهدوء ونظام وسرعة. أعضاء الجماعة يجهزون قائمة بالنقاط التي تهمهم (حسب مستوى كل منهم) قبل الحركة للأمام.

29. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل موقع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن أن يتم تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف في كل الحالات، وعند إقرار أسلوب التبديل يجب على القادة اعتبار ما يلي:

- أ. المهمة التالية للتشكيل أو الوحدة الخارجة مع اعتبار خاص لقوة الأفراد وحالة المعدات.
- ب. المهمة التالية للوحدة الداخلة.

محظور

جـ. قدرة العدو في كشف عملية التبديل والتدخل ضدها.

د. خصائص وطبيعة الأرض.

هـ. الحاجة إلى تغيير الأسلوب النمطي لعملية التبديل.

30. الاستخبارات. على الوحدة الخارجية وضع كل الاستخبارات والمعلومات المتيسرة تحت تصرف الوحدة الداخلة.

31. الإسناد الناري. يجب على ضباط الارتباط وضباط الرصد الأماميين من الوحدات الداخلة الوصول مبكراً حتى يمكنهم التعرف على خطة النيران. قد تصدر قيادة المستوى الأعلى أوامر باستمرار لوحدة النيران التابعة للقوات الخارجية بالاستمرار في مواقعها لإسناد أية عمليات لاحقة، في تلك الحالة يجب اختيار مواقع انفتاح الوحدات الجديدة بعناية، لتجنب التحشد في منطقة ضيقة. تسلم أكداً ذخائر المدفعية للوحدات الجديدة الداخلة إذا كانت عيارات المدفعية متشابهة.

32. تبديل المعدات. إن الوقت المتوفر لعملية التبديل إضافة للظروف الأخرى خاصة الحماية قد يدعو لتبادل بعض المعدات الأساسية بين الوحدات الداخلة والخارجة، عموماً فإن سياسة تبادل المعدات تصدر من القيادة القائمة على أمر التبديل. يجب تحديد التبادل في نطاق ضيق، قد يشمل معدات المراقبة، منصات بعض الأسلحة، معدات وهوائيات أجهزة الاتصالات وأية معدات ثابتة أخرى.

33. المواد والخدمات. يجب التنسيق ووضع الإجراءات المطلوبة بين قيادات وحدات التبديل لتشمل مواد الإدامة والأكداً، استخدام المنشآت، تنقل الوحدات الإدارية، إرجاع الآليات والمعدات المعطوبة. من المهم أيضاً تنسيق الاستخدام المشترك لوسائل النقل.


34. ترتيبات السيطرة. تعين طرق مستقلة للآليات خاصة المدرعة وأخرى للمشاة لاستخدام الوحدتين الداخلة والخارجة. تعتمد ترتيبات السيطرة على هذه الطرق ومدى استخدامها من الوحدتين على التوقيات وطبيعة الأرض، وهل ستكون المشاة راجلة أم محمولة، وفي حالة تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية، انظر الشكل رقم (19):

أ. مناطق الانتظار. تلزم مناطق انتظار الكتيبة والسرايا.

ب. مناطق الالتقاء. تكون لمستوى السرية والفصيل. يجرى التقاء فصائل الدبابات في منطقة التقاء السرية.

جـ. خطوط الإخبار. للإخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية.

محظور



الشكل رقم (19) ترتيبات السيطرة للتبديل في مستوى كتيبة دبابات

35. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلة مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجة. يلزم استخدام الإشارات المضيفة التي تؤمن من الوحدة الداخلة، وتجلب مع جماعات المقدمة.

36. الأدلاء. يقع تأمين الأدلاء على عاتق الوحدة الخارجة ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الأدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، ومناطق الالتقاء وللأمام، كذلك معرفة مناطق الانتظار والطرق منها وإليها.

37. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة تفقد فرق القتال/ السرايا أو في منطقة التقائها، كل ممثل يسير مع فصيل للأمام.

محظور

38. الاتصالات. تلزم الاتصالات اللاسلكية لكافة نقاط السيطرة. كلا الوحدتين تؤمنان هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجة تكون لأطول مدة ممكنة عندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلكية بين نقاط السيطرة وقيادة الكتيبة، ولزيادة الحماية فإنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

39. الحماية.

أ. الحماية ضرورية على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على معلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال التبديل. من الإجراءات الضرورية تحديد حجم وحركة جماعات المقدمة، واستخدام آليات الوحدة الخارجة كلما أمكن وحتى نهاية التبديل، ومنع وصول ناقلات الأفراد. للمواقع الأمامية خلال التبديل. وتعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو.

40. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين وتكون عادة كالتالي:

أ. الفصيل. بعد تبديله بالكامل.

ب. فريق السرية. بعد أن يتم تبديل أكثر من نصف السرية.

ج. الكتيبة. بعد تبديل سريتين على الأقل، ويكون قائد الوحدة الداخلة قد تهيأ لاستلام مسؤولية الدفاع.

41. نيران الإسناد.

أ. المدفعية. تعتمد الوحدة الداخلة خلال تبديلها على المدفعية لدرجة كبيرة خاصة ليلاً لمنع تدخل العدو. إذا كان تبديل مدفعية الإسناد المباشر سيتم مع تبديل الوحدة فيجب تسليم المراسد لضباط الرصد خلال النهار، أو يبقى ضابط رصد الوحدة الخارجة حتى اليوم التالي. من المهم مشاهدة الأهداف الدفاعية على الأرض، وعدم الاكتفاء بأرقام الأهداف المحددة على الخارطة.

ب. الهاون. تُعامل المراسد كما جاء بالنسبة للمدفعية. قد يجرى تسليم صواني الهاون للوحدة الداخلة إذا كانت مثبتة بشكل جيد في الخنادق.

42. حقول الألغام.

أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.

ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، هذا يشمل مواقعها، وأنواعها، حدودها وممراتها. من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

عمليات التنقل للكتيبة

43. تعتمد درجة المناورة للكتيبة على الإمكانيات والموارد المتاحة للتنقل مع إدامة الأفراد والمعدات ومقدرة ضباط قيادة الكتيبة على تنفيذ المهمة، وتقوم الكتيبة بتنفيذ نوعين من التنقل وهما الإداري والتعبوي.

أ. التنقل الإداري. حركة القوافل والوحدات الإدارية اللازمة لإسناد عمليات الكتيبة. لا تكون مثل هذه التحركات آمنة من هجمات العدو الأرضية. وقد يستوجب الأمر تأمين مفارز الحماية وخاصةً في المناطق الامامية. ويمكن ان تنتقل الكتيبة تنقل اداري وعلى جرارات/ حاملات الدبابات من مكان لأخر لتلبية متطلبات مهمة معينة.

ب. التنقل التعبوي. هو حركة الكتيبة من منطقة الى أخرى بمجموعات تعبوية وهي بكامل جاهزيتها القتالية، حيث تنظم السرايا والأليات والتجهيزات بشكل يسهل استخدامها في حال الاشتباك أو التدخل من قبل العدو، ويستخدم التنقل التعبوي عندما تكون القطعات المتنقلة ضمن تأثير قوات العدو الأرضية أو عندما يكون الانفتاح ضرورياً سواء كان أثناء الحركة أو حال الانتهاء منها.

ج. يخطط ضباط العمليات في الكتيبة عمليات التنقل التعبوي، يكون لدى قائد سرية القيادة واجب أساس في التخطيط للتنقل الإداري، ولكنه ينسق خطته مع ضباط قيادة الكتيبة وضباط الاختصاص الآخرين.

44. نظام التنقل. تنتقل التشكيلات والوحدات بنظام الرتل أو بنظام التسلسلات.

أ. التنقل بنظام الرتل. مجموعة من الآليات تنتقل بقيادة قائد واحد في نظام مسير تتعاقب فيه العناصر المتحركة على نفس الطريق وفي نفس الاتجاه، ويمكن أن تنتقل الكتيبة عبر طرق متعددة لتقليل وقت إنهاء التنقل. يمكن تشكيل رتل كبير مكون من عدد من التسلسلات، كل واحد منها تحت سيطرة قائد سرية.

ب. التنقل بنظام التسلسلات. التسلسل هو رتل رئيس من القافلة نظم كوحدة منفردة تحت سيطرة قائد معين ويخصص له رقم للدلالة لأغراض التخطيط والتنظيم والسيطرة.

ج. تنفيذ التنقل.

(1) قبل تنفيذ التنقل. قبل بدء التنقل تستطلع كل وحدة في التسلسل طريقها لنقطة البدء وتقرر الوقت الدقيق للوصول إليها. يحدد أمر التنقل الوقت الذي سيصل فيه التسلسل إلى نقطة البدء ثم يخليها، بعد ذلك يحدد قائد التنقل الأوقات التي ستصل فيها كل وحدة في التسلسل لنقطة البدء ووقت إنهاء تجاوزها وتصدر هذه التوقيتات في أمر

محظور

التنقل. يعتبر وقت الوصول لنقطة البدء حاسماً، يجب على كل وحدة أن تصل وتخلي نقطة البدء في الوقت المحدد، وإلا سيتأخر تنقل العناصر الأخرى.

(2) أثناء التنقل. تتحرك الوحدات على سرعات ثابتة يتم تحديدها في أمر التنقل، حيث تحافظ على فواصل زمنية ومسافة مناسبة بين وحدات تشكيل الرتل. قد تواجه العناصر الموجودة في الرتل أنواع مختلفة من الطرق والموانع، مما يؤدي إلى حركة أجزاء مختلفة من الرتل بسرعات مختلفة في نفس الوقت، قد ينتج عن ذلك حركة وفواصل غير منظمة. يوضح أمر التنقل نقطة البدء، نقطة الانتشار، معدل السرعة، نقاط السيطرة، النقاط الحرجة، الوقفات، طرق التنقل والمسافات وغيرها، تؤمن الكتيبة الحماية الجوية والأرضية أثناء التنقل.

45. تنظيم تشكيل الرتل. يتألف التنقل بتشكيل الرتل من أربعة عناصر بغض النظر عن حجم الوحدة وهي جماعة الاستطلاع، جماعة المقدمة، الجسم الرئيس وجماعة المؤخرة. ينظم المسير بنظام الرتل للمحافظة على تماسك الوحدة والتجميع للواجب بما يتوافق مع متطلبات المهمة. تُعطى عناصر الرتل أرقاماً أو أحرفاً هجائية للتمييز لغايات التخطيط والتوقيتات والسيطرة.

أ. جماعة الاستطلاع. قد تدعم الكتيبة جماعة الاستطلاع بإمكانيات هندسية أو صيانة. تقوم جماعة الاستطلاع باستطلاع الطريق لتحديد الوقت المستغرق للتنقل، وسعة الطريق والجسور والأنفاق والتقاطعات وغيرها من النقاط التي تؤثر على التنقل، ومواقع العبّارات والمخاضات، وتحدد النقاط الحرجة بما فيها الموانع. يتم تأكيد نتائج استطلاع الطرق أيضاً من خلال المعلومات الناتجة عن دراسة الخرائط وتوجيهات مجموعة اللواء والاستطلاع الجوي. يجب أن توضح التعليمات لجماعة الاستطلاع طبيعة ومدى المعلومات المطلوبة والوقت والمكان المطلوب لتقديم التقرير.

ب. جماعة المقدمة. تتألف جماعة المقدمة عادة من ممثلين عن السرايا والوحدات الملحقة. تقوم هذه الجماعة باستطلاع المنطقة الجديدة مثل (منطقة التجمع، المواقع الدفاعية)، تقوم بتأشير مواقع الوحدات وتوجه عناصر تشكيل الرتل إلى المواقع الجديدة عند وصولهم.

ج. الجسم الرئيس. يتألف الجسم الرئيس من وحدات المناورة ووحدات الإسناد التابعة للكتيبة مع النقلات التابعة لها ومواقع قيادات الكتيبة. قد تتحرك آليات الوقود المطلوبة لإعادة التزود بالوقود أثناء المسير غير التعبوي قبل الوقت المحدد لتأسيس نقطة إعادة تزود بالوقود كمحطة خدمات.

محظور

د. جماعة المؤخرة (الوحدات الإدارية). تتكون جماعة المؤخرة عادة من عناصر الخدمات الإدارية والإسناد الطبي حيث يكون عملها هو إنقاذ الآليات المعطلة.

(1) الأعطال الميكانيكية. عندما تتعطل الآلية ولا يمكن إصلاحها أو سحبها، يتم تحريكها خارج الطريق ووضعها في منطقة محمية، حيث يبقى السائقون وأفراد الطاقم مع آلياتهم ويجب أن يكونوا مزودين بالمياه والطعام الكافي. يقوم مسؤول النقلات والمقاتلة بإرسال تقرير إلى قائد سرية القيادة/ ضابط الإدارة والامداد يبين فيه مكان الآلية وسبب تركها في الخلف مع نوع العطل.

(2) الإنقاذ. حالما تنهي جماعة المؤخرة المسير على الطريق، تكون أولوية الصيانة هي إنقاذ الآليات المعطلة، بحيث لا ينتهي المسير التعبوي للآليات حتى تصل جميع الآليات المشاركة في المسير إلى نقطة النهاية.

46. أساليب المسير التعبوي على الطرق. إن الهدف أو الغاية من إجراء المسير على الطرق هو التنقل من مكان لآخر وتركه بسرعة وليس للحصول على تماس مع العدو. تنفذ الكتيبة عمليات المسير على الطرق بسرعات ثابتة وفواصل زمنية منتظمة، كما تقوم الكتيبة أيضاً بتنظيم عمليات المسير على الطرق لتلبية متطلبات المهمة ولتوفير سيطرة منظمة عليها. تقسم أساليب المسير التعبوي على الطرق إلى ثلاثة أنواع هي: الرتل المتراص (المغلق)، الرتل المفتوح والتسريب.

أ. الرتل المتراص (المغلق). في هذا الأسلوب تكون المسافة بين الآليات قصيرة بحيث تكون بين الآلية والتي تتبعها حوالي 25 متر نهاراً، أما في الليل فتكون بالقدر الذي يستطيع فيه السائق مشاهدة ضوء الآلية التي أمامه عندما تكون الإضاءة الرئيسية مطفأة، وتستخدم المناظير الليلية إذا توفرت لأنها توفر تخفية من مراقبة العدو. يمكن استخدام هذا الأسلوب في التنقل التعبوي أو الإداري خلال ساعات الليل والإضاءة مطفأة ويعتمد هذا الأسلوب على الاستفادة القصوى من استيعاب الطريق، وعلى أي حال فإنه لا يؤمن الانتشار.

ب. الرتل المتباعد (المفتوح). في هذا الأسلوب يتم زيادة المسافة بين الآليات إلى أقصى درجة، ويمتاز هذا الأسلوب بأن مسافة الانتشار بين الآليات تتراوح تقريباً بين 50 إلى 200 متر، وتستخدم الكتيبة عادة هذا الأسلوب عندما تكون الطرق مؤشرة جيداً وفي حالات الرؤية الجيدة أثناء النهار وعندما يتوفر للوحدة أجهزة الرؤية الليلية والأشعة تحت الحمراء، ويجرى الموازنة في هذا النوع من الحركة بين الحاجة إلى وقت قصير في حالة الاشتباك وبين الانتشار.

ج. التسريب. لا يوجد تنظيم محدد لهذا الأسلوب، حيث ينفذ قائد الكتيبة أسلوب التسريب أثناء الحركة بإرسال الآليات بشكل منفرد أو بمجموعات صغيرة أو بفواصل منتظمة. يوفر

محظور

أسلوب الحركة بالتسريب أفضل دفاع سلبي ممكن ضد مراقبة وهجمات العدو ويفضل استخدامه في الحالات التالية:

- (1) إذا توفر الوقت الكافي وفسحة الطريق.
- (2) إذا تطلبت العملية أقصى درجة من الحماية، الخدعة والانتشار.

47. اعتبارات التخطيط. يتطلب التنقل على الطرق تخطيطاً شاملاً، حيث يقوم قائد وضباط الكتيبة بعمل تقدير موقف لتنفيذ التنقل من نقطة إلى أخرى ويتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي عند التخطيط للتنقل على الطرق:

- أ. متطلبات التنقل.
- ب. إمكانيات توفر وسائل النقل العضوية وغير العضوية.
- ج. أولويات تنقل الوحدة.
- د. موقف العدو وقدراته، والأرض والطقس.
- هـ. تنظيم الكتيبة.
- و. إجراءات الحماية قبل وأثناء التنقل وعند الوصول إلى نقطة التفرق.
- ز. تجمع الوحدات المشاركة.
- ح. الأعمال عند الوصول إلى نقطة التفرق.
- ط. الاتصالات.
- ي. الإدامة.

48. تسلسل عملية التخطيط. عند التحضير للمسير التعبوي على الطرق، تستخدم الكتيبة التسلسل التالي أثناء عملية التخطيط إذا سمح الوقت بذلك.

- أ. إعداد وإصدار أمر إنذاري (قد يكون شفويًا) بشكل مبكر قدر الإمكان لإعطاء الوحدات المرؤوسة الوقت الكافي للتحضير للمسير.
- ب. دراسة الطرق المحددة من قبل المستوى الأعلى وتحديد تنظيم تسلسل المسير.
- ج. إعداد وإصدار أمر التنقل.
- د. إعداد خطة تنقل مفصلة وخطة لمنطقة التجمع.
- هـ. تنظيم وإرسال جماعات الاستطلاع وجماعات المقدمة حسب الضرورة.

49. أمر التنقل. إن نسق أمر التنقل المستخدم في التنقل التعبوي يشابه أمر التنقل الإداري، ويتم إعداد أمر التنقل على ثلاثة أشكال إما كملحق لأمر العمليات أو كأمر تنقل منفصل أو كأوامر مجزأة.

محظور

50. إجراءات السيطرة. تُستخدم إجراءات السيطرة للمساعدة في السيطرة على الكتيبة أثناء المسير التعبوي على الطرق وكما يلي:

أ. المخططات. تشمل مخططات المسير على الطرق كحد أدنى نقطة البداية، نقطة الانتشار والطرق، ويتم تأشيرها على خارطة التنقل التعبوي.

(1) نقطة البدء. هي نقطة معروفة بشكل جيد تقع على طريق التنقل وتكون فيه حركة الآليات تحت سيطرة القائد المسؤول عن التنقل. يتم تشكيل الرتل وتمريره بشكل متتابع عند هذه النقطة وفي وقت مُعَيَّن لكل العناصر المشمولة في هذا الرتل. يجب أن يتم تمييز نقطة البدء بسهولة على الخارطة أو على الأرض. يجب أن تكون بعيدة بشكل كافٍ عن منطقة التجمع للسماح للوحدات لإعادة تنظيم نفسها والحركة بالسرعة والفاصل الزمني المفروضين عند الوصول إلى نقطة البدء.

(2) نقطة الانتشار/ التفرق. هي نقطة معروفة بشكل جيد تقع على طريق التنقل تقوم فيه العناصر بتشكيل رتل وتعود الصلاحيات إلى القائد المباشر. عند كل نقطة انتشار يستمر كل عنصر في الحركة للمكان المخصص له، وتُمكن الطرق المتعددة من نقطة الانتشار/ التفرق الوحدات من الانتشار بشكل أسرع والحركة إلى مناطق التجمع أو مناطق العمليات الخاصة بهم.

(3) الوقوفات المخططة. أثناء التنقل لمسافات طويلة، تتطلب الحاجة إلى وقفات مخططة لأغراض الراحة، ولتقديم وجبات الطعام، والتزود بالوقود في أماكن الحركة ولأغراض الصيانة. يجب مزامنة وقفات تناول الطعام والتزود بالوقود قدر الإمكان. يتم التخطيط للوقوفات المبرمجة على طول طريق التنقل لأغراض الصيانة والاستراحة أو لتنفيذ أوامر تنقل الكتيبة. في الوقفات المخططة، تتحرك الآليات والأفراد على جانب الطريق بينما يتم المحافظة على انتشار الآليات، ويتم توفير الحماية المحلية فوراً وتصبح الوحدة جاهزة للحركة في أي وقت.

(4) الوقوفات غير المخططة. يمكن أن يعود سبب الوقفات غير المخططة إلى تطورات غير متوقعة مثل وجود موانع أو ازدحام في السير أو عطل في المعدات أو تهديد جوي. إذا كانت الوقفة ضرورية، فإن الأولوية الأولى هي تأسيس الحماية.

(5) طرق القافلة. يتم رسم هذا الطريق على الخرائط.

(6) المدن الرئيسية والبلدات. يتضمن ذلك قائمة بأسماء المدن والبلدات على طول الطريق.

محظور

(7) نقاط الضبط والسيطرة. هي مواقع على طريق التنقل تستخدم كمرجع لتمرير المعلومات، قد يحدث عندها إعاقة للحركة، تداخل مع حركة التنقل أو مواقع يعتبر عندها عامل الوقت مهم جداً. تستخدم هذه النقاط كإجراءات ضبط بهدف السيطرة وإدامة الجدول الزمني للتنقل. يمكن استخدام الإشارات والدلالات في بعض هذه النقاط لضمان سير التنقل بشكل ملائم.

(8) المسافة بين نقاط الضبط والسيطرة. يتم تحديد المسافة بالكيلومترات بين نقاط الضبط والسيطرة المختلفة. تستخدم هذه المسافة المعروفة للمساعدة في إنفاذ الآليات، تمرير مواقع العدو وإيجاد الآليات المفقودة.

(9) اتجاه الشمال. يتم رسم سهم اتجاه الشمال على الخارطة وذلك لأغراض التوجيه. ب. الاتصالات. يعتبر استخدام المراسلين العسكريين والإشارات المرئية من الوسائل المفضلة أثناء عمليات التنقل على الطرق. بسبب استخدام العدو أجهزة الحرب الإلكترونية، تستخدم الكتيبة فقط جهاز الراديو اللاسلكي في حالات الطوارئ وعندما لا تستطيع استخدام وسائل أخرى للاتصالات. تستطيع الكتيبة أيضاً استخدام الأدلاء لإرسال الرسائل بين الوحدات المتحركة. وبسبب عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية، تبرز أهمية الأدلاء كطرق في السيطرة على سرعة مسير الوحدات والفواصل الزمني فيما بينها.

ج. السيطرة على الحركة. يمكن للكتيبة أن تعين أدلاء طرق وإشارات مرور في نقاط السيطرة المخصصة. يقوم الأدلاء في النقاط الحرجة بالمساعدة في تسهيل تدفق السير عبر طرق التنقل. قد تقوم الشرطة العسكرية أو أفراد سرية القيادة أو عناصر جماعة المقدمة بالعمل كأدلاء. يستخدم الأدلاء المعدات أو أدوات التأشير والتي تسمح لعناصر التنقل بالتعرف عليهم خاصة في الظلام الشديد أو في ظروف الرؤية المحدودة. عادة توجد هناك نقطة انتشار لكل قيادة تقوم بتنفيذ التنقل.

51. الحماية. أثناء التنقل تحافظ وحدات الكتيبة المشاركة بالتنقل على الحماية من خلال المراقبة، وتوجيه الأسلحة، والانتشار والتمويه.

أ. الدفاع الجوي. يتم تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية لتقليل نقاط ضعف الكتيبة للهجوم الجوي من قبل العدو. يقوم قائد الكتيبة بدمج خطة النيران وبشكل فاعل مع عناصر الدفاع الجوي لمجموعة اللواء. بالإضافة إلى ذلك يقوم أيضاً بضمان استخدام الكتيبة لإجراءات الدفاع الجوي السلبي. تمتلك كل آلية في التنقل التعبوي على الطرق حماية من الجو، يتم تعيين آليات محددة للقيام بواجبات الحماية الجوية أكثر من المراقبة الأرضية المتقدمة.

محظور

ب. الموانع. يجب أن تتجاوز الكتيبة الموانع ما أمكن. وفي حال عدم القدرة على تجنب هذه الموانع، تقوم وحدة قيادة التنقل وبشكل سريع بإجراء دفاع سريع وفتح ثغرة في المانع من خلال العمل مع هندسة الميدان إذا توفر ذلك. وبعد أن يتم فتح ثغرة في المانع من قبل وحدة قيادة التنقل، تقوم الوحدات الأخرى بالتحرك مع التقليل من سرعتها أو الحركة خارج الطريق ومراقبة شبكة قيادة الكتيبة اللاسلكية.

ج. نيران العدو غير المباشرة. إذا تعرضت الكتيبة للهجوم من قبل نيران العدو غير المباشرة، تقوم الوحدات المتحركة بالاستمرار في الحركة وتقوم بقية وحدات الكتيبة بمحاولة تجاوز مناطق تأثير القصف المعادي.

د. الهجوم الجوي المعادي. إذا تعرضت الكتيبة إلى هجوم من طائرات معادية أثناء عملية التنقل، تقوم الوحدات التي تتعرض للهجوم بالانتشار خارج الطريق والقيام بالدفاع السريع والاشتباك مع هذه الطائرات بكافة الأسلحة الآلية المتوفرة وعناصر الدفاع الجوي الملحقة، أما بقية الكتيبة فتقوم بالحركة لمناطق مخفية ومستورة حتى نهاية الاشتباك.

هـ. الآليات المعطلة. تقوم الوحدات المشاركة بالتنقل بتحريك الآليات المعطلة خارج الطريق والإبلاغ عن هذه الآليات وبالسريعة الممكنة، تقوم أيضاً بتأسيس إجراءات الحماية الضرورية وتعيين الأدلاء لتوجيه حركة التنقل. في حال إصلاح الآلية من قبل عناصر فصيل الصيانة تعود هذه الآليات للانضمام إلى الرتل وأما في حال عدم قدرة عناصر فصيل الصيانة على إصلاح الآلية تقوم بإخلاء الآلية إلى أقرب قاعدة متقدمة.

و. النقاط الحرجة. هي عبارة عن نقاط على طول طريق بالتنقل والتي تحد من الحركة وتعوقها. وتشمل هذه النقاط الجسور، التقاطعات، أماكن العبور والممرات الجانبية، تقوم الكتيبة بالتباطؤ في أوقات البدء أو تقوم بتعديل سرعة المسير من أجل تعويض الوقت الضائع أثناء عبور النقاط الحرجة.

ز. الرؤية المحدودة. تعمل وحدات الكتيبة وبشكل اعتيادي في ظروف الرؤية المحدودة والتي يسببها الظلام، الدخان، الغبار، الضباب، غزارة الأمطار أو تراكم الثلوج. تؤدي الرؤية المحدودة إلى التقليل من سرعة الحركة وزيادة الصعوبة في الملاحاة وتمييز نقاط التفتيش والمحافظة على الفواصل الصحيحة بين الوحدات. وحتى تستطيع القيادة والسيطرة التغلب على المعاضل التي تسببها محدودية الرؤية، يقوم القادة بتموضع أنفسهم مباشرة خلف عناصر المقدمة. قد يكون من الضروري استخدام إجراءات سيطرة مقيدة إضافية مثل زيادة نقاط التفتيش، وخطوط المراحل، واستخدام طريق واحدة.

اجتياز حقل الألغام

52. قد تصطدم القوات المهاجمة على الأهداف بحقول الحماية مما يتطلب أن يخصص جهد هندسي لفتح ثغرات للقوات المهاجمة وتفتح ثغرتي اختراق لكل سرية (2 ثغرة).

إجراءات اجتياز حقل الألغام

53. إسكات العدو. هو واجب تعبوي ينفذ برماية نيران مباشرة وغير مباشرة على الهدف لمنع أو تقليل فاعلية وتأثير نيران العدو ومراقبته ضد قواتنا ويجب إيلاء أهمية خاصة لإسكات مدفعية العدو.

54. الحجب/ الإغماء بالدخان. يستخدم الحجب لحماية قوة فتح الثغرة. بحيث يعيق الإغماء بالدخان مراقبة العدو لقواتنا وقدرته على الرؤية. وتتم هذه المرحلة كما يلي:

أ. تستمر المدفعية والهاون بالرمية لتوفير نار سائرة وغطاء دخاني على الهدف لتمكين فصائل المشاة الآلية وقوة فتح الثغرة من التحرك باتجاه الموقع المختار لفتح الثغرة في الحقل لتتمكن بعدها فصائل المشاة والدبابات من الاجتياز.

ب. تتكون قوة فتح الثغرة مما يلي:

- (1) فصائل الدبابات والمشاة الآلية (عند توفرها) تؤمن الحماية لجماعة فتح الثغرة.
- (2) جماعة الهندسة مع دبابة المهندسين والناسف الأفعواني.
- (3) البلدوزر المدرع.
- (4) الجسور المتحركة.
- (5) ونش الإنقاذ.
- (6) ناقلة الإسعاف.

55. مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة. يتم انتخاب منطقة الثغرة في حقل الألغام في مرحلة الاستطلاع بشكل عام، عند وصول قوة فتح الثغرة يتم انتخاب موقع الثغرة على الأرض من قبل جماعة الهندسة وتتخذ الإجراءات التالية:

أ. تستمر قاعدة الإسناد بتأمين الحماية والرمية على مواقع العدو في المنطقة البعيدة للمانع والتقليل من تدخل العدو في عملية فتح الثغرة.

ب. تقوم فصائل فصائل الدبابات والمشاة الآلية (عند توفرها) بتأمين الحماية القريبة لقوة فتح الثغرة.

محظور

56.

مرحلة فتح الثغرة. تتخذ الإجراءات التالية:

- أ. تتقدم دبابة الهندسة والتي تحمل ناسفين أفعوانيين معها وتقف على مسافة (80) متر تقريباً قبل الحقل على الجانب القريب وتطلق الناسف لفتح ثغرة في الحقل بطول (180) متر وعرض (6) أمتار ويعتمد ذلك على نوع الناسف وكمية المتفجرات التي يحملها الناسف ويحدد توقيتات فتح الثغرة وتعطي انتهاء فتح الثغرة بكلمة رمزية.
- ب. يحتاج إطلاق كل ناسف إلى (10) دقائق، وفي حالة زيادة عمق الحقل عن طول الناسف (180متر) فإن ذلك يحتم استخدام ناسف آخر لفتح ثغرة في الحقل ويتضاعف الوقت اللازم إلى (20) دقيقة أخرى.
- ج. تتحرك دبابة الهندسة بالناسف الثاني إلى موقع الثغرة الثانية والذي يكون بطول الثغرة التي يفتحها الناسف الأول متضمناً مسافة الأمان لدبابة المهندسين وتطلق الناسف لفتح الثغرة الثانية، ثم تترجع إلى موقع آمن.
- د. تقوم الهندسة بالتأشير السريع لتحديد جوانب الثغرة وتحديد مدخل ومخرج الثغرة التي تم فتحها في الحقل وتستعد لمساعدة قوة الاقتحام بالمرور من خلال الثغرة.
- هـ. تستمر قاعدة الإسناد ونيران الإسناد غير المباشرة بتوفير الأمن والحماية لقوة الثغرة أثناء تنفيذها.
- و. يتم اجتياز حقل الألغام من قبل السرايا بالكلمة الرمزية وحسب الأولوية المحددة مسبقاً.

60.

مرحلة الاقتحام.

- أ. تتكامل فصائل السرايا وتبدأ بالرمية المسددة على الأهداف مباشرة.
- ب. تتحرك فصائل الدبابات وتجتاز الثغرة بتشكيل خط منفرد تحت إسناد بقية الفصائل وتحتل مواقع رمي على الطرف البعيد.
- ج. تجتاز بقية الفصائل وحسب الأولويات من خلال الثغرة.
- د. ثم يتبعها قائد السرية وتستمر قاعدة الإسناد (فصائل الدبابات) بإسناد فصائل الاقتحام أثناء مرحلة الاقتحام النهائي، وبعدها تتوسع فصائل الدبابات على الهدف.
- هـ. تقوم أسلحة الإسناد غير المباشرة بالاستمرار بتقديم نار ساترة لحماية قوة الاقتحام ثم ترفع وتحول نيرانها إلى قوات العدو الموجودة في العمق لمنع أي تدخل أثناء مرحلة الاقتحام النهائي.
- و. تبقى جماعة الهندسة لتحسين الثغرة لتسهيل مرور آليات الإدامة والإنقاذ والإخلاء في مرحلة إعادة التنظيم ثم تلتحق بالموقع الدفاعي.

محظور

61. إعادة التنظيم. تنفذ السرايا الاقتحام حتى حدود التوسع وتؤسس مواقع رمي للآليات. عند احتلال الأهداف والقضاء على مقاومة العدو، تستعد السرايا لصد محاولات العدو شن هجوم معاكس لاستعادة الموقع، وحال وصول الفصائل وتطهير الأهداف، تتم إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف.

فتح الممرات والثغرات والفجوات في حقول الألغام

62. تختلف المفاهيم السابقة من حيث عرض المنطقة التي تنزع منها الألغام وكما يلي:
- أ. الممر. هو جزء من الحقل يتم نزع الألغام منه بعرض (60 سم) وقد يصل إلى (3.5متر)، لمرور المشاة بنظام الخط المنفرد في عمليات الاقتحام ويستخدم لمرور الدوريات الراجلة.
- ب. الثغرة. هي جزء من الحقل يتم نزع الألغام منه بعرض (6 متر) تقريباً وتستخدم لمرور الآليات من خلال الحقل ويمكن توسيعها إلى (12 متر) ليكون المرور باتجاهين.
- ج. الفجوة. هي جزء من الحقل خالٍ من الألغام أو يتم نزع الألغام منه بعرض (100متر) كحد أدنى، وتستخدم لمرور القوات بتشكيل تعبوي على المستويات الدنيا.

الفصل السابع

كتيبة الدبابات في
عمليات البيئات الخاصة

محظور

الفصل السابع

كتيبة الدبابات في عمليات البيئات الخاصة

عام

1. تمتلك كتيبة الدبابات القدرات اللازمة التي تساعد على العمل في مختلف البيئات العملية، وتُطبَّق المبادئ والميزات الخاصة بالأسلحة الموحدة في عمليات الطيف الكامل، ويساعد فهم البيئات المختلفة وطريقة التعامل مع مختلف الظروف على تقليل الخسائر ويعطي الكتيبة أفضلية نسبية على قوات العدو. يبين هذا الفصل المعلومات الأساسية لعمليات المناطق العمليات في البيئات الخاصة.

عمليات البيئات الساحلية

2. يعتمد مفهوم استخدام الدروع في البيئات الساحلية على استغلال المميزات التي تتمتع بها الدبابات خاصةً قابلية الحركة وقوة النيران وتأثير الصدمة لقهر العدو، ويتم تنسيق استخدامها مع باقي الأسلحة الموحدة (استطلاع مدرع، استطلاع جوي، طائرات عمودية، مشاة آلية، مدفعية وهندسة) من خلال تزويدها بشبكة اتصالات مرنة ونظام إداري متحرك. لمزيد من المعلومات حول دور وحدات الدبابات في البيئات الساحلية، يتم الرجوع إلى عقيدة القوات البرية - الدفاع عن الساحل.

عمليات البيئة الصحراوية

3. يتطلب نجاح العمليات في المناطق الصحراوية التكيف مع البيئة وتحديدات طبيعة الأرض والمناخ. يجب اختيار الأساليب التعبوية والمعدات لتناسب تأثيرات الطقس ووعورة الأرض حيث تتباين درجات الحرارة، مع اعتبار التغييرات المؤثرة على مدى الرؤية.

4. تأثير البيئة الصحراوية على عمليات كتيبة الدبابات. الحركة في المناطق الصحراوية جيدة بشكل عام لكنها تتأثر ببعض معالم التضاريس البارزة. يمكن أن تسبب السبخات الملحية تحديدات على الحركة أثناء فصل الشتاء الماطر، كما يمكن أن تعرقل الرمال حركة السير وأن تجعل المشي على الأقدام بطيئاً ومرهقاً، كما أن منحدرات الكثبان والجبال الصخرية الحادة قد تجعل حركة الآليات مستحيلة، وكذلك وجود الوديان ذات الحواف الحادة و القيعان بعد هطول الأمطار تحد من الحركة، ويمكن أن تساعد الصور الملتقطة بوساطة الأقمار الصناعية على تحديد هذه المناطق.

محظور

5. الاعتبارات التعبوية لطبيعة الأرض الصحراوية. على قادة الكتائب والقادة في جميع المستويات تحليل طبيعة الأرض وذلك بدراسة المراقبة، وميادين الرماية، والمقتربات، والأرض الحاكمة، والموانع، والتخفية والتستر وتأثيرها على العمليات.

أ. المراقبة وميادين الرمي.

(1) الطقس في معظم المناطق الصحراوية مستقر وجاف وهذا يتيح رؤية غير محدودة لمسافات بعيدة، لكن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها السريعين يعيق الرؤية ويتسبب في تشتيت تقدير المسافات سواءً باستخدام العين المجردة أو باستخدام أدوات الرؤية المساعدة. تَشكُل الرياح التي تثير الغبار والرمال في الجو مسببة صعوبة الرؤية والقدرة على المناورة. يختار السرايا المواقع القتالية لفصائلهم والتي تؤمن أقصى المديات المؤثرة لأنظمة الأسلحة، يمكن الوصول بسهولة إلى المدى المؤثر للأسلحة لذلك فإن تقدير المديات القصوى تقديرًا صحيحاً أمراً بالغ الأهمية لكل أنواع الأسلحة خاصةً الأسلحة الموجهة. لذلك تُستخدم الوسائل الميكانيكية والإلكترونية للتحقق من تقدير المديات بدقة، ويجب على القوات زيادة تكرار معايرة الموجهات وتصويرها على المديات القياسية. على الرغم من أن الأرض تبدو منبسطة إلا أن المناطق الميتة موجودة ويجب تغطيتها بالنيران غير المباشرة.

(2) تسبب درجات الحرارة المتشكلة على سطح الأرض صعوبة في تحديد الأهداف وتقدير المديات بدقة.

(3) تكون رادارات المراقبة الأرضية ذات قيمة كبيرة في المناطق المنبسطة، ولكنها تتأثر بالعواصف الرملية. تعتمد أجهزة الرؤية الحرارية على الفرق بين حرارة البيئة المحيطة وحرارة الأجهزة وهي أكثر فائدة في الليل.

ب. المقتربات. المقتربات في المناطق الصحراوية مفتوحة نسبياً وتتيح المناورة من أي جهة. إن تقنية المجسات الحديثة والتخفية الطبيعية المحدودة ووسائل المراقبة المتطورة تجعل من تحقيق عنصر المفاجأة أمراً صعباً. يمكن أن يكون الوقود هو التحديد الرئيس فيما يتعلق بالمقتربات، إذ إن المسافات الكبيرة التي يجب على الوحدة قطعها لتفادي أجنحة العدو تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود وتُعقد عملية إعادة التزويد، أما في المناطق الجبلية والأودية فإن المقتربات محدودة.

محظور

- ج. الأرض الحاكمة. يمكن أن تكون الأرض الحاكمة في الصحراء أي مَعْلَم صناعي أو ممر جبلي أو مصدر مياه أو أرض مرتفعة، وبما أن المعالم الاصطناعية قليلة في الصحراء فإنها إن وُجِدَتْ قد تصبح هامة، كما أن الممرات التي تعبر الأراضي المنحدرة بالغة الأهمية لأنها قليلة.
- د. الموانع. الموانع الطبيعية موجودة في الصحراء إلا أن الموانع الاصطناعية مناسبة تماماً لهذه البيئة ويجب الاستفادة منها. إن منحدرات الأودية والجبال والتلال الحادة تعيق الحركة، كذلك الكثبان الرملية التي تمتد إلى أميال من الرمال الرخوة شديدة الانحدار التي تكون مع اتجاه الرياح تجعل عبور الآليات صعباً. تتميز السبخات الملحية بوجود قشرة على سطحها يمكن أن تؤدي إلى الخداع خصوصاً في المواسم التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية. إن الصحاري الرملية مثالية لاستخدام حقول الألغام إلا أن العواصف الرملية قد تسبب الكشف عن الألغام المدفونة، وتشمل الموانع الأخرى الخنادق المضادة للدبابات والحواجز.
- هـ. التخفية والتستر. لا توفر الأراضي الصحراوية إلا القليل من التخفية أو التستر، وخاصة من الجو. يمكن التخفي والاحتباء من النيران الأرضية خلف الكثبان الرملية أو في الوديان، كما أن بعض المناطق يوجد بها نباتات يمكن أن تستخدم للتخفي بشكل محدود، توفر الصخور والفجوات التخفية والتستر في المناطق الصحراوية ذات الجبال الصخرية ولتحسين التخفية والتستر يمكن استخدام التمويه بشكل جيد. ينتقل الصوت والضوء إلى مسافات بعيدة في الليل، لذلك فإن ضبط الضوضاء والضوء هام جداً.

6.

المنورة

- أ. يجب أن تكون المنورة بأقصى سرعة تعبوية تسمح بها طبيعة الأرض وظروف الطقس المغبر ومعدل مسير أبطأ آلية، وفي بعض الظروف يمكن إبطاء الحركة لتخفيف الغبار الناتج الذي يدل عليها. تناور الكتيبة في ظروف تمنع العدو من المراقبة لتحقيق عنصر المفاجأة، ولكن إذا كان لدى العدو مراقبة بعيدة المدى فيجب أن تتحرك الكتيبة بأفضل سرعة ممكنة.
- ب. تتيح معظم الصحاري حرية الحركة للكتيبة بشكل جيد، يمكنها من تخطي مواقع العدو واجتياز الموانع في الصحراء بشكل أسهل من البيئات الأخرى، ولكن يجب القيام بالاستطلاع المفصل لمعرفة ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك. قد تكون المقتربات محدودة للقوات بسبب قلة إمكانيات آليات الإمداد والتزويد وطول خطوط المواصلات.
- ج. يجب أن يركز قادة الكتائب على الأساليب التعبوية للوحدات الصغيرة بما في ذلك عمليات الأسلحة الموحدة، وتشمل الموضوعات الإضافية ذات الصلة ما يلي:

محظور

- (1) طبيعة الأرض في منطقة العمليات.
- (2) استخدام أسلوب التخفية والتستر.
- (3) قابلية الحركة في المناطق الصحراوية.
- (4) أساليب القيادة والسيطرة في العمليات الصحراوية.
- (5) استخدام أسلوب النار والحركة في العمليات الصحراوية.
- (6) إعادة التزويد أثناء العمليات الصحراوية.
- (7) استخدام المعدات الخاصة.

7. التحضير للعمليات في البيئة الصحراوية. يقوم قائد الكتيبة بتحضير خطة وبرامج التدريب حيث يتم التركيز على العمل بنجاح في الظروف الصحراوية القاسية وذلك بإعداد وتطوير قائمة أولويات تدريب الفرد والوحدة. يستخدم القائد أيضاً قائمة المعلومات الواردة أدناه ويعدلها بما تقتضي الضرورة لمعرفة جاهزية الوحدة ولإعداد أولويات التدريب والمعدات قبل الانفتاح:

- أ. أين سيكون الانفتاح؟
- ب. ما هي الظروف الجوية والتضاريس؟
- ج. ما هي المعدات التي يمكن استخدامها؟
- د. ما هو المخطط الزمني للانفتاح؟
- هـ. ما هو الوقت المتوفر للتدريب؟
- و. ما هي المعدات الإضافية التي نحتاجها؟
- ز. ما هي المعدات الخاصة المطلوبة للوحدة؟
- ح. ما هي الصيانة الخاصة المطلوبة للأسلحة والمعدات؟
- ط. من هم المعنيين بالتدريب التخصصي أو الخبرة في المجالات التالية في الوحدة:

- (1) العمل في المناطق الصحراوية بدور مراقبين ومسيطرين.
- (2) الخبرة العملية في المناطق الصحراوية.
- (3) اللياقة البدنية العالية جداً.

8. التدريب الميداني. عندما يبدأ التدريب الميداني، يجب أن تضع الكتيبة المعدات الضرورية في المواقع الميدانية والواقعية في التدريب في ظروف مشابهة للعمليات، ويجب أن يبقى تعرض الوحدة للمؤثرات الخارجية بشكل يتناسب مع القصد من التدريب. يتم التدريب في الميدان على التعايش في البيئة الصحراوية وعادة يكون جزءاً من تدريب الوحدة حيث يشمل التدريب الجوانب الهامة التالية:

محظور

- أ. آثار الحرارة بما في ذلك الجفاف وفقدان الأملاح والحاجة إلى المحافظة على مستوى السوائل في الجسم.
- ب. آثار التغير في درجات الحرارة.
- ج. آثار الجو البارد في الصحراء.
- د. الإسعافات الأولية عند حصول الأمراض الناتجة عن الحرارة ولدغات الأفاعي والعقارب.
- هـ. طريقة المحافظة على معنويات الفرد وانضباط الوحدة في الصحراء.
- و. المؤثرات البيئية كالرمال والرياح والضوء.
- ز. ضبط استخدام الماء.
- ح. النظافة الشخصية والنظافة العامة.
- ط. اللباس والمعدات القتالية بما في ذلك طريقة ارتداء اللباس والمحافظة عليه.
- ي. الحذر من الحشرات والكائنات الحية الدقيقة التي تنقل الأمراض.

9. ضبط المسير. يجب أن يركز التدريب على ما يلي:

- أ. الحركة في المناطق المفتوحة.
- ب. وجود مسافات فاصلة عند الحركة بفاصلة.
- ج. الحاجة للحفاظ على مسافات كافية بين الآليات لتجنب صعوبة الرؤية بسبب الغبار الناتج عن الحركة.
- د. الإجراءات المتخذة عند الغرز بالرمال.
- هـ. تمويه الآليات.
- و. إزالة أثر المسير.
- ز. الانتشار عند التوقف.
- ح. التدريب على تمارين الانتشار والحركة والمناورة أثناء التعرض لرميات المدفعية والجوية.

10. تعديل النيران واستخدامها. هناك بعض من جوانب رماية النيران غير المباشرة في البيئة

الصحراوية تتطلب اهتماماً خاصاً وهي:

- أ. اعتبارات تنسيق الإسناد الناري الخاصة بالعمليات الصحراوية.

محظور

(1) يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة والرمل والغبار والدخان على الرماية المباشرة.

(2) عدم دقة رماية الطلقات الأولية من أسلحة النيران غير المباشرة.

(3) يمكن أن تحجب الرمال أو الغبار مشاهدة الهدف.

(4) السراب الناتج عن الحرارة قد يؤثر في تحديد موقع الهدف.

ب. عند الرماية المباشرة على الهدف يتم استخدام المناظير الخاصة بالمدافع و يمكن أن تؤثر البيئة الصحراوية على دقة هذه الرماية، يحتاج ضباط الرصد عند طلب النيران غير المباشرة التأكد من وصول الطلقات الأولية على الأرض وذلك لتعديل الرماية على الهدف.

11. اعتبارات العمليات التعرضية في بيئة المناطق الصحراوية.

- أ. الاستفادة من أجهزة الرؤية الحرارية في الهجوم الليلي.
- ب. اختيار المقتربات التي توفر المناورة ومديات النيران المناسبة للأسلحة.
- ج. الاستفادة من قابلية الحركة للسرايا أثناء المناورة للهجوم على أجنحة العدو.
- د. العمليات التعرضية في البيئة الصحراوية تتطلب نجاح الدبابات لكسب المعركة حيث إن الدبابات تلعب دوراً رئيساً في العمليات الصحراوية، تتوفر فرص مناسبة عند استخدامها كسلاح مقاومة الدروع من مواقع المراقبة والحماية.
- هـ. يجب أن يقوم فصيل الهاون والمدفعية بالرماية على قوات العمق للعدو.

12. اعتبارات العمليات الدفاعية في بيئة المناطق الصحراوية.

- أ. القيام بنشر القوات على مسافات واسعة للحماية والمراقبة المتبادلة من أجل تغطية معظم الأراضي على أن يراعي الإسناد المتبادل بين السرايا.
- ب. تشكيل قوة احتياط إن أمكن لمواجهة الحالات الطارئة.
- ج. الدفاع في العمق بوجود خطة موانع قوية لإعاقة وتحويل اتجاه حركة تشكيلات العدو المهاجم نحو مناطق الاشتباك.
- د. استخدام التخفية والتستر لإخفاء موقع الجسم الرئيس في الدفاع.
- هـ. توضيع نقاط القتال الخارجية أمام الحد الأمامي لمنع قوة استطلاع العدو من المراقبة القريبة للموقع الدفاعي.

13. تحدد تعقيدات المناطق المبنية بالإضافة إلى السكان المدنيين وشبكات الطرق مجموعة من خصائص عمليات المناطق المبنية والتي تشمل ما يلي:

- أ. تعتبر الاستخبارات مفتاح النجاح في القتال في المناطق المبنية، ولذلك يجب أن تحدد عمليات الاستطلاع المفصلة وقت قرارات قائد الكتيبة ومكانها.
- ب. تنفذ كتيبة الدبابات العمليات القتالية وفقاً لمفهوم معركة الأسلحة الموحدة.
- ج. في العمليات التعرضية، تخترق الكتيبة دفاعات العدو على واجهة ضيقة للتغلب على نقاط قوة المدافعين، وتحقق الحشد بجلب قوات جديدة لاستمرار القتال.

14. بيئة المناطق المبنية. يجب على قائد الكتيبة عند تحليل مهمته دراسة نوع بيئة المناطق المبنية التي يجب عليه القتال فيها، وتتنوع بيئة المناطق المبنية في الدولة من حيث الحجم والتعقيد والثقافة وشبكات الطرق وأنواع المباني والمنشآت وأحجامها. ولكل منطقة مبنية سواء كانت مدينة كبيرة أو قرية صغيرة تحديدات يجب تحليلها وفهمها قبل تنفيذ القتال في المناطق المبنية، وتشمل هذه التحديدات ما يلي:

- أ. تعقيد بيئة المناطق المبنية.
- ب. كثافة السكان المدنيين.
- ج. الثقافات المتنوعة ضمن المنطقة.
- د. السلطات المدنية الموجودة في المنطقة المبنية.
- هـ. أنواع أنظمة الاتصالات والقدرة على الوصول إليها.
- و. القدرة على الوصول إلى مؤسسات الشرطة والمطافئ والدفاع المدني وأنظمة اتصالاتها.
- ز. وجود وسائل الإعلام وتأثيرها الممكن على عمليات المناطق المبنية.
- ح. أنظمة النقل والتوزيع مثل الأنظمة التالية:

- (1) الطرق السريعة.
- (2) السكك الحديدية.
- (3) الطرق التي تحت الأرض والأنفاق.
- (4) الطرق المائية والعبارات.
- (5) الموانئ والمرافئ.
- (6) المطارات والأماكن المخصصة للمروحيات.
- (7) النقل الجماعي.

15. عمليات الطيف الكامل في بيئة المناطق المبنية. تنفذ الكتائب عمليات المناطق المبنية وتكون إما

جزءاً من عملية تنفذها مجموعة لواء أو تنفذ عملية مستقلة تركز على بيئة منطقة مبنية محددة.

أ. تشمل عمليات المناطق المبنية عمليات الطيف الكامل: التعرضية والدفاعية وعمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية. قد تكون عمليات المناطق المبنية التي تنفذها الكتيبة واحدة من عدة واجبات مشمولة في عملية أكبر تنفذها مجموعة اللواء، وبغض النظر عن أنواع العمليات، فإن بيئة المناطق المبنية المعقدة تؤثر على تنفيذ المهمة الكلي.

ب. عند التفكير بعمليات المناطق المبنية، يجب على قادة الكتائب أن يفهموا ويميزوا بين مصطلحين مهمين: المناطق المبنية وبيئة المناطق المبنية، فالمنطقة المبنية جزء من بيئة المنطقة المبنية، وهي منطقة يكون فيها البناء الذي يبينه الإنسان أو كثافة السكان العالية العامل الأهم. يتطلب التركيز على المناطق المبنية التركيز على الجوانب المادية، وتأثيرها على الأسلحة والمعدات وخط النظر والطرق التعبوية والأساليب والإجراءات، أما بيئة المناطق المبنية فتشمل جوانب المنطقة المبنية المادية والعلاقات والتفاعلات بين مكوناتها الرئيسية؛ طبيعة الأرض (الطبيعية والصناعية) والمجتمع والبنية التحتية المساندة.

ج. يجب على قادة الكتائب أن يأخذوا في الحسبان أن عناصر البنية التحتية الهامة قد تكون بعيدة عن حدود منطقة العمليات، فعلى سبيل المثال يعد مصدر توليد الكهرباء الذي يزود نظام الطاقة في المنطقة المبنية جزءاً من ذلك النظام ولكنه قد يكون خارج المنطقة المبنية. إن فهم بيئة عمليات المناطق المبنية كلها أمرٌ أساسي لتخطيط وتنفيذ عمليات الطيف الكامل في المناطق المبنية.

د. العمليات التعرضية. من المحتمل أن يتطلب قتال قوات العدو في المناطق المبنية الرئيسية من الكتيبة موارد أكثر من البيئات الأخرى وأن يسبب مخاطر كبيرة. حتى في عمليات الدفاع والاستقرار وإسناد السلطات المدنية، قد تنفذ الكتيبة عمليات تعرضية تعبوية في المناطق المبنية مثل الهجمات المعاكسة للمحافظة على المبادرة، أو القيام بالغارات للقضاء على العناصر التي تعرقل عمليات قواتنا. تهدف العمليات التعرضية للكتيبة في المناطق المبنية إلى تدمير وهزيمة وتحبيد قوات العدو، قد تنفذ الكتيبة العمليات التعرضية لتأمين ميناء أو مركز اتصالات للقضاء على التهديد للمنشأة الحكومية أو لحرمان العدو من استخدام البنية التحتية في المنطقة المبنية، وبغض النظر عن الغرض، يجب أن يستخدم قائد الكتيبة أسلوب الأسلحة الموحدة وذلك بدمج تأثيرات أنواع الأسلحة المتوفرة لديه للعمليات التعرضية الناجحة في المنطقة المبنية.

محظور

هـ. العمليات الدفاعية.

- (1) قد تنفذ الكتيبة العمليات الدفاعية في المناطق المبنية كعمليات مساندة ضمن حملة أو لحماية المنشآت الحيوية في المنطقة المبنية، أو لحماية الأجنحة من أي هجوم معاكس أو لمنع هروب الأعداء المَطَّوقين، أو لحماية قواعد الإمداد الهامة أو طرق القوافل المعرضة للخطر.
- (2) تشمل المنشآت الحيوية في عمليات المناطق المبنية الموانئ الموجودة في هذه المناطق والمطارات اللازمة للكتيبة لإسناد العمليات البرية.
- (3) القصد من تنفيذ الكتيبة للعمليات الدفاعية هو:
 - (أ) دحر هجوم العدو.
 - (ب) كسب الوقت.
 - (ج) حماية المنشآت الحيوية المؤسسات السياسية الوطنية والبنية التحتية.
 - (د) حماية السكان في منطقة مبنية معينة.
 - (هـ) تهيئة الظروف للعمليات التعرضية الحاسمة.
 - (و) تهيئة الظروف لعمليات الاستقرار أو عمليات إسناد السلطات المدنية.

16. الجاهزية للعمليات في بيئة المناطق المبنية. تشمل الإجراءات التي تسبق الانفتاح ما يلي:

- أ. التخطيط المفصل.
- ب. الاستطلاع الدقيق في الوقت المناسب.
- ج. فهم قصد المستوى الأعلى بوضوح.
- د. وجود احتياط كافٍ وخطة لتبديل القوات.
- هـ. احتياطات الأمان والحماية بما في ذلك زيادة استخدام الحواجز.
- و. خطة اتصالات مفصلة تستغل أنظمة الاتصالات العسكرية والمدنية إن وجدت.
- ز. إجراءات السيطرة على الموارد والسكان.
- ح. فهم قواعد الاشتباك فهماً شاملاً.
- ط. استخدام إجراءات السيطرة استخداماً واسعاً مفصلاً.
- ي. إجراءات مفصلة لانتخاب الأهداف للوسائل المميتة وغير المميتة.
- ك. القيام بإجراءات أمنية مفصلة.
- ل. إجراءات إدانة مفصلة وإجراءات بديلة تدمج القدرات المدنية.

محظور

17. اعتبارات العمليات في المناطق المبنية. يوجد في بيئة المناطق المبنية صعوبات يندر وجودها في أي مكان آخر من بيئات العمليات المختلفة، لذلك يجب على قائد الكتيبة أن يدرس المناطق المبنية بشكل دقيق، وتختلف المدن كثيراً بناءً على تاريخها وثقافة ساكنيها وتطورها الاقتصادي ومناخها المحلي وتوفر مواد البناء وعوامل أخرى كثيرة. بيئة المناطق المبنية كغيرها من البيئات، تؤثر على الكتيبة وعلى العدو على حدٍ سواء، والجانب الذي يفهم المنطقة المبنية ويستغل تأثيراتها أكثر من غيره لديه فرصة أفضل من الآخر في النجاح. تنفذ الكتيبة عملياتها في المناطق المبنية في الحالات التالية:

- أ. عندما يجب أن تقاتل الكتيبة ضمن منطقة مبنية لا تستطيع تخطيها.
- ب. عندما تكون المنطقة المبنية هامة جداً لتهيئة الظروف المناسبة للعمليات الحالية أو المستقبلية.
- ج. عندما تكون المنطقة المبنية في طريق عملية تعرضية تنفذها مجموعة اللواء ولا يمكن الإحاطة بها أو تجاوزها.
- د. عندما تتطلب الظروف السياسية أو الإنسانية السيطرة على منطقة مبنية ما.
- هـ. الدفاع عن المناطق المبنية يساهم في وجود دفاع كلي فاعل.
- و. إن احتلال منطقة مبنية ما والاستحواذ عليها سيحرم العدو من السيطرة عليها ومن قدرته على فرض تأثيره على الكتيبة والسكان المدنيين المحليين.
- ز. عندما تتطلب عمليات الاستقرار التي تنفذها مجموعة اللواء من الكتيبة تنفيذ عمليات أمنية في المناطق المبنية لإسناد أهداف العملية.
- ح. عندما تتطلب عمليات إسناد السلطات المدنية التي تنفذها مجموعة اللواء من الكتيبة تنفيذ عمليات الإسناد الإنسانية.

الفصل الثامن

عمليات الإدامة في
كتيبة الدبابات

محظور

الفصل الثامن

عمليات الإدامة في كتيبة الدبابات

عام

1. الإدامة هي توفير الإمداد وخدمات القوى البشرية وإسناد الخدمات الطبية اللازمة والصيانة لإدامة عمليات الطيف الكامل وإطالتها حتى تنجز المهمة بنجاح. يساهم تنظيم الكتيبة وما يتوفر بها من معدات وتجهيزات وآليات في إدامة السرايا أثناء تنفيذ عمليات الطيف الكامل حيث تحتوي سرية القيادة على فصيل إدارة وعهدة وفصيل نقلات بالإضافة إلى الفصيل الطبي الذي يقدم الخدمات الطبية للأفراد وفصيل الصيانة الذي يقدم عمليات الإخلاء والإنقاذ للآليات.

واجبات الإدامة ومسؤولياتها في الكتيبة

2. يمثل نائب القائد وضباط قيادة الكتيبة وقائد سرية القيادة الفريق الأساس لتخطيط وتنفيذ عمليات الإدامة في الكتيبة، وتبين الفقرات اللاحقة أدوارهم ومسؤولياتهم في إسناد عمليات الإدامة.

أ. نائب قائد الكتيبة. بالإضافة إلى متابعة مهمة الكتيبة التعبوية، يجب عليه الإشراف على خطة إدامة الوحدة والمشاركة فيها، وتشمل مسؤولياته العملية لإسناد عمليات الإدامة الأعمال التالية:

(1) يشرف على الجاهزية القتالية لأنظمة الأسلحة والآليات والمعدات الخاصة بعمليات الإدامة.

(2) ضمان ملائمة خطة إدامة الكتيبة بالتنسيق مع كتيبة الإسناد الإداري لمجموعة اللواء.

(3) يشرف على وظائف خدمات الأفراد، تشمل إدارة مرتب الوحدة وتنسيق تبديل الأفراد وجاهزية الأفراد وإخلاء المصابين.

(4) الإشراف على التخطيط للإسناد الطبي بالاشتراك مع قائد الفصيل الطبي في الكتيبة.

ب. ضابط الإدارة والإمداد. يكون موجوداً في قيادة الكتيبة، ويقوم بالإشراف على عمليات إدارة الصيانة في الكتيبة ومساعدة قائد/ نائب سرية القيادة في واجبات الإمداد ويقوم بما يلي:

(1) أعمال الصيانة. يقوم بمتابعة الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والآليات مع فصيل الصيانة في، ويتواصل مع قائد فصيل الصيانة فيما يتعلق بحالة إصلاحات الصيانة الصنف التاسع (قطع الغيار)، ومتطلبات الإنقاذ والإخلاء.

محظور

(2) مساعد نائب قائد سرية القيادة في واجبات الإمداد. يقوم بدور إضافي في مساعدة نائب قائد سرية القيادة في واجبات الإمداد، حيث يقوم بالإشراف على نقلات "ب".
ج. قائد سرية القيادة. يقوم قائد سرية القيادة بدور ضابط إمداد للكتيبة وهو الضابط الرئيس الذي يساعد قائد للكتيبة في عمليات الإمداد والتزويد، وتشمل واجباته ومسؤولياته ما يلي:

- (1) يقوم قائد سرية القيادة بدور ضابط إمداد للكتيبة، ويقوم بما يلي:
 - (أ) التخطيط للإمداد وتقديم التوصيات والمعلومات والنصح في هذا المجال لقائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة.
 - (ب) عمل تقدير موقف الإمداد على مستوى الكتيبة.
 - (ج) تنسيق متطلبات إدامة الكتيبة مع ضابط إمداد مجموعة اللواء.
 - (د) توجيه إعادة توزيع إمكانيات نقلات "ب" للكتيبة حسب الطلب.
- (2) قائد النقطة الإدارية للكتيبة. عندما يعمل قائد سرية القيادة كقائد للنقطة الإدارية للكتيبة تكون مسؤولياته كما يلي:
 - (أ) التخطيط للدفاع عن المنطقة وتأمين متطلبات الحماية للمنطقة الإدارية وتنسيقها والإشراف عليها.
 - (ب) يشرف على نقلات "ب" للكتيبة.

3. نقلات الكتيبة. تُقسم نقلات كتيبة الدبابات إلى النقلات المقاتلة والنقلات الإدارية.
أ. قدمة القتال. آليات السرايا المقاتلة وقيادة الكتائب المقاتلة الضرورية للقتال وتشمل ما يلي:

- (1) الناقلات المدرعة.
 - (2) الدبابات.
 - (3) ناقلات الجند.
 - (4) الإسعاف المدرع.
 - (5) الإنقاذ المدرع.
- ب. النقلات الإدارية. تشمل الآليات المحملة بإمدادات القتال المطلوبة لإعادة تزويد النقلات المقاتلة وتنقسم إلى آليات (أ) و (ب).

- (1) نقلات أ. وتنقسم إلى نقلات 1، 2، أ.
 - (أ) نقلات 1. تتمركز على مسافة (1 - 2) كم خلف السرايا الأمامية وتتكون من (6 - 12) آلية محملة بالإمدادات (ذخيرة، وقود، مياه) وتكون تحت سيطرة نائب قائد سرية القيادة، وتتكون من:
 - (أ أ) آليات شحن الذخيرة.

محظور

(ب ب) صهاريج الوقود.

(ج ج) صهاريج المياه.

(د د) الإسعاف والإنقاذ غير المدرع.

(ب) نقلات أ2. تكون بمسافة (5) كم من ح أ م م وحسب طبيعة الأرض وتتكون من بقية الآليات والعناصر الإدارية والمخزونات الخاصة بالوحدة وتكون تحت سيطرة قائد سرية القيادة، وتتكون من:

(أ أ) آلات شحن الذخيرة.

(ب ب) صهاريج الوقود.

(ج ج) صهاريج المياه.

(2) نقلات ب. تتكون من باقي آلات الكتيبة المحملة بالملايس والمخزونات العامة وآليات الخدمات كالمطابخ والحمامات والمساح وتتواجد في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء وتكون تحت سيطرة قائد فصيل الإدارة والعهدة.

إدامة الكتيبة في عمليات الطيف الكامل

4. العمليات التعرضية.

أ. اعتبارات التخطيط.

- (1) طول خطوط المواصلات. نظراً لاستمرار العمليات وازدياد طول خطوط الإمداد في العمليات التعرضية تزداد الحاجة إلى إصلاح أنظمة الأسلحة واستبدالها.
- (2) التحول السريع. قد يتطور الهجوم الناجح ويصبح عملية استغلال نجاح أو عملية مطاردة، لذا يجب أن تكون عمليات الإدامة في الكتيبة قادرة على التحول السريع.
- (3) تهديد قوات العدو للمناطق الخلفية. تقوم قوات العدو التي تم تجاوزها بمهاجمة وحدات إدامة الكتيبة لإعاقة العمليات التعرضية أو إيقافها مما يشكل تهديداً على وحدات الإدامة في المناطق الخلفية.
- (4) زيادة استهلاك الوقود والذخيرة. أثناء العمليات التعرضية تظهر الحاجة الكبيرة للإدامة تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالصنف الثالث (الوقود المعبأ بالصهاريج أو المعبأ بالعربات/ الجراكن) والصنف الخامس (الذخيرة). تركز خطط إسناد الإمداد على عملية إعادة التزويد بالصنف الثالث والخامس لتلبية احتياجات الكتيبة، وضمان أن تكون عناصر تزويد الصنف الثالث قادرة على الحركة للأمام مع تطور الهجوم.


محظور

(5) الحاجة المتزايدة للصيانة. تؤدي العمليات التعرضية إلى زيادة الحاجة إلى عناصر صيانة الكتبية، وقد تعمل عناصر الصيانة وحسب التجميع للواجب مع العناصر الأمامية لإدامة زخم العمليات التعرضية.

(6) معدل الإصابات العالي. يزيد معدل الإصابات العالي العبء على الموارد الطبية، وقد يتطلب ذلك استخدام إمكانيات النقل غير الطبية للمساعدة في إخلاء المصابين، ويجب أن يكون الفصيل الطبي في الكتيبة مستعد تماماً لإخلاء الإصابات الجماعية.

(7) التحول إلى العمليات الدفاعية. يتم التنسيق مع ركن إمداد مجموعة اللواء ومع قيادة كتيبة الإسناد للإعداد للتحول إلى العمليات الدفاعية، ويجب أن يكونوا جاهزين لزيادة صرف الصنف الخامس (الذخيرة)، والتنبؤ بأنواع مواد الصنف الرابع (مواد البناء والموانع) التي قد تحتاجها الكتيبة للقيام بالتحضيرات الدفاعية في المواقع.

ب. مفهوم توزيع مواد التزويد في العمليات التعرضية. انظر الشكل رقم (20) الإدامة في العمليات التعرضية.



الشكل رقم (20) الإدامة في العمليات التعرضية

محظور

5. العمليات الدفاعية. وتشمل اعتبارات التخطيط الشائعة في العمليات الدفاعية ما يلي:

أ. اعتبارات التخطيط.

(1) مواد البناء والتحصين والموانع. في العمليات الدفاعية، تزداد الحاجة بشكل أساسي وبكميات كبيرة لمواد الصنف الرابع (مواد البناء والحواجز) وذلك لتقوية المواقع الدفاعية وتحسينها، مما يتطلب التنسيق حول هذه المواد ونقلها إلى أقرب نقطة من مواقع التموضع المتوقعة للقوات على الأرض.

(2) تكديس مواد التموين في المناطق الأمامية. تنسق الكتيبة مع مجموعة اللواء لتكديس مواد التموين والمعدات في أماكن أمامية متقدمة وفي المواقع الدفاعية المتعاقبة، ويشمل هذا تموضع مخزون من الذخيرة، والوقود المعبأ بالصهاريج والمعبأ بالعبوات، ومواد البناء والحواجز بشكل مسبق في المواقع الدفاعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(3) عمليات دفاع المنطقة.

(أ) التخطيط لاستهلاك كميات كبيرة من الذخيرة، والتخطيط لإعادة ترتيب

طرود الإمداد مع استمرار المعركة لتزويد الذخيرة بناءً على معدل الاستخدام.

(ب) تموضع كميات محدودة من إمدادات الوقود المعبأ بالصهاريج والمعبأ

بالعبوات، والذخيرة في مواقع متتالية مسبقاً ومنسجمة مع المواقع الدفاعية.

(ج) التخطيط لاستهلاك كمية قليلة من الوقود.

(د) التخطيط لسد نقص متطلبات الصيانة للآليات.

(هـ) التركيز على إنقاذ المعدات التي يستغرق إصلاحها وقتاً طويلاً وإخلائها.

(و) التخطيط لزيادة طلب مواد الصنف الرابع (مواد البناء والحواجز)

وخاصة إذا كان من المتوقع أن يستخدم العدو نيران المدفعية الثقيلة.

(ز) تموضع فرق الصيانة في الأمام حتى تقوم بأي إصلاحات ضرورية

مصرح بها على مستواهم.

(ح) إخلاء جميع المعدات والأسلحة الأخرى المعطلة إلى المستوى الأعلى.

(4) عمليات الدفاع المتحرك.

(أ) تحميل النقلات المقاتلة بأكبر قدر ممكن من المواد.

(ب) زيادة فرق الصيانة الملحقه بالسرايا.

(ج) التخطيط لزيادة الحاجة إلى صيانة الآليات.

(د) التخطيط لزيادة استهلاك الوقود والذخيرة.

(هـ) استخدام طرود من المواد الأساسية مخطط لها ومرتبطة مسبقاً.

محظور

(و) التخطيط لزيادة الأرزاق القتالية (المرزومة).


(ز) اختيار طرق الإمداد والإخلاء الرئيسة والبدلية.

(ح) التخطيط لإعادة التزويد في الليل.

(5) التخطيط للتحويل للعمليات التعرضية. قد تسنح فرصة التحويل إلى التعرض في

أي لحظة أثناء العمليات الدفاعية، وهذا يتطلب وجود إدامة فاعلة ومرنة قادرة على إدامة الكتيبة عند التحويل من الدفاع للعمليات الأخرى.

ب. مفهوم توزيع مواد التزويد في الدفاع. انظر الشكل رقم (21).



الشكل رقم (21) الإدامة في العمليات الدفاعية

6. فصيل الصيانة في الكتيبة.

أ. مهمة فصيل الصيانة. فصيل الصيانة في الكتيبة ملحق من سرية صيانة مجموعة اللواء لإدارة متطلبات إصلاح معداتها، ويتكون من أقسام صيانة مُدَرَّبَة على إصلاح الخط الأول، ويحدث هذا الإصلاح أقصى ما يمكن في الأمام في ميدان المعركة، وخلف السرايا. يقوم فصيل الصيانة أيضاً بواجبات إنقاذ المعدات، أما أعمال الإصلاح التي تفوق قدرة فصيل صيانة الكتيبة، فتُعاد إلى سرية صيانة مجموعة اللواء (الخط الثاني).

ب. تنظيم فصيل الصيانة. يتكون فصيل الصيانة في الكتيبة من قسم الشؤون الإدارية، قسم قطع الغيار، قسم إصلاح الآليات الادارية (آليات ب)، قسم إصلاح وآليات القتال (آليات أ) وفِرَق صيانة السرايا. تعمل أقسام الإصلاح في نقطة إرجاع المعدات للكتيبة، وتكون جزءاً من النقلات "ب" للكتيبة. بالإضافة إلى ذلك، يعين فصيل الصيانة فِرَق صيانة في الأمام لمساعدة السرايا في إصلاحات الخط الأول.

ج. فِرَق الصيانة.

(1) تكون فصائل الصيانة في الكتيبة وسرية الصيانة في مجموعة اللواء مسؤولة عن تنظيم وانفتاح فِرَق إسناد الصيانة. تُوجَّه تلك الفِرَق لمهام محددة وتوفر المهارات الضرورية اللازمة لإصلاح المعدات التي لا يمكن صيانتها.

(2) عند وجود فِرَق إسناد الصيانة في المناطق الأمامية، فإنها تحصل على قطع الغيار الضرورية من خلال استبدال قطع الغيار الصالحة من الآليات المتعطلة والتي تكون أقرب ما يمكن لموقع المعدات المتضررة.

(3) يجب على فِرَق إسناد الصيانة إصلاح المعدات وأنظمة الأسلحة ضمن إطار زمني محدد. وفي حال عدم قدرة فريق الصيانة على إصلاح المعدات أو أنظمة الأسلحة في الموقع، فيجب عليه إخلاء المعدات أو إنقاذها. إذا كانت المعدات بحاجة إلى الإخلاء تقوم عندها الوحدات بنقل المعدات مباشرة إلى منطقة الصيانة التي تستطيع إصلاح المعدات في الوقت المناسب. يزيد هذا العمل من فائدة الوقت وإمكانات المواصلات. يقوم قسم الشؤون الادارية بفصيل الصيانة بالتنسيق مع سرية الصيانة حول عملية الإخلاء بالاشتراك مع ضابط الإدارة والامداد في الكتيبة.

(4) يجب على فِرَق إسناد الصيانة الأمامية امتلاك آليات متوافقة مع القوة المساندة من حيث قابلية الحركة والحماية والقدرة على البقاء والاتصالات.

7. عمليات الإنقاذ والإخلاء.

أ. عمليات الإنقاذ. هي عملية تخليص المعدات أو الآليات أو الأسلحة بنقلها إلى أي مكان يتم فيه التصليح أو الذي يجري فيه تحميل المعدات كي يتم نقلها إلى الخلف بما فيها آليات العدو التي تم الاستيلاء عليها، ويكون ذلك من مكان تعطلها إلى أقرب نقطة تجمع للصيانة. يبين الشكل رقم (22) مخطط الإنقاذ والإصلاح والإخلاء. إن الهدف من عملية الإنقاذ هو تحقيق الأهداف التالية:

- (1) إنقاذ المعدات بغرض إصلاحها ومن ثم إرجاعها إلى الوحدة.
- (2) تعزيز نظام التزويد من خلال استخدام قطع الغيار والأجزاء الصالحة من المعدات الخارجة من العمل.
- (3) المساعدة في منع استيلاء العدو على معدات الكتيبة.
- (4) الحصول على معلومات استخباراتية من معدات العدو التي تم الاستيلاء عليها.

ب. متطلبات عمليات الإنقاذ.

(1) يتم تنسيق عمليات الإنقاذ مع جهود الصيانة، ويقوم أفراد الصيانة بإصلاح المعدات أقصى ما يمكن في الأمام ضمن تحديدات الموقف التعبوي، وحجم الأضرار، والموارد المتاحة. يجب استخدام الجدول الزمني للإصلاح لاتخاذ القرارات الخاصة بالإنقاذ أو الإصلاح، حيث يساعد الزمن المقدر للإصلاح في تحديد وحدة الصيانة التي سترسل إليها المعدات التي يتم إنقاذها.

(2) أثناء العمليات التعرضية، يجب إنقاذ المعدات إلى طرق التزويد الرئيسية، ومن هناك يقوم أفراد الصيانة بإخلاء المعدات للخلف، يخطط قائد وحدة الصيانة في العمليات التعرضية ويوصي بالمواقع المقترحة لنقاط جمع وتصنيف المعدات على طول طرق التزويد الرئيسية.


(3) أثناء العمليات الدفاعية يجب إنقاذ المعدات إلى الخلف ومن هناك يتم تنسيق نقلها إلى نقطة جمع وتصنيف المعدات. قد يتم استخدام الآليات الخارجة من العمل بسبب الأعطال في أنظمة الأسلحة لإنقاذ الآليات المشابهة لها إلى أقصى حد ممكن، أما إذا لم تستطع الكتيبة أو وحدة الصيانة المساندة من إنقاذ المعدات فيجب حينئذ تدميرها لمنع العدو من الاستيلاء عليها.

(4) يجب تنسيق مهام الإنقاذ مع قائد وحدة المناورة الموجود بالقرب من الآليات المتعطلة في جميع العمليات القتالية. ويتم تأمين الحماية من قبل وحدات المناورة للأطقم الفنية أثناء عمليات الإصلاح والإنقاذ في ميدان المعركة.

محظور

(5) يجب تحديد أولويات الإنقاذ، وعندما تكون موارد الإنقاذ محدودة فإن الإنقاذ يعتمد حينئذ على حاجة القائد لإحدى قطع المعدات وعلى الموقف التعبوي. يؤثر نوع الآلية المتعطلة وأيضاً نوع الصيانة أو الإصلاح المطلوب تنفيذه على تحديد الأولوية وذلك عندما تكون هناك ضرورة لإنقاذ اثنتين أو أكثر من الآليات المتشابهة. وكقاعدة عامة، يجب دائماً إنقاذ أنظمة الأسلحة والآليات القتالية أولاً. تكون جهود الإنقاذ حسب الأولويات التالية وبالترتيب:

- (أ) الآليات الغارزة في الرمال.
- (ب) المواد والمعدات ذات الأجزاء والمكونات المتضررة والتي يلزمها إصلاح بسيط فقط.
- (ج) المواد المتضررة التي يلزمها جهود إنقاذ وإصلاح رئيسية من أجل إعادتها إلى الخدمة.
- (د) الآليات الملوثة (يجب إنقاذها فقط إذا لم تكن هناك آليات مشابهة لها).
- (هـ) المعدات المتضررة جداً إلى الحد الذي لا ينفع معه إصلاحها.
- (و) معدات العدو التي يتم الاستيلاء عليها.



الشكل رقم (22) مخطط الإنقاذ والإصلاح والإخلاء

محظور

ج. عمليات الإخلاء. هو قسم من عملية الإنقاذ ويختص بنقل الخسائر والمعدات إلى الخلف خارج مسرح العمليات. الهدف من الإخلاء هو تحقيق الأهداف التالية:

- (1) تقليل تراكم عمليات الصيانة في موقع ما.
- (2) نقل المعدات المتضررة إلى وحدة الصيانة القادرة على تنفيذ الإصلاحات.
- (3) تجهيز المعدات لأخذ قطع غيار منها.
- (4) تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والإمدادات الحرجة.
- (5) مطابقة ساعات عمل الصيانة مع الموارد المتاحة.

د. متطلبات عمليات الإخلاء.

- (1) يجب إخلاء المعدات إلى مشغل الإسناد المخصص فور إتمام عملية الإنقاذ والتصنيف، أو حينما يسمح الموقف التعبوي بذلك.
- (2) يتم الإخلاء باستخدام أسرع الطرق المتاحة.
- (3) وضع أولويات إخلاء المعدات بحيث يتم إخلاء المعدات القتالية الهامة أولاً.
- (4) تحقيق أقصى استفادة من وسائل النقل المتوفرة لإعادة الأجزاء والمعدات الرئيسية المتعطلة مرة أخرى إلى وحداتها.
- (5) منع المزيد من الضرر للمعدات من خلال حمايتها ضد العوامل الجوية والأضرار باستخدام وسائل التغليف والتثبيت والحفظ.

هـ. مسؤوليات الكتيبة.

- (1) فصيل صيانة الكتيبة. ينفذ واجبات الإنقاذ التالية:
 - (أ) الإنقاذ السريع للمعدات غير الصالحة أو المتروكة.
 - (ب) إصلاح المعدات التي تم إنقاذها في حدود قدراتهم، وإذا زادت عن قدراتهم فيتم طلب الإسناد من وحدة الصيانة بمجموعة اللواء.
 - (ج) تأمين المعدات التي تم إنقاذها لمنع المزيد من الأضرار أو التلف، ويشمل ذلك تنظيفها والمحافظة عليها في حدود قدرات الوحدة.
 - (د) تسليم المواد غير الصالحة للاستخدام التي تتطلب عناية خاصة إلى سرية صيانة مجموعة اللواء أو إلى فريق إسناد الصيانة، ويشمل ما يلي:

(أ أ) الأدوات الحساسة.

(ب ب) مولدات الطاقة الصغيرة.

(ج ج) المواد الإلكترونية.

محظور

- (د د) المواد التي يسهل الاستيلاء عليها أو تكون ذات قيمة كبيرة للعدو.
- (هـ) إنقاذ المعدات إلى مواقع على طول طرق التزويد الرئيسة أثناء العمليات التعرضية السريعة.
- (و) إنقاذ المعدات (أو تدميرها بوساطة سرية الهندسة) أثناء الانسحاب لمنع قيام العدو بالاستيلاء عليها، ويشمل ذلك معدات العدو التي تم الاستيلاء عليها.
- (ز) تقديم تقرير إلى ركن استخبارات في مجموعة اللواء لإبلاغه بالمعدات التي تم الاستيلاء عليها من العدو، ويشمل ذلك التقرير المعلومات التالية:
- (أ أ) الوحدة التي نفذت الاستيلاء.
- (ب ب) نوع المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
- (ج ج) موقع المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
- (د د) حالة وكمية المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
- (هـ هـ) الفرد الذي يجب الاتصال به في الوحدة التي نفذت الاستيلاء.
- (ح ح) تأمين المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
- (ط ط) وضع بطاقات تعريفية على المعدات التي تم الاستيلاء عليها من العدو لتشمل المعلومات التالية:
- (أ أ) اسم المعدة/ الآلية.
- (ب ب) الرقم التسلسلي لها.
- (ج ج) تاريخ الاستيلاء عليها.
- (د د) مكان الاستيلاء عليها.
- (هـ هـ) الوحدة التي نفذت الاستيلاء.
- (و و) ظروف عملية الاستيلاء.
- (ز ز) حالة المعدة.

الإسناد الطبي على مستوى الكتيبة

8. مهمة الفصيل الطبي. توفير الإسناد الطبي للكتيبة في مستوى الإسناد الطبي الأول، وتشمل الإسعافات الأولية وإجراءات الإنقاذ الفوري للحياة، وفرز وتصنيف الإصابات، إخراجها من الخطوط الأمامية ومعالجة الأفراد وإعادتهم إلى الواجب، مما يساعد القائد في المحافظة على القوة القتالية، وقد يتم أيضاً من خلالها إخلاء المرضى إلى المستويات الأعلى من الرعاية لتقديم علاج أفضل.

محظور

9. الهيكل التنظيمي للفصيل الطبي. يقوم الفصيل الطبي بإسناد السرايا الأمامية وذلك من خلال انفتاح ثلاث نقاط إسعاف أمامية متحركة مع السرايا (نقطة إسعاف السرية) بالإضافة إلى موقع إسعاف الكتيبة والذي يكون عادةً موجوداً في الموقع الرئيس لقيادة الكتيبة وكما هو مبين في الشكل رقم (23).

10. قدرات الفصيل الطبي.

أ. قيادة الفصيل الطبي. تكون قيادة الفصيل تحت إمرة طبيب الفصيل، وتوفر التوجيه والسيطرة والاتصالات للفصيل. يشكل قائد الفصيل الطبي ورتيب الفصيل فريق العمل في هذا القسم الذي يكون عادةً موجوداً مع قسم المعالجة لتشكيل موقع إسعاف الكتيبة. ينفذ قائد ورتيب الفصيل التخطيط والجزء العملي من موقع قيادتهما، ولدى الفصيل القدرة على الاتصال مع كافة الأقسام الرئيسة في الكتيبة.

ب. قائد الفصيل الطبي (الطبيب). يساعد قائد الفصيل الطبي في إعداد الخطط لإسناد الكتيبة في مهام الإسناد الطبي، وينسق جميع نشاطات التخطيط والإدارة والتزويد ويشرف عليها، ويعمل جنباً إلى جنب مع ضابط ركن العمليات وقائد سرية القيادة في الكتيبة في التخطيط لمهام وعمليات الإخلاء الطبي. يعمل قائد الفصيل الطبي على تقديم النصائح والإرشاد لقائد الكتيبة وضباط قيادة المجموعة على الأغلب من النواحي الفنية، وهو الطبيب المشرف على الوحدة، والمسؤول عن كافة أشكال العلاج الطبي التي يقدمها الفصيل الطبي.

ج. رتيب الفصيل الطبي. يساعد رتيب الفصيل قائد الفصيل في كافة الواجبات، وواجباته الرئيسة مراقبة وتوجيه الفصيل وإدارة الإمدادات والإشراف على العناية بالمرضى.


د. المرضى الأقدم (مساعد الطبيب). واجبه الرئيس هو مساعدة طبيب الفصيل مباشرة في جميع عمليات الفصيل لتشمل معالجة المرضى والتدريب الطبي.

هـ. جماعة المعالجة. هي قسم المعالجة الطبي الأساسي في موقع إسعاف الكتيبة. تعمل كعيادات يومية اعتيادية وتقدم الرعاية الطبية الطارئة وتصنيف المرضى، ومعالجة الإصابات المتقدمة، تشمل الجماعة طبيب الفصيل والمرضى الأقدم (مساعد الطبيب)، ومرضى وسائقين (غير طبيين).

و. المسعف الطبي الميداني. يقوم الفصيل الطبي بتخصيص مسعف طبي ميداني إذا توفر لكل فصيل مناور وهذا يضمن بأن جميع الفصائل لديها مسعف من ذوي الخبرة عند تنفيذ العمليات. يعتبر هذا أمراً هاماً لبقاء المصاب على قيد الحياة أثناء معالجته وجعل حالته مستقرة في الدقائق العشرة الأولى من لحظة إصابته.

محظور


ز. جماعات عربات الإسعاف (المدرعة). توفر جماعات عربات الإسعاف الإخلاء ضمن الكتيبة، توفر فرق عربات الإسعاف الإخلاء والمعالجة على الطريق من نقطة إصابة الفرد أو نقطة جمع المصابين (وهي نقطة يتم تحديدها ونقل المصابين إليها لتصنيفهم وإخلائهم) إلى موقع إسعاف الكتيبة. قد يستخدم الأفراد في ظروف الإصابات الجماعية الآليات غير الطبية لإنجاز عمليات الإخلاء، يجب أن يتم شمول الاستخدام المحدد لأساليب الحركة في الأوامر المستديمة للوحدة.




الشكل رقم (23) القدرات الطبية على مستوى الكتيبة

محظور

11. الرعاية الطبية التعبوية. تبدأ الرعاية الطبية التعبوية لحظة وقوع الإصابة وقد تمتد لتمرّ بجميع مستويات الرعاية الطبية وجميع مراحل الإخلاء. تستخدم الوحدات أثناء هذه العملية جميع الإمكانيات المتوفرة التي تسمح لها بإنقاذ حياة المصابين وإخلائهم. بشكل طبيعي يتلقى المصاب العلاج من الطواقم الطبية المدربة بشكل جيد وإخلائه بوسائل إسعاف مخصصة لهذه الغاية سواء كانت وسائل أرضية أو جوية. من المهم قيام الوحدات بتدريب أفرادها للقيام بالإسعاف الذاتي والإسعاف التبادلي/ المسعف المقاتل، واستخدام الآليات أو الطائرات غير المخصصة للإخلاء الطبي في تقديم الرعاية الطبية التعبوية. الشكلان رقم (24) و (25) يبينان مستوى كل قيادة ومستوى الإسناد والإخلاء الطبي المتوفر لها.



الشكل رقم (24) مستوى الإسناد والإخلاء الطبي لمستوى الكتيبة



الشكل رقم (24) الرعاية الطبية التعبوية بالمصابين من نقطة الإصابة حتى المستوى الرابع

المراجع

محظور

المراجع

ت	الاسم	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
1	العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (الإمارات العربية المتحدة) الرقم الرمزي: ع ع 1/	وزارة الدفاع	2023
2	عقيدة القوات البرية – عمليات مجموعة اللواء الرقم الرمزي: ق ب/ 5020	القوات البرية	2022
3	عقيدة الكتيبة والسرية والفصيل الطبي الطبعة الأولى الرقم الرمزي: س خ ط 79	الاسناد المشترك	2024
4	كراسة الميدان 90.5 - 3، كتيبة الأسلحة الموحدة ضمن مجموعة اللواء الثقيل	الولايات المتحدة الأمريكية	2005
5	كراسة الميدان 90.6 - 3، مجموعة اللواء	الولايات المتحدة الأمريكية	2010
6	كراسة الميدان 71 - 3، عمليات اللواء	الولايات المتحدة الأمريكية	1996

لجنة الإعداد

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	مقدم	سالم علي سالم العفاري	
2	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد الزعابي	
3	مدني	محمد عبدالله المستريحي	

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			