

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/ 5010



عقيدة القوات البرية

عقيدة فصيل المشاة
والمشاة المدولبة والمشاة الآلية

الطبعة السادسة

2022

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

محظور

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	15 15
2	المقدمة	17 17
الفصل الأول: التنظيم والقدرات والتحديات		
3	عام	21 21
4	التنظيم والقدرات والتحديات	25 21
5	واجبات ومسؤوليات جماعة وفصيل المشاة الآلي	32 25
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة		
6	عام	35 35
7	مفهوم القيادة والسيطرة	39 35
8	المفهوم العام لقيادة المهمة	42 39
9	مفهوم قائد فصيل المشاة الآلي	43 42
10	الأوامر	50 43
11	إجراءات المعركة للفصيل	59 50
الفصل الثالث: التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة		
12	عام	69 63
13	التخطيط للنيران المباشرة	70 69
14	السيطرة على النيران المباشرة	91 70
15	الملحق "أ" قواعد الاشتباك	96 92
16	الملحق "ب" بطاقة الجيب	98 97
الفصل الرابع: جماعة وفصيل المشاة الآلي في العمليات الدفاعية		
17	عام	101 101
18	أسباب وأساسيات المعركة الدفاعية	107 101
19	التحضير للعمليات الدفاعية	136 107
20	إدارة المعركة الدفاعية لفصيل المشاة الآلي	138 136
21	آلية إدارة المعركة الدفاعية لمستوى فصيل المشاة الآلي	148 138
22	عمليات التراجع	153 148
23	الانسحاب	154 153
24	تنظيم القوات في الانسحاب	155 155
25	مراحل الانسحاب	156 155
26	تسلسل الانسحاب	158 156
27	فصيل المشاة في الانسحاب	159 158
28	استخدام ناقلات الأفراد المدرعة	160 159
29	انسحاب أسلحة الإسناد	160 160
30	احتلال الموقع الجديد	161 161
31	التبديل في الخطوط الأمامية	164 161
32	إجراءات التبديل	166 164

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
33	الملحق "أ" مخطط يوضح آلية انسحاب سرية مشاة	167 167
34	الملحق "ب" تسلسل الأعمال في الانسحاب	168 169
35	الملحق "ج" ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة	170 170
36	الملحق "د" ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة آلية	171 171
37	الملحق "هـ" النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة	172 174
الفصل الخامس: جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية		
38	عام	177 177
39	أساسيات العمليات التعرضية	177 178
40	أنواع العمليات التعرضية	178 179
41	واجبات المهمة التعبوية في الهجوم	179 182
42	مناورة الفصيل في الهجوم	182 193
43	تشكيلات الحركة/ المناورة للفصيل في التقدم والهجوم	194 194
44	تشكيلات الجماعة	194 195
45	الفواصل والإشارات	195 195
46	أنواع التشكيلات	195 196
47	خط منفرد	196 196
48	خط مزدوج	197 197
49	رأس سهم	197 198
50	خط الحرب	199 199
51	المعين	199 200
52	رأس الرمح	200 201
53	الاتصال	201 201
54	أساليب الحركة	201 202
55	تشكيلات فصيل المشاة	202 202
56	المسافات	202 209
57	تشكيلات الميدان لفصيل المشاة الآلي	210 210
58	التشكيلات الأساسية	211 213
59	حركة المشاة مع الآليات	213 218
60	النار والحركة	218 218
61	الحالات التي يستخدم فيها أسلوب النار والحركة	219 219
62	كيفية تنفيذ أسلوب النار والحركة	219 234
63	مناورة الفصيل في الهجوم	234 252
64	الهجوم الليلي	252 252
65	أسباب تفضيل الهجوم الليلي على النهاري	253 253
66	أنواع الهجوم الليلي	253 253
67	مبادئ الهجوم الليلي	253 254
68	حسنات وسيئات الهجوم الليلي	254 255
69	مراحل الهجوم الليلي	255 258

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة من إلى
	الفصل السادس: فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد وكنقطة قتال خارجية	
70	دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد	261 263
71	دور فصيل المشاة/ المشاة الآلي عند العمل كنقطة قتال خارجية	264 264
72	دور قائد الفصيل عند العمل كنقاط قتال خارجية	264 266
	الفصل السابع: فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل والنقطة الحصينة	
73	عام	269 269
74	توضيع وتنظيم النقاط الحصينة	269 273
	الفصل الثامن: الإدامة على مستوى جماعة وفصيل المشاة	
75	عام	277 277
76	إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد الفصيل	277 279
	الملاحق	
77	المراجع	283 283
78	لجنة الإعداد	287 287
79	لجنة المراجعة والتحديث	291 291
80	لجنة المراجعة والتدقيق	295 295

محظور

فهرس الأشكال والحداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) خطوط اشتباك الأسلحة حسب المدى	66
2	الشكل رقم (2) إشارات نقاط مرجع الأهداف	72
3	الشكل رقم (3) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف في منطقة مبنية	73
4	الشكل رقم (4) مثال على ترقيم الشبابيك والأبواب كنقاط مرجع	73
5	الشكل رقم (5) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي	75
6	الشكل رقم (6) مثال إجراءات السيطرة على نيران ضمن قطاع فصيل مدافع	78
7	الشكل رقم (7) ثلاثة أنواع من أشكال الرماية	79
8	الشكل رقم (8) أمثلة على أساليب رماية الرشاش الآلي	83
9	الشكل رقم (9) إشارات اليد والذراع للسيطرة على الرماية	86
10	الشكل رقم (10) مثال على بطاقة مدى فارغة	87
11	الشكل رقم (11) مثال على بطاقة مدى مكتملة	89
12	الشكل رقم (12) مثال على الأنواع الثلاثة من الموانع السلكية	107
13	الشكل رقم (13) تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة بالأوتاد الأرضية	113
14	الشكل رقم (14) موقع مخفي مع ميادين رمي أصغر	118
15	الشكل رقم (15) موقع معركة واحد يغطي نفس المقرب	129
16	الشكل رقم (16) موقع معركة واحد يغطي مقربات مختلفة	130
17	الشكل رقم (17) موقعاً معركة يغطيان نفس المقرب	131
18	الشكل رقم (18) الدفاع عن نقطة حصينة	133
19	الشكل رقم (19) الدفاع الدائري للفصيل	134
20	الشكل رقم (20) الدفاع على السفوح الخلفية	135
21	الشكل رقم (21) الدفاع على السفوح الأمامية	136
22	الشكل رقم (22) موقع دفاعي لجماعة أمامية	140
23	الشكل رقم (23) موقع دفاعي لجماعة العمق	141
24	الشكل رقم (24) موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي	143
25	الشكل رقم (25) تنفيذ القفزات إلى الخلف	149
26	الشكل رقم (26) أنواع نقاط إعادة تحميل الفصيل	151
27	الشكل رقم (27) مثال على خطوط الفتح التعبوي	187
28	الشكل رقم (28) مناطق وخطوط السيطرة لمعركة الفصيل في الهجوم	193
29	الشكل رقم (29) ترتيب المسير في تشكيل خط منفرد	196
30	الشكل رقم (30) ترتيب المسير في تشكيل خط مزدوج	197
31	الشكل رقم (31) ترتيب المسير في تشكيل رأس السهم	198
32	الشكل رقم (32) ترتيب المسير في تشكيل خط الحرب	199
33	الشكل رقم (33) ترتيب المسير في تشكيل المعين	200
34	الشكل رقم (34) ترتيب المسير في تشكيل رأس الرمح	201
35	الشكل رقم (35) جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف	203
36	الشكل رقم (36) جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف	204
37	الشكل رقم (37) تشكيل الخط المزدوج بمحاذاة سياج شائك	205

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
38	الشكل رقم (38) ترتيب المسير في تشكيل الخط المنفرد	205
39	الشكل رقم (39) تشكيل الرتل	206
40	الشكل رقم (40) الحركة كاملة	207
41	الشكل رقم (41) حركة التلاحق	208
42	الشكل رقم (42) حركة التناوب	209
43	الشكل رقم (43) تشكيل الصندوق	211
44	الشكل رقم (44) تشكيل الصندوق المتعرج	212
45	الشكل رقم (45) تشكيل الخط منفرد	213
46	الشكل رقم (46) عناصر المشاة في الأمام	214
47	الشكل رقم (47) آليات القتال المدرعة في الأمام	215
48	الشكل رقم (48) الآليات المقاتلة والمشاة في الأمام معاً	215
49	الشكل رقم (49) ثلاث ناقلات في الأمام	216
50	الشكل رقم (50) ناقلتان في الأمام	217
51	الشكل رقم (51) تشكيل خط الحرب	218
52	الشكل رقم (52) طريقة حركة الثعبان (الأفعى)	220
53	الشكل رقم (53) طريقة التلاحق والتناوب بالآليات	221
54	الشكل رقم (54) أسلوب قاعدة النيران	223
55	الشكل رقم (55) الرد على التماس (جماعات المشاة)	229
56	الشكل رقم (56) الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة	230
57	الشكل رقم (57) كمين الفصيل على شكل زاوية	242
58	الشكل رقم (58) تشكيل كمين الفصيل على شكل (V)	242
59	الشكل رقم (59) كمين المنطقة للفصيل	243
60	الشكل رقم (60 أ- ب - ج - د - هـ) مراحل اجتياز المانع	250 - 252
61	الشكل رقم (61) دور فصيل الإسناد في التقدم	263
62	الشكل رقم (62) دور فصيل الإسناد في الهجوم	263
63	الشكل رقم (63) نقاط قتال خارجية	266
64	الشكل رقم (64) مثال على نقطة حصينة لفصيل مشاة آلي	271

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) الفرق بين الأوامر والتعليمات والتوجيهات	45 - 46
2	الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد الفصيل	58 - 59
3	الجدول رقم (3) قياسات الخنادق	121 - 122
4	الجدول رقم (4) مواقع الآليات	124

محظور

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تعتبر هذه العقيدة الأساس الذي يحكم عمل جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلي لتنفيذ المهام والواجبات التعبوية التي توكل إلى وحداتهم باعتبار أن الوحدات الصغرى هي الأساس الذي تبنى عليه نجاحات التشكيلات في مختلف العمليات، وقد تضمنت مجالاً واسعاً من الاستخدامات التعبوية لوحدات المشاة والمشاة الآلية الصغرى ويعتبر إتقانها أساساً لتأهيل بقية المستويات.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. تشتمل هذه الكراسة على تنظيم وقدرات جماعة وفصيل المشاة والمشاة المدولبة والآلية، كما غطت نظام القيادة والسيطرة للفصيل والجماعة شاملاً تطبيق مفهوم قيادة المهمة، وتوضح الكراسة الأساليب التعبوية لحركة المشاة الآلية ومهارات التعامل مع الأهداف الطارئة والاستخدام المفصل في العمليات الدفاعية والتعرضية وكذلك في البيئات الخاصة.

2. تنظيم الكراسة. نظمت الكراسة على النحو التالي:

- أ. الفصل الأول. التنظيم والقدرات والتحديات شاملاً الواجبات والمسؤوليات.
- ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة.
- ج. الفصل الثالث. التخطيط للنيران المباشرة والاستفادة من قدرات أسلحة الفصيل والسيطرة على النيران.
- د. الفصل الرابع. جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات الدفاعية شاملاً عملية إدارة المعركة الدفاعية وعمليات الانسحاب بالتفصيل والاستفادة من الأرض وتوزيع النيران والسيطرة عليها.
- هـ. الفصل الخامس. جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية ابتداءً بالتقدم وانتهاءً بالهجوم المدبر والهجوم الليلي وقد غطى بالتفصيل مهارات وأساليب النار والحركة واجتياز الموانع والتعامل مع الظروف الطارئة.
- و. الفصل السادس. جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية ودور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد وكنقطة قتال خارجية.
- ز. الفصل السابع. جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات الدفاعية عندما يعمل فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل (النقطة الحصينة).
- ح. الفصل الثامن. الإدامة على مستوى جماعة وفصيل المشاة والمشاة الآلية.

3. تطبق هذه الكراسة من قبل الوحدات لمستوى قائد الجماعة والفصيل، ويتم التركيز على فهم محتوياتها في المعاهد التدريبية وخلال التمارين والتدريبات للأسلحة الموحدة لتحقيق الكفاءة المطلوبة والجاهزية للعمليات الحقيقية بأعلى المعايير المطلوبة.

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

محظور

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

عام

1. تعتبر جماعة وفصيل المشاة أو المزودة بآليات مدولبة أو بآليات القتال المدرعة قوةً متعددة الاستخدامات حيث تستطيع تنفيذ مهامها بكفاءة ضمن العمليات بما تمتلك من قدرات قتالية متطورة وقدرة على البقاء معززة بقوة نيران كبيرة وقابلية حركة عالية. تطبق المشاة بشكل عام مبادئ الحرب وتنجز مهامها باستخدام قوتها القتالية. يبحث هذا الفصل في العقيدة التي تعتبر الأساس لتعبية وأساليب وإجراءات ومهارات الفصيل والجماعة، كما يبحث في المهارات والواجبات الفردية المطلوبة من القادة والأفراد على مستوى الوحدات الفرعية الصغرى في عمليات المشاة/ المدولبة والآلية وكذلك في العمليات الموحدة الأخرى.

2. مهارة الميدان هي فن استخدام طبيعة الأرض والأسلحة والمعدات من خلال التدريب الأساسي على الاستخدام الأمثل لميدان المعركة والمهارات التعبوية الضرورية لتنفيذ الواجبات المطلوبة من الفرد ليلاً ونهاراً وفي كافة ظروف الطقس وتشمل هذه المهارات (التمويه، التخفية والتستر، النار والحركة، الملاحقة وقراءة الخارطة، استخدام ميادين المراقبة والرمي، عبور الموانع، القدرة على البقاء، مهارة الإسعافات الأولية، استخدام الأجهزة اللاسلكية وفهم العدو).

التنظيم والقدرات والتحديات

3. التنظيم. يعتبر فصيل المشاة/ المشاة الآلي الوحدة الفرعية الصغرى لسرية المشاة ويعمل فصيل المشاة الآلية ضمن تشكيلات أكبر كفريق قتال وسرية مشاة آلية ومجموعة قتال الأسلحة الموحدة، والتي تُعدّ بدورها جزءاً من مجاميع الألوية، والتي تنفذ العمليات التعرضية التي تتميز بالسرعة ضد قوات تقليدية وغير تقليدية في مختلف أنواع الأراضي، وبالإضافة إلى ذلك فهي قادرة على تنفيذ العمليات الدفاعية والعمليات في المناطق المبنية، والقيام بمهام قوات الحماية والإنذار وكذلك معظم عمليات الاستقرار. تستفيد مجموعة قتال الأسلحة الموحدة من جهود فرق القتال المدرعة والآلية لتنفيذ المهام التعبوية. تُعدّ مجاميع قتال/ كتائب الأسلحة الموحدة جزءاً أساسياً من تشكيلات القوات البرية الأساسية لتنفيذ عمليات الأسلحة الموحدة وعمليات القتال القريب.

أ. تنظيم مجموعة قتال الأسلحة الموحدة. تم تنظيم مجموعة القتال سواء المدرعة أو الآلية على أساس اشتغالها على الصنفين الأساسيين وهما: المشاة الآلية والدبابات، وتم تنظيم مجموعة

محظور

القتال المدولبة على أساس صنف المشاة المحمول بآليات مدولبة، ولكي تكون مجموعة القتال قادرة على العمل في ظروف العمليات الموحدة فقد تلحق عليها بعض الصنوف التالية:

- (1) فصيل هاون.
 - (2) فصيل هندسة.
 - (3) عنصر الإسناد الكيميائي.
 - (4) ضباط رصد المدفعية، مسيطر الهجوم الجوي المشترك.
 - (5) قد تكون هناك عناصر أخرى مختلفة ملحقة حسب المهمة.
- ب. تنظيم فريق قتال المشاة الآلية/ المدرع. التنظيم القياسي هو سرية المشاة الآلية أو سرية دبابات، ولأغراض العمليات يتم تشكيل فريق قتال يتكون في العادة من قيادة سرية مشاة آلية أو قيادة سرية دبابات، وتكون القيادة المروسة تحت إحدى القيادتين بناءً على العنصر السائد وهي عبارة عن مزيج من فصائل المشاة الآلية وفصائل الدبابات (قد يتراوح تنظيم فريق القتال من 2 - 6 فصيل)، بالإضافة إلى عناصر أخرى من الصنوف المختلفة قد تلحق حسب المهمة.
- ج. تنظيم فصيل وجماعة المشاة الآلية.

- (1) جُهِز فصيل المشاة الآلي بأربع آليات قتال مدرعة، ويُقسم إلى ما يلي:
 - (أ) أطقم الآلية.
 - (ب) عناصر مشاة.
- (2) يستطيع فصيل المشاة الآلي القتال بأحد الأساليب التالية:
 - (أ) أسلوب النار والحركة. حيث تتحرك عناصر المناورة بأسلوب يسند كل منهما الآخر (إسناد متبادل/ نار وحركة).
 - (ب) أسلوب المناورة المنفصل. على شكل عنصرين منفصلين للمناورة، أحدهما أطقم الآليات والآخر جماعات مشاة.
- (3) يجب أن يكون الفصيل مستعداً للقتال في العديد من البيئات العملياتية، وحالما تترجل جماعات المشاة، تقوم أطقم الآليات بتوفير قاعدة نيران أثناء الاشتباك مع العدو لتدميره.
- (4) أطقم الآليات. عندما يكون الفصيل محمولاً بالكامل (جماعات المشاة والأطقم في الآليات). يتكون فصيل المشاة الآلي من عدد 4 آليات قتال مدرعة، وطاقم لكل آلية منظمة ضمن القسمين التاليين:

- (أ) قسم (أ) يتكون من آليتين بقيادة قائد الفصيل.
- (ب) قسم (ب) يتكون من آليتين بقيادة مساعد قائد الفصيل.

محظور

(5) عنصر المشاة.

- (أ) يتألف عنصر المشاة في الفصيل من ثلاث جماعات مشاة.
(ب) تقسم جماعة المشاة إلى فريقين رمي.

4. قدرات فصيل وجماعة المشاة الآلية. يستخدم الفصيل في إنجاز مهامه المخصصة كقوات قتال قريب معززة بإمكانيات للإدامة ضمن قدراته. تعتمد فاعلية الفصيل على تعاون آليات القتال المدرعة وجماعات المشاة. يقوم قائد الفصيل باستغلال نقاط القوة التالية:

أ. يستطيع فصيل المشاة الآلي القيام بما يلي:

- (1) اقتحام مواقع العدو.
- (2) الاقتحام بالأسلحة الخفيفة ونيران الإسناد العضوية لإيصال جماعات المشاة إلى مواقع تعبوية تعطيها أفضلية على العدو.
- (3) استخدام نيران السلاح الرئيس للآلية والرشاشات لإخماد أو تدمير مشاة ودروع العدو بفاعلية.
- (4) إغلاق مقتربات مشاة العدو.
- (5) احتلال أراضي حاکمة.
- (6) تنفيذ دوريات بالآليات القتال المدرعة أو جماعات المشاة وعمليات لإسناد عمليات الحماية.
- (7) تطوير الموقف من خلال الاستطلاع والقتال القريب.
- (8) تأسيس نقاط حصينة لحرمان العدو من الحصول على مواقع في الأراضي الحاکمة أو على الأجنحة.
- (9) التسلل من خلال مواقع العدو.
- (10) مراقبة وحماية الموانع التعبوية.
- (11) صد هجمات العدو من خلال القتال القريب.
- (12) تنفيذ الاختراق وعبور الموانع.
- (13) المشاركة في إسناد عمليات الاقتحام الجوي.
- (14) تدمير الآليات المدرعة المعادية باستخدام النيران المباشرة من آليات القتال المدرعة.
- (15) استخدام أسلحة النيران المتوفرة في فصيل المشاة/ المشاة الآلية لتثبيت وإعاقة حركة الآليات المقاتلة المعادية.

محظور

(16) استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لتدمير الدبابات والآليات المقاتلة لأقصى مدى مؤثر.

(17) المشاركة في عمليات الأمن الداخلي والاستقرار.

(18) المشاركة في عمليات إسناد السلطات المدنية.

ب. القدرة على البقاء. تشمل معدات آلية القتال المدرعة التي تساعد على البقاء ما يلي:

- (1) حماية علوية من الشظايا.
 - (2) إمكانية تركيب دروع إضافية (سيراميك) للحماية التفاعلية المدرعة.
 - (3) يزيد وجود خزانات الوقود في أرضية الآلية من قدرتها على البقاء.
 - (4) تستطيع الآلية إنتاج الدخان الخاص بها من خلال حقن الوقود في العادم.
 - (5) تحتوي الآلية على نظام تنقية للهواء.
 - (6) تحتوي الآلية على نظام إطفاء حريق آلي بالإضافة إلى طفايات حريق محمولة.
- ج. القتال القريب. تعمل فصائل وجماعات المشاة المزودة بآليات القتال المدرعة عادةً كجزء من قوة أكبر، وتستفيد من إسناد الدبابات، المدفعية، الهاونات، الإسناد الجوي القريب، الطائرات العمودية، الدفاع الجوي والهندسة، كما تؤمن نيرانها الذاتية لإخماد وصد هجمات العدو أو إسناد مناورتها الذاتية. يحدد قائد الفصيل أثناء القتال القريب كيف سيستخدم آليات القتال من خلال اعتبار الأهداف التالية:

- (1) إسناد الجماعات بالنيران المباشرة.
 - (2) توفير حماية أثناء نقل جماعات المشاة إلى ميدان المعركة.
 - (3) إخماد أو تدمير آليات مشاة العدو المقاتلة والآليات الأخرى خفيفة التدرية.
 - (4) تدمير دروع العدو باستخدام النيران المضادة للدبابات.
- د. يعتمد النجاح في العمليات على إجراءات الفصائل، والأقسام، وجماعات المشاة في القتال القريب، كما يعتمد أيضاً على مقدرتها على رد الفعل عند التماس مع العدو، واستخدام النيران والمناورة إلى الجناح الضعيف للعدو، والقتال لإلحاق الهزيمة بالعدو أو تدميره أو أسره. ومن أجل النجاح يعتمد فصيل المشاة الآلي على مقدرة القادة والأفراد على ما يلي:

- (1) الاستفادة من جهود كل من جماعات المشاة وآلية القتال المدرعة.
- (2) استخدام أسلحتهم بدقة وتأثير.
- (3) التفوق على العدو في مجالات التفكير والمناورة والقتال.
- (4) استخدام الأرض لصالحهم.

محظور

هـ. يعمل فصيل المشاة الآلي كجزء من قوة أكبر، وتأتي بعض قوته القتالية من خارج الفصيل وتشمل ما يلي:

- (1) الهاونات لمجموعة القتال ومدفعية مجموعة اللواء، كما توفر لها المصادر الأخرى النيران عند الطلب.
- (2) يتم تطبيق القيادة والسيطرة على مستوى الفصيل كما هو في المستويات الأعلى.
- (3) يقوم الفصيل بجمع أغلب المعلومات التي يتم تحليلها وتحويلها إلى استخبارات على مستويات مجموعة القتال والمستوى الأعلى.

5. تحديدات فصيل وجماعة المشاة الآلية. يجب أن يعرف قائد الفصيل أيضاً تحديدات فصيل المشاة المزودة بآليات القتال المدرعة من أجل استخدام الفصيل بفاعلية، وتشمل هذه التحديدات ما يلي:

- أ. وهن آليات القتال المدرعة أمام النيران المضادة للدروع، وطائرات الهجوم العمودية، والألغام، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وطائرات الهجوم الجوي القريب.
- ب. وهن جماعات البنادق (جماعات المشاة) أمام نيران الأسلحة الخفيفة والنيران غير المباشرة عندما تكون غير محمولة في الآليات.
- ج. تُحدّد سرعة أفراد المشاة معدل سرعة العمليات.
- د. تقل كفاءة الاتصالات اللاسلكية بشكل كبير في المناطق المبنية والأراضي الضيقة أو الوعرة الأخرى.

هـ. قد يمنع ضجيج آليات القتال من اقترابها إلى أهدافها دون أن يتم اكتشافها.

واجبات ومسؤوليات جماعة وفصيل المشاة الآلي

6. تستطيع جماعات وفصائل المشاة الآلية استغلال مميزات القدرة على البقاء من خلال نظام القيادة والسيطرة الجيدين، كثافة النيران، قابلية الحركة العالية ووجود أفراد محترفين لتنفيذ عمليات حاسمة. وتبحث الفقرات التالية في الواجبات المحددة لعناصر فصيل وجماعة المشاة الآلية.

7. واجبات قائد الفصيل. يتحمل قائد الفصيل المسؤولية الكاملة عن كل ما يقوم به الفصيل من نجاح أو إخفاق، وهو مسؤول عن الاستخدام التعبوي، التدريب الجماعي، الإدارة، والإمداد للفصيل. يجب أن يعرف قائد الفصيل قدرات ومستوى كل فرد وكيف يستخدم سلاحه وتعبئة الفصيل، وهو مسؤول شخصياً عن توضيح واستخدام جميع الأسلحة المخصصة للفصيل والملحقة بها، ويقوم قائد الفصيل بما يلي:

- أ. الواجبات في السلم.

محظور

- (1) مراقبة جميع نواحي الضبط والالتزام بالأوامر والتعليمات.
 - (2) متابعة شؤون الأفراد الإدارية من حيث الترفيع والتعيين والشؤون المالية وجميع ما يتعلق بالقوى البشرية.
 - (3) الإشراف المباشر على تدريب أفراد الفصيل وتقييمهم.
 - (4) إدامة سجلات متابعة نتائج الرمايات والنواحي الصحية والمعنوية وتقييمه الشخصي لكل فرد في الفصيل.
 - (5) الإشراف على رفع الحالة الفنية للآليات والأسلحة والذخائر والإبلاغ عن أي مشاكل تواجهه واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.
- ب. الواجبات في العمليات.
- (1) يترجّل عادةً عندما يتطلب الموقف ترجّل الفصيل.
 - (2) يبلغ قائد السرية/ فريق القتال عن الموقف وأعماله التي يقوم بها.
 - (3) يبقى مطلعاً على الموقف بشكل دائم ويكون موجوداً حيثما يتطلب الموقف وإنجاز المهمة.
 - (4) يطلب من قائد فريق القتال/ السرية أي إسناد يلزم لمساعدة الفصيل في إنجاز المهمة.
 - (5) يساعد رقيب الفصيل في التخطيط والتنسيق لإدامة الفصيل.
 - (6) يستلم تقارير الموقف والتي تشمل النواحي الفنية للآليات والأسلحة وموقف الذخيرة والحالة الصحية للأفراد (وأي تقارير قد يفرضها الموقف) من رقيب الفصيل وقادة الأقسام وقادة الجماعات.
 - (7) يقوم بمراجعة متطلبات الفصيل بناءً على الخطة التعبوية.
 - (8) لديه فهم ومعرفة بالموانع والثغرات ضمن موقعه.
 - (9) يكون ملماً بالموقف وإعطاء المعلومات الدقيقة لقائد السرية/ فريق القتال واستخدام القدرات الكاملة لأسلحة ومعدات الفصيل لإنجاز المهمة.
 - (10) يتأكد من أن تقارير الموقف يتم إعدادها بدقة وتمريرها إلى قائد فريق القتال/ السرية.
 - (11) يستخدم جميع الإمكانيات المتوفرة أثناء ظروف الرؤية المحدودة لتعيين الأهداف لأسلحة النيران المباشرة وغير المباشرة.
 - (12) يراقب الشاشة التعبوية (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) لتحديث مواقع القوات الصديقة، الشفافات والتقارير الرقمية.

محظور

(13) يراقب الشاشة التعبوية (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) لإدامة الإلمام بمواقع آليات قتال الفصيل وجماعات المشاة المترجلة إذا بقي ركباً في الآلية.

(14) يتأكد من أن قادة آليات الفصيل يستخدمون أجهزة الملاحة بدقة.

8. مساعد قائد الفصيل. يكون مساعد قائد الفصيل مسؤولاً عما يلي:

- أ. مساعدة قائد الفصيل وتقديم النصح له.
- ب. يقوم بقيادة الفصيل أثناء غياب قائد الفصيل وينفذ جميع واجبات قائد الفصيل الاعتيادية وفي العمليات.
- ج. يسيطر على آليات القتال المدرعة (أطقم الآليات) عندما يترجل قائد الفصيل أو يترجل ويقود ويسيطر على الفصيل عند الضرورة.
- د. يعمل كقائد آلية عندما يكون الفصيل محمولاً كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة).
- هـ. يراقب الشاشة التعبوية لإدامة الإلمام بمواقع الجماعات والأقسام بالنسبة إلى تشكيل الفصيل والسرية.

9. رقيب الفصيل. يُبقي قائد الفصيل رقيب الفصيل على اطلاع بالخطة التعبوية سواء أكان عنصر مشاة أم يقوم بالمناورة بآليات القتال المدرعة (أطقم الآليات). يُعتبر رقيب الفصيل هو ضابط الصف الأقدم والأكثر خبرة في الفصيل ويقوم بما يلي:

أ. الواجبات الاعتيادية.

- (1) يساعد ويقدم النصح لقائد الفصيل.
- (2) يشرف على إدارة، وإمداد، وصيانة الفصيل.
- (3) يشرف على التدريب.
- (4) يقدم النصح لقائد الفصيل فيما يتعلق بالمواعيد، والترفيعات، والتعيينات، والانضباط لضباط الصف والأفراد في الفصيل.
- (5) يراقب المعنويات والانضباط والصحة لمرتبات الفصيل.
- (6) يتأكد من صيانة الأفراد لجميع المعدات.

ب. الواجبات في العمليات.

- (1) يقوم بإبلاغ قائد الفصيل بأحدث التقارير اللازمة، ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل قيادة فريق القتال/ السرية.
- (2) يتولى مسؤولية العناصر المجمعة للواجب في الفصيل أثناء العمليات التعبوية

محظور

- شاملاً ذلك جماعات المقدمة، وعناصر الإسناد في الإغارة أو الهجمات والدوريات.
- (3) يعمل كقائد آلية عندما يكون الفصيل محمولاً كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة).
- (4) يُنَسَّق ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة الفصيل.
- (5) يجمع ويحضر الرواجع لحالة الإمداد والطلبات إلى قيادة فريق القتال/ السرية.
- (6) يتأكد من توزيع الذخيرة ومواد التزويد بالتساوي بعد تجمع الفصيل وإعادة تنظيمه على الهدف.
- (7) يتأكد من وجود مواد التزويد المطلوبة لأسلحة الإسناد.
- (8) يقوم بتوجيه عملية إخلاء إصابات الفصيل أثناء العمليات.
- (9) يقوم بإدانة معلومات موجود القوة للفصيل، ويوجِّد ويرفع تقارير الإصابات، ويستلم ويوزع التعزيزات.
- (10) يستلم تقارير قادة الجماعات المتعلقة بالإدارة، الإمداد، تقارير الصيانة، طلبات الأرزاق، المياه، الوقود والذخيرة.
- (11) يتأكد بأن الأفراد يقومون بتوزيع مواد التزويد حسب دليل وتوجيهات قائد الفصيل.
- (12) يتأكد بأن الأفراد يقومون بتنفيذ تفتيشات ما قبل القتال أثناء تحضير وتخطيط قائد الفصيل للمهمة القادمة.
- (13) يتأكد بأن الأفراد يفهمون كيفية استخدام أنظمة الملاحة الدقيقة أثناء الملاحة بالآلية القتال المدرعة.

10. قائد الجماعة. هو أقدم فرد مشاة في الجماعة، وهو مسؤول عن كل ما تفعله الجماعة أو تفشل في عمله. وهو مسؤول أيضاً عن العناية بأفراد جماعته وأسلحتهم ومعداتهم، ويتمتع قائد الجماعة بصلاحيات على مرؤوسيه. تمكّن السيطرة المركزية قائد الجماعة من التصرف بشكل حاسم مع المحافظة على انضباط ووحدة الأفراد. وفي ظل الظروف المتغيرة للقتال القريب، وحتى أثناء سير الأعمال المخطط لها بحرص، يجب على قائد الجماعة إنجاز المهام المخصصة بمبادرة ذاتية دون توجيه مستمر من الأعلى وتشمل واجباته ما يلي:

- أ. يعتبر ضابط الصف المختص بجميع مهارات المعركة والمهارات الفردية.
- ب. يعتبر ضابط الصف الخبير بجميع الأسلحة العضوية للجماعة واستخدام إمكانات الإسناد.
- ج. يستخدم بفاعلية إجراءات السيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة والحركة

محظور

التعبوية.

د. يسيطر على حركة جماعته وسرعتها وتوزيع النيران (بما في ذلك طلب النيران وتعديلها).

هـ. يسيطر على الجماعة عند القيام بالنار والحركة في القتال القريب.

و. يختار المواقع لأفراده في الدفاع.

ز. يتبادل التقارير العاجلة الموقوتة والدقيقة والتي تشمل:

(1) التقارير العاجلة عن العدو فيما يخص الحجم، النشاط، الموقع، الوحدة، الوقت والمعدات.

(2) تقارير الحالة لقائد الفصيل (تشمل موقع الجماعة، وتقدمها، وموقف العدو، والعدو الذي تم تدميره أثناء العملية، والوضع الأمني).

(3) رواجع حالة الذخيرة، والإصابات، والمعدات إلى رقيب الفصيل.

ح. يتولى واجبات رقيب الفصيل أو قائد الفصيل حسب ما يلزم.

ط. يفهم مهمة وقصد القائد لمستويين أعلى (الفصيل وفريق القتال/ السرية).

11. قائد القسم في الآليات. عندما يكون الفصيل محمول كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة)، يكون قائد الفصيل ومساعدته هما قادة الأقسام. وفي حال وجوب ترجل قائد الفصيل أو مساعدته، يصبح أقدم قائد آلية في كل قسم قائداً للقسم، حيث يساعد وينصح قائد الفصيل في استخدام الأقسام. يكون قائد القسم مسؤولاً عن:

أ. الاستخدام التعبوي والإدامة لآليات القتال المدرعة في القسم، والتدريب لمرتببات القسم.

ب. الملاحظة بشكل صحيح بمساعدة نظام الملاحظة الدقيقة.

ج. إرسال التقارير العاجلة كما هي مطلوبة، أو عندما يحصل التماس للقسم مع العدو.

12. قائد الآلية. يعمل كل من قائد الفصيل، ومساعدته وقادة كل من القسمين كقادة لناقلة الأفراد، وفي حال غياب قائد الفصيل يتولى المدفعي مسؤوليات قائد الآلية. يقوم قائد الآلية بما يلي:

أ. عمل الشفافات (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة C4I).

ب. اكتشاف الأهداف.

ج. تحريك الآلية نسبةً إلى القسم والفصيل.

د. السيطرة على نيران الآلية.

هـ. المحافظة على مكان الآلية في تشكيل الفصيل.

محظور

- و. إصدار أوامر الرماية.
- ز. صيانة بدن و برج الآلية.
- ح. صيانة أنظمة أسلحة الآلية.
- ط. الملاحه بشكل صحيح.
- ي. إرسال تقارير الموقف كما هي مطلوبة أو عندما يحصل تماس للناقلة مع العدو.

13. السائق. يقوم السائق بتشغيل الآلية تحت سيطرة قائد الآلية ويقوم بما يلي:
- أ. يتبع إجراءات القيادة في مختلف الأراضي ويحاول اختيار مواقع البدن المخفي.
 - ب. يساعد في اكتشاف الأهداف ومراقبة الطلقات التي تم رمايتها.
 - ج. يساعد في الملاحه بمراقبة قراءات عداد المسافة ومراقبة الأرض.
 - د. يتحمل المسؤولية الرئيسة حول صيانة أنظمة الآلية المتحركة.
14. قائد القسم في الجماعة. (عند تقسيم جماعة المشاة إلى فريقين أثناء التمرين) يقود فريقه ويقوم بما يلي:

- أ. يراقب الشاشة (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) عندما يكون محمولاً من أجل تحديثات مواقع القوات الصديقة، الشفافات وتقارير الموقف.
- ب. يراقب الشاشة (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) للبقاء على إلمام بمواقع آليات القتال بالنسبة إلى تشكيل الفصيل وطبيعة الأرض.
- ج. يقود القسم حسب توجيه قائد الجماعة عندما يكون مترجلاً من الآليات.

15. واجبات الأفراد. يقوم الأفراد بتوفير الحماية المحلية وبشكل دائم، وتقديم أي مساعدة لصيانة آليات القتال المدرعة.

- أ. حملة البنادق/ الفرد. تحتوي كل جماعة مشاة على حملة بنادق ويكون كل منهم مُعَيَّناً إما كمختص ضد الدروع أو مختص أسلحة خفيفة.

- (1) حامل البندقية المختص بمقاومة الدروع. يكون لدى حامل البندقية المختص بمقاومة الدروع قاذف الم د، ويمنح هذا السلاح قدرة مضادة للدروع للجماعة والفصيل وفريق القتال/ السرية، وباستخدامه تستطيع الجماعة إلحاق الهزيمة بدبابات المعركة الرئيسة ولمسافات متوسطة أثناء النهار والليل وفي ظروف الطقس المختلفة. وإذ لزم الأمر، يقوم الفرد المختص بمقاومة الدروع بتدمير آليات العدو المدرعة التي قد تشكل تهديداً للجماعة أو الفصيل.

محظور

(2) حامل البندقية المختص بالأسلحة/ القناص. يعمل حامل البندقية المختص

بالأسلحة كعضو في الجماعة تحت توجيه قائد الجماعة أو كما يرغب قائد الفصيل. وعلى الرغم من أنه يعمل عادةً كحامل بندقية ضمن إحدى فرق الرماية في جماعة البنادق، فهو مسلح ببندقية قنص، ويتم استخدامه بناءً على توجيه قائد الفصيل أو قائد الجماعة. وهو مدرب للتخلص من أهداف أفراد العدو ذات القيمة العالية كفرق البنادق الآلية للعدو، وفرق مقاومة الدبابات، والقناصين باستخدام الأسلحة الدقيقة.

ب. قاذف القنابل. يتوفر لكل جماعة عدد من قواذف القنابل.

ج. حملة الرشاشات. يتوفر لكل جماعة مشاة عدد (2) رشاش.

د. المسعف (المنقذ) المقاتل المؤهل. هو فرد مشاة مدرب لتقديم إجراءات إنقاذ حياة والإسعافات الأولية، وليس المقصود منه أن يحل محل المسعف الطبي. وبالتدريب التخصصي يستطيع المنقذ إبطاء تردي حالة فرد مصاب بحيث تصبح المعالجة من قبل المسعف الطبي ممكنة. يتأكد قائد الفصيل من وجود عدد (3) أفراد (لكل جماعة عدد فرد واحد) متدربين على الإسعاف الميداني. يقوم المسعف المقاتل المؤهل بما يلي:

(1) يتأكد من الرزم الصحيح لحقيبة الإسعافات الأولية.

(2) يشارك في معالجة جميع الإصابات ومهارات حملة النقالات.

(3) يستخدم مهارات الإسعافات الأولية في الميدان إلى أن يصبح إخلاء الإصابات ممكنًا.

(4) يعرف موقع نقطة إسعاف السرية.

16. الأفراد الإضافيون الملحقون بالفصيل. قد يستقبل الفصيل أفراداً إضافيين لإسناد مهمته وعادةً

يكون أكثر أفراد الإسناد شيوعاً هما المسعف الطبي وضابط الرصد الأمامي.

أ. المسعف الطبي. في حال تعيين مسعف طبي من الفصيل الطبي لمجموعة القتال/ الكتيبة، يكون المسعف الطبي للفصيل من مرتبات الفصيل الطبي الذي يكون في إسناد مجموعة القتال/ الكتيبة. إن الدور الرئيس للمسعف الطبي هو توفير الإسناد الطبي الفوري، بما في ذلك إسناد الخدمات الصحية والوقاية الصحية للفصيل. تكون المعالجة من قبل المسعف الطبي للفصيل تحت إشراف الطبيب/ الطبيب المساعد في الكتيبة/ مجموعة القتال، ويعمل المسعف عادةً تحت إشراف وسيطرة رقيب أول فريق القتال/ السرية أو رقباء الفصائل ضمن الوحدة، وتشمل واجباته ما يلي:

(1) تصنيف الإصابات أو المرضى من القوات الصديقة أو العدو من أجل المعالجة.

(2) معالجة الإصابات ومساعدة فرق النقالات في عملية الإخلاء.

محظور

(3) تقديم النصح لقيادة الفصيل حول جميع الأمور الطبية بما في ذلك الحالة الصحية والبدنية لمرتبات الفصيل.

(4) الإشراف على إجراء المسح لطلبات العيادات في الفصيل.

(5) طلب وتنسيق إخلاء المرضى أو الجرحى أو المصابين من المرتبات بناءً على توجيه قائد الفصيل.

(6) المساعدة في تدريب مرتبات الفصيل على الإسعافات الأولية وأساليب الإسعاف في الميدان بما في ذلك إجراءات الإسعافات الأولية المعززة.

(7) طلب مواد التزويد الطبية للفصيل حسب الأوامر التعبوية المستديمة والتأكد من صلاحيتها.

(8) توفير التوجيه والتدريب للمسعفين المقاتلين في الفصيل.

(9) مراقبة الموقف التعبوي (الضربات الجوية، القصف المدفعي... إلخ)، وتوقع وتنسيق متطلبات الإسناد الطبي للفصيل، وإعادة التزويد الطبي حسب الضرورة.

(10) مراقبة ومتابعة المصابين بالأمراض المعدية وعزلهم إذا تطلب الأمر وحسب الإجراءات الاحترازية للوحدة.

ب. ضابط الرصد الأمامي. إذا تم تعيين أو تخصيص ضابط رصد يعتبر هو خبير الوحدة المختص في تخطيط وتنفيذ النيران غير المباشرة، وهو الراصد الرئيس لجميع إمكانات الإسناد الناري غير المباشرة بما فيها الهاونات ومدفعية الميدان وأي إمكانات إسناد ناري مخصصة. وهو مسؤول عن تحديد مكان الأهداف وطلب وتعديل النيران غير المباشرة، يجب على ضابط الرصد أن يعرف المهمة، ومفهوم العمليات، وبالتحديد خطة المناورة ومفهوم النيران. يتعامل ضابط الرصد الأمامي مع ممثل نيران إسناد القيادة الأعلى. ويجب عليه أيضاً أن يقوم بما يلي:

(1) يبلغ قيادة سرية المدفعية عن موقف الوحدة، وموقعها، ومتطلبات الإسناد الناري.

(2) يحضر ويستخدم الخرائط، والشفافات، والمخططات الأرضية.

(3) يطلب ويعدل النيران غير المباشرة.

(4) يساعد قائد المناورة في انتخاب الأهداف لإسناد مهمة الوحدة.

(5) يختار مواقع الرصد، وطرق الحركة إلى الأهداف المنتخبة ومنها.

(6) يشغل أجهزة البرقية الرقمية ويديم الاتصال مع ضابط الإسناد الناري لمجموعة القتال/الكتيبة.

(7) يقوم بالتحديث المستمر لموقعه.

(8) يكون مستعداً لاستخدام إمكانات الإسناد الجوي القريب.

الفصل الثاني
القيادة والسيطرة

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

عام

1. يزيد هذا الفصل من القدرة على فهم القيادة والسيطرة لمستوى جماعة وفصيل، حيث يناقش أهمية القيادة وكيفية سيطرة القادة على قواتهم في ميدان المعركة. كما يناقش عملية التخطيط على مستوى الفصيل وما هي إجراءات استخلاص أوامر العمليات.

2. مفهوم القيادة والسيطرة. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لإنجاز المهمة. ويمارس يطبق القادة القيادة والسيطرة من خلال نظام القيادة والسيطرة (القوى البشرية، شبكات الاتصال، أنظمة المعلومات، الإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة).

3. القيادة.

أ. تعتبر القيادة على مستوى الجماعة والفصيل هي الأكثر حيوية للقيادة والسيطرة. تعني القيادة التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال الأعمال التالية:

- (1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.
- (2) التوجيه الجيد يساعد في إنجاز المهمة.
- (3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. تتم ممارسة القيادة على مستوى الفصيل والجماعة بالقوة. يتأكد قادة الوحدات الفرعية الصغرى بأن أفرادهم يفهمون الموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم. يغرس قادة الفصائل والجماعات الثقة في أفرادهم من خلال القيادة الإيجابية "تأثير إيجابي على الفرد لإنجاح المهمة" المعرفة الفنية والمقدرة التعبوية التي لا تأتي إلا من خلال التدريب.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة، يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيه. تمثل أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية تحسناً فنياً مهماً نسبة إلى الأنظمة السابقة. يجب أن يجيد القادة والأفراد على جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية. يفقد الأفراد بسرعة هذه المهارات، لذا يجب على القادة أن يحافظوا على هذه المهارات من خلال إدامة التدريب عليها.

4. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات والمعارك، وتعرف أيضاً

محظور

بأنها ممارسة السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقة قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تعويض/ نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجاً للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات تشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للعملية.

أ. التخطيط. هو العملية التي يترجم من خلالها قادة الفصائل مفهوم قائدهم إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة، يعتمد قادة الفصائل ومن هم في مستواهم على عمليات الكشف والدراسة الدقيقة للخرائط والصور الجوية وهنا لا بد من سعة الخيال لدى قائد الفصيل ليضع تصوراً ذهنياً معزراً بمخطط يبين فيه أهم الأعمال، في الغالب يلجأ قادة الفصائل إلى الطاولة الرملية وقد تستخدم أنظمة القيادة والسيطرة الحالية لوضع قادة الفصائل خططهم إلكترونياً من خلال استغلال مميزات تلك الأنظمة مثل التمثيل ثلاثي الأبعاد لطبيعة الأرض (DTM) حيث يوفر ميزة المراقبة وميادين الرمي وقابلية الحركة مما يمكنه من التوضيح الصحيح للأسلحة واعتبارات التوضيح الأخرى. وعلى كل حال فإن قادة الوحدات الفرعية وقادة الوحدات الفرعية الصغرى قد يلجأون أثناء التنفيذ إلى إعادة تخصيص المهام للوحدات الصغرى وإعادة توجيه النيران على الأهداف.

ب. التحضير. يتألف التحضير من النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ العملية، ويشمل التحضير تنقيح التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرمائية، ويتضمن التحضير الانفتاح والذي يهدف إلى تحريك ونقل الوحدة من مواقعها الحالية إلى المكان المحدد لتنفيذ المهمة وهي مدركة لواجباتها.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية للفصيل لإنجاز المهمة من خلال الإلمام بالموقف لتقويم وسير العملية.

د. التقويم. يشير التقويم إلى المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي للعدو وتقدم سير تنفيذ المهمة.

5. وسائل القيادة والسيطرة.

أ. الاتصالات السلوكية. يعد هذا الأسلوب فاعلاً في المواقع الثابتة. يستخدم فصيل المشاة الآلي خط اتصالات سلوكي في المواقع الدفاعية، ومراكز الرصد ومناطق التجمع وقد يكون في مناطق انتظار القوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يُعد الخط السلوكي آمناً وذو اعتمادية عالية ولكنه

محظور

يفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.

ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كراسة الإشارة لدورات ضباط الوحدات الأخرى عام 2016 الصادر من مديرية التدريب الرقم الرمزي م ت/ د م/ 346.

(1) تعد الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل الاتصال مرونةً واستخداماً لفصيل المشاة الآلي، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة عبر مسافات بعيدة وبدقة عالية، ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن على الرغم من وجود معدات متطورة مشفرة ذات قدرة على القفز الترددي ومحمية ضد معظم أجهزة تحديد الاتجاه والاعتراض والتشويش المعادية. يجب على القادة ضبط استخدام للأجهزة اللاسلكية وبشكل صارم وكذلك فرض التقيد بأصول المخابرة اللاسلكية الصحيح والإلتزام بما يلي:

- (أ) الإرسال على فترات قصيرة (10 ثوانٍ أو أقل).
- (ب) تقسيم البرقيات الطويلة إلى فترات إرسال قصيرة.
- (ج) الإيجاز والوضوح وعدم التحدث باللهجات الدارجة.
- (د) معالجة انقطاع الاتصال اللاسلكي المباشر بمعدات البث أو الانتقال إلى أرض مناسبة.
- (هـ) يجب أن يكون قوة انبعاث الإشارة "خرج" الأجهزة اللاسلكية على أدنى مستوى.
- (و) يتم إرسال تقارير التماس الأولي مع العدو فوراً، ومن ثم إرسال المعلومات الإضافية لاحقاً.
- (ز) عمل أولويات للإرسال.

(2) الاتصالات الرقمية. نظام الاتصال الرقمي هو نظام اتصال تكون فيه إشارة المعلومات إشارة رقمية، والإشارة الرقمية (DIGITAL) هي تدفق من النبضات. وتأخذ عدداً محدوداً من المستويات أشهرها النظام الثنائي الذي تأخذ فيه النبضة مستويين فقط (صفر وواحد). وإذا كانت إشارة المعلومات الأصلية تماثلية (ANALOG) فإنه يتم تحويلها إلى إشارة رقمية قبل إرسالها عبر نظام الاتصال الرقمي، ومن مميزاتها الآتي:

- (أ) مقاومة نظم الاتصالات الرقمية للضوضاء أعلى من مقاومة نظم الاتصالات التماثلية.
- (ب) الدوائر الإلكترونية الرقمية أقل كلفة وأسهل من الدوائر التماثلية.

محظور

(ج) التشفير ومعالجة البيانات والاتصالات الرقمية أعلى كفاءة وأسهل في التنفيذ منها في الاتصالات التماثلية.

(د) التضاعف الذي يستخدم لإرسال عدد كبير من الإشارات على نفس القناة يكون أسهل في التنفيذ وأعلى في الكفاءة في نظام الاتصال الرقمي عنه في نظام الاتصال التماثلي.

(هـ) إمكانية اكتشاف الأخطاء وتصحيحها في نظام الاتصال الرقمي وهذا غير متاح في نظام الاتصال التماثلي.

(و) كفاءة استخدام معيدات الإرسال في الاتصالات الرقمية أعلى بكثير منها في الاتصالات التماثلية.

جـ. الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً بسرعة لمسافات قصيرة. تكون إشارات اليد أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. تستطيع الأطقم استخدام الورق الحراري، الأضواء اليدوية، الأضواء الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة كإشارات بصرية متفق عليها، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في القيادة والاتصالات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية.

(1) يستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، وتوزيع الإنذارات. ومع ذلك فإن الإشارات الصوتية تصل فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، يجب أن يكون استخدامها محدوداً للمحافظة على الأمن. ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب التسبب في الإرباك. يجب أن تكون المعاني المتفق عليها مسبقاً للإشارات الصوتية مبيّنة في الأوامر التعبوية والمستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية ومثال على ذلك الطرق على الأسطح أو السلاح.

(2) تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقاً في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، يتم استخدام العدائين باعتبارهم الوسيلة المفضلة للاتصال لفصيل المشاة الآلي، حيث يمثل العدائين الوسيلة الأكثر أمناً

محظور

ومرونة واعتمادية. يستطيع العداؤون تسليم خطط النيران، تقارير الحالة وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون التقارير والأوامر المرسله مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

6. علاقات القيادة. توفر علاقات القيادة الأساس لوحدة القيادة، وهي الأساس أيضاً للتجميع للواجب، فقد تكلف الوحدة الفرعية بالعمل مع سرية/ فريق قتال آخر ويحتاج قائد الفصيل أن يفهم علاقات القيادة التي يعمل تحتها فصيله، والتجميع للواجب هو تجميع مؤقت للقوات مصمم لإنجاز مهمة محددة، ويجب أن تساند عناصر القتال والإدامة السرية/ فريق القتال والفصيل بمقتضى علاقات القيادة التي تم تأسيسها.

7. أنواع علاقات القيادة

أ. التعيين

(1) هو تعيين الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص إلى ملاك (تنظيم ما) عندما يكون هذا التعيين بشكل دائم نسبياً أو التشكيلات والأشخاص ضمن إطار العمل الأساس لها أو الجزء الأكبر من هذا العمل. (مثال ذلك: سرايا الإشارة في الألوية).

(2) تعيين الأفراد لواجبات أو أعمال معينة سواء كانت هذه الواجبات أو الأعمال أساسية أو دائمة نسبياً. (مثل: قائد القطعات الساترة، قائد الاحتياط، قائد الحجاب).

ب. الإلحاق. هو وضع الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص في تنظيم ما عندما يكون هذا الوضع بشكل مؤقت نسبياً. يمارس قائد الوحدة/ التشكيل الذي ترده الإلحاقات درجة القيادة والسيطرة نفسها التي يمارسها على وحداته وأفراده العضويين، وحسب ما يرد في تحديدات أوامر الإلحاق. أما مسؤولية نقل وترفيه الأشخاص في الوحدات/ التشكيلات الملحقة فتبقى عادة من مسؤولية التشكيل، الوحدة أو التنظيم الأم.

ج. الفصل. هو فصل جزء من الوحدة/ التشكيل من ملاكها الرئيس إلى واجب في مكان آخر. أو عندما تعمل وحدة ما بعيداً عن التنظيم الذي تكون فيه، إما عضوية منه أو معينة إليه مع بقائها تابعة له. عندما تفصل وحدة ما فإنها يمكن أن تعمل كتتنظيم مستقل أو قد تلحق إلى أو أن تخدم مع أو تحت قيادة تنظيم آخر.

المفهوم العام لقيادة المهمة

8. تركز قيادة المهمة على هدف العملية وليس على كيفية إنجازها. وهي تؤكد على عملية صنع القرار وإجراءات المعركة في الوقت المناسب. يجب أن يفهم قائد الفصيل قصد قائد فريق القتال/ السرية

محظور

ومسؤوليته الواضحة ويعمل ضمن ذلك القصد لتحقيق الهدف من العملية. تعتمد قيادة المهمة مع قصد قائد فريق القتال/ السرية في وحدة الجهد على التنفيذ اللامركزي ومبادرة قادة الفصائل.

أ. توقع المتغيرات. لا توجد هناك أي خطة يتم تنفيذها دون حدوث متغيرات عليها حيث تفرض ظروف المعركة المتغيرة وموقف العدو ومصاعب المعركة تحدياً على قدرة قائد الفصيل لمعرفة ماذا يحدث في منطقة عملياته القريبة. لذا يجب عليه من خلال المعلومات التي يتم جمعها فهم وتصوير تطور المعركة خارج إطار معرفته وأحاسيسه. يساعد استخدام جميع مرتبات الفصيل، والموارد الفنية والتعبوية قائد الفصيل على تطوير الموقف والتقليل من تأثير التغيرات. سيغير الموقف الذي يتوقعه القائد في العديد من الحالات عما كان عليه في مرحلة التخطيط، وهذا يتطلب قيادة مرنة وفاعلة أثناء تنفيذ العمليات الجارية.

ب. التقليل من تدخل القائد. التقليل من تدخل القائد في المستويات الدنيا وإعطاء بعض الحرية المحسوبة للمستويات الدنيا مثل (قادة الجماعات وقادة الأقسام)، فعندما يتوقع الأفراد أن يتخذ قائد الفصيل أو الجماعة كل قرار أو يبدأ كل عمل، فقد يصبحوا غير راغبين في العمل. ولمقاومة هذه النزعة، يجب أن يخطط قائد الفصيل للمعارك ويوجهها بأسلوب يتطلب الحد الأدنى من التدخل، وأن يعمل على المبدأ الذي بموجبه سينجز الجميع واجباتهم من خلال الفهم الواضح للمهمة والواجب المطلوب.

ج. إعطاء المرؤوسين وقتاً كافياً للتخطيط. يجب أن يتأكد قائد الفصيل من أن التوقيتات التي يضعها من أجل التخطيط والتحضير للمهمة توفر وقت كافٍ للعناصر المرؤوسة.

د. إعطاء المرؤوسين أقصى قدر من حرية العمل. ينتصر الأفراد في المعارك عندما يستطيع قادتهم وضعهم في موقع يستطيعون منه اغتنام فرصة القيام بذلك. يجب على القادة في جميع المستويات، وبناءً على ظروف ميدان المعركة المتوقع، تجنب فرض التحديدات غير الضرورية على حرية عمل المرؤوسين. يجب أن تكون لدى القائد في اللحظة الحاسمة المعرفة والتدريب، والحرية لاتخاذ القرار الصحيح لتحقيق قصد قائد مجموعة القتال/ الكتيبة وقائد فريق القتال/ السرية، وأن يتم التأكيد على هذا المفهوم في كل فرصة وعلى كل مستوى من مستويات القيادة.

هـ. تشجيع المبادرة وتبادل الأفكار. يُشجّع القادة مرؤوسهم على المبادرة. تكون لدى القادة المرؤوسين والأفراد الذين ليسوا في مواقع قيادية عدم الرغبة في تحمّل المسؤولية والسير إلى الأمام. يشجّع القائد الجيد المبادرة ويستمع إلى المعلومات من كل من لديه فهم للموقف. يستطيع القادة تهيئة الظروف للقيام بالمبادرة من خلال توجيه الآخرين للتفكير في المعاضل التي تواجههم. يُعدّ حل المعاضل التي تشتمل على تنسيق مباشر بين العناصر المرؤوسة جانباً مهماً

محظور

لقيادة المهمة. يُمكن تبادل الأفكار مع المرؤوسين الذين لديهم فهم للمعضلة بسبب موقعهم أو خبرتهم من تقويم الموقف وتطوير عمل ممكن قابل للتطبيق.

و. القيادة أقصى ما يمكن في الأمام. فقدان القائد في المراحل الأولى من المعركة يؤدي إلى إحباط المعنويات مما يؤثر على إنجاز المهمة، لكن يجب أن يضع قائد الفصيل أو الجماعة نفسه في المكان الذي يستطيع منه استخدام وحدته واتخاذ القرارات الحاسمة للتأثير في نتيجة القتال، حيث ينتخب لنفسه موقعاً مع الجهد الرئيس، وبهذه الطريقة يستطيع السيطرة على قواته مع السيطرة على الجهد الرئيس أو الاستفادة من موارد الجهد الرئيس عندما يلزم ذلك. ومن موقعه المتقدم يستطيع استخدام جميع التقنيات المتوفرة بالإضافة إلى قدراته الشخصية لرؤية ميدان المعركة. تشمل موارد الاستخبارات بالإضافة إلى المراقبة البصرية التقارير اللاسلكية، والمعلومات الرقمية (في حال استخدام نظام القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) إذا توفر. يضع مساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل نفسه في المكان الذي يستطيع منه إنجاز واجباته بأفضل صورة، وتولي قيادة الفصيل بسرعة إذا لزم ذلك.

ز. فهم الموقف والعمليات الجارية. يعتبر ذو أهمية لقادة الفصائل والجماعات، حيث تحدد مواقع القوات الصديقة ومواقع العدو المؤكدة وغير المؤكدة، والموانع، والمعلومات الأخرى الضرورية لنجاح المهمة. يتم تعميم الموقف العملياتي العام على جميع الوحدات المرؤوسة والقيادات الأعلى والوحدات المجاورة. ومع ذلك فإن على قادة الفصائل والجماعات أن يفهموا بأن دقة صورة العمليات تعتمد على دقة المعلومات التي تم تمريرها واستلامها، وقد لا تُحدّد جميع مواقع العدو أو الوحدات الصديقة وعليه يجب أن يكون قائد الفصيل قريب من جهاز الاتصال لمعرفة الموقف من خلال الاستماع لشبكة الاتصال على مستوى الفصيل وسرية/ فريق القتال.

9. عناصر قيادة المهمة

أ. قصد القائد. قصد القائد عبارة عن بيان محدد وواضح عما يجب أن تفعله القوة والشروط التي لا بد أن تستوفيه للنجاح في المواجهة مع العدو والحالة النهائية المرغوبة لمستويين أعلى. يقوم القادة بصياغة قصدهم وتوضيحه لشرح الحدود التي يمكن للمرؤوسين في نطاقها القيام بالمبادرة مع الإبقاء على وحدة المجهود الحربي، ولتفادي تقييد حرية المرؤوسين في العمل يضع القادة فقط الحد الأدنى من الضوابط لغرض التنسيق فيما بينهم.

محظور

ب. مبادرة المرؤوسين. هي اتخاذ المرؤوسين للقرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل عندما يصبح مفهوم العمليات غير قابل للتنفيذ أو عندما تلوح فرصة مواتية غير متوقعة يمكن أن تؤدي حال انتهازها إلى تحقيق قصد القائد. ويترك للمرؤوسين أن يقرروا كيفية إنجاز مهامهم في إطار من الحرية وأن يمارسوا المبادرة أثناء التنفيذ، ولكنهم يتحملون المسؤولية الكاملة في تحقيق قصد القائد، ويطلب منهم وبشدة وليس فقط يسمح لهم بممارسة المبادرة تلقائياً عندما تلوح فرصة أو يظهر تهديد (إن المعيار الذي يُحكم به على صحة قرار القائد هو، هل أن هذا القرار سيعدم قصد القائد الأعلى).

ج. الأوامر. إن الأوامر هي أسلوب لإنجاز العمليات العسكرية وتتيح أقصى حرية للتخطيط والعمل من أجل إنجاز وإتمام المهام وتترك للمرؤوسين كيفية التنفيذ. تبين الأوامر قصد القائد وتنظيم القوات ومفهوم العمليات ومهمة القادة لمستويين أعلى ومهام المرؤوسين. وتتضمن المهمة الموكلة للمرؤوسين كافة عناصر المهمة (ماذا، من، متى، أين ولماذا) مع التأكيد الخاص على عنصر (لماذا) والذي يعمل مع قصد القائد على توجيه مبادرة المرؤوسين. وتعتبر المهمة المحددة جيداً وقصد القائد من أهم الأمور عند استخدام الأوامر، ولا يعني هذا الأسلوب أن القادة لا يشرفون على تنفيذ المرؤوسين ولكنهم يتدخلون فقط لتوجيه التغيير على مفهوم العمليات أو للتنسيق أو لاستغلال النجاح. إن عدم وضوح المهمة أو قصد القائد يجبر القائد على التدخل في عمليات المرؤوسين من حين لآخر، وهذا التدخل يمنع مبادرة المرؤوسين ويقلل من حيوية القوة.

د. تخصيص الموارد. يخصص القادة كافة الإمكانيات والموارد للمرؤوسين لإنجاز مهامهم. في سياق قيادة المهمة يعتبر القادة المعلومات أحد الموارد المهمة والذي يجب أن يتوافق مع الكثير من الموارد التقليدية مثل الأفراد والمواد والأسلحة، ويتم مشاركة هذا المورد (المعلومات) على جميع مستويات القيادة.

مفهوم قائد فصيل المشاة الآلي

10. التخطيط. الخطط هي القواعد الأساسية لأي مهمة. يقوم قائد الفصيل أو قائد الجماعة بتطوير خطته كملخص للكيفية التي سينفذ بها مهمته بما يحقق قصد القادة لمستويين قياديين أعلى. يستخدم قائد الفصيل إجراءات المعركة لتطوير مفهومه إلى خطة متكاملة، ويقوم بإعداد أمر عمليات موجز ودقيق تخصص من خلاله المصادر المتوفرة والواجبات للعناصر المرؤوسة وتوضع أولويات التنفيذ لمهمته. يجب أن تكون خطة قائد الفصيل بسيطة ومفهومة بشكل جيد من قبل المرؤوسين.

أ. تكون المهمة القتالية على مستوى الفصيل والجماعة سريعة الوتيرة، والوقت المتوفر للتخطيط محدوداً ويبني التخطيط على معلومات غير كاملة أحياناً. يشمل الأمر الإنذاري الأولي

محظور

لقائد الفصيل الأمر بالحركة، ومكان خط البدء/ الموقع الدفاعي وأي معلومات أخرى قد يحتاجها قائد الفصيل.

ب. يجب أن يستفيد قادة الفصائل والجماعات من الوقت المتوفر بأفضل ما يمكن من خلال عمل جميع المجموعات في آن واحد وبشكل متزامن كأن يقوم قائد الفصيل بعمل خطته بناءً على الأوامر الإنذارية بينما يقوم الرقيب بأعمال التحضير في الوقت الذي يكون فيه تحضير خطة فريق القتال/ السرية تحت العمل.

الأوامر

11. الأوامر بشكل عام لها هدف رئيس ومقصد أساس وهو ضمان حسن الإدارة ودقة التنظيم، من أجل الوصول إلى جودة الأداء في تنفيذ الواجبات. فلو لم تكن هناك أوامر تنظم أسلوب عمل الوحدات وصلاحيات قادتها وتعريف أفرادها بكل ما يدور حولهم وما يهمهم من أمور حياتهم، ومن ثم إدامة هذه الأمور بالنشر عنها وتنظيم قيودها، لكانت الأمور تختلف كثيراً عما نشاهده ونراه من حسن إدارة ودقة وانضباط في حياة ومسيرة الجيوش الحديثة في هذه الأيام.

12. إنَّ ما ورد في الفقرات أعلاه ينطبق بشكل عام على جميع أنواع الأوامر، سواء الأوامر العادية أو أوامر الميدان، إلا أنَّ أوامر الميدان وبالأخص أوامر العمليات هي التي يعتمد عليها النجاح في المعركة، وهذا النجاح يعتمد إلى حد كبير على ما يلي:

- أ. خطة القائد وإدارته الجيدة لعملياته.
- ب. التوزيع التعبوي لقواته.
- ج. رد فعله حيال المتغيرات الطارئة والمتوقعة أثناء سير المعركة فيما بعد.

13. ينقل القائد عادة أفكاره ورغباته إلى مرؤوسيه عن طريق الأوامر التي يصدرها لهم، لذلك يجب ألا يكون لدى هؤلاء المرؤوسين أدنى شك حول ما يلي:

- أ. ما المطلوب تنفيذه من قبل قائدهم؟
- ب. ما مهمة قائدهم؟
- ج. ما الدور الذي يجب أن يقوموا به لتحقيق تلك المهمة؟

محظور

14. أنواع الأوامر. هناك العديد من الأوامر التي تصدر في القوات المسلحة، تم تقسيمها إلى نوعين رئيسيين هما:

أ. الأوامر العادية. وتقسم إلى الأقسام الأربعة التالية:

- (1) أوامر الجزء الأول. (الأوامر اليومية).
- (2) أوامر الجزء الثاني. (للضباط، الرتب الأخرى، المدنيين).
- (3) أوامر الجزء الثالث. (للضباط والرتب الأخرى المعارين).
- (4) الأوامر العامة.

ب. أوامر الميدان. وتقسم إلى الأقسام الستة التالية:

- (1) الأوامر التعبوية المستديمة.
- (2) تعليمات العمليات.
- (3) الأوامر الإنذارية.
- (4) أوامر العمليات. وتقسم إلى ما يلي:
 - (أ) أوامر العمليات الشفهية.
 - (ب) أوامر العمليات التحريرية التي تقسم إلى:
 - (أ أ) أمر عمليات تحريري.
 - (ب ب) أمر عمليات على شفاف.
 - (ج ج) الملحوظات التأكيدية.
 - (د د) الأوامر المجزأة.
 - (5) الأوامر الإدارية.
 - (6) أوامر التنقل والحركة.

15. أوامر الميدان. هي من ضمن الإجراءات التي يستلم من خلالها قائد الفصيل المعلومات وينقلها ابتداء من لحظة استلامه الأمر الإنذاري وأمر العمليات وحتى نهاية تنفيذ المهمة، ولأغراض السرية وتحقيق المفاجأة قد لا يتم إصدار الأوامر الإنذارية وأوامر العمليات إلا بوقت قصير جداً وخاصة في المستويات الدنيا. تعتبر الأوامر الإنذارية، وأوامر العمليات (الأوامر اللاحقة) ضرورية بشكل مطلق لنجاح المهمة. الشكل رقم (1) يوضح الفرق بين الأوامر والتعليمات والتوجيهات. يجب أن تتصف هذه الأوامر بما يلي:

أ. الشمول. يجب أن تشتمل الأوامر على وصف متكامل لنوايا القائد وتوجيهاته الواضحة للقادة المرؤوسن بالتفصيل الكافي الذي يمكنهم من فهم واجباتهم وإصدار أوامرهم على أن تمنح

محظور

لهم حرية التصرف في مجال التنفيذ بقدر الإمكان وفي حدود التنسيق اللازم لمجمل الخطة. إن التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ الوحدات لواجباتها تشكل عادة المصدر الذي تعتمد عليه الأوامر لتلك الوحدات.

ب. الوضوح. يجب أن تكون الأوامر الصادرة بمنتهى الوضوح من أجل سهولة فهمها فقد يؤدي استخدام اللغة المعقدة أو المبهمة إلى تفسيرات خاطئة لفقرات الأوامر، لذا يجب الاهتمام بالوضوح التام من أجل تلافي أي احتمال لسوء الفهم أو التفسير الخاطئ، كما يجب تفادي أي نوع من الغموض أو الإبهام. إن استخدام المصطلحات العسكرية المقررة يساعد على فهم الأوامر من جميع المعنيين.

ج. الاختصار. يجب تجنب الجمل الطويلة والتفصيلات غير الضرورية، كما يجب تجنب التكرار مع ملاحظة عدم التضحية بالوضوح والشمول من أجل الحصول على الاختصار، إن وجود الأوامر المستديمة للعمليات يساعد كثيراً في اختصار أوامر العمليات، حيث يصبح من السهل الإشارة إلى جزء معين من هذه الأوامر التي سبق أن تم فهمها وجرى التدريب عليها من قبل الوحدة، بدلاً من الشرح التفصيلي لهذا الجزء في متن الأوامر. على كل حال يجب أن تتصف الأوامر التحريرية بصفة خاصة بالاختصار قدر المستطاع.

د. الدقة. يجب توخي الدقة التامة عند ذكر بعض التفاصيل كالتوقيينات وإحداثيات الخارطة.

هـ. قابلية التنفيذ. يجب تخصيص القدر الكافي من القوات والموارد لكل مرؤوس ليتمكن من تنفيذ الواجب المكلف به، أي أن يكون الواجب المسند لكل مرؤوس في حدود إمكانياته وطاقته.

و. التوقيت المناسب. من المعتاد أن يسبق أمر العمليات أمر إنذاري لضمان توفير أقصى وقت ممكن للتحضيرات من قبل القادة المرؤوسين، ومع ذلك فإنه يجب أن لا يركز الاهتمام على ضمان صدور أمر العمليات فقط، بل يجب كذلك أن نضمن تسليمه في الوقت المناسب ليتمكن المستقبلون له من اتخاذ الإجراءات المطلوبة والضرورية في الوقت المحدد.

الأوامر/التعليمات/التوجيهات			
التفصيلات	الأوامر	التعليمات	التوجيهات
(أ)	(ب)	(ج)	(د)
1. المعنى العام.	يقتضي إجراء لتنفيذ عمل معين	كما في الأوامر	كما في الأوامر
2. القصد.	إعطاء القادة المرؤوسين تلك المعلومات التي تمكنهم من تنفيذ العملية بصورة أكثر تقييداً.	إعطاء القادة المرؤوسين دليل أو قواعد عامة للاسترشاد بها، تبني عليها الأعمال المقبلة في ظروف لا يمكن التنبؤ بها على وجه الدقة.	إعطاء القادة الأقدم الإرشادات الخاصة بالنهج الرئيس الذي تم وضعه مع بيان الأولويات أو الأسبقيات التي يستحسن اتباعها.

محظور

الأوامر/التعليمات/التوجيهات			
التوجيهات	التعليمات	الأوامر	التفصيلات
(د)	(ج)	(ب)	(أ)
في العمليات ذات الصبغة أو العلاقة السياسية أو المسائل الأساسية التي لا يتحدد فيها أسلوب التنفيذ. أ. المستوى العملياتي أو الاستراتيجي. ب. العمليات المشتركة.	أ. في المهام ذات الطبيعة المستقلة مثل الإغارة، التسلل، مهاجمة المناطق الخلفية. ب. في العمليات السريعة/ الموقف عائم. ج. في التعليمات التالية: (1) الأمن الداخلي. (2) معالجة الكوارث الداخلية. (3) مقاومة المظليين والقوات المحمولة جواً.	جميع العمليات في المستوى التعبوي والعملياتي عندما تتوفر التفاصيل عن الأهداف وتكون الظروف المقبلة معروفة: أ. أهداف محددة. ب. طرق العمل محددة (المحاور، الاتجاهات... إلخ). ج. تدابير السيطرة محددة (التجمع، التشكيل... إلخ).	3. الحالات التي تصدر بها.
أ. توجيهات القيادة التي تصدر إلى قادة التشكيلات الكبيرة التي تحدد لهم مسؤوليات وظائفهم. ب. توجيهات النهج تتعلق بالتوجيه من ناحية معينة من مسؤوليات القائد "إدارة العمليات المقبلة" ج. توجيه الخطط لمساعدة القادة المرؤوسين وهيئات الركن على إعداد الخطط الأولية للعمليات "أمر إنذاري"	تعليمات عمليات تأخذ أرقام متسلسلة (تعليمات عمليات رقم).	أ. أمر عمليات تحريري. ب. أمر عمليات على شفاف. ج. أمر مجزأ. د. ملحوظات تأكيدية.	4. الأنواع.
نسق أمر العمليات.	نسق أمر العمليات بقدر الإمكان مع إمكانية تكييف العناوين مثل عام بدلاً من الموقف.	1. الموقف. 2. المهمة. 3. التنفيذ. 4. الإسناد الإداري. 5. القيادة والاتصالات.	5. النسق.
التوجيهات	التعليمات	أوامر العمليات	6. عنوان الموضوع/الملف الرئيس.
توجيه العمليات رقم	تعليمات العمليات رقم	أمر عمليات رقم	7. عنوان الأمر.

الجدول رقم (1) الفرق بين الأوامر والتعليمات والتوجيهات

أ. الأوامر الإنذارية. قد يتوفر لقائد الفصيل الوقت ليقوم بإنذار مرؤوسيه شفهيًا إما بجمع الفصيل بأكمله أو قادة الجماعات أو الأقسام، إلا أن العمليات القتالية في الحرب الحديثة لا توفر الوقت للقادة على هذا المستوى وخاصة في الأعمال القتالية التالية (التقدم، المطاردة، التحول إلى الدفاع السريع أثناء العمليات التعرضية، التحول إلى قاعدة إسناد للسرية/ فريق القتال وأيضاً في حالات تغير المواقف أثناء القتال. كما توجد حالات معينة قد لا يتم إصدار أمر إنذاري للفصيل ويكتفي بأمر العمليات للمحافظة على السرية وتحقيق المفاجأة وكسب المبادأة، ومن مشتقات الأمر الإنذاري:

- (1) نوع العملية والواجبات أو التحركات المحتملة (طبيعة المهمة).
 - (2) الوقت الذي لا حركة قبله ودرجة الإنذار إذا كان ضرورياً.
 - (3) أين ومتى سيتم صرف الأوامر التفصيلية أو مكان نقاط الالتقاء إذا أمكن.
 - (4) أي قيود/ تحديدات على الاستطلاع واستخدام الآليات/ المركبات والطرق المستخدمة.
 - (5) التعليمات الإدارية (ذخيرة، معدات... وغيرها).
 - (6) أي تعليمات لمساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل تختص بتجهيز وتحريك الفصيل.
- ب. أوامر العمليات. يتم إيجاز القادة المرؤوسين عن آخر تطورات الموقف، وتوصف لهم الأرض، ففي مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال يقوم ضابط الاستخبارات بوصف الأرض حيث تساعد على تأشير خرائطهم، وعلى مستوى السرية/ الفصيل وأقل يقوم القائد شخصياً بوصف الأرض قبل الأوامر سواءً على طاولة رملية أو على الطبيعة ويلاحظ النقاط التالية:
- (1) في التقدم والهجوم. من القريب إلى البعيد (أي من مواقعنا باتجاه العدو).
 - (2) في الدفاع والانسحاب. من البعيد إلى القريب (أي من مواقع العدو باتجاه مواقعنا).
 - (3) عند تحديد المقترحات يمكن تقسيمها إلى يمين ووسط ويسار.
- ج. إصدار الأوامر.

- (1) غالباً ما يعطي أحد ضباط الأركان، أو ضابط الاستخبارات على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال وصف الأرض والموقف، ثم يستهل القائد أوامره بـ (الآن أوامر) ثم المهمة، ثم التنفيذ وباقي فقرات الأمر. أما في مستوى السرية/ الفصيل، حيث يستوجب على القائد إصدار كل أوامره شخصياً بعد التأكد من فهم المرؤوسين للأرض وتوجيه

محظور

(أي سؤال)، يستهمل أو امره — (الآن أوامر) ثم فقرة الموقف والمهمة وبقية فقرات الأوامر.

(2) يكرر القائد المهمة (بقوله أكرر المهمة... إلخ).

(3) يقوم أعضاء قسم الأمر بتأشير خرائطهم وتدوين الملحوظات الضرورية أثناء إعطاء الأمر.

(4) بعد فقرة التنفيذ يسأل القائد قسم الأمر (هل من سؤال ؟) وكذلك بعد انتهاء الأمر. عند اختتام الأمر.

د.

(1) يقرر القائد عادة مدة الوقت المسموح به قبل سماعه للأسئلة وعليه توجيه أسئلة للمرؤوسين للتأكد من استيعابهم لواجباتهم بصورة صحيحة. يستفيد ضابط الركن في المستويات العليا من هذا الوقت والوقت المصروف للإجابة على الأسئلة لإكمال الملحوظات التأكيدية إذا طلب إصدارها.

(2) بعد انتهاء الإجابة على الأسئلة يضبط الوقت على ساعة القائد.

(3) إذا طرأت أية تعديلات على الخطة بعد إجابة القائد على الأسئلة فيجب إدخال هذه التعديلات ضمن الملحوظات التأكيدية.

(4) يجب تأمين وسائل الاتصال التي تساعد قسم الأمر على محادثة قيادتهم إما بالهاتف أو بالجهاز.

(5) يجب أن تصرف الملحوظات التأكيدية إذا وجدت قبل أن يغادر القادة المرؤوسين مكان الاجتماع.

هـ. الاعتبارات أثناء إعطاء الأمر.

(1) إذا كان الوقت قصيرا فعلى القائد أن يختصر من الأوامر، ولكن يجب أن يشمل أمره على كل ما هو ضروري، كما يجب أن يعطي القائد لمرؤوسيه الوقت الكافي لتحضير أنفسهم وإعطاء أوامرهم أو للقيام بأية إجراءات قبل أن يحين موعد تنفيذ العملية.

(2) أثناء إعطاء الأوامر الشفوية يمكن للقائد أن يستغل قوة شخصيته، إلا أنه يجب أن يتبع التسلسل للأوامر لأن ذلك يساعده على تغطية جميع النقاط الهامة وعدم نسيان أي منها، لذلك يجب أن تكون لديه ملاحظات جاهزة عما يقوله.

(3) إن إعطاء الأوامر وإصدارها تعتبر معضلة شخصية على كل قائد أن يسعى فيها لتنسيق أفكاره لبلوغ الغاية المعنية وهناك نقاط تساعد القائد إلى حد بعيد في إعطاء أوامره بثقة واتزان وهي:

محظور

(أ) قوة التصور. يستطيع أن يقدر ما سيحدث ويكون واثقاً من أن معرفته تغطي ذلك.

(ب) معرفة جيدة للتعبية. يكون بمقدوره أن يضع خطة جيدة بناءً على معرفته بالتعبية.

(ج) التمرين. ويكون بممارسة إعطاء الأوامر.

(د) الثقة بالنفس. يوحي للآخرين بأن ما يقوله هو الشيء الصحيح.

(4) عند إعطاء الأوامر الشفوية من قائد السرية إلى قسم أمره يكون نائب قائد السرية ووكيل السرية مسؤولين عن مرحلة التحضير.

(5) يجب على القائد عند إعطاء الأوامر أن يضع نفسه مكان المستلم للأمر ويلاحظ هل الأوامر توضح للمستلم:

(أ) ماذا يقصد القائد أن يعمل؟

(ب) كيف يريد أن يتم ذلك ؟

(ج) ما هو دور المستلم في تنفيذ ذلك؟

17. الإيجاز. يتم الإيجاز قبل أو بعد الأوامر كالتالي:

أ. يستطيع قائد السرية أن يوجز أوامره لقسم أمره مسبقاً، ويجوز لنائب قائد السرية أو وكيل السرية أن يقوم كل منهما بهذا الواجب بالنسبة للأفراد.

ب. قد يشمل الإيجاز بعض التعليمات الخاصة والإجراءات التي ستستعمل في العملية وذلك كأن يخطر على بال قائد السرية أن يوضح تنبؤاته عن المعركة ومدى تطورها لمرؤوسيه.

18. بعد الانتهاء من الإيجاز يبدأ قائد السرية بإعطاء أوامره الشفوية.

19. تسلسل الأوامر.

أ. إن تسلسل ومحتويات الأوامر الشفوية تتخذ نسق الأوامر النموذجية المتفق عليها، وبما أنه يجوز للضباط من مختلف الأسلحة والخدمات استعمال هذا التسلسل فيجب أن يكون موحداً حتى يصبح سهل التمييز ويمكن تذكره ومعرفة ما هو المقصود من كل فقرة.

ب. هناك خمسة عناوين رئيسة تستعمل بكافة أوامر العمليات وعلى جميع المستويات وهذه العناوين تعطى بنفس التسلسل وتعتبر الفقرات الرئيسية لأوامر العمليات وهي:

(1) الموقف.

(2) المهمة.

محظور

(3) التنفيذ.

(4) الإسناد الإداري.

(5) القيادة والاتصالات.

20. الأوامر الشفوية السريعة. هنالك عدة ظروف وفي مختلف مراحل الحرب يضطر القادة إلى إعطاء أوامر شفوية مستعجلة لمعالجة مقاومة عدو أو لسبب في تغيير الخطة، في أغلب الحالات تُعطى مثل هذه الأوامر على الجهاز حيث يجب أن تشتمل على ما هو ضروري لمعالجة الموقف الراهن بصورة سريعة فقط وذلك لأن الأوامر تكون قد صدرت مسبقاً للعملية بشكل عام.

إجراءات المعركة للفصيل

21. القصد من الانفتاح هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المناطة بها واستعدادها للمعركة في تشكيلها المحدد مع مراعاة المسافات والفواصل التي تؤمن لها سيطرة ورؤية متبادلة، ومراعاة أن يستغرق هذا الانفتاح أقصر مدة ممكنة لتحقيق المفاجأة، بالإضافة إلى تماسك القوات قبل وصولها لمنطقة التشكيل التي يتم فيها اتخاذ تشكيل الاقتحام النهائي. أما إجراءات المعركة فهي إجراءات القادة على مختلف المستويات لتنفيذ المهمة من استلام الأوامر والاستطلاع ووضع الخطة وصرف الأوامر وتحضير وفتح القطعات.

22. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قادة الفصائل الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث تسلسل نشاطاتهم التعبوية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قادة الفصائل على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. فقد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. وهي دليل يجب أن يتم تطبيقه بشكل يتفق مع الوقت وخبرة قائد الفصيل وقادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال مثل (الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، القيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنقيحها باستمرار خلال عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد الفصيل إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد الفصيل لتطوير وإصدار أمر عمليات بسرعة.

محظور

23. خطوات إجراءات المعركة. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات، الجدول رقم (2) يبين إجراءات المعركة لفصيل الدبابات.

- أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.
- ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.
- ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.
- د. الخطوة 4 - بدء الحركة.
- هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.
- و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.
- ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.
- ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

24. الخطوة 1 - استلام المهمة. تبدأ هذه الخطوة باستلام أمر إنذاري أولي أو أمر عمليات من قائد السرية/ الفريق. فور استلام المهمة تبدأ عملية التخطيط والتحضير، وفي هذه المرحلة يجب أن يركز القائد على تحديد مهمة الفصيل والوقت المتوفر.

25. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

أ. بعد أن يحدد قائد الفصيل المهمة ويحدد الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير والتنفيذ، يصدر أمراً إنذارياً لمروؤوسيه (قد يكون مكتوباً أو شفهيّاً)، والقصد من هذا الأمر هو تعريف مروؤوسيه بالمهمة الجديدة للسرية، بالإضافة إلى الجدول الزمني لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها. يضع قائد الفصيل في هذا الأمر جميع التعليمات أو المعلومات المتوفرة والتي تساعد الجماعات المروؤوسة في التحضير للمهمة الجديدة، وتشمل هذه المعلومات ملخص عن المهمة والعدو، وتعليمات محددة للتحضير لكي تتمكن الجماعات من البدء بالتخطيط والتحضير بينما يقوم هو بإعداد وتطوير أمر العمليات. وقد تشتمل تحضيرات الفصيل على إجراء تجارب لمهارات معركة محددة.

ب. يتبع الأمر الإنذاري نسق أمر العمليات بحيث يشتمل على (5) فقرات رئيسية، ويقوم قائد الفصيل بإدراج المعلومات المتوفرة لديه ضمن هذه الفقرات.

محظور

26. الخطوة 3 - عمل خطة أولية. إن الأساس لعمل الخطة الأولية هو تحليل متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات والاسناد المتوفرين، الوقت المتوفر، الاعتبارات المدنية) بحيث يستطيع من خلالها قائد الفصيل الوصول إلى العمل الممكن المناسب لتنفيذ المهمة.

أ. تحليل المهمة. يحلل قائد الفصيل الأمر الإنذاري أو أمر عمليات السرية/ فريق القتال لتحديد واجباته والقصد منها، كما يحدد المعلومات التي تؤثر على مهمته وهي:

(1) مهمة/ واجبات السرية. يجد قائد الفصيل مهمته وواجباته في فقرة مفهوم عمليات قائد السرية/ الفريق. ويجب أن يفهم قائد الفصيل كيف يرتبط قصده بقصد قادة الفصائل الآخرين، ويحدد قائد الفصيل الواجب الأساسي الذي ينجز قصد قائد السرية بنجاح. وأخيراً يجب عليه أن يفهم لماذا تم إعطاء الفصيل واجباً تعبويّاً محدداً، وكيف يتلاءم هذا الواجب مع مفهوم عمليات السرية.

(2) التحديدات. هي التحديدات الموضوعية على قائد الفصيل من قبل قائده الأعلى للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

(3) تحديد المخاطر. الخطر هو فرصة تعرض الفرد للإصابة أو الموت وتعرض الآليات والمعدات للضرر. وقد تكون هذه المخاطر تعبوية ناتجة عن نشاطات العدو، أو تكون عارضة لأسباب غير تعبوية كالطقس مثلاً. إن احتمالية التعرض للمخاطر موجودة دائماً في كل موقف قتالي وتدريب يواجهه الفصيل. لذا يجب أن يعرف قائد الفصيل كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المهمة في أكثر الظروف الممكنة أمناً، وبمعنى بسيط كيف سينجز الفصيل المهمة بأفضل صورة وبأقل ضرر.

(5) صياغة مهمة الفصيل. يقوم قائد الفصيل بصياغة مهمته مستخدماً الأسئلة الخمسة: من، ماذا، متى، أين، ولماذا؟ تعني "من" الفصيل، و"ماذا" نوع العملية، و"متى" الوقت والتاريخ المعطى في أمر العمليات، و"أين" الهدف أو الموقع المأخوذ من أمر العمليات، و"لماذا" تعني القصد من الواجب التعبوي للفصيل والمأخوذ من فقرة قصد القائد.

ب. تحليل الأرض والطقس. يجب على قائد الفصيل أن يفهم الأرض قبل التفكير بإعداد وتطوير أعماله الممكنة وأعمال العدو المحتملة. ويجب أن يصل إلى استنتاجات هامة تتعلق بكيفية تأثير الأرض على عمل العدو وعلى أعمال الفصيل. يتم تصنيف قابلية الحركة في أي منطقة ضمن إحدى الفئات التالية:

(1) الأرض غير معيقة للحركة. هي الأرض الخالية من أي تقييدات على الحركة، ولا يلزم القيام بأي أعمال لتسهيل قابلية الحركة عليها.

محظور

(2) الأرض المعيقة للحركة. تعيق هذه الأرض الحركة إلى درجة ما، وقد يحتاج قائد السرية لسلوك طرق جانبية. قد تسبب الأرض المعيقة للحركة صعوبة في المحافظة على السرعة، أو مواكبة سرعة الوحدات المجاورة، أو التحول من تشكيلة إلى أخرى، وقد تُجبر الأرض المعيقة القوات على الحركة بشكل متعرج.

(3) الأرض المانعة للحركة. تعيق أو تبطل هذه الأرض الحركة بشدة ضمن تشكيلات قتالية ما لم يتم بذل بعض الجهد لتسهيل الحركة، وقد يتطلب ذلك جهداً هندسياً لتحسين قابلية الحركة أو قبول المخاطرة بعدم الالتزام بالعقيدة التعبوية كاستخدام تشكيلة الخط المنفرد بدلاً من تشكيلة رأس السهم، أو الحركة بسرعات بطيئة.

(4) عناصر تحليل الأرض. تُستخدم العناصر العسكرية لتحليل وفهم الأرض، وهذه العناصر هي:

(أ) الموانع. يحدد قائد الفصيل الموانع الموجودة في منطقة عملياته سواءً كانت طبيعية أو اصطناعية والتي يؤثر وجودها على قابلية الحركة لقواته، كما يحدد الموانع الموجودة في المنطقة والتي قد تعيق عمليات العدو. في العمليات التعرضية، يساعد تحليل الموانع قائد الفصيل في تحديد كيف يستخدم العدو الموانع والأرض المعيقة لصالحه؟ ما هو تأليف الموانع المُعززة التي يستخدمها العدو في منطقة العمليات؟ كيف ستؤثر الموانع والأرض على حركة الفصيل ومناورتها؟ وكيف يمكن للفصيل تجنب هذه الموانع عند الضرورة؟ وطريقة اكتشاف الموانع الموجودة وكيف سيتم تخطيها؟ كما يحدد بناءً على الموانع الموجودة، المواقع المحتملة لتوزيع أسلحة العدو المباشرة، وما هو نوع الأسلحة المستخدمة؟ في حال تطلب الموقف القيام باختراق الموانع (فتح ثغرة)، ما هي المواقع المناسبة لتنفيذ ذلك؟ أما في العمليات الدفاعية، فيساعد تحليل الموانع قائد الفصيل في تحديد أين سيقوم قائد الفصيل بتدمير قوات العدو (منطقة التقتيل)؟ وكيف سيتم استخدام الموانع لتحويل اتجاه العدو باتجاه منطقة التقتيل؟ وكيف ستؤثر الموانع على حركة ومناورة العدو (إيقاف، تثبيت، تشتيت أو تحويل اتجاه)؟

(ب) ممرات الحركة. وهي عبارة عن فُسحة من الأرض توصل القوة المهاجمة إلى هدفها. يساعد تحليل ممرات الحركة قائد الفصيل على تحديد التشكيلة المناسبة والسرعة التي ينتقل بها الفصيل على طول ممر الحركة.

(ج) الأرض التعبوية. تعطي الأرض التعبوية فائدة أو ميزة للطرف الذي يحتلها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها. يحدد قائد الفصيل الأرض التعبوية بدءاً من

محظور

الهدف أو منطقة المعركة الرئيسة باتجاه مواقعه الحالية. قد تكون الأرض التعبوية في صالح العدو بمعنى أنه إذا سيطر عليها العدو، فقد تمنع الفصيل من إنجاز مهمته.

(د) المراقبة وميادين الرمي. يقوم قائد الفصيل بتحليل المناطق المحيطة بالأرض التعبوية، والأهداف، والطرق والممرات، والموانع، لتحديد فيما إذا كانت توفر مراقبة وميادين رمي مفتوحة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو. عند تحليل ميادين الرمي يركز قائد الفصيل على إمكانية استخدام النيران المباشرة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو، كما أنه يحدد المواقع التي تمكن ضابط الرصد المدفعي من توجيه النيران غير المباشرة، وتسمح للقناصين بالاشتباك مع الأهداف. وعندما يكون ذلك ممكناً، ينفذ قائد الفصيل استطلاعاً أرضياً من وجهة نظر القوات الصديقة وقوات العدو. يساعد تحليل المراقبة وميادين الرمي قائد الفصيل على تحديد ما يلي:

(أ أ) هل تتوفر ميادين الرمي والمراقبة لقوات العدو في منطقة الهدف أو بالقرب منه؟

(ب ب) أفضل المواقع لحشد التأثيرات؟

(ج ج) ما هي الأماكن التي يكون فيها العدو ضعيفاً؟

(د د) ما هي المواقع المناسبة لتوضيع الاسناد بالنيران أو الهجوم بالنيران؟

(ه ه) ما هي نقاط المرجع الطبيعية الموجودة في المنطقة؟

(و و) ما هي أفضل المواقع لتموضع ضباط الرصد؟

(ز ز) ما هي النقاط الميئة في الموقع الدفاعي؟ وما هي الأماكن التي تعتبر فيها قواي ضعيفة؟

(هـ) التخفية والتستر. التستر هو الحماية من تأثيرات النيران، والتخفية هي الحماية من المراقبة وليس من النيران المباشرة أو غير المباشرة. ينظر قائد الفصيل إلى الأرض والغطاء النباتي، والمباني، والمعالم الأخرى في المنطقة، لتحديد الأماكن التي توفر التخفية والتستر. يساعد تحليل التخفية والتستر قائد الفصيل على تحديد ممرات الحركة التي توفر ميادين رمي وتخفية وتستر بنفس الوقت؟ والأماكن التي توفر التخفية والتستر للحركة بنظام القفزات وتضمن فاعلية الأسلحة؟

محظور

(5) العناصر العسكرية المؤثرة للطقس. يحلل قائد الفصيل العناصر العسكرية للطقس

لمعرفة مدى تأثيرها على عملياته وعمليات العدو، وهذه العناصر العسكرية هي:

(أ) مدى الرؤية. يستخلص قائد الفصيل استنتاجات هامة حول عوامل الرؤية (مثل الضباب، والضباب الناتج عن الدخان، والرطوبة) وعوامل التستر (مثل الدخان والغبار) ويحدد فيما إذا كان الطقس الحالي في صالح استخدام الدخان للتستر أثناء عمليات فتح الشجرات، أو هل يؤثر الضباب على استمکان القوات الصديقة وقوات العدو للأهداف؟

(ب) بيانات الضوء. تؤثر عوامل الضوء المختلفة على العمليات بشكل عام وتشمل هذه العوامل (وقت الضوء الأول، وشروق الشمس، وغياها، والضوء الأخير، ووقت طلوع القمر، وغياها، ونسبة الإضاءة)، يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل الضوء على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل تكون الشمس خلف الفصيل أثناء الهجوم أو الدفاع؟
(ب ب) كيف يمكن أن يستفيد الفصيل من الإضاءة المحدودة؟
(ج ج) كيف تؤثر الإضاءة المحدودة على استمکان الأهداف من قبل القوات الصديقة وقوات العدو؟
(ج ج) درجة الحرارة. يأخذ القائد بعين الاعتبار كيفية تأثير درجة الحرارة على العمليات وكما يلي:

(أ أ أ) كيف تؤثر درجة الحرارة على معدل سرعة الحركة؟
(ب ب ب) كيف تؤثر درجة الحرارة على الجنود والمعدات؟
(ج ج ج) هل تؤثر درجة الحرارة على استخدام العوامل الكيميائية غير الباقية؟

(د) الهطول (الأمطار والتلوج والندى). يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل الهطول (مثل النوع، الكمية، والمدة) على العمليات، وفيما يلي بعض اعتبارات الهطول:

(أ أ أ) كيف يؤثر الهطول على قابلية الحركة؟
(ب ب ب) كيف يمكن للهطول أن يساعد في تحقيق المفاجأة؟
(هـ) الرياح. يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل الرياح (مثل الاتجاه والسرعة) على العمليات وكما يلي:

(أ أ أ) هل تؤدي سرعة الرياح إلى زوال الدخان بسرعة؟

محظور

(ب ب) هل سرعة واتجاه الرياح لصالح استعمال العدو للدخان؟
(و) غطاء الغيوم. يحدد قائد الفصيل تأثير عوامل غطاء الغيوم على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل يحد غطاء الغيوم الكثيف من الإضاءة والتسخين الشمسي للأهداف؟

(ب ب) هل يسبب غطاء الغيوم سطوعاً مبهراً للبصر وهي حالة قد تستخدمها الطائرات المهاجمة لإخفاء اقترابها؟

(ج ج) هل تؤثر الغيوم على استخدام أنظمة الطائرات المسيرة؟

ج. القوات المتوفرة. يحدد قائد الفصيل الواجبات التي يستطيع الأفراد تنفيذها، ويشمل هذا التحليل العناصر الملحقة بالفصيل. يجب أن يعرف قائد الفصيل درجة خبرة الأفراد ومستوى تدريبهم، ويجب أن يفهم أيضاً نقاط قوة ونقاط ضعف لدى قادته المرؤوسين. ويشمل تقييمه معرفة حالة الأفراد ومعداتهم، وفهماً لكافة قدرات إسناد الفصيل كأسلحة م/د الإضافية والقناصين وعناصر الهندسة.

د. الوقت المتوفر. يعتبر تحليل الوقت جانباً أساسياً في التخطيط، والتحضير، والتنفيذ. يجب على قائد الفصيل أن يعرف مقدار الوقت الكلي المتوفر له بالإضافة إلى الوقت المتوفر ليلاً ونهاراً وأن يكون قادراً على تقدير الوقت اللازم للتحضير، والحركة والقتال والإدامة. ويجب عليه أيضاً أن يكون قادراً على حساب الوقت اللازم لتنفيذ واجباته والوقت المتوقع لأعمال العدو. يجب أن يجري قائد الفصيل تخطيطاً عكسياً ويراعي قاعدة تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام (ثلث الوقت) يُخصص للتخطيط و(الثلثين) للمرؤوسين للتخطيط والتحضير والتنفيذ. ويجب على قائد الفصيل أن يأخذ بالاعتبار بعض العوامل المؤثرة على حساب الوقت وكما يلي:

- (1) تقييم تأثير ظروف الرؤية المحدودة على الحركة.
- (2) تقييم الوقت اللازم لتنفيذ الواجبات المحددة مثل تحضير أمر العمليات، والتجارب، والإجازات، والتحضيرات الأخرى اللازمة للعناصر المرؤوسة.
- (3) تقييم الوقت اللازم لانفتاح عنصر الإسناد الناري، ومعرفة كمية الذخيرة المطلوبة لإدامة عنصر الإسناد لفترة محددة من الزمن.
- (4) مع تطور الأحداث، يجب على قائد الفصيل مراجعة وتعديل تحليله للوقت المتوفر وتقييم تأثير ذلك على مهمته.
- (5) يجب أن يقوم قائد الفصيل بتحديث التوقيتات لمرؤوسيه، وإدراج جميع الأحداث التي قد تؤثر على السرية.

محظور

هـ. الاعتبارات المدنية. يقوم قائد السرية/ فريق القتال بتزويد قائد الفصيل بالاعتبارات المدنية التي قد تؤثر على تنفيذ المهمة. ويجب على قائد الفصيل أيضاً أن يحدد أي اعتبارات مدنية قد تؤثر فقط على مهمته. من المتوقع أن ينفذ قائد الفصيل مهاماً في مناطق تحتوي على عدد كبير من المدنيين وغير المقاتلين في ميدان المعركة. قد تشمل بعض الاعتبارات حركة اللاجئين، أو متطلبات المساعدات الإنسانية، أو متطلبات محددة مرتبطة بقواعد الاشتباك.

و. تحليل العدو. تمكّن هذه الخطوة قائد الفصيل من تحديد نقاط قوة وضعف العدو المحتملة، أو نقاط وهنه بحيث يستطيع استغلالها لإيجاد قوة قتالية متفوقة لتحقيق مهمته. يجب أن تكون افتراضات قائد الفصيل حول العدو متفقة مع تلك الافتراضات الخاصة بقائد السرية/ فريق القتال. ولتحليل العدو بفعالية، يجب أن يعرف قائد الفصيل كيف يتوقع أن يقوم العدو بالقتال.

(1) التأليف. يجب أن يحدد تحليل قائد الفصيل أعداد وأنواع آليات العدو، وأفراده، ومعداته، ويحصل على هذه المعلومات من فقرة الموقف في أمر عمليات السرية.

(2) التوزيع. يحدد قائد الفصيل من معلومات قائد السرية توزيعات قوات العدو على الأرض.

(3) القدرات. يجب أن يحدد قائد الفصيل قدرات العدو بالمقارنة مع قواته بناءً على تقييم قائد السرية/ فريق القتال وعقيدة العدو، والموقع الحالي، ويجب أن يشمل مثل هذا التحليل المديات التخطيطية لكل نظام سلاح للعدو يمكن أن يواجهه الفصيل.

(4) أعمال العدو الممكنة المحتملة. لتحديد أعمال العدو المحتملة، يوازن قائد الفصيل بين نتيجة تحليله الأولي للأرض والطقس مع تأليف العدو، وقدراته، وأهدافه، ويقوم بعد ذلك بإعداد وتطوير نموذج موقف للعدو للجزء الخاص به من خطة الفصيل. يكون الناتج النهائي هو شفاف مرسوم يصف كيف يتوقع قائد الفصيل بأن العدو سيقاوم تحت الظروف المحددة المتوقعة في ميدان المعركة. إن تحليل قيادة السرية/ فريق القتال وفهمها لموقف العدو الحالي ولقواتنا يعطي قائد الفصيل أغلب المعلومات التي يحتاجها.

ز. إعداد وتطوير الأعمال الممكنة. إن القصد من إعداد وتطوير الأعمال الممكنة هو تحديد طريقة واحدة أو أكثر لإنجاز المهمة.

27. الخطوة 4 - بدء الحركة. يأمر قائد الفصيل ببدء أي حركة ضرورية لاستمرار التحضيرات أو تهيئة القوة للعملية، وقد يشمل هذا الحركة إلى منطقة تجمّع، أو منطقة التشكيل، أو اتخاذ دفاع دائري.

محظور

28. الخطوة 5 - الاستطلاع. حتى وإن اشترك قائد الفصيل في استطلاع قائد السرية/ فريق القتال أثناء إجراءات المعركة، يجب أن يقوم بتنفيذ الاستطلاع الخاص به إذا سمح الوقت والموقف بذلك.

29. الخطوة 6 - إكمال الخطة/ تحضير الأمر. وتشمل هذه الخطوة عدة أعمال أهمها ترجمة مفهوم قائد الفصيل إلى أمر عمليات، وتتضمن تحضير المخططات اللازمة أو أي وسيلة مساعدة لإصدار الأمر مثل الطاولة الرملية، وإكمال متطلبات إسناد الإدامة والقيادة والسيطرة، وتحديث الخطة الأولية بناءً على الاستطلاع. وتسمح كذلك لقائد الفصيل بتحضير موقع الإيجاز الذي سيحتاج إليه لإعطاء أمر العمليات.

30. الخطوة 7 - إصدار الأمر. يوضح أمر العمليات مهمة الفصيل، ويوصل قصد القائد ومفهومه لكيفية تنفيذ الجماعات للمهمة. يجب أن لا يحتوي أمر العمليات على معلومات غير ضرورية، وعلى قائد الفصيل أن يتأكد من أن جماعته تعرف تماماً ما يجب عمله، ومتى يجب عمله، وكيف يجب أن يعمل الفصيل معاً لإنجاز المهمة.

31. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة. يجب أن ينفذ قائد الفصيل الإيجاز العكسي (من قادة الجماعات لقائد الفصيل) بعد إصدار أمر العمليات للتأكد من أن المرؤوسين يفهمون المهمة وقصده ومفهوم العملية وواجبات الجماعات. إذا سمح الوقت، يقوم الفصيل بإجراء تجارب، وأثناء هذه التجارب يمارس القادة إرسال التقارير التعبوية حسب الأوامر المستديمة للوحدة قبل وأثناء وبعد التماس مع العدو.

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد السرية بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات شفهي/ تحريري.	<u>خطوة 1</u> استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد الفصيل.
يصدر قائد الفصيل الأمر الإنذاري شفهيًا.	<u>خطوة 2</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد رقيب الفصيل أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة. 2. يتأكد أمروا الآليات أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يحضر قائد الفصيل أمر العمليات.	<u>خطوة 3</u> عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).
يحرك قائد السرية الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>خطوة 4</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد الفصيل ممثلاً في جماعة مقدمة السرية إذا كان ضرورياً. 2. يحرك قائد الفصيل فصيله حسب خطة حركة السرية. 3. يتحرك الفصيل ضمن موقع السرية.

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
إجراءات قائد السرية للكشف والاستطلاع.	<u>خطوة 5</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الفصيل إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الفصيل تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد الفصيل المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	<u>خطوة 6</u> إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد الفصيل أمر العمليات شفهيًا.	<u>خطوة 7</u> إصدار الأمر	1. يصدر قائد الفصيل أوامره شفهيًا وإذا كان ممكنًا إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكنًا يتم استخدام نموذج طاوله رمليه أو مخططات أو خرائط لتعريف الفصيل. 3. إذا كان الوقت يسمح يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض بدون قطعات.
يشرف قائد الفصيل على التحضيرات.	<u>خطوة 8</u> الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ورقيب الفصيل أن الفصيل جاهز للمهمة. 2. يجري قائد الفصيل التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويعين شخص للقيام بدور العدو. 3. إذا سمح الوقت تقدم طواقم الفصيل إيجازاً يبين فهمهم لواجباتهم والخطة.

الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد الفصيل

الفصل الثالث

التخطيط والسيطرة على
النيران المباشرة

محظور

الفصل الثالث

التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة

عام

1. يقوم قائد فصيل المشاة/ المشاة الآلية بالقيادة والإشراف، ويستخدم الأسلحة المحمولة والمركبة على الآلية في المعارك القتالية. لا يعتبر مفهوم دمج جماعات المشاة في خطة المناورة مفهوماً جديداً. يعتبر قائد الفصيل مسؤولاً عن التخطيط والتحضير الكافي للتأكد من التدريب الصحيح لجميع الأفراد ضمن الفصيل. هذا يساعد الوحدات على مضاعفة القوة النارية لكل من آلية القتال المدرعة وأنظمة الأسلحة التي تستخدمها المشاة للقتال. يعتمد النجاح والقدرة على البقاء للفصائل والجماعات في ميدان المعركة على مدى السرعة والفاعلية التي ترمي بهما والتأثير على العدو. يجب على قادة الجماعات/ الأقسام أن تسيطر على هذه النيران بحيث تكون موزعة على الهدف ومركزة حسب ما هو مطلوب.

2. يجب أن يخطط قائد فصيل المشاة الآلي بفاعلية لتركيز وتوزيع وتحويل النيران المباشرة بكثافة للفصيل في المواقع والأوقات الحاسمة من أجل النجاح في ميدان المعركة. تعني السيطرة المستمرة والفاعلة أن الفصيل يستمكن ويحدد أهداف العدو، ويحشد تأثيرات نيرانه المباشرة لتحقيق نتائج حاسمة في القتال القريب.

3. مبادئ السيطرة على النيران المباشرة. يجب أن يعرف القادة كيفية تطبيق المبادئ الأساسية عند التخطيط للنيران المباشرة واستخدامها. ليس المقصود من هذه المبادئ تقييد حرية عمل الفصيل أو الجماعة بل للمساعدة في تحقيق الهدف الرئيس في أي اشتباك، الرماية والإصابة قبل أن يقوم العدو بذلك مع إعطائهم الحرية للعمل بسرعة عندما يتم تحديد العدو. وهذه المبادئ هي كما يلي:

أ. القيادة والسيطرة. تُمكن القيادة والسيطرة للفصيل والجماعة من تدمير العدو بسرعة باستخدام النار المباشرة التي يجب أن يتم التخطيط لها مسبقاً، وتدريب الوحدة على الاستجابة السريعة للأوامر. تشمل القيادة والسيطرة مهارات المعركة والإجراءات ضمن الأوامر التعبوية المستديمة التي تم التدريب عليها وفهمها من قبل الجميع في الفصيل. كما يجب أن يتم توفير إجراءات القيادة والسيطرة على النيران المباشرة لأي وحدة فرعية صغيرة ملحقة.

ب. حشد تأثير النيران. يجب على وحدات المشاة حشد تأثيرات النيران لتحقيق نتائج حاسمة. يحقق القادة التفوق بالنيران من خلال تركيز جميع النيران المتوفرة. يشمل الحشد تركيز النيران

محظور

على الأهداف المهمة، وتوزيع تأثيراتها، وتحويلها إلى الأهداف المهمة الجديدة حال ظهورها. هناك العديد من الطرق لتحقيق التفوق بالنيران وتشمل:

- (1) استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخائر.
- (2) استخدام الكمية المناسبة من النيران وبدقة على الأهداف المعادية بمختلف أنواعها.
- (3) وضع معايير وألويات للاشتباك حسب المديات.
- (4) تعيين مواقع إسناد متبادل وأقواس رمي متقاطعة للأفراد.
- (5) تركيز النيران على نقاط وهن العدو.

جـ. التعامل مع التهديد الأخطر أولاً. يشتبك الفصيل مع الأهداف الأكثر خطورة. إذا ظهر هدفان أو أكثر لهما نفس المستوى من التهديد، يجب أن يشتبك الفصيل مع الهدف الأقرب أولاً. يقوم الفصيل بتأشير منطقة الاشتباك في الدفاع، بحيث يستطيع تحديد متى يجب عليه الاشتباك مع الأهداف المختلفة، يقوم بعدها برسم مدياتها على المخططات وبطاقات المدى. على سبيل المثال؛ يجب أن يقوم الفصيل بتأشير منطقة الاشتباك على أقصى مدى مؤثر اشتباك لصاروخ الـ م د لضمان عدم إضاعة الصواريخ من قبل الرماة.

د. تجنب المبالغة في تدمير الهدف. يتجنب فصيل المشاة الآلي الاشتباك مع الهدف بأكثر من نظام سلاح واحد في نفس الوقت. ولتجنب المبالغة في تدمير الهدف يمكن أن يقوم الفصيل بتقسيم منطقة الهدف إلى قطاعات أو مناطق رمي على شكل مربعات لتوزيع النيران المباشرة بشكل أفضل ضمن الفصيل. يجب أن يقوم الفصيل وفريق القتال/ السرية بتقسيم منطقة الاشتباك بواسطة نقاط المرجع سواء كانت ليلية أو نهائية باستخدام الوسائل المتوفرة ليتمكن من التوزيع الجيد للنيران ضمن منطقة الاشتباك. فعلى سبيل المثال؛ يستطيع الفصيل حرق مزيج من الصخور والرمل ووقود الديزل داخل برميل ووقود، أو صندوق ذخيرة، أو وعاء بوقت قصير قبل حلول الظلام ليعمل كمصدر حرارة لمعظم فترة الليل ويستخدم الفصيل نقاط مرجع مبتكرة.

- (1) قد يحدد قائد الفصيل أيضاً معدلات الرمي لكل نوع من أنواع الأسلحة لتجنب المبالغة في تدمير الهدف. يسمح التحديد المسبق لمعدلات الرمي وطول مدة الرماية لقائد الفصيل بالتخطيط للذخيرة الكافية المطلوبة لإحداث التأثير المطلوب. إن معدلات الرمي هي:

- (أ) آلي. هو أقصى معدل يستطيع فيه السلاح الرمي في النظام الآلي.
- (ب) سريع. أكثر سرعة من معدل الرمي المستمر ولكنه أقل دقة منه. يُستخدم عادة فقط في الحالات الطارئة كخط دفاعي نهائي. وهو غير مستمر لفترات

محظور

طويلة لأنه يستهلك كمية كبيرة من الذخيرة ويسبب ارتفاع الحرارة الزائد لأنظمة الأسلحة.

(ج) بطيء. هو معدل الرمي الذي يستطيع فيه نظام السلاح الرمي بشكل عملي بلا توقف. وهو المعدل الذي ترمي فيه أنظمة الأسلحة بشكل مثالي في القتال.

(2) يتم تجنب المبالغة في تدمير الهدف في العمليات التعرضية من خلال ما يلي:

(أ) وضع أولويات اشتباك لأنظمة الأسلحة مع الأهداف وتوزيع نيرانها. قد يجعل قائد الفصيل فريق ضد الدروع يشتبك مع الدبابات في منطقة الهدف، بينما يشتبك الفريق الآخر المضاد للدروع مع خندق مُحصَّن للعدو.

(ب) يسيطر مساعد قائد الفصيل أو رقيب الفصيل على عنصر الإسناد الناري لمنع الاستهلاك غير الضروري للذخيرة.

هـ. استخدام السلاح المناسب للهدف. طبيعة الهدف من حيث نوعه، سرعته وفترة ظهوره تحدد نوع السلاح والذخائر الواجب استخدامها لإحداث التأثيرات المرغوبة على الهدف. يقوم قائد الفصيل بتنظيم وتموضع قواته للقتال بناءً على الأرض، والعدو، وتأثيرات النيران المرغوب فيها.

(1) إن الأسلحة والذخائر مصممة بمواصفات تُمكن من التنبؤ بتأثيراتها بدرجة ما من الدقة قبل أن تتم الرماية، وهي مصممة أيضاً للاستخدام ضد أهداف محددة. يجب أن يكون لدى قادة فصائل وجماعات المشاة معرفة تامة بأسلحتهم وذخائرهم العضوية لتشمل ما يلي:

(أ) خصائص الأسلحة ومدياتها والاستخدام الأفضل لها.


(ب) خصائص الذخيرة، القدرة التدميرية والاستخدام الأفضل لها. (مثل، كيفية تحقيق التأثيرات المطلوبة وتجنب التأثيرات غير المطلوبة).

(ج) إجراءات طلب النيران من الوحدات الفرعية الصغرى الأخرى، والسيطرة عليها وتعديلها.

(2) يجب أن يتأكد قادة الفصائل والجماعات من أنهم يقومون بتركيز نيران أسلحتهم على أهداف تكون أسلحتهم مصممة للاشتباك معها، على سبيل المثال، يُستخدم الرشاش المركب على الآلية إن وجد، والرشاشات المتوسطة لتدمير آليات العدو غير المدرعة والمشاة ضمن مديات تصل إلى 2000 متر. يقوم القادة بالتخطيط للنيران وتنفيذها، والاشتباك مع أهداف العدو في وقت مبكر وباستمرار حسب القدرات والمديات المؤثرة

محظور

للأسلحة. يُمكن مبدأ العمق وحدات المشاة من تحقيق التفوق الناري والمحافظة عليه. يقوم القادة من خلال الاشتباك المبكر بإرباك خطط العدو، وإجباره على البحث عن مكان يوفر له التستر. يلزم القادة لتطبيق هذا المبدأ أن يعرفوا المديات المؤثرة لأنظمة الأسلحة ومعدلات سرعة الحركة للأفراد والآليات، حيث أنه قد يلزم إسناد قوة صديقة متحركة لتجنب إعاقة حركتها أو التأثير عليها. في حالة الدفاع يتم تموضع الأسلحة على شكل خطوط اشتباك ضد قوة العدو المقتربة الشكل رقم (1).



الشكل رقم (1) خطوط اشتباك الأسلحة حسب المدى

و. تقليل وقت ظهور قواتنا/ الصديقة. تزيد الوحدات من قدرتها على البقاء من خلال عدم كشفها لمواقعها إلا عند الاشتباك مع العدو بالنيران المؤثرة. يوفر المخبأ الطبيعي أو الاصطناعي أفضل تَستُر، وتقلل وحدات المشاة كشف نفسها للعدو إلى أقل ما يمكن من خلال البحث المستمر عن السواتر المتوفرة، ومحاولة الاشتباك مع العدو من الأجنحة، والانتشار والرمية من مواقع رمي متعددة وتقليل أوقات ظهورها للاشتباك.

محظور

ز. منع التعرض لنيران قواتنا/ الصديقة. يجب أن يسعى القادة إلى التقليل من خطورة الإصابة بالنيران الصديقة، خصوصاً عندما يتعلق ذلك بفصائلهم وجماعاتهم في ميدان المعركة. وهناك عدد كبير من إجراءات السيطرة والأدوات لمساعدتهم في تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. يستطيع القادة على مختلف المستويات التأكد من أنهم يعرفون المواقع الدقيقة لوحدهم والوحدات الأخرى، ويستطيعون السيطرة على نيرانهم بناءً على ذلك. يجب أن يعرف قادة المشاة موقع كل جماعة من الجماعات. يستطيع الفصيل استخدام أساليب التأشير بالأشعة تحت الحمراء، وأساليب التأشير الحرارية للتأكد من أن الوحدات المجاورة لن تقوم بالرمية بالخطأ على القوات الصديقة أثناء ظروف الرؤية المحدودة. تستطيع قوة الاقتحام استخدام أضواء الأشعة تحت الحمراء والأضواء الكيميائية، وأساليب أخرى كثيرة لتأشير تقدم قوة الاقتحام. يجب أن يتأكد القادة بأن العدو لا يملك قدرة رؤية ليلية قبل تأشير تقدم أفرادهم بواسطة أجهزة تأشير الأشعة تحت الحمراء.

ح. التخطيط لظروف الرؤية المحدودة. يقلل الضباب الكثيف والمطر والغبار واستخدام العدو للدخان من قدرة القائد على السيطرة على النيران المباشرة للفصيل. لذا فإن الآليات المدرعة مزودة بموجهات حرارية وأنظمة الرؤية الليلية التي تمكن أفراد المشاة من الاشتباك مع العدو أثناء ظروف الرؤية المحدودة على نفس المديات الاعتيادية للاشتباك أثناء النهار تقريباً.

ط. وضع خطط طارئة. يقوم قائد الفصيل عادةً بإعداد الخطة بناءً على توفر جميع إمكاناته، ويعمل خطط بديلة ليحسب حساب الخسائر في المعدات والأفراد. فعلى سبيل المثال قد يعين قائد الفصيل قطاعات رمي بديلة للجماعات كالمواقع البديلة مثلاً لكي توفر له إمكانية تحويل النيران إذا أصبحت إحدى الجماعات غير فاعلة والمواقع الجانبية.

ي. تحويل النيران. يحول القادة النيران المباشرة مع تقدم الاشتباك لإعادة تركيز وتوزيع تأثيراتها بناءً على تطور الموقف عن القوات الصديقة والعدو. تتطلب العديد من المواقف تحويل النيران وتشمل:

- (1) ظهور قوة معادية تفرض تهديداً أكبر من التي يتم الاشتباك معها حالياً.
- (2) تحقيق التدمير المطلوب لقوة معادية تم الاشتباك معها.
- (3) خسارة في القوات الصديقة التي تقوم بالاشتباك مع القوة المعادية.
- (4) نقص ذخيرة وحدة صديقة مشتبكة مع قوة معادية.
- (5) مناورة قوات العدو أو القوات الصديقة واختفاؤها خلف معالم أرضية.
- (6) زيادة مخاطر الإصابة بالنيران الصديقة عندما تلتحم القوات الصديقة مع القوة المعادية.

محظور

4. تنسيق النيران المباشرة وغير المباشرة. يجب أن تستخدم كلاً من جماعة وفصيل المشاة الآلي النيران المباشرة وغير المباشرة للمحافظة على البقاء وإنجاز المهام والواجبات. وطالما كانت الاتصالات فاعلة فإن لدى قائد الفصيل القدرة على إنزال نيران كثيفة تستطيع تدمير أي عدو. وقبل الاشتباك القريب مع الفصيل أو فريق القتال/ السرية، فإن القدرة القتالية للعدو يجب أن تكون قد أضعفت بشدة. وهذا نتيجة لاكتشاف وتوجيه مجموعة اللواء أو القيادة الأعلى لنيران المدفعية، والإسناد الجوي القريب، والهجمات القتالية القريبة ضد العدو. سيقوم العدو باستخدام عدد من الأساليب لتقليل تأثير قدرتنا القتالية وتشمل:

أ. التخفية والتستر لإبقاء قواته محمية لحين القتال القريب.

ب. الاختلاط بالسكان المحليين وتنفيذ مهامه مستغلاً الأحياء السكنية، مما يُعرض جهودنا لتقليل الأضرار الجانبية للخطر.

ج. القيام بعمليات الإغارة.

د. استخدام أسلوب النار والحركة.

5. دمج الإمكانات المختلفة للأسلحة.

أ. يستخدم قادة الفصائل وجماعات المشاة الآلية الأسلحة العضوية وأي أسلحة متوفرة لإكمال وتعزيز بعضها البعض. يزيد تأثير الأسلحة الموحدة على العدو عن التأثيرات المنفردة لكل نظام سلاح. يقوم القادة بإيجاد ما يلي:

- (1) تأثيرات مكملّة عندما يقومون بتموضع القوات ذات الخصائص المختلفة معاً.
- (2) تأثيرات مُعزّزة عندما يقومون بدمج تأثير القدرات المتشابهة. على سبيل المثال، يقوم قائد الجماعة بتعزيز تأثيرات رشاش الجماعة بنيران حملة البنادق.

ب. تسبب التأثيرات المُكمّلة والمُعزّزة معضلة للعدو، حيث يُجبر قائد فصيل المشاة الآلي العدو على اختيار أحد خيارين، وحتى يتجنب تأثيرات النيران المباشرة عليه أن يبحث عن المواقع التي توفر له التستر والرد على النار من خلال قاعدة إسناد، ولكي يتجنب النيران غير المباشرة عليه البقاء متحركاً. لذلك عندما تجبر النيران المباشرة العدو على البحث عن الأماكن التي توفر له التستر والرد على النار، فإنه يكون مثبتاً ويمكن تدميره من قبل النيران غير المباشرة وهذا يتم من خلال الدمج بين النيران المباشرة وغير المباشرة.

6. تحقيق المفاجأة. تحاول الفصائل والجماعات وجماعات المشاة الآلية تحقيق المفاجأة أثناء الاشتباك الأولي مع العدو. تستطيع النيران المباشرة المُسدّدة والموزعة والمكثفة والتي ترمي من مواقع غير متوقعة تدمير قوة العدو أو تحييدها. تستطيع قاعدة نيران موضوعة في موقع غير متوقع أثناء الهجوم

محظور

تدمير أو إبطال فاعلية العدو. قد تسمح الوحدة الموجودة في موقع دفاعي مخفي بشكل جيد، في ظل الظروف المناسبة لقوة العدو بالاقتراب إلى أقرب مدى قبل فتح الرماية عليها. وعندما تتحرك الفصائل والجماعات بسرعة إلى مواقع بديلة فإنها تستطيع الاشتباك مع أجنحة العدو ومنطقته الخلفية.

التخطيط للنيران المباشرة

7. اعتبارات التخطيط. يجب على قادة الفصائل والجماعات القيام بالتخطيط لكيفية استخدام وحداتهم لتدمير العدو وإحاق الهزيمة به، وعليهم أن يقوموا بالمانورة بوحداتهم لإنزال أكبر كمية من النيران على العدو. يجب على قائد الفصيل أن يخطط لتنظيم جماعاته ومناورتها وحركتها من أجل الحصول على أفضل تأثير.

8. التخطيط والتنفيذ. يقوم قائد الفصيل بتخطيط النيران المباشرة بالارتباط مع خطة قائد فريق القتال/ السرية. يُعدّ تحديد أين وكيف يستطيع فريق القتال/ السرية أن يحشد النيران أيضاً خطوة أساسية عند تنفيذ قائد الفصيل لواجبه وكما يلي:

أ. يقوم قائد الفصيل بعد تحديد مواقع العدو المحتملة، بتحديد النقاط أو المناطق التي سيركز فيها قوته القتالية، ويساعده فهمه لـ أين؟ وكيف؟ سيهاجم العدو، في تحديد النيران التي يجب عليه تركيزها على الأهداف المحددة.

ب. يؤسس قادة الفصائل والجماعات بناءً على أين وكيف يريدون تركيز وتوزيع النيران، جاهزية الأسلحة. يجب أن يقوم قائد الفصيل بتقويم خطورة التعرض للإصابة بالنيران الصديقة ويضع إجراءات سيطرة لمنع ذلك، وتشمل هذه الإجراءات تعيين علامات تمييز محددة، وحالة سيطرة على الأسلحة، ووضع أمان للأسلحة.

ج. بعد أن يحدد قائد الفصيل وقادة الجماعات أين وكيف سيحشدون ويوزعون نيرانهم، عليهم إصدار الأوامر لأفرادهم بسرعة لاكتشاف وتحديد مكان العدو. يقوم قائد الفصيل وقادة الجماعات بتأسيس وسائل سيطرة إضافية إذا تطلب الأمر ذلك. يخطط قائد الفصيل وينفذ أثناء التحضير للمهمة تجارب على النيران المباشرة (عملية السيطرة على النيران) بناءً على تقديره للموقف.

د. يجب أن يكون قائد الفصيل قادراً على تعديل النيران المباشرة بناءً على تقدير الموقف الذي يتم تحديثه بشكل مستمر، ودمج الإلمام بالموقف مع أحدث استخبارات متوفرة.

محظور

9. الأوامر التعبوية المستديمة. تضمن الأوامر التعبوية المستديمة للنيران المباشرة التي تم إجراء التجارب عليها بشكل جيد، أعمالاً سريعة تنبأ بها جميع أعضاء فريق القتال/ السرية والفصائل. إذا لم يُصدر القائد أي تعليمات أخرى، فإن فريق القتال/ السرية يبدأ الاشتباك مستخدماً الأوامر التعبوية المستديمة، وفي وقت لاحق يستطيع القائد استخدام أمر رماية لإعادة تركيز أو توزيع النيران. يبني القائد العناصر المختلفة من الأوامر التعبوية المستديمة على قدرات قوته وعلى الظروف المتوقعة. يقوم القائد بتعديل الأمر التعبوي المستديم عند توقع حدوث تغييرات على عوامل تخطيط المهمة المتوقعة والحقيقية (المهمة، العدو، الأرض، القوات المتوفرة، الوقت والاعتبارات المدنية). يجب أن تشمل الأوامر المستديمة جزءاً من عناصر النيران المباشرة، مثال على ذلك كيف يقوم كل عنصر بتركيز النيران، وتوزيعها، وتوجيه قواته لمنع الإصابة بالنيران الصديقة.

10. أنواع قواعد الاشتباك. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

- أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقادة القوات والقادة الرئيسيين للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة.
- ب. بطاقة الجيب. هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار ضباط الصف وتصدر لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع توجيه العام. الملحق "أ" يبين قواعد الاشتباك.

السيطرة على النيران المباشرة

11. عام. يجب على القادة، من أجل النجاح في إنزال النيران المباشرة على العدو، أن يطبقوا الخطوات الأربع لعملية السيطرة على النيران، ويتم تحقيق تأثيرات حاسمة على العدو من خلال سرعة الاكتشاف الدقيق للأهداف ويعني ذلك اكتشاف الهدف، وتحديد هويته، وتحديد مكانه بتفصيل يسمح بالاستخدام الفاعل لأسلحة الفصيل ضده، أما حشد النيران فيهدف إلى تركيز النيران المباشرة على النقاط المهمة، ومن ثم توزيعها للحصول على أفضل تأثير. وفيما يلي خطوات السيطرة على النيران:


- أ. تحديد مواقع العدو المحتملة وخطة مناورته.
- ب. تحديد أين وكيف يتم حشد النيران (تركيز وتوزيع) تأثيرات النيران المباشرة.
- ج. توجيه الوحدات لتسريع عملية اكتشاف وتحديد الأهداف.
- د. تحويل النيران المباشرة لإعادة تركيز تأثيراتها.

12. أساليب السيطرة على النيران.

أ. إجراءات السيطرة على النيران. تشمل السيطرة على النيران جميع الأعمال التي تتم أثناء التخطيط والتحضير والتنفيذ للنيران المباشرة على الهدف. يختار قائد الفصيل أو الجماعة الأهداف ويقوم بتعيينها، كما يقوم بتعيين نقطة منتصف الهدف وأجنحة أو أطراف الهدف ما لم تكن واضحة. وعند الرماية، يجب أن يستمر الأفراد في الرماية إلى أن يتم إبطال فاعلية الهدف أو الإشارة بغير ذلك من قبل قائدهم. توضح الفقرات التالية الإجراءات القياسية للسيطرة على النيران المباشرة.

(1) إجراءات السيطرة الأرضية على النيران. يستخدم قائد الفصيل هذه الإجراءات لتركيز النيران والسيطرة عليها من خلال توجيه الجماعة/ الأقسام للاشتباك مع نقطة أو منطقة محددة بدلاً من الاشتباك مع عنصر معادٍ. توضح الفقرات التالية إجراءات السيطرة الأرضية على النيران كما يلي:


(أ) نقطة مرجع الهدف. هي نقطة مميزة على الأرض يستخدمها القادة لتوجيه القوات الصديقة والسيطرة على النيران المباشرة. يستخدم الأفراد نقاط مرجع الأهداف لتحديد الأهداف ومدياتها. يعين قادة الجماعات/ الأقسام نقاط مرجع الأهداف لتوجيه النيران إلى نقطة محددة، وتحديد قطاعات الرمي، والمراقبة، وتحديد حدود منطقة الاشتباك. قد تحدد نقطة مرجع الهدف أيضاً مركز القطاع أو المنطقة التي يخطط القائد لتوزيع أو تجميع النيران فيها. عندما يتم تعيين نقاط مرجع الأهداف كأهداف نيران غير مباشرة، فيمكن استخدامها في طلب وتعديل النيران غير المباشرة. يعين القادة نقاط مرجع الأهداف في مواقع العدو وعلى طول مقترباته المحتملة. يمكن أن تكون هذه النقاط طبيعية أو اصطناعية، وقد تكون موقعاً تم إنشاؤه مثل تل أو بناية، أو معلم معين كنقطة مرجع هدف غير محدد مسبقاً في بطاقة المدى، مثل آلية محترقة للعدو أو دخان ناتج عن قذيفة مدفعية. تستطيع الوحدات الصديقة أيضاً إنشاء علامات تكون بمثابة نقاط مرجع أهداف أو أي وسائل مبتكرة لتكون نقاط مرجع، انظر الشكل رقم (2) يبين إشارات نقاط مرجع الأهداف. قد تشمل نقاط مرجع الأهداف المعالم والأشياء التالية:



الشكل رقم (2) إشارات نقاط مرجع الأهداف


(أ أ) يحدد القادة معالم أرضية طبيعية أو اصطناعية أو أي وسائل بصرية أخرى لكي يتم استخدامها كنقاط مرجع أهداف، ويفضل أن تكون نقاط مرجع الأهداف مرئية بأكثر من وسيلة أو نظام إذا توفر. وعلى سبيل المثال (العين المجردة، الأشعة تحت الحمراء، والأجهزة الحرارية)، على أن يتم تمييزها من قبل المدافع أثناء ضوء النهار، وأن يتم تسخينها ليتم تمييزها من قبل الموجهات الحرارية، وأن يكون لها بصمة أشعة تحت الحمراء ليتم تمييزها بواسطة أجهزة الرؤية الليلية.

(ب ب) يقوم القادة بترقيم نقاط مرجع الأهداف من أجل سهولة الإشارة إليها. وفيما يتعلق بأنظمة النيران غير المباشرة فيتم تعيين هذه الأرقام كأهداف (على سبيل المثال أ ب 1001)، وفيما يتعلق بأنظمة النيران المباشرة يستخدم القادة أي نظام سهل يمكن تمييزه من قبل المرؤوسين. يبين الشكل رقم (3) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف عند العمل في منطقة مبنية. يبدأ ترقيم البنايات في الزاوية الجنوبية الغربية من منطقة الهدف.



الشكل رقم (3) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف في منطقة مبنية

(جـ) يبين الشكل رقم (4) مثالاً على نظام ترقيم الشبائيك والأبواب. وفي هذا النظام لا يتم التفريق بين الشبائيك والأبواب ما لم يُحدّد غير ذلك. يبدأ الترقيم والحروف دائماً في أسفل الطرف الأيسر من أي منشأة مرئية بالكامل.



الشكل رقم (4) مثال على ترقيم الشبائيك والأبواب كنقاط مرجع

محظور

(ب) منطقة الاشتباك. هي منطقة على طول المقترب المحتمل للعدو ينوي قائد الفصيل حشد نيران جميع الأسلحة المتوفرة له لتدمير قوة العدو فيها. يتم تحديد حجم وشكل منطقة الاشتباك من خلال درجة الرؤية المتوفرة لأنظمة أسلحة الوحدة الصديقة في مواقع رميها، ومن خلال أقصى مدى مؤثر لهذه الأسلحة. ولكي تكون منطقة الاشتباك فاعلة، يجب أن تجبر العدو على أن يتحرك من خلالها أو يتم إجباره أو جره للمرور منها بواسطة أعمال القوات الصديقة (الموانع والنيران غير المباشرة). وبشكل مثالي يقوم قادة الفصائل بتحديد المسؤوليات ضمن منطقة الاشتباك، وذلك بتعيين قطاع رمي أو اتجاه رمي لكل جماعة أو آلية.

(ج) قطاع الرمي. يقوم القادة بتحديد قطاعات رمي للوحدة الفرعية الصغرى أو للأفراد الذين يستخدمون الأسلحة، وذلك لتغطية قطاع الرمي المحدد/ المخصص بالمراقبة والنيران المباشرة. يضع القادة في اعتبارهم عند تحديد قطاعات الرمي عدد ونوع الأسلحة المتوفرة. يتم تحديد عرض قطاع الرمي بحدٍّ من اليمين وآخر من اليسار. قد يقلل القادة من قطاع الرمي المخصص وذلك لمنع الاشتباك غير المقصود مع وحدة صديقة مجاورة. يكون عمق قطاع الرمي عادةً هو أقصى مدى مؤثر للأسلحة ما لم تُحد منه طبيعة الأرض أو إذا قام القائد بتحديد خط أقصى مدى للاشتباك.

(أ أ) يتم على مستوى الفصيل، تعيين قطاعات الرمي لكل من الجماعات/ الأقسام من قبل القائد، وذلك لضمان أن موقع الفصيل مغطى بشكل كامل بالنيران. يتم الاشتباك مع الأهداف عندما تظهر حسب أولويات الاشتباك. تشمل وسائل تحديد الأهداف ما يلي:

(أ أ) نقاط مرجع الأهداف.

(ب ب) الاتجاه المغناطيسي.


(ج ج) اتجاهات الساعة.

(ب ب) أنواع قطاعات الرمي. يجب أن يحدد القادة قطاع رمي رئيس وآخر ثانوي وقد يكون جانبي، ويأخذ القطاع الرئيس الأولوية الأولى، حيث يكون الأفراد والوحدات مسؤولين عن الاشتباك مع العدو وإلحاق الهزيمة به في هذا القطاع أولاً، ثم يتم تحويل الرماية إلى القطاع الثانوي عندما لا تكون هناك أهداف في القطاع الرئيس، أو عندما يحتاج القائد

محظور

لتغطية حركة قوة صديقة أخرى. يمكن أن يتطابق القطاع الثانوي للرمي مع القطاع الرئيس لرمي وحدة صديقة أخرى للحصول على تقاطع نيران وإسناد متبادل.

(أ أ) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي. يحاول القادة عند تحديد قطاعات الرمي تحقيق الإسناد المتبادل وتوفير البدائل، ومن خلال توفير البدائل ضمن خطة المراقبة والنار، يزيد القادة من احتمال الاكتشاف المبكر للعدو. إن الأسلوبين الشائعين في هذا المجال هما إجراء تقاطع وتقسيم للقطاعات، انظر الشكل رقم (5).



الشكل رقم (5) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي

(ب ب) المنطقة الميتة. هي أي منطقة لا يمكن رؤيتها أو تغطيتها بأنظمة نيران الأسلحة المباشرة، وتشمل الأماكن التي يقع فيها خصر الفرد تحت نقطة تسديد رامي الآلية أو حامل البندقية الآلية. ومن المهم تحديد المنطقة الميتة ضمن قطاع الرماية، فمن حالة الثبات يكون أكثر الأساليب دقة لتحديد المنطقة الميتة، هو جعل أحد الأفراد يتحرك على طول خط

محظور

نظر السلاح ليصنع عدداً من المناطق الميتة التي تتقاطع مع ذلك الخط. وعندما لا يتمكن الفرد من القيام بذلك، فإنه يستطيع تحديد المناطق الميتة بمراقبة طيران طلقات كاشف الأثر من موقع خلف السلاح وعلى جانبيه. يجب تحديد جميع المناطق الميتة ضمن القطاع للسماح للقائد والقادة المرؤوسين بالتخطيط للنيران ذات المحرك العالي (الهاونات، والمدفعية، أو قواذف القنابل) لتغطية تلك المنطقة.

(جـ) البحث في القطاع. البحث هو المراقبة الدقيقة للقطاع المخصص. إن خطط المراقبة الفردية والمراقبة من قبل الوحدة ملازمة لجميع العمليات العسكرية. يبحث الأفراد المنفردون في قطاعاتهم من خلال تنفيذ بحث سريع متبوع ببحث بطيء. وعندما يجري الأفراد بحثاً سريعاً، فإنهم يجرون بحثاً كلياً سريعاً عن الأهداف الواضحة، أو الألوان غير الطبيعية، أو الحركة أو الخطوط الخارجية. ويتبعون البحث السريع ببحث بطيء مدبر، باحثين عن دلائل الأهداف. يكون الأفراد الذين يستخدمون أسلوباً أكثر بطناً في البحث في قطاعاتهم عادة أكثر نجاحاً في اكتشاف الأهداف.

(د) خط أقصى مدى للاشتباك. هو عمق القطاع وهو محدد عادةً بأقصى مدى اشتباك مؤثر لنظام السلاح، ومع ذلك فإنه أيضاً يتأثر بوصف الهدف المعادي، وتأثيرات الأرض. وجود الانحدار، الغطاء النباتي، المباني، والمعالم الأخرى التي توفر تخفية وتستتر قد تمنع السلاح من الاشتباك على أقصى مدى مؤثر. للمساعدة في تحديد المسافة خط أقصى مدى مؤثر، يجب على الأفراد استخدام خارطة لضمان أن خطوط أقصى مدى مؤثر مرسومة بدقة على بطاقة المدى. يمنع تحديد خطوط أقصى مدى مؤثر الجماعات من الاشتباك مع الأهداف على مسافة أبعد من المديات القصوى المؤثرة لأنظمة أسلحتها، ويضع معايير لوسائل ضبط رمايتها، وهذا يقلل من صرفيات الذخيرة غير اللازمة أو غير الفاعلة أثناء الاشتباك.

(هـ) خط الحماية النهائي. إذا تم تحديد خط الحماية النهائي، عندها يتم توجيه الرشاش لرمية نيران منخفضة إلا إذا تم الاشتباك مع أهداف أخرى. يعني خط

محظور

الحماية النهائي مساهمة الرشاش في نار الحماية النهائية للوحدة. يكون خط الحماية النهائي ثابتاً في الاتجاه والارتفاع، ومع ذلك يجب استخدام إزاحة صغيرة للبحث لمنع العدو من التسلل تحت خط الحماية النهائي. ستعوض الإزاحة القليلة لليمين واليسار والأعلى والأسفل عن عدم الانتظام في الأرض، أو غوص أرجل المنصب الثلاثي في الرمال الرخوة أثناء الرماية.

(و) الاتجاه الرئيس للرمي. يتم تعيين الاتجاه الرئيس للرمي عندما لا تساعد طبيعة الأرض في الحصول على خط حماية نهائي. والاتجاه الرئيس للرمي هو اتجاه رمي يحدد أولوية تغطية منطقة توفر ميادين رمي جيدة، أو فيها مقترّب محتمل لجماعات المشاة. كما يوفر إسناداً متبادلاً مع الوحدة المجاورة. يتم توجيه الرشاشات باستخدام اتجاه نيران رئيس إذا لم يتم تحديد خط حماية نهائي. إذا تم تعيين اتجاه النيران الرئيس ولم يتم الاشتباك مع أهداف أخرى، فإن الرشاشات تبقى في اتجاه الرمي الرئيس. إن الفرق الرئيس بين اتجاه الرمي الرئيس وخط الحماية النهائي هو أن الاتجاه الرئيس للرمي عبارة عن قطاع رمي، بينما خط الحماية النهائي هو خط ثابت. تشمل وسائل تعيين اتجاه الرمي ما يلي:

(أ أ) أقرب نقطة مرجع هدف.

(ب ب) اتجاهات الساعة.

(ج ج) الاتجاهات (شرق، غرب، شمال، جنوب) أو الاتجاه المغناطيسي.

(د د) رماية طلقة كشف أثر على الهدف.


(ه هـ) مؤشر ليزر يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

(ز) نار الحماية النهائية. هي خط من النيران يوضع حيث يجب إيقاف اقتحام العدو من قبل النيران المتداخلة لجميع الأسلحة الصديقة المتوفرة، ليشمل ذلك النيران غير المباشرة. يتم تعزيز نار الحماية النهائية بموانع حماية عندما يكون ذلك ممكناً. يُعدّ بدء نار الحماية النهائية بمثابة الإشارة لجميع الجماعات، والأطعم، والأفراد المنفردين لتحويل النيران إلى الأجزاء المخصصة لهم من خط الحماية النهائي.

(ح) خط تقييد الرماية. هو خط للسيطرة على الرماية بحيث تمنع الرماية بعده دون تنسيق. قد يحدد قائد الفصيل في الهجوم خط تقييد رماية لمنع عنصر قاعدة النار من الرماية في المنطقة التي يقوم فيها عنصر الاقتحام بالمنورة. يُعدّ

محظور

هذا الأسلوب مهماً بالتحديد عندما تسند الآليات المقاتلة المدرعة بشكل مباشر مناورة جماعات المشاة. وقد يحدد قائد الفصيل في الدفاع خط تقييد رماية لمنع الجماعات من الاشتباك مع قوة أخرى موجودة في منطقة معيقة للحركة على جناح مقترب العدو. يوضح الشكل رقم (6) إجراءات السيطرة على النيران ضمن قطاع فصيل في الدفاع.



الشكل رقم (6) مثال على إجراءات السيطرة على نيران ضمن قطاع فصيل مدافع

(2) إجراءات السيطرة على الرماية بناءً على التهديد. يستخدم قائد الفصيل هذه الإجراءات لتركيز النيران والسيطرة عليها، من خلال توجيه الجماعات للاشتباك مع عنصر معادي محدد بدلاً من الرماية على نقطة أو منطقة. توضح الفقرات التالية الرماية المبنية على التهديد المرتبط بهذه الأنواع من إجراءات السيطرة وكما يلي:


(أ) أنواع الرماية. هي إجراءات مبنية على التهديد مصممة لتوزيع نيران الوحدة في وقت واحد بين الأهداف المتعددة المتشابهة. تستخدم الفصائل هذه الأنواع غالباً لتوزيع النيران على تشكيل العدو. يقوم القادة بتخصيص وتعديل أنواع النيران بناءً على الأرض وتشكيلة العدو المتوقعة الشكل رقم (7) يوضح أنواع الرماية. يمكن توضيح هذه الأنواع كما يلي:

محظور

(أ أ) الرماية الجبهوية. قد يستخدم القادة الرماية الأمامية إذا كانت الأهداف مرتبة أمام الوحدة في ترتيب جانبي. تشتبك أنظمة الأسلحة مع الأهداف الواقعة ضمن واجهاتها. فعلى سبيل المثال تشتبك أسلحة الجناح الأيسر مع الهدف الواقع على أقصى اليسار. وتشتبك أسلحة الجناح الأيمن مع الهدف الواقع على أقصى اليمين. وعندما يتم تدمير أهداف العدو على اليمين واليسار، تقوم الأسلحة بتحويل رمايتها باتجاه مركز تشكيل العدو ومن الأقرب إلى الأبعد.

(ب ب) الرماية المتقاطعة. يستخدم القادة الرماية المتقاطعة عندما تكون الأهداف مرتبة بشكل جانبي مقاطع لجبهة الوحدة بشكل يسمح برماية النيران بشكل مائل على أجنحة العدو أو عندما تمنع العوائق أسلحة الوحدة من الرماية بشكل أمامي، تشتبك أسلحة الجناح الأيمن مع الأهداف الواقعة على أقصى اليسار، وتشتبك أسلحة الجناح الأيسر مع الأهداف الواقعة على أقصى اليمين، مما يؤدي إلى زيادة فرصة التدمير، وتقليل إمكانية كشف عناصر القوات الصديقة إذا استمر العدو في الحركة إلى الأمام. وعندما تدمر الأسلحة الأهداف المعادية على الجانبين فإنها تقوم بتحويل نيرانها إلى مركز تشكيل العدو.

(ج ج) الرماية في العمق. يستخدم القادة الرماية في العمق عندما تكون الأهداف منتشرة في العمق بشكل متعامد مع الوحدة. تقوم أسلحة الوسط بالاشتباك مع أقرب الأهداف، وتشتبك أسلحة الأجنحة مع الأهداف التي بالعمق، وعندما يتم تدمير الأهداف تحوّل الأسلحة نيرانها باتجاه وسط تشكيل العدو.



الشكل رقم (7) ثلاثة أنواع من أشكال الرماية

محظور

(ب) أولويات الاشتباك. يحدد قائد فريق القتال/ السرية، وبما ينسجم مع مفهوم عملياته، أي أنواع الأهداف توفر أكبر مردود أو تشكّل أكبر تهديد لقواته، ويضع بعد ذلك هذه الأهداف كأولوية اشتباك للوحدة. يقوم قائد الفصيل بتنقيح هذه الأولويات ضمن وحدته. تحدد أولوية الاشتباك الترتيب الذي تشتبك بناء عليه الوحدة مع أنظمة أسلحة العدو. وتعتمد أولويات الاشتباك على الموقف، وقد يكون للوحدات المروسة أولويات اشتباك مختلفة. فعلى سبيل المثال، يضع القائد أولوياته للاشتباك بحيث تشتبك آلياته المدرعة مع التهديدات الآلية، وتشتبك رشاشاته من آلات العدو غير المدرعة، وعادةً تشتبك الوحدات مع الأهداف الأكثر خطورة أولاً، ومن ثم مع الأهداف التي في العمق.

(ج) الوضعية الجاهزة للأسلحة. لتحديد الوضعية الجاهزة للأسلحة، يستخدم القادة تقديرهم لتحديد نوع الذخيرة والمدى للاشتباك. يعتمد اختيار المدى على المدى المتوقع للاشتباك. تؤثر طبيعة الأرض، ومدى الرؤية، والطقس، وظروف الإضاءة على اختيار المدى. وضعية الأسلحة الجاهزة لجماعات المشاة هي اختيار الذخيرة المناسبة والمدى المناسب للأسلحة الفردية وأسلحة الأطقم. على سبيل المثال قد يحمل رامي قاذف القنابل 203 والذي تكون منطقة اشتباكه المحتملة هي تغطية المنطقة الميتة على مسافة 200 متر من موقعه، طلقات شديدة الانفجار متعددة الأغراض. ويضع أيضاً مسافة 200 متر على الموجه الرئيس لسلاحه (البندقية) كمسافة للمنطقة الميتة.

ب. أوامر الرماية. هي التعليمات المستخدمة لبدء الرماية ويمكن أن تستخدم للأفراد، أو الأطقم، أو الوحدات. لا يعتبر وقت وكيفية إصدار القائد لأمر الرماية مهماً بقدر أهمية تغطية المعلومات كاملة في أمر الرماية لمروسيه. يستخدم القادة بشكل متكرر وخاصة على مستوى الجماعات وأطقم الأسلحة عناصر أمر الرماية دون الالتزام بنموذج محدد، فالمهم ليس أن يلتزم القائد بنموذج، ولكن أن يحافظ على سيطرة إيجابية على نيران مروسيه. إن استخدام أسلوب أكثر رسمية لأوامر الرماية يوفر عادة وضوحاً وتأكيداً أكثر للأفراد والأطقم.

(1) عناصر أمر الرماية.

(أ) الإنذار. يحدد القائد أي الأسلحة عليها الرمي حيث يحدد نوع السلاح، وموقع الفرد واسمه.

(ب) الموقع. يدل القائد الفرد على الهدف.

(ج) وصف الهدف. يحدد القائد الهدف. وفيما يتعلق بالأهداف المتعددة، فإنه

محظور

يخبر أيضاً عن أي الأهداف يتم الاشتباك معها أولاً.

(د) أسلوب الاشتباك. يخبر القائد الفرد كيف يتم إنزال النيران على الهدف.

(هـ) الذخيرة. يخبر القائد الفرد أي نوع ذخيرة يستخدم إذا كانت الذخائر من

الأنواع غير شديدة الانفجار (يخص هذا قاذف القنابل م 203 فقط).

(و) التنفيذ. يتأكد القائد بأن الهدف معاد، ويعطي بعد ذلك الأمر بالتنفيذ.

(2) المصطلحات والأساليب المستخدمة في أوامر الرماية.

(أ) الموقع. يستطيع القادة استخدام واحد أو أكثر من الأساليب التالية

لمساعدة الأفراد في تحديد موقع الأهداف والتمييز بينها:

(أ أ) استخدام الليزر/ كاشف الأثر. " باتجاه شعاع الليزر/ كاشف

الأثر خاصتي". لمنع فقدان المفاجأة عند استخدام كاشف الأثر لتعيين

الأهداف، تكون رماية كاشف الأثر الخاص بالقائد آخر عنصر في أمر

الرماية.

(ب ب) أسلوب الساعة. يتم وضع وجه ساعة متخيلة على سطح الأرض

بحيث تكون الساعة 12 باتجاه المسير.

(ج ج) أسلوب نقطة مرجع الهدف. يستخدم القائد أقرب وأسهل نقطة

قابلة للتمييز على الأرض.

(د د) الاتجاهات الرئيسية الأربعة. تستخدم الاتجاهات العامة للبوصلة.

(هـ هـ) التأشير. يقوم القائد بالتأشير بإصبعه أو بالسلاح بالاتجاه العام

للهدف.

(و و) شفهياً. يعطي القائد الاتجاه إلى الهدف بالنسبة إلى موقع الفرد

(على سبيل المثال: أمام، أمام ويسار، أمام ويمين).

(ز ز) يستخدم القادة في العمليات الدفاعية المعالم الموجودة كنقاط

مرجع للأهداف، أو قد يقومون بوضع علامات معمولة خصيصاً. يضع

الفرد نقاط المرجع هذه والقطاعات على بطاقة المدى.

(ح ح) يحدد القادة مسبقاً، في العمليات التعرضية موقع نقاط المرجع

والقطاعات بناءً على خطة مناورة قائد الفصيل، وتُعدّ هذه النقاط

والقطاعات مفيدة لأغراض التخطيط.

(ب) وصف الهدف. إن أكثر طريقة مألوفة للقائد من أجل السيطرة على نيران

مرووسيه عندما يكونوا في تماس مع العدو هي وصف الأهداف ببساطة، وهناك

محظور

العديد من المصطلحات المستخدمة لاختصار العملية، ومع ذلك يستخدم القادة أي وسائل ممكنة لضمان فهم ذلك واختصار وصف الهدف.

(جـ) أسلوب الاشتباك. يستخدم القائد وسيلة السيطرة هذه لينقل رغبته في كيفية الاشتباك مع الهدف. إن الأشكال العامة لهذا العنصر من أوامر الرماية هي:

(أ أ) معدلات الرمي. يحتاج القائد عند تغيير معدلات الرمي فقط إلى الإشارة على النحو التالي: سريع، مستمر، أو راقب وارم.


(ب ب) رماية الرشاش الآلي. تملّي تعليمات تشغيل الرشاش الآلي نظام الرمي نسبةً إلى السلاح ويتم إعلان ذلك على النحو التالي:

(أ أ) الرماية الثابتة. هي الرماية التي يتم إنزالها ضد هدف نقطة عندما يغطي عمق وعرض منطقة الهدف. تعني الرماية الثابتة أيضاً أن نقطة تسديد واحدة فقط تلزم لتوفير التغطية للهدف.

(ب ب) الرماية التنشيرية. هي توزيع النيران بالعرض من خلال تغييرات متتالية في الاتجاه. يختار الرامي نقاط تسديد متتالية ضمن عرض الهدف. يجب أن تكون نقاط التسديد هذه قريبة بما يكفي لضمان التغطية الكافية، ولكنها ليست قريبة جداً بحيث تؤدي إلى إضاعة الذخيرة.

(ج جـ) الرماية التفنيسية. هي توزيع النيران في العمق من خلال تغييرات متتالية في الارتفاع. يختار الرامي نقاط تسديد متتالية في العمق. ستعتمد التغييرات المعمولة في كل نقطة تسديد على المدى وميلان الأرض.

(د د) الرماية التنشيرية والتفنيسية. هي الرماية الموزعة في العرض والعمق من خلال تغييرات متتالية في الاتجاه والارتفاع. إن الجمع بين التنشير والتفنيس يوفر تغطية جيدة للهدف. يتم عمل التعديلات بنفس الأسلوب كما هو مبين في الفقرات السابقة. انظر الشكل رقم (8).



الشكل رقم (8) أمثلة على أساليب رماية الرشاش الآلي

(د) التنفيذ. يستخدم القائد أحد الأوامر التالية لبدء الرماية:

(أ أ) ارم. يكون معدل الرمي المبدئي على المعدل المستمر بعدة أشكال إما بإشارة بصرية متفق عليها أو حدث متفق عليه أو إشارة سمعية.

(ب ب) رماية سريعة. تفتح الرماية على المعدل السريع.

(ج ج) راقب وارم. ارم عندما تظهر الأهداف في القطاع المحدد.

(د د) بالأمر من قبلي. كن مستعداً للرماية، ولكن لا تبدأ الرمي حتى يتم إعطاء أمر الرماية.

12. أنواع الرمايات المختلفة. هي إجراءات توزيع النيران حسب التأثيرات المطلوبة. إن أكثر فنيات الاشتباك العامة في عمليات الفصيل هي:

أ. رماية النقطة. تشمل رماية النقطة تركيز تأثيرات نيران الفصيل أو الجماعات ضد هدف محدد ومميز كآلية أو خندق رشاش للعدو. عندما يأمر القادة برماية نقطة فإن جميع أسلحة الوحدة تقوم بالاشتباك مع الهدف. وترمي حتى يتم تدميره، أو حتى ينقضي زمن الإخماد المطلوب. يجعل استخدام النيران المجمعة من مواقع منتشرة رماية النقطة أكثر فاعلية لأن الهدف يتم

محظور

الاشتباك معه من اتجاهات متعددة. قد تبدأ الوحدة الاشتباك مستخدمة رماية النقطة ضد التهديد الأكثر خطورة، ثم تعود إلى رماية المنطقة ضد أهداف النقطة الأخرى الأقل تهديداً.

ب. رماية المنطقة. تشمل رماية المنطقة توزيع تأثيرات نيران الوحدة على منطقة تكون فيها مواقع العدو كثيرة أو غير واضحة. يكون القصد الرئيس من رماية المنطقة هو الإخماد. ومع ذلك يحتاج الإخماد المؤثر المستمر إلى سيطرة حكيمة على معدل الرمي.

ج. الرماية المتعددة دفعة واحدة. يُطلق هذا النوع من النيران عندما يقوم اثنان أو أكثر من الرماة بالاشتباك مع هدف منفرد ويكون المدى معروفاً، حيث يقوم هؤلاء الرماة بالاشتباك مع الهدف في نفس الوقت بناءً على إشارة متفق عليها مسبقاً، مثل أمر، أو صافرة، أو مصيدة مغفلين، أو لغم، أو نقطة مرجع هدف. يمكن أن تكون هذه الطريقة أكثر وسائل الاشتباك فاعلية، حيث إنها تُنزل أكبر عدد ممكن من الطلقات على الهدف المعادي في وقت واحد، مما يزيد من إمكانية تدميره.

د. الرماية المتزامنة. تستخدم الوحدات هذا النوع من النيران لحشد تأثيرات نيرانها بسرعة أو لإحراز تفوق بالنيران. على سبيل المثال، قد تبدأ وحدة ما عملية الإسناد بالنيران برماية متزامنة، ثم تعود بعد ذلك للنيران المتبادلة أو المتعاقبة لإدامة إخماد الهدف.

هـ. الرماية المتبادلة. يقوم زوج من الأسلحة في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة باستمرار على أساس سلاح واحد كل مرة. على سبيل المثال قد تجعل فصيل المشاة رشاشين يتبادلان الرماية. تسمح النيران المتبادلة للوحدة بالمحافظة على إخماد الهدف لفترة أطول مما تفعله الرماية المتعددة دفعة واحدة، كما تجعل من الصعب على العدو النقاط مواقع الرماية المتبادلة للقوات الصديقة والاشتباك معها.

و. الرماية المتعاقبة. تقوم الجماعات أو الآليات في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة واحداً بعد الآخر بتسلسل متفق عليه. قد تساعد النيران المتعاقبة أيضاً في منع إضاعة الذخيرة، وذلك عندما تنتظر جماعات البنادق لترى تأثيرات قذائف آر بي جي الأولى قبل أن تقوم برمية ثانية. إضافة إلى ذلك تسمح النيران المتعاقبة للوحدات التي رمت بتمير المعلومات التي حصلت عليها من الاشتباك.

ز. الرماية المُشاهدة. يسمح هذا النوع من الرماية بالمراقبة والمساعدة المتبادلين مع حماية موقع عنصر المراقبة والمحافظة على الذخيرة. قد يستخدم قائد فريق القتال/ السرية الرماية المُشاهدة بين عنصرين في نفس فريق القتال/ السرية، فقد يأمر فصيل بالمراقبة بينما يقوم الفصيل الآخر بالاشتباك مع العدو. قد يستخدم الفصيل النيران المُشاهدة عندما يكون في مواقع دفاعية محمية وبمديات اشتباك أكثر من 800 متر، على سبيل المثال، قد يأمر قائد الفصيل

محظور

آليات القتال المدرعة بالاشتباك مع العدو على مدى بعيد، بينما تقوم جماعات المشاة بمراقبة تأثيرات النيران. تستعد عناصر المراقبة للاشتباك مع العدو بالأمر في حالة فشل الناقلات في الاشتباك مع العدو بفاعلية أو حصول أعطال في الأسلحة أو نقص في الذخيرة.

ح. وقت الإخماد. هو الفترة الزمنية المحددة من قبل قائد الفصيل عندما يلزم إخماد موقع أو قوة للعدو. يعتمد وقت الإخماد على الوقت الذي سيحتاجه العنصر الذي يتم إسناده من أجل المناورة، لذا فإن الحدث يتحكم بالإخماد أكثر من الوقت. عادةً تقوم وحدة صديقة بإخماد موقع للعدو مستخدمةً معدل مستمر من النيران لأسلحتها الآلية. يجب أن يضع القادة في الاعتبار عند التخطيط للإخماد المستمر عدة عوامل وتشمل:

(1) الوقت المقدّر للإخماد.

(2) حجم المنطقة التي يتم إخمادها.

(3) نوع قوات العدو التي سيتم إخمادها.


(4) مدى الهدف المعادي.

(5) معدلات الرمي.

(6) كميات الذخيرة المتوفرة.

ط. الاستطلاع بالنيران. هي عملية الاشتباك مع مواقع محتملة للعدو لإجباره على رد فعل تعبوي، كالرد على النيران أو الحركة. يسمح هذا الرد لقادة المشاة باكتشاف الهدف وحشد النيران ضد العنصر المعادي. يأمر قائد الفصيل إحدى الجماعات بتنفيذ الاستطلاع بالنيران، أو قد يأمر على سبيل المثال جماعة المراقبة بتنفيذ استطلاع بالنيران ضد موقع محتمل للعدو قبل بدء حركة الجماعات التي تقوم بالقفزات.

13. إشارة اليد والذراع للسيطرة على الرماية. فيما يلي إشارات اليد والذراع المستخدمة بشكل شائع للسيطرة على الرماية. انظر الشكل رقم (9). يتم الرجوع إلى كراسة مهارة الميدان.



الشكل رقم (9) إشارات اليد والذراع للسيطرة على الرماية

- أ. جاهز. يدل الفرد على أنه جاهز للرماية من خلال المناداة قائلاً "جاهز" أو يرفع يده فوق رأسه باتجاه القائد.
- ب. "ابدأ الرماية" أو "غيّر معدل الرمي". يحرك القائد يده (تكون راحة اليد باتجاه الأسفل) أمام جسمه على مستوى الخصر أفقياً. ولكي يدل على زيادة معدل الرمي فإنه يزيد من سرعة حركة يده. ولكي يدل على معدل رمي أبطأ فإنه يقلل من سرعة حركة يده.
- ج. "غيّر الاتجاه أو الارتفاع". يمد القائد يده وذراعه في الاتجاه الجديد، ويدل على مقدار التغيير المطلوب من خلال عدد الأصابع التي يقوم بمدها. يجب أن تكون الأصابع متباعدة بحيث يستطيع الفرد رؤية عدد الأصابع الممدودة بسهولة. يدل كل إصبع على متر واحد من التغيير للسلاح، وإذا كان التغيير المطلوب أكثر من خمسة أمتار، فيقوم القائد بمد يده بعدد المرات الضرورية للدلالة على مقدار التغيير. على سبيل المثال تتم الإشارة لتسعة يمين بواسطة مد اليد مرة واحدة مع فتح الأصابع الخمسة ومرة ثانية بفتح أربعة أصابع وبذلك فإنه يدل على تسعة أصابع.
- د. "اقطع أو أوقف الرماية". يرفع القائد يده وذراعه (راحة اليد للخارج) أمام جبهته وينزلها للأسفل بسرعة.

محظور

14. بطاقات المدى. بطاقة المدى هي مخطط للمنطقة المخصصة لأنظمة أسلحة الرمي المباشر لقطاع رمي محدد. تساعد بطاقة المدى في التخطيط والسيطرة على النيران، كما تساعد الأطقم والرماة في استمکان الأهداف أثناء الرؤية المحدودة. تُظهر بطاقات المدى مناطق الأهداف المحتملة والمعالم الأرضية مرسومة نسبةً إلى موقع الرمي. تسمح عملية المشي ورسم الأرض بإيجاد بطاقة مدى تمكّن الفرد المنفرد أو الرامي من الحصول على معرفة أكبر لمنطقة العمليات. يجب أن يقوم الفرد بدراسة المنطقة باستمرار، وإذا كان ذلك ضرورياً يقوم بتعديل بطاقة المدى الخاصة به. كما أن بطاقات المدى مفيدة في حركة تبديلات الأفراد والوحدات ودخولها إلى الموقع وتعريفها على منطقة العمليات. يجب أن يقوم الفرد المنفرد أو رامي الناقلة بعمل بطاقة المدى لكي يكون أكثر معرفة بالأرض في منطقة عملياته. انظر الشكل رقم (10).

نموذج بطاقة مدى					
الشمال المغناطيسي	تستخدم لجميع أسلحة الرمي المباشر	الجماعة: الفصيل: السرية:			
التاريخ:					
كل دائرة =		متر	الارتفاع	الاتجاه	التسلسل
الوصف		الذخيرة	المدى	الارتفاع	الاتجاه
ملاحظات:					

الشكل رقم (10) مثال على بطاقة مدى فارغة

أ. من أجل تحضير بطاقة المدى، يجب أن يعرف الفرد المنفرد أو رامي الناقلة المعلومات التالية:

(1) قطاع الرمي. قطعة من ميدان المعركة يكون الرامي مسؤولاً عنها.

محظور

(2) نقاط مرجع الأهداف. يقوم القادة بتعيين معالم أرضية طبيعية أو اصطناعية

كنقاط مرجع، ويستخدم الفرد نقاط المرجع هذه لاستمکان الأهداف وتحديد مدياتها.

(3) المنطقة الميتة. هي أي منطقة لا يمكن رؤيتها أو تغطيتها بأنظمة الرمي المباشر

ضمن قطاع الرمي.

(4) خط أقصى مدى للاشتباك. على الرغم من أن خط أقصى مدى للاشتباك محدود

بشكله المثالي بأقصى مدى اشتباك فعال لأنظمة الأسلحة، إلا أنه قد يكون أقل من ذلك

إذا كانت هناك أجسام تمنع الفرد من الاشتباك مع الأهداف على المديات القصوى

المؤثرة لسلحه المخصص. تشمل بطاقة المدى لآلية القتال المدرعة ثلاثة أسلحة مختلفة

خط أقصى مدى للاشتباك لها.

(5) نقطة مرجع الأسلحة. هي معلم أرضي سهل التمييز على الخارطة يستخدمه

القادة لمساعدتهم في رسم مواقع الآليات والجماعات والأسلحة.

ب. إجراءات التحضير. يقوم الفرد أو الرامي بإعداد بطاقة المدى حسب ما يراه من موقعه،

ويقوم بإعداد نسختين منها. وإذا قام قائد الوحدة بتخصيص مواقع بديلة أو ثانوية للفرد، فيجب

على الفرد أو الرامي إعداد نسختين من بطاقة المدى أيضاً لكل من هذه المواقع، حيث يحتفظ

بواحدة في موقع الآلية أو السلاح، ويعطي النسخة الأخرى لقائد الجماعة لاستخدامها في مخطط

الجماعة.

ج. قسم البيانات. يكمل الرامي تحديد الموقع، والتاريخ، والسلاح ويرسم الدوائر حسب

المعلومات أدناه:

(1) الرقم. يتم البدء بالحدود من اليسار واليمين، ثم كتابة نقاط مرجع الأهداف حسب

التسلسل العددي.

(2) الاتجاه والانحراف. يكون الاتجاه بالدرجات ويؤخذ من البوصلة. والأسلوب

الأكثر دقة هو جعل الفرد يقوم بالتسديد على معلم أرضي وجعل السائق يترجل ويحاذي

نفسه مع سبطانة المدفع والمعلم الأرضي لقياس زاوية الاتجاه.

(3) زاوية الارتفاع. تظهر زاوية الارتفاع ارتفاع المدفع بعشرات أو مئات الملزات.

(4) إن أقل تدريج قياس على مقياس الارتفاع هو بعشرات الملزات. ويكون أي رقم

غير الصفر مسبقاً بإشارة زائد أو ناقص لبيان فيما إذا كان المدفع بحاجة إلى رفع أو

تنزيل. يجب أن تكون الذخيرة والمدى مؤشرة للحصول على قراءة ارتفاع دقيقة.

(5) المدى. هو المسافة بالأمتار من موقع الآلية/ السلاح إلى الأطراف اليمنى

واليسرى للهدف ونقاط مرجع الهدف.


محظور

(6) الذخيرة. يتم ذكر أنواع الذخيرة المستخدمة.

(7) الوصف. يتم ذكر أسم الشيء.

(8) ملاحظات. يتم إدخال بيانات نقطة مرجع السلاح وفي الحد الأدنى، تشمل بيانات

نقطة مرجع السلاح وصفاً لماهية نقطة مرجع السلاح، والإحداثيات التربيعية لها برقم مكون من ست إلى ثمان خانات، والاتجاه المغناطيسي، والمسافة من نقطة مرجع السلاح إلى موقع الآلية. انظر الشكل رقم (11).

نموذج بطاقة مدى					
2		الجماعة:	تستخدم لجميع أسلحة الرمي المباشر		<u>الشمال</u> <u>المغناطيسي</u>
3		الفصيل:			
سرية المشاة الآلية 1		السرية:			
					
التاريخ: 20 فبراير 2014			تحديد الهدف: ضد أهداف المشاة وآليات خفيفة التدريب		
كل دائرة = 100 متر			رشاش 12.7 ملم		
التسلسل	الاتجاه	الارتفاع	المدى	الذخيرة	الوصف
1	006 درجة	+ 25 ملز	500	خارق	تقاطع طرق
2	016 درجة	+ 10 ملز	600 متر	خارق	كوخ منفرد
3	355 درجة	- 15 ملز	700 متر	خارق	جسر
ملاحظات:					

الشكل رقم (11) مثال على بطاقة مدى مكتملة

15. مخططات القطاعات. يحضر الأفراد في الجماعات ورماة آلية القتال المدرعة بطاقات المدى، ويحضر قادة الجماعات والفصائل مخططات القطاعات. قد يتوجب على قادة الأقسام إعداد مخططات قطاعات إذا خصصت لهم مواقع منفصلة. يقوم قائد الفصيل بمراجعة مخططات قطاعات جماعاته، ومخططات قطاعات أقسامه إذا كان ذلك ممكناً، لضمان أن المخططات دقيقة وتلبي متطلباته، وإذا وجد

محظور

فجوات، فيقوم بتعديل مواقع الأسلحة ضمن منطقة العمليات. وحالما يوافق قائد الفصيل على مخططات قطاعات الجماعات والأقسام، يقوم بإعداد تقرير موحد لقائد فريق القتال/ السرية ويدخل هذه المخططات في مخطط قطاع الفصيل الموحد. يُعدّ قائد أو رقيب الفصيل شخصياً مخطط قطاع الفصيل. يمكن أن يكون مخطط القطاع على ورق شفاف مثبت على الخارطة، أو قد يكون مخططاً مرسوماً باليد. تساعد المخططات الدقيقة والمفصلة في التخطيط للنيران المباشرة والسيطرة عليها وتوزيعها.

أ. مخطط قطاع الجماعة. يقوم قادة الجماعات والأقسام بعمل نسختين من مخططات قطاعاتهم، تُرسل إحدى النسختين إلى قائد الفصيل وتبقى الأخرى في الفصيل، يرسم قادة الجماعات والأقسام مخططات قطاعاتهم بأقرب ما يمكن للمقياس وكما يلي:

- (1) المعالم الأرضية الرئيسة في منطقة العمليات مع المدى لكل منها.
- (2) كل المواقع الرئيسة.
- (3) منطقة الاشتباك أو قطاعات الرمي التي تغطي كل موقع.
- (4) خطوط الحماية النهائية للرشاش الآلي أو الاتجاه الرئيس للرمية.
- (5) نوع السلاح في كل موقع.
- (6) نقاط مرجع الأهداف في منطقة العمليات.
- (7) مواقع مراكز الرصد.
- (8) المناطق الميتة.
- (9) الموانع.
- (10) خطوط أقصى مدى للاشتباك لجميع أنظمة الأسلحة.
- (11) أهداف النيران غير المباشرة.

ب. مخطط قطاع الفصيل. يقوم قادة الجماعات والأقسام بإعداد مخططات قطاعاتهم وإرسالها إلى قائد الفصيل، حيث يقوم هو أو رقيب الفصيل بتوحيد جميع المخططات لإعداد مخطط قطاع الفصيل. يشمل هذا قائمة بأهداف النيران المباشرة وغير المباشرة. ترسل نسخة من مخططات القطاعات إلى قائد فريق القتال/ السرية، وتعطي نسخة لمساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل (الذي يسيطر على أطقم الآليات)، ونسخة إلى قائد عنصر جماعات المشاة وعادةً يكون قائد الفصيل. وكحدٍ أدنى يجب أن يبين مخطط قطاع الفصيل ما يلي:

- (1) قطاعات الرمي الرئيسة والثانوية والمواقع الجانبية أو مناطق الاشتباك.
- (2) المواقع الرئيسة والبديلة والثانوية والمواقع الجانبية لناقلات الأفراد والجماعات.
- (3) نقاط إعادة التحميل.
- (4) خطوط الحماية النهائية أو الاتجاهات الرئيسة لنيران الرشاشات.

محظور

(5) خطوط الاشتباك القصوى لكل من أسلحة الم د.

(6) مراكز الرصد.

ج. التنسيق مع الوحدات المجاورة. يقوم قائد الفصيل بالتنسيق مع الفصائل المجاورة، ويقوم قادة الجماعات بالتنسيق مع الجماعات المجاورة، وبذلك تحصل كل المواقع على الإسناد المتبادل. يجب أن يتأكد قائد الفصيل من حصول هذا التنسيق. يبدأ التنسيق عادةً من اليسار إلى اليمين مع تغطية الفجوات بين المواقع بمصادر النيران المباشرة وغير المباشرة. تؤسس الوحدات نقاط اتصال لضمان أن القوات الصديقة تلتقي عند نقاط محددة على الأرض لوصول أجنحتها. يحقق تبادل المخططات القطاعية في العديد من الحالات أغلب ذلك، وبشكل مثالي تشمل المعلومات التي يتم تبادلها ما يلي:

(1) أماكن المواقع الرئيسية والبديلة والثانوية والمواقع الجانبية وقطاعات الرمي

لناقلات الأفراد المدرعة والأسلحة الثقيلة الأخرى.

(2) أماكن المناطق الميئة بين الفصائل وكيف سيتم تغطيتها.

(3) أماكن مراكز الرصد.

(4) أماكن وأنواع الموانع وكيف سيتم تغطيتها.

(5) الدوريات (الحجم، والنوع، وقت الذهاب والعودة، والطرق).

قواعد الاشتباك

عام

1. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين. ويعرف دليل قانون العمليات للجيش الأمريكي لسنة 1997 قواعد الاشتباك "بأنها التوجيهات التي تصدرها الجهة العسكرية المختصة بوضع وتحديد الظروف والقيود التي بموجبها تقوم القوات البحرية والبرية والجوية بالبدء أو الاستمرار في الاشتباك القتالي ضد القوات الأخرى المعادية". فقواعد الاشتباك هي الوسيلة التي من خلالها تحدد القيادة السياسية والعسكرية استخدام القوات المسلحة في سياق سياسي وعسكري يتوافق مع القانون الوطني والدولي. فقواعد الاشتباك تمنح الحكومة سيطرة سياسية وقانونية على بدء أو استمرار الاشتباك القتالي وتمنح في ذات الوقت التوجيه والمرونة للقوات المسلحة. ويفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى؟ وأين؟ وضد من؟ وكيف يمكن استخدام القوة؟. فقواعد الاشتباك بهذه الصورة تمنح القيادة السياسية والعسكرية القدرة على التحكم في استخدام القوة. وتختلف قواعد الاشتباك من موقف إلى آخر ويدخل في تحديدها اعتبارات سياسية وعسكرية وقانونية. فقواعد الاشتباك أثناء الحرب تختلف عن تلك المخصصة للسلم وقواعد الاشتباك للقوات الجوية تختلف عن تلك المخصصة للقوات البحرية أو البرية. كذلك تختلف قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات حفظ السلام عن قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات قتالية هجومية كانت أو دفاعية. فالوحدات العسكرية بعبارة أخرى تحتاج لقواعد اشتباك في جميع الأوقات والأزمنة.

صياغة قواعد الاشتباك

2. تصاغ قواعد الاشتباك بأسلوبين. إيجابي وسلبى فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها أو عند الضرورة التي تقدر وفقاً لظروف الموقف. كالترخيص مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أما الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة، كحظر استخدام الشراك الخداعية في المنشآت المدنية مثلاً.

3. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على صياغة قواعد الاشتباك. يمكن إيجاز أهم هذه العوامل كالآتي:

أ. عدم الإفراط/التناسب. ويقصد به استخدام القدر المناسب من القوة لإنجاز المهمة. فلا يجوز الإفراط في استخدام القوة أو استخدام قوة أقل مما ينبغي. ويظهر التناسب في قواعد الاشتباك عند الترخيص بمهاجمة العدو المتحصن في منشأة مدنية أو محمية ووجوب استخدام أقل قدر من القوة للدفاع عن النفس وعدم تدمير المنشأة المحمية. كما يظهر التناسب عند التخطيط للقتال بين قوات متباينة.

ب. الاتفاقات الدولية. إنَّ انضمام الدولة لبعض الاتفاقات يؤثر على صياغتها لقواعد الاشتباك. فالدولة العضو في اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، على سبيل المثال، لا يمكن أن تُضمن قواعد الاشتباك لديها نصاً يجيز استخدام هذه الألغام.

ج. الغرض من العملية. تختلف قواعد الاشتباك المخصصة لعمليات حفظ السلام عن تلك الخاصة بفرض السلام أو تلك الخاصة بالدخول في حرب.

د. الظروف السياسية والعسكرية السائدة. تؤثر الظروف السائدة على قواعد الاشتباك. ففي حالة التوترات السياسية وعدم الرغبة في الدخول في مواجهة عسكرية تعتمد الدولة إلى تخفيف قواعد الاشتباك لديها وتضمينها من التعليمات ما يسمح لها باستيعاب استفزازات الخصم ورغبته في الدخول في مواجهة عسكرية. أما في حالة الرغبة بالدخول في مواجهة عسكرية أو تصعيد الموقف فتعتمد الدولة إلى تشديد قواعد الاشتباك لديها للرد على أي تصرف، وإن لم يكن مقصوداً من الخصم.

هـ. توفر المعلومات. لوضع قواعد الاشتباك التي تتناسب مع الموقف التعبوي يتطلب الأمر توفر المعلومات الحديثة عن تنظيم الخصم وتسليحه وتكتيكاته ومحيط العمليات. فإذا قام الخصم على سبيل المثال بنشر عدد من قواته خلف الخطوط فلا بد أن تتضمن قواعد الاشتباك إجراءات لمواجهة هذا التكتيك من الخصم كتشديد إجراءات الحراسة والتفتيش وتسيير الدوريات المسلحة. و. الضرورة العسكرية. يمكن أن تتضمن قواعد الاشتباك تعليمات بجواز القيام ببعض الأعمال الاستثنائية لمواجهة حالة الضرورة. من الأمثلة على هذه التعليمات جواز مصادرة بعض الممتلكات الخاصة لاستخدامها من قبل القوات المسلحة وذلك عند عدم توفر أي بديل آخر، أو جواز استخدام عوامل مكافحة الشغب لتفريق المدنيين.

4. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقادة القوات والقادة الرئيسيين للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة كحالة وجود ثورة أو انقلاب عسكري في دولة مجاورة أو قيام قوات من دولة مجاورة بالتمركز أو بعمل مناورات غير مقررة (غير دورية) بالقرب من حدود الدولة. هذا النوع من القواعد غالباً لا يتم نشرها أو تداولها إلا بعد انتهاء الظروف التي صدرت فيها هذه التوجيهات. إن هذا النوع من قواعد الاشتباك غير قاصر على زمن الحرب بل يمكن وضعه أثناء السلم أو الحياد أو التوترات السياسية. وتهدف الدول من وضع هذه القواعد في غير زمن الحرب إلى حماية سيادتها الوطنية ومنح قواتها بجميع أفرعها الفرصة والاستعداد للتعامل مع أي موقف طارئ. وترمي الدول في بعض الأحيان من قواعد الاشتباك إلى منع وحدات قواتها المسلحة من القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى إثارة أزمة مع الغير. لذلك تقوم بعض الدول بإخطار الدول المجاورة بقواعد الاشتباك المطبقة لديها وذلك لتجنب وقوع أي مواجهة غير مرغوبة لأسباب سياسية أو عسكرية مع الغير. ويمثل أي تجاهل من الغير لهذه القواعد عن وجود نية عدائية تجاه الدولة تبرر اتخاذ الرد المناسب بشأنها. وتوضيحاً لذلك سنعرض فيما يلي أمثلة على قواعد الاشتباك للقوات البرية والجوية والبحرية وذلك أثناء السلم أو التوترات السياسية:

(1) قواعد الاشتباك للقوات البرية.

- (أ) لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- (ب) لا نشاطات فجائية أو مريبة.
- (ج) تجنب المصادمات.
- (د) لا استفزازات.
- (هـ) لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كم من الحدود.
- (و) لا تحركات لقوى تتعدى حجم كتيبة.
- (ز) إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
 - (أ أ) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
 - (ب ب) أنذر الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.

محظور

(ج ج) اشتباك فقط في حال التعرض لهجوم.

(د د) عزز المنطقة وفقاً للحاجة.

(2) قواعد الاشتباك للقوات الجوية.

(أ) لا اقتراب لأقل من خمسة كيلومترات من الحدود.

(ب) لا مناورات قتالية هجومية ضمن مسافة 20 كم من الحدود.

(ج) بالنسبة لطائرات الدول الأخرى خارج الحدود:

(أ أ) لا استعمال لرادار التحكم بالرمي.

(ب ب) أنذر لدى الاقتراب ضمن مسافة خمسة كم.

(د) في حال انتهاك حرمة الأجواء:

(أ أ) أنذر واعترض.

(ب ب) اطلب من الطائرة الهبوط.

(ج ج) اشتباك في حالة التعرض لهجوم أو توغل الطائرة فوق مناطق

محظورة.

(3) قواعد الاشتباك للقوات البحرية.

(أ) خارج البحر الإقليمي. لا اقتراب لأقل من خمسة كيلومترات من السفن

العسكرية الأخرى.

(ب) في حالة حصول انتهاك من قبل سفن الدول الأخرى اتبع الخطوات

التالية:

(أ أ) أنذر.

(ب ب) أبلغ القيادة.

(ج ج) لا تطلق النار دون إذن.

(د د) اشتباك في حالة التعرض لهجوم.

(4) إزاء قواعد الاشتباك أثناء الحرب فإنها تصدر في شكل تعليمات لأغراض

تنسيق نشاط الوحدات العسكرية في التعامل مع الخصم ومع القوات الحليفة والدول

ال محايدة. كما تتضمن هذه القواعد تعليمات بشأن التصرف مع المنشآت المحمية والسكان

المدنيين والتعامل مع الأسرى ومع باقي الفئات المحمية ومن الأمثلة على ذلك:

(أ) عند بدء القتال تقوم القوات البحرية بفرض حصار بحري على سواحل

العدو لقطع الإمدادات عنه.

محظور

(ب) يتم اعتراض السفن التجارية المتوجهة للعدو وتفتيشها ومصادرتها أو تغيير مسارها.

(ج) قم باعتراض الطائرات الحربية والاستعداد لمهاجمتها عند رصدها.

(د) يمكن نشر قوات خاصة خلف خطوط العدو.

(هـ) يمكن شن حرب إلكترونية ضد العدو.

(و) تجنب قصف الأهداف المدنية أو المنشآت المحمية للعدو.

(ز) تجنب الدخول في أراضي دولة محايدة أو مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي.

(ح) قم بإخطار العدو عن طرق النقل الطبي لقواتنا.

(ط) قم بالإبلاغ عن أي استخدام للعدو لأسلحة الدمار الشامل واجمع عينات من البيئة لإثبات هذا الاستخدام.

(ي) تجنب قصف المنشآت الرئاسية لحكومة العدو.

(ك) اجمع الجرحى والمرضى من الميدان.

(ل) انقل الأسرى إلى الخطوط الخلفية واستجوبهم وقم بالإبلاغ عنهم.

ب. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار الضباط وتسمى ببطاقة الجيب. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. يتم في بعض الأحيان نشر وتداول بطاقة الجيب بعد انتهاء العمليات العسكرية وذلك لانتهاء الغرض منها. وتوضيحاً لذلك سنعرض فيما يلي مثلاً لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

(1) مثال لبطاقة الجيب أثناء الحرب. أثناء عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت

أصدرت القوات الأمريكية بطاقة الجيب لأفراد قواتها المسلحة المشاركين في العملية.

(2) الملحق " ب " يبين مثال على بطاقة الجيب.

محظور

الملحق " ب " للفصل الثالث لعقيدة فصيل المشاة الآلى

بطاقة الجيب

عاصفة الصحراء

1. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو وذلك مع مراعاة القيود التالية:
 - أ. لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.
 - ب. تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على حياة الأمريكيين. ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو مبانٍ غير محمية أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.
 - ج. لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف والنصب التذكارية الوطنية وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
 - د. تمنح المستشفيات حماية خاصة ولا يجوز مهاجمتها إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ للقوات الأمريكية، ولا تتم في هذه الحالة مهاجمة المستشفيات إلا بعد إنذارها وإمهالها بوقتٍ كافٍ إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.
 - هـ. يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو. لا يجوز استخدام الشراك الخداعية في الأملاك الشخصية المدنية. وتسترد أو تدمر الشراك الخداعية بعد انتهاء الضرورة العسكرية التي استدعت وضعها.
 - و. يحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.
 - ز. تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضرورياً لحماية حياة الأمريكيين. ولا تهاجم الأشياء المدنية المعتادة، كالمنازل، إلا إذا استخدمت من قبل العدو لأغراض عسكرية.
 - ح. عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة ولا تستخدم أي ممتلكات خاصة إلا بعد التأكد من عدم وجود ممتلكات عامة يمكن أن تستخدم عوضاً عنها. لا يجوز مصادرة أي ممتلكات بما فيها المركبات، إلا بتصريح من القائد المرافق وبعد إعطاء وصل بالمصادرة وإذا كان القائد يستطيع التعاقد على استخدام هذه الممتلكات فلا يجوز مصادرتها.
 - ط. عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.
 - ي. تذكر:

(1) قاتل المقاتلين فقط.

(2) هاجم الأهداف العسكرية فقط.

محظور

(3) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.

(4) اقصر التدمير على ما يحتاجه إتمام مهمتك.

بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام

2. نظراً لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي، وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة. ومن القواعد التي تتضمنها بطاقة الجيب لعملية حفظ السلام ما يلي:

- أ. لك الحق بأن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.
- ب. يمكنك أن ترد على النيران المعادية بفاعلية وحزم دون إبطاء لتوقف العمل العدواني.
- ج. عندما تهاجم قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.
- د. لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.
- هـ. يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.

3. تذكر.

- أ. أنتك لست في حرب.
- ب. معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.
- ج. استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.
- د. الاستعداد والتأهب دفاعاً عن النفس.

الفصل الرابع

جماعة وفصيل المشاة الآلية
في العمليات الدفاعية

محظور

الفصل الرابع

جماعة وفصيل المشاة الآلية في العمليات الدفاعية

عام

1. القصد المباشر من المعركة الدفاعية هو هزيمة قوات العدو المهاجمة وكسب المبادرة للتحويل للمعركة التعرضية. يقوم فريق القتال/ السرية والوحدات الأعلى بتطوير الموقف للمعركة التعرضية المستقبلية، ومن المهم أن يفهم قائد الفصيل تلك المهمة. يجب أن تقوم الفصائل والجماعات بما يلي في الدفاع:
 - أ. الاحتفاظ بالأرض أو حرمان العدو من استخدامها.
 - ب. تدمير قوات العدو بالنيران المباشرة وغير المباشرة والقتال القريب.
 - ج. الاحتفاظ بالقدرة على المناورة عند الاشتباك الحاسم وعندما تتطلب المهمة ذلك.

أسباب وأساسيات المعركة الدفاعية

2. أسباب الدفاع. تنفذ القوات الآلية المعركة الدفاعية للأسباب التالية:
 - أ. إفشال عمليات العدو التعرضية. إن هذا هو القصد الرئيس للمعركة الدفاعية. توقف الدفاعات الناجحة أعمال العدو وتوجد الفرص لكسب المبادرة، وقد تمنع المعركة الدفاعية المعتدين المحتملين إذا علموا بأن كسر دفاعات القوات الصديقة سيكون مكلفاً للغاية.
 - ب. كسب الوقت. تبطيء الدفاعات الناجحة أو توقف الهجوم، مع السماح للاحتياطات الصديقة بالوقت الكافي لتعزيز الدفاع. تؤدي أعمال التأخير إلى تحسين الدفاع، وتعرض قوات العدو للهجوم، وتحضير الهجمات المعاكسة.
 - ج. الاقتصاد بالقوة. يسمح الاستخدام الجيد للأرض، والعمق، وعمليات الحماية للقوات الصديقة بالاقتصاد في الموارد المستخدمة في الدفاع، وهذا يمنح القادة الفرصة لحشد القدرة القتالية للعمليات.
 - د. الاحتفاظ بالأرض التعبوية. تضمن السيطرة على الأرض التعبوية تغيير سير المعركة أو الاشتباك بالاعتماد على أي من الطرفين يسيطر عليها. وفي المعركة التي تسود فيها واجبات الاستقرار تصبح قواعد القوات الصديقة أراضٍ حاکمة.
 - هـ. حماية السكان والإمكانات المهمة والبنية التحتية. تقوم القوات بحماية المناطق العسكرية ومناطق المدنيين التي تكون مهمة للنجاح، وتقدم إسناداً يسهل المعركة المستقبلية. تعتبر هذه الحماية مهمة جداً في المعركة التي تكون فيها بعض المرافق ذات قيمة اقتصادية وسياسية مهمة بالإضافة لأهميتها التعبوية.

محظور

3. أساسيات الدفاع. من أجل ضمان نجاح الدفاع يجب أن يفهم المدافع أساسيات الدفاع وأن يطبق إجراءات المعركة كاملة أثناء التخطيط والتحضير والتنفيذ، ومن هذه الأساسيات ما يلي:

أ. التحضير. يصل المدافع عادة إلى منطقة المعركة أو المواقع الدفاعية قبل المهاجم ويجب على المدافع أن يستفيد من هذه الميزة من خلال القيام بالتحضيرات القتالية الممكنة ضمن الوقت المتوفر. يتمكن المدافع من خلال تحليل متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية) من فهم الموقف التعبوي والأرض ويحدد نقاط الضعف المحتملة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو. يواصل المدافع تحسين وتطوير مواقعه حتى يحصل الاشتباك الأولي مع قوات العدو في نطاق الأمن.

ب. الحماية. ترتبط حماية الفصيل بجهود الحماية لفريق القتال/ السرية. وتشمل هذه الجهود توفير الإنذار المبكر، وتدمير وحدات استطلاع العدو، وتأخير اقتراب قوة العدو الرئيسية. تشمل الحماية تأسيس مراكز المراقبة وأنظمة المراقبة المتوفرة الأخرى لاستطلاع واكتشاف العدو. يستمر المدافع في تأمين الحماية المحلية في حال تغيير موقعه. يجب تنفيذ كافة إجراءات الحماية وتنفيذ وتصميم الدفاع ليحقق قدرة الوحدات الفرعية على إنتاج نيران لحرمان العدو من الحصول على معلومات عن المدافع.

ج. التشتيت. تختلف الخطط الدفاعية باختلاف المواقف، ولكن جميع المفاهيم الدفاعية تهدف إلى تشتيت تنسيق المهاجم وإبطاء سرعة عملياته. تمنع الهجمات المحلية، والنيران غير المباشرة، والموانع، والاحتفاظ بالأرض الحاكمة العدو من تركيز قوته ضد مناطق منتخبة من الدفاع. كما يؤدي تدمير آليات القيادة والسيطرة للعدو إلى تشتيت تنسيق ومرونة العدو. يتطلب دفع قوة إلى أمام المواقع الدفاعية للعمل كنقاط مراقبة ودوريات، واستغلال نيران المدفعية والهاونات للتأثير على مناورة العدو.

د. حشد الجهد. يجب أن يركز المدافع قدراته القتالية في الزمان والمكان الحاسمين. ويجب أن يستفيد من قدراته في تدمير قوات العدو وخاصة في مناطق الاشتباك، وقد يكون العمل الدفاعي وسيلة للحصول على هذه الميزة. يجب أن يتذكر قائد القوة المدافعة بأن هذا الحشد للقدرات يعني الاستفادة من جميع مكونات القدرة القتالية وتأثيراتها على العدو.

هـ. المرونة والإسناد المتبادل. يجب أن يكون المدافع مرناً بما يكفي من خلال التحليل المفصل وفهم قصد القائد وذلك لتجنب هجمات العدو والرد بفاعلية. قد توفر المواقع البديلة والثانوية والجانبية المتعددة والمناورة بالقوات والاحتياط لكل من أفراد المشاة وآليات القتال في الفصيل الآلي/ فريق القتال/ السرية مرونة إضافية للمدافع بالارتباط مع الاستطلاع المستمر

محظور

والدقيق. إذ يجب أن يكون المدافع قادراً على التكيف مع التغيرات وتحويل الجهد الرئيس،
ويسمح الإسناد المتبادل بحشد نيران العناصر الأخرى لضمان التكيف مع المتغيرات العملية.
و. إدامة المناورة والقدرة على تنفيذ العمل التعرضي. من الضروري استخدام كامل الموقع
الدفاعي والاستفادة منه لحشد القوات وتنفيذ المناورة المطلوبة لإدامة صمود الدفاع.
ز. الدفاع في العمق. تنظيم الدفاع بالعمق يمتص زخم هجوم العدو ويحرمه من الوصول
إلى الأهداف النهائية.
ح. الاحتياط. يجب على القائد أن يكون مستعداً لمواجهة أي موقف غير متوقع يفرضه العدو
وذلك بالاحتفاظ باحتياط كافٍ يركز بشكل مناسب لشن هجوم محلي. قد لا يوجد احتياط على
مستوى فريق القتال/ السرية وأدنى ويستبدل بشن الهجمات بالنيران والمناورة بالوحدات الفرعية
لفريق القتال/ السرية.

4. واجبات المهمة التعبوية. تشتمل واجبات المهمة التعبوية في العمليات الدفاعية التي يشارك/
يساهم بها الفصيل كجزء من قوة أكبر على ما يلي:

أ. إيقاف العدو. يقوم الفصيل الآلي في الموقع الدفاعي بإيقاف العدو عندما يمنعه من
الدخول إلى منطقة ما، أو يمنع تقدمه في اتجاه، أو على طول مقرب ما. يتطلب واجب الإيقاف
من القوة الصديقة أن يقوم بإيقاف القوة المعادية لفترة زمنية محددة أو حتى يتم حصول حدث
محدد. تشمل بعض مهام الإيقاف المثالية ما يلي:

- (1) الدفاع عن منطقة عمليات أو المواقع الدفاعية.
- (2) تأسيس دفاع نقطة "كالدفاع حول جسر".
- (3) العمل كقوة غلق لحرمان العدو من الحركة على طريق أو ممر أو في منطقة ضيقة.

ب. احتواء العدو. يقوم الفصيل بالمساهمة باحتواء العدو من خلال إيقافه، أو حجزه. يسمح
الاحتواء للعدو بإعادة توضع قواته ضمن المنطقة الجغرافية المخصصة بينما لا يسمح التثبيت
بذلك. قد يساهم الفصيل أثناء العمليات الدفاعية باحتواء العدو بوساطة:

- (1) إغلاق مقتربات العدو أو طرق هروبه.
- (2) الدفاع عن ثغرة أو جسر.

ج. هزيمة العدو. يهزم الفصيل القوة المعادية عندما تفقد تلك القوة بشكل مؤقت أو دائم
الوسائل المادية أو الرغبة في القتال. وعند إلحاق الهزيمة بالعدو يكون قائد القوة المعادية غير
راغب أو غير قادر على متابعة عمله الذي تبناه. وبذلك يخضع لإرادة قائد القوة الصديقة كما أنه

محظور

يصبح غير قادر على التدخل أو التأثير في أعمال القوات الصديقة.

د. تدمير العدو. يمكن اعتبار أن قوة العدو مدمرة عندما لا تصبح تلك القوة قادرة على القتال إلى أن يتم إعادة تشكيلها أو تنظيمها.

هـ. تشثيت هجوم العدو. يقوم الفصيل بتشثيت هجوم العدو من خلال تحطيم تشكيلته أو تغيير وتيرة هجومه، أو إجباره على زج قواته قبل الأوان أو بشكل تدريجي. وهذا يزيد من ضعف العدو ويقلل من قدرته القتالية. يستطيع الفصيل تشثيت هجوم العدو بأحد أو بكل الإجراءات التالية:

- (1) استهداف إمكانات القيادة والسيطرة.
 - (2) حشد النيران المباشرة وغير المباشرة على النقاط الواهنة.
 - (3) استخدام المواقع المنتخبة والمخفية بعناية للرماية من اتجاهات غير متوقعة.
- و. الاحتفاظ/ تأمين الأرض. يمكن أن يسند للفصيل مهمة الاحتفاظ بالأرض أثناء الدفاع، لحرمان العدو من استخدامها أو الاستفادة منها. يجب أن يحدد القائد الذي يخصص هذا الواجب، المنطقة التي يجب الاحتفاظ بها ومدة الاحتفاظ والتي يتحكم بها الوقت أو الأحداث. يجب أن يتوقع الفصيل المسند له مهمة الاحتفاظ بالأرض بأن العدو سيهاجم، حيث يستعد للاشتباك الحاسم معه. ليس من الضروري أن تحتل الوحدة المسند لها الواجب تلك الأرض. يمكن أن يُعطى هذا الواجب للفصيل للاحتفاظ بما يلي:

- (1) الأرض.
 - (2) بناء لمنع تدميره أو استخدامه من قبل العدو.
 - (3) ثغرة أو جسر أو تقاطع طرق أو مرتفع مسيطر لمنع دخولها من قبل العدو.
- ز. تنشيت. يعمل الفصيل على منع العدو من تحريك أي جزء من قواته من منطقة معينة ولمدة محددة.

5. اعتبارات التخطيط. إن متطلبات التخطيط والتنسيق والإجراءات للعمليات الدفاعية هي نفسها لكل من الوحدات الآلية ووحدات المشاة. وعند توزيع الأسلحة في الدفاع يجب أن يضع قائد فصيل المشاة الآلي في اعتباره ما يلي:

أ. العمق والانتشار. يساعد انتشار الفصيل في المواقع الجانبية ومواقع العمق على حماية القوة من مراقبة ونيران العدو. يتم تموضع مواقع الفصيل في العمق، مما يسمح بمجال مناورة كافٍ ضمن كل موقع لوضع آليات وأنظمة الأسلحة لجماعات المشاة في العمق. يتم تموضع مواقع رمي الآليات والمشاة بحيث تسمح بحشد النيران المباشرة على النقاط المهمة في ميدان

محظور

المعركة. وتحدد متغيرات المهمة في النهاية تموضع أنظمة الأسلحة ومواقع الوحدات. إن الهدف من التوضيع الفاعل للأسلحة هو تمكين الفصيل من تركيز النيران على النقاط المهمة على أرض المعركة وتعزيز قدرته على البقاء. ولإنجاز هذا العمل، يجب على قائد الفصيل الاستفادة القصوى من مميزات أنظمة أسلحة الفصيل مع تقليل تعرضه لرصد ونيران العدو إلا أنه يجب التفكير بالاعتبارات التالية:

(1) أفضل استخدام لنقلات القتال المدرعة في مواقع على الأجنحة، وفي مواقع مسيطرة تستطيع منها تدمير الآليات خفيفة الدرع والمشاة ولتثبيت حركة الدبابات أو الحد منها بشكل كبير.

(2) يجب أن يتم تموضع جماعات المشاة على المنحدرات الخلفية، أو في الأرض التي تحدد الحركة حيث لا يمكن التماس معها قبل دخول العدو منطقة تأثير جماعات المشاة.

(3) تستطيع جماعات المشاة الاحتفاظ بالأرض الحاكمة أو حرمان العدو منها إذا تم استخدامها في نقاط حصينة أو مواقع مستورة بشكل جيد.

(4) تستطيع جماعات المشاة حماية الموانع أو المواقع على الأجنحة المرتبطة بالأرض المعيقة بشدة للحركة.

ب. إدامة الحركة، إعاقة حركة العدو، والقدرة على البقاء. تكون معظم إمكانات الهندسة الملحقة بفريق القتال/ السرية مخصصة لجهود القدرة على البقاء أو إعاقة حركة العدو أثناء الدفاع وكما يلي:

(1) قابلية الحركة. تركز قابلية الحركة أثناء العمليات الدفاعية القدرة على إعادة التزويد وإعادة توضيع القوات، وتنفيذ عمليات مرور القوات للأمام والخلف، وتسهيل وصول الإمدادات والمعدات. وعند اكتمال التحضيرات الدفاعية يتحول التركيز على قابلية الحركة على الطرق من المخابئ إلى المواقع البديلة أو الثانوية أو المتعاقبة أو الجانبية. يرتب قائد السرية أولوية جهد قابلية الحركة ضمن السرية والفصائل.

(2) إعاقة حركة العدو. لكي يكون قائد الفصيل ناجحاً في الدفاع، يجب عليه أن يقوم بدمج الموانع في خطط النيران المباشرة، أما النيران غير المباشرة فتدمج على مستوى فريق القتال/ السرية وأعلى، وهناك نوعان من الموانع هما:

(أ) الموانع التعبوية. هي الموانع المصممة أو المستخدمة لتثبيت أو تثبيت أو تحويل اتجاه أو صد حركة العدو. تبنى الموانع التعبوية من قبل قائد فريق

محظور

ومجموعة القتال/ الكتيبة. تناقش عقيدة عمليات الهندسة في القوات البرية هذه الموانع التعبوية بالتفصيل.


(ب) موانع الحماية. توضع موانع الحماية عادةً خارج مدى القنابل اليدوية ويتم انشاء حقل الحماية ليكون أقرب لخنادق الأفراد بحيث تبعد حقول الحماية عن الخنادق من (40-80) متر (خارج مدى القنابل اليدوية) ويتكون حقل الحماية من حزام أو أكثر، وذلك لتصبح مسافة عمق حقل الحماية والمسافة الفاصلة بين خنادق المشاة وبين حقل الحماية ضمن المدى المؤثر الفردي للسلاح الشخصي للجماعات. ويسيج المانع من اربعة جهات بزوايا طويلة ولفتين سلك مد وتكون الجهة المقابلة بزوايا قصيرة ولفة سلك مد وقد يسيج من ثلاث جهات ما عدا الجهة المقابلة ويرجع السبب في توضع الحقل بهذه المسافة لإجبار العدو على رفع نيران الهاونات إلى عمق الموقع الدفاعي أو إلى مواقع دفاعية وذلك لتفادي اصابة قواته المقتحمة وهي في حقل الحماية وذلك لتمكين المدافع من استخدام أقصى قوة نار لديه من الأسلحة الفردية على العدو عند دخوله هذا الحقل. تكون الفصائل مسؤولة عن تنسيق واستخدام موانع الحماية الخاصة بها لحماية مواقعها الدفاعية. ولكي تكون موانع الحماية أكثر فاعلية، يجب ربطها مع الموانع الموجودة ونيران الحماية النهائية وترتبط مع الموانع التعبوية والأرض المعيقة للحركة. يجب أن يخطط لموانع الحماية على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة بحيث تكون في العمق، ويجب الاستفادة القصوى من المدى المؤثر للأسلحة. يجب أن يضع قائد فريق القتال/ السرية وقادة الفصائل في اعتبارهم الوقت اللازم لتجهيز موانع الحماية، والموارد المتوفرة، وأولوية الأعمال الهندسية. يستخدم الفصيل عادةً الأسلاك الشائكة في موانع الحماية بسبب خفة وزنها وسهولة إنشائها. هناك ثلاثة أنواع من الموانع السلكية. انظر الشكل رقم (12).

(أ أ) أسلاك الحماية. قد تكون أسلاك الحماية مانعاً معقداً يوفر الحماية الدائرية لمحيط الفصيل، أو قد تكون مانعاً سلكياً بسيطاً على مقرب المشاة المحتمل باتجاه موقع الجماعة. يمكن دمج التفجيرات المرجأة في أسلاك الحماية أو يمكن أن تستخدم بشكل منفصل.

(ب ب) الأسلاك التعبوية. يتم وضعها لإبطاء اقتحام العدو وزيادة فاعلية نيران الفصيل المباشرة. ويتم ذلك عادة على طول الجانب الصديق من خط الحماية النهائي للرشاشات. قد يتم دمج الألغام التعبوية أيضاً في هذه

محظور

الموانع السلكية أو قد يتم استخدامها بشكل منفصل.
(جـ) الأسلاك المعززة. إن القصد من الأسلاك المعززة هو تكثيف خط الأسلاك التعبوية، لمنع العدو من اقتحام المواقع الأضعف وإبطائه أمام أسلحة الفصيل (خصوصاً الآليات، والأسلحة المضادة للدبابات، والرشاشات).



الشكل رقم (12) مثال على الأنواع الثلاثة من الموانع السلكية

التحضير للعمليات الدفاعية

6. تطوير منطقة الاشتباك. منطقة الاشتباك هي المنطقة التي ينوي قائد الفصيل تدمير قوة العدو فيها باستخدام النيران التي يتم حشدتها من قبل جميع الأسلحة المتوفرة. يعتمد النجاح لأي اشتباك على مدى قدرة قائد الفصيل على دمج خطط الموانع مع خطة نيرانه المباشرة ودمج النيران غير المباشرة على مستوى فريق القتال/ السرية وأعلى في منطقة الاشتباك لتحقيق قصد الفصيل. وعلى مستوى الفصيل، يبقى تطوير منطقة الاشتباك عملاً معقداً يتطلب التخطيط والتحضير المتوازيين إذا أراد الفصيل إنجاز واجباته المخصصة. على الرغم من هذا التعقيد يمثل تطوير منطقة الاشتباك مهارة. يستخدم قائد الفصيل وقادته المرؤوسين مجموعة نموذجية من الإجراءات للقيام بذلك. تغطي عملية تطوير منطقة الاشتباك الخطوات التالية:

أ. تحديد مقتربات العدو المحتملة. يقوم قائد الفصيل بإجراء استطلاع أولي من وجهة نظر العدو على طول كل مقرب يؤدي إلى منطقة الاشتباك. ويؤكد أثناء استطلاعه على الأرض

محظور

الحاكمة المحددة من قبل قائد فريق القتال/ السرية، بما في ذلك المواقع التي تقدم ميزة فورية على العدو، والموانع الطبيعية، ونقاط الغلق التي تحد من الحركة إلى الأمام. يحدد قائد الفصيل أي المقترحات توفر للعدو تخفية وتستر، وفي الوقت نفسه تسمح له بالمحافظة على سرعة عملياته. يقوم قائد الفصيل أيضاً بتقويم الممرات والطرق ما بين المقترحات.

ب. تحديد خطة مناورة العدو. يعزّز قائد الفصيل بشكل كبير هذه الخطوة من عملية تطوير منطقة الاشتباك من خلال الحصول على المعلومات بشكل مبكر. حيث يستلم إجابات من قائد فريق القتال/ السرية على الأسئلة التالية:

- (1) أين يريد العدو أن يذهب؟
- (2) أين سيذهب العدو بناءً على طبيعة الأرض؟
- (3) ما هي مهمة العدو (أو المهمة المتوقعة)؟
- (4) ما هي أهداف العدو؟
- (5) كيف سيبنى العدو هجومه؟
- (6) كيف سيستخدم العدو إمكانات استطلاع؟
- (7) ما هي معدلات حركة العدو المتوقعة؟
- (8) كيف سيرد العدو على أعمال القوات الصديقة؟

ج. تحديد أين سيتم تدمير العدو. يجب أن يحدد قائد الفصيل كجزء من إجراءات المعركة الخاصة به أين سيحشد القدرة القتالية على العدو لتحقيق قصده. إن هذا القرار مرتبط بتقويمه لكيف سيقاوم العدو في منطقة اشتباك الفصيل. وعادة يتم تأشير منطقة دخول العدو المتوقعة بواسطة نقطة مرجع هدف بارزة، يستطيع بواسطتها جميع أفراد الفصيل الاشتباك مع الهدف بنيران أسلحتهم المباشرة. وهذا يسمح للقائد بتحديد المكان الذي ستقوم الفصيل بالاشتباك فيه مع قوات العدو خلال عمق منطقة اشتباك فريق القتال/ السرية. وبالإضافة إلى ذلك يقوم قائد الفصيل بما يلي:

- (1) تحديد نقاط مرجع أهداف تطابق خطة مناورة العدو مما يسمح للفصيل بتحديد أين سيشتبك مع العدو ضمن كامل منطقة الاشتباك.
- (2) تحديد وتسجيل الموقع الدقيق لكل نقطة مرجع هدف.
- (3) تحديد عدد أنظمة الأسلحة التي تستطيع تركيز نيرانها على كل نقطة مرجع هدف لتحقيق القصد المرغوب.
- (4) تحديد أي آلية (آليات) و/ أو جماعة (جماعات) تستطيع حشد النيران على كل نقطة مرجع هدف.
- (5) البدء في تطوير خطة نيران مباشرة تركز على كل نقطة مرجع هدف.

محظور

د. تخطيط ودمج الموانع. يجب على قائد الفصيل، لكي يكون ناجحاً في الدفاع، دمج الموانع التعبوية مع خطة النار المباشرة، واضعاً في اعتباره القصد من كل مانع. وعلى مستوى فريق القتال/ السرية، يتكون القصد من المانع من هدف المانع، والتأثير المرغوب على الهدف.

هـ. تموضع أنظمة الأسلحة. من أجل تموضع أنظمة الأسلحة بفاعلية، يجب أن يعرف القادة خصائص وقدرات وتحديدات الأسلحة كما يعرفون تأثيرات الأرض والأساليب التعبوية المستخدمة من قبل العدو. يجب أن يقوم قادة الفصائل بتموضع أسلحتهم في أماكن توفر لها الحماية، وتجنب الكشف، وتحقيق المفاجأة بالنيران الدقيقة، ومن أجل تموضع الأسلحة يجب على قائد الفصيل أن يعرف أين يريد تدمير العدو وما هو التأثير الذي يريد تحقيقه من هذه الأسلحة. ويجب عليه اعتبار ما يلي:

- (1) اختيار مواقع دفاعية مؤقتة للجماعات.
- (2) إجراء استطلاع لقادة الجماعات وقادة الآليات للمواقع الدفاعية المؤقتة.
- (3) استطلاع منطقة الاشتباك للتأكد من أن المواقع المنتخبة مفيدة تعبويًا.
- (4) تأكيد وتأشير المواقع الدفاعية المنتخبة.
- (5) تطوير خطة نيران مباشرة تحقق قصد الفصيل.
- (6) التأكد من أن المواقع الدفاعية لا تتعارض مع المواقع الدفاعية للوحدات المجاورة وترتبط معها بفاعلية.
- (7) اختيار مواقع قتال رئيسية، بديلة، ثانوية وجانبية لتحقيق التأثير المطلوب على كل هدف.
- (8) التأكد من أن قادة الجماعات يقومون بتوضيع أنظمة الأسلحة بحيث يغطي العدد المطلوب من الأسلحة أو الجماعات كل هدف.
- (9) التفتيش على جميع المواقع.

و. إجراء تجربة على منطقة الاشتباك. القصد من التجربة على منطقة الاشتباك هو ضمان أن كل قائد وفرد يفهم الخطة، ومستعد لتغطية مناطقه المخصصة بالنيران المباشرة. سيكون من المحتمل أن يشارك الفصيل في تجربة على منطقة الاشتباك على مستوى فريق القتال/ السرية. لدى قائد فريق القتال/ السرية عدة خيارات لإجراء تجربة، ولكن تُنتج تجربة الأسلحة الموحدة فهماً أكثر تفصيلاً للخطة. إن أحد الأساليب التي قد يستخدمها قائد الفصيل هو حركة رقيب.....ب الفصيل والجماعات خلال منطقة الاشتباك بحيث تمثل القوة المعادية المهاجمة، بينما ينفذ قائد الفصيل وقائد الجماعات التجربة على المعركة من المواقع الدفاعية للفصيل. يجب أن تغطي التجربة ما يلي:

محظور

- (1) مرور قوات الحماية باتجاه الخلف (حسب ما هو مخطط له).
- (2) إغلاق الممرات (حسب ما هو مخطط له).
- (3) استخدام أوامر الرماية، ووسائل بدء الرماية،/ خطوط أقصى مدى للاشتباك لبدء النيران المباشرة وغير المباشرة.
- (4) تحويل النيران لإعادة تركيز وتوزيع تأثيراتها.
- (5) أساليب قطع التماس.
- (6) تحديد طرق وأوقات تغيير المواقع.
- (7) إعداد وإرسال التقارير المهمة.
- (8) تقييم تأثيرات أنظمة أسلحة العدو.
- (9) الانتقال إلى المواقع الدفاعية البديلة/ الثانوية والجانبية.
- (10) الإكمال التبادلي لنواقص الذخيرة أو إعادة التزويد بالذخيرة.
- (11) إخلاء الإصابات.

7. المواقع الدفاعية. يخطط الفصيل ويجري الاستطلاع ويحتل الموقع الدفاعي بما يتفق مع إجراءات المعركة، وتطوير منطقة الاشتباك. وبالرغم من أن العملية لا تحتاج لأن تنفذ بالترتيب، فإن إجراء تحضيرات الحماية واستطلاع القائد تسبق عادةً احتلال الموقع. وعادة ما يكون الوقت قصيراً، لذا يجب أن يستفيد القادة بأفضل ما يمكن من الوقت المتوفر، خصوصاً إذا كان لدى الفصيل عدة مواقع دفاعية ومناطق اشتباك ليقوم بتطويرها.

أ. أولوية الأعمال. يتأكد القادة بأن الأفراد يستعدون للدفاع بسرعة. يجب أن يتم العمل حسب الأولويات، لإنجاز أكبر ما يمكن في أقل وقت، مع المحافظة على الأمن والقدرة على الرد على عمل العدو. وفيما يلي الاعتبارات الأولية لأولوية الأعمال:

- (1) تحديد اتجاه الدفاع وقطاعات المسؤولية للفصيل والجماعات.
- (2) تحديد أقواس مسؤولية الجماعات.
- (3) تحديد مواقع رمي آليات القتال ومواقع أسلحة الفصيل الرئيسة ومواقع الأسلحة الملحقة كأسلحة الم د.
- (4) تحديد مواقع خنادق الأفراد.
- (5) تحديد مواقع الرمي البديلة والثانوية للآليات المقاتلة.
- (6) تحديد مواقع ملاجئ الأفراد للجماعات، ومخابئ الآليات.
- (7) تبدأ أعمال الحفر بعد الجولة التنسيقية لقائد فريق القتال/ السرية. وتكون أولوية

محظور

الحفر لخدق الرشاش والذي يجب أن يكون في مكان مسيطر وسط أو في أحد الأجانب.

(7) توضيع وتعيين قطاعات رمي لكل آلية قتال مدرعة.

(8) عمل بطاقات المدى لكل سلاح رئيس وآلية قتال.

(9) إزالة العوائق والسواتر التي تؤثر على رماية الاسلحة الخفيفة والمتوسطة

للمدافع حتى يستطيع التأثير والتسديد عند محاولة العدو اقتحام المواقع المدافع عنها

ويعتمد ذلك على مقدار الوقت المتوفر والإمكانات الهندسية الأخرى.

(10) تحضير مخططات القطاعات.

(11) تأسيس اتصالات مع فريق القتال/ السرية والوحدات المجاورة.

(12) التنسيق مع الوحدات المجاورة ومراجعة مخططات القطاعات.

(13) وضع الألغام ثم الأسلاك الشائكة والموانع المعززة.

(14) تحسين المواقع الدفاعية الرئيسية وأعمال التكتسية.

(15) توزيع وتكديس الذخيرة والأرزاق والمياه.

ب. الحماية. تشمل الحماية في الدفاع الثابت والمتحرك جميع الإجراءات السلبية والإيجابية

المتخذة لتجنب الاكتشاف من قبل العدو وخداعه، وحرمان وحدات استطلاع من الحصول على

المعلومات الدقيقة عن المواقع الصديقة. إن الأداتين الرئيسيتين المتوفرتين لقائد الفصيل هما نقاط

المراقبة والدوريات. وقد يعمل الفصيل كجزء من القطعات الساترة في الأمام ليكون واجبه إعاقه

العدو ومعرفة اتجاه هجومة مع تجنب الاشتباك الحاسم، وعند التخطيط للحماية في الدفاع يضع قائد

الفصيل في اعتباره الجوانب العسكرية للأرض وهي: المراقبة وميادين الرمي، المقتربات، الأرض

الحاكمة، الموانع، التخفيه والتستر. يستخدم قائد الفصيل خارطته لتحديد الأرض التي ستوفر الحماية

للفصيل من مراقبة ونيران العدو، مع إعطائه القدرة على المراقبة والنيران من منطقة الاشتباك.

وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم قائد الفصيل تحديثات الاستخبارات لزيادة إلمامه بالموقف، مما يقلل من

إمكانية قيام العدو بالضرب في زمان أو مكان يكون فيه الفصيل غير مستعد.

(1) مراكز نقاط المراقبة. توفر نقاط المراقبة والحماية في الدفاع الثابت والمتحرك

الإنذار المبكر عن التماس مع العدو بتمرير الاتجاه، والمسافة، والحجم. تكتشف نقاط

المراقبة العدو مبكراً وترسل تقارير دقيقة للفصيل. وتؤسس نقاط المراقبة والحماية على

طول المقرب الأكثر احتمالاً للعدو والتي قد يشغل الفصيل جزء من هذه النقاط/ المراكز

التي تؤدي إلى الموقع الدفاعي. يتأكد القادة بأن نقاط المراقبة (الآلية/ المحمولة/ جماعات

المشاة) لديها اتصالات مع الفصيل. قد تنشأ في الدفاع المتحرك فجوات واسعة بين

عناصر الدفاع الأمامية (قوات التثبيت). لذلك فمن الضروري تأسيس مراكز مراقبة/ أو


محظور

مراكز تنصت أمام مواقع الغلق وبينها وخلفها وقد يكون الفصيل جزء من هذه المراكز. تعمل مراكز المراقبة من نقاط مرتفعة قد تبعد مسافة 800 - 2000 متر من الحد الأمامي لتأمين الإنذار، وتوجيه نار المدفعية. قوات التثبيت مسؤولة عن إشغال مراكز المراقبة والتنصت، وعلى القيادة الأعلى تنسيق مواقعها مع الوحدات المجاورة، وعليه أن يتأكد من تحقيق مراقبة كاملة في منطقته الدفاعية. تفتتح مراكز التنصت ليلاً وفي حالات الرؤية الضعيفة. يجب توفير الاتصال مع المراقبات ومراكز التنصت.

(2) الدوريات. ينفذ الفصيل الدوريات بشكل مستمر في الدفاع بناءً على خطة قائد فريق القتال/ السرية مجموعة القتال/ الكتيبة/ مجموعة اللواء. تعزز الدوريات مقدرة الفصيل على إغلاق الثغرات الأمنية بين نقاط المراقبة لكشف أي تسلل لدوريات العدو. يقوم ضباط العمليات، ركن استخبارات اللواء/ ضابط استخبارات الكتيبة بالتعاون فيما بينهم لتنسيق خط سير الدوريات ضمن خرائط الدوريات والخرائط الخاصة تجنباً من الوقوع في حقول الألغام ولكي لا يتعارض مع حركة ونشاطات القوات الأخرى ولتجنب الإصابة بالنيران وضمان تغطية جميع المقتربات والممرات والثغرات التي من الممكن أن يستغلها العدو وعناصر استطلاعهم. يستخدم قائد الدورية أساليب الملاحة البرية أو قراءة عداد المسافة في الآلية لتعزيز مهارات الملاحة الأساسية لديه عندما يتتبع موقع دوريته على الخارطة. في الدفاع المتحرك تعمل دوريات جماعات المشاة أو المشاة الآلية/ المحمولة بين مواقع الغلق ومراكز المراقبة. وواجبها هو مراقبة مناطق معينة لكشف تسلل العدو ومنعه إن أمكن. قد تستخدم لإدامة الارتباط مع الوحدات ومسك أسرى الحرب.

(3) مواقع الرمي للآليات. بعد أن يتم اكتمال بطاقة المدى، يجب أن يتم تأشير الموقع باستخدام الأوتاد الأرضية. وهذا يمكن ناقلة القتال المدرعة، أو آلية بديلة من إعادة احتلال الموقع واستخدام بيانات بطاقة المدى. إن خطوات تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة هي تأشير الموقع بالأوتاد الأرضية ثم الدخول إلى الموقع.

(أ) تأشير الموقع بالأوتاد. يجب أن يتم تأشير الموقع قبل أن تتم حركة الناقلة إلى الموقع. تلزم ثلاثة أوتاد لتأشير الموقع كما هو مبين في الشكل رقم (13).



الشكل رقم (13) تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة بالأوتاد الأرضية

(أ أ) يتم وضع وتد واحد أمام الآلية، باتجاه وسط غرفة السائق ويلمس فقط بدن الآلية. يجب أن يكون الوتد طويلاً بما يكفي لكي يستطيع السائق رؤيته عندما يكون في الموقع.

(ب ب) يوضع الوتدان الآخران بشكل متوازٍ للجنزير الأيسر ومحاذٍ لمحور العجلات الأمامية والخلفية. يجب أن يتم وضع الأوتاد قريباً من الآلية مع وجود فراغ يكفي فقط للدخول إلى الموقع.

(ج ج) يجب تثبيت الأوتاد بقوة في الأرض. يمكن وضع الشريط الهندسي أو الشريط المضئيء على الجهة المقابلة للقوات الصديقة بحيث يستطيع السائق رؤيته. يتم وضع صخرة على كل زاوية من الزاويتين الأماميتين للآلية للمساعدة في إعادة احتلال الموقع إذا فقدت الأوتاد.

(ب) الدخول إلى الموقع. قد يتم استخدام دليل أرضي لمساعدة السائق في الدخول إلى الموقع إذا كان الموقف يسمح بذلك. وإذا لم يكن ذلك ممكناً فإن السائق يقوم بتحريك الآلية بشكل متوازٍ للأوتاد الجانبية مع جعل الوتد الأمامي باتجاه مركز حجرة السائق. وحالما يتم تموضع الآلية يجب أن يقوم المدفعي بوضع المدى وزاوية الاتجاه لإحدى نقاط مرجع الأهداف على بطاقة المدى. إذا كان المؤجّه موجهاً على نقاط مرجع الأهداف، تكون الآلية متموضعة حالياً في الموقع. وإذا لم يكن الموجه موجهاً على نقطة مرجع الهدف، فيجب أن يخبر المدفعي سائق الآلية بأي اتجاه يحرك الآلية من أجل توجيه الموجه باتجاه الهدف.

محظور

ج. الاستطلاع. يتحرك الفصيل عادةً إلى موقع خلف الموقع الدفاعي المخطط له، ويؤسس موقعاً دفاعياً سريعاً. وإذا كان الوقت حرجاً، فإن الفصيل قد يلزمه تأسيس موقع سريع في الموقع الدفاعي المخطط، ثم يقوم بإعادة التوضع لاحقاً. يتحرك قائد الفصيل في الأمام إلى الموقع الدفاعي المخطط كجزء من استطلاعه، ويكون عادةً مصحوباً بقوة أمن، أو بالناقلة وأثناء هذا الاستطلاع يقوم قائد الفصيل بتحديد ما يلي:

(1) مقتربات العدو لآليات القتال المدرعة وجماعات المشاة والمواقع المحتملة للإنسان الناري المعادي.

(2) الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أ م م) من أجل:

(أ) معرفة وتنسيق ميادين الرمي والإنسان المتبادل بين الجماعات.

(ب) تحديد مواقع الإنسان بالنيران لناقلاته والآليات.

(ج) الاستفادة القصوى من التخفية والتستر المتوفرة.

(د) التقليل من المناطق الميتة أمام الموقع.

(هـ) ربط موقعه مع مواقع الفصائل المجاورة.

(3) المواقع الرئيسية والثانوية والبديلة والجانبية لجماعاته، وناقلات القتال المدرعة، والآليات الملحقة.

(4) أماكن نقاط المراقبة ومراكز القيادة الخاصة به.

د. الاحتلال. يحتل الفصيل المواقع الدفاعية حسب خطة قائد فريق القتال/ السرية ونتائج الاستطلاع. ولضمان احتلال فعال للموقع، فإن على كل آلية قتال مدرعة وجماعة أن تتحرك إلى التأشير المستخدم من قبل جماعة الاستطلاع لتأشير المواقع الصديقة أو يقوم الأدلاء بقيادتها إلى تلك المواقع. يتم إدخال هذه المواقع المؤقتة في المخططات التعبوية. وعندما تصبح الجماعات في مواقعها فإن على كل قائد جماعه وقائد آلية أن يتأكد من موقعه من الخارطة للتأكد من أنه يتفق مع مخططات قائد الفصيل.

(1) فور احتلال الفصيل لموقعه، يقوم قائد الفصيل بالإشراف على التوضع لكل جماعة وآلية، لضمان أن المواقع حسب الخطة الأولية. إذا لاحظ قائد الفصيل وجود تناقضات بين التوضع الحقيقي للجماعات أو الآليات وخطته فإنه يقوم بإجراء التصحيحات حسب أوامر قائد السرية/ فريق القتال.

(2) يجب أن يتفقد قائد الفصيل المواقع للتأكد من أن الجميع يفهمون الخطة، وأن الأمور تسير حسب الخطة. وكحد أدنى يقوم بفحص ما يلي:

(أ) توجيه الأسلحة، وقطاعات الرمي.

محظور

(ب) مواقع الآليات.

(ج) مواقع أطقم الأسلحة.

(د) مواقع جماعات البنادق.

(3) يتأكد كل قائد جماعة من أنه يعرف مكان قائد الفصيل ورقيب الفصيل ومكان نقطة إسعاف السرية. قد يطلب من الفصيل مساعدة الهندسة في إنشاء الموانع التعبوية في موقعه الدفاعي. يجب أن يعرف جميع القادة مكان هذه الموانع لكي يدمجوها مع خطط نيرانهم.

(4) عندما يكتمل الاحتلال، يستطيع القادة المرؤسون البدء في تطوير مخططات قطاعاتهم بناءً على خطة النار الأساسية التي تم تطويرها أثناء استطلاع القائد. يتم تحسين المواقع عندما يتم اكتمال خطة النار. قد يحتل الفصيل بناءً على متغيرات المهمة مواقع اختباء عند اكتمال التحضيرات، ثم تحتل المواقع الدفاعية فقط قبل بدء العملية الدفاعية. يحدد قائد الفصيل بناءً على توجيه قائد فريق القتال/ السرية مستوى التحضيرات لكل موقع دفاعي بناءً على الوقت المتوفر والاعتبارات التعبوية.

(5) الاحتلال السريع. قد ينفذ الفصيل احتلالاً سريعاً بعد هجوم محلي ناجح بالنيران، أو بعد قطع الاشتباك والحركة إلى مواقع دفاعية بديلة أو ثانوية أو متعاقبة أو جانبية.

(6) الاحتلال المدبر. ينفذ الفصيل الاحتلال المدبر للمواقع الدفاعية عندما يكون الوقت متوفراً، وعندما لا يكون التماس مع العدو متوقعاً، وعندما تكون القوات الصديقة في الأمام في منطقة العمليات تقوم بتوفير الأمن للقوات التي في منطقة المعركة الرئيسية. يتم تأسيس المواقع الدفاعية في نفس وقت تطوير منطقة الاشتباك. يوجه قائد الفصيل الاستطلاع الأولي من منطقة الاشتباك، ثم يوضّع بشكل مؤقت مواقع الآليات وأنظمة الأسلحة.

(7) الاحتلال أثناء الرؤية المحددة. تعزّز معدات الرؤية الليلية عملية الاحتلال تحت ظروف الرؤية المحدودة. فعلى سبيل المثال، يستطيع قائد الفصيل تأشير الموقع بمصدر ضوء أشعة تحت الحمراء. يستطيع قادة الجماعات وقادة الآليات الحركة إلى المواقع المؤشرة مسبقاً حيث تدلهم تلك المصادر على المواقع التي سيحتلونها. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع قادة الجماعات استخدام ليزر التسديد لتأشير قطاعات الرمي، ونقاط مرجع الأهداف لأفرادهم وكذلك استخدام مصادر الأشعة تحت الحمراء لإبقاء الاحتلال سرياً.

محظور

هـ. مخططات القطاعات. تساعد المخططات المفصلة في التخطيط والتوزيع والسيطرة على نيران الفصيل. يقوم الرماة بإعداد بطاقات المدى، ويقوم قادة الجماعات بإعداد مخططات القطاعات ويحضر قائد الفصيل مخطط الفصيل.

و. المواقع الرئيسية. الموقع الدفاعي الرئيس هو المنطقة الممتدة من المراكز الدفاعية الأمامية إلى الحدود الخلفية للوحدات أو التشكيلة الأمامية غالباً ما يخصص الجزء الأكبر من مصادر التشكيلة لمسك هذه الأرض وجزء من هذه القطاعات يبقى في الاحتياط للهجمات المعاكسة ووقف الاختراق. وهو الموقع الذي يغطي المقرب الذي فيه الجهد الرئيس للعدو على المستويات التي يوجد بها احتياط.

ز. المواقع البديلة والثانوية والمتعاقبة والجانبية. يخطط قائد الفصيل وقادته المرؤوسون عادة بالإضافة إلى تأسيس المواقع الدفاعية الرئيسة للفصيل، للاستعداد لاحتلال المواقع البديلة والثانوية، المتعاقبة والجانبية حسب أمر عمليات فريق القتال/ السرية. تبين الفقرات التالية الاعتبارات التعبوية لهذه المواقع.

(1) المواقع البديلة. الموقع البديل هو:

- (أ) الموقع المستخدم لتغطية نفس المقرب أو قطاع الرمي الذي يغطيه الموقع الرئيس.
- (ب) يكون أمام أو على جانب أو خلف الموقع الرئيس.
- (ج) قد يكون أمام المواقع الدفاعية الرئيسة أثناء ظروف الرؤية المحدودة.
- (د) يستخدم لإكمال أو إسناد المواقع بالأسلحة قصيرة المدى، كما هو في مواقع المشاة.

(2) المواقع الثانوية. الموقع الثانوي هو الذي:

- (أ) يغطي مقرب أو قطاع رمي مختلف عن تلك التي يغطيها الموقع الرئيس.

- (ب) يتم احتلاله بناءً على أعمال محددة للعدو.

(3) المواقع المتعاقبة. الموقع المتعاقب هو الذي:

- (أ) يستخدم لتغطية نفس المقرب وقطاع الرمي كما هو في الموقع الرئيس.
- (ب) يوضع في عمق الموقع الدفاعي.
- (ج) يتم احتلاله بناءً على أعمال محددة للعدو، أو كجزء من خطة مناورة قائد فريق القتال/ السرية.

(4) المواقع الجانبية. (على مستوى الفصيل والجماعة).

محظور

(أ) يغطي مقترب أو قطاع غير الذي يغطيها المقترب الرئيس.

(ب) يتم احتلالها بناءً على تطورات الموقف وأعمال العدو.

(جـ) يناور الفصيل من خلال هذه المواقع.

ح. نقطة الركوب. يختار قائد الفصيل نقطة الركوب التي تسمح بالتحميل السريع لجماعات المشاة في آلية القتال المدرعة، مع تقليل تعرض كل من جماعات المشاة والناقلة لنيران العدو. يحاول قائد الفصيل تحديد نقطة الركوب بأقرب ما يمكن من قوته لجماعات المشاة. يتأكد قادة الجماعات بأن أفرادهم يعرفون موقع نقطة الركوب. تتأكد قوة المشاة عند الحركة إلى آلية القتال المدرعة بأنها لا تحجب ميدان رمي الناقلة.

ط. توضيع الأسلحة. من أجل توضيع الأسلحة بشكل فاعل، يجب أن يعرف القادة خصائص، وقدرات، وتحديدات تلك الأسلحة، وتأثيرات الأرض، والتعبية التي يستخدمها العدو. يجب أن يوضّع قادة الفصائل الأسلحة في المكان الذي يوفر لها الحماية، وتجنب الكشف، والمفاجأة للعدو بالنيران المباشرة الدقيقة والمميّنة. ومن أجل توضيع الأسلحة، يجب أن يعرف قائد الفصيل أين يريد أن يدمر العدو، وما هو التأثير الذي يريد من السلاح تحقيقه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يضع قائد الفصيل في اعتباره، هل سيكون التهديد الرئيس له آليات مدرعة أم مشاة. يجب أن يتعامل فصيله مع كل من التهديدات.

ي. توضيع الآليات. يجب أن يقوم القادة بتوضيع آليات القتال المدرعة في المكان الذي ستحدث فيه اشتباكات على الأجنحة، وهذا يعني توضيع المواقع القتالية على جوانب مقتربات العدو.


(1) تستخدم آليات القتال المدرعة المواقع المخفية عندما تكون في الدفاع، وتكون الآليات في هذه المواقع إما بوضعية برج مخفي أو بدن مخفي. يستخدم موقع البرج المخفي طبيعة الأرض لحجب معظم الآلية بحيث تكون وحدة التوجيه (بريج الآلية) فقط مكشوفة للعدو. لا تستطيع الآلية الاشتباك مع العدو باستخدام كامل أنظمة أسلحتها من هذه الوضعية. يكشف موقع البدن المخفي ما يلزم من الآلية للاشتباك مع العدو بأنظمة الأسلحة الرئيسية.

(2) توفر المواقع على الأجنحة في الأراضي المعيقة للحركة منافذ تضمن فرص للاشتباك مع العدو، وتقدم آلية القتال المدرعة حماية إضافية من نيران العدو. وإن القاعدة في هذا الأسلوب هي الحد من ظهور الآلية ما عدا على الأهداف التي تقوم بالرماية عليها. ثم تنتقل إلى مواقع رماية أخرى عندما يتم تدمير آليات العدو.

(3) يجب أن يضع القادة في اعتبارهم عند استخدام آليات القتال المدرعة في الدفاع ما يلي:

محظور

- (أ) استخدام موقع مخفي كلما أمكن ذلك والبقاء فيه إلى أن يصبح العدو في المنطقة التي سيقوم الفصيل بتدميره فيها.
- (ب) تجنُّب أي نشاط أو ظهور يمكن أن يلفت نظر العدو.
- (جـ) توضيع آليات الفصيل على جوانب مقتربات قوات العدو المشاة الآلية/المحمولة وخلف سائر. حيث يسهل على المهاجم استمکان وتدمير الهدف الذي أمامه أكثر من ذلك الذي على أجنحته أو خلفه.
- (د) التخطيط لعدة مواقع لكل آلية، واستخدام مسافات مناسبة وحسب طبيعة الأرض بين المواقع الرئيسية والبديلة لآلية القتال المدرعة. وهذا يقلل من قدرة العدو على اكتشاف موقع الناقلة بعد الاشتباك ويتم عمل عدد (4) مواقع لكل آلية.
- (هـ) تجنب عمل السواتر الترابية حيث يحتاج السائر ليكون فعَّالاً إلى ستة أمتار أو أكثر من التراب، مما يجعل من السهل على المهاجم تحديد الموقع. وبدلاً من ذلك يتم حفر موقع بعمق خطوة إلى خطوتين.
- (و) يجب تجنُّب المواقع التي تكشف الأسلحة لعدد كبير من أنظمة العدو. من الأفضل إخفاء الأسلحة عن الجزء الرئيس من تشكيل العدو. يجب أن يكون السلاح قادراً على الاشتباك مع آلية واحدة أو آليتين للعدو في نفس الوقت. ويجب أن يكون قادراً على التحويل من قطاع الرمي المخصص له للاشتباك مع أجزاء أخرى من تشكيل العدو، انظر الشكل رقم (14).



الشكل رقم (14) موقع مخفي مع ميادين رمي أصغر

محظور

ك. الفصيل غير المشتبك. يتم توضع الفصيل غير المشتبك خلف الفصائل الأخرى لإضافة العمق للدفاع. يعطي قائد فريق القتال/ السرية موقعاً رئيساً للفصيل وعدداً من المواقع الثانوية والجانبية. تكون أعمال الاستطلاع، والاحتلال، والتحضير لموقع الفصيل كما هي لأي موقع دفاعي. وبالإضافة إلى تنفيذ الدفاع، فقد يكون للفصيل غير المشتبك إحدى المهام التالية:

- (1) إيقاف اختراقات العدو.
- (2) تأمين الأجنحة والمنطقة الخلفية لفريق القتال/ السرية.
- (3) تنفيذ الهجمات المحلية بالنيران.

8. المواقع القتالية. تتطلب الخطة الدفاعية عادةً إنشاء المواقع القتالية. تحمي المواقع القتالية الأفراد من خلال توفير الستر لهم من نيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، والتخفية من خلال التوزيع والتمويه الجيد. ولأن ظروف ميدان المعركة التي تواجه أفراد المشاة تكون متغيرة، فإنه ليس هناك تصميم واحد للموقع القتالي بحيث يناسب جميع المواقع التعبوية.

أ. اعتبارات تحضير خنادق القتال. إن الأفراد هم المسؤولون عن حفر خنادقهم ولا يقترب الحفار من الخنادق أقل من (2) متر. وبعد ذلك يقوم الأفراد بالحفر وتوصيل الخندق بخندق القتال والي أن يصل عمقه إلى (160) سم وعلى حسب طبيعة الأرض. يكون الحفر باستخدام أدوات الحفر لدى الأفراد ويتبع القادة ثلاثة مبادئ أساسية لتحضير المواقع القتالية كما يلي:

(1) توزيع الخنادق بحيث تحقق أفضل اشتباك مع العدو. إن أهم جانب من جوانب خندق القتال هو أنه يجب أن يكون موضعاً بشكل تعبوي جيد. يجب أن يكون القادة قادرين على النظر إلى طبيعة الأرض وتحديد أفضل مكان للمواقع القتالية بسرعة. يجب أن يتأكد القادة من أن خنادق القتال توفر الإسناد المتبادل، والنيران المتداخلة. وهذا يسمح لهم بتغطية موقع الفصيل من مواقع متعددة. وعندما يكون ذلك ممكناً، يتم وضع الخنادق خلف سواتر طبيعية وفي مواقع يسهل تمويهها. يجب ألا يكون العدو قادراً على تحديد الموقع حتى يكون ذلك متأخراً كثيراً، ويكون قد تم الاشتباك مع العدو بفاعلية.

(2) تحضير الخنادق على مراحل. يجب أن يتأكد القادة من أن الأفراد يفهمون متى وكيف يحضرون الخنادق بناءً على الموقف. يحضر الأفراد الخنادق في كل وقت يتوقف فيه الفصيل لمدة طويلة، حيث يقوم نصف مرتبات الفصيل بالتحضير بينما يقوم النصف الآخر بالحماية. يحضر الأفراد الخنادق على مراحل، وعلى قائد الفصيل أن يؤكد على قادة الجماعات بأن أول خندق يتم انشاؤه على مستوى الجماعة هو خندق الرشاش، ويجب أن يسمح بالرماية بزاوية (180) درجة ويمكن القبول بـ (120) درجة في بعض

محظور

الحالات بشرط أن يكون هناك تقاطع نيران مع الرشاش الآخر، ويقوم القائد بتفقد الخندق في كل مرحلة قبل أن ينتقل الأفراد إلى المرحلة التالية. وعندما يصبح الوقت متوفراً يتم تحسين وتوسيع وتقوية هذه الخنادق باستمرار.

(3) تفقد جميع خنادق القتال. يجب أن يتأكد القادة من أن الأفراد ينشؤون الخنادق التي تكون فاعلة وآمنة. لا يمكن استخدام الخندق الذي تم تموضعه بشكل غير صحيح لأنه سيشكل خطراً على الذين يشغلونه. يجب أن يتفقد القادة الخندق في كل مرحلة من مراحل تحضيره.

ب. خنادق القتال للمشاة. تحمي المواقع القتالية الأفراد من خلال توفير الستر لهم من النيران المباشرة وغير المباشرة، والتخفية من خلال التموضع والتمويه الصحيحين ويكون عمق (140) سم مناسب لجميع أنواع الخنادق مع وضع مصطبه أرضية بارتفاع (50) سم عند الحاجة لتمكين الرامي من الرماية ما عدا الخنادق السريعة وخندق الهاون.

(1) الخنادق السريعة. يقوم الأفراد بتحضير خنادق القتال حتى وإن كان هناك وقت قليل، أو ليس هناك أي وقت قبل توقع الاشتباك مع العدو حيث يضعونها خلف أي سائر متوفر، وفي المكان الذي يمكنهم من الاشتباك مع العدو. يجب أن يوفر الموقع حماية أمامية من النيران المباشرة، مع السماح بالرماية إلى الأمام والجوانب. لا يعني احتلال المواقع بسرعة أنه لا يوجد حاجة للحفر. يستطيع الأفراد حفر مواقع أولية في بضع دقائق. سيوفر الموقع القتالي بعمق (60) سم فقط مقداراً كبيراً من الحماية من النيران المباشرة وحتى من الشظايا.

(2) خندق فرد واحد. إن المواقع التي تحتوي على فرد واحد هي الأقل تفضيلاً، ولكنها مفيدة في بعض المواقف. ربما تكون المواقع لفرد واحد مطلوبة بشكل استثنائي لتغطية جبهات واسعة. يجب ألا توضع هذه المواقع القتالية أبداً خارج مدى رؤية المواقع المجاورة. يجب أن تسمح هذه المواقع للفرد بالرماية إلى الأمام أو إلى الجوانب من خلف سائر أمامي، تشمل حسنات وسيئات اختيار المواقع القتالية لفرد واحد ما يلي:

- (أ) يسمح موقع الفرد الواحد بخيارات عديدة لاستخدام النيران.
- (ب) يجب أن يكون عمق وحجم الحفرة بما يكفي للفرد ومعداته فقط.
- (ج) لا يوفر الحماية الذي يوفره موقع فردين.

(3) خندق لفردين. تكون المواقع القتالية لفردين عادةً أكثر فاعلية من المواقع القتالية لفرد واحد. ويمكن استخدامها لتوفير الإسناد المتبادل مع المواقع المجاورة على كلا الجانحين، ولتغطية المنطقة الميتة الواقعة أمام الموقع مباشرة، وهذا النوع من المواقع:

- (أ) يحتاج إلى حفر أكثر.

محظور

(ب) تخفيته أكثر صعوبة.

(ج) يشكل هدفاً أفضل لنيران العدو.

(4) خندق ثلاثة أفراد. للمواقع القتالية لثلاثة أفراد عدة ميزات، حيث يستطيع القائد أن يكون في كل موقع، مما يجعل القيادة والسيطرة أسهل. ويسند هذا النوع من المواقع عمليات الحماية المستمرة بشكل أفضل من باقي المواقع. يستطيع فرد واحد أن يوفر الأمن، وآخر يقوم بعمل ذي أولوية وآخر يستريح أو يأكل أو يقوم بالصيانة. يسمح هذا بإنجاز العمل ذي الأولوية أسرع مما هو في الموقع لفرد واحد أو لفردين. كما يسمح هذا الموقع للفصيل بإدامة القدرة القتالية والحماية دون تحويل الأفراد، أو ترك الموقع دون أفراد. ويوفر هذا الموقع مراقبة ورماية بزاوية 360 درجة، وهو أكثر صعوبة للتدمير من قبل العدو لأن العدو يجب أن يقتل أو يخمد نيران ثلاثة أفراد.

(أ) عند استخدام مواقع الثلاثة أفراد يجب أن يضع القائد في اعتباره عدة أشياء. فإما أن تتم زيادة المسافة بين المواقع، أو تقليل قطاع الجماعة. يعتمد الخيار بشكل رئيس على مدى الرؤية وميادين النيران. ولأن قائد الجماعة يكون في موقع قتالي، ويحتمل أن يتم الاشتباك معه أثناء المعركة، فإنه لا يستطيع ممارسة سيطرة مباشرة على المواقع الأخرى.

(ب) يكون تموضع الأفراد الثلاثة في الموقع على شكل حرف (T)، يمكن توجيه الخندق بحيث يستطيع الرماية على مقتربات العدو المتوقعة ومن أي اتجاه. يجب أن لا تمنع السواتر الترابية المراقبة أو الرماية في القطعات الرئيسية أو البديلة أو الجانبية المخصصة. يجب الحرص على تدعيم الغطاء فوق الرؤوس بشكل صحيح. الجدول رقم (3) يبين قياسات الخنادق.

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
1	خندق فردين مستقيم	2.8	0.6	1.4	
2	خندق أفراد ثلاثي/ رباعي مستقيم	6.6	0.6	1.4	

محظور

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
3	خندق رشاش	5.1	0.6	1.4	
4	خندق قاذف الـ م د	5.1	0.75	1.4	
5	خندق هاون	4.6	3.7	1.2	
6	خندق فردين حرف (L)	2.8	0.6	1.4	

الجدول رقم (3) قياسات الخنادق

جـ. المواقع القتالية للآليات. تستخدم الآليات السواتر الطبيعية والتخفية من خلال مواقع اختباء لزيادة القدرة على البقاء. وعندما يسمح الوقت والموقف يتم تحضير المواقع باستخدام آليات الحفر الهندسية. تُعطى الأولوية لتلك الآليات التي تحتوي على معدات أو إمدادات أساسية. تستفيد الأطقم من هذه المواقع للحماية الفردية كذلك.

(1) المواقع القتالية السريعة للآليات. تستفيد المواقع القتالية السريعة للآليات المقاتلة من طبيعة الأرض، ويتم تحضير هذه المواقع بأقل جهد إنشائي. يحضر الحاجز الأمامي

محظور



بأعلى ارتفاع دون أن يتعارض مع أنظمة أسلحة الآلية في الموقع من الهجوم الجبهوي، ويوفر تخفية محدودة إذا تم تمويهه بشكل صحيح. تتحسن الحماية إذا تم حفر الموقع بصورة أعمق وأن يغطي الحاجز جوانب الآلية. توفر الحواجز إحساساً خاطئاً بالحماية ضد القذائف الخارقة للدروع والمقذوفات فائقة السرعة، لذا لا يوصى بهذه المواقع القتالية ذات الحواجز للدبابات وناقلات القتال المدرعة. توفر المواقع القتالية السريعة الحماية من القذائف شديدة الانفجار المضادة للدبابات، وتوفر تخفية محدودة إذا تم تمويهها بشكل صحيح. وعندما يسمح الموقف التعبوي، يتم تطوير هذه المواقع إلى مواقع مجهزة.

(2) المواقع القتالية المجهزة للآليات. تحتاج الوحدات إلى المواقع القتالية المجهزة لحماية الآلية من القذائف الخارقة للدروع والمقذوفات فائقة السرعة. يتألف الموقع القتالي المجهز من أربعة أجزاء هي البدن المخفي، طريق (الرام) دخول مخفيين، موقع اختباء، وبرج مخفي كما يلي:

(أ) تكون المواقع المشكّلة بواسطة الأرض الطبيعية عادةً أفضل لأنه من السهل تعديلها. وإذا كان الموقع بحاجة إلى تحضير، يقوم الإسناد الهندسي العام بتنفيذ هذا الواجب. تؤمن النباتات الطبيعية أو التمويه إخفاء الموقع، وتتم تسوية أو نقل التربة بعيداً عن الموقع. تقوم الوحدات بتخطيط جميع المواقع القتالية للآليات المقاتلة (الدبابات وناقلات القتال المدرعة) كمواقع مدبرة. ولأن ضيق الوقت لا يسمح عادةً بالإنشاء الكامل للموقع المدبر، يتم فقط تحضير بعض أجزاء الموقع.

(ب) يكون حفر مواقع الاختباء والطرق المخفية بين المواقع القتالية عادةً غير عملي بسبب قلة الوقت والإمكانات الهندسية. يتم استخدام الإمكانات الهندسية لحفر مواقع البدن المخفي والبرج المخفي. تحتاج (الرام) والطرق المخفية إلى تطهير وتسوية جزئيين بواسطة الدبابات المزودة بنصل أو المعدات الهندسية. الجدول رقم (4) يبين مواقع الآليات.

محظور

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
1	مخبأ آلية مدرعة مقاتلة	8	6	2.5	 يكون الملجأ مسقوفاً ومكسباً بحيث يؤمن التخفية من الجو والستر من الرمايات غير
2	موقع رمي آلية مدرعة مقاتلة	8	6	1.5	 سطح الأرض

الجدول رقم (4) مواقع الآليات

د. ملاجئ الأفراد. يتم استخدام الملاجئ للأفراد على مستوى الجماعة وهي مواقع للاستراحة والحماية، يتواجد بها الأفراد غير المطلوبين في الموقع الدفاعي، وهي عبارة عن ملاجئ جاهزة بقياسات محددة يتم زرعها في الأرض باستخدام الآلات الهندسية.

9. تسلسل العمليات الدفاعية. ينفذ الفصيل العمليات الدفاعية، كجزء من قوة أكبر ضمن تسلسل من الخطوات المتكاملة والمتقاطعة. يكون تسلسل الدفاع نفسه لجميع أنواع وحدات المشاة الصغرى.

أ. الحماية. يتم تأسيس الحماية قبل قيام الفصيل والجماعات باستطلاع مواقعها الدفاعية. قد توفر وحدة مشاة أو دروع أخرى الحماية لها، حيث تكون مهمتها توفير الإنذار المبكر، وتدمير استطلاع العدو، وتشتيت تشكيلات هجومه.

- (1) يؤسس الفصيل عادةً الحماية المحلية عن طريق المراقبين من كل جماعة وطاقم المراقبة، كما يؤسس مواقع قتالية مؤقتة للفصيل والآليات المقاتلة المدرعة. ويتم تموضع أسلحة الأطقم وتخصيص اتجاهات رئيسة لها للرماية أو نيران حماية نهائية.
- (2) قد يوكل للفصيل غير المشتبك أو الذي في العمق واجب أولي وهو توفير الحماية للفصائل الأخرى أثناء قيامها بالاستطلاع. وقد يقوم بهذا مهمة منفصلة أو كجزء من قوة أكبر.

محظور

ب. استطلاع القائد. عندما يتم تأسيس الحماية يقوم قائد الفصيل والأشخاص المخصصين باستطلاع المواقع الدفاعية المخطط لها، وتحديد المواقع الدقيقة لنقاط القتال المدرعة، وأسلحة الأطقم، وجماعات المشاة.

(1) يؤكد قائد الفصيل أيضاً قواعد الاشتباك، وأهداف النيران غير المباشرة المخطط لها، والموانع، والطرق.

(2) أثناء الاستطلاع والاحتلال، قد يوفر الفصيل أدلاء لقوة الحماية التي تقوم بالمرور ويوكل لها إغلاق خطوط المرور.

(3) إذا لم يستطع قائد الفصيل الذهاب للاستطلاع، فإنه قد يأمر مساعده أو رقيب الفصيل باستطلاع الطرق والمواقع المؤقتة، مثل مواقع المعركة. وقد يقوم بتأكيد هذه المواقع أو التوجيه بأي تغييرات عليها لاحقاً.

ج. الاحتلال والتحضير. يقوم الفصيل أثناء هذه الخطوة بالتخطيط، والاستطلاع، واحتلال الموقع الدفاعي، ويشمل هذا، الحركة من مكان محدد إلى الموقع الدفاعي. وتكون هذه الحركة عادة بقيادة جماعة مقدمة تقوم بتطهير الموقع الدفاعي وتحضيره للاحتلال.

د. مواجهة هجوم العدو. عندما تبدأ هذه الخطوة تقوم مجموعة القتال بالاشتباك مع العدو على المدى البعيد باستخدام النيران المباشرة، والحرب الإلكترونية، والإسناد الجوي القريب. وعندما يقترب الجسم الرئيس لقوة العدو من منطقة اشتباك مجموعة القتال، تبدأ مجموعة القتال نيرانها غير المباشرة والإسناد الجوي القريب لإضعاف العدو وذلك من خلال إنهاكه. توقف الفصائل دوريات الحماية، وتحتل مواقعها القتالية المنتخبة مسبقاً قبل أن يصل العدو مدى النيران المباشرة. قد يتم تغيير المواقع كرد على أعمال العدو أو متغيرات المهمة التعبوية الأخرى.

هـ. اقتحام العدو. تحاول قوات العدو خلال هذه الخطوة تثبيت القوات المدافعة وإكمال اقتحامها. تحاول القوات الصديقة أثناء تنفيذ الدفاع حشد تأثيرات نيرانها لتدمير قوات العدو التي تقوم بالاقتحام.

(1) إذا قرر قائد الفصيل بأن الفصيل يستطيع تدمير العدو من مواقعه الحالية، فإن الفصيل يستمر في القتال. يستمر قائد الفصيل بطلب النيران غير المباشرة كلما اقترب العدو. يبدأ الفصيل بالاشتباك مع العدو على أقصى مدى مؤثر، ويسعى لحشد النيران لتحقيق أقصى تأثيرات للأسلحة. يجب أن تقوم النيران غير المباشرة والموانع المدمجة معها بما يلي:

(أ) تشتيت قوات العدو.

(ب) جر العدو باتجاه مناطق الاشتباك.

محظور

- (ج) حرمان العدو من استطلاع مواقع قواتنا.
(د) تدمير قوات العدو التي تحاول اختراق الموانع التعبوية/ الدفاعية والحماية.

(2) يسيطر القادة على النيران باستخدام أوامر الرمي المعروفة وذخائر إنارة (مشاعل أو قنابل دخانية) وإشارات أخرى متفق عليها. يزيد الفصيل من كثافة النيران كلما اقترب العدو ضمن مدى الأسلحة الأخرى. يعمل قادة الجماعات لتحقيق معدل نيران مستمر من مواقعهم، وذلك بجعل فرق مكونة من شخصين تشتبك مع العدو بحيث لا يقوم كلا الفردين بإعادة تعبئة أسلحتهم في نفس الوقت.

(3) إذا اقترب العدو بشكل كبير من أسلاك الحماية للفصيل، يقوم الفصيل بالرمية من كافة أسلحته على طول الاتجاهات الرئيسية للرمي بحيث يتم التصميم والتخطيط المسبق لذلك. وقد يطلب قائد الفصيل نيران حماية نهائية إذا تم تخصيصها لإسناد مواقعه. يستمر الفصيل في الدفاع إلى أن يتمكن من إيقاف أو طرد العدو أو يؤمر بقطع الاشتباك.

(4) إذا قرر قائد الفصيل بأن الفصيل لا يستطيع تدمير العدو من مواقعه الحالية، فإنه يقوم بإبلاغ قائد فريق القتال/ السرية بذلك ويستمر في الاشتباك مع العدو. ويقوم بإعادة تموضع الفصيل أو الجماعات عندما يأمر قائد الفريق/ السرية بما يلي:

- (أ) الاستمرار في الرماية في موقع معركة الفصيل.
(ب) احتلال المواقع التحويلية أو الجانبية.
(ج) تعزيز أجزاء أخرى من فريق القتال/ السرية.
(د) القيام بالهجوم المحلي بالنيران لاستعادة الخنادق المحتلة.
(هـ) الانسحاب من الموقع غير الممكن الدفاع عنه باستخدام النار والحركة لقطع التماس.

و. الهجوم المحلي. عندما يتم إبطاء زخم هجوم العدو أو إيقافه يمكن أن تقوم قواتنا بالهجوم المحلي. وقد يتم شن الهجوم المحلي على مستوى مجموعة القتال بقوة فريق قتال/ سرية لاستعادة المبادرة، وفي بعض الحالات يكون القصد من الهجوم المحلي بشكل رئيس دفاعياً كاسترجاع الحد الأمامي لمنطقة المعركة. على مستوى فريق القتال/ السرية يقوم الفصيل بتنفيذ الهجوم المحلي بالنيران. يتم التخطيط للهجوم المحلي بالنيران أو تنفيذه أثناء العمليات عندما تظهر فرصة لكسب المبادرة.

محظور

ز. إعادة التنظيم. عندما يتم دحر هجوم العدو، يبدأ قائد الفصيل بإعادة التنظيم والاستعداد للعمليات المستقبلية. ويشتمل هذا على تقوية الموقع وإعادة التنظيم.

(1) تشتمل تقوية الموقع على ترميم وإصلاح ما تم تدميره وتقويته بحيث يمكن استخدامه ضد العدو. تتطلب تقوية الموقع للفصيل ما يلي:

- (أ) إعادة تأسيس الحماية والاتصالات.
 - (ب) تعديل المواقع الأخرى لتحقيق الإسناد المتبادل.
 - (ج) إعادة احتلال وإصلاح المواقع استعداداً لأي هجوم يقوم به العدو.
 - (د) إعادة تموضع أسلحة مختارة في مواقع بديلة إذا اعتقد القادة بأن العدو قد حدد مواقعها بدقة أثناء الهجوم.
 - (هـ) إصلاح الموانع المدمرة وإعادة تموضع الألغام ومصادر المغفلين.
- (2) تشمل إعادة التنظيم تحويل الموارد الداخلية ضمن الوحدة التي انخفضت قدرتها لزيادة مستوى فاعليتها القتالية، وتشمل متطلبات إعادة التنظيم للفصيل ما يلي:
- (أ) توفير القوى البشرية للأسلحة المهمة إذا لزم ذلك.
 - (ب) تقديم الإسعافات الأولية وتجهيز الأفراد الجرحى من أجل الإخلاء الطبي.
 - (ج) إعادة توزيع الذخيرة والإمدادات.
 - (د) التعامل مع أسرى حرب العدو وإخلائهم.

(3) يقوم الفصيل بجميع أعمال الإدامة اللازمة عندما يستعد للاستمرار في الدفاع. يرفع قادة الأقسام والجماعات تقارير حالة الجماعات إلى قائد الفصيل الذي يرفع بدوره تقرير حالة الفصيل إلى قائد فريق القتال/ السرية. يقوم رقيب الفصيل بالتنسيق لإعادة التزويد، ويشرف على تنفيذ خطة إخلاء الإصابات وأسرى حرب العدو. يستمر الفصيل في تحسين المواقع، ويعيد بسرعة تأسيس مراكز المراقبة وتسيير الدوريات الأمنية حسب ما يؤمر به.

10. الأساليب الدفاعية. يحدد تحليل قائد فريق القتال/ السرية الأسلوب الأكثر فاعلية للدفاع ويأمر الفصائل بأسلوب الدفاع الذي سيستخدمه، ويدافع الفصيل عادةً مستخدماً أحد الأساليب التالية:

أ. الدفاع عن موقع. يخصص قائد فريق القتال/ السرية موقع دفاعي للفصيل. يتولى قائد الفصيل مسؤولية أغلب القرارات التعبوية والسيطرة على مناورة جماعاته. ويخصص لهم سلسلة

محظور

من المواقع القتالية المتعاقبة/ مواقع بديلة وحسب أوامر قائد فريق القتال/ السرية. عادةً يُخصص موقع دفاعي للفصيل في المواقع التالية:

- (1) إذا كان يقاتل في موقع لا يؤمن إسناداً متبادلاً مع وحدات أخرى.
- (2) إذا كانت المقتربات المتعددة تتطلب لامركزية في الدفاع.
- (3) إذا كانت واجهة السرية/ فريق القتال واسعة جداً بحيث يصعب على قائد فريق القتال/ السرية السيطرة المباشرة على فصائله.

ب. الدفاع عن موقع معركة. موقع المعركة هو موقع دفاعي موجّه باتجاه مقترب محتمل للعدو. قد يخصص القائد لمؤوسيه مواقع معركة في مواقع تحتاج منه الاحتفاظ بدرجة أكبر من السيطرة على المناورة مما هي عليه عند الدفاع عن الموقع الدفاعي. لا تحتفظ الوحدات عادةً بمواقع المعركة إذا كلف ذلك كثيراً. يجب أن يحدد القائد الذي قام بتخصيص موقع المعركة متى وتحت أي ظروف تنتقل الوحدة من الموقع. إذا كان على الوحدة الدفاع عن موقع معركة، فيكون لدى قائدها خيار الحركة من ذلك الموقع، وإذا كان على الوحدة الاحتفاظ بموقع المعركة، يجب أن يعرف قائدها الظروف المحددة التي يجب أن توجد قبل أن تنتقل وحدته من الموقع.

- (1) تستخدم الوحدات الكبيرة بحجم مجموعة قتال/ كتيبة، والوحدات الصغيرة بحجم الجماعات مواقع المعركة. تدافع الوحدة عن موقع المعركة لتحقيق ما يلي:

- (أ) تدمير قوة معادية في منطقة الاشتباك.
- (ب) إغلاق مقترب للعدو.
- (ج) السيطرة على أرض حاکمة أو مهمة.
- (د) تثبيت قوة معادية للسماح لوحدة أخرى بالمناورة.


- (2) يخصص قائد فريق القتال/ السرية مواقع معركة للفصيل للسماح لكل فصيل بتركيز نيرانه من مواقع تعطي فائدة للهجوم المحلي بالنيران. يمكن أن يختلف حجم موقع المعركة، ولكنه يجب أن يوفر عمقاً كافياً، ومجال مناورة للجماعات والآليات من أجل المناورة والحركة إلى المواقع البديلة أو الثانوية أو الجانبية والتحول للهجوم المحلي بالنيران.

- (3) إن موقع المعركة هو موقع عام على الأرض. يقوم قائد الفصيل بتموضع ناقلات القتال المدرعة على الأرض وفي مواقع رمي مسيطرة ضمن موقع المعركة بناءً على مهمة وقصد قائد فريق القتال/ السرية ثم يقاتل الفصيل للاحتفاظ بالموقع ما لم يؤمر من قبل قائد فريق القتال/ السرية بالهجوم المحلي بالنيران، يمكن استخدام الفصيل في مواقع المعركة بأحد الأساليب التالية:

محظور

(أ) موقع معركة واحد يغطي نفس مقترب الحركة. تغطي آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق العاملة في نفس موقع المعركة نفس المقترب، الشكل رقم (15) يبين موقع معركة واحد يغطي نفس المقترب. وهذا يحقق الميزات التالية:


- (أ أ) يستطيع الفصيل الدفاع ضد هجمات المشاة الآلية/ المحمولة/ جماعات المشاة والحركة بسرعة من موقع إلى موقع آخر.
- (ب ب) قد يتم تموضع آليات القتال المدرعة ضمن موقع المعركة مع تموضع جماعات البنادق أمام أو حول الآليات لتوفير الحماية.
- (ج ج) تبقى آليات القتال المدرعة في نفس موقع المعركة وكذلك الجماعات عندما توفر طبيعة الأرض المراقبة وميادين رمي وتخفية وتستتر جيدة لكل من جماعات البنادق والآليات.
- (د د) يسهل قرب الآليات وجماعات البنادق من بعضها البعض القيادة والسيطرة.



الشكل رقم (15) موقع معركة واحد يغطي نفس المقترب

محظور

(ب) موقع معركة واحد يغطي مقتربات مختلفة. عندما تفرض المهمة وطبيعة الأرض، قد تحتل آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق موقع معركة يغطي مقتربات مختلفة. يتم تموضع القوات على الأرض حسب قدراتها. عندما يكون لموقع المعركة مقتربان متساويان في الخطورة، أحدهما ذو ميادين رمي مفتوحة والآخر ذو ميادين رمي محدودة، يتم تموضع آليات القتال المدرعة بحيث تستفيد من مدى نيرانها الطويل بينما يتم تموضع جماعات البنادق لتوفير النيران قصيرة المدى. وأثناء فترات الرؤية المحدودة، قد يأمر قائد الفصيل بإعادة تموضع بعض الجماعات لتوفير حماية محلية لآليات القتال المدرعة. يتطلب هذا الأسلوب إعداد الخطط لإعادة تموضع الآليات إذا أصبح أحد مقتربات جماعات المشاة هو المقرب الأكثر خطورة. الشكل رقم (16) يبين موقع معركة واحد يغطي مقتربات مختلفة.




الشكل (16) موقع معركة واحد يغطي مقتربات مختلفة

محظور

(ج) موقعا معركة يغطيان نفس المقرب. تكون آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع معركة مختلفة تغطي نفس المقرب، الشكل رقم (17). إذا تم تموضع آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع معركة منفصلة، فيجب أن تقاتل بالارتباط معاً عند تغطيتها لنفس المقرب. تستطيع الآليات توفير نيران إسناد لجماعات البنادق من مواقعها الرئيسية والبديلة والثانوية والجانبية. يتم تموضع كلا القوتين للاشتباك مع قوات العدو على نفس المقرب ولكن على مديات مختلفة. يمكن تحقيق ذلك بأحد الأساليب التالية:

(أ أ) تموضع جماعات البنادق بالقرب من منطقة الاشتباك بمسافة تكفي لاستخدام أسلحتها. ووضع الآليات في العمق لتعزيز النيران المضادة للدروع وللإشتباك مع تشكيل العدو في العمق. يُمكن هذا الأسلوب الفصيل من حشد نيرانه على تشكيل العدو.

(ب ب) وضع آليات القتال المدرعة للاشتباك مع العدو في مناطق اشتباك محددة ووضع جماعات البنادق على أكثر طريق يحتمل أن تستخدمه مشاة العدو عند إجبار العدو على الترحل، يسمح هذا للفصيل بالاستفادة من قوة نار الآليات. من مساوئ هذه الطريقة هو أن جماعات البنادق قد لا تشترك في القتال، وبالتالي لا يتم حشد كامل قوة نار الفصيل على تشكيل العدو.



الشكل رقم (17) موقعا معركة يغطيان نفس المقرب

محظور

(د) موقعاً معركة يغطيان مقتربات مختلفة. يستطيع الفصيل استخدام آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع معركة مختلفة لتغطي مقتربات مختلفة. إذا كانت آليات وجماعات بنادق الفصيل تقاتل بالارتباط معاً فإنه من المحتمل أن يكون موقع قائد الفصيل مع جماعات البنادق، ويكون مساعده مع آليات القتال المدرعة. عندما يحدد قائد الفصيل أن آليات الفصيل وجماعات البنادق لن تقاتل بالارتباط معاً، فإنه يستطيع أن يوحد جماعات المشاة على مستوى الفصيل. قد يوحد جميع جماعات البنادق في موقع واحد ويفتح فقط آليات الفصيل في الحالات التالية للاحتفاظ بالموقع.

(أ أ) كانت المواقع الرئيسية لجماعات البنادق لا تسمح بميادين رمي كافية لأسلحة الآليات.

(ب ب) إذا كان على جماعات المشاة أن تحتل أراضي وعرة لا تستطيع الآليات اجتيازها.

(ج ج) إذا توجب الدفاع عن موقع معركة/ موقع دفاعي لكل من آليات القتال المدرعة وجماعات البنادق/ جماعات المشاة ولا يمكن الدفاع عن الأرض من نفس موقع المعركة.

جـ. الدفاع عن نقطة حصينة. إن الدفاع عن نقطة حصينة ليس مهمة عامة لقوة المشاة/ المشاة الآلية. تضحى النقاط الحصينة بقابلية الحركة لآليات القتال المدرعة، ويحتاج تحضيرها إلى إسناد هندسي كبير (الخبرة، الموارد، المعدات)، وتستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها. عندما يؤمر الفصيل بالدفاع عن نقطة حصينة فإنه يجب أن يحتفظ بالموقع إلى أن تؤمر بالانسحاب. يعتمد النجاح في الدفاع عن النقطة الحصينة على درجة ربط الموقع مع طبيعة الأرض. يكون هذا الدفاع أكثر فاعلية عندما يُستخدم في أرض توفر التخفية والتستر لكل من النقطة الحصينة والموانع التي تسندها.


(1) قد تتطلب هذه المهمة من الفصيل أن يقوم بما يلي:

(أ أ) الاحتفاظ بالأرض الحاكمة أو الحاسمة المهمة لخطة مناورة فريق القتال/ السرية أو مجموعة القتال/ الكتيبة.

(ب ب) توفير طرق لمناورة قواتنا.

(ج ج) إغلاق مقرب.

(د د) جر العدو إلى منطقة أو مناطق اشتباك.



الشكل رقم (18) الدفاع عن نقطة حصينة


- (2) ينفذ فريق القتال/ السرية عادة الدفاع عن عدة نقاط حصينة لكي يستفيد من جماعات المشاة الكبيرة وقدرتها على الاحتفاظ بالأرض لان تنظيم فريق القتال/ السرية والقدرات التي يمتلكها تمكنه من احتلال عدة نقاط حصينة.
- (3) يقوم قائد الفصيل في تصميم النقطة الحصينة بتحديد مواقع الأسلحة التي تساند الخطة الدفاعية لفريق القتال/ السرية. وحالما يتم تحديد هذه المواقع الدفاعية، يستمر قائد الفصيل في توضيح الأسلحة حول النقطة الحصينة على مقتربات العدو المحتملة، ومناطق الاشتباك إلى أن تصبح لديه القدرة على أن يتجه بفاعلية في أي اتجاه. قد تكون المواقع القتالية المواجهة لمنطقة اشتباك فريق القتال/ السرية على طول خط دفاع واحد، أو على شكل مراحل في العمق على طول خطوط دفاع متعددة (إذا كانت طبيعة الأرض تدعم توضيح المواقع في العمق). يمكن توضيح مواقع الآليات أمام المواقع القتالية لفردين أو خلفهم من أجل توفير عمق أكبر. يستطيع قائد الفصيل إيجاد جبهة أوسع للنقطة الحصينة وذلك بواسطة نشر مواقع الآليات وجماعات البنادق.

محظور

(4) يجب ان يحدد قائد الفصيل للجماعة غير المشتبكة المواقع التي يجب ان تحتلها والطرق التي تؤدي اليها او إلى أي منطقة في النقاط الحصينة بحيث تؤمن هذه الطرق والمواقع التغطية الكافية اثناء الحركة دون تدخل من العدو.

(5) عندما يكون العدو قد حدد النقطة الحصينة فإنه سيحشد جميع النيران التي يستطيع توفيرها ضد الموقع. ولحماية جماعات البنادق يجب أن يرتب قائد الفصيل لإنشاء غطاء فوق الرؤوس للمواقع الدفاعية الفردية. انظر الشكل رقم (18)

د. الدفاع الدائري. يسمح الدفاع الدائري للقوة المدافعة بالدفاع في أي اتجاه، وفيما يتعلق بتموضع الأسلحة ودمج النيران المباشرة وغير المباشرة، يجب أن يضع قائد الفصيل الذي ينفذ الدفاع الدائري في اعتباره نفس متغيرات المهمة كما هي في عمليات النقاط الحصينة. الشكل رقم (19).



الشكل رقم (19) الدفاع الدائري للفصيل

(1) يعد الدفاع الدائري نسبياً مهمة غير شائعة لفصيل المشاة الآلي لأنها تسمح فقط بمناورة محدودة وعمق محدود. ومع ذلك، قد يتم استدعاء الفصيل لتنفيذ الدفاع الدائري في عدد من الظروف مثل:

محظور

(أ) مسك أرض هامة في مناطق يكون الدفاع فيها غير مرتبط مع وحدات مجاورة.

(ب) الدفاع في مكانه عندما يكون قد تم تجاوزها وعزلها من قبل العدو.

(ج) القيام باحتلال جزء من منطقة تجمع أو موقع احتياط.

(د) تحضير نقطة حصينة.


(2) يختلف الدفاع الدائري عن الأنواع الأخرى من الدفاع من حيث:

(أ) يكون شكل الفصيل دائرياً أو مثلثاً بدلاً من خطي.

(ب) وجود مناطق غير محتلة بين الجماعات أو ما هو أصغر منها.

(ج) تكون معظم القدرة القتالية على محيط الموقع.

هـ. الدفاع على السفوح الخلفية. يقوم قائد الفصيل بتنظيم هذا الدفاع على جزء من المنحدر أو التل ذي القمة الطبوغرافية الذي يحجب المواقع الدفاعية الرئيسية عن مراقبة العدو ونيرانه المباشرة. يتخلى قائد الفصيل عن النيران بعيدة المدى للاستفادة من الستر الذي توفره طبيعة الأرض. الشكل رقم (20) يوضح الدفاع على السفوح الخلفية.



الشكل رقم (20) الدفاع على السفوح الخلفية

(1) تقدم ناقلات القتال المدرعة فرصاً إضافية للفصيل فيما يتعلق بالتموضع، حيث يمكن توضعها في الأمام للاستفادة من الحماية التي توفرها ضد القصف المدفعي، وقدرتها على الاشتباك مع العدو على مسافات طويلة. قد تتحرك الناقلات بعد الاشتباك

محظور

الأولي حول خط القمة ومن خلال جماعات البنادق على المنحدر الخلفي لاحتلال مواقع، إما على الأجنحة أو بعيداً إلى الخلف في العمق.


(2) تكون الموانع ضرورية في الدفاع على المنحدرات الخلفية. وبما أن العدو سيتم الاشتباك معه على مدى قريب يجب أن تمنع الموانع العدو من الاقتراب بشكل سريع وتجاوز المواقع، ويجب أن تسهل قطع اشتباك الفصيل.

و. الدفاع على السفوح الأمامية. هذا النوع هو الأقل تفضيلاً كونه يعرض كامل الموقع الدفاعي لمراقبة ونيران العدو، الشكل رقم (21)، ولكنه في الوقت نفسه يؤمن ميادين رمي لجميع منظومات الأسلحة في الفصيل، يفضل الدفاع في السفوح الأمامية في الحالات التالية:

(1) في حالات التفوق الجوي لقواتنا.

(2) عند الرغبة في تحقيق تماس على مسافات بعيدة وعلى أقصى مدى للأسلحة.

(3) عندما لا تكون السفوح الخلفية مناسبة للدفاع.



الشكل رقم (21) الدفاع على السفوح الأمامية

إدارة المعركة الدفاعية لفصيل المشاة الآلي

11. يبقى قائد الفصيل مشرفاً على تجهيزات المواقع وتحسين التحصينات والتأكد من جاهزية الآليات، ويتم الاستمرار بالمراقبة من قبل قائد الفصيل وقادة الجماعات أو نوابهم بحيث تشكل كل جماعة نقطة مراقبة وكذلك مواقع الأسلحة ومتابعة الموقف عن طريق أجهزة الاتصال لمعرفة موقف العدو.

12. يبدأ قصف العدو التمهيدي والنيران الساترة (جوي، مدفعية، مدفعية بحرية) عادةً بقصف المواقع الدفاعية لستر تقدم قواته المهاجمة، تكون جميع الآليات المقاتلة في المخابئ وأفراد المشاة في الملاجئ،

محظور

على قائد الفصيل وقادة الجماعات/ الأقسام الاستمرار بالمراقبة، وتكون بداية معركة قائد الفصيل عند دخول قوات العدو في المدى المؤثر لأسلحه الفصيل وحسب بطاقة المدى التي تم إعدادها مسبقاً، تبقى عناصر المشاة في الملجأ أو تحتمي في الخنادق بالجلوس في أسفل الخندق، ينتشر أفراد المشاة إلى مواقع القتال بإيعاز من قائد الجماعة بوسائل الإنذار المتوفرة (الأجراس، الصفارات، الصوت... إلخ). يجب أن تكون مواقع الرشاشات وأسلحة المدمد ذات أولوية في التحصين حيث أنها ستشتبك في مدى أبعد من الجماعات الأخرى نظراً لإمكاناتها.

13. تتحرك الآليات من المخابئ إلى مواقع الرمي والانتقال إلى موقع رمي آخر أو إلى المخبأ طبقاً للتهديد وتقدم العدو وحتى لا يتم استهدافها من الضربات الجوية أو الإصابات المباشرة من المدفعية المعادية وأسلحة الرمي المباشرة للعدو. يخصص لكل آلية من (2 - 4) موقع رمي. تشتبك أسلحة الإسناد الأخرى من مديات مختلفة أما أفراد المشاة حملة البنادق فإنهم يشتبكون من مسافة قد تصل إلى (400) متر مع أفراد العدو المترجلين - عندما لا يكون هناك تأثير من شظايا مدفعية العدو- مع عدم إغفال مراقبة العدو باستخدام أجهزة المراقبة والمناظير وكذلك بالعين المجردة، يكون لاستخدام مناظير الافق (البريسكوب) فاعلية أكبر وتوفر حماية للمراقب كما يتم استغلال أجهزة المراقبة المتوفرة في الآليات.

14. يحشد قائد الفصيل النيران باتجاه العدو من التقدم أثناء محاولته الاقتراب من مواقع الجماعات واقتحامه لحقول الألغام والأسلاك الشائكة من خلال أوامر ضبط الرمي. قد يلجأ قائد الفصيل إلى المناورة بالرشاشات أو إحدى الجماعات لدعم ثبات جماعة أخرى ويمكنه أيضاً المناورة بالآليات أو إحداها حسب الموقف في هذا المكان. عندما يصل العدو بالقرب من خنادق أفراد المشاة وضمن مدى تأثير القنابل اليدوية يقوم أفراد المشاة برماية العدو بالقنابل ثم مرحلة الالتحام والقتال القريب بالحرب. يجب أن يتحلى قائد الفصيل بالهدوء والثبات لتحقيق الإصرار على قتل العدو أمام الموقع الدفاعي ودحره. ويمكن لنيران المدمد والهاونات أن تحدث تأثيراً مدمراً لقوة العدو أمام المواقع الدفاعية، ولتجنب تعرض الأفراد للقنابل اليدوية التي قد يستخدمها العدو في الخنادق يتم إخلاء الخنادق بعد تركيب الحراب والالتحام مع العدو بالسلح الأبيض طبقاً لمفهوم الدفاع لقائد الفصيل.

15. إذا كان مفهوم قائد السرية/ فريق القتال في إدارة المعركة الدفاعية يتطلب المناورة بالجماعات الأمامية إلى عمق الفصيل، يبدأ قادة الجماعات بأمر من قائد الفصيل بالتراجع من خلال خنادق الاتصال أو المناطق الميتة للانضمام إلى عمق الفصيل (جماعة العمق) وتكون مناورة الجماعتين بأسلوب النار والحركة على مستوى الجماعات مع استخدام نيران الآليات/ الآلية التي انسحبت إلى العمق في تغطية مناورة الجماعتين.

محظور

16. يجب المحاولة بصورة مستمرة في إبعاد ناقلات الأفراد إلى مسافة آمنة من أسلحة الـ م د المحمولة مع مشاة العدو، يفضل أن تكون المناورة من قبل الجماعات الأمامية للخلف وبالتالي وتغطي بنيران الجماعة الثالثة والرشاشات المتوسطة والهاونات والـ م د من عمق الفصيل، تنضم الجماعتين الأماميتين في مواقع موازية مع جماعة العمق ثم يبدأ الفصيل بإنتاج أكبر قدر من النيران بكثافة عالية بقصد قتل عناصر العدو المترجلة وتدمير آلياته التي تحاول اقتحام الموقع.

17. إذا تمكن العدو من التقدم والاقتراب من عمق الفصيل على قائد الفصيل سرعة تهيئة الأفراد للقتال المتلاحم للقضاء على العدو في هذه النقطة، وبذلك يكون قد تم احتلال مواقع بديلة في عمق الفصيل من قبل الجماعتين الأماميتين.

18. قد يلجأ قائد السرية بالتدخل في هذه المرحلة ويأمر قائد الفصيل بالتراجع لعمق السرية وفي الحالات التالية:

- أ. وجود نسبة كبيرة من الشهداء والجرحى ضمن الفصيل.
- ب. عندما يكون قائد السرية قد صمم معركته الدفاعية لاحتواء العدو وتثبيتته وإدخال العدو إلى موقع تأثير أسلحة الفصائل الأخرى ليتمكن من تدمير قوات العدو.
- ج. إعطاب أو تدمير أسلحة ومعدات الفصيل بنسبة كبيرة لا تمكنها من الاستمرار في المعركة.
- د. تعزيز العدو لقواته في ثغرة الاختراق وعدم تمكن الفصيل من الصمود.
- هـ. وجود نقص حاد في الذخائر وصعوبة إعادة التزويد في الميدان.

19. يولي قائد الفصيل ورقيب الفصيل عناية فائقة في سرعة إخلاء الجرحى والمصابين عندما تحدث إصابات في الجماعات الأمامية، ويفضل أن تتوفر عناصر من جماعة العمق وقيادة الفصيل تندفع من خلال خنادق الاتصال وإخلاء الجرحى برفقة المسعفين المقاتلين.

آلية إدارة المعركة الدفاعية لمستوى فصيل المشاة الألي

20. انتخاب المواقع. تلعب طبيعة الأرض دوراً هاماً في توزيع مواقع الخنادق ومواقع الأسلحة المتوسطة ومخابئ الآليات وملاجئ الجماعات، ولكن القاعدة العامة في توزيع المواقع والخنادق والجماعات هي أن يكون هناك تقاطع للنيران وتغطية واجهات الموقع الآخر ومراعاة العمق ومقتربات العدو والتخفية والمراقبة وميادين الرمي وضمان الإسناد المتبادل وتوفير العمق، وفي ما يلي الأبعاد والمسافات الاستراتيجية لقائد الفصيل:


محظور

- أ. تكون المسافة الفاصلة بين الخنادق من (25 - 40) متراً وحسب طبيعة الأرض.
- ب. تحتل الجماعة موقعاً دفاعياً بواجهة (180 - 200) متر وحسب طبيعة الأرض.
- ج. يحتل الفصيل موقعاً دفاعياً بعرض (600-800) متر وحسب طبيعة الأرض.
- د. تكون المسافة الفاصلة بين خنادق قادة الجماعات الأمامية حوالي (180) متر.
- هـ. تبعد جماعة العمق عن الجماعات الأمامية مسافة كافية من (300-400) متر وتعتبر هذه المسافة مناسبة من أجل تحقيق الاسناد المتبادل مع الجماعات الأمامية بالبنادق وقد تزيد عن ذلك أو تقل عندما تسمح طبيعة الارض ومدى الحاجة الى الاسناد ونوع تسليح العدو.
- و. لكل آلية قتال مخبأ خلف موقع الجماعة بفاصل (300) متر تجنباً لخطر رماية مدفعية العدو المباشرة للموقع ولها من (2 - 4) مواقع رمي أمامية.
- ز. لكل جماعة ملجأ إسمنتي محصن يتصل بجميع الخنادق بواسطة خندق اتصال.
- ح. يزرع حقل ألغام حماية على مسافة (80 - 200) متر أمام الخنادق الأمامية من قبل أفراد المشاة وبعمق (120) متر ويراعى مسافة رمي القنابل اليدوية عند زرع حقل الحماية وتحديدات الارض.
- ط. عدد المراقبين على مستوى فصيل المشاة الآلي (5) مراقبين في موقع الفصيل بمعدل نقطة مراقبة لكل جماعة بالإضافة الى نقطة مراقبة قائد الفصيل ونقطة مراقبة أسلحة الإسناد بصورة مستمرة، مزودين بمنظار مركب على قاعدة وأجهزة رؤية ليلية، وهم قائد الفصيل ورفيق الفصيل وقادة الجماعات الثلاثة. يبقى قائد الفصيل وقادة الجماعات أو نوابهم في وضع المراقبة بصورة مستمرة بحيث يكون كل موقع جماعة يشكل نقطة مراقبة وكذلك مواقع الأسلحة المتوسطة الأخرى. تمثل كل آلية نقطة مراقبة عندما تكون خارج المخبأ للاستفادة القصوى من الوسائل والإمكانيات المتوفرة في الآلية. يراعى قائد الفصيل أوقات الاستراحة وتوزيعها على أفراد فصيله بحيث يكون في كل موقع عدد كافٍ من أفراد المراقبة لتجنب المفاجأة من العدو.
- ك. تكون آلية قتال قائد الفصيل في المخبأ بالقرب من موقع ملجأ قائد الفصيل ولها مواقع رمي أمامية.
- ل. تستطيع الجماعات التعامل مع العدو من أي اتجاه من خلال خندق الاتصال المحيط بالموقع من الجوانب ومن خلال فتحات الرمي الموزعة على طول خندق الاتصال.
- م. تثبت الرشاشات المتوسطة على قاعدة يتم تركيب المنصب الثلاثي عليها بحيث يُعطى قوس المسؤولية بواسطة أداة تحديد الارتفاع والانحراف.

محظور


ن. الشكل رقم (22) يبين مثال على موقع دفاعي لجماعة أمامية، الشكل رقم (23) يبين مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق، ويبين الشكل رقم (24) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي.

س. تكون جميع الخنادق غير ظاهرة على السفوح الأمامية ومخفية ومموهة حسب طبيعة الأرض ويتم تمويهها من الأعلى.



الشكل رقم (22) مثال على موقع دفاعي لجماعة أمامية

محظور



الشكل رقم (23) مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق

س. يتم تحضير عدد من الخنادق للجماعات الأمامية عند انسحابها وتراجعها لموقع جماعة العمق.

٤. توجد مواقع رمي لنفايات الجماعات الأمامية ضمن موقع جماعة العمق.

21. تنفيذ الدفاع.

أ. وضعية الفصيل قبل هجوم العدو.


- (1) ناقلات الأفراد في المخابئ مذكّره ومجهزة ويمكن أن تقوم ناقله منها بدور الدفاع الجوي في حال وجود نقص في وحدات الدفاع الجوي.
- (2) جميع الأفراد داخل ملجأ الجماعة.
- (3) جميع الأسلحة موزعة في الخنادق المخصصة لها.
- (4) قائد الفصيل ورقيب الفصيل وقادة الجماعات يتناوبون اليقظة.

محظور

- (5) تؤمن خنادق قادة الجماعات ورقيب الفصيل ومخبأ الناقلات باتصال سلكي مع قائد الفصيل، ويؤمن قائد الفصيل باتصال سلكي ولاسلكي مع قائد السرية/ فريق القتال.
 - (6) جميع الخنادق مموهة بشباك تستر حسب طبيعة الأرض.
 - (7) في حال وجود أسلحة المدمر د ملحقة، يتم توزيعها على جوانب الفصيل أو في الفجوة بين الجماعات وحسب طبيعة الأرض.
 - (8) يتم اللجوء إلى الاتصالات اللاسلكية حال انقطاع الاتصالات السلكية.
 - (9) في حال وجود ضابط رصد، ينتخب موقع خندقه يمين أو يسار مواقع الجماعات ولا يكون ضمن الموقع.
 - (10) تكون جميع الرشاشات والأسلحة الرئيسة بحالة تسديد على نقطة المرجع وحسب بطاقة المدى للسلح.
 - (11) يتم توزيع ذخائر الخط الأول في الخنادق مع أسلحتها.
 - (12) يكون جميع أفراد الفصيل بلباس المعركة كاملاً.
- ب. وضعية الفصيل عند بدء تعرض العدو.

- (1) يتواجد جميع أفراد الفصيل في خنادقهم داخل الملاجئ.
- (2) تبقى ناقلات الأفراد في المخابئ وحتى وصول العدو لمسافة (4) كم أو ظهوره على خط البدء.
- (3) جميع أسلحة الفصيل بحالة استعداد للرمي بالأمر.
- (4) الاتصالات اللاسلكية لقائد الفصيل ورقيب الفصيل بوضعية الاستقبال.
- (5) يتواجد الأفراد بالملاجئ أثناء فترات القصف المدفعي، وأثناء القصف الجوي المعادي.
- (6) استمرار المراقبة وتمرير المعلومات بالصوت لقائد الفصيل والتأكد من أن جميع الأفراد يتلقون معلومات القتال.

محظور



الشكل رقم (24) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي

محظور

جـ. المعركة الدفاعية للفصيل. تجري المعركة الدفاعية المباشرة بشكل رئيس في المواقع الدفاعية للفصائل، حيث يكون تركيز الأسلحة المباشرة في الجماعات، ليوافق الفصيل قوة العدو المتفوقة (2-3) مرات أو أكثر لإحداث أكبر خسائر في قوة العدو المقتحمة، ولتحقيق ذلك يقوم قائد الفصيل بإجراء المناورة المناسبة بقدراته الذاتية لهزم العدو كما يلي:

- (1) تتم المناورة بالأفراد أو الرشاشات الخفيفة والمتوسطة وأسلحة المدمد باتجاه العدو المقتحم باستغلال الخنادق الجانبية وخنادق الاتصال ومواقع الرمي الممهدة مسبقاً في الأمام أو على إجناب موقع الفصيل، في حالة المشاة الآلية وعند وجود ناقلات الأفراد المدرعة أو آليات قتال المشاة، تتحرك الآليات المقاتلة من المخابئ إلى مواقع الرمي بأمر قائد الفصيل وعبر الاتصال السلبي عندما تكون الظروف مناسبة لحركتها.
- (2) يتم رمية الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من الخنادق بوضعية التسديد على العدو المقرب باستخدام الأقواس الثابتة في الانحراف والارتفاع والرجوع إلى نقاط المرجع في بطاقة المدى وضمن أقواس الرمي المحددة مسبقاً.
- (3) تعباً الذخيرة للرشاشات وصواريخ مقاومة الدبابات على منصات الإطلاق، وتكون بحالة استعداد للرمي بالأمر.
- (4) يبقى بقية الأفراد حاملو البنادق داخل الملاجئ في انتظار صدور الأمر بالاشتباك عندما تنتهي الظروف ويصل أفراد العدو إلى المديات المؤثرة لأسلحتهم من خنادق القتال أو فتحات الرمي المخصصة في خنادق الاتصال.
- (5) يتواجد جميع الأفراد في الملاجئ عند بدء القصف المدفعي أو الجوي المعادي ويكون أطقم آليات المشاة في ناقلات الأفراد المدرعة استعداداً لإخراج المدرعة من الملجأ والاشتباك في الاتجاه والموقع الذي يحدده قائد الفصيل.
- (6) بصور الأمر تحتل آليات الفصيل مواقع رمي أمامية أو جانبية طبقاً للموقف بحيث تستطيع منه مشاغلة الأهداف أمام (ح أ م) ضمن قوس المسؤولية وتشترك مع العدو المتقدم طبقاً لأوامر ضبط الرمي وبطاقة المدى.
- (7) تحتل آلية الجماعة التي في العمق موقع رمي تستطيع منه مشاغلة الأهداف أمام (ح أ م).

22. مراحل المعركة الدفاعية. تبدأ المعركة الدفاعية للفصيل عند وصول العدو ضمن مدى أسلحة الفصيل المؤثرة وعليه يأخذ قائد الفصيل قراره بأوامر ضبط الرمي حسب الأولويات وتنفيذ المعركة الدفاعية حسب المراحل التالية:

محظور

أ.

مرحلة وصول العدو إلى مدى أسلحة المدمر لفصيل المشاة الآلي.

- (1) تكون آليات القتال المدرعة هي المعنية بالتعامل مع قوات العدو بسبب قدرتها على تدمير آليات العدو وعلى أقصى مدى مؤثر.
- (2) تتناوب آليات القتال المدرعة الرمي حسب أوامر قائد الفصيل وتصميمه للمعركة وأوامر ضبط الرمي، ويكون هذا التناوب الذي يسيطر على الرماية و رقيب الفصيل الذي يسيطر على الحركة.
- (3) كمثال قد يحتاج العدو لقطع مسافة (4000) متر بسرعة قتال (16) كم في الساعة نحو (15) دقيقة وهذا يعطي الفصيل فرصة رماية عدة صواريخ المدمر بنسبة إصابة قد تنخفض إلى 50% بسبب العامل النفسي والقصف المعادي مما يعني ضرورة تدمير 3 دبابات/ ناقلات أفراد معادية على أقل تقدير.
- (4) تبدأ الآليات رمايتها حسب أولوية دخول آليات العدو إلى أقواس مسؤولية آلية القتال (بطاقة المدى) وحسب أولويات الأهداف التالية:
(أ) التركيز على الأهداف ذات الأهمية القصوى وهي آليات الهندسة ثم آليات القيادة.

(ب) أفراد العدو المترجلين من الآليات المدمرة أو المعطوبة.

(ج) آليات العدو المقاتلة كالدبابات وناقلات الأفراد المدرعة والآليات خفيفة التدريب كآليات المدمر.

ب.

مرحلة وصول العدو إلى مسافة 2000 متر وقبل حقل ألغام الحماية.

- (1) تنضم الرشاشات المتوسطة إلى أسلحة الناقلات بمشاعلة العدو.
- (2) يتم التركيز على رماية أفراد العدو المترجلين من الآليات المعطوبة وآلياته خفيفة التدريب.
- (3) يبقى جميع الأفراد من حاملي الأسلحة ذات المدى أقل من مسافة حقل ألغام الحماية في الملاجئ ويقومون بنقل الذخيرة للأسلحة المتوسطة (الرشاشات).
- (4) يبرز دور قائد الفصيل وتصميمه للمعركة وتنفيذ خطته الدفاعية خلال هذه المرحلة.

ج.

مرحلة وصول العدو إلى حقل الحماية. وهي الفرصة الأثمن للفصيل المدافع لاستغلالها

وإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في قوات العدو المقتحمة.

محظور

(1) سيقوم العدو بدفع آليات الإسناد الهندسي للتعامل مع حقل الألغام وفتح الثغرات. وقد يكون حقل الحماية حقلاً مختلطاً وذلك لتغير مفاهيم الاقتحام حيث لم يعد الاقتحام راجلاً فقط.

(2) في هذه المرحلة وعلى هذا المدى ستتضمن الرشاشات والقوافف والهاون للأسلحة التي تقوم بالمشاغلة بالرمي على العدو.

(3) تركز جميع الأسلحة على العدو في منطقة حقل الألغام لحرمانه من حرية العمل في فتح الثغرة، من خلال التركيز على آليات الهندسة التي ستندفع أمام القوة المقتحمة، (وفي هذه المرحلة يركز قائد السرية والكتيبة جهد الإسناد المدفعي على قوات العدو التي أبطأت السرعة لاجتياز حقول ألغام الحماية).

د. مرحلة ما بين حقل ألغام الحماية (ح أ م م). وفي هذه المرحلة تفتح نيران جميع أسلحة الفصيل ويجب استغلال هذه المرحلة بسبب توقف رماية المدفعية المعادية.

(1) يركز جميع الأفراد نيران أسلحتهم المؤثرة على قوات العدو بسيطرة من قادة الجماعات/ الأقسام، ويسيطر قائد الجماعة على أوامر ضبط الرمي باستخدام إشارات متفق عليها مسبقاً وكذلك بالصوت.

(2) تتميز هذه المرحلة بضعف الفصيل في مجال مقاومة الدبابات حيث تنعدم فرصة إصابة الأهداف بواسطة صواريخ الـ م د المتوسطة دون مدى 1000 متر. ويستخدم في هذه المرحلة صواريخ الـ م د قصيرة المدى. يجب أن تكون الآليات قد ارتدت إلى الخلف لمسافة كافية لإدخال العدو ضمن المدى المؤثر. كما يتم الاستفادة من أسلحة الـ م د المتوفرة للفصيل.

(3) تساعد الآليات الأفراد المدافعين برماية الرشاشات المحورية، كما تقوم أعداد الرشاشات المتوسطة بالتركيز على الأهداف الهشة والتي يمكن التأثير عليها.

(4) إذا وجد العدو مقاومة كبيرة من قبل أسلحة الـ م د سيقوم بالترجل قبل وصوله للأهداف وفي هذه الحالة سيتعامل أفراد الفصيل مع مشاة العدو فرد لفرد، والأفضلية في هذه الحالة للأفراد المدافعين بسبب الحماية المتوفرة في الخنادق.

هـ. مرحلة وصول العدو إلى مسافة 150 متر من (ح أ م م).

(1) لضمان استمرار القتال عبر عمق الموقع الدفاعي تتراجع الآليات بأمر من قائد الفصيل إلى الموقع البديل مع استمرار الرماية (نار وحركة) وذلك لعدم جدوى استخدام أسلحة الآلية ضمن المسافات القريبة جداً وللاستفادة القصوى من أسلحتها.

محظور

(2) يستمر أفراد الفصيل بالرماية المؤثرة على قوات العدو مستغلين رميات أسلحة الناقلات.

(3) يتمسك المدافعون بالمواقع الدفاعية والقتال من خلال خنادقهم كون هذه المرحلة هي الأكثر في صالحهم، فالعدو بدون إسناد مدفعي وهو مكشوف وقريب جداً ولذلك فهذه هي فرصة لإيقاع الخسائر البشرية.

القتال على الهدف (قتال الخنادق).

(1) تستخدم القنابل اليدوية الدفاعية من قبل الأفراد المدافعين ضد أفراد العدو لإيقاع الخسائر.

(2) سوف يسعى المهاجم إلى الوصول إلى خنادق المدافعين بكل قوة وهنا تبدأ مرحلة الالتحام والقتال القريب بالبنادق والحراب.

(3) يقوم أفراد الفصيل في الخنادق المتأثرة بالتراجع من خلال خنادق الاتصال تحت حماية الخنادق غير المتأثرة والخنادق الخلفية.

(4) يقوم أعداد الرشاش المتوسط بإخلائه إلى الموقع البديل من خلال خندق الاتصال إذا تعذر صموده في الموقع بسبب ضغط العدو الشديد وإصراره، وذلك لعدم الاضطرار لتركه للعدو، وللاستفادة منه في استمرار القتال.

(5) يتراجع رقيب الفصيل من خلال خندق الاتصال إلى موقع القيادة البديل وينضم لجماعة العمق.

(6) تشاغل جماعة العمق قوات العدو من خلال الفجوة والجوانب بما لا يؤثر على المواقع الأمامية وحسب بطاقات المدى للأسلحة.

(7) يقوم الأفراد المتراجعون بالرماية على قوات العدو التي نجحت بالوصول إلى الخنادق من خلال فتحات الرمي في خنادق الاتصال.

(8) تكون الحركة سريعة جداً عبر خنادق الاتصال.

ز. يتم تراجع الجماعات المتأثرة من خلال خنادق الاتصال مع استمرار مشاغله بقتال نار وحركة تحت إسناد كثيف من الآليات المقاتلة، حيث يتم الانسحاب على مرحلتين المرحلة الأولى خلال خندق/ خنادق الاتصال والمرحلة الثانية إلى موقع جماعة العمق.

ح. تستهلك كميات الذخيرة بنسبة 50 % من مجموع ذخيرة الخط الأول ويبقى مع الأسلحة كميات الذخيرة المتبقية في المراحل اللاحقة.

ط. مرحلة استعادة الخنادق المحتلة.

(1) بمجرد إخلاء الخنادق المتأثرة تبدأ جماعة العمق بالإضافة إلى آليات القتال التي

محظور

تراجعت إلى مواقع الرمي المخصصة في العمق بالرماية المكثفة والمركزة على مواقع قوات العدو لإجباره على إخلائها.

(2) تقوم جميع الخنادق التي لم يتم إخلؤها بالرمي على قوات العدو لإجباره على إخلاء الموقع.

(3) تساند بقية المواقع سواء كانت المواقع البديلة أو مواقع الأفراد المتواجدون في خنادق الاتصال بالرمي على أفراد العدو.

(4) يتزامن هذا مع النيران المقدمة من قبل فصيل العمق ونيران المدفعية وأسلحة الـ م د المتوفرة على مستوى السرية/ فريق القتال.

(5) يبقى الأفراد غير المتأثرين في خنادقهم ويعيدون توجيه رمايتهم حسب مواقع العدو ثم يقومون بالرماية على قوات العدو لإجباره على تركها وإخلائها.

ي. بمجرد تراجع الجماعات الأمامية وانضمامها لجماعة العمق تصبح المعركة لقائد السرية/ فريق القتال الذي يقوم بما يلي:

(1) يعدل مواقع الفصائل غير المتأثرة ويأمر بتكثيف الرماية على قوات العدو التي اخترقت.

(2) قد يعزز الفصيل المتأثر بالأفراد أو الآليات المقاتلة لضمان تمسكه بالموقع الدفاعي.

(3) يستخدم قائد السرية/ فريق القتال جميع مصادر النيران المتوفرة له سواء أسلحة الـ م د أو برماية مدفعية من خلال ضابط الرصد الملحق به.

عمليات التراجع


23. عمليات التراجع هي نوع من العمليات الدفاعية التي تتضمن حركة منظمة بعيداً عن العدو. قد يفرض العدو هذه العمليات أو قد يقرر القائد تنفيذها بشكل طوعي. ينفذ فصيل المشاة الآلي عمليات التراجع كجزء من قوة أكبر. إن الأشكال الثلاثة لعمليات التراجع هي: الانسحاب، الإعاقة والتقهقر. أ. الانسحاب. هي عملية مخطط لها تحدث عندما تقطع قوة ما التماس مع العدو لإعادة تموضع نفسها لمهمة أخرى.

(1) الانسحاب دون ضغط من العدو. قد ينسحب الفصيل في مثل هذا النوع من الدفاع كجزء من الجسم الرئيس أو يعمل كقوة متروكة في التماس. تستخدم وحدات القوة المتروكة في التماس لخداع العدو بجعله يظن بأن كل القوة لا تزال في الموقع. وكدليل عام تتكون القوة المتروكة في التماس من حوالي ثلث قوة الجسم الرئيس ونصف القوة

محظور

النارية للجسم الرئيس. وعندما يتحرك الفصيل مع الجسم الرئيس فإنه يكون عادة تحت سيطرة قائد فريق القتال/ السرية.

(2) الانسحاب تحت ضغط العدو. ينفذ الفصيل الانسحاب بتطبيق النار والحركة/ المناورة. يقطع الفصيل الاشتباك مع العدو بواسطة المناورة إلى الخلف، انظر الشكل رقم (25). يتم سحب أقسام الأفراد أو الجماعات أو ناقلات القتال المدرعة التي ليست في تماس مع العدو أولاً لتوفير نيران إخماد، والسماح لأقسام الأفراد، أو الجماعات أو الناقلات التي ليست في تماس مع العدو بالانسحاب.



الشكل رقم (25) تنفيذ القفزات إلى الخلف

(3) قطع الاشتباك. بناءً على الأوامر من قائد مجموعة القتال، يقرر قائد فريق القتال/ السرية إلى متى يحتفظ بالمواقع الدفاعية. قد يكون من الضروري لفريق القتال/ السرية أن يبقى ويقاتل لأطول فترة ممكنة، أو يقطع الاشتباك وينتقل إلى مواقع متعاقبة. (أ) تعد النار والحركة إلى الخلف هي الأسلوب الأساس لقطع الاشتباك. يتم استخدام جميع النيران المتوفرة لإبطاء العدو والسماح للفصائل بالحركة بعيداً. قد

محظور

يحرك القائد فصائله ويحشد النيران لإيقاف أو إبطاء تقدم العدو قبل بدء الحركة بعيداً عن العدو. يكون تسلسل النار والحركة إلى الخلف كما يلي:

(أ أ) يتم تأسيس قاعدة الإسناد لتغطية الوحدات الفرعية التي تتحرك بعيداً عن العدو.

(ب ب) تقطع الوحدات الفرعية التماس مع العدو وتقوم بالمانورة إلى مواقعها التالية وتؤسس قاعدة الإسناد لتغطية حركة الوحدات الأمامية إلى الخلف.

(ج ج) يتم تكرار النار والحركة إلى أن يتم قطع التماس مع العدو، ينفذ الفصيل اجتياز خطوط مع وحدة أخرى، أو يكون الفصيل في موقع ليستأنف دفاعه.

(ب ب) تختلف التعبئة التي يستخدمها الفصيل لقطع الاشتباك مع العدو حسب طول مدة انفتاح الفصيل، خطة القائد لقطع الاشتباك، ومتغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية). تنطبق الأعمال التالية في جميع الحالات:


(أ أ) تستفيد الوحدات الفرعية أكثر ما يمكن من القوة النارية لناقلات القتال المدرعة لتغطية الحركة إلى الخلف.

(ب ب) تتراجع الناقلات من الموقع إلى موقع آخر يوفر التخفية والتستر، وتتحرك تاركَةً معلماً أرضياً واحداً بين الآلية والعدو.

(ج ج) تبقى أسلحة البرج موجهة باتجاه العدو.

(د د) تعزز الحركة السريعة، وقاعدة الإسناد الفاعلة ميزة قابلية الحركة وهي جميعها حيوية لقطع الاشتباك الناجح.

(ج ج) عندما يستخدم الفصيل ناقلات القتال المدرعة وجماعات البنادق في مواقع منفصلة، يجب أن تكون نقاط الركوب للفصيل والطرق التي تم انتخابها من قبل قد أجري التجارب عليها إذا توفر الوقت، وأن يتم عمل توقيتات للحركة عليها. يجب أن يتم اختيار المواقع المستورة للآليات وجماعات البنادق للسماح بإعادة تحميل سهلة حتى في ظروف الرؤية المحدودة في نقطة الركوب. يجب أن يتأكد القادة من أن أفرادهم يعرفون مكان نقطة الركوب، مكان الآلية والطرق إلى النقطة. يمكن أن تكون نقطة ركوب الفصيل بالقرب من موقع جماعة المشاة أو بالقرب من موقع الناقلة، أو بين الموقعين، انظر الشكل رقم (26).



الشكل رقم (26) أنواع نقاط إعادة تحميل الفصيل

(د) أساليب قطع التماس. عندما تكون قوة المشاة منفصلة عن آليات القتال

المدرعة، تستطيع قوة المشاة قطع التماس بوحدة من الطرق المبينة تالياً:

(أ أ) قطع التماس في وقت واحد. تقوم الجماعات عندما تقطع التماس

في وقت واحد بالتجمع والحركة كقوة واحدة إلى نقطة الركوب باستخدام

أساليب حركة مناسبة. يفضل قطع التماس في وقت واحد عندما:

(أ أ) تكون الحركة السريعة حاسمة.

(ب ب) يكون لدى القوة التي تقوم بقطع التماس نيران حماية

كافية.

(ج ج) لم يقم العدو بمحاصرة جماعات البنادق، أو لا يستطيع

الرمية عليها بفاعلية.

(د د) توجد موانع لإعاقة العدو.

(ب ب) قطع التماس بحجم الجماعة أو القسم. عندما يتعين على فصيل

البنادق تغطية حركتها، فإنها تستخدم الأسلوب المناسب بناءً على ضغط

العدو. يوفر قطع التماس بحجم الجماعات أكبر سيطرة بعض الشيء،

ولكنه يكشف أفراداً أكثر للعدو، بينما يقلل قطع التماس بحجم الأقسام من

السيطرة بعض الشيء، ولكنه يكشف أفراداً أقل للعدو.

محظور

(ج ج) قطع التماس باستخدام الآليات. عندما يتم استخدام الناقلات المدرعة وجماعات البنادق في نفس الموقع، تتحرك الجماعات عادة إلى نقطة إعادة الركوب فيما توفر الناقلات قاعدة النيران. ثم تتحرك الناقلات بسرعة إلى نقطة إعادة الركوب، وتلتقي مع جماعات البنادق، تقوم بتحميلهم، ثم تتحرك إلى موقعها التالي. تستخدم الجماعات أساليب قطع التماس التي تم بحثها سابقاً. يكون الأسلوب المنتخب مفروضاً من قبل موقف العدو، الأرض وقدرة أطقم الآليات المقاتلة للعمل كقاعدة نيران، ونوع وكمية نيران العدو. وبسبب قابلية حركة ناقلات القتال المدرعة، والحماية ضد نيران الأسلحة الخفيفة، وشظايا قذائف المدفعية، فإنه من الأفضل لجماعات المشاة (عند انفتاحها) أن تقطع الاشتباك أثناء تغطيتها من قبل الناقلات. إذا لم تكن الناقلات في موقع يسند قوة المشاة بالنيران أو كانت قوة المشاة مشتبكة بشدة، فإن الناقلات قد تقطع التماس أولاً ثم تتحرك إلى موقع يسمح لها بمساعدة جماعات المشاة في قطع التماس. ومهما كان الأسلوب المستخدم، فإن آليات القتال المدرعة تستطيع قطع التماس باستخدام قطع متزامن للاشتباك، أو باستخدام قطع التماس بحجم الآلية أو القسم.

(أ أ) قطع التماس باستخدام الآليات في نفس الوقت. عندما تقطع ناقلات القتال المدرعة التماس في نفس الوقت، فإنها تتحرك كفصيل بأسرع ما يمكن. يستخدم هذا الأسلوب عادةً عندما تتم تغطية الناقلات من قبل قوة أخرى وتكون السرعة هي العامل الحاسم. وإذا تم تحميل الجماعات يتحرك الفصيل بأكمله مستخدماً أساليب الحركة إلى موقع محدد من قبل القائد. وإذا كانت الجماعات منفتحة تتحرك الناقلات إلى نقطة الركوب لالتقاطهم، أو قد تهاجم العدو بالنيران من موقع جديد للسماح لفرق النيران بقطع التماس.

(ب ب) قطع التماس بواقع الآلية أو القسم. عندما يتعين على ناقلات القتال المدرعة أن تغطي قطعها لالتماس بنفسها، فيمكن ترك ناقلة أو اثنتين أو ثلاثة في الموقع كقاعدة نيران بينما تتحرك باقي الناقلات إلى الخلف. يجب أن تغطي الناقلات

محظور

الباقية في الموقع كامل منطقة العمليات إلى أن تصل الآليات المتحركة إلى مواقع تستطيع استخدامها كقاعدة ليران.

- ب. الإعاقة. الإعاقة هي شكل من أشكال عملية التراجع تقوم فيها القوة التي تحت ضغط العدو بمقايسة الأرض بالوقت، من خلال إبطاء زخم العدو وإيقاع أكبر قدر من الخسائر في العدو دون أن تكون مشتبكة بشكل حاسم. تكون الاعتبارات المشمولة في التخطيط والتنفيذ للإعاقة على مستوى الفصيل نفسها كما في العمليات التعرضية التي تستخدم القفزات. هناك نوعان من الإعاقة يستطيع فصيل المشاة الآلي استخدامها وهما: الإعاقة من مواقع متبادلة والإعاقة من مواقع متعاقبة.
- ج. التقهقر. تنفذ الوحدات التقهقر عندما لا تكون في تماس مع العدو. تتقهقر الفصائل والجماعات كجزء من وحدة أكبر باستخدام أساليب الحركة النموذجية.

الانسحاب

24. الانسحاب مرحلة من مراحل الحرب وتعتبر من العمليات الدفاعية إلا أنها تشتمل على الأعمال التعرضية إذا كانت مصممة لتدمير قوات العدو بواسطة المناورة التعرضية وقوة النار.

25. ففي عمليات الانسحاب يحاول العدو الذي يلاحق القطعات المنسحبة اكتساح واختراق هذه القطعات بكل وسائله لكي يحول الانسحاب المنظم إلى انسحاب غير منظم، لذا فمن المهم جداً عند إجراء الانسحاب أن تحتفظ القطعات دائماً بتوازنها.

26. إن الظروف المحيطة التي يجرى فيها الانسحاب كثيراً ما تكون غير مناسبة، إذ يحتمل أن يكون الموقف الجوي غير ملائم وأن المبادأة قد أصبحت إلى حد كبير لجانب العدو بالإضافة إلى احتمال تأثير معنويات القطعات المنسحبة نسبياً، وعليه يجب أن يكون قصد القائد هو الانتقال بالقوة من المواقع الحالية إلى المواقع الدفاعية الجديدة بأقل خسائر ودون تدخل من العدو.

27. أسباب الانسحاب. يجرى الانسحاب لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- أ. لتغلب العدو على قواتنا.
- ب. لتجنب خوض معركة تحت ظروف تعبوية غير مناسبة.
- ج. لجر العدو إلى مواقع غير مناسبة.
- د. للتناسق مع حركة القوات الصديقة (الجانبية).

محظور

28.

مبادئ الانسحاب. عند التخطيط لعملية الانسحاب يجب مراعاة المبادئ التالية:

- أ. المرونة. تعني القدرة على معالجة المواقف الطارئة ويساعد على تحقيقها إبقاء القوات متوازنةً والاحتفاظ باحتياط مناسب طيلة العملية ومعرفة الخطة من قبل جميع القادة واستغلال كافة وسائل الاتصال لتمرير الأوامر والتعليمات.
- ب. البساطة. تعتبر البساطة مفتاح نجاح عملية الانسحاب، كما إنها تساعد على فهم وتنفيذ وتعديل الخطة إذ إن تعقيد الخطة يعتبر سبباً كافياً لفشلها.
- ج. العمل التعرضي. الانسحاب عملية دفاعية يحرص القائد خلالها على منع أي عمل يمس قصده ويستغل فرص التعرض الممكنة كالهجمات المعاكسة السريعة، الكمائن، عزل عناصر العدو الأمامية، الدوريات المقاتلة خلال محور تقدم العدو، إن هذه الأعمال تسبب إرباك العدو وإعاقة تقدمه كما أنها توفر الوقت.
- د. المفاجأة والأمن. لتحقيق هذا المبدأ يجب إبقاء الانسحاب سرياً واستمرار الأعمال العادية مع وضع خطة خداع مثل إبراز نشاطات غير عادية في قطاع آخر، ويجب أن لا يعلم أحد الخطة قبل بدء الانسحاب سوى أولئك الذين بحاجة لمعرفتها.
- هـ. المعنويات. من أهم العوامل التي تساعد على إدامة المعنويات في الانسحاب القيادة الهادئة الجريئة، وجود القادة في الأمام، الضبط العالي، استمرار الإدارة الجيدة على أن تتضمن إخلاء الخسائر، إعلام جميع الرتب عن مجرى الأمور عند بدء الانسحاب وخاصة القطعات الخلفية حيث تنتشر الإشاعات، استغلال الفرص للعمل التعرضي، اتجاه العدو، وجود القادة حيثما يكون الموضع حرجاً وإصرارهم على تنفيذ دورهم كما جاء في الخطة على الرغم من الارتباك وعدم وضوح الموقف.
- و. السيطرة. تمارس السيطرة بواسطة الأوامر الواضحة، تحديد الأوقات الرئيسية، تنسيق التدميرات، السيطرة على السير وإدامة الاتصالات الجيدة والتدريب الجيد واستخدام نقاط الضبط.

تنظيم القوات في الانسحاب

29.

قد تنظم القوة المنسحبة على النحو التالي:

- أ. قوات ساترة أو حرس مؤخرة.
- ب. حرس الأجنحة.
- ج. المواقع المتوسطة.
- د. الموقع الدفاعي الرئيس.
- هـ. الاحتياط.

30. يمكن تقسيم مراحل عملية الانسحاب إلى مرحلتين هما:

أ. مرحلة التخطيط. يجب أن تحضر خطة الانسحاب مبكراً كلما أمكن ليتمكن قادة الوحدات الفرعية من القيام بالكشف والتحضير، ويجب على القادة عند التخطيط لعمليات الانسحاب أن يأخذوا بعين الاعتبار النقاط التالية:

(1) الأرض والطقس.

(2) موقف العدو.

(3) موقف قواتنا.

(4) الوقت والمسافة.

ب. مرحلة التنفيذ (إجراء الانسحاب).

(1) عند تنفيذ عملية الانسحاب يجب أن تراعى الاعتبارات التالية:

(أ) إيقاع أكبر الخسائر في العدو.

(ب) استغلال أية حسنات في طبيعة الأرض.

(ج) المحافظة على حرية العمل.

(د) الاحتفاظ بسيطرة مركزية مع تنفيذ لا مركزية.

(2) التوقيتات. تعتبر التوقيتات الصحيحة ضرورية لنجاح السيطرة على الانسحاب

وتنسيق الحركة للخلف وهناك توقيتات رئيسة يجب وضعها باستمرار ويمكن وضع

بعض التوقيتات الإضافية، والتوقيتات الرئيسية هي:

(أ) وقت الحرمان. هو الوقت الذي يجب حرمان العدو من موقع ما حتى

حلوله وعلى هذا الأساس يضع القائد خطته.

(ب) الوقت الذي لا حركة قبله إلا لقسم الكشف. هو الوقت الذي يمنع فيه

تحريك أي قوات من الموقع الحالي قبل حلوله ويستثنى من ذلك جماعة الكشف

التي تذهب لكشف وتخطيط الموقع التالي:

(ج) عند تحديد التوقيتين أعلاه على القادة اعتبار العوامل التالية:

(أ) القوة اللازمة لحرمان العدو من الموقع الحالي حتى الوقت

المطلوب.

(ب) الوقت اللازم لانسحاب القطعات من الموقع الحالي.

(ج) درجة السرية المطلوبة.

محظور

- (د) التوقيتات الإضافية. قد تحدد كل أو بعض التوقيتات الإضافية التالية:
- (أ أ) وقت البدء بالتخفيف. هو الوقت الذي يمكن للفصائل الامامية البدء بالتخفيف عند حلوله ويتعلق هذا الوقت بانسحاب فصيل العمق من السرية الامامية ويجب ملاحظة الفرق بين هذا الوقت والوقت الذي لا حركة قبله للخلف، لأن الأخير يخص انسحاب الأسلحة المساندة والنقلات غير الضرورية.
- (ب ب) الوقت الذي يخلى فيه الموقع نهائياً. يعطى هذا التوقيت عادة بعد وقت الحرمان على مجموعة القتال/ الكتيبة وذلك لتنسيق انسحاب جماعات المؤخرة.
- (ج ج) وقت اجتياز خط معين. وهو الوقت الذي يجب أن تكون فيه كافة الوحدات الفرعية قد اجتازت خطاً معيناً خلف الموقع الذي سيتم إخلاؤه.

تسلسل الانسحاب

31. تسلسل انسحاب سرية.

- أ. في عمليات الانسحاب الليلي تنسحب الفصائل الأكثر تماساً مع العدو بعد أن تنسحب الفصائل الخلفية والهدف من ذلك هو أن تبقى الواجهة الامامية في انشغال دائم حتى الدقيقة الأخيرة، أما في الانسحاب النهاري فتنسحب الفصائل الامامية تحت تغطية فصيل العمق أولاً ثم ينسحب فصيل العمق. الملحق "أ" يوضح مخطط انسحاب سرية المشاة.
- ب. تسلسل الحوادث في انسحاب السرية ليلاً كما يلي:

- (1) كشف الموقع الجديد والممرات.
- (2) انسحاب الآليات غير الضرورية.
- (3) انسحاب فصيل واحد أو أكثر.
- (4) تخفيف الفصائل المتبقية.
- (5) انسحاب القطعات المتبقية.
- (6) الحركة إلى الموقع الجديد واحتلاله.

32. السيطرة.

- أ. عام. للتأكد من أن الانسحاب يجري بالشكل الصحيح يجب إبقاء الممرات إلى الخلف خالية لتتمكن المشاة من الانسحاب بسرعة وبعد أن يؤمن ذلك فإن المطلب الأساسي لنجاح

محظور

الانسحاب هو أن يكون قادة الوحدات الفرعية في جميع الأوقات مسيطرين على القطعات التي تحت إمرتهم، وهناك وسيلتان رئيستان لتحقيق ذلك هما:

(1) التوقيتات.

(2) نقاط التفقد والالتقاء.

ب. التوقيتات. خطة الانسحاب بأكملها يجب أن تبنى على توقيتين مهمين من الضروري تنفيذهما بحزم وهما:

(1) الوقت الذي لا حركة قبله إلا لأقسام الكشف.

(2) وقت الحرمان.

ج. نقاط التفقد والالتقاء. تمر القطعات أثناء الانسحاب بعدة نقاط تفقد ونقاط التقاء.

(1) نقطة التفقد. هي المكان الذي تتحرك من خلاله القطعات إلى نقطة الالتقاء، لا تقف القطعات عند هذه النقطة ولكن قائد الوحدة الفرعية يجب أن يبلغ عن إتمام مرور وحدته، نقاط التفقد تكون مطلوبة على مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة والسرية وتكون في مستوى الفصيل إذا كانت مشاة راجلة وتكون للفصائل الأمامية فقط. تدام هذه النقطة بضابط أو ضابط صف كبير واتصال سلكي إذا توفر وان لم يتوفر لاسلكي للوحدات من سرية فما فوق.

(2) نقاط الالتقاء. هي مناطق صغيرة تتوقف فيها الوحدات والوحدات الفرعية وتعيد تنظيمها ككيان مقاتل قبل الاستمرار بالانسحاب. يراعى في نقاط الالتقاء ما يلي:

(أ) يجب أن يتوفر فيها الاتصال السلكي وإن لم يتوفر لاسلكي.

(ب) تخصص لها قوة لحمايتها، فمثلاً في السرية يكون الفصيل الذي يصل أولاً مسؤول عن الحماية إلى أن يتم التقاء السرية وتجميعها للاستمرار بالانسحاب.

(ج) تكون في مواقع جانبية ما أمكن وفي منطقة غير ظاهرة للوضوح للعدو ونيرانه الإزعاجية.

فصيل المشاة في الانسحاب

33. بما أن انسحاب الفصيل هو في الغالب جزء من خطة انسحاب فريق القتال/ السرية، لذا ينبغي على قائد الفصيل فهم القصد من الانسحاب ومغزى التوقيتات الرئيسة وماذا تعني له وواجب الفصيل في عملية انسحاب السرية بأكملها.

محظور

34. على قائد الفصيل معرفة ما يلي قبل الانسحاب (المعلومات):

- أ. من الذي سيأمره بالانسحاب؟
- ب. إلى أي وقت يجب أن يحرم العدو من موقعه؟
- ج. الوقت الذي يكون فيه الفصيل عبر خط معين.
- د. إلى أين يجب أن ينسحب؟
- هـ. الطريق إلى نقطة مراجعة السرية ومنطقة التجمع.
- و. مواقع الوحدات التي سيجري انسحابه من خلالها (إن وجدت).
- ز. خطة انسحاب الدوريات والدبابات المساندة والوحدات على الأجانب.

35. الاستطلاع. يجب أن يقوم قادة الفصائل باستطلاع الطرق إلى منطقة تجمع الفصيل والسرية ويستطلع قادة الجماعات الطرق من مواقع جماعتهم إلى منطقة تجمع الفصيل، وعادة يختار قائد السرية مناطق تجمع الفصائل ونقاط المراجعة عند الضرورة، إن الغرض من ذلك هو منع تداخل الفصائل باختيارهم الأماكن نفسها.

36. الأوامر والإيجاز. يجب أن تتضمن أوامر وإيجاز قائد الفصيل قادة الجماعات ما يلي:

- أ. القصد من الانسحاب.
- ب. واجب الفصيل في عملية الانسحاب وإلى أين ينسحب؟
- ج. التفاصيل الكاملة لتوقيتات الانسحاب والطرق ومواقع الوحدات الأخرى وخطة انسحاب الدوريات.
- د. نقاط المقابلة والالتقاء.
- هـ. التحذير من الإشاعات الكاذبة.
- و. التحذير من ترك الأشياء ذات القيمة للعدو، الذخائر، الأرزاق، الخرائط المرسومة وأي مواد أخرى.

37. آلية انسحاب الفصائل. في عمليات الانسحاب الليلي تنسحب الفصائل الأكثر تماساً مع العدو بعد أن تنسحب الفصائل الخلفية والهدف من ذلك هو إبقاء الواجهة الأمامية في إشغال دائم حتى الدقيقة الأخيرة، أما في الانسحاب النهاري فيكون التسلسل بأسلوب عكسي والأساليب الممكنة لانسحاب الفصائل كما يلي:

محظور

أ. الانسحاب كفصيل كامل.

ب. الانسحاب كجماعات.

38. في مستوى الفصيل وفي الحالات الحرجة خاصة نهاراً، تقوم مجموعة الرشاش بستر مجموعة البنادق ثم تقوم بقفزة أخرى إلى الخلف لستر مجموعة البنادق ولكن يجب أن لا تكون القفزات طويلة لأن السيطرة في هذه المرحلة مهمة جداً ويستخدم الرمي والحركة فقط لتمكين الفصائل الأمامية من قطع التماس وبمجرد أن تحصل الفصائل الأمامية على حرية التحرك، تتحرك إلى الخلف كمجموعات على شكل فصائل. الملحق "ب" يوضح تسلسل الأعمال في الانسحاب.

استخدام ناقلات الأفراد المدرعة

39. تستطيع ناقلات الأفراد حمل المشاة بصورة أسرع وأفضل عند قطع التماس مع العدو، وعند استخدامها مع الدروع يمكن أن تقوم بعمليات الدفاع المتحرك التعرضي بشكل جيد وتستطيع ناقلات الأفراد المدرعة ليلاً أن تؤمن ما يلي:

أ. درجة أكبر من السيطرة نظراً لتوفر المزيد من الاتصالات اللاسلكية.

ب. قطع التماس السريع مع العدو.

ج. تؤمن مرونة أكثر من استخدام الطرق.

40. يتم الانسحاب بناقلات الأفراد المدرعة تماماً كالانسحاب سيراً على الأقدام إلا أنه لا ضرورة للمسير حتى نقطة التقاء الكتيبة للركوب، بل تركب المشاة من نقاط التقاء الفصائل أو السرية حسب الموقف التعبوي ويؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

أ. مدى قرب العدو وقوته.

ب. السرية وخاصة بالنسبة للضوضاء.

ج. الطرق المتوفرة.

د. إمكانية الوقوع في كمائن العدو بسهولة.

هـ. الوقت، ومن الممكن تقصير مدة الانسحاب نظراً لقصر المسافة التي يقطعها الأفراد سيراً على الأقدام.

41. الدوريات. إن الخطر من تسلل العدو يجعل الدوريات ذات أهمية خاصة، يستخدم القادة الدوريات الثابتة لتغطية الفجوات ولإعطاء إنذار مبكر عن حركة العدو وللمحافظة على ممرات الانسحاب خالية من العدو.

42. نهراً.

- أ. يبقى عادة جزء من الرشاشات المتوسطة والهاون والمدم في الموقع إلى أن يتم إخلاؤه مع عمل الترتيبات لانسحاب هذه الأسلحة إلى نقاط التقاء السرايا أو حتى أبعد من ذلك.
- ب. يجب أن تبقى الدبابات وضباط الرصد الأماميين حتى يتم انسحاب آخر عناصر المشاة.

43. ليلاً.

- أ. الرشاشات المتوسطة والهاون كما يجري في النهار.
- ب. أسلحة المدم عدا الخفيفة تنسحب بعد الضوء الأخير مباشرة إذا لم تكن مزودة بأجهزة رؤية ليلية.
- ج. ضباط الرصد الأماميون ينسحبون مع آخر عناصر المشاة.
- د. انسحاب الدبابات من مواقع السرايا الأمامية ليلاً يتطلب نوع من التوازن حسب الموقف الجاري والاعتبارات التالية قبل اتخاذ القرار:

- (1) انسحاب الدبابات قبل المشاة يضر بالمكتومية بسبب صوت حركة الدبابات.
- (2) انسحاب المشاة أولاً وبقاء الدبابات دون حماية المشاة يؤدي إلى المجازفة بتدميرها من قبل العدو.
- (3) الانسحاب معاً أي الدبابات والمشاة في وقت واحد يضر بعامل المفاجأة للصوت الناتج من حركة الدبابات وجذب نيران مدفعية العدو.
- (4) يجب على القادة الموازنة حسب الاعتبارات أعلاه والموقف الجاري وتخصيص ممرات منفصلة لانسحاب المشاة وأخرى للدبابات إذا أمكن ذلك.

احتلال الموقع الجديد

44. قبل إخلاء الموقع الأمامي تتحرك جماعات الاستطلاع إلى الخلف للاستطلاع ولوضع الخطة لترتيب الموقع الجديد. ففي مستوى الفصيل ينفذ هذا الواجب من قبل رقيب الفصيل الذي يرافق جماعة استطلاع السرية ويرافق رقيب الفصيل على الأقل فرد ليعمل كدليل لإرشاد الفصيل لموقعه الجديد.

45. في الموقع الجديد يعمل رقيب الفصيل وفق أوامر قائد جماعة استطلاع السرية وعند وصول الفصيل إلى الموقع الجديد يلتقي رقيب الفصيل والأدلاء بالفصيل وتتم عملية الإرشاد إلى الموقع الجديد للفصيل ويقوم رقيب الفصيل بإيجاز الفصيل عن ترتيب الموقع الجديد.

محظور

التبديل في الخطوط الأمامية

46. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية تتم العملية بناءً على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجرى تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة). تجرى العملية ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

47. لتجنب الفوضى والارتباك، وللتقليل من درجة تعرض القوات أثناء عملية التبديل، يجب وضع الخطط الدقيقة، إجراء التنسيق والاستطلاع بصورة مكثفة. من المفضل دائماً إجراء عمليات التبديل في الخطوط الأمامية ليلاً، أو خلال أوقات الرؤية المحدودة.

48. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجة، ويستطيع تغييرها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

49. أسباب التبديل. فيما يلي الأسباب الرئيسة للتبديل:

أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.

ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.

ج. إعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل مشاة/ مشاة آلية/ دبابات.

د. حشد القطعات لعملية تعرض في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.

50. أنواع التبديل. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت وكما يلي:

أ. من حيث الحجم والصنف.

(1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجماً وصنفاً.

(2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفاً أو حجماً.

ب. من حيث الوقت.

(1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.

(2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

51. مبادئ التبديل

أ. السرية.

محظور

- (1) يمكن إخفاء عملية التبديل عن العدو باستمرار الوحدة الخارجة بالأعمال اليومية العادية، وهذا يشمل الدوريات، والمراقبة والنيران الإزعاجية، والاتصالات اللاسلكية، قد يلزم زيادة نار الإزعاج وحركة الدبابات ونشاط الدوريات.
- (2) التوقيت. من الأسهل إدامة السرية إذا حصل التبديل ليلاً، إلا أن القرار يعتمد على العوامل التالية:

- (أ) مقارنة قيمة الظلام مع إمكانات مراقبة العدو الليلية (بوسائل حديثة).
- (ب) مدى ضرورة سرعة التبديل لوحدة في تماس مع العدو. قد يفرض الموقف سرعة التبديل، ولهذا قد تجرى العملية نهاراً، وباستغلال الدخان، وأية وسائل تساعد على إخفاء العملية، تنطوي هذه العملية على مخاطرة وصعوبة كما أن الوقت المتوفر لاستطلاع القادة يكون قليلاً.
- (ج) ساعات الظلام في الليلة الواحدة يجب اعتبارها، هل تكفي لعملية التبديل أم تلزم ليلة أخرى؟
- (د) إذا كانت السيطرة الجوية للعدو، يفضل التبديل ليلاً، إلا إذا تمكن القائد من حشد قوة كافية من معدات الدفاع الجوي لحماية العملية.

التوازن. ب.

- (1) إن الحاجة للتوازن ضرورية جداً. وهي التي تؤثر على قرارات القائد المتعلقة بالأمن والتوقيتات والسيطرة. إذا كانت الوحدة متوازنة تكون قادرة على رد الفعل السريع خلال التبديل.
- (2) الأمن. يجب التخطيط بعناية للأعمال والإجراءات التي ستتخذ في حال تدخل العدو خلال التبديل، إن التخطيط يشمل إدامة الاحتياط، ونار الإسناد والمراقبة.
- (3) التوقيتات. غالباً ما تكفي ليلة واحدة للتبديل، إلا أنه من الأفضل استغلال الليلة السابقة للتبديل أو التي قبلها لتحريك جماعات المقدمة، وربما بعض المعدات. إذا سمحت الظروف (في حال التبديل خلال ليلتين). يعتمد أسلوب تبديل الوحدات والوحدات الفرعية على الوقت المتوفر والموقف. ويجب المحافظة على قوة وتوازن الدفاع طيلة العملية.
- (4) السيطرة. القاعدة الأساسية هي بقاء القائدين معاً خلال عملية التبديل. قائد الوحدة الخارجة يمارس القيادة حتى يحين وقت تبديل مسؤولية القيادة المحدد، لكنه يبقى حتى يتم إخلاء وحدته كاملة، إلا أنه يستطيع ترك الموقع إذا لزم وجوده في مكان آخر، تبقى تسهيلات ووسائل الاتصال للوحدة الخارجة عاملة حتى تنهي الوحدة الداخلة تأسيس وسائل الاتصال الضرورية للسيطرة، وقد يكون ذلك في موقع جديد للقيادة.

محظور

ج. التنسيق. الجوانب الرئيسية التي تحتاج إلى تنسيق هي كما يلي:

- (1) التوقيتات.
- (2) استخبارات المعركة.
- (3) أمن الاتصالات.
- (4) خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- (5) المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- (6) أسلوب الإمداد.
- (7) مناطق المخابئ الطارئة.
- (8) موقع القيادة وتبديلها.

52. جماعة المقدمة. تتألف جماعه المقدمة على مستوى السرية من قائد السرية وعداء بالإضافة إلى قادة الفصائل وعدائين.

53. واجبات جماعة المقدمة. الواجب الرئيس لكل عضو في الجماعة هو مقابلة نظيره في الوحدة الخارجة، وجمع كل المعلومات والاستخبارات الممكنة لإجراء التبديل بهدوء ونظام وسرعة، تجهيز أعضاء الجماعة قائمة بالنقاط التي تهمهم (حسب مستوى كل منهم) قبل الحركة للأمام. الملحق "ج".

54. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل قطاع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف.

55. السرية والخداع. يجب بذل كل الجهد للحفاظ على سرية عملية التبديل وخداع العدو، وذلك لأن القوات تكون معرضة خلال سير التنفيذ إذا تدخل العدو. يمكن اتباع الإجراءات التالية للحفاظ على السرية وخداع العدو:

- أ. تنفيذ العملية في الظلام أو في حالة الرؤية المحدودة.
- ب. استمرار النشاط العادي، ويشمل ذلك حركة الدوريات، نشاط شبكات الاتصالات والتنقل الروتيني.
- ج. يجب على الوحدة الداخلة عدم استخدام شبكة اتصالاتها حتى انتهاء التبديل.

56. تبديل المعدات. إن الوقت المتوفر لعملية التبديل إضافة للظروف الأخرى خاصة الأمن والخداع قد يدعو لتبادل بعض المعدات الأساسية بين الوحدات الداخلة والخارجة، عموماً فإن سياسة تبادل المعدات تصدر

محظور

من القيادة القائمة على أمر التبديل. يجب تحديد التبادل في نطاق ضيق، وقد يشمل معدات المراقبة، منصات بعض الأسلحة، معدات وهوائيات أجهزة الاتصالات وأية معدات ثابتة أخرى.

إجراءات التبديل

57. ترتيبات السيطرة. تعين طرق مستقلة للآليات خاصة المدرعة وأخرى للمشاة لاستخدام الوحدات الداخلية والخارجة. تعتمد ترتيبات السيطرة على هذه الطرق ومدى استخدامها من الوحدات على التوقيات وطبيعة الأرض، وهل ستكون المشاة راجلة أم محمولة. تالياً ترتيبات السيطرة الضرورية لتبديل جماعات المشاة، الملحق "د".

أ. نقطة النزول من الآليات. للوحدة الداخلية وغالباً ما تكون نقطة ركوب للخارجة. يتواجد فيها ضابط من كل وحدة.

ب. مناطق الانتظار. تستطيع الوحدات أن تنتظر فيها لفترة قصيرة جداً، تخصص لمستوى الكتيبة والسرية، وتساعد القادة في مرونة السيطرة على التبديل.

ج. نقاط التفقد. تعين نقطة للكتيبة، للسرية، للفصيل، تستخدم للتفقد ولا تقف فيها الوحدات. يجرى تعيين من يتواجد في النقاط لإجراء التفقد.

د. منطقة التقاء الفصيل. تقاد منها الجماعات الداخلية إلى مواقعها. يتجمع فيها جماعات الفصيل الخارجة، ثم يتحرك منها كفصيل واحد إلى الخلف.

هـ. نقطة الركوب في السيارات. لاستعمال الوحدة الخارجة.

58. في حالة تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية: الملحق "هـ".

أ. مناطق الالتقاء. تكون على مستوى السرية والفصيل، يجرى التقاء فصائل الدبابات وفصائل المشاة في منطقة التقاء السرية.

ب. نقطة النزول والركوب ونقطة تفقد الفصيل. تلزم هذه النقاط إذا كانت وحدات المشاة الداخلية ستترجل قبل الانفتاح أو إذا كانت الوحدات الخارجة بدون ناقلات.

ج. خطوط الإخبار. للإخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية.

59. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلية مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجة. يلزم استخدام الإشارات المضئية التي تؤمن من الوحدة الداخلية، وتجلب مع جماعات المقدمة.

محظور

60. الأدلاء. يقع تأمين الأدلاء على عاتق الوحدة الخارجية ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الأدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، مناطق الالتقاء وللأمام، مناطق الانتظار والطرق منها وإليها.

61. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة تفقد سريتهم أو في منطقة التقائها. كل ممثل يسير مع الفصيل للأمام.

62. الاتصالات. تلزم الاتصالات اللاسلكية لكافة نقاط السيطرة. تؤمن كلا الوجدتين هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجية تكون لأطول مدة ممكنة فعندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلكية بين نقاط السيطرة، قيادة الكتبية، ولزيادة الأمن فأنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

63. الحماية.
أ. الأمن ضروري على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على معلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال التبديل. من الإجراءات الضرورية تحديد حجم وحركة جماعات المقدمة، واستخدام آليات الوحدة الخارجية كلما أمكن وحتى نهاية التبديل، ومنع وصول ناقلات الأفراد إلى المواقع الأمامية خلال التبديل.
ب. الحماية. تعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو. تتطلب الحماية دوريات وجماعات حماية كما يلي:

- (1) دوريات ثابتة. توضع في الفجوات بين المواقع، كذلك في ممرات حقول الألغام. يجرى تبديلها خلال عملية تبديل الوحدة.
- (2) دوريات كاشفة. تذهب للأمام وللأجنحة، وتخرج عادة من الوحدة الخارجية وتبقى في الخارج حتى انتهاء التبديل. توضع ترتيبات التحاقها لوحداتها فيما بعد.
- (3) دوريات مقاتلة. يجرى الاتفاق عليها بين القائدين. العناصر التي ستستخدم في الدوريات خلال التبديل أو بعده مباشرة تتحرك مع جماعات المقدمة.
- (4) جماعات الحماية. تخرج لحماية نقاط السيطرة، مناطق الانتظار تكون عادة من واجب الوحدة الخارجية.

64. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين وتكون عادة كالتالي:

- أ. الفصيل. بعد تبديله بالكامل.
- ب. السرية. بعد أن يتم تبديل أكثر من نصف السرية.

65. نيران الإسناد.

محظور

- أ. المدفعية. تعتمد الوحدة خلال تبديلها على المدفعية لدرجة كبيرة خاصة ليلاً لمنع تدخل العدو. إذا كان تبديل مدفعية الإسناد المباشر سيتم مع تبديل الوحدة فيجب تسليم المراسد لضباط الرصد خلال النهار أو يبقى ضابط رصد الوحدة الخارجة حتى اليوم التالي. من المهم جداً مشاهدة الأهداف الدفاعية على الأرض، وعدم الاكتفاء بأرقام الخارطة.
- ب. الهاون. تعالج المراسد كما جاء بالنسبة للمدفعية. قد يجري تسليم صواني الهاون للوحدة الداخلة إذا كانت مثبتة بشكل جيد في الحفر.


66. حقول الألغام.

- أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.
- ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، وهذا يشمل مواقعها، أنواعها، حدودها وممراتها. من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

الملاحق:

- أ مخطط يوضح آلية انسحاب سرية مشاة.
- ب تسلسل الأعمال في الانسحاب.
- ج ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة.
- د ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة آلية.
- هـ النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة.

مخطط يوضح انسحاب سرية مشاة



الملحق " ب " للفصل الرابع لعقيدة فصيل المشاة الآلي


تسلسل الأعمال في الانسحاب

الموقع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة	المرحلة السادسة	المرحلة السابعة
20-15 كم	تهيئة كافة القطعات للانسحاب بما فيها جماعات استطلاع الموقع المتوسط الأول والموقع الدفاعي الرئيس الجديد. انسحاب وحدة أو وحدات العمق وتحضير الموقع المتوسط الأول، انفتاح القطعات الساترة خلف الموقع الحالي	انسحاب القطعات الأمامية بعضها إلى الموقع المتوسط الأول وبعضها الآخر إلى الموقع الدفاعي الرئيس الجديد، القطعات الساترة تقاتل قتال إعاقاة بين الموقع الحالي والموقع المتوسط الأول.					


محظور

الموقع	المرحلة الأولى	المرحلة الثانية	المرحلة الثالثة	المرحلة الرابعة	المرحلة الخامسة	المرحلة السادسة	المرحلة السابعة
المتوسط الأول 20-15 كم	استطلاع الموقع وبدء التجهيز	إكمال تجهيز الموقع	اجتياز القطعات السايرة للمواقع والانفتاح خلفه. قطعات الموقع المتوسط الأول تدافع عن موقعها لمدة لا تقل عن 24 ساعة	انسحاب القطعات إلى الموقع الدفاعي الرئيس الجديد. القطعات السايرة تقاتل قتال إعاقه بين الموقع المتوسط الأول والموقع المتوسط الثاني			
المتوسط الثاني 20-15 كم	استطلاع الموقع وبدء التجهيز	استطلاع الموقع وبدء التجهيز	مواصلة التجهيز للموقع	إكمال تجهيز الموقع	اجتياز القطعات السايرة للموقع والانفتاح خلف قطعات الموقع المتوسط الثاني تدافع عن موقعها مدة لا تقل عن 24 ساعة	انسحاب القطعات إلى الموقع الدفاعي الرئيس الجديد. القطعات السايرة تقاتل قتال إعاقه بين الموقع المتوسط الثاني الدفاع الرئيس	
الرئيس	بدء الاستطلاع	مواصلة الاستطلاع	بدء التجهيز للموقع	تزداد قوته بقطعات من الموقع المتوسط الأول	مواصلة التجهيز	تزداد قوته بقطعات من الموقع المتوسط الثاني. إكمال تجهيز الموقع	اجتياز القطعات السايرة للموقع والمعركة الرئيس. إعادة انفتاح القطعات السايرة في العمق أو الاحتياط

ترتيبات السيطرة لتبديل كتبية المشاة



ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة آلية



محظور

الملحق "هـ" للفصل الرابع لعقيدة فصيل المشاة الآلي

النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة

1. على ممثلي جماعة المقدمة تدوين جميع النقاط والمعلومات المطلوبة قبل الذهاب إلى الوحدة التي ستبدل، فيما يلي النقاط الرئيسية التي يأخذ عنها مختلف الضباط التفاصيل الوافية، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه النقاط مشتركة بين ضابطيين أو أكثر:

أ. قائد السرية.

- (1) توزيعات مجموعة القتال/ الكتيبة، الخرائط والصور الجوية.
- (2) معلومات عن عادات العدو، القناصة، الدوريات، الهاون، الألغام، الأسلاك.
- (3) توزيعات السرية بالتفصيل بما فيه عدد الأفراد في كل جماعة.
- (4) ترتيبات إسناد المدفعية.
- (5) إشارات الضوء.
- (6) خطة الاتصالات الداخلية.
- (7) مواقع الوحدات الموجودة على الأجنحة.
- (8) مواقع مراكز مراقبة السرية ومراكز المراقبة المحلية الأخرى.
- (9) التوزيعات الليلية بما فيها مراكز الإخفاء.
- (10) لوحة الاتجاهات.
- (11) أهداف مدافع مقاومة الدبابات والهاون.
- (12) لوازم الخنادق.
- (13) طرق العدائين.
- (14) تفاصيل عن الأرض الميتة.
- (15) موقع أسلحة الكتيبة المساندة.
- (16) إنذار الغازات.
- (17) السيارات الموجودة في المنطقة.
- (18) ترتيبات الطعام والنظافة.

ب. قائد الفصيل.

- (1) قوات العدو.
 - (أ) مواقع العدو.
 - (ب) حقول الألغام والأسلاك.

محظور

- (ج) عادات العدو ونقاط دورياته.
- (د) روحه المعنوية.
- (هـ) القصف وأهدافه الدفاعية.
- (و) مراكز ملاحظته.
- (ز) مقاصده المحتملة.

(2) قواتنا.

- (أ) توزيع مجموعة القتال/ الكتيبة والسرية.
- (ب) توزيع الفصيل وعدد الخنادق.
- (ج) الأقواس.
- (د) خطوط النار الثابتة.
- (هـ) الأسلاك الشائكة وحقول الألغام والفجوات في حقول الألغام.
- (و) المشاعل العاثورية.
- (ز) أقواس الرمي لأسلحة الم د من مرتب الفصيل.
- (ح) نقاط المراقبة وتفصيلات الدوريات.
- (ط) طرق الاقتراب والأرض الميتة.
- (ي) مواقع الأهداف الدفاعية وكيف يمكن طلب النار عليها.
- (ك) الارتباط من اليمين إلى اليسار.
- (ل) الأسلحة المساندة الأخرى التي يمكن أن ترمي على واجهة الفصيل، وكيف يمكن طلبها.

(3) الشؤون الإدارية.

- (أ) لوازم الخنادق، الألغام الإضافية والأسلاك.
- (ب) احتياط الذخيرة.
- (ج) المرافق الصحية.
- (د) ترتيبات الإطعام والأرزاق الاحتياطية.
- (هـ) تزويد المياه.
- (و) إخلاء الخسائر.

(4) الاتصالات.

- (أ) طرق العدائين وخطة الأثر في المسير على الطريق.
- (ب) الخطوط.

محظور

- (ج) الإشارات الضوئية.
- (د) إشارة الإنذار وإجراءات المقاومة لهجوم العدو المدرع والجوي والنووي والكيميائي.
- (هـ) الاتصالات بين الخنادق.
- (و) كلمة السر لمجموعة القتال/ الكتيبة الخارجة.

الفصل الخامس

جماعة وفصيل المشاة الآلية في
العمليات التعرضية

محظور

الفصل الخامس

فصيل وجماعة المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية

عام

1. إن القصد من العمليات التعرضية هو هزيمة قوة معادية أو تدميرها/ تحييدها/ لتأمين أرض حاكمة/ الحصول على المعلومات والاستخبارات لحرمان العدو من الموارد/ خداع العدو وتحويل اتجاهه/ إيقافه في مكانه/ تشتيت هجومه أو تهيئة الظروف لعمليات مستقبلية ناجحة. تُعدّ قدرة الفصيل على حشد القوة القتالية في المكان والزمان الحاسمين، وإدامة زخم الهجوم من العوامل الأساسية لنجاح العمليات التعرضية.

أساسيات العمليات التعرضية

2. الأساسيات.

أ. يستطيع فصيل المشاة الآلي تنفيذ مهمته في الاقتراب من العدو وهزيمته بأسلوب النار والحركة من خلال العمليات التعرضية فقط. قد تتطلب الاعتبارات التعبوية أن يقوم الفصيل بتنفيذ معركة دفاعية لفترة من الزمن لكن هزيمة العدو تقتضي التحول إلى الهجوم. ويساعد على ذلك وجود أسس مبنية على عقيدة تعبوية صحيحة، أثناء التخطيط التعرضي يجب على قائد الفصيل زيادة مرونة الفصيل التعبوية. لضمان نجاح الهجوم يجب أن يعرف ويفهم قائد الفصيل أساسيات العمليات التعرضية، واستخدام إجراءات المعركة أثناء القتال.

ب. يقتحم فصيل المشاة الآلي مواقع العدو بالآليات عندما تكون الأسلحة مناسبة بمعية الدبابات ويتم ذلك عندما يصل العدو إلى حالة الوهن، ويكون ذلك في حال انسحابه إلى مناطق غير مجهزة وغير منظمة أو عندما تكون هناك قوات خفيفة احتلت أرض غير مجهزة للدفاع.

ج. الواجب الاساسي لمهمة الفصيل في العمليات التعرضية على المستوى التعبوي يكون حسب الأولوية التالية:

(1) قتل العدو/ أسره ثم الاستيلاء على الارض.

(2) الاستيلاء على الارض ثم أسر/ قتل العدو.

3. خصائص العمليات التعرضية. على قادة فصائل المشاة والمشاة الآلية تطبيق الخصائص التالية:

أ. المفاجأة. تحقق الفصائل المفاجأة بمهاجمة العدو في زمان أو مكان غير متوقعين أو باستخدام سلاح غير معروف لدى العدو أو بأسلوب هجوم هو غير مستعد له. ومما يساعد

محظور

الفصيل على تحقيق المفاجأة عدم قدرة العدو على التنبؤ بأعمال الفصيل والجرأة ضمن إطار قصد قائد فريق القتال/ السرية وقائد مجموعة القتال/ الكتبية. إن تحقق المفاجأة مطلوب، وببساطة يكون تأخير رد فعل العدو أو تشتيته في العادة مؤثراً. تسبب المفاجأة أيضاً ضغطاً على قيادة وسيطرة العدو، وهذا يُؤلّد لديه صدمة نفسية. ومن العوامل المهمة لتحقيق المفاجأة، قدرة الفصيل على التسلل والهجوم أثناء فترات الرؤية المحدودة.

ب. الحشد. تحقق الفصائل القصد بحشد تأثيرات أنظمة الأسلحة وجماعات البنادق لديها. ولا يتطلب حشد التأثيرات أن يكون الفصيل كاملاً مجتمعاً في موقع واحد، ولكنه ببساطة يتطلب استخدام تأثيرات أنظمة الأسلحة في المكان والزمان المناسبين. ولأن المهاجم يتحرك على أرض معادية فإنه يكون معرضاً لنيران العدو المخططة. ومن خلال تركيز القدرة القتالية، يستطيع المهاجم تقليل فاعلية نيران العدو وكذلك تقليل مدة التعرض لهذه النيران. حيث تُمكن أجهزة الملاحظة الحديثة المتاحه قائد الفصيل من الانتشار مع الاحتفاظ بالقدرة على حشد تأثيرات أنظمة أسلحة الفصيل بسرعة عندما يتطلب الموقف ذلك.

ج. السرعة. هي معدل سرعة العمل العسكري، وتُعَدّ السيطرة على هذا المعدل أو تغييره أمراً أساسياً للمحافظة على المبادرة. وبينما تُعَدّ الوتيرة السريعة للعمليات هي المفضلة، إلا أن قائد الفصيل يجب أن يتذكر أن التنسيق يُمَهّد للتنفيذ الناجح لمهمة الفصيل. يجب على قائد الفصيل، إسناد قصد القائد، بأن يتأكد من تنسيق حركة الفصيل مع حركة فريق القتال/ السرية والفصائل الأخرى، وإذا أُجبر الفصيل على إبطاء حركته بسبب طبيعة الأرض أو مقاومة العدو، فيستطيع القائد تغيير وتيرة حركة فريق القتال/ السرية لإدامة التزامن. قد تتغير وتيرة المعركة عدة مرات أثناء عملية تعرضية ما. يجب على قائد الفصيل أن يتذكر أن الحركة باستخدام الطرق المخفية والمستورة أهم من المحافظة على تشكيلات دقيقة وسرعات محددة مسبقاً.

د. الجرأة. هي خطة عمل بسيطة تُنفَّذ بجرأة، وهي الرغبة في المخاطرة بعملٍ جريء لتحقيق نتائج إيجابية. إن معرفة قصد القائد لمستوى أو مستويين أعلى يُمكن قائد الفصيل من الاستفادة من الفرص المتاحة في ميدان المعركة عند ظهورها. تُحسِّن الجرأة من فاعلية إسناد الفصيل للمعركة الهجومية بأكملها، كما تلهم الجرأة، التي تتسم بالمبادرة المنضبطة، الأفراد التغلب على المصاعب والمخاطر.

أنواع العمليات التعرضية

4. ينفذ الفصيل عادةً العمليات التعرضية كجزء من فريق القتال/ السرية أو من وحدة أكبر، وأنواع العمليات التعرضية الأربع التي قد ينفذها الفصيل هي:

محظور

أ. التقدم للتماس. هو نوع من العمليات التعرضية المصممة لتطوير الموقف، وتحقيق التماس مع العدو أو استعادته، ينفذه الفصيل كجزء من فريق القتال/ السرية عندما يكون موقف العدو غامضاً أو غير محدد بما يكفي لتنفيذ الهجوم.

ب. الهجوم. هو عملية تعرضية لتدمير قوات العدو أو احتلال أرض أو تأمينها. ويختلف الهجوم عن التقدم للتماس من حيث أن توزيع العدو في الهجوم يكون معروفاً جزئياً، ويتميز الهجوم بالحركة المسندة بالنيران. يشارك الفصيل في هجوم فريق القتال/ السرية المنسق، لكنه قد ينفذ هجوماً لغاية محددة كجزء من معركة فريق القتال/ السرية التعرضية أو الدفاعية أو بشكل مستقل، وقد تشمل الهجمات المحددة الخاصة الكمين والهجوم التخريبي والهجوم المعاكس والإغارة وهجوم الخدعة وعرض القوة.

ج. استغلال النجاح. يجب على جميع القادة استغلال الهجمات الناجحة. وفي استغلال النجاح يزيد المهاجم من الدمار الذي يلحقه بالقوة المدافعة من خلال المحافظة على الضغط المستمر على العدو. ويتم تنفيذ استغلال النجاح على جميع مستويات القيادة، ولكن عادةً ما تنفذ مجاميع الأولوية عمليات استغلال النجاح بمستويات كبيرة. إن القصد من استغلال النجاح هو تحطيم العدو إلى درجة لا يجد فيها خياراً إلا الاستسلام. من الدلائل على وجود فرصة للتحويل إلى استغلال النجاح، زيادة أعداد أسرى حرب العدو، وعدم وجود دفاع منظم، وضعف تماسك وحدات العدو عند التماس، وأسر قادة العدو. قد تنفذ فرق القتال/ السرايا والفصائل التقدم للتماس أو الهجوم كجزء من عملية استغلال النجاح التي تنفذها وحدة أعلى.

د. المطاردة. تهدف عملية المطاردة إلى القضاء على قوات العدو المتراجعة، بإدامة الضغط المباشر عليها واعتراض قوته الرئيسية وتدميرها، تتطلب عملية المطاردة قوة كبيرة وقدرة على اتخاذ القرار من القائد المهاجم، ولأن هذه المرحلة تتم بسيطرة لا مركزية في القيادة فعلى القادة مراعاة عدم الاندفاع وراء العدو وتخرج قواته خارج مدى النيران والاتصالات، وتنفذ المطاردة على مستوى الفرقة وقد تقوم بها وحدات مجموعة اللواء إذا توفرت القدرات الكافية لها، وإن مشاركة فصيلة المشاة الآلية في المطاردة هو جزء من قوة أكبر.

واجبات المهمة التعبوية في الهجوم

5. تصف واجبات المهمة التعبوية النتائج أو التأثيرات التي يريد القائد من خلالها تحقيق "ماذا" و"لماذا" في صيغة المهمة. تدل "ماذا" على تأثير يمكن قياسه في العادة، وتدل "لماذا" على القصد من المهمة. والمهمة التعبوية هي النشاطات التعبوية التي تقوم بها العناصر المشاركة في أداء المهمة وهي تصف النتائج أو التأثيرات التي يرغب القائد من خلالها بتحقيق عنصر "ماذا" (تهاجم، تتقدم، تدمر... إلخ)

محظور

وعنصر "لماذا" أي الغاية من العمل (قصد القائد) طرد، تدمير، احتلال، تأمين، عملية مرور. تناقش الفقرات التالية واجبات المهمة التعبوية التي تتعلق بمناورة الفصيل.

6. إن المواقف المستخدمة في هذه الفقرات هي أمثلة فقط، ولا يمكن تطبيقها في كل عملية تعبوية، ولا يقصد منها وضع أسلوب محدد لتحقيق القصد من العملية.

أ. الاحتلال. يكون الفصيل قد احتل الهدف عندما يشغله فعلياً بالأليات، ولا يستطيع العدو الرماية عليه بأسلحة الرمي المباشر، ويستطيع الفصيل احتلال الهدف إما أثناء المعركة التعرضية أو الدفاعية، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

(1) يحتل الفصيل الجانب البعيد من المانع كجزء من الاختراق الذي ينفذه فريق القتال/ السرية.

(2) يحتل الفصيل جزءاً من دفاع العدو كجزء من الهجوم المدبر الذي ينفذه فريق القتال/ السرية.

(3) يحتل الفصيل أرضاً حاکمة لمنع العدو من استخدامها.

ب. الاختراق. قد ينفذ الفصيل الاختراق أثناء الهجوم لاختراق دفاع العدو، أو حقل ألغام، أو موقع محصن له أو تأمين ممر خلالها. يشارك الفصيل في الاختراق السريع أو يشارك في تنفيذ اختراق مدبر كجزء من وحدة أكبر، ويتطلب الاختراق المدبر عملية منسقة للأسلحة الموحدة. مثال (اختراق الحد الأمامي للعدو من خلال اقتحام موانعه بإسناد هندسي واقتحام خنادقه الأمامية).

ج. التدمير. يدمر الفصيل القوة المعادية عندما تصبح تلك القوة غير مؤثرة مادياً في القتال إلى أن يعاد تنظيمها، ويستطيع الفصيل تدمير القوة المعادية بواسطة ما يلي:

(1) تنفيذ كمين تكون فيه جميع القوة المعادية في منطقة التقتيل.

(2) استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة المفاجئة في منطقة الاشتباك.

(3) تنسيق النيران المباشرة وغير المباشرة على الهدف.

(4) حشد النيران غير المباشرة على عدو غير مستعد.

د. التطهير. يتطلب التطهير من الفصيل التخلص من جميع قوات العدو وإزالة المقاومة ضمن منطقة معينة، وقد يعطى الفصيل واجب تطهير موقع ما أو تطهير جزء محدد من منطقة هدف أكبر. إن فصائل المشاة هي الأنسب لتنفيذ عمليات التطهير، التي تشمل في كثير من

محظور

الحالات العمل في الأراضي المعيقة للحركة. وتشمل المواقع والمناطق والمواقع التي يمكن أن ينفذ فيها الفصيل واجب التطهير التعبوي تطهير ما يلي:

- (1) الممرات الضيقة بما فيها نقاط الغلق في هذه الممرات والأراضي المرتفعة المحيطة بها.
- (2) مناطق الغابات الكثيفة.
- (3) المناطق المبنية.
- (4) الطرق والممرات الضيقة الأخرى.

هـ. الإسكات. عند عمل الفصيل أو الجماعة كقاعدة إسناد يكون الواجب الرئيس هو إسكات العدو بواسطة النيران، وهو إجراء مؤقت وبالتالي لا يستطيع العدو منع قواتنا من تحقيق مهامها. يستطيع الفصيل استخدام النيران المباشرة أو طلب النيران غير المباشرة والنيران الساترة. تستخدم الوحدات الفرعية الصغرى التي تكون في مواقع الإسناد وفي مواقع الهجوم بالنيران غالباً نيران الإسناد لإنجاز مهمتها، ويستخدم الفصيل ذلك عادة أثناء الهجوم لتحقيق ما يلي:

- (1) تمكين القوات الصديقة من الحركة.
- (2) عزل هدف ما بإسكات وحدات العدو في مواقع الإسناد المتبادل.
- (3) ستر قوة الاقتحام لجماعات المشاة من خط البدء إلى الهدف.

و. الإسناد بالنيران. يناور الفصيل إلى موقع في ميدان المعركة يستطيع منه مراقبة العدو والاشتباك معه بالنيران المباشرة. إن القصد من الإسناد بالنيران هو منع العدو من الاشتباك مع القوات الصديقة، وإنجاز هذا الواجب يجب أن يراقب ويتابع الفصيل القوات المعادية وقوة المناورة التي يساندها.

ز. الهجوم بالنيران. يقوم الفصيل بالمناورة إلى موقع يستطيع منه مراقبة العدو والاشتباك معه بالنيران المباشرة وغير المباشرة على مسافة بعيدة لحرمانه من المناورة. يدمر الفصيل العدو أو يمنعه من إعادة توضع قواته. يستخدم الفصيل النيران بعيدة المدى من مناطق مسيطرة، كما تستخدم النيران الجانبية، أو يستفيد من المدى المؤثر لأنظمة أسلحة الوحدة. قد يحدد قائد فريق القتال/ السرية موقعاً للهجوم بالنيران يقوم منه الفصيل بتنشيط العدو، وغالباً ما يستخدم هذا الموقع عندما تركز المهمة أو الموقف التعبوي على تدمير العدو أو حرمانه من الحركة كما يلي:

- (1) عندما يتم تخصيص موقع للهجوم بالنيران للفصيل، يحصل قائد الفصيل على أحدث معلومات القتال عن العدو.

محظور

(2) يجب على الفصيل طيلة مدة الهجوم بالنيران تغيير مواقعه أو مناورته للمحافظة على المرونة وزيادة قدرته على البقاء وإدامة تأثيرات الأسلحة المرغوب فيها على العدو، قد تشمل وظائف جماعة البنادق ما يلي:

- (أ) احتلال موقع الهجوم بالنيران قبل أن تحتله آليات القتال المدرعة.
- (ب) توفير حماية محلية لموقع الهجوم بالنيران.
- (ج) تنفيذ أعمال حاسمة في الوقت المناسب عند التماس.
- (د) استخدام المناورة للحركة إلى مواقع الهجوم بالنيران واحتلالها.
- (هـ) تدمير قوات الحماية للعدو التي تحمي الهدف.
- (و) استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة المؤثرة لتشتيت القوة المعادية أو تثبيتها أو تدميرها.

مناورة الفصيل في الهجوم

7. تكون للمهاجم ميزة اختيار وقت ومكان وأسلوب الاشتباك. يجب أن تضاعف وحدات المشاة هذه الميزة بالاشتباك مع العدو المدافع بطريقة يكون هو غير مستعد لها. تشمل التحضيرات للعمليات التعرضية التخطيط، والتجارب التي تستفيد من عمليات استطلاع القوات الصديقة التي تحدد التوزيعات والتأليف، والقوة والقدرات والأعمال الممكنة للعدو. تستخدم وحدات المشاة بعد ذلك هذه المعلومات لإقرار أعمالها الممكنة.

8. الفصيل في التقدم والهجوم. عندما يحضر قائد الفصيل لمهمة تعرضية، فإنه يضع في اعتباره عادةً أموراً قد تنطبق على الكثير ولكن ليس على جميع العمليات التعرضية وتتم السيطرة على القوات المهاجمة من خلال منطقة الحشد، منطقة التجمع، خطوط الإخبار، **النزول إن وجد**، منطقة التشكيل، الترجل، الاقتحام وحد التوسع.

9. منطقة الحشد. هي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع وتتطلب منطقة الحشد طرق جيدة وسهلة ومستورة عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو ويجب أن تكون خارج مدى مدفعية الميدان وبعيدة إلى الخلف بما يكفي لتجنب إعطاء العدو أية دلائل على عملية الهجوم.

أ. متطلبات منطقة الحشد.

- (1) طرق جيدة وسهلة توفر التستر عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو.
- (2) يجب أن تكون بعيدة عن مدى مدفعية العدو الصاروخية.

محظور

- (3) تكون للخلف لتجنب إعطاء العدو أي دلائل عن عملية الهجوم.
- (4) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجاز الابتدائي للقوات.
- ب. العمل في منطقة الحشد. يتم استكمال جميع إجراءات التحضير للعملية التعرضية من لحظة استلام القائد للمهمة (الكشف، إصدار الأوامر، الكفاءة والجاهزية، استكمال مستوى الاكتفاء الذاتي... إلخ) في منطقة الحشد وقبل وصول القوات الى منطقة التجمع. ويتم تنفيذ الاجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والاجراءات التي لا تتم فيها تؤخر الى منطقة التجمع.

- (1) الصيانة وتبديل المهمات.
- (2) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.
- (3) إعادة التزويد.
- (4) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.
- (5) التمارين والتجارب.
- (6) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.
- (7) إصدار الأوامر.
- ج. مسافات الانتشار. يتم انتشار الوحدات في منطقة الحشد بحيث تحقق كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وعادة ما يكون انتشار فريق القتال/ سرية ضمن (1) كم².

10. منطقة التجمع. هي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع، تكون مساحة منطقة التجمع لكتيبة مشاة حوالي كيلومتر مربع تقريباً.

أ. متطلبات منطقة التجمع.

- (1) واسعة تساعد القوات على الانفتاح والانتشار.
- (2) محمية ومستورة.
- (3) لها مداخل ومخارج جيدة.

محظور

- (4) أن تكون خارج مدى مراقبة العدو الأرضية من مواقعه الأمامية.
- (5) أن يتم وضع الإشارات والعلامات فيها بعناية وحذر.
- ب. العمل في منطقة التجمع. تدخل المشاة والآليات والأسلحة المساندة لمنطقة التجمع بعد قيام القادة بإجراءات الكشف وتقدير الموقف التعبوي، ويشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:
- (1) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.
 - (2) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.
 - (3) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة للتقدم إلى منطقة التشكيل وخط البدء.
 - (4) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.
 - (5) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع.
- والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.
- (6) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.
- ج. التمركز والانتشار في منطقة التجمع. يتم تخصيص مساحة منطقة التجمع باعتبار ان كثافة الانتشار كل (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة، والوقت الذي من المتوقع أن تمكث فيه القوات وعادة تنتشر فصائل فريق القتال/ السرية ضمن (1) كم².
- د. يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات والعمل بشكل متوازي لجميع القطاعات لتحقيق أقل وقت ممكن في منطقة التجمع وقد يزيد في بعض الحالات مثل: (التغيير في موقف قوات العدو، عدم التحاق بعض وحدات الإسناد القتالي، الحاجة إلى إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية، الحاجة إلى إجراء بعض التجارب، حاجة القادة الاستطلاع مواقع العدو للتأكيد على الخطة).
- هـ. تنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع، ويفضل أن تخصص لكل وحدة منطقة تجمع خاصة بها وذلك لتقليل الخسائر في حال تعرض المنطقة لأي عمل عدائي.
- و. يتم تنظيم الدخول لمنطقة التجمع بنظام الفصائل ويأخذ كل فصيل قطاع محدد وينظم الخروج بنظام الفصائل أيضاً وحسب تسلسل بدء الحركة ونظام المسير ومهمة كل فصيل.
- ز. يتحرك الفصيل من منطقة التجمع بتشكيلة الرتل وتطبق إجراءات حماية القوات أثناء الحركة حتى الوصول إلى منطقة التشكيل أو اجتياز خط الاقتحام.

محظور

ح. واجبات قائد الفصيل في منطقة التجمع.

- (1) التأكد من وصول الفصيل واتخاذ الدافع الدائري.
- (2) إصدار الأوامر.
- (3) الإشراف على إجراءات المعركة للجماعات.
- (4) التأكد من الرقيب حول اكتمال الإجراءات الإدارية.

ط. واجبات رقيب الفصيل في منطقة التجمع.

- (1) قيادة الفصيل إلى منطقة التجمع في حال انشغال قائد الفصيل بأي أعمال أخرى.
- (2) وضع خطة الدافع الدائري وتوزيع الجماعات.
- (3) تأمين الحماية بدفع الحراسات للأمام، وتعيين المناوبين.
- (4) الإشراف على توزيع الذخائر وتعبئتها إذا لم توزع من قبل.
- (5) فحص الأجهزة اللاسلكية.
- (6) التأكد من عمليات الحفر إذا كان ضرورياً.
- (7) التأكد من أن قادة الجماعات قاموا بتفتيش الأسلحة، الذخائر والمعدات.
- (8) التأكد من إدامة القوة (الأرزاق، المياه، الوقود،..الخ).

11. الاستطلاع. يجب على جميع القادة أن يبحثوا عن المعلومات حول الأرض والعدو. يحد موقف العدو والوقت المتوفر من التخطيط للاستطلاع، يحتمل أن يقوم الفصيل بتنفيذ الاستطلاع للإجابة عن متطلبات المعلومات ذات الأولوية لقائد فريق القتال/ السرية. من الأمثلة على ذلك، القيام باستطلاع ووضع توقيتات الطرق من منطقة التجمع إلى خط البدء. تشمل أشكال الاستطلاع الأخرى، الاستطلاع من الخرائط، قواعد البيانات للأرض (إذا توفرت). قد تحدث التحديثات من قبل كشف واستطلاع قائد الفصيل في أي وقت أثناء تخطيط وتحضير الفصيل لتنفيذ المهمة. وعلى العموم يجب أن يبقى القائد مستعداً لتعديل خطته عند توفر معلومات إضافية.

12. الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. قد يتحرك الفصيل من منطقة تجمع منفصلة أو من موقع دفاعي ثابت للقيام بالهجوم. وعلى الفصيل إجراء الحركة إلى الأمام من منطقة التجمع تحت سيطرة قائد الفصيل، وعندما يكون قائد الفصيل في الأمام مع قائد السرية فإن رقيب الفصيل يقوم بتحريك الفصيل إلى الأمام. يستخدم الفصيل الأساليب المناسبة للحركة، وقد تتحرك عناصر الإسناد والاقتحام مع بعضهما لأغراض الحماية أو تتحرك على طرق منفصلة مخططة مسبقاً إلى مواقعها المحددة لتحقيق عامل السرعة وعلى عنصر الإسناد أن يحتل قاعدة الإسناد قبل أن تجتاز عناصر الاقتحام خط البدء. يجب أن تتضمن خطة قائد الفصيل الإجراءات عند التعرض لهجوم مفاجئ أو كمين وعلى جماعة المقدمة تنفيذ حركات

محظور

المعركة كرد فعل. يقوم قائد الفصيل بتقييم الموقف وإبلاغ قائد السرية وقد يقوم الفصيل باقتحام الهدف الطارئ أو تثبيت أو تخطى العدو أو اتخاذ دفاع سريع، أما إذا واجهت الفصيل مانعاً (طبيعياً أو اصطناعياً) لا يمكن تخطيه فيجب عليها محاولة اجتيازه.

13. خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها مع الوضع بعين الاعتبار ان الفتح المبكر الى تشكيلات اقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي الى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (27) مثال على خطوط الفتح التعبوي.

أ. من أجل تقليل تعرض القوات يجب السعي الى التحرك بمعدلات أعلى، حيث أن تحرك القوات بسرعات عالية تحقق أقل فترة زمنية للتعرض من نيران العدو، وتعتبر من أهم اجراءات الحماية.


ب. عادة ما يتم تحديد خطوط الفتح بهيئات ومعالم ارضية يسهل تمييزها على الأرض، وتعتبر انسب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:

(1) يحدد خط الفتح التعبوي لمستوى الكتائب/ مجاميع القتال على مسافة 10 – 12 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو، وفي حالة تحرك اللواء من منطقة التجمع على مقتربين لا يتم تعيين خط فتح الكتائب الا إذا كان اللواء يهاجم على مرحلة واحدة (وهذا من النادر ان يحدث على مستوى لواء).

(2) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى فرق القتال/ السرايا على مسافة 6 – 8 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال كتائب الى ارتال سرايا.

(3) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة 4 - 6 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال سرايا الى ارتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).

(4) يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي للعدو حيث يتم التحول من ارتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة 3 – 3.5 كم.



الشكل رقم (27) مثال على خطوط الفتح التعبوي

محظور

14. منطقة التشكيل. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلية النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفواصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة (س) وتحتل منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن (وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها)، ولا يتم التوقف بها نهائياً.

أ. متطلبات منطقة التشكيل.

- (1) يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.
- (2) يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيلية النهائية.
- (3) يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرمية المباشرة وغير المباشرة، الكائنات، أسلحة المدمر المعادية، الضربات الكيميائية... إلخ).
- (5) ان تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.
- (6) أن تتماشى مع طبيعة الأرض.
- (7) العامل الرئيس لبعد منطقة التشكيل هي قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.

ب. إجراءات منطقة التشكيل.

- (1) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلية النهائية للاقتحام.
- (2) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.
- (3) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرضت لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصغر لهذه الإجراءات).

ج. يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:

- (1) الموانع باختلاف أنواعها وخاصة حقول الألغام أمام العدو.
- (2) طبيعة الأرض.
- (3) نوع القوات.
- (4) درجة الحماية.
- (5) درجة التهديد.

محظور

(6) تهديد أسلحة التدمير الشامل.

(7) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.

د. واجبات قائد الفصيل في منطقة التشكيل.

(1) التأكد من دخول الجماعات إلى مواقعها حسب التشكيلة النهائية.

(2) التأكد من الأهداف وتأكيد تعيينها.

(3) التأكد من جاهزية الجماعات لبدء الاقتحام.

(4) التأكد من أن الفصيل في موقع مخفي ومستور.

هـ. واجبات رقيب الفصيل في منطقة التشكيل.

(1) التأكد من أن الجماعات أخذت مواقعها في منطقة التشكيل.

(2) المرور على الجماعات والتأكد من جاهزيتها للمرحلة القادمة.

(3) التأكد من إجراءات التأشير والدلالة في العمليات الليلية.

15. خط البدء. هو الخط الذي تجتازه القوات المقتحمة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيتات وشروطه كالتالي:

أ. يجب أن يكون موازياً للهدف.

ب. يجب أن يكون واضحاً ومميزاً على الأرض ويمكن الدلالة عليه بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.

ج. يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.

د. يجب أن يكون محمي.

16. قبل اجتياز خط البدء على قائد الفصيل وقائد فريق القتال/ السرية أن يتأكد من أن عناصر الهندسة المخصصة نجحت في فتح ثغرات في حقول الألغام وموانع العدو.

17. في حال تعثر أو تأخر عناصر الهندسة في فتح ثغرات في حقول الألغام والموانع فعلى قائد الفصيل/ الفريق/ السرية القيام بما يلي:

أ. أخذ سائر يوفّر مراقبة للأمام حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

ب. تشكيل قاعدة إسناد إذا كانت ضمن المدى المؤثر للأسلحة حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

ج. المناورة بالقوات في اتجاه آخر.

18. لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات في الموانع.

محظور

19. يتم توضيح قواعد الاسناد حسب خطة الاقتحام وتعتمد على التهديد المعادي وأسلحة الاسناد المتوفرة (هاون 120، م / د، الدبابات).

20. يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) في حال وجود حقل ألغام بعد خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).

21. إجراءات فتح الثغرة في الموانع. إن مراحل فتح الثغرة هي:

- (أ) إسكات العدو .
- (ب) الحجب/ الإغماء بالدخان.
- (ج) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة.
- (د) مرحلة فتح الثغرة.
- (هـ) مرحلة الاقتحام.

22. المسافات. يعتمد تحديد المسافات بين المناطق المختلفة على:

- أ. تهديد العدو.
- ب. نوع القوات.
- ج. طبيعة الأرض.
- د. الموقف الجوي.

23. المنورة. يخطط قائد فريق القتال/ السرية طرق تقرب جميع الفصائل إلى الهدف لضمان التنسيق، الحماية، السرعة والمرونة، حيث يختار طرق الفصائل، أساليب الحركة والتشكيلات التي تحقق قصده للقتال على الهدف بأفضل صورة. يجب أن ينظر قائد الفصيل إلى هذا الجزء من المعركة على أنه قتال وليس مجرد حركة. أثناء التنفيذ، قد يقوم قائد الفصيل بتغيير تشكيل الفصيل أو أسلوب حركته أو سرعته للمحافظة على التنسيق مع الفصائل الأخرى وزيادة المرونة لقائد فريق القتال/ السرية.

24. الانفتاح. حينما ينفتح الفصيل يبدأ الحركة باتجاه منطقة التشكيل ويبدأ بعملية التشكيل النهائي للجماعات كما أمر بها قائد فريق القتال/ السرية. تعتبر منطقة التشكيل هي آخر موقع يؤمن الحماية والتستر ويكون قريباً من الهدف. تعتمد سرعة الحركة على طبيعة الأرض وقابلية الحركة وموقف العدو. يحدد قائد فريق القتال/ السرية خط البدء للفصائل وبناءً على ذلك يحدد قائد الفصيل خط البدء للجماعات الذي يعتبر خط مرحلة ويبين موقع انفتاح الفصيل بالتشكيل النهائي قبل البدء بالاقتحام.

محظور

25. الترجل. تترجل القوة المقتحمة قبل مواقع العدو بمسافة تحدد من قبل قائد القوة المهاجمة وخاصة إذا كان العدو يمتلك أسلحة المدمرة المتوسطة. ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والنيران الساترة ودرجة مقاومة العدو، ثم تتقدم القوة المقتحمة إما على شكل جماعة (خط منفرد) أو تشكيلة (رأس سهم)، والاندفاع بشكل سريع وبستر من قاعدة الإسناد ونيران الهاونات التي ترمي على الموقع الدفاعي ولا تقوم هذه القوة بالرمية بأسلحتها حتى الوصول إلى حقل الحماية/ خط الاقتحام والحفاظ على الذخيرة للاشتباك على الهدف حيث أن كمية الذخيرة التي يحملها الفرد محدودة ولكن قد يتم تعيين بعض الأفراد أو الرشاشات للرد على مصدر النيران حسب التهديد والخطر وأوامر ضبط الرمي.


26. الاقتحام. قد يركز هدف الفصيل أثناء العملية التعرضية على إحتلال الأرض الحيوية أو على قوات العدو. قد تتطلب الأهداف التي تركز على الأرض من الفصيل احتلال مواقع وتتطلب غالباً القتال من خلال قوات العدو. وإذا كان الهدف يركز على قوات العدو فقد يتم تخصيص هدف بحيث تكون جهود الفصيل مركزة على الموقع الحقيقي للعدو. تبدأ الأعمال على الهدف عندما يبدأ فريق القتال/ السرية أو الفصيل برماية النيران المباشرة وغير المباشرة على الهدف، وقد يحدث هذا أثناء حركة الفصيل باتجاه الهدف من موقع الاقتحام مروراً بمنطقة التشكيل.

27. إعادة التنظيم. بعد احتلال الهدف والتوسع يقوم الفصيل بتقوية وتحسين الموقع وإعادة التنظيم حسب ما يتطلبه الموقف والمهمة. وتقوية الموقع المحتل حديثاً هي عملية تنظيم بحيث يمكن الدفاع عنه، وإعادة التنظيم هي الأعمال المتخذة لإعادة الإمداد والتزويد للوحدة التي تكون قد انخفضت قوتها لزيادة مستوى فاعليتها القتالية. يمكن أن تشمل أعمال إعادة التنظيم، إعادة توزيع الذخيرة، والتأكد من توفر أطقم أنظمة الأسلحة الرئيسية، والتأكد من إشغال مواقع القيادة إذا حصلت إصابات في الأعداد أو الأطقم. ينفذ الفصيل مهاماً لاحقة حسب أوامر قائد فريق القتال/ السرية. قد يكون الاستمرار في الهجوم ضد العدو ضمن موقع المعركة مهمة محتملة للفصيل، وبغض النظر عن الموقف يجب على الفصيل الاستعداد لاستكمال التعرض وتوجد عدة إجراءات في إعادة التنظيم والتي يجب أن يتم اتخاذها بأقصى سرعة ممكنة وهي كالتالي:

- أ. حالما يتضح أن الموقع محمي وآمن يجب أن تتحرك آليات القتال إلى الأمام.
- ب. يجب على قادة فرق القتال/ السرايا تنسيق توزيع فصائلهم الدفاعية.
- ج. يجب على جميع القادة حتى مستوى قادة الجماعات أن يتأكدوا من أن الحفر يسير بسرعة.
- د. يجب على فرق القتال/ السرايا الأمامية أن ترسل دوريات ونقاط مراقبة للحصول على المعلومات وللحماية المحلية أيضاً.

محظور

- هـ. يجب التدقيق على الذخيرة المستهلكة.
- و. يجب إخلاء الخسائر وطلب الإستعواض.



الشكل رقم (28) مناطق وخطوط السيطرة لمعركة الفصيل في الهجوم

محظور

تشكيلات الحركة/ المناورة للفصيل في التقدم والهجوم

28. تشكيلات الحركة/ المناورة. تعتمد تشكيلات فصيل المشاة على طبيعة الأرض ومتطلبات القيادة والسيطرة والموقف التعبوي ومستوى الرؤية وتهديد العدو ودرجة المناورة المطلوبة من قبل قائد الفصيل. وعموماً يجب على الفصيل المحافظة على التوازن مع الأخذ في الاعتبار عمق توزيعات العدو عند الهجوم بالمواجهة، ومثال على ذلك، عند تقدم الفصيل باتجاه عدو غير معروف الموقع، على قائد الفصيل إبقاء الجزء الأكبر من الفصيل في الخلف لاستخدامه في المناورة وتدمير العدو عند تحديد موقعه. أما في حالة الاقتحام على عدو معروف الموقع يقوم القائد بالهجوم على الهدف بأكبر قوة ممكنة كما يجب عليه عدم التردد في تغيير التشكيل إذا تطلب الموقف ذلك.

29. قبل البدء بدراسة تشكيلات حركة فصيل المشاة/ المشاة الآلي لا بد من معرفة تشكيلات جماعة المشاة وأسلوب استخدامها.

تشكيلات الجماعة

30. هو التشكيل بأسلوب الحركة على الأرض بشكل منظم ومسيطر عليه من قبل قائد الجماعة.

31. تتألف جماعة المشاة من أفراد وقد يحتاج قائد الجماعة الى توزيع الأفراد بتوازن بين القسمين من حيث التسليح والقدرة على المناورة.

32. اختيار التشكيل. هنالك عدة عوامل تؤثر في اختيار التشكيل المناسب لإنجاز المهمة وهي:

- أ. المهمة.
- ب. الرؤية.
- ج. الأرض.
- د. الاتجاه المتوقع لنيران العدو.
- هـ. السيطرة.
- و. سرعة تركيز النيران.
- ز. الموقف الجوي.

33. حركة الأفراد. يجب على الأفراد أثناء الحركة مراعاة الآتي:

- أ. حمل السلاح باحتراس توقعاً لأي اشتباك مفاجئ.
- ب. مراقبة الأقواس المحددة لهم.

محظور

- جـ. تمرير أي معلومات لأي تحركات مشتبهة.
- د. محاولة معرفة وتمييز أي مواقع محتملة للعدو.

34. حركة الجماعات.

- أ. تتحرك الجماعة بالتشكيل المناسب مع الأرض والتهديد المتوقع.
- ب. يجب على الجماعة تمرير المعلومات عن أي تهديدات للعدو.
- جـ. يجب على قائد الجماعة التأكد من أن حركته على المحور المحدد وفي الاتجاه الصحيح.
- د. يجب أن يكون التحرك بالوثبات والقفزات حسب ما هو حدد من قبل قائد الفصيل.
- هـ. يجب على قائد الفصيل اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة حسب موقع الجماعة في الفصيل لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تعرض الفصيل لنيران العدو المباشرة وغير المباشرة، وحسب التجارب التي أجريت بعد صرف الأوامر.
- و. يجب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاجتياز أي نوع من أنواع الموانع.

الفواصل والإشارات

35. هناك عاملان رئيسان يتحكمان في الفواصل والمسافات بين الأفراد وهما عامل الأرض وعامل نيران العدو والسيطرة.

36. وكقاعدة عامة فإن انتشار الجماعة في ميدان المعركة يجب أن يحقق السيطرة، ومثال على ذلك، تكون المسافات بين الأفراد في الأراضي المفتوحة نهاراً تتراوح من (6-10) خطوات، والمسافة ليلاً تعتمد على درجة السيطرة (لا تزيد عن 8 خطوات ليلاً) والمسافة بين قسمي النيران لا يمكن تحديدها حيث يجب أن تكون في حدود سماع صوت أوامر قائد الجماعة، وإذا كانت أصوات المعركة تمنع سماع صوت قائد الجماعة فإن استخدام إشارات الميدان تعتبر طريقة ناجحة للسيطرة.

أنواع التشكيلات

37. هنالك عدة تشكيلات أثبتت التجارب في الميدان فاعليتها وملاءمتها للظروف الطبيعية في المنطقة ويمكن حصرها في التشكيلات التالية:


- أ. خط منفرد.
- ب. خط مزدوج.
- جـ. رأس سهم.

محظور

- د. خط حرب.
- هـ. المعين.
- و. رأس الرمح.

خط منفرد

38. هو تشكيل تقوم به الجماعة بحيث يكون الأفراد خلف بعضهم البعض وبمسافات معينة ويستخدم في الأماكن الضيقة مثل الوديان والجدران والأسيجة والغابات، وترتيب المسير المحتمل أن يتبع كل فرد خطوات وأثر الفرد الذي أمامه. انظر الشكل رقم (29).



الشكل رقم (29) ترتيب المسير في تشكيل خط منفرد

أ. الحسنات.

- (1) أقل تعرضاً للنيران من الأجانب.
- (2) مفيد للتحرك على امتداد المعالم الطولية مثل الوديان الضيقة والمنخفضة والسيجات.
- (3) يناسب عبور فتحة أو ثغرة ضيقة في مانع مثل حقل ألغام.
- (4) التشكيل المثالي عند عبور الغابات الكثيفة.
- (5) سهولة السيطرة أثناء الليل وفي حالات الرؤية الضعيفة.


ب. السيئات.

- (1) يصعب منه فتح النيران في الأمام.
- (2) أكثر تعرضاً للنيران الأمامية.
- (3) المراقبة الأمامية ضعيفة حيث يركز الأفراد نظرهم على الفرد المتحرك أمامهم.
- (4) تمرير الأوامر والمعلومات ببطء.

خط مزدوج

39. وهو تشكيل تقوم به الجماعة حيث أنها تنقسم إلى قسمين موازيان بعضهما وبمسافة معينة بين القسمين وبين أفراد كل قسم على أن تكون المسافة الأفقية بين الأقسام (15-20) خطوة وحسب طبيعة الأرض، يستخدم هذا التشكيل عند التحرك على الطرق أو الممرات الواسعة التي تسمح للأفراد بالتحرك على الأجناب كما يستخدم في التحركات الليلية.

40. قيادة القائد لإحدى الأقسام يتوقف على نوع تهديد العدو. الشكل رقم (30).



الشكل رقم (30) ترتيب المسير في تشكيل خط مزدوج

أ. الحسنات.

- (1) سهولة الضبط والسيطرة.
- (2) مناسب للعمليات والتحركات الليلية.
- (3) تسهل منه مراقبة الأجناب.
- (4) سهولة التغيير إلى تشكيل خط حرب.

ب. السيئات.

- (1) هدف أكبر لنيران العدو الأمامية وتحدث فيه خسائر كبيرة.
- (2) يصعب منه فتح النيران للأمام.

رأس سهم

41. تتشكل الجماعة كرأس سهم حيث تنقسم إلى قسمين يلتقيان بزاوية حادة في فرد واحد يمثل رأس السهم، وهو من أفضل التشكيلات التي يمكن استخدامها عند التحرك عبر الأراضي المفتوحة. انظر الشكل رقم (31).


محظور

أ. الحسنات.

- (1) أقل تعرضاً للنيران الأمامية.
- (2) إمكانية سهولة الرماية إلى الأمام.
- (3) جيدة المراقبة إلى الأمام والأجناب.
- (4) جيدة لعبور الأراضي المفتوحة والكاشفة.

ب. السيئات.


- (1) صعوبة الضبط والسيطرة مقارنة مع التشكيلات الأخرى.
- (2) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية.



الشكل رقم (31) ترتيب المسير في تشكيل رأس السهم

خط الحرب

42. ينتشر الأفراد يمين ويسار قائد الجماعة لتشكيل خط مستقيم عرضي وبمسافات معينة بينهم. ويستخدم هذا التشكيل عند التعرض لنيران العدو وفي مرحلة اقتحام مواقع العدو انظر الشكل رقم (32).



الشكل رقم (32) ترتيب المسير في تشكيل خط الحرب

أ. الحسنات.


- (1) مراقبة جيدة في الأمام.
- (2) نيران كثيفة للأمام.
- (3) أفضل تشكيلة للاقتحام.

ب. السيئات.

- (1) صعوبة الضبط والسيطرة.
- (2) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية.

المعين

43. تتشكل الجماعة في شكل معين ويستخدم عادة في الدوريات. الشكل رقم (33).



الشكل رقم (33) ترتيب المسير في تشكيل المعين

أ. الحسنات.

- (1) جيد الضبط والسيطرة.
- (2) المراقبة جيدة لجميع الجهات.
- (3) تسهل منه الرماية لجميع الجهات.


ب. السيئات.

- (1) هدف كبير وواضح للعدو.
- (2) معرضة لنيران العدو الأمامية والجانبية.
- (3) خسائر كبيرة عند سقوط قنبلة في وسط التشكيل.

رأس الرمح

44. يشبه تشكيل رأس السهم وكان يستخدم سابقاً في القوات المسلحة بوضع الرشاش في الخلف، ونسبة للتغيير في تسليح الجماعة فيتم وضع رشاش خفيف وفرد حامل قاذف الم د أو قاذفي الم د في الخلف ويستخدم هذا التشكيل عند التحرك عبر الأراضي المفتوحة والواجهات الواسعة وعند احتمال التهديد الجانبي أكبر. انظر الشكل رقم (34).

محظور



الشكل رقم (34) ترتيب المسير في تشكيل رأس الرمح

أ. الحسنات.

- (1) الضبط والسيطرة أكثر من تشكيل رأس السهم.
- (2) المراقبة جيدة للأمام والأجناب.
- (3) وجود الرشاش والـ م د مجتمعين في الخلف يمكن الجماعة من التعامل مع أي تهديد جانبي.

ب. السيئات.

- (1) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية والأمامية.
- (2) هدف كبير وواضح نسبة لوجود فردين في الخلف.

الاتصال

45. يجب أن يتمكن نائب قائد الجماعة (قائد قسم بارود) من رؤية قائد الجماعة أثناء الحركة لاستلام أي أوامر منه، وفي حالة تعذر ذلك يكون بواسطة فرد في قسم آدم يعمل كحلقة اتصال بينهما لتمرير أي أوامر أو إشارات ويسمى هذا الفرد (فرد اتصال).

أساليب الحركة

46. يجب على قائد الجماعة أثناء التقدم انتخاب واستغلال السواتر المتوفرة، ويتم تغيير التشكيل في ميدان المعركة من وقت لآخر وحسب طبيعة الأرض والموقف التعبوي على قائد الجماعة استخدام

محظور

الإشارات كلما أمكن لأنها تتميز بالاستجابة الفورية والصامتة من قبل الأفراد ويجب على القادة عدم التقيد بنوعية تشكيل واحد بل عليهم استخدام التشكيل المناسب لطبيعة الأرض والموقف التعبوي.

تشكيلات فصيل المشاة

47. السيطرة على الفصيل. يسيطر قائد الفصيل على الجماعات بالوسائل التالية:

- أ. جهاز لاسلكي.
- ب. الصافرة.
- ج. الصوت.
- د. الإضاءة (ليلاً).
- هـ. إشارات الميدان.
- و. الضرب على الأسطح.

48. يجب أن لا تمنع سيطرة القائد حرية ومبادأة قادة الجماعات في استغلال الفرص السانحة والقيام بأعمال حاسمة وجريئة، إن تلك الفرص السانحة نادرة في ميدان القتال ويجب انتهازها دون انتظار أوامر القائد.

49. يراعى أن يكون مكان قائد الفصيل في موقع يستطيع منه قيادة فصيله والسيطرة عليه أثناء القتال والاهتمام والتركيز في متابعة معركته دون الانشغال فعلياً في القتال بسلاحه الشخصي. إن قيادة الفصيل يمكن أن تعمل مجموعة أو تقسم حسب الموقف حيث يكون القائد وحامل الجهاز في مجموعة ورفيق الفصيل والهاون في المجموعة الأخرى، في بعض الحالات قد يتطلب الموقف دفع الهاون ليكون في الأمام مع القائد أو مع إحدى الجماعات الأمامية حتى يمكن الاستفادة من أقصى مدى للسلاح.

50. يجب أن يكون هناك إسناد متبادل بالنيران بين الجماعات داخل الفصيل وبين أقسام النيران داخل الجماعة.

المسافات

51. إن طبيعة الأرض وتهديد العدو يتحكمان في المسافات بين الجماعات أثناء حركة الفصيل وتكون المسافات كالتالي:

- أ. المسافة بين الجماعة الأمامية والجماعات الخلفية من 100 إلى 200 متر.
- ب. المسافة بين الجماعة الأمامية وقيادة الفصيل 50 متر.

محظور

جـ. المسافة بين قيادة الفصيل والجماعات الخلفية من 100 إلى 150 متر.

د. المسافة بين الجماعتين الخلفيتين من 100 إلى 200 متر.

هـ. المسافة بين الجماعتين الأماميتين من 100 إلى 200 متر.

52. تشكيلات فصيل المشاة. هناك أربعة تشكيلات أساسية يتخذها الفصيل أثناء الحركة، ولقادة الجماعات حرية اختيار التشكيلة المناسبة لجماعاتهم حسب طبيعة الأرض والموقف التعبوي أثناء حركة الفصيل. والتشكيلات الأساسية للفصيل هي:

أ. جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف. يستخدم هذا التشكيل عندما يعمل الفصيل كمقدمة حرس وحسب طبيعة الأرض. انظر الشكل رقم (35).

(1) الحسنات.


(أ) سهولة الضبط والسيطرة من قبل القائد.

(ب) يوفر احتياطي لوجود جماعتين في الخلف.

(2) السيئات.

(أ) مواجهة ضيقة وبالتالي محدود إذا كانت المهمة إيجاد العدو وقتله.

(ب) تكون الجماعة الأمامية عرضة لتهديدات العدو الجانبية.



الشكل رقم (35) جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف

ب. جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف. يستخدم هذا التشكيل أثناء الاقتحام وعندما يكون

الفصيل مقدمة حرس ومسؤول عن واجهة واسعة للبحث عن العدو. انظر الشكل رقم (36).

محظور

(1) الحسنات.


(أ) سهولة الضبط والسيطرة من قبل قائد الفصيل.

(ب) يوفر مراقبة جيدة في منطقة واسعة.

(2) السيئات.

(أ) تصعب فيه السيطرة في المناطق الضيقة.

(ب) تشكل الجماعات الأمامية هدف كبير لنيران العدو الأمامية.



الشكل رقم (36) جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف

ج. خط منفرد. يستخدم هذا التشكيل عند الحركة على الطرق والدروب والوديان الضيقة أو عندما يسير الفصيل في محاذاة سياج، ويتحرك الفصيل بشكل منفرد بالجماعات خلف بعضها البعض بتشكيل منفرد أو مزدوج مع المحافظة على المسافات بين كل جماعة وأخرى وعادة تكون قيادة الفصيل خلف الجماعة الأمامية. الشكل رقم (37)، (38).


محظور

(1) الحسّنات.


- (أ) يشكل هدفاً صغيراً لنيران العدو الأمامية.
(ب) يسهل فيه الضبط والسيطرة.

(2) السيئات.

- (أ) يشكل هدفاً كبيراً لنيران العدو الجانبية.
(ب) النيران الأمامية أقل كثافة.



الشكل رقم (37) تشكيل الخط المزدوج بمحاذاة سياج شائك



الشكل رقم (38) ترتيب المسير في تشكيل الخط المنفرد

محظور

د. تشكيل الرتل. تكون الجماعة الأمامية في تشكيل تنقل الفصيل هي الجماعة الأساسية، ويستخدم عندما لا يتوقع تهديد من العدو وكذلك في المناطق التي لا توفر انتشار واسع للفصيل وعند الحركة من مناطق التجمع إلى منطقة التشكيل. انظر الشكل رقم (39).

(1) الحسنات

(أ) يشكل هدفاً صغيراً لنيران العدو الأمامية.


(ب) يسهل فيه الضبط والسيطرة.

(ج) يسهل الحركة في المناطق الضيقة.

(2) السيئات

(أ) يشكل هدفاً كبيراً لنيران العدو الجانبية.

(ب) النيران الأمامية أقل كثافة.



الشكل رقم (39) تشكيل الرتل

محظور

53. الحركة هي عملية مستمرة للتوقعات وتقييم تهديدات العدو لذا يجب على القادة والأفراد الانتباه أثناء التنقل عبر مختلف أنواع الأراضي واستخدام الأرض بشكل جيد، كما يجب تحقيق الحماية والتوازن للقوة باستمرار حتى يتم التماس بالعدو.

54. حركة الفصيل. يجب على قادة الفصائل أثناء الحركة مراعاة الآتي:

أ. اتخاذ أفضل تشكيل وأسلوب حركة يتناسب مع الأرض والتهديد المتوقع ومتطلبات السرعة (الزخم).

ب. عند الوصول لنهاية الوثبة يجب التوقف لفترة قصيرة وإجراء كشفاً لمواقع العدو المحتملة والموانع لتأمين الحركة للوثبة التالية.

ج. إذا كان هناك احتمالاً للاشتباك مع العدو يستخدم أسلوب النار والحركة (بدون رماية) مع الجاهزية للاشتباك الفوري وهناك ثلاث طرق لحركة الفصيل وهي:


(1) الحركة كاملة. حركة كل الجماعات بشكل متكامل مع بعضها البعض في نفس

الوقت ويراعى أن يكون موقع قائد الفصيل في مكان يستطيع منه السيطرة على

جماعاته. يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: انظر الشكل رقم (40).

(أ) عندما تكون هناك ضرورة للسرعة (الزخم).

(ب) عدم توقع اشتباك مع العدو.




الشكل رقم (40) الحركة كاملة

محظور

(2) حركة التلاحق. هو اندفاع قوة للأمام تحت حماية قوة في الخلف بقصد تأمين المنطقة بالمراقبة والنيران، ثم تلتحق القوة الخلفية وتأخذ الأرض بجانب القوة الأمامية، وتستمر الحركة قوة تتحرك وقوة تلاحقها، وتبقى القوة التي اندفعت أولاً دائماً في الأمام ويسمى هذا بأسلوب التلاحق. تكون السيطرة على الجماعة أو الجماعات الخلفية بواسطة الرقيب أما قائد الفصيل فيتحرك مع مجموعة خلف الجماعة الأمامية أو الجماعات الأمامية بالوثبات. يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: انظر الشكل رقم (41).

(أ) احتمالات الاشتباك مع العدو.

(ب) المحافظة على الزخم (السرعة).




الشكل رقم (41) حركة التلاحق

(3) حركة التناوب. هي حركة قوة للأمام تحت حماية قوة في الخلف بقصد تأمين المنطقة بالمراقبة والنيران، ثم تندفع القوة الخلفية للأمام متجاوزة (متخطية) القوة الأمامية وتأخذ قفزة أخرى لمسافة ضعف المسافة السابقة وتتحرك نفس الحركة من قفزة إلى أخرى ويسمى هذا الأسلوب (التناوب). يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: انظر الشكل رقم (42).

محظور

- (أ) عندما يكون الاشتباك مع العدو متوقعاً.
 (ب) متطلبات السرعة والمحافظة على الزخم.



الشكل رقم (42) حركة التناوب

55. الحركة ليلاً. يتم التقدم الليلي بنفس أسلوب التقدم النهاري ولكن تقل المسافات بين الجماعات وتقل سرعة الحركة ويصعب الإسناد بالنيران والسيطرة ولكن تزيد فيه فرصة تحقيق المفاجأة. يجب الانتباه لاستخدام العدو أجهزة رؤية ليلية متطورة مما يتطلب استخدام الأرض لتوفير التستر بنفس الطريقة التي تتم أثناء النهار.

56. على قائد الفصيل ضرورة اتخاذ التشكيل المناسب لطبيعة الأرض والوقت المتوفر وموقف العدو، كما يجب أن يكون الفصيل مدرب على التغيير من تشكيل إلى آخر وبصورة سريعة، مع مراعاة أن الحركة في الأرض الضيقة أو خلال الرؤية المحدودة تكون بطيئة تجعل من كل شيء غاية في الصعوبة ولذا فإن التدريب في ظروف الرؤية المحدودة يغرس الثقة في القادة وأفرادهم.

تشكيلات الميدان لفصيل المشاة الآلي

57. تعتبر تشكيلات الميدان لناقلة القتال المدرعة في ميدان المعركة من وسائل القيادة والسيطرة. إن التطبيق والتدريب الجيد على أنواع التشكيلات في الميدان يقلل من الوقت المستغرق في استخدام الأجهزة اللاسلكية، حيث يعتبر هذا الأمر أساسياً عندما تكون الحرب الإلكترونية في الميدان صفة غالبية.

58. إن تحرك فصيل المشاة الآلي غالباً ما يكون كجزء من تحرك السرية في ميدان المعركة ولكن قد يتطلب الموقف أحياناً أن يتحرك الفصيل لوحده وبحرية وبعيداً عن السرية/ فريق القتال خاصة في حالات عبور المناطق المفتوحة وعند وجود تهديد جوي كثيف.

59. يوجد ضمن فصيل المشاة الآلي أربع ناقلات قتال مدرعة وهذه الناقلات تقسم إلى قسمين مزدوجين، ناقلة قتال مع ناقلة قائد الفصيل والناقلة الأخرى مع ناقلة مساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل. يعتبر التشكيل هو الطريقة التي يمكن أن تتحرك بها الآليات المقاتلة في منطقة ما ويعتمد انتخاب التشكيل على ما يلي:

- أ. طبيعة الأرض.
- ب. تهديد العدو المتوقع. (تهديد أرضي وتهديد جوي).
- ج. توقع التماس مع العدو.
- د. حالة الرؤية.

60. ينتقل الفصيل محمولاً كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة) عندما لا يكون التماس مع العدو محتملاً والسرعة مطلوبة، حيث يقوم القائد بتحليل آخر المعلومات عن العدو ويحدد إذا كان التماس مع العدو غير محتمل. لأنه بشكل عام تتحرك الوحدات بشكل أسرع عندما تنتقل محمولة، يجب على القادة تذكر الاحتمال المتزايد لانقطاع التواصل، وإذا حدث ذلك فيتم القيام بما يلي:

- أ. يستخدم قائد الفصيل أو القوة المنفصلة أساليب الملاحاة البرية المتاحة لإعادة التواصل مع الجسم الرئيس.
- ب. يستطيع الجسم الرئيس للفصيل استخدام مصدر أشعة تحت الحمراء، أو مصدر حراري لإعادة التواصل البصري مع القوة المنفصلة، وربطها مع الجسم الرئيس أو استخدام طلقات الإشارة (إذا سمح موقف العدو بذلك).

61. تنقسم التشكيلات الأساسية إلى تشكيلات حركة وتشكيلات الاقتحام.

62. تشكيلات حركة فصيل المشاة الآلى.

أ. تشكيلة الصندوق. يستخدم هذا النوع من التشكيلات في الأراضي التي تسمح بالانتشار وقبل التماس مع العدو أو بعده، كما هو موضح بالشكل رقم (43).


(1) الحسنات.

(أ) سهولة السيطرة.

(ب) مراقبة جيدة وقوة نيران متساوية لجميع الجهات.

(ج) إمكانية تطبيق التشكيلات الأخرى.

(2) السيئات. تعتبر هذه التشكيلة هدف مغر وواضح ومعرض للهجوم وبشكل أخص إذا كانت متقاربة من بعضها.



الشكل رقم (43) تشكيلة الصندوق

ب. تشكيلة الصندوق المتعرج. يستخدم هذا النوع من التشكيلات في الأراضي التي لا تسمح بالانتشار وعند توقع مقاومة من العدو وفي العمليات الليلية. انظر الشكل رقم (44).

(1) الحسنات.


(أ) مراقبة جيدة وقوة نيران متساوية لجميع الجهات.

(ب) سهولة التحول إلى تشكيلة أخرى وبسرعة.

محظور

(2) السيئات.

- (أ) هدف واضح وكبير.
- (ب) صعوبة الضبط والسيطرة.



الشكل رقم (44) تشكيلة الصندوق المتعرج


ج. تشكيلة الخط المنفرد. يستخدم هذا النوع من التشكيلات عند التحرك على الطرق وفي حالات التحرك ليلاً، وعند الرؤية المحدودة والمرور خلال المناطق الضيقة. يكون موقع آلية قائد الفصيل في المكان الذي يحقق منه أقصى سيطرة ويفضل في الناقلة الثانية. انظر الشكل رقم (45).

(1) الحسنات.

- (أ) سهولة السيطرة ليلاً وفي حالات الرؤية المحدودة.
- (ب) سهولة الحركة في الممرات والمناطق الضيقة.
- (ج) قوة نار جيدة على الأجنحة.

(2) السيئات.

- (أ) قوة نار للأمام والخلف.
- (ب) هدف سهل من الجو.
- (ج) معرض للكائن والتأخير في الحركة عند حدوث عطل أو إصابة للناقلة الأمامية.



الشكل رقم (45) تشكيلة الخط المنفرد

حركة المشاة مع الآليات

63. قد يترجل فصيل المشاة الآلي لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- أ. في عمليات الاقتحام.
- ب. لإزالة أو كشف العوائق التي تحد من تقدم الناقلات المدرعة أو الدبابات.
- ج. حماية الناقلات المدرعة أو الدبابات في المناطق الضيقة والجبلية والكمائن.
- د. يجب تغطية حركة الناقلات المدرعة بالنيران في المناطق المجاورة والقريبة للعدو.

64. إن حسنات وعيوب بقاء الأفراد في آليات القتال هي:

أ. الحسنات.

- (1) الأثر المعنوي السيئ على العدو من جراء وصول آليات القتال المدرعة والدبابات بالقرب من مواقعه الدفاعية بمجرد نقل أو رفع خطة نيران الإسناد.
- (2) تستفيد المشاة الآلية من الحماية من أسلحة العدو ومن شظايا القنابل لأطول فترة ممكنة.
- (3) يمكن استمرار نيران الإسناد من آليات القتال المدرعة، والدبابات والمدفعية حتى وصول المشاة لمسافة الأمان، وبهذا تكون خطة النار قصيرة ومركزة.
- (4) عدم إرهاق المشاة وتعرضهم للتعب والتأخير مع توفر المرونة المطلوبة لنجاح العملية، وكذلك تسمح بشن هجمات إضافية من مواقع العدو المحتملة واتخاذ رد الفعل

محظور

السريع في المواقف المتغيرة.


ب. السيئات.

- (1) تعرض المشاة المحمولين في آليات القتال المدرعة لخطر الأسلحة المضادة للدروع، فهناك دائماً وجود احتمال تعطيل جماعة كاملة بقذيفة واحدة.
- (2) المشاة المحمولين باستثناء القائد والرامي والسائق لا يرون الأرض أو مواقع العدو ولا يمكنهم معرفة الموقف خارج الآلية حتى لحظة التراجع.
- (3) تصعب السيطرة على القتال في منطقة الهدف عند الاقتحام، وتكون السيطرة أكثر صعوبة إذا ترجلت المشاة على نحو أعمى عند الطرف الأمامي للهدف.

65. بعد اختيار التشكيلة المناسبة يحدد قائد الفصيل أي العناصر (مشاة/ آليات القتال المدرعة) ستكون في الأمام.

أ. عناصر المشاة في الأمام. يفضل استخدام أفراد المشاة في الأمام عند الحالات التالية، انظر الشكل (46).

- (1) إذا كان الطريق يمر من خلال الأرياف والمناطق المبنية.
- (2) عندما يكون تجنب الكشف من قبل العدو مطلوباً.
- (3) عند احتمال وجود حقول ألغام معادية ضد الدبابات.
- (4) عند احتمال وجود عناصر معادية مقاومة للدروع.




الشكل رقم (46) عناصر المشاة في الأمام

ب. الآليات المقاتلة في الأمام. يمكن لقادة فصائل المشاة اختيار الآليات للقيادة في الأمام كما في الشكل رقم (47) وذلك في الحالات التالية:

- (1) وجود تهديد دروع أو دبابات.
- (2) عند الحركة في مناطق مفتوحة وعدم توفر التخفية والتستر الكافية.
- (3) عندما يكون هناك موقع أو اتجاه مؤكد لتواجد قوات للعدو.

محظور


(4) عند احتمالية وجود حقول ألغام معادية ضد الأفراد.



الشكل رقم (47) آليات القتال المدرعة في الأمام

جـ آليات القتال المدرعة والمشاة في الأمام معاً. يمكن لقادة فصائل المشاة وضع آليات القتال المدرعة في الأمام مع المشاة بأسلوب مركزي كما في الشكل رقم (48) وذلك في الحالات التالية:

- (1) عندما تكون المرونة مطلوبة.
- (2) موقع العدو غير معروف.
- (3) وجود تهديد كبير من قبل مشاة العدو والمقاومة للدروع.
- (4) عندما تكون كثافة نيران الآليات المقاتلة مطلوبة وبسرعة ولكل الاتجاهات.



الشكل رقم (48) الآليات المقاتلة والمشاة في الأمام معاً (يعتمد موقع الآليات المقاتلة بين جماعات المشاة على طبيعة الأرض والتهديد المعادي)

66. تشكيلات الاقتحام.


أ. ثلاث ناقلات في الأمام. يستخدم هذا التشكيل أثناء الاقتحام وهو التشكيل المعتاد لهجوم السرية ويمكن استخدامه عندما يعمل الفصيل في المقدمة ومسؤول عن تغطية أرض واسعة وكبيرة للبحث عن قوات العدو. انظر الشكل رقم (49).

(1) الحسنات.

- (أ) قوة وكثافة النيران للأمام.
- (ب) مراقبة جيدة للأمام.
- (ج) سهولة الضبط والسيطرة.
- (د) أقصى قوة اقتحام لجماعات المشاة في الأمام.

(2) السيئات.

- (أ) لا يتوفر احتياط على مستوى الفصيل.
- (ب) تعرض أكبر لقوة النيران للعدو.



الشكل رقم (49) ثلاث ناقلات في الأمام


ب. ناقلتان في الأمام. يستخدم عند الاقتحام في مواجهة ضيقة وعند بروز حاجة لوجود قوة لاحقة على مستوى الفصيل وكذلك عند عدم وضوح موقف العدو. انظر الشكل رقم (50).

(1) الحسنات.

- (أ) قوة نيران لجميع الجهات.

محظور

- (ب) سهولة الضبط والسيطرة.
(ج) التحول من تشكيلة لأخرى بسرعة.
(2) السيئات. قد لا تتوفر القوة الكافية لجماعات المشاة عند بدء عملية الاقتحام.



الشكل رقم (50) ناقلتان في الأمام


جـ. تشكيلة خط الحرب. تستخدم في الأراضي المفتوحة والتي تسمح بالانتشار، وفي المراحل النهائية من الهجوم وعند اقتحام مواقع العدو، في حال استخدام هذه التشكيلة يجب أن تتوفر قاعدة إسناد نيران لها. انظر الشكل رقم (51).

(1) الحسنات.

- (أ) قوة وكثافة النيران للأمام.
(ب) تغطية جبهة واسعة.
(ج) سرعة اقتحام الهدف.

(2) السيئات.

- (أ) صعوبة الضبط والسيطرة.
(ب) قوة نيران ضعيفة على الأجنحة.
(ج) عدم وجود عمق.



الشكل رقم (51) تشكيلة خط الحرب

67. المسافات. يجب أن تكون المسافات الفاصلة بين الناقلات (100 متر) في كل الأحوال ويمكن أن تزيد عن ذلك في حالة الرؤية الجيدة وفي الأراضي المفتوحة، ويعتمد ذلك على سيطرة قائد الفصيل، إن تحريك ووضع الناقلات المدرعة قريبة من بعضها البعض أكثر مما يجب تعتبر ممارسة خاطئة، إذ أنها تشكل هدفاً معرضاً لنيران المدفعية والهجوم الجوي مقارنة بالناقلات المفردة.

النار والحركة

68. تستلزم الحركة بالضرورة أن تكون مجموعات ناقلات القتال المدرعة خاضعة لسيطرة صارمة بصرف النظر إن كانت الحركة عبر الصحراء أو على الطرق أو تحت تهديد العدو، يجب أن تتسم فنون الحركة المستخدمة بالبساطة والفاعلية في جميع الظروف على أن يتبع مبدأ الاحتفاظ بقدم على الأرض (إحدهما ثابت والآخر متحرك).

69. تتقدم الدبابات وناقلات القتال المدرعة في ميدان القتال في حشد بقدر الإمكان مستخدمة النار والمناورة، ومطبقة أسلوب النار والحركة عندما يكون تقدمها في حشد غير ممكن.

70. يوجد ارتباط وثيق بين أسلوب النار والحركة والنار والمناورة ويحتاج كل منهما إلى حالات محددة تجعل من استخدامها أمراً فاعلاً في ميدان القتال.

محظور

الحالات التي يستخدم فيها أسلوب النار والحركة

71. يعتبر أسلوب النار والحركة إجراءً مؤقتاً ويستخدم عند الضرورة حتى اللحظة التي تستطيع فيها قوة المناورة استئناف تقدمها. لا يستخدم أسلوب النار والحركة عند التحرك من خط البدء إلى الأهداف إلا في الحالات التالية:

- أ. عندما لا تسمح طبيعة الأرض باستخدام الدبابات وناقلات القتال المدرعة.
- ب. عندما تكون النيران من قاعدة الإسناد غير كافية.
- ج. عندما تجابه قوة المناورة عدواً قوياً يُخشى أن يُوقع خسائر جسيمة في قطعتنا.
- د. في حالة شح المعلومات عن قطعات العدو وما يتطلبه ذلك من حذر شديد.

كيفية تنفيذ أسلوب النار والحركة

72. عادة يختار القائد مواقع رمي ويعين من يحتل هذه المواقع ويعطي الأمر بالحركة من موقع إلى موقع آخر كما أنه يعين الأهداف ووقت الرماية والطريق إلى مواقع الرمي.

73. يعتبر أسلوب التحرك بالوثبات هو الأسلوب الشائع في الاستخدام، إن الوثبة تعني الحركة من موقع رمي إلى موقع رمي آخر حيث يتقدم عنصر إلى موقع جديد محدد سلفاً مع تغطية تحرك العنصر بعنصر آخر خلفي. يتوقف طول الوثبة على المسافة المؤثرة للأسلحة التي تغطي تقدم هذا العنصر وعلى معالم الأرض ومدى الرؤية.

74. يجب اختيار الوثبات والقفزات بعناية بحيث توفر ما يلي:


- أ. تأمين المراقبة ومشاغلة العدو من مواقع الرمي.
- ب. تأمين التخفية.
- ج. إمكانية الحماية أثناء الحركة من موقع رمي إلى آخر.
- د. تأمين السيطرة على الأرض في الأمام.
- هـ. تأمين طرق انسحاب مستورة للناقلات.

75. ينفذ أسلوب النار والحركة من قبل المشاة باستخدام ناقلات القتال المدرعة أو الدبابات أو كليهما معاً بأحد الأساليب التالية:

- أ. طريقة حركة الثعبان/ الأفعى. تستخدم هذه الطريقة في الحركة مقرونة مع تشكيل الخط المنفرد أو الصندوق المتعرج ويجب أن تكون حركة الناقلات متعرجة وبمسافة فاصلة لا تقل

محظور

عن 100 متر بين الناقلات والأخرى، يبين الشكل رقم (52) ناقلات القتال في حركة تقدم الأفعى وتستخدم طريقة التلاحق والتي يمكن أن تستبدل بطريقة التناوب إذا كانت هناك حاجة لمزيد من السرعة يكون قائد الفصيل في المقدمة أو الناقلات الثانية في التشكيل. يحتمل أن تستخدم هذه الطريقة في المناطق المبنية أو الأراضي الضيقة. يجب أن لا تخرج الناقلات المتحركة عن مدى أسلحة الناقلات المساندة.



الشكل رقم (52) طريقة حركة الثعبان (الأفعى)

محظور

ب. طريقة التناوب. تعتبر أكثر الطرق وأساليب الحركة استخداماً في الصحراء والأراضي المفتوحة وتعدّ هذه الطريقة عادةً أكثر سرعة من طريقة التلاحق. وتستخدم في الحالات التالية:

(1) عندما تكون الأرض مكشوفة.


(2) وجود حاجة للسرعة.

(3) توقع مقاومة معادية ضعيفة.

ج. طريقة التلاحق. تعتبر طريقة التلاحق تحركاً مدبراً، وتستخدم في الأراضي الضيقة

حيث تكون الحاجة إلى نيران قصوى عندما يكون أي من قسمي الناقلات في تماس مع العدو.

انظر الشكل رقم (53).



الشكل رقم (53) طريقة التلاحق والتناوب بالآليات

محظور

76. نقاط عامة حول استخدام طريقتي التناوب والتلاحق. يجب اعتبار النقاط التالية عند تنفيذ طريقتي التناوب والتلاحق:

- أ. يمكن استخدام أي من الطريقتين على مستوى الفصيل بحيث يتولى قسم من الناقلات مهمة تغطية وستر حركة القسم الآخر.
- ب. يجب أن تتخذ الناقلات التي تغطي حركة الناقلات المتقدمة وضع البدن مخفي لتقوم بالمراقبة، وإذا دعت الضرورة الرمي على مواقع العدو المحتملة في الأمام.
- ج. يجب أن تحدد أقواس رمي ومراقبة متشابكة للناقلات وأن تكون مستعدة لطلب النيران غير المباشرة.
- د. عند تطبيق طريقة الحركة على مستوى الفصيل يجب على قائد كل قسم من الناقلات أن يخصص أقواس مراقبة لكل ناقلة أثناء الحركة وأثناء قيامها بستر حركة الناقلتين الأخريتين.
- هـ. عند تطبيق طريقة التلاحق فإن الناقلتين اللتين تُكوّنان قسم قائد الفصيل تُكوّنان عادة في المؤخرة لتحقيق مزيد من السيطرة.
- و. يتأكد قائد الفصيل من بقاء القسم الذي يتحرك ضمن مدى أسلحة القسم الذي يقوم بتوفير التغطية.

77. المنورة. تبدأ المنورة حالما يحصل تماس للوحدة مع العدو. إن النيران المباشرة ذاتية في المنورة كما هي في القتال القريب. وعلى مستوى الفصيل تشكل المنورة جوهر كل عملية وواجب تعبوي. يقوم قائد الفصيل بالمنورة بآليات القتال المدرعة وجماعاته للاقتراب من العدو، والحصول على ميزة عليه، وتدميره في النهاية.


- أ. قاعدة النيران. يتطلب دمج النار والحركة قاعدة نيران. يحدد قائد الفصيل القوة التي توفر الحماية للقوات التي تقوم بالقفزات من خلال إخماد أو تدمير قوات العدو، ويكون هذا عادة قسم أو جماعة الأسلحة، أو آليات القتال المدرعة. يستطيع فصيل المشاة أيضاً المنورة أثناء حمايتها من قبل ناقلات القتال المدرعة التي تكون في موقع قاعدة نيران، ثم تؤسس موقع قاعدة نيران آخر.

(1) ونظراً لأن المنورة غير مركزية بطبيعتها، يحدد قائد الفصيل من خلال تحليله للأرض أين ومتى يرغب في تأسيس قاعدة نيران، وأثناء التماس يقوم بتعديل خطط المنورة حسب ما يلزم.

(2) يحدد قائد الفصيل عادة مكاناً عاماً لقاعدة النيران، ويقوم قائد قاعدة النيران باختيار المكان بدقة ويحتل عنصر قاعدة النيران مواقع تؤمن أفضل تخفية وتستر ومجال

محظور

رؤية مفتوح، وميادين رمي جيدة. وعندما تكون قاعدة النيران في موقعها، فإنها تقوم بإخماد قوات العدو، مع قيامها بمراقبة منطقة عملياتها المخصصة. كما تحدد أيضاً القوات غير المعروفة سابقاً، ثم تقوم بإخمادها بالنيران المباشرة وغير المباشرة. تسمح قاعدة النيران للوحدة التي تقوم بالقفزات بالاستمرار في المناورة، بحيث تستطيع الاحتفاظ بالمبادرة حتى ولو استطاع العدو رؤيتها والرمية عليها، الشكل رقم (54) يبين استخدام قاعدة النيران.



الشكل رقم (54) أسلوب قاعدة النيران

ب. القوة التي تقوم بالقفزات. تُعدّ المناورة خطيرة بطبيعتها، حيث تزيد أسلحة العدو، والأرض غير المعروفة، وعوامل تعبوية أخرى من ذلك الخطر. يضع الفصيل في الاعتبار عند قيامه بالمناورة ما يلي:

- (1) يجب أن يحصل العنصر الذي يقوم بالقفزات على الفائدة الكاملة من كل من التخفية والتستر التي توفرهما طبيعة الأرض.
- (2) يجب أن تحافظ الجماعات على دفاع دائري في جميع الأوقات وتراقب باستمرار قطاع معركتها.
- (3) تتحكم متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية) بطول القفزة. ومع ذلك يجب ألا يتحرك العنصر الذي يقوم بالقفزات أبعد من المدى الذي تستطيع منه قاعدة النيران إخماد مواقع العدو

محظور

بفاعلية. والطريقة العامة في ذلك هي تحديد الحركة بحيث لا تزيد عن ثلثي المدى المؤثر لأنظمة أسلحة الإسناد.

ج. خيارات الاقتحام.

(1) يعتبر وقت تـرـجـل المشاة من آليات القتال المدرعة أثناء المناورة قراراً حاسماً لقائد الفصيل، لذلك يجب أن يوازن قائد الفصيل بين وهن آليات القتال المدرعة ضد أسلحة العدو وسرعة وهن جماعات المشاة وفاعلية نيران العدو. يتم اقتحام جماعات المشاة (الترجل قبل الهدف) تحت إسناد آليات القتال المدرعة ويتم هذا النوع من الاقتحام في الحالات التالية:

- (أ) وجود طبيعة أرض جيدة مستورة ومخفية للمشاة.
 - (ب) نيران العدو مضادة للدروع مؤثرة بسبب إمتلاك قوات العدو لأسلحة الـم/د تجبر القوات على التـرـجـل لضمان عدم تدمير الناقلات والدبابات بمن فيها.
 - (ج) وجود أرض وموانع معيقة لحركة الآليات.
 - (د) عدم ضمان استمرارية النيران الساترة حيث يتم في هذه المرحلة رفع النيران الى العمق مما يعرض القوات للنيران المباشرة فتلجأ القوات بالاعتماد على اسلحتها العضوية وبوضع قاعدة إسناد بالناقلات والأسلحة المتوسطة.
- (2) الاقتحام من الحالة المحمولة (آليات القتال + جماعات المشاة). ولا يتم التـرـجـل على الهدف أو بعد الهدف إلا في حالات نادرة جداً وفي العمق العملياتي، مثلاً إذا كان العدو واهناً ودفاعه على عجل وطبيعة الأرض تسمح بذلك، وعادة ما تكون في مراحل متقدمة من العمليات التعرضية ويكون العدو غير متماسك وقد يكون في حالة الهجوم السريع أثناء عملية التقدم. إن القرار بالبقاء في الآليات خطير لأن الفصيل يكون معرضاً أثناء الاقتحام للنيران ضد الدبابات، الألغام وأسلحة العدو الأخرى. يستطيع مثلاً قاذف قنابل صاروخية منفرد للعدو أن يوقع عدداً كبيراً من الإصابات في الآلية التي تتعرض للإصابة. قد يقلل الاقتحام بالآليات إلى الحد الأدنى من تعرض الفصيل للنيران غير المباشرة، ونيران الأسلحة الخفيفة المباشرة.

(أ) يتم الاقتحام من حالة المشاة الآلية/ المحمولة تحت ظروف محددة وتشمل:

- (أ أ) عندما يكون العدو قد انسحب من موقع الهدف.
- (ب ب) تكون نيران العدو قد تم إخمادها، أو أنها غير مؤثرة.
- (ج ج) لا يوجد تخفية أو تستر عند الاقتحام لجماعات المشاة.

محظور

(د د) عندما تكون السرعة مطلوبة.

(ب) يمر الفصيل من خلال منطقة التشكيل وينتقل إلى تشكيلة المشاة الآلية/المحمولة/ جماعات المشاة للاقتحام وعادة ما تكون تشكيلة خط الحرب، وتعبر من خلال الهدف وتطهر القوة الهدف من الخلف. توفر ناقلات القتال المدرعة نيراناً لإخماد مواقع العدو التي يسند بعضها البعض، وهزيمة أي هجمات معاكسة فورية.

د. أسلوب الاقتحام.

(1) يعتمد نجاح الهجوم على شئ الاقتحام بأقصى ما يمكن من قوة وعنف ضد مواقع العدو. إن قوات المشاة تستخدم قوة الصدمة والعنف مع المفاجأة بقصد شل أعصاب أفراد العدو وتخريب خططه وإجراءاته الدفاعية وتفكيك ترابطه وتصميمه على القتال. تبدأ هذه المرحلة عندما تعبر قوات الهجوم منطقة التشكيل واجتيازها خط البدء في ساعة (س). إن هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة لتنظيم حركة الجماعات والأقسام بحدود وفواصل باتجاه أهدافها المحددة. أثناء حركة الفصيل أو عناصر الاقتحام إلى الهدف يجب عليها زيادة كثافة ودقه النيران كما يجب على قادة الجماعات تحديد أهداف محددة للأقسام وعند اقتراب عناصر الاقتحام من العدو يتم التركيز على إسكاته ثم القيام بالمانورة.

(2) العمل في خط البدء. تجتاز القوات المقتحمة خط البدء في ساعة (س) وتكون في تشكيلها النهائي للهجوم، ويجب عدم تغيير اتجاه القوات بعد اجتيازها خط البدء وإذا تمكن العدو من إعاقة قوة الاقتحام بعد اجتياز خط البدء على القائد عمل الآتي:

(أ) تعيين موقع العدو إذا لم يكن واضحاً.

(ب) إبلاغ قائد السرية وطلب مزيد من الإسناد الناري بالهاونات والمدفعية وطائرات الإسناد القريب.

(ج) استخدام الدخان ونيران الرشاشات.

(د) مواصلة الاقتحام.

(3) يجب على القادة خلال مرحلة القتال على الهدف إعادة تقدير موقفهم حسب تطور القتال والموقف.

(4) محافظة القطعات على قربها من النار الساترة مع مراعاة حدود الأمان لنيران الإسناد أثناء الاقتحام اعتماداً على أعيرة المدافع (خفيفة، متوسطة، ثقيلة).

محظور

(5) استخدام أساليب النار والحركة بناءً على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر، الاعتبارات المدنية) التدريجية بدءاً من الفصائل والجماعات ثم الأقسام والمجموعات أثناء الاقتحام والقتال خلال الهدف من خندق إلى آخر مع مراعاة تبادل دور الإسناد والاقتحام.

(6) القتال على الهدف. إن نار وحركة عناصر الهجوم خلال الهدف يحقق تطهيراً كاملاً للخنادق إذا ما استخدم استخداماً صحيحاً من خندق إلى آخر ومن موقع إلى آخر بأسلوب العزل والإسناد بين الخنادق.

(7) التوسع على الهدف. هي المرحلة التي يتم فيها المحافظة على المبادأة وقوة اندفاع الهجوم، واستغلال ذلك في منع العدو من القيام بأي أعمال عدائية ممكنة ضد قواتنا مثل إعادة تنظيم قواته أو دفاعاته أو القيام بهجوم معاكس سريع أو مدبر أو تنفيذ عمليات التراجع. يجب أن تكون إجراءات هذه المرحلة سريعة وذلك بدفع القطعات المقتحمة مشاة كانت أو دروع أمام الهدف والتوسع لتأمين المزيد من الأراضي بقصد:

(أ) منع قوات العدو من احتلال المعالم الأرضية البارزة والأراضي ذات الأهمية التعبوية.

(ب) تسهيل العمليات المستقبلية اللاحقة.

(ج) اختيار أرض مناسبة لإعادة التنظيم.

(8) على قائد السرية/ فريق القتال وضع حدود للتوسع بالأوامر الشفهية حتى تكون الفصائل تحت سيطرته.

(9) يجب تنسيق نيران الإسناد بمجرد وصول القوات على الهدف لإسكات كل مواقع العدو وللسماح بالحركة للأمام للقوات المهاجمة.

هـ. مرحلة إعادة تنظيم. حالما يتم الاستيلاء على الهدف، يجب إعادة التنظيم فوراً للدفاع ضد الهجمات المعاكسة الممكنة، وكقاعدة ثابتة للمحافظة على النجاح يجب أن يُبنى عمل الدفاع في بادئ الأمر على أساس المشاة والدبابات التي قامت بالاقتحام. على القائد أن ينسق الموقع الدفاعي تجاه أي هجوم أرضي أو جوي وذلك بتوزيع أقواس المسؤولية لجماعته والسيطرة بالنيران على الأراضي الأمامية لمنع العدو من الاستطلاع القريب ويمكن تلخيص الأعمال التي يقوم بها القادة في هذه المرحلة كالآتي:

(1) التأكد من احتلال الجماعات لمواقع المسؤولية التي تم تحديدها من قبل قائد السرية/ فريق القتال.

محظور

(2) التأكد من سرعة انضمام آليات القتال وأسلحة الإسناد لمواقعها لتأمين الإسناد اللازم.

(3) توزيع أقواس المسؤولية لقادة الجماعات ضمن موقع الفصيل والتنسيق مع الفصائل الأخرى.

(4) تحديد مواقع الهاون.

(5) فتح نقاط المراقبة حسب الموقف وطبيعة الأرض لمراقبة العدو وتوفير إنذار مبكر عن تقرب العدو.

(6) إعادة توزيع أسلحة المدمد لتغطية مقتربات العدو.

(7) تحديد الخنادق للأفراد لبدء الحفر.

(8) إخلاء الخسائر والأسرى.

(9) حصر الحوادث والاحتياجات الإدارية للفصيل.

(10) إرسال تقرير الموقف لقائد السرية/ فريق القتال.

د. الفصيل اللاحق (المشتبك). يسمح الفصيل الذي في العمق لقائد سرية المشاة بالمحافظة على المرونة أثناء الهجوم، يجب أن يكون القائد مستعداً لاستخدام هذا الفصيل لاستغلال النجاح والاستمرار في الهجوم، وقد يستخدم لصد الهجمات المعادية المعاكسة. ويمكن أن يستخدم على النحو التالي:

(1) قد يتم استخدام الفصيل اللاحق لتعزيز العملية الحاسمة والمحافظة على زخم الهجوم. من أجل استغلال نجاح الوحدات المهاجمة الأخرى، يجب أن يكون الفصيل اللاحق قادراً على أن يهاجم العدو من اتجاه جديد.

(2) قد يخصص للفصيل اللاحق واحداً أو أكثر من المهام التالية:

(أ) حماية أجنحة الوحدة والمنطقة الخلفية لها.

(ب) شن هجوم محلي بالنيران أو تأسيس موقع إيقاف للعدو.

(ج) تطهير موقع تم احتلاله أو تخطيه من قبل وحدة أخرى.

(د) تأسيس موقع إسناد بالنيران.

(هـ) تولي مهمة وحدة مهاجمة.

78. العمل عند التماس (الاشتباك). يعتبر أسلوب الأربع خطوات للعمل عند التماس إطاراً للتنفيذ لمساعدة الفصيل على البقاء بعد الاشتباك الأولي. يجب أن يرد الفصيل بطريقة غريزية وفورية على أي تماس مع العدو.

محظور

أ. يجب على قائد الفصيل أن يقرر ماذا سيعمل، فمثلاً قد يأمر الفصيل بتنفيذ مهارة معركة مخطط لها مسبقاً، أو يوصي لقائد فريق القتال/ السرية بأن ينفذ الفصيل مهارة أو عمل بديل. يجب أن ينفذ قائد الفصيل وفصيله أكثر من خطوة واحدة من هذه الخطوات في الوقت نفسه، وهذا السبب الذي من أجله يجب أن يستعد الفصيل لمواقف التماس مع العدو. يجب على قائد الفصيل من أجل ضمان عمل الفصيل معاً واستجابته بشكل صحيح أن يجري تجارب على مهارات المعركة، وأوامر الوحدة التعبوية المستديمة.

ب. يعطي الأسلوب المكون من أربع خطوات قائد الفصيل عملية إتخاذ قرار منطقية ومنظمة بشكل جيد لتنفيذ الأعمال عند التماس، والخطوات الأربعة هي:

(1) الانفتاح وتمرير المعلومات.

(2) تقويم وتطوير الموقف.

(3) اختيار عمل ممكن أو مهارة معركة.

(4) تنفيذ العمل الممكن أو مهارة المعركة.

ج. تعتبر مهارة المعركة هي دروس وتمارين عملية تسبق مواضيع مراحل الحرب، ويتم تدريبها في مرحلة التدريب الأساسي لأنها تأتي مباشرة بعد تدريب الأسلحة ومهارة الميدان، تحتوي مهارة المعركة على التفاصيل التعبوية الدقيقة التي يحتاج لها الفرد ليصبح مقاتلاً محترفاً مستخدماً سلاحه والأرض ومهارته الفردية في الرمي والحركة التي اكتسبها لتطبيقها بطريقة تعبوية.

د. مهارة المعركة هي فن سليم لمعالجة المواقف التعبوية الصغيرة ببساطة وسهولة وسرعة دون تقيد بواسطة قائد الجماعة لذا يجب على جميع أفراد الجماعة إتقان هذا الفن.


79. مهارات المعركة للعمل عند التماس. هناك ثلاث مهارات معركة رئيسية يجب أن يتقنها الفصيل. ويتم إجراء التجارب على هذه المهارات لكل من المواقف التي تتطلب عمل جماعات المشاة والمشاة الآلية على مستوى كل من الجماعة والفصيل. تعطي الفقرات التالية موقفاً محدداً لكل من مهارات المعركة والأعمال المطلوبة التي يجب أن يتم إنجازها.

أ. الرد على التماس (جماعات المشاة). عند تعرض جماعات المشاة وآليات القتال المدرعة للنيران المباشرة من قوة العدو، تعمل جماعات المشاة ضمن مديات أسلحة الإسناد لآليات القتال المدرعة، الشكل رقم (55).

(1) يتخذ الأفراد فوراً أقرب المواقف التي توفر التستر ويردون على النار باتجاه التماس.

محظور

(2) يقوم قادة الجماعات والأقسام بتحديد مواقع العدو، والاشتباك معها بالنيران المسددة بشكل مؤثر، ويمررون المعلومات لقائد الجماعة أو الفصيل. يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن التماس مع العدو.




الشكل رقم (55) الرد على التماس (جماعات المشاة)

- (3) يسيطر قادة الجماعات والأقسام على النيران باستخدام أوامر الرماية.
 - (4) يحافظ الأفراد على الاتصال بالنظر والصوت مع مَنْ هم على يسارهم ويمينهم.
 - (5) يحافظ الأفراد على الاتصال مع قادتهم ويبلغون عن مواقع العدو.
 - (6) يتفقد القادة بالنظر والصوت حالة أفرادهم.
 - (7) يحافظ قادة الجماعات والأقسام على تواصل بصري مع قائد الفصيل.
 - (8) يمرر القادة جميع الأوامر والإشارات من خلال التسلسل القيادي للفصيل.
 - (9) يقوم مساعد قائد الفصيل بتموضع ناقلات القتال المدرعة لتوفير نيران الإسناد.
- ب. الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة. عند تعرض الوحدة عندما تكون محمولة للنيران من أطقم أسلحة العدو، أو الأسلحة المضادة للدروع الخفيفة.
- (1) ترد آليات القسم الذي في حالة تماس مع العدو فوراً على النيران باتجاه التماس أثناء حركتها خارج المنطقة المستهدفة. يبلغ قائد القسم قائد الفصيل عن التماس.
 - (2) تتحرك جميع الآليات إلى أقرب المواقع المخفية والمستورة.

محظور

(3) عند الوصول إلى ساتر، يستمر القسم الذي في حالة تماس في الاشتباك مع العدو بواسطة النيران المسددة جيداً. تترجل الجماعة لتوفر الحماية المحلية أو زيادة نيران الإخماد على موقع العدو. انظر الشكل رقم (56).



الشكل رقم (56) الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة

(4) توجه آليات القسم الذي ليس في حالة تماس مع العدو أسلحتها باتجاه العدو. يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن التماس.

(5) يحافظ قادة الآليات ضمن القسم على التواصل البصري مع بعضهم بعضاً كما يحافظون على الاتصالات مع قائد الفصيل.

(6) يوصل قادة الآليات جميع الأوامر إلى أطقم الآليات والمشاة.

جـ. الرد على الكمين (جماعات المشاة). إذا دخلت الجماعة أو الفصيل إلى منطقة تقتيل وتعرضت للرماية من كمين للعدو فإنها تقوم بالأعمال التالية:

(1) الكمين قريب (ضمن مدى القنابل اليدوية).

(أ) يرد الأفراد الذين يتعرضون للنيران المباشرة عليها، ويتخذون مواقع مستورة ويقومون برمي القنابل اليدوية.

(ب) بعد أن تنفجر القنابل، يقتحم الأفراد الذين في منطقة التقتيل فوراً من خلال الكمين مستخدمين النار والحركة.

محظور

(ج) تقوم الآليات المقاتلة والأفراد الذين ليسوا في منطقة التقتيل فوراً بما يلي:

(أ أ) تحديد مواقع العدو.

(ب ب) رماية نيران إخماد فورية ضد العدو.

(ج ج) تحويل النيران عندما يقتحم الأفراد الذين في منطقة التقتيل من

خلال الكمين.

(2) الكمين بعيد (أبعد من مدى القنابل اليدوية).

(أ أ) يتخذ الأفراد الذين يتعرضون للرماية مواقع مستورة ويخمدون العدو

فوراً بوساطة:

(أ أ) تدمير أطقم أسلحة العدو.

(ب ب) حجب موقع العدو بالدخان.

(ج ج) الاستمرار في رماية نيران الإخماد.

(ب ب) يتحرك الأفراد الذين لا يتعرضون للنيران من خلال طريق يوفر التخفية

والتستر إلى جناح يمكن مهاجمته ويقتحمون موقع العدو.

(ج ج) تستمر الآليات المقاتلة والأفراد الذين في منطقة التقتيل برماية نيران

الإخماد، ثم يحولون الرماية عندما تقاتل القوة المقتحمة من خلال موقع العدو.

(د د) يوجه قائد الفصيل الآليات إلى مواقع تستطيع منها انزال نيران مؤثرة

على العدو. وإذا لم تكن هناك أسلحة ضد الدبابات في الكمين، يستخدم قائد

الفصيل الآليات المقاتلة لتنفيذ هجوم جانبي.

(هـ هـ) يطلب قائد الفصيل نيراناً غير مباشرة ويعدلها لعزل موقع العدو.

(و و) يقوم قائد الفصيل بتمرير المعلومات، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم

ويستمر في المهمة.

د. الرد على الكمين (أطقم الآليات وجماعات المشاة). إذا دخل الفصيل إلى منطقة تقتيل،

وبدأ العدو بالرماية عليه من كمين وكان لديه أسلحة خفيفة ضد الدبابات وبكمية نيران عالية،

يقوم الفصيل بما يلي:

(1) ترد آليات القسم الموجودة في منطقة التقتيل على النيران فوراً أثناء حركتها إلى

مواقع مستورة خارج منطقة التقتيل، وتستمر في الرماية على موقع الكمين بأكثر كمية

ممكنة من النيران.

(2) يترجل الأفراد الذين في الآليات المعطوبة في منطقة التقتيل فوراً ويتخذون

مواقع مستورة، ويرمون نيران إخماد إضافية على العدو.

محظور

- (3) يوفّر القسم الذي في منطقة التقتيل نيران إخماد ويحاول:
- (أ) تدمير أسلحة العدو التي ترمي بشكل أكثر تأثيراً ضد القسم.
- (ب) حجب موقع العدو بالدخان.
- (ج) الاستمرار في رماية نيران الإخماد.
- (4) يتحرك القسم الذي ليس في منطقة التقتيل من خلال طريق مخفي ومستور إلى جناح يمكن مهاجمته لموقع العدو، وينفذ اقتحاماً بالآليات لموقع العدو.
- (5) تستمر الآليات والأفراد الذين في منطقة التقتيل برماية نيران الإخماد، ثم يقومون بتحويل النيران عندما تقاتل القوة المقتحمة داخل مواقع العدو.
- (6) يطلب قائد الفصيل النيران غير المباشرة ويعدلها لعزل موقع العدو.
- (7) يمرر قائد الفصيل المعلومات، ويعيد التنظيم حسب ما يلزم ويستمر في المهمة.
- هـ. قطع التماس (جماعات المشاة). إذا كان الفصيل أو جماعة المشاة في تماس مع العدو، وقرر القائد أنه يجب عليه قطع التماس، فإنه يتبع الخطوات التالية:
- (1) يعطي الأمر بقطع التماس.
- (2) يأمر قائد الفصيل الآليات المقاتلة بإسناد عملية قطع التماس لقوة جماعات المشاة التي تقوم بذلك. وإذا كانت الآليات المقاتلة لا تستطيع الإسناد، يأمر قائد الفصيل الجماعة أو الجماعات بإخماد العدو بالنيران لإسناد القوة التي في حالة التماس.
- (3) يأمر قائد الفصيل أو الجماعة بمسافة واتجاه أو معلم أرضي من أجل حركة الجماعة أو القسم الأول إليه.
- (4) تزيد قوة قاعدة النيران معدل نيرانها لإخماد العدو.
- (5) تتحرك قوة المناورة إلى موقع يوفر الأمن، وتستخدم القنابل اليدوية لقطع التماس والقنابل الدخانية لستر حركتها.
- (6) تحتل قوة المناورة الموقع المخصص وتشتبك مع العدو، وهذه إشارة بأنهم في الموقع.
- (7) حالما يؤكد قائد الفصيل بأن قوة المناورة قد احتلت موقعها، يأمر قاعدة النيران الأولية بالحركة إلى موقعها التالي.
- (8) يجب أن تستمر الجماعة أو الفصيل في إخماد العدو أثناء قطعه للتماس.
- (9) تستمر الجماعة أو الفصيل بالقفز بعيداً عن العدو إلى أن:
- (أ) يقطع جميع التماس مع العدو.
- (ب) يمر من خلال موقع قاعدة نيران قيادة أعلى.

محظور

(ج) يصبح في الموقع المخصص لتنفيذ المهمة.

(10) عند غياب التعليمات من القائد، تتحرك الوحدة إلى نقطة التجمع المخصصة الأخيرة.

(11) يأمر قائد الفصيل الآليات المقاتلة بالحركة إلى نقطة إعادة ركوب والالتقاء مع قوة جماعات المشاة.

(12) يكون قادة الأقسام والجماعات مسؤولين عن الأفراد، والتقارير، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم، والاستمرار في المهمة.

(13) يمرر قائد الفصيل الموقف إلى قائد فريق القتال/ السرية.

و. قطع التماس بالآليات القتال وجماعات المشاة. إذا كان الفصيل في حالة تماس مع العدو، وقرر القائد بأن عليه أن يقطع التماس، فإنه يتبع الخطوات التالية:

(1) يعطي الأمر بقطع التماس.

(2) يأمر أحد الأقسام بأن يعمل كقاعدة نيران لإسناد عملية قطع التماس للأقسام الأخرى.

(3) يعطي قائد الفصيل مسافة واتجاه أو معلم أرضي للقسم المتحرك.

(4) ركوب قوة أمن القسم المتحرك.

(5) تستمر قاعدة النيران بالاشتباك مع العدو، وتحاول توفير نيران إخماد طويلة المدى بما يكفي لإسناد قفزة القسم المتحرك. يستخدم الفصيل جميع النيران المباشرة وغير المباشرة المتوفرة بما في ذلك الدخان للمساعدة في قطع الاشتباك.

(6) يستمر القسم المتحرك في الرماية أثناء حركته إلى الموقع الذي يوفر الأمن، ويستمر في توفير نيران الإخماد. تكون الأسلحة التي ترمي من فتحات الناقل مزودة بالأطقم وجاهزة للرماية.

(7) يأمر قائد الفصيل القسم الذي يقوم بالإسناد بالحركة إلى موقعة التالي.

(8) تستمر الجماعة أو الفصيل في القفزات بعيداً عن العدو إلى أن:

(أ) يقطع جميع التماس.

(ب) يمر من خلال قاعدة نيران قيادة أعلى.

(ج) يكون أقسامه في مواقعها المخصصة لتنفيذ المهمة التالية.

(9) عند غياب تعليمات القائد يتحرك الفصيل إلى آخر نقطة تجمع.

(10) يكون قادة الأقسام والجماعات مسؤولين عن الأفراد، والتقارير، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم والاستمرار في المهمة.

محظور

(11) يمرر قائد الفصيل الموقف إلى قائد فريق القتال/ السرية.

مناورة الفصيل في الهجوم

80. أنواع الهجوم. تنفذ الفصائل والجماعات عادةً الهجوم كجزء من فريق القتال/ السرية. يحتاج الهجوم الناجح إلى تخطيط مفصّل وتنسيق وتجارب. يخصص قائد فريق القتال/ السرية أهدافاً للفصائل ويحدد واجب وقصد لقوات الاقتحام والإسناد واللاحقة والاختراق ولقوات الاحتياط إذا وجدت. ولضمان التنسيق يجب على جميع القادة معرفة موقع وحداتهم المرؤوسة والوحدات المجاورة أثناء الهجوم.

أ. يُصنّف الهجوم على أنه سريع أو مدبر، والفرق الرئيس بينهما هو مدى التخطيط والتحضيرات المنفذة من قبل القوة المهاجمة. كما أن الهجمات إما أن تكون موجهة ضد قوة أو لمسك أرض، وقد يكون العدو ثابتاً أو متحركاً.

ب. الهجوم المدبر. هو عمل تعرضي يتميز بالاستخدام المخطط مسبقاً للقوة النارية والمناورة للقتال القريب للعدو وتدميره. وهو عملية منسقة بالكامل يتم الاحتفاظ بها عادةً للمواقف التي لا يمكن فيها التغلب على دفاع العدو بواسطة الهجوم السريع. وينفذ حسب المراحل التالية:

(1) الاستطلاع. يجب أن يحصل الفصيل وفريق القتال/ السرية، قبل القيام بالهجوم المدبر على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن العدو. قد يتم الحصول على هذه المعلومات من قبل نشاطات جمع المعلومات الخاصة بالفصيل (إذا كانت في تماس مع العدو) أو من المعلومات التي تم جمعها من قبل المستوى الأعلى.

(أ) تتحرك وحدات الاستطلاع أمام القوات لتوفير معلومات حديثة ودقيقة عن العدو ضمن منطقة عمليات محددة. يتم بعد ذلك توزيع هذه المعلومات التي تشكل الأساس لخطة الهجوم.

(ب) إذا كان الوقت يسمح، قد يتم إدخال القناصين أو عناصر الاستطلاع قبل الهجوم لتأسيس نقاط مراقبة وتوفير معلومات عن العدو حتى وقت الهجوم. يستطيع القناصين أيضاً الاشتباك مع أهداف مهمة في بداية الهجوم وأثنائه.

(ج) يجب أن يكون الفصيل وفريق القتال/ السرية مستعدين لتنفيذ استطلاع للهدف لتأكيد أو تعديل، أو إلغاء خطتهم المؤقتة. يجب ألا تنفذ الفصائل الاستطلاع حتى يتم إعطاؤها هذا الواجب بالتحديد ضمن خطة استطلاع موحدة.

(د) قد تتغير الخطة المؤقتة كنتيجة للاستطلاع إذا اكتشف الفصيل أو الجماعة أن الأرض، أو توزيعات العدو مختلفة عما تم تحديده سابقاً.

محظور

(2) الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. يتخذ الفصيل التشكيل النهائي للهجوم في منطقة التشكيل ويتم تأكيد الأهداف للفصائل من قبل قائد فريق القتال/ السرية وتحديد أهداف الجماعات من قبل قائد الفصيل. قد يخصص قائد فريق القتال/ السرية مواقع إسناد بالنيران لحماية الفصائل بنيران الإسكات المباشرة.

(أ) قبل الحركة من منطقة التجمع، يجب أن يستلم قائد الفصيل تحديث معلومات يظهر مكان عناصر القوات الصديقة الأمامية والمجاورة وأي تغييرات في موقف العدو. يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بتوزيع هذه التقارير لكل قائد جماعة وقائد آلية.

(ب) يجب أن يقوم قائد الفصيل باستطلاع الطريق من الخارطة. وإذا سمح الموقف يستطلع على الطبيعة وحتى منطقة التشكيل. يتم وضع توقيتات الحركة من منطقة التجمع أثناء الاستطلاع من الخارطة بحيث يجتاز الفصيل خط البدء في وقت الهجوم الساعه (س) دون التوقف في منطقة التشكيل.

(3) من منطقة التشكيل إلى خط البدء. خط البدء هو إجراء سيطرة لتنسيق بدء الهجوم ساعه (س)، ويكون حيث تنتقل عناصر من القوة المهاجمة إلى أساليب حركة أمنة استعداداً للتماس مع العدو. يتحرك الفصيل إلى الأمام، من منطقة التشكيل إلى خط البدء وعادة ما يكون خط البدء هو الحافة الأمامية لمنطقة التشكيل في الأراضي المفتوحة وقد يبعد خط البدء عن منطقة التشكيل في حال وجود تضاريس صعبة ومناطق مغلقة.

(4) من خط البدء إلى خط الاقتحام. يتحرك الفصيل ضمن التشكيل المحدد من خط البدء إلى خط الاقتحام. يسيطر قائد الفصيل على الفصيل من خلال منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات أو من خلال معالم تم تحديدها مسبقاً أو وسائل أخرى لغرض السيطرة حتى الوصول إلى خط التمرج. لا يرغب القادة بترجل وحداتهم بعيداً جداً عن الهدف بحيث تكون معرضة لنيران العدو لمدة طويلة، ومع ذلك لا يرغبون في التمرجل قريباً جداً من موقع العدو، بحيث تكون وحداتهم معرضة لنيران العدو القريبة والمؤثرة.

(أ) يترجل الفصيل على خط التمرجل والذي يبعد عن الهدف بمسافة قد تصل (600-700) وقد تزيد أو تنقص وتحدد من قبل قائد القوة المهاجمة ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والنيران الساترة ودرجة مقاومة العدو، ويقوم قائد الفصيل بتوجيه الجماعات باتجاه الهدف.

(ب) بعد عملية التمرجل تتحرك الآليات إلى موقع تستطيع من خلاله توفير إسناد للجماعات المقتحمة، تتقدم القوة المقتحمة إما على شكل جماعة (خط

محظور

منفرد) أو تشكيلة (رأس سهم)، والاندفاع بشكل سريع وبستر من قاعدة الإسناد ونيران الهاونات التي ترمي على الموقع الدفاعي ولا تقوم هذه القوة بالرمية بأسلحتها حتى الوصول إلى حقل الحماية والحفاظ على الذخيرة للاشتباك على الهدف حيث أن كمية الذخيرة التي يحملها الفرد محدودة ولكن قد يتم تعيين بعض الافراد او الرشاشات للرد على مصدر النيران حسب التهديد والخطر وأوامر ضبط الرمي.

(5) خط الاقتحام واقتحام جماعات المشاة الهدف.

(أ) تعد إدامة الزخم أثناء الهجوم مهمة جداً، ويجب على قائد الفصيل اقتحام الهدف بأسرع وقت واستخدام مزيج من تأثيرات النار والحركة.

(ب) بعد أن تجتاز الجماعات خط الاقتحام يجب أن يستمر الاقتحام بسرعة ودون توقف باتجاه الأهداف، وإذا توقف فإن الجماعات ستتحمل خسائر كبيرة، وعادة يبعد خط الاقتحام (75 - 200) متر عن الأهداف.

(ج) يجب أن يستمر الفصيل في إسكات العدو من خلال استخدام نيران الإسناد (الآليات، الهاونات، الرشاشات... إلخ)، ويجب أن يسيطر على النيران باستخدام (الأجهزة اللاسلكية، الإشارات الميدانية) لمنع الإصابة بنيران القوات الصديقة.

(6) عزل الهدف. إن عزل الهدف يمنع العدو من تعزيزه، ويمنع قوات العدو التي في منطقة الهدف من التراجع، كما يُسكت مواقع العدو المجاورة وقدرتها على تشتيت قوة الاقتحام. ولعزل أي هدف، يقوم قائد الفصيل بتوزيع الجماعات والآليات للهجوم بالنيران. قد يخصص قائد الفصيل آليات القتال المدرعة لعزل الهدف نظراً لقوتها النارية، والحماية من نيران الأسلحة الخفيفة. إن استخدام الآليات المقاتلة لهذا القصد يسمح لجماعات المشاة بتنفيذ اقتحام الهدف.

(7) العمل على الهدف. ويتضمن ما يلي:

(أ) الاختراق. تكون مواقع العدو غالباً مغطاة بالموانع التي يجب أن يتم اختراقها قبل احتلال الهدف وعادة ما يكون الفصيل جزءاً من قوة أكبر تنفذ عملية الاختراق.

(أ) يجب أن يستلم قائد الفصيل قبل الاقتحام معلومات حول نوع وامتداد أي مانع أمام الهدف بما فيها حقول الحماية المعادية، ويخطط لاقتحام الهدف بتجنب هذه الموانع إذا كان ذلك ممكناً، ولكن يستعد

محظور

لاختراق المانع بمساندة وحدات هندسة المستوى الأعلى إذا كان لا يستطيع تجنبها.

(ب ب) إذا لم يتم تحديد المانع قبل الاقتحام، يتحرك قائد الفصيل إلى الأمام ويحدد موقع الاختراق. يقوم الفصيل بإسكات العدو. تتحرك جماعة الاختراق إلى الأمام، ويؤسس قائد الجماعة قاعدة نيران بقسم واحد لعزل نقطة الاختراق. لتتمكن عناصر الهندسة من فتح ثغرة، وتمر جماعات الاقتحام من خلالها لاحتلال الجانب البعيد من المانع.

(ب) نيران الإسناد. يسند عنصر الإسناد عملية اختراق الهدف من خلال توفير نيران لإسكات أكثر مواقع العدو خطورة. وأثناء تنفيذ الاختراق، يقوم عنصر الإسناد بتحويل النيران للسماح لعنصر الاختراق باختراق الهدف وتأمين مكان الاختراق. تعتبر المراقبة الأرضية مهمة للمحافظة على نيران الاسكات أمام موقع الاختراق لتحديد موقف الجماعات المقتحمة وتقديمها على الأرض ولمنع العدو من التأثير على جماعات المشاة.

(ج) الاقتحام. عندما يكون عنصر الاقتحام قد احتل جزءاً من الهدف، عندها يراقب قائد الفصيل ورقيب الفصيل مدى تقدم الجماعات لضمان المحافظة على الزخم واحتلال الهدف وتأمينه وكما يلي:

(أ أ) تنفذ جماعات المشاة الاقتحام للهدف، مستخدمة أساليب الحركة المناسبة بناءً على كمية النيران التي تتعرض لها. يكون جميع القادة في هذا الوقت مشغولين بشكل كبير، لأنه يتوجب عليهم المحافظة على السيطرة على أفرادهم وإبقائهم متحركين ويردون على النيران عندما يتعرضون لها.

(ب ب) أثناء الاقتحام، يستخدم الأفراد أي سائر لتقليل تعرضهم للنيران. يجب أن يبقى عنصر الاقتحام بشكل عام في تشكيلة خط حرب أثناء الاقتحام، وأي فرد يتخلف أو يتحرك بعيداً إلى الأمام يهدد الآخرين ونفسه وعند الانتقال من سائر الى آخر يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن، حتى لا يستطيع المدافع من تسديد نيران مؤثرة مباشرة ضد جماعات الاقتحام. وفي هذه النقطة يجب التغلب على أي مقاومة للعدو من قبل جماعات الاقتحام لأن نيران الإسناد قد تم تحويلها لتجنب الإصابة بالنيران الصديقة.

محظور

(ج ج) قد يظهر هدف مفاجئ أثناء الاقتحام وعامل الوقت لا يسمح بتشكيل قاعدة إسناد وكذلك المسافة تكون قصيرة نسبياً، لذا يتم اقتحام الهدف باستخدام النار والحركة.

(د د) بعد اقتحام الهدف واحتلاله يقوم الفصيل بتحضير مواقع دفاعية مؤقتة على حدود التوسع وحسب أوامر قائد فريق/ السرية.

(ه هـ) عند استخدام النار والحركة تعتمد المسافة بين كل وثبة وأخرى على طبيعة الأرض وعلى مدى توفر نيران إسناد فعالة ومؤثرة على الهدف ورد فعل العدو ودرجة تحصين موقعه.

(8) إعادة التنظيم. حالما تتوقف مقاومة العدو في الهدف، يقوم الفصيل بسرعة بتقوية الموقع للدفاع ضد الهجوم المعاكس المحتمل، ويستعد للمهام اللاحقة.

(أ أ) تتكون عملية تقوية الموقع من الأعمال الرئيسية لتأمين الهدف والدفاع عنه ضد أي هجوم معاكس للعدو. يتخذ قائد الفصيل الإجراءات التالية:
(أ أ) إنهاء مقاومة العدو في الهدف.

(ب ب) تحضير مواقع دفاعية مؤقتة خلف الهدف كون الهدف مرصود من قبل المدفعية المعادية.

(ج ج) تحديد المواقع الدفاعية للجماعات والآليات.

(د د) تغطية مقتربات المشاة بالرشاشات، ومقتربات الآليات بقواذف الم د.

(ه هـ) التحاق آليات القتال المدرعة إلى المواقع المخصصة في الأمام وانتخاب مواقع رمي.

(و و) فتح نقاط مراقبة ودفع دوريات إذا تطلب الموقف.

(ز ز) تسهيل مرور القوات اللاحقة وإسنادها.

(ح ح) الاستمرار في تحسين الحماية بتنفيذ أعمال دفاعية ضرورية.

(ط ط) تعديل نيران الحماية النهائية.

(ب ب) يتم القيام بإعادة التنظيم في نفس وقت عملية تقوية الموقع، ويجب أن يخطط قائد الفصيل ويستعد لإعادة التنظيم أثناء قيامه بالتخطيط للهجوم. ويتأكد بأن الفصيل مستعد لما يلي:

(أ أ) القيام بالإسعافات الأولية وإخلاء للإصابات.

(ب ب) إعادة توزيع الأفراد، وتعديل التنظيم للواجب المقبل.

محظور

(ج ج) إعادة التزويد بالأسلحة وإعادة تعبئة الوقود.

(د د) إعادة توزيع الذخيرة.

(ه ه) القيام بالصيانة المطلوبة.

(و و) الاستعداد للعمليات اللاحقة إذا تطلب الموقف وخطط له من قبل.

جـ. الهجوم السريع. يعتبر الهجوم السريع الخيار المفضل أثناء العمليات السريعة حيث يسمح للقائد بالمحافظة على زخم العمليات، مع حرمان العدو من الوقت لتحضير دفاعاته، واستعادة جاهزيته بسبب الخسائر التي عانى منها خلال العمل السابق. تنتج الهجمات السريعة نتيجة للتقدم للتماس أو بعد دفاع ناجح، أو استمراراً لهجوم سابق. يتبع الهجوم السريع نفس الإجراءات وإجراءات السيطرة التي للهجوم المدبر، ولكن مع اعتماد أكبر على الأوامر التعبوية المستديمة ومهارات المعركة.

(1) يشارك الفصيل عادةً في الهجوم السريع كجزء من قوة أكبر أثناء التقدم للتماس، أو كجزء من الدفاع. وهي أيضاً تقوم بذلك عندما يقرر القائد بأن العدو في موقع واهن، ويمكن هزيمته بسرعة من خلال عمل تعرضي فوري. ينفذ الهجوم السريع من أجل:

(أ أ) استغلال فرصة تعبوية.

(ب ب) إدامة الزخم.

(ج ج) إعادة الحصول على المبادرة.

(د د) منع العدو من إعادة تنظيمه أو توازنه.

(ه ه) الحصول على موقع أفضل قد يتم فقده بمرور الوقت.

(2) المحافظة على ضغط متواصل من خلال الهجمات السريعة على العدو تفقده توازنه وتجعل من الصعب عليه الرد بفاعلية. إن الهجوم بسرعة قبل قيام العدو بذلك يمكن أن ينتج عنه النجاح، حتى عندما تكون نسبة القدرة القتالية ليست لصالح القوات المهاجمة.

(3) للتقليل من هذه المخاطرة، يجب أن يضاعف القائد من استخدام التشكيلات القياسية، ومهارات المعركة التي تم التدريب عليها جيداً والمفهومة بشكل كامل، والأوامر التعبوية المستديمة.

(4) يتم شن الهجوم السريع عادةً فقط بالموارد المتوفرة بشكل فوري. ومن خلال المحافظة على الإلمام بالموقف، وتخصيص مهام بالأمر للمرؤوسين عند الحاجة لذلك، يدرّب قادة فرق القتال/ السرايا الفصيل لتنفيذ الهجمات السريعة.

محظور

(5) تنفيذ الهجوم السريع. تكون أولويات الأعمال من قبل الفصيل هي جمع المعلومات الضرورية عن العدو مما يُمكن القائد من اتخاذ قرار مبني على معلومات صحيحة. يشير المصطلح "سريع" إلى التحديدات على وقت التخطيط والتحضير، إن المفهوم العام لكل من الهجوم السريع والهجوم المدبر هو تدمير العدو بالنار والمناورة، إن التمييز بين العمليتين يكون بالنسبة للوقت المتوفر: الهجوم السريع (وقت تحضير أقل) والهجوم المدبر (وقت تحضير أطول).

(أ) يبدأ التنفيذ بتأسيس قاعدة النيران والتي تقوم بعد ذلك بإخماد القوة المعادية. تستخدم قوة المناورة مجموعة من الأساليب للمحافظة على حمايتها أثناء تقدمها من حالة التماس إلى موقع يعطيها ميزة، وتشمل هذه الأساليب على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

(أ أ) استخدام قاعدة نيران، وعناصر لتقوم بالقفزات.

(ب ب) استخدام طرق مستورة ومخفية.

(ج ج) استخدام نيران غير مباشرة لإخماد أو حجب العدو.

(د د) تنفيذ مناورة جريئة تأخذ مبدئياً قوة المناورة خارج مدى النيران المباشرة للعدو.

(6) عندما تكون قوة المناورة قد حصلت على الميزة الموضعية، فإنها تستطيع أن تنفذ واجباً تعبويّاً، مثل الاقتحام لتدمير العدو المتبقي.

د. العمليات ذات الأغراض الخاصة. ينفذ الفصيل هجمات خاصة بناءً على أوامر قائد فريق القتال/ السرية. يبني القائد قراره بناءً على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الطقس والأرض، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية). وكأشكال الهجوم، فإنها تشترك في الكثير من اعتبارات التخطيط، والتحضير والتنفيذ للهجوم.

(1) الكمين. هو هجوم بالنيران من مواقع مخفية على عدو متحرك أو متوقف مؤقتاً. والخصائص الرئيسية للكمين هي المفاجأة، والتنفيذ العنيف. لا يتطلب الكمين احتلال أو مسك الأرض.

(أ) أنواع الكمائن. يحدد القائد نوع الكمين من خلال تحليله لمتغيرات المهمة ويعتبر عاملاً الوقت والعدو هما الأكثر أهمية.

(أ أ) الكمين المدبر. يتم تنفيذ الكمين المدبر ضد هدف محدد. يخطط القادة ويحضرون في هذا الكمين بناءً على معلومات مفصلة تسمح لهم بتوقع أعمال العدو ومواقعه. وتشمل هذه المعلومات نوع وحجم الهدف،


محظور

والتنظيم أو التشكيل، والطرق واتجاه الحركة، والوقت الذي ستصل أو تمر فيه القوة من نقاط محددة على طريقها، والأسلحة والمعدات المحمولة. (ب ب) الكمين السريع. ينفذ الفصيل أو الجماعة الكمين السريع عندما تكون على تواصل بصري مع قوة معادية، ولديها وقت لتأسيس كمين دون أن يتم اكتشافها. يجب أن يمثل تنفيذ الكمين السريع القيام بالمبادرة ضمن مفهوم قصد القائد. يجب أن يتم وضع أعمال الكمين السريع في الأوامر التعبوية المستديمة، وأن يتم التدريب عليها بحيث يعرف الأفراد ماذا عليهم عمله بناءً على إشارة القائد.

(ب) تشكيلات الكمين. إن تشكيلات الكمين الثلاثة هي كما يلي:


(أ أ) الكمين الطولي. تكون عناصر الاقتحام وعناصر الإسناد في هذه التشكيلة موازية للطريق إلى الهدف. وهذا يضع عناصر الاقتحام والإسناد على المحور الطويل لمنطقة التقتيل ويعرض الهدف للنيران الجانبية. يمكن الاشتباك مع الهدف الذي يمكن فقط تغطيته بالحجم الكامل من النيران بنجاح في منطقة التقتيل. قد يكون الهدف المنتشر كبير جداً ليتم الاشتباك معه في منطقة التقتيل، وهذه هي سيئة الكمين الطولي.

(ب ب) الكمين على شكل حرف (L). إن تشكيلة هذا الكمين هي شكل آخر من التشكيلات الطولية، الشكل رقم (57). يكون الضلع الطويل للزاوية (قوة الاقتحام) موازياً لمنطقة التقتيل، وتوفر هذه القوة نيراناً جانبية. يكون الضلع القصير (قوة الإسناد) على نهاية منطقة التقتيل ويشكل معها زاوية قائمة، وتوفر نيراناً منتظمة تعمل مع نيران القوة الأخرى. يمكن استخدام هذه التشكيلة على انعطاف حاد في طريق أو جدول مياه.



الشكل رقم (57) كمين الفصيل على شكل زاوية

(جـ) الكمين على شكل حرف (V). يتم في هذا الكمين وضع قوات على طول جانبي طريق العدو بحيث تشكل حرف (V)، الشكل رقم (58). يجب توخي الحرص الشديد للتأكد من عدم رماية أي من المجموعتين على بعضهما بعضاً. تُعرّض هذه التشكيلة العدو لكل من النيران الجانبية والمتداخلة.




الشكل رقم (58) تشكيل كمين الفصيل على شكل (V)

محظور

(ج) أشكال الكمائن. يحدد قائد فريق القتال/ السرية شكل الكمين الذي سيستخدمه الفصيل.

(أ أ) كمين النقطة. يتم تموضع كمائن النقطة على أكثر المواقع مثالية لإحداث الدمار في العدو. يجب أن تكون مثل هذه الكمائن قادرة على التعامل مع تعرضها للرماية من أكثر من اتجاه من قبل العدو. يجب أن يُمكن موقع الكمين الوحدة من تنفيذ الكمين في اتجاهين أو ثلاثة اتجاهات رئيسية. يجب أن تكون الاتجاهات الأخرى مغطاة لحماية من يقوم بإعطاء الإنذار المبكر حول هجوم العدو.

(ب ب) كمين المنطقة. لا ينفذ كمين المنطقة من قبل وحدة أصغر من الفصيل. يعمل هذا الكمين بشكل أفضل في المكان الذي تكون فيه حركة العدو مُقيّدة. وعندما يكون الفصيل مستعداً، يتم تنفيذ كمين المنطقة كما هو في كمين النقطة. إن الخاصية المهمة في كمين المنطقة هي حجم التنسيق بين كمائن النقاط المنفصلة، انظر الشكل رقم (59).



الشكل رقم (59) كمين المنطقة للفصيل

محظور

(د) تنفيذ الكمين. يُعد تنفيذ الكمين عملاً تعرضياً بطبيعته، ومع ذلك فقد ينفذ الفصيل الكمين أثناء أيّ عملية. يضع قائد الفصيل في اعتباره كل من خيارات استخدام جماعات المشاة وآليات القتال المدرعة لتنفيذ الكمين. يجب أن يتخذ الفصيل جميع الاحتياطات لضمان أنه غير مكتشف أثناء الحركة إلى موقع الكمين والتحضيرات لذلك. يجب أن يكون للفصيل أيضاً طريق آمن للانسحاب بعد تنفيذ الكمين. يتكون الكمين عادة من الأعمال التالية:

- (أ أ) حركة تعبوية باستخدام جماعات المشاة أو باستخدام آليات القتال المدرعة إلى نقطة تجمع الهدف.
- (ب ب) استطلاع لموقع الكمين.
- (ج ج) تأسيس الموقع الآمن للكمين.
- (د د) تحضير موقع الكمين.
- (ه ه) تنفيذ الكمين.
- (و و) الانسحاب.

(2) الإغارة. هي هجوم محدد للهدف يكون عادة بمقياس صغير، وينطوي على اختراق سريع لمنطقة معادية للحصول على معلومات/ إرباك العدو/ تدمير منشآته. تنتهي الإغارة دائماً بانسحاب مخطط له إلى موقع قوات صديقة بعد إنهاء المهمة.

- (أ أ) يستطيع الفصيل تنفيذ إغارة مستقلة (بآليات القتال المدرعة أو جماعات المشاة) لإسناد عمليات مجموعة القتال/ الكتيبة أو فريق القتال/ السرية، أو يستطيع أن يشارك كجزء من فريق القتال/ السرية في سلسلة من الإغارات. لا تنفذ جماعات البنادق الإغارة، وبدلاً من ذلك فإنها تشارك في إغارة الفصيل.
- (ب ب) قد ينفذ الفصيل الإغارة من أجل:

- (أ أ) القبض على الأسرى.
- (ب ب) السيطرة على مواقع قيادة وسيطرة محددة أو تدميرها.
- (ج ج) تدمير مناطق الإمداد.
- (د د) الحصول على معلومات تتعلق بأماكن تواجد العدو، أو توزيعاته أو قوته أو نواياه أو أساليب عمله.
- (ه ه) إرباك العدو أو تشتيت خطته.

(ج) تنفيذ الإغارة. الفرق الرئيس بين الإغارة والعمليات الخاصة الأخرى هو في الأهداف المحدودة للإغارة والانسحاب المرتبط بها بعد الانتهاء منها. ومع ذلك

محظور

فإن تسلسل أعمال الفصيل للإغارة مشابه جداً لتلك التي للهجوم المدبر.

(3) الهجوم التضليلي. يتشابه هذه النوع مع أشكال الهجوم الأخرى إلى حد كبير، إلا أنه يختلف من حيث القصد من تنفيذه، يقوم قائد مجموعة القتال/ الكتيبة بإعطاء فريق القتال/ السرية واجب تنفيذ الهجوم التضليلي لإسناد جهد الخداع من أجل خداع العدو حول موقع أو وقت عملية مجموعة القتال/ الكتيبة. يسعى فريق القتال/ السرية الذي ينفذ الهجوم التضليلي إلى تحقيق تماس نيران مباشرة مع العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم. يستخدم قادة مجاميع القتال/ الكتيبة الهجوم التضليلي بالإضافة إلى نشاطات الخداع العسكري الأخرى في خططهم لخداع العدو وتحفيزه على تحريك الاحتياط وتحويل نيران الإسناد. ويشمل القصد من الهجوم التضليلي ما يلي:

- (أ) إجبار العدو على استخدام احتياطه بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- (ب) استدراج نيران إسناد العدو بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- (ج) إجبار العدو على الكشف عن نيرانه الدفاعية أو نقاط ضعفه.
- (د) تهيئة العدو لمواجهة هجمات محدودة من أجل تحقيق المفاجأة عند استخدام الجهد الرئيس لقواتنا.

81. قابلية الحركة – إعاقة حركة العدو. تشمل قابلية الحركة المحافظة على نشاطات حركة قواتنا

بشكل مستمر من أجل السماح بحركة القوة القتالية من خلال الموانع لملاحقة الهدف وتتطلب عمليات إعاقة حركة العدو تنويع الموانع الموجودة ودمجها مع خطط النيران المباشرة وغير المباشرة.

أ. إن إحدى المميزات الأساسية لفصيل المشاة الآلي هي قابلية حركته العالية، حيث يستطيع أن يتحرك في معظم الأراضي، ولكن لديه قدرة محدودة على عبور الثغرات والموانع المجهزة جيداً، وخياره الأول هو تجنب المانع من خلال المناورة حوله. يستطيع فصيل المشاة الآلي أيضاً جعل المشاة تترجل للتغلب على المانع، ومع ذلك فإن المانع الموضوع بشكل جيد قد يتطلب إسناداً هندسياً للتغلب عليه. تتم تغطية معظم الموانع المجهزة بنيران العدو، لذا يجب أن يكون فصيل المشاة الآلي مستعداً لإخماد تلك النيران قبل أي اختراق. وعلى الرغم من أن لدى الفصيل الآلي إمكانات إعاقة حركة محدودة للعدو، فيمكنه تأمين المنطقة للهندسة أثناء عمليات الاختراق وتأمين الموانع الصديقة.

ب. الإسناد الهندسي. إن الهندسة مدربة ومجهزة لتوفير قابلية الحركة للوحدات الصديقة وإعاقة حركة العدو. قد يكون الفصيل أو جماعة الهندسة ملحقاً بفريق القتال/ السرية اعتماداً على متغيرات

محظور

المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، والقوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية).
قد يكون لفصيل المشاة الآلي إسناداً هندسياً، أو هندسة تعمل ضمن منطقة مسؤولية الفصيل.

ج. اختراق المانع (فتح الثغرة). قد يتوجب على الفصيل أحياناً اختراق مانع أمام هدفه أو قد يساند مهمة اختراق كجزء من وحدة أكبر. تشمل أنواع الموانع الأسلاك، الألغام، موانع الدبابات وكل نوع من الموانع يتطلب أساليب اختراق مختلفة اعتماداً على حجم المانع وتعقيده.

د. أساسيات الاختراق (فتح الثغرة). يطبق قادة الفصائل أساسيات الاختراق لضمان النجاح عندما يقومون بالاختراق ضد عدو مدافع. تطبق أساسيات الاختراق باستمرار، ولكنها قد تختلف بناءً على متغيرات المهمة. تبحث الفقرات التالية في أساسيات الاختراق:

(1) إسكات نيران العدو. يحمي الإسكات الفاعل القوات أثناء عبور أو اختراق الموانع والمناورة من خلالها. يُعدّ الإسكات واجباً أساسياً للمهمة، يطبّق أثناء أي عملية اختراق ويمهد لبقية الأعمال على المانع.

(2) الحجب. يحمي الحجب القوات أثناء الاختراق بحيث يعوق مراقبة العدو، وانتخابه للأهداف بواسطة إخفاء نشاطات القوات الصديقة وحركتها. يجب أن يتم التخطيط للحجب بعناية لتقليل من مراقبة العدو ونيرانه إلى أقصى قدر ممكن، ولكنه يجب ألا يقلل بشكل كبير من نيران القوات الصديقة والسيطرة عليها.

(3) تأمين المنطقة. يؤمن الفصيل منطقة الاختراق لمنع العدو من التدخل في عملية اجتياز المانع ومرور قوة الاقتحام. يجب أن يكون الأمن فاعلاً ضد المواقع القتالية بالقرب من المانع والوحدات التي تقوم بتوفير الأمن. يجب تأمين الجانب البعيد من المانع بالنيران، أو باحتلاله قبل القيام بأي جهد لتخفيض المانع. يكون المستوى الأعلى للوحدة المهاجمة مسؤولاً عن عزل منطقة الاختراق من خلال تثبيت الوحدات المجاورة، ومهاجمة احتياطات العدو في العمق، وتوفير إسناد نيران مضادة.

(4) عبور المانع. يقوم الفصيل بتقليل فاعلية المانع لإيجاد ممرات خلال المانع أو حتى فوقه، مما يسمح للقوة المهاجمة بالمرور. يختلف عدد وعرض الممرات التي يفتحها الفصيل بالاعتماد على موقف العدو، وحجم قوة الاقتحام، وخطة المناورة. يجب أن تسمح الممرات لقوة الاقتحام بالمرور بسرعة من خلال المانع. تقوم قوة الاختراق بتقليل فاعلية المانع، وتأشير مواقع الممرات وتبلغ عنها وعن أسلوب تأشير الممرات للمستوى الأعلى. تظهر الوحدات اللاحقة المانع إذا لزم ذلك.

(5) الاقتحام. لا تكتمل عملية الاختراق حتى يتم ما يلي:

(أ) تكون القوات الصديقة قد اقتحمت لتدمير العدو على الجانب البعيد من

محظور

المانع، ويكون العدو غير قادر على إنزال نيرانه المباشرة وغير المباشرة على منطقة الاختراق.

(ب) يكون قد تم تسليم المعركة للقوات اللاحقة.

82. تنظيم عملية الاختراق (فتح الثغرة). ينظم قائد الفصيل الآلي فصيله لإنجاز أساسيات الاختراق بسرعة وبفاعلية. ويتطلب منه هذا تنظيم قوات الإسناد، والاختراق، والاقترام مع الإمكانيات الضرورية لإنجاز أدوارها. تكون الفصائل والجماعات، فيما يتعلق باختراقات الموانع التعبوية، عادةً مخصصة كوحدة أو جزء من القوات المذكورة تالياً:

أ. قوة الإسناد. إن المسؤولية الرئيسية لقوة الإسناد هي إنهاء قدرة العدو على إنزال النيران المباشرة وغير المباشرة على القوات الصديقة ويجب عليها ما يلي:

- (1) عزل المنطقة بالنيران وتأسيس موقع إسناد بالنيران لتدمير/ تثبيت/ إخماد العدو. وبالاعتماد على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، والقوات المتوفرة، الوقت المتوفر والاعتبارات المدنية)، فقد تكون قوة الإسناد جماعة أو فصيل.
- (2) حشد النيران المباشرة وغير المباشرة والسيطرة عليها لإخماد العدو وإبطال فاعلية أي أسلحة تكون قادرة على إنزال النيران على قوة الاختراق.
- (3) السيطرة على دخان الحجب لمنع رصد العدو.

ب. قوة الاختراق. تساعد قوة الاختراق في مرور قوة الاقتحام وذلك بإيجاد، واختبار (إذا لزم ذلك)، وتأشير الممرات. قد تكون قوة الاختراق قوة أسلحة موحدة، وقد تشمل الهندسة، وإمكانيات تقليل الفاعلية للمانع، وقوات مناورة كافية لتوفير أمن محلي. قد يكون فصيل المشاة بأكمله جزءاً من قوة الاختراق.

ج. قوة الاقتحام. إن المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو، واحتلال الأرض على الجانب البعيد من المانع لمنع العدو من رماية نيران مباشرة على الممرات التي تم إيجادها. قد يُسند لقوة الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد بالإخماد أثناء فتح قوة الاختراق للمانع.

- (1) يجب أن تكون قوة الاقتحام بحجم كافٍ لاحتلال منطقة الاختراق، بحيث يتم تخصيص قدرة قتالية لقوة الاقتحام لتحقيق تفوق بنسبة 3:1 كحد أدنى في نقطة الاختراق. قد تقوم إمكانيات الاختراق والاقتحام بالمناورة كقوة منفردة عند تنفيذ عمليات اختراق، كما يقوم فريق القتال/ السرية بتنفيذ الهجوم بشكل مستقل.
- (2) إذا كانت هناك قوة صغيرة للعدو تدافع عن المانع، فقد يتم دمج مهام كل من قوة الاقتحام وقوة الاختراق.

محظور

83. مهارة المعركة للاختراق الأولى للمانع مسيطر عليه من قبل قوات العدو. يتم القيام بهذه المهارة عندما يواجه الفصيل مانعاً لا يمكن تخطيه، وتقوم قوة العدو بالاشتباك مع الفصيل على الجانب البعيد من المانع. يقوم الفصيل بالخطوات التالية:

- أ. تنفذ الجماعة أو القسم الذي في حالة تماس مع العدو بالرد على التماس.
- ب. يقوم الفصيل بإنزال نيران إخماد على العدو، يؤسس القسم أو الجماعة التي في حالة تماس موقع قاعدة إسناد. يتحرك قائد الفصيل إلى الأمام للالتقاء مع قائد الجماعة التي في حالة تماس.
- ج. يقوم مساعد قائد الفصيل بإعادة تموضع الآليات، إذا لزم ذلك، لتوفير مراقبة ونيران إسناد.
- د. يقرر قائد الفصيل بأنه يستطيع المناورة من خلال تحديد:

- (1) موقع وحجم وتأليف المانع.
 - (2) مواقع العدو التي تغطي المانع.
 - (3) حجم قوة العدو التي تشتبك مع الجماعة أو القسم. يعتبر عدد أسلحة العدو الآلية، ووجود أي آليات، واستخدام النيران غير المباشرة بمثابة مؤشرات على قوة العدو.
 - (4) نقطة الاختراق.
 - (5) طريق مستور ومخفي إلى نقطة الاختراق.
- هـ. يعين قائد الفصيل قوة الإسناد (قاعدة النيران)، وقوة الاختراق، وقوة الاقتحام، ويوجه الآليات وقوة الإسناد لإسناد قوة الاختراق وقوة الاقتحام، كما يدل على مواقع العدو التي سيتم إخمادها والطريق الذي ستسلكه بقية الفصيل إلى نقطة الاختراق. ويعطي أيضاً تعليمات لرفع وتحويل النيران، الشكل رقم (60) (مراحل اجتياز المانع).
- و. بناءً على إشارة قائد الفصيل تقوم قوة الإسناد بما يلي:

- (1) تدمير أو إخماد أسلحة العدو.
 - (2) حجب مواقع العدو بالدخان.
 - (3) الاستمرار في نيران الإخماد بأقل مستوى ممكن.
- ز. يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بتوجيه قائد الجماعة إلى نقطة الاختراق المحددة. يقوم قائد الجماعة بقيادة قوة الاختراق على طول الطريق المستور والمخفي إلى نقطة الاختراق.
- ح. يطلب قائد الفصيل النيران غير المباشرة ويقوم بتعديلها.
- ط. تقوم قوة الاختراق بتنفيذ أعمال لفتح ممر لأفراد المشاة عبر المانع.
- (1) يأمر قائد الجماعة أحد أقسام جماعة المشاة بإسناد حركة قسم من جماعة المشاة

محظور

الأخرى إلى نقطة الاختراق.

- (2) يحدد قائد الجماعة نقطة الاختراق.
- (3) تستمر قوة الإسناد بتوفير نيران إخماد وعزل نقطة الاختراق.
- (4) يتحرك القسم من جماعة المشاة الذي ينفذ الاختراق وقائد الجماعة إلى نقطة الاختراق.

(أ) يستخدم قائد الجماعة وقائد قسم الاختراق القنابل الدخانية لحجب نقطة الاختراق.

(ب) تستخدم قوة الإسناد الدخان كإشارة لتحويل النيران المباشرة بعيداً عن نقطة الاختراق وتستمر في إخماد مواقع العدو التي يمكن أن تؤثر على الاختراق.

(ج) يقوم قائد الفصيل بتحويل النيران غير المباشرة خلف المانع محافظة على الدخان بين المانع وقوة العدو.

(د) يضع قائد قسم الاختراق نفسه ورامي رشاش المينمي على جناح نقطة الاختراق لتوفير الأمن القريب.

(هـ) بناءً على توجيه قائد الفصيل، يقوم فردان بالبحث عن الألغام، وقطع أي أسلاك مع تأشير ممرهما كلما تقدما.

(و) حالما يتم عبور الممر، يتحرك قائد قسم الاختراق ورامي رشاش المينمي إلى الجانب البعيد من المانع ويتوليان تأمين الجانب البعيد من المانع، ويعطيان إشارة لقائد الجماعة عندما يكونان في موقعهما وجاهزين للإسناد.

(ز) يعطي قائد جماعة الاختراق إشارة لجماعته للحركة من خلال نقطة الاختراق المؤشر. يتحرك فردان على الجانب القريب من المانع ليعملا كأدلاء، ثم يتحرك قائد الجماعة بعد ذلك من خلال المانع ويضم بقية جماعته.

(ح) باستخدام نفس طريق قوة الاختراق، تتحرك قوة الإسناد من خلال نقطة الاختراق وتحتل مواقع آمنة على الجانب البعيد من المانع.


(ط) يبلغ قائد جماعة الاختراق قائد الفصيل بالموقف.

(ي) يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بقيادة قوة الاقتحام على طول الطريق إلى نقطة الاختراق، ومواقع على الجانب البعيد للمانع لاقتحام موقع العدو الذي يقوم بتغطية المانع.


(ك) تقوم جماعة الاختراق بتخفيض المانع وتوسيع نقطة الاختراق.

محظور


- (ل) يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن الموقف ويأمر باقي الفصيل بالمرور من خلال نقطة الاختراق. قد يلزم أن يترك قائد الفصيل أدلاء في نقطة الاختراق لدلالة القوات اللاحقة من خلال نقطة الاختراق.
- (م) يحضر مساعد قائد الفصيل ناقلات القتال المدرعة من خلال الاختراق إلى موقع قيادة الفصيل.
- (ن) عندما يعبر الفصيل كاملاً من نقطة الاختراق، يبلغ قائد الفصيل عن ذلك، ويعيد تنظيم الفصيل إذا لزم ذلك، ويستمر في المهمة.




الشكل رقم (60- أ) مراحل اجتياز المانع




الشكل رقم (60- ب) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (60- ج) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (60- د) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (60- هـ) مراحل اجتياز المانع

الهجوم الليلي

84. إن العمليات الليلية تقدم فرصاً جيدة لتحقيق الخدعة والمفاجأة، والعمليات الليلية التي تحقق المفاجأة تكون فرص نجاحها أكثر عندما تكون العمليات النهارية غير ممكنة خاصة عندما تساعد نقاط ضعف العدو كعدم كفاءة أسلحته ليلاً وعدم تدريب قواته على العمليات الليلية. ويتم الهجوم الليلي بنفس الطريقة التي يتم بها الهجوم النهاري مع فارق إجراءات الضبط والسيطرة والتنسيق التي تكون أكبر في الليل عنها في العمليات النهارية، ويحتاج العمل الليلي إلى مستوى عالٍ من التدريب الفردي والجماعي.

85. إن العمليات في ظروف الرؤية المحدودة مثل الدخان والضباب وظروف تساقط الثلوج تتطلب تطبيق نفس الفنون التي يتطلبها الهجوم الليلي، ويجب الاستفادة من مثل هذه الظروف للقيام بعمليات تعرضية، إلا أن التقدم الحاصل في أجهزة الرؤية الليلية ساعد على تذليل الكثير من الصعوبات، حيث أصبح الآن لا فرق بين العمل الليلي والعمل النهاري وذلك لتوفر جهاز الملاحة وأجهزة الرؤية الليلية وأنظمة القيادة والسيطرة في الآليات.

محظور

أسباب تفضيل الهجوم الليلي على النهاري

86. يشن الهجوم الليلي للأسباب التالية:

- أ. لتحقيق المفاجأة.
- ب. لتسهيل اجتياز القطاعات خلال الموانع الطبيعية والاصطناعية دون تدخل العدو.
- ج. للتقليل من تأثير النيران المسددة على القطاعات المهاجمة.
- د. لتجنب نيران العدو الدفاعية المحضرة.
- هـ. للمحافظة على زخم الهجوم ومواصلة عمليات نهائية لم تكتمل.
- و. لتقليل استخدام العدو لدروعه في هجومه المعاكس.
- ز. عند عدم توفر نيران الإسناد الكافية من المدفعية والإسناد الجوي القريب.
- ح. لاستثمار نجاح هجوم نهاري مستمر حتى حلول الظلام ولا يحتمل تأخيرته لليوم التالي.

أنواع الهجوم الليلي

87. هناك نوعان للهجوم الليلي هما:

- أ. الهجوم الليلي الصاخب. يشن الهجوم الليلي الصاخب مسنداً بخطتي رمي وإضاءة كاملتين يتم تنفيذهما حسب التوقيتات.
- ب. الهجوم الليلي الصامت. يشن الهجوم الليلي الصامت بهدوء تام وبدون رمية إلى أن تُفقد المفاجأة وعندها تُنفذ خطة الرمي وخطة الإضاءة الموضوعتين سلفاً كما في الهجوم الصاخب ولكنهما تكونان تحت الطلب لاستخدامهما في اللحظة التي سيكشف فيها الهجوم وبزوال عامل المفاجأة، يجب أن يكون ضابط الرصد في الأمام لإدامة الارتباط المباشر مع القوات المنفتحة.

مبادئ الهجوم الليلي

88. هناك ثلاث مبادئ رئيسية هي:

- أ. المعلومات. إضافة للمعلومات التي يحتاج إليها تخطيط أي هجوم نهاري تزداد الحاجة لمعلومات أكثر عن نشاط وعادات دوريات العدو، وخطة العدو للرصد وتمييز الأهداف، وإمكانياته في معدات الرؤية الليلية. حتى يمكن كشف خطة العدو للرصد وتمييز الأهداف ليلاً، يمكن للقائد أن يطبق إجراءات عديدة قد تشمل استخدام الدوريات، هجمات جس النبض والاستطلاع بالقوة إضافة للاستطلاع النهاري.

محظور

ب. البساطة. إن التحركات والسيطرة تصعب ليلاً، لذا يجب أن يراعى ما يلي:

- (1) يجب أن تكون الخطة بسيطة وغير معقدة.
- (2) يجب أن تكون الأوامر واضحة ومفهومة للمستويات الدنيا.
- (3) يجب أن تكون الأهداف محددة وواضحة.
- (4) وجود أوامر تعبوية مستديمة للعمليات مفهومة وتم التدريب عليها مع وضع ترتيبات سيطرة حازمة.
- (5) تجنب أي إعادة تجميع بين المراحل وإذا تطلب الأمر فيجب أن يكون محدوداً جداً.

(6) فرض إجراءات سيطرة صارمة على خطة الإضاءة.

(7) في الهجوم المدبر ليلاً يكون لإجراءات الممارسة فائدة كبيرة في نجاح التنفيذ.

ج. المفاجأة. تعتبر المفاجأة هي الميزة الأساسية للهجوم الليلي، ولن يكون سائر الظلام كافياً لتحقيق المفاجأة خاصة ضد عدو لديه معدات رؤية ليلية جيدة، ولذا تكون إجراءات الخداع ذات أهمية كبيرة، ويمكن للقائد اتخاذ الكثير من الإجراءات المضادة للتقليل من فاعلية خطة رصد العدو، ومن تلك الإجراءات ما يلي:

- (1) لفت نظر العدو بعيداً مثل إجراء تحرك الآليات في اتجاه مضاد لاتجاه الهجوم.
- (2) استخدام الدخان والضوء الأبيض في الأوقات الحرجة لإعماء معدات الرصد المعادية.
- (3) استخدام المقتربات المستورة والاستفادة من ظروف الطقس والرؤية.

حسنات وسيئات الهجوم الليلي

89. الحسنات.

- أ. يخفي الظلام حجم ونوع القوات المهاجمة.
- ب. يُحقّق المفاجأة وهي الميزة الرئيسية في الهجوم الليلي وعليه تتم مراعاة النقاط التالية:
 - (1) تحديد حجم وتوقيتات مهام مجموعات الاستطلاع.
 - (2) استخدام نيران المدفعية والهاونات لتغطية أصوات الدبابات.
 - (3) التأكد من التقيد بتعليمات الضوضاء ونظام استخدام الأنوار قبل شن الهجوم.

90. السيئات.

- أ. للظلام تأثير نفسي وسلبي على المقاتلين.
- ب. إنهاك الأفراد الناتج عن التوتر العصبي الذي يلازم العمليات الليلية.
- ج. عدم توفر المرونة أحياناً لكثرة تفاصيل التخطيط.
- د. صعوبة التعاون بين الدروع والمشاة وسلاح الجو.

مراحل الهجوم الليلي

91. مرحلة التخطيط.

- أ. الكشف. يتم التركيز في الكشف على النقاط التالية:
 - (1) طرق التقرب.
 - (2) نقاط وطرق المرور وتنسيق ذلك مع الوحدات الصديقة للدلالة.
 - (3) حقول الألغام والموانع.
 - (4) نقطة التوزيع.
 - (5) مناطق التشكيل وخط البدء والأهداف.
- ب. يمكن تحقيق المفاجأة في الهجوم باتباع الإجراءات التالية:
 - (1) تحديد حجم وعدد مجموعات الكشف.
 - (2) استخدام المدفعية ونيران الهاون لإخفاء وتضليل العدو عن الأصوات الناتجة عن حركة الآليات المدرعة.
 - (3) استخدام أسلوب شن هجومات تضليلية على قوات العدو.
 - (4) مهاجمة العدو في مكان واتجاه غير متوقع وكذلك استخدام أساليب تعبوية جديدة.
 - (5) استخدام الإنارة في مناطق أخرى لتضليل العدو.
 - (6) فرض الصمت اللاسلكي.
 - (7) وضع تحديد على استخدام الإنارة قبل اكتشاف العملية.
- ج. إجراءات الضبط والسيطرة. تستخدم الوسائل التالية للضبط والسيطرة على الهجمات الليلية:
 - (1) تعيين مناطق التشكيل، الحدود، خط البدء، نقاط التماس، اتجاه الهجوم والأهداف.
 - (2) حد التقدم. ويستخدم في حماية القوات من التعرض لنيران القوات الصديقة ويجب أن يكون حد التقدم سهل التمييز على الأرض وخاصة في ظروف الرؤية

محظور

المحدودة ويجب أن يكون بعيداً للأمام بشكل يسمح لعناصر الحماية من تنفيذ مهمتها وللمدفعية الحربية في مشاغلة قوات العدو خلف هذا الخط دون الرجوع للوحدة المُسنَّدة ويجب أن يسمح بوضع نقاط ملاحظة متقدمة وذلك لإعطاء إنذار مبكر عن العدو.

(3) نقاط الانتشار. تكون هذه النقطة عادة على خط البدء وتجتازها الفصائل بتشكيلة خط حرب ويجب أن تكون نقطة الانتشار سهلة التمييز مع وضع أدلاء فيها.

(4) الخط المحتمل للانتشار. وهو الخط الذي تشكل عليه الوحدات المقتحمة بتشكيلة الاقتحام إذا ما تم التماس مع العدو وعلى هذا الخط يمكن استخدام وسائل الإنارة وإلغاء الصمت اللاسلكي ويجب أن يكون هذا الخط سهل التمييز على الأرض.

(5) من إجراءات السيطرة والتي تتوفر في الآليات الحديثة أجهزة الملاحة وأنظمة القيادة والسيطرة والتي توفر للقيادات القدرة على التوجيه الصحيح للقطعات.

د. الإسناد الناري. يتم التخطيط للإسناد الناري ليلاً كما في الهجوم النهاري كالآتي:

(1) النيران المباشرة. يجب أن تبقى الوحدات على اطلاع تام على مواقع الوحدات المجاورة لمنع وقوع خسائر بنيران القوات الصديقة خلال ساعات الرؤية المحددة، كما يجب وضع إجراءات سيطرة على النيران بحيث تكون مفصلة ودقيقة ومفهومة وخاصة الإشارات المستخدمة لإيقاف وتعديل نيران الإسناد.

(2) النيران غير المباشرة. يجب التخطيط لهذه النيران لتكون قادرة على إسكات وعزل الهدف، وتوفير الإضاءة ليلاً، وكذلك تساعد في إخفاء الأصوات الناتجة عن حركة الآليات المدرعة مما يساعد على تحقيق المفاجأة. (وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة كونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة).

(3) يجب انتخاب مواقع المدافع وتأشيرها وإجراء عمليات التأشير، يجب احتلال هذه المواقع أثناء الظلام ومن المفضل إسناد العملية على مستوى مجموعة قتال/كتيبة بنيران وحدات غير مشتركة بالعملية مما يسهل عملية إعادة التنظيم للقوات المقتحمة على قفزات.

هـ. الاتصالات. يجب أن يتوفر ضمن التخطيط للعملية الوقت الكافي لإجراء التجارب للتقليل من استخدام الاتصالات السلكية في الهجوم وعمليات المرور وتعويد القطعات على فرض الصمت اللاسلكي ليساعد في تحقيق الخداع للعدو وتضليله وبلغى الصمت عند كشف العملية. والجهاز اللاسلكي هو وسيلة الاتصال الرئيسة فيجب على القادة التشديد على استخدام الوسائل البديلة.

92. التنفيذ.

أ. التقدم للاقتحام.

(1) الحركة بنظام الرتل حتى وصول نقطة البدء التي تكون قريبة من منطقة التشكيل.

(2) دخول منطقة التشكيل والانفتاح ثم اجتياز خط البدء.

ب. الاقتحام. بعد اجتياز خط البدء يتقدم الفصيل بأقصى سرعة مستخدماً أجهزة الرؤية الليلية والرماية من حالة الحركة، إذا توفرت أسلحة الإسناد فانها تقوم بالرماية قبل الاقتحام لإسناد قوة الاقتحام وخداع العدو عن اتجاه الهجوم.

ج. العمل على الهدف. عند بدء الاقتحام يتم قطع نار الإسناد ويتم عمل ما يلي:

(1) التوسع إلى مسافة محدودة واحتلال مواقع رمي مناسبة.

(2) الاستعداد للتعامل مع أي هجمات معاكسة قد يقوم بها العدو.

93. مرحلة إعادة التنظيم. إن إعادة التزود بالتموينات وإخلاء الأفراد والمعدات يجب أن يتم بعناية

تامة حيث أن مخالفة الأنظمة الصادرة بخصوص الضوضاء والأنوار تشكل عنصراً مهماً في كشف وتعيين أماكن الآليات والوحدات، يتطلب معرفة بعض نواحي القوة والضعف التالية في هذه المرحلة:

أ. أسباب صعوبة إعادة التنظيم ليلاً هي:

(1) انفصال الوحدات الفرعية والرجال عن قادتهم، والقادة عن الأجهزة اللاسلكية.

(2) الصعوبة في تحريك الأسلحة المساندة للأمام.

(3) التأخر في إجراءات الهجوم وفي هذه الحالة تتم إعادة التنظيم نهاراً.

(4) التثبيت في مراكز خاطئة أو غير مناسبة على الهدف.

ب. يمكن التقليل من هذه الصعوبات بما يلي:

(1) التدريب الجيد على العمليات الليلية وبشكل اعتيادي.

(2) تحضيرات جيدة تشمل استطلاع نهارى ومهارة في قراءة الخارطة والصور الجوية.

(3) خطة بسيطة.

(4) انتخاب أهداف واضحة ومحددة.

ج. بعض النقاط التي تساهم في إنجاح إعادة التنظيم هي:

(1) اتصالات جيدة ومتنوعة.

(2) يجب على كل فرد معرفة الخطة ليعرف ماذا يعمل إذا انفصل عن وحدته.

محظور

- (3) يجب ضمان وسيلة لدعوة أسلحة الإسناد والنقلات للأمام.
- (4) على القادة أن يكونوا في الأمام ليشرّفوا على إعادة التنظيم.
- (5) يخطط لإعادة التنظيم قبل الهجوم، إن قراءة الخارطة والصور الجوية قد تبين المواقع التي يجب التثبيت عليها.
- (6) انتخاب الأهداف الدفاعية المناسبة وترقيمها.
- (7) إمكانية إجراء الاستطلاع الجوي مع الضوء الأول، لمعرفة نوايا العدو المحتملة مع وجود إسناد جوي جاهز لضرب أي تحشد للعدو.
- (8) يجب اختيار ساعة الصفر بعناية بعد دراسة كافة العوامل المؤثرة.

الفصل السادس

فصيل المشاة عند العمل كقاعدة
إسناد وكنقطة قتال خارجية

محظور

الفصل السادس

فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد وكنقطة قتال خارجية

دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد

1. عام.

أ. تنشئ قاعدة الإسناد من مستوى الجماعة حتى مستوى مجموعة القتال/ الكتيبة وقد ينشئ لواء المشاة في المناطق الجبلية والصعبة والمبنية قاعدة إسناد للأسباب التالية:

(1) طبيعة المواقع في المناطق الجبلية والمبنية تتطلب نيراناً مسددة قدر الإمكان بالقوة القائمة بالهجوم تفادياً للأضرار الجانبية ولسقوط طلقات المدفعية في المناطق الميتة وصعوبة تعديل نيران المدفعية.

(2) قد لا تتوفر القدرة على تجنب الذروات في كل عيارات المدفعية المتوفرة.

(3) قد تكون قاعدة الإسناد قبل خط البدء أو بعده طبقاً لمستوى الوحدة المنفذة إذا توفرت على سبيل المثال لمجموعة القتال/ الكتيبة نيران إسناد كافية من المدفعية والهاونات وناقلات الأفراد المدرعة فقد لا تبرز الحاجة إلى إنشاء قاعدة إسناد لإسناد هجوم مجموعة القتال/ الكتيبة.

ب. يكلف الفصيل بالعمل كقاعدة إسناد للسرية/ فريق القتال في الهجوم المدبر أو في التقدم لإخماد نيران العدو على الهدف وشل قدرته على رد الفعل المؤثر حتى تتمكن قوة الاقتحام من التقرب إلى الهدف واقتحامه وعادة ما يكلف بهذه المهمة قبل اجتياز السرية لخط البدء ولكن قد يكلف بالعمل كإسناد بصورة سريعة ومباشرة عند الاقتراب من الحد الأمامي أو عند الاقتراب من مواقع العدو وعلى كل الأحوال فإن قائد الفصيل يقوم بالإجراءات التالية:

(1) إصدار الأوامر بالتقدم واحتلال الموقع المخصص كقاعدة إسناد وربما قد يكلف بالعمل كقاعدة إسناد من موقعه أثناء التقدم بدون تعديل موقعه.

(2) يسبق قائد الفصيل الآليات الأخرى بقليل بهدف كشف مواقع الآليات وباقي الأسلحة للقوة المعادية.

(3) يقوم بتوجيه الآليات والجماعات الأخرى باحتلال موقعها وعليه أن يتأكد من التالي:

(أ) معرفة الاتجاه الصحيح للعدو واتجاه قواتنا.

(ب) معرفة إشارات ضبط الرمي وقطع النيران وتحويل النيران المتفق عليها من قبل قائد قوة الهجوم، إجراءات قطع الرمي وتحويلها مع قائد قوة الهجوم.

محظور

(ج) عندما يصدر إليه الأمر بالرمية على العدو، يلاحظ هو ورقيب الفصيل تأثير النيران على مواقع العدو ويقوم بالتعديل عليها كما يجب عليه ضبط النيران وتحديد حجم وكمية الذخيرة لكل هدف ولكل جماعة إن لم تكن محددة مسبقاً.

(د) عليه توفير إسناد بالنيران بصورة مستمرة لأقرب نقطة تمكن قوة الاقتحام منها للعدو.

(هـ) يجب أن يكون مستعداً للاندفاع أمام القوة المهاجمة إذا كلف بالتوسع على الهدف أو القضاء على مقاومات العمق (ماذا يراقب وماذا يلاحظ).

(و) استخدام الهاونات ومدافع الآليات.

(ح) توزيع أقواس المراقبة.

جـ. يبدأ قائد الفصيل باستخدام النيران المتزامنة من جميع الأسلحة ذات المدى المؤثر على موقع العدو حتى يحقق التفوق بالنيران.

د. يجب أن تكون هناك زاوية كافية بين النيران لفصيل الإسناد واتجاه حركة قوات الاقتحام لتجنب إصابة القوات الصديقة.

2. دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد.


أ. احتلال موقع إسناد بالنيران من 500 – 800 متر وحسب أسلحة الإسناد المتوفرة لدى الفصيل.

ب. إخماد نيران العدو على الهدف.

جـ. الالتحاق بالأمر على الهدف للمساعدة في إعادة التنظيم وصد الهجمات المعاكسة.


3. دور فصيل الإسناد في التقدم. عند حدوث الاشتباك مع العدو من قبل الفصيل الذي يقود تقدم

فريق القتال/ السرية، يقوم قائد الفصيل بالرد على النار بالمثل، ثم يمرر تقرير الاشتباك الأولي ويوضع قواته في موقع يؤمن الحماية والقدرة على الاشتباك مع العدو، ويمرر تقرير الاشتباك لقائد فريق القتال/ السرية حيث يتحرك الفصيل إلى موقع الإسناد بناءً على خطة قائد فريق القتال/ السرية والتي غالباً ما يتم تحديد موقعها بناءً على الأرض والعدو. حيث يبقى الفصيل في موقع الإسناد لإخماد نيران العدو وتغطية باقي فصائل الاقتحام حسب خطة قائد فريق القتال/ السرية. الشكل رقم (61).



الشكل رقم (61) دور فصيل الإسناد في التقدم

4. دور فصيل الإسناد بالهجوم. في أمر قائد السرية للهجوم، يتم تحديد الفصيل الذي سيقوم بدور الإسناد. وعند الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل يتحرك الفصيل المخصص للإسناد في الأمام وينفصل قبل الوصول إلى منطقة التشكيل ليحتل موقع الإسناد وتكون نيرانه جاهزة عند اجتياز فصائل الاقتحام خط البدء ليخمد نيران العدو ثم يلتحق على الهدف بالأمر. الشكل رقم (62).



الشكل رقم (62) دور فصيل الإسناد في الهجوم

محظور

دور فصيل المشاة/ المشاة الآلي عند العمل كنقطة قتال خارجية

5. بشكل عام ينظم الدفاع الثابت بقوات الحماية والمنطقة الدفاعية الرئيسية (الوحدات الأمامية ووحدات العمق) وقوات الاحتياط. وتكون قوات الحماية ضمن نطاق الأمن ويكون في المنطقة الواقعة بين الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أ م م) حتى الحدود القصوى لمنطقة المعركة (ح ق م م) للواء و(ح ق س) الحدود القصوى للقطعات الساترة/ الحدود القصوى للاستطلاع للمكون/الفرقة. ويتكون من القطعات الساترة وعناصر الاستطلاع وقوات الحجاب ونقاط القتال الخارجية ونقاط المراقبة والدوريات.

6. نقطة قتال خارجية/ النقطة المقاتلة. هي قوة تشكل من قوات العمق/ الاحتياط وبالرغم من وجود القطعات الساترة والحجابات على المستويات الأعلى إلا أنه يجب أن يتم إخراجها على مستوى الكتيبة/مجموعة القتال في جميع حالات وأنواع الدفاع، تفتح في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة 3- 5 كلم من (ح أ م م)، وقد يتم تجهيز من (2 - 3) نقطة قتال خارجية على واجهة كل مجموعة قتال/ كتيبة وقد يحتل الفصيل نقطة قتال بحجم فصيل/ جماعة. وذلك لتأمين القوات الأمامية ضد الهجوم المفاجئ للعدو ومنعه من الاستطلاع، وتدفع في حالة وجود تماس بالعدو أو عدم وجود تماس بالعدو، وتدفع بأوامر قائد اللواء وهي عبارة عن فصيل/ وحدة مقاتلة قد تتألف من أربع آليات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة المدمر يخصصها قائد اللواء لاحتلال موقع قتالي أمامي عندما يحتاج لحماية الجسم الرئيس لقواته من عناصر الاستطلاع الأرضية للعدو ويدير معركتها قادة مجاميع القتال/ الكتائب الأمامية. تسند من قبل المدفعية المتقدمة وبتوجيه من ضابط الرصد المخصص لها إن وجد والهدف منها:

- (1) إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.
- (2) تضليل العدو عن معرفة الحد الأمامي لقواتنا.
- (3) تحقيق مراقبة متقدمة.
- (4) حماية الحد الأمامي والموانع.
- (5) تحديد حجم واتجاهات العدو.
- (6) إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع الدفاعي للكتيبة/ مجموعة القتال.

دور قائد الفصيل عند العمل كنقاط قتال خارجية

7. قد تقوم قيادة مجموعة القتال/ الكتيبة وعناصر من الهندسة بمساندة فصيل المشاة/ المشاة الآلي لتجهيز عدد (3) مواقع دفاعية رئيسية وعدد (3) مواقع بديلة إذا سمح الموقف بشكل عام وتوفر الوقت والامكانات. قد يتم احتلال موقع الفصيل (الرئيس/ البديل) في نقطة القتال الخارجية بجماعة مشاة/ مشاة


محظور

آلية وحسب طبيعة الأرض والوقت المتوفر أمام (ح أ م م) بمسافة 3-5 كم وتمويهها لتضليل العدو عن المواقع الدفاعية الرئيسية وتكون كذلك ضمن خطة خدعة المستوى الأعلى.

8. يحتل قائد الفصيل/ قائد قوة نقطة القتال الخارجية أحد مواقع القتال الخارجية لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في العدو. يبقى قائد الفصيل على تواصل دائم مع قوات الحماية الأمامية وحتى مرورها ضمن منطقة مسؤوليته وكذلك لمعرفة موقف العدو واتجاهه. يقوم قائد الفصيل بتمرير المعلومات (معلومات القتال) عن العدو إلى قائد الكتيبة/ مجموعة القتال ويطلب نيران الإسناد بالتنسيق مع ضابط الرصد المخصص لهذا الواجب.

9. عند وصول مقدمة قوة العدو إلى مواقع نقاط القتال الخارجية وبعد مرور قوات الحماية (القطعات الساترة والحجاب) عبر مواقعه يقوم قائد الفصيل بالاشتباك مع قوات العدو عند دخول معظم قوات العدو (حرس المقدمة) ضمن مدى الأسلحة الموثرة لإجباره على التوقف وانفتاح قواته ومدفعيته وخداعه بأنه اشتبك مع الموقع الدفاعي الرئيس. وعندها يقوم ضابط الرصد المدفعي المخصص/ الملحق على قوة نقطة القتال الخارجية برصد الأهداف المنتخبة من قبل قائد نقطة القتال الخارجية لمشاغلتها. وعند وصول العدو لمسافة تسمح له بالاشتباك الحاسم يأمر قائد الفصيل جماعته بالتراجع إلى مواقع الدفاع الرئيسية على شكل وثبات وباستغلال طبيعة الأرض واستخدام السواتر الأرضية بأسلوب النار والحركة وحسب ما هو مخطط لتجنب النيران الصديقة والمروور خلال الموانع، تقوم المدفعية بتقديم نار ساترة لستر حركة تراجع الفصيل إلى المنطقة الدفاعية الرئيسية.

10. يحتل قائد الفصيل/ قائد قوة نقطة القتال الخارجية أحد مواقع القتال الخارجية ويقاوم من خلاله قتال مستميت لإيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في العدو ومن ثم يتراجع إلى الموقع الدفاعي الرئيس من خلال الممرات في حقول الألغام ونقاط المروور التي تكون على (ح أ م م) بوثة واحدة إذا كان فصيل مشاة آلي وعدد من الوثبات وإذا كان فصيل مشاة من خلال النار والحركة والاستخدام الصحيح لطبيعة الأرض وطلب نيران الإسناد. الشكل رقم (63) يوضح نقطة القتال الخارجية.



الشكل رقم (63) نقاط قتال خارجية

الفصل السابع

فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل
والنقطة الحصينة

محظور

الفصل السابع

فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل والنقطة الحصينة

عام

1. الدفاع عن الساحل هو حماية شواطئ الدولة عسكرياً في منطقة برية ساحلية لمواجهة هجوم يشنه العدو بقوات برمائية تعاونها قوات جوية وبحرية وعمليات إبرار جوي. إن هدف العدو المباشر بعد النزول على الأرض هو تأسيس رأس شاطئ على الساحل، ومن ثم تقوية وتطوير رأس الشاطئ بأقصى سرعة ممكنة، وذلك ليتمكن من مواصلة عملياته الهجومية من هذه القاعدة، ومن الطبيعي أن يقوم العدو بدعم عملياته البرمائية بقوات منقولة جواً أو قوات مظليين وذلك لاحتلال أهداف في العمق. إن مهمة مجموعة اللواء التي تدافع عن الساحل، هي منع العدو من إنشاء رأس شاطئ في منطقة مسؤوليته (بالتدمير والطرء).

2. يجب أن يتم تنظيم الدفاع ضد الإبرار البحري مبكراً، وذلك في حالة عدم وجود تماس مع العدو، وتوفر الظروف إمكانية الحشد الملائم من القوات، والقيام بإعداد خطة النيران لجميع الأسلحة، والاستفادة لأقصى قدر ممكن من طبيعة الأرض بتجهيزها الهندسي. (لمزيد من التفاصيل يتم الرجوع إلى عقيدة القوات البرية - عمليات البيئات الخاصة الساحلية).

توزيع وتنظيم النقاط الحصينة

3. توزيع النقاط الحصينة واختيار الموقع. يمكن إقامة النقاط الحصينة على طول الساحل ضمن الحدود الأمامية لمنطقة المعركة (ح أ م م) أو في العمق أو في المكانين، بحيث تغطي طرق التقرب المحتملة لقوات الإبرار المعادية، يعتمد اختيار المكان على:

- أ. طبيعة الأرض. تعتبر الأرض الصعبة من أنسب الأماكن لإقامة النقاط الحصينة، يفضل أن يستند الموقع على مانع طبيعي أو اصطناعي ولكن ذلك لا يكون ممكناً في أغلب الأحيان، إذ تفتقر المناطق الساحلية إلى مثل هذه الموانع ويتم الاستعاضة عن ذلك بإنشاء سلسلة من الموانع الاصطناعية، ويتم انتخاب الأرض التي تقام عليها النقطة الحصينة بعد دراسة الأرض بشكل مفصل بالاشتراك مع الهندسة لإقرار صلاحية الأرض للإبرار المعادي وإقامة سلسلة الموانع.
- ب. العدو. يتم دراسة العدو من حيث إمكانيته وأسلوبه القتالي وتنظيمه ومعداته البحرية المتوفرة للحصول على استنتاج منطقي عن اتجاهات إبراره المتوقعة لتقدير عدد وأماكن النقاط الحصينة اللازم إنشاؤها.

محظور

جـ. المصادر المتوفرة. وهذه تشمل الوقت والمواد والمعدات والجهد الهندسي المتوفرة كماً ونوعاً.

4. تنظيم النقاط الحصينة. يمكن أن يكون موقع النقطة الحصينة على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة الرئيسية، ويتم احتلالها من قبل جماعة/ فصيل مشاة آلي.

أ. يتخذ القائد قراره حول تأسيس النقطة الحصينة بناءً على ما يلي:


- (1) الوقت والمصادر المتوفرة لتطوير النقطة الحصينة.
 - (2) أفضل منطقة يمكن الاستفادة منها كمنطقة لمنع إبرار القوات المعادية.
 - (3) إمكانية الربط ما بين منطقة الساحل وباقي القاطع الدفاعي في الخلف.
- ب. هناك نقطتان مهمتان بالنسبة لمكان النقطة الحصينة هما:
- (1) طالما أن هناك حاجة لوقت كبير لتجهيز النقطة الحصينة فالوحدة التي تناط بها مسؤولية التجهيز يجب أن تكون مؤمنة بالحماية الكاملة أثناء التأسيس.
 - (2) يجب أن تمنع طبيعة الأرض على جوانب النقطة الحصينة حرية الإبرار للقوات المهاجمة وعكس ذلك فإن الوحدة المدافعة في النقطة الحصينة ستواجه إمكانية العزل والتدمير.

جـ. يتحرك قائد مجموعة القتال/ الكتيبة الذي أوكل إليه واجب تجهيز واحتلال النقطة الحصينة بإحدى سراياه أو فصائله إلى المنطقة مصطحباً معه ضابط الهندسة الذي يتولى مساعدة القائد في دراسة طبيعة الساحل والذي سيتولى بدوره تنفيذ التحصين ويقومان باستطلاع المنطقة، يقرر القائد أولوية الأعمال والتي تكون بشكل عام كما يلي:

- (1) جعل المواقع غير قابلة للتجاوز بإقامة الموانع الجانبية.
- (2) حماية أسلحة مقاومة الدروع بتحسين الأرض وإنشاء الموانع وتوزيع آلات القتال.

(3) إنشاء التحصينات لحماية أفراد المشاة المكلفين بحراسة أسلحة الم د.

د. يبدأ القائد بعد ذلك باستطلاع النقطة الحصينة واختيارها من وجهة نظر العدو ودراسة المقتربات المؤدية إليها وبالرغم من أنه لا داعي لاحتلال النقطة الحصينة على مدار 360 درجة في جميع الأوقات، فإن على الوحدة أن تكون مستعدة لمواجهة التهديد من أي اتجاه ويجب جعل الموقع صعب الاجتياح بواسطة المزج الجيد للموانع الطبيعية والاصطناعية، الشكل رقم (64).



الشكل رقم (64) مثال على نقطة حصينة لفصيل مشاة آلي

- هـ. تؤسس الحماية والأمن حول النقطة الحصينة قبل احتلالها من خلال استخدام فصيل الاستطلاع وأجهزة التنصت والرادارات لمراقبة الممرات المائية المحتملة، يديم فصيل الاستطلاع ونقاط المراقبة ووحدات حرس السواحل عمليات المراقبة والاستطلاع باستمرار.
- و. يفتح قائد مجموعة القتال/ الكتيبة قواته لتدمير موجات الإبرار تحت ضغط الهجمات الجوية المعادية وتقوم عناصر المشاة بتدمير هذه الموجات بالأسلحة المباشرة المتوفرة في آليات القتال وعلى أقصى مدى ممكن وتدمير معدات الإبرار بمختلف الأسلحة المتوفرة.
- ز. تركز الدبابات وأسلحة الدم د في الأماكن التي تستطيع بها المشاغلة لمسافات طويلة، بينما هي محمية بطبيعة الأرض والموانع. ثم تتحرك عند الضرورة إلى مواقع رمي بديلة ضمن النقطة الحصينة لنقل النيران أو حشدها ضد قطع العدو البحرية وكذلك لتجنب نيران العدو.
- ح. يجب أن ترتبط جميع المواقع ضمن النقطة الحصينة مع المواقع المجاورة، يساعد الانتخاب الجيد لهذه المواقع على حشد النار لمجموعتين أو أكثر ضد العدو المقتحم ومنعه من حرية إبرار قواته وبالتالي منعه من عزل هذه المواقع وتدميرها بالتدريج. تصمم ميادين الرمي بشكل يضمن تنسيق النيران بين جميع المواقع.
- ط. يجب أن تبقى الممرات التي يصعب تغطيتها بالنيران تحت المراقبة وتغطي بواسطة مواقع ثانوية يتم تحضيرها سلفاً وحسب ما يسمح به الوقت ويتم احتلالها بالأمر.

محظور

ي. يتألف الدفاع الجوي من نظام متكامل للإجراءات السلبية والتي تشمل التستر والمراقبة الجوية والإجراءات الإيجابية التي تشمل تركيز الأسلحة المقاومة للطائرات لتشمل أيضاً الخفيفة وأسلحة آليات القتال المدرعة.

ك. تعتمد النقاط الحصينة بشكل رئيس على الاتصالات السلوكية مما يوفر أمن وفاعلية الاتصالات بين مختلف القيادات.

(1) تُدْفَن الأسلاك الهاتفية تحت الأرض وتُمد الخطوط بين مختلف المراكز مع خطوط

بدلية أيضاً. يمكن الاعتماد على العدائين الذين يستخدمون خنادق الاتصال.

(2) كما يمكن استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن النقاط الحصينة.

5.

تنفيذ الدفاع.

أ. لا يختلف تنفيذ الدفاع في النقطة الحصينة عنه في الدفاع العادي إلا من حيث توفر حماية ممتازة للمدافع وكثافة الموانع والأسلحة.

ب. يشكل أفراد المشاة العنصر الأساسي في الدفاع عن النقطة الحصينة بما يتوفر لهم من مختلف الأسلحة والموانع والإسناد المدفعي والجوي، وإشراك عدد من الدبابات في الدفاع من خلال مواقع رمي مجهزة يتم احتلالها عند الطلب.

ج. يسيطر قائد النقطة الحصينة على جميع الأمور المتعلقة بها عدا بعض الأفراد المخصصين لتشغيل وإدامة أجهزة معينة والذين يرتبطون مع قيادتهم (كأفراد الاستخبارات).

د. تُدَام النقطة بأقل عدد ممكن من الأفراد في الظروف العادية ويبقى الآخرون في أماكن تدريب أو استراحة أو ملاجئ في الخلف لأن البقاء في التحصينات مدة طويلة يرهق الأفراد إلا إذا توفرت وسائل راحة ورفاهية مناسبة داخل الموقع.

هـ. حالما تظهر بوادر استعداد العدو للعمل التعرضي، تُنذر الوحدات المكلفة بالدفاع عن النقاط الحصينة لاحتلال مواقعها ويعود جميع الأفراد إلى مراكزهم داخل وحول النقاط وتطلب الدبابات لإشغال مراكز الرمي المعدة لها في الأمام.

و. إذا لم يكن في خطة قائد القاطع الدفاعي أي ضرورة للتضليل، يبدأ سلاح الجو والمدفعية بضرب العدو أقصى ما يمكن في الأمام وقبل البدء بإبرار قواته ومن ثم تحديد اتجاه جهد العدو الرئيس.

ز. يبدأ العدو بقصف مدفعي وجوي مركز على التحصينات وهنا يحتمي القسم الأكبر من الأفراد داخل منشآت النقطة مع استمرار مشاغلة العدو من مواقع الرمي داخل وحول النقطة وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة وضمن المدى بما فيها أسلحة الم د و الدبابات والمدفعية.

محظور

- ح. يصطدم العدو بسلسلة الموانع البحرية حول النقطة الحصينة.
- (1) تقوم كاسحات ألغامه بمحاولة إزالة وتدمير الألغام البحرية تحت قصف مدفعي وجوي ثقيل ومركز.
- (2) يقوم أفراد النقطة والنقاط القريبة بتركيز رمايتهم على قطع العدو البحرية وكاسحات ألغامه ومعداته الهندسية التي تكون في طليعة القوات. مع استمرار القصف المدفعي ضد السفن حاملة القوات واستثمار أكبر ثقل من القصف ضد السفن قبل مغادرة القوات منها.
- (3) إذا توغل العدو عميقاً في حقول الألغام، تكون الفرصة مواتية لإحداث التدمير الأكبر في قوات العدو وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة من أجل:
- (أ) كسر حدة هجومه.
- (ب) تشتيت قواته.
- (ج) إجباره على إعادة التنظيم خارج هذه الحقول.
- (د) جرّه لمناطق تقتل مناسبة أمام النقاط الحصينة.
- ط. إذا أعاد العدو الكرة واستمر في تقدمه حتى الوصول إلى مسافة قريبة من النقطة، تستمر المشاغلة بكافة الأسلحة خصوصاً أسلحة المدمر قصيرة المدى والرشاشات، وتطلب هنا رماية أهداف الحماية النهائية لإيقاف العدو.
- ي. يأتي دور الهجمات المحلية لاحتياط فِرَق القتال/ السرايا لتدمير العدو أو طرده قبل أن يقتحم التحصينات وقبل أن ينجح بتأسيس موطئ قدم على الساحل وإذا فشلت هذه الهجمات أو تمت إعاقته يتم شن الهجوم المعاكس الرئيس من المستوى الأعلى.
- ك. يعتبر قرار الإخلاء من أخطر القرارات، ويجب أن يصدر عن قائد القطاع الدفاعي بأكمله إذ ربما يُشن الهجوم المعاكس خلال أي فرصة سانحة منذ وصول العدو لسلسلة الموانع وحتى وصوله لمركز النقاط الحصينة.
- ل. إذا تجاوز العدو أي نقطة حصينة (علماً بأن توضيع النقاط لا يجيز ذلك كما ذكرنا آنفاً) تبقى النقطة عاملة وتساعد في ضرب إمدادات العدو وتميرير المعلومات، حيث يمكن للنقطة البقاء معزولة لفترة معتمدة على مخزونها من المواد المختلفة حتى يتغير الموقف لمصلحة المدافع أو يتسلل أفراد النقطة للخلف حسب الأوامر الصادرة إليهم.

الفصل الثامن

الإدامة على مستوى جماعة
وفصيل المشاة

محظور

الفصل الثامن

الإدامة على مستوى جماعة وفصيل المشاة

عام

1. أفضت بعض الدراسات إلى إمكانية حمل الفرد لوزن يعادل (30%) من وزنه، وفي الوقت نفسه المحافظة على خفة حركته، قدرة تحمله، يقظته وقدرته على الحركة. إذا أخذنا معدل وزن الفرد (77.5) كغم فإن الوزن الذي يستطيع حمله يبلغ (23) كغم. يتطلب النجاح والقدرة على البقاء في عمليات وحدة صغيرة الحجم قيام الأفراد بالمحافظة على قدراتهم. تتعرض مهمة الفصيل إلى الخطر عندما لا يتمكن الأفراد من التحرك بطريقة مخفية وحسب الموقف.

إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد الفصيل

2. الأسلحة والمعدات والمهمات. يجب أن يصدر قائد الفصيل أوامر استخدام اللبس والتجهيزات المطلوب ارتدائها والأسلحة الواجب حملها شاملة ما يلي:

- أ. تعليمات ارتداء الخوذة الفولاذية والأحذية والحقائب.
- ب. تقييد الأفراد بعدم ترك مهماتهم خارج الخنادق.
- ج. تحديد وقت وموقع غسيل وتجفيف ملابس الأفراد.
- د. توقيينات تنظيف الأسلحة والبنادق والرشاشات بحيث تكون هذه الأوقات متناوبة ولا يجوز فك أكثر من رشاش في وقت واحد.
- هـ. التأكد من نظافة مخازن الأسلحة بشكل دوري تجنباً لتراكم الأتربة في المخازن.

3. الأرزاق.

أ. الأرزاق العادية. تتكون من:

- (1) الأرزاق الطازجة.
- (2) الأرزاق الجافة.
- (3) الأرزاق المعلبة.

ب. الأرزاق المرزومة. وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة ويفضل عدم استخدامها أكثر من ثلاثة أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك.

ج. صرف وجبة ساخنة في المواقع الدفاعية في حال سمح الموقف بذلك.

محظور

- د. يتم الاحتفاظ بكمية من الأرزاق أثناء توقع ارتفاع وتيرة العمليات.
- هـ. استغلال الموارد المحلية المتوفرة في المنطقة (المزارع، العزب، الآبار... إلخ).
- و. وجبات الطعام. توجد ثلاثة طرق لتناول الطعام:
- (1) يتناول جميع أفراد السرية/ الفريق طعامهم في مكان خلف السرية/ الفريق عدا الخفاء حيث يبقون في الواجب وذلك في الأحوال الهادئة.
- (2) سحب نصف أفراد كل فصيل إلى مكان خلف السرية/ الفريق عند توقع نشاط ما.
- (3) توزيع الطعام بأواني على موقع الجماعات وهذه الطريقة أقل الطرق رغبة لدى الأفراد، وتستخدم عند حدوث التماس مع العدو.

4.

المياه

- أ. على قائد الفصيل مراعاة صرف المياه وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يتم استهلاك مياه إضافية محسوبة فوق مستوى الاكتفاء الذاتي.
- ب. يهتم قائد الفصيل ورقيب الفصيل بنظافة الأفراد تجنباً لإصابتهم بالأمراض وانخفاض الروح المعنوية، لذا يجب اللجوء لوسائل مبتكرة للاستحمام كالتالي:
- (1) الاستحمام بالمناشف المبللة.
- (2) غسل أجزاء من الجسم وترطيب الجزء الآخر.
- جـ. الاستغلال الأمثل للمياه المستخدمة لأغراض تبريد الآليات.
- د. توفير كميات المياه المناسبة للشرب والغسيل (عبوات المياه والجراكن).
- هـ. مثال على ذلك: الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد يعادل (8) جالون ولو افترضنا أن عدد أفراد الفصيل يعادل (40) فرد تصبح المعادلة كالتالي:

$$320 = 40 \times 8$$

$$320 \times 10 \% = \text{نسبة تبخر} = 32$$

$$352 = 320 + 32 \text{ جالون للفصيل أفراد يومياً.}$$

$$4 \text{ آليات} \times 0.5 = 2 \text{ جالون}$$

$$354 = 352 + 2 \text{ جالون}$$

محظور

5.

الوقود.

- أ. تمييز عبوات (جراكن) الوقود بألوان أو بأشكال مختلفة عن عبوات (جراكن) المياه لتجنب الخلط.
 - ب. عدم ترك فتحات عبوات (جراكن) الوقود مفتوحة لتجنب تبخرها أو انسكابها.
 - ج. وضع مسافة آمنة عن مواقع عبوات (جراكن) الوقود وصناديق الذخيرة وإبعادها عن مناطق مبيت الأفراد.
 - د. توفير عدد مناسب من معدات الإطفاء.
 - هـ. تجهيز حفر آمنة لصهاريج الوقود.
- مثال: $2760 = 4 \times 690$

6.

الذخيرة.

- أ. عدم ترك الذخائر معبأة في مخازن الأسلحة لفترات طويلة تجنباً لتلف المخازن.
- ب. التأكد من نظافة الذخائر قبل تعبئتها في مخازن الأسلحة تجنباً لحدوث أي توقف.
- ج. عند مناورة الأفراد في الموقع الدفاعي قد يفقد بعض الأفراد جزءاً من الذخائر لذا يتم الاحتفاظ بنسبة احتياط من الذخيرة قريبة من عريف الجماعة لسد النقص المفقود من الذخيرة.
- د. تخزين ذخائر الهاون بشكل جيد لحمايتها من عوامل الطقس.
- هـ. يتم المزج بين ذخائر الكاشف والعادي عند تعبئة المخزن.
- و. يتم توزيع جزء محدد على الأفراد من ذخيرة الخط الأول (السلاح الشخصي) وبقي ذخيرة الخط الأول تبقى مع رقيب الفصيل، وذلك لعدم رمايتها في المرحلة الأولى من الاشتباك.

7.

الطبابة.

- أ. تدريب وتأهيل الأفراد على إجراءات الإسعافات الأولية والتعامل مع لسعات العقارب والأفاعي والقوارض ولدغات الحشرات.
- ب. استخدام المواد الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفي حال عدم توفرها يُستخدم زيت الآليات المستخدم (المستهلك) للوقاية من الحشرات.
- ج. المعرفة والإلمام بموقع نقطة إسعاف السرية/ فريق القتال وموقع إسعاف مجموعة القتال/ الكتيبة.

محظور

المراجع

محظور

محظور

المراجع

1. العقيدة المشتركة (الإمارات العربية المتحدة).
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (الإمارات العربية المتحدة).
3. عقيدة القوات البرية (الإمارات العربية المتحدة).
4. كراسية الميدان 90.5 - 3، كتيبة الأسلحة الموحدة ضمن فريق قتال اللواء الثقيل، 2005 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
5. كراسية الميدان 90.6 - 3، فريق قتال اللواء، أغسطس 2010 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
6. كراسية الميدان 3 - 71، عمليات اللواء، أغسطس 1996 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسية الميدان 12، عقيدة عمليات مجموعة اللواء، يونيو 2013 (الإمارات العربية المتحدة).
8. "استراتيجية بناء القوات البرية" التقرير النهائي لفريق تقييم القوات البرية 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى) المجلدات 1 إلى 4.
9. "استراتيجية بناء القوات البرية"، إيجاز المرحلة الثانية من تطوير العقيدة.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	معلم أول	وليد سليمان جمعة سليمان	
2	مدني	جون هاسي	

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	مقدم ركن	خالد حمد عبيد العزيري	
2	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد أحمد الزعابي	
3	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله سعد المستريحي	
4	معلم أول	عدنان محمود عبدالله الحموري	
5	مترجم	حسين فرحان علي البشايشة	
6	مدني	علي خضر علي عثمان	

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عميد ركن	محمد سعيد بن غافان الجابري	
2	عقيد ركن	راشد مطر علي السناني	
3	عقيد ركن	سيف راشد خليفة المسافري	
4	عقيد ركن	سعد علي مهدي الاحبابي	
5	عقيد ركن	ناصر محمد سعيد النيايدي	
6	مقدم ركن	هادف محمد بن هويدن الكتبي	
7	مقدم ركن بحري	رياض سعيد سيف آل علي	
8	مقدم ركن	عبدالله أحمد محمد الكعبي	
9	مقدم بحري	أحمد عبدالله الجنيبي	
10	مقدم طيار	عبدالله راشد علي اليماني	
11	مقدم ركن	علي ناصر الساعدي	
12	مقدم ركن	محمد علي محمد المزروعي	
13	مقدم طيار	أحمد عبيد سالم العبدولي	
14	مقدم ركن طيار	عبدالرحمن ناصر سعيد العتيبة	
15	رائد طيار	غضبان جمعة شليح الشامسي	
16	رائد مهندس	عامر سالم أحمد الصيعري	
17	رائد ركن بحري	عبدالله سيف بن عبود البدواوي	
18	رائد	سالم عبدالله علي القايدي	
19	رائد بحري	سعيد مصبح علي المزروعي	
20	رائد	علي حمد محمد الكتبي	