

محظور

الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب/ 5065



عقيدة القوات البرية

تعبية سرية وفصيل مقاومة الدبابات المحمول على الآليات

الطبعة الثانية

2024

يُحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع

محظور

المحتوى العام

محظور

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13
2	المقدمة	15
الفصل الأول: تنظيم ومهام وقدرات وتحديات سرية وفصيل مقاومة الدبابات		
3	عام	19
4	بيئة العمليات	19
5	تصنيف الأسلحة المضادة للدروع	20
6	التنظيم والقدرات والتحديات	21
7	اعتبارات استخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات	24
8	الأدوار والمهام والواجبات لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	28
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة لسرية وفصيل مقاومة الدبابات		
9	عام	33
10	القيادة والسيطرة	33
11	قيادة المهمة	36
12	الانفتاح وإجراءات المعركة لسرية مقاومة الدبابات	41
13	الأوامر	43
الفصل الثالث: المهارات القتالية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات		
14	عام	49
15	أساسيات الاستخدام التعبوي في بيئة العمليات	49
16	تشكيلات وأساليب الحركة لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	49
17	مواقع الرمي	60
18	استخدام الأرض من قبل سرية وفصيل مقاومة الدبابات	65
19	التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة	72
20	استخدام صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة (بدون آلية)	89
21	الملحق "أ" قواعد الإشتباك	92
22	الملحق "ب" بطاقة الحبيب	96
الفصل الرابع: سرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية		
23	عام	101
24	الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية	101
25	التخطيط للعمليات الدفاعية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	116
26	التحضيرات للعمليات الدفاعية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	117
27	تنفيذ المعركة الدفاعية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	125

محظور

رقم الصفحة		الموضوع	ت
من	إلى		
الفصل الخامس: سرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات التعرّضية			
136	136	عام	28
139	136	الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات التعرّضية	29
141	139	التخطيط للعمليات التعرّضية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	30
146	142	التحضير للعمليات التعرّضية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	31
153	146	تنفيذ العمليات التعرّضية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	32
الفصل السادس: سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية			
157	157	عام	33
166	157	عمليات الاستقرار لسرية وفصيل مقاومة الدبابات	34
178	167	سرية وفصيل الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية	35
الفصل السابع: أسلحة مقاومة الدبابات في البيئات الخاصة			
183	181	سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات الدفاع عن الساحل	36
185	184	استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المناطق الجبلية	37
190	186	استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المناطق المبنية	39
الفصل الثامن: الإدامة			
193	193	عام	40
198	193	عمليات الإدامة	41
199	199	إسناد الصيانة	42
202	199	الإسناد الطبي	43
الملاحق			
205	205	محتوى المراجع	44
209	209	لجنة إعداد العقيدة	45
213	213	لجنة مراجعة العقيدة	46

محظور

محتوى الأشكال والجداول

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) تداخل قواطع النيران بين وحدات مقاومة الدبابات	25
2	الشكل رقم (2) أقسام مقاومة الدبابات في رماية الجناح وفي الإسناد المتبادل	26
3	الشكل رقم (3) تشكيلات الحركة للسرية	51
4	الشكل رقم (4) السرية في تشكيلة الدفاع الدائري	52
5	الشكل رقم (5) السرية في تشكيلة الصندوق	52
6	الشكل رقم (6) تشكيلات الحركة للفصيل	54
7	الشكل رقم (7) تشكيلات الثبات للفصيل	55
8	الشكل رقم (8) أسلوب حركة القفزات بالتناوب للسرية	57
9	الشكل رقم (9) أسلوب حركة القفزات بالتلاحق للسرية	58
10	الشكل رقم (10) مهارة المعركة عند التماس	59
11	الشكل رقم (11) مهارة المعركة على الهدف	60
12	الشكل رقم (12) موقع رمي سريع	61
13	الشكل رقم (13) موقع رمي مجهز	61
14	الشكل رقم (14) مواقع قتال السرية والفصيل	63
15	الشكل رقم (15) مثال على إشارات نقاط مرجع الأهداف	68
16	الشكل رقم (16) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف في منطقة مبنية	69
17	الشكل رقم (17) مثال على ترقيم الشبائيك والأبواب كنقاط مرجع	69
18	الشكل رقم (18) اختيار الموقع للمديات البعيدة/ ارتفاع موقع القتال	70
19	الشكل رقم (19) خطوط قتال سرية مقاومة الدبابات في خطة مجموعة اللواء	72
20	الشكل رقم (20) نظام الأرباع (الأقسام)	76
21	الشكل رقم (21) نمط النار الجبهوية	80
22	الشكل رقم (22) نمط النار المتقاطعة	81
23	الشكل رقم (23) نمط النار في العمق	82
24	الشكل رقم (24) أسلوب الرماية المتزامنة	83
25	الشكل رقم (25) أسلوب الرماية التبادلية / السيطرة على النيران	84
26	الشكل رقم (26) أسلوب رماية المراقبة	85
27	الشكل رقم (27) بطاقة مدى قياسية	87
28	الشكل رقم (28) خطة نيران فصيل مقاومة الدبابات على الخارطة	89
29	الشكل رقم (29) موقع رمي لصاروخ مقاومة دبابات غير محمول	91
30	الشكل رقم (30) فصيل مقاومة الدبابات يعمل كجزء من القوات الساترة للمكون البري	103

محظور

الرقم	الشكل	رقم الصفحة
31	الشكل رقم (31) عملية حماية الجانب الأيمن	106
32	الشكل رقم (32) الإعاقة من المواقع التبادلية	113
33	الشكل رقم (33) الإعاقة في المواقع المتتالية	114
34	الشكل رقم (34) استخدام وحدات مقاومة الدبابات مع قوة الاحتياط	116
35	الشكل رقم (35) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم المعاكس	133
36	الشكل رقم (36) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة التقدم للتماس	137
37	الشكل رقم (37) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم	138
38	الشكل رقم (38) منطقة تجمع سرية مقاومة الدبابات	145
39	الشكل رقم (39) مثال على نقطة تفتيش مدبرة	160
40	الشكل رقم (40) عمليات إعادة التزويد الاعتيادية	197
41	الشكل رقم (41) أسلوب إعادة التزويد في المواقع القتالية	198
42	الشكل رقم (42) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت	198
43	الشكل رقم (43) العناية بالإصابات	201

الرقم	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) متغيرات المهمة	40-39
2	الجدول رقم (2) إجراءات المعركة	43 - 42
3	الجدول رقم (3) مثال على أوامر اشتباك نار الفصيل	86
4	الجدول رقم (4) تفتيشات وتفقدات ما قبل القتال	125

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تُشكّل عقيدة تعبئية استخدام سرّية وفصيل مقاومة الدبابات أسلوب عملٍ موحّدٍ في تنفيذ المهام والواجبات التي توكل إلى قيادات وتشكيلات القوات البرية، ليكونوا قادرين على سرعة التكيف والإبداع في تنفيذ المهام والواجبات لمعالجة مختلف المواقف والمعاضل التي تملّحها البيئة العملياتية المستمرة.
2. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بمحتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم، مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار بمتابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية. وإنني أطلع لأن يُولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصبُّ في تنفيذ المهام والواجبات المسندة إليهم.
3. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما نشكر كل من ساهم في الوصول بها إلى هذا المستوى.

والله وليُّ التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. توفر عقيدة تعبئة استخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات في القوات البرية المفاهيم لعمليات القوات البرية المهيأة للبيئة العملياتية والمركزة على مساهمة عمليات سرية وفصيل مقاومة الدبابات في الأسلحة الموحدة في عمليات الطيف الكامل. إن الهدف هو توفير أساس العقيدة للقوات البرية لاستخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات في القوات البرية وتدريب القادة ووحداتهم. إن نظام "مقاومة الدبابات" نظام رمي دقيق ذو مدى بعيد قادر على تعزيز وحدات القوات البرية في مختلف العمليات والبيئات، ويستطيع عند استخدامه بفاعلية وقف العدو عند تقدمه، وبذلك يسمح لقادة مجاميع الألوية أو قادة مجموعات القتال بهزيمة وتدمير العدو نهائياً. يوفر الاستخدام الماهر "نظام مقاومة الدبابات" في الهجوم قوة مضاعفة مهمة للقائد. توفر عقيدة سرية وفصيل مقاومة الدبابات الأساليب التعبوية والطرق والإجراءات لاستخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات مجموعة اللواء.

2. لقد تم تنظيم عقيدة القوات البرية - تعبئة استخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات كما يلي:

- أ. الفصل الأول. يستعرض تنظيم ومهام وقدرات وتحديات سرية وفصيل مقاومة الدبابات.
- ب. الفصل الثاني. يوضح تطبيق قيادة المهمة والقيادة والسيطرة لسرية وفصيل مقاومة الدبابات.
- ج. الفصل الثالث. يبين المهارات القتالية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات.
- د. الفصل الرابع. يوضح سرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية.
- هـ. الفصل الخامس. يتطرق لسرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات التعرضية.
- و. الفصل السادس. يتناول سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.
- ز. الفصل السابع. يبحث أسلحة مقاومة الدبابات في البيئات الخاصة.
- ح. الفصل الثامن. يوضح إدانة سرية وفصيل مقاومة الدبابات.

الفصل الأول

**تنظيم ومهام وقدرات وتحديدات
سرية وفصيل مقاومة الدبابات**

محظور

الفصل الأول

تنظيم ومهام وقدرات وتحديدات سرية وفصيل مقاومة الدبابات

عام

1. توفر سرية وفصيل مقاومة الدبابات لمجاميع الأولوية / مجموعات القتال في القوات البرية والوحدات الأخرى التي تُعيّن للعمل معها أو تُلحق بها؛ قدرات نيران إضافية.

بيئة العمليات

2. الانفتاح. تستعد سرايا مقاومة الدبابات وكجزء من مجموعة اللواء للانفتاح داخل الدولة وخارجها للعمل ضد مختلف التهديدات، ويجب أن تكون جاهزة للعمل مع مجاميع الأولوية وقوات الواجب المشتركة في أي موقع.

3. الموقع. تستطيع وحدات مقاومة الدبابات العمل بحرية في بيئة يتوفر فيها التفوق الجوي أو موقف جوي ملائم، كما تستطيع إسناد الدفاعات الساحلية لمقاومة وتدمير البحرية المعادية وقوة الإبرار عند اقترابها من الساحل وعند بدء عمليات الإبرار.

4. التعاون. تتطلب عمليات وحدات مقاومة الدبابات التعاون الوثيق بين القوات المساندة على الأرض وعناصر الإسناد الجوي. إن عناصر الإسناد الجوي التي تُساند مجموعة اللواء تمتلك تأثيرات مدمرة ضد الاهداف الجوية خلال عملية إسناد أسلحة مقاومة الدبابات التي تعمل في أرض مفتوحة، وقد تعمل أحياناً في أرض صعبة مثل بيئة المناطق المبنية مثلاً، أو تقوم بأفضل استفادة ممكنة من استخدام الأرض ذات التخفية والتستر، لتجنّب الكشف والتعرّض للهجمات الجوية والنيران المباشرة، وفي نفس الوقت قد تحد هذه الأرض أو المناطق من مديات أسلحة مقاومة الدبابات.

5. إجراءات وأساليب وتعبية العدو. يكون هدف العدو القضاء على أو التقليل من قدرة وحدات مقاومة الدبابات من تحقيق أهدافها وتأثيراتها، ويستخدم من أجل هذا الهدف نشاطات الخداع والحرب الإلكترونية وتشمل:

- أ. تنفيذ عمليات الخداع لتضليل القوات الصديقة من خلال الوسائل المدبرة والسريعة لإحباط وإبطال عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة وكذلك الوسائل المبتكرة.
- ب. يحاول العدو خداع أنظمة مقاومة الدبابات بواسطة تنفيذ نشاطات وإجراءات تتفق مع قصد العدو في الخداع لتعقيد عملية كشف وتقييم التهديد.

محظور

- جـ. توضيع وسائل الخداع لتضليل رماة مقاومة الدبابات عن مواقع وتركيز عناصر العدو.
- د. استخدام هجمات الحرب الإلكترونية لاستغلال اعتمادنا على الشبكات اللاسلكية والأنظمة الإلكترونية وشبكات الكمبيوتر وتشتيت الاتصالات بين وحدات مقاومة الدبابات والقوات التي تساندها والتأثير على أنظمة أسلحة مقاومة الدبابات.
6. عوامل الأرض. عندما يعمل العدو في أرض صعبة يحاول أن يتجنب الكشف من قبل عناصر مقاومة الدبابات باستخدام التخفية والتستر، ويستفيد من استخدام الأرض المتموجة لإرباك رماة مقاومة الدبابات وتشتيت نيرانهم وبالتالي يحد من قدرة مديات أسلحة مقاومة الدبابات.
7. العدو في الحرب غير النظامية. يطبق العدو أساليب الحرب غير النظامية في عمليات الاستقرار، وقد يكون كذلك في باقي عمليات الطيف الكامل وقد تكون قوات العدو على شكل مجموعات متمردة أو عصابات أو إرهابيين، وتعتبر هذه المجموعات معادية مدفوعة ومحرضة بشكل كبير قادرة على استخدام الاتصالات المتطورة والأسلحة الدقيقة، وتعمل سرية مقاومة الدبابات عندما يكون ذلك ممكناً مع القوات متعددة الجنسيات لاستعادة القانون والنظام العام وكذلك في عمليات الطيف الكامل الأخرى.
8. العدو في العمليات التقليدية. يتدرب العدو للقتال في الحرب متوسطة وعالية الشدة، وتتضمن بعض العمليات المعادية التي تواجهها وحدات مقاومة الدبابات ما يلي:
- أ. العمليات التعرضية ضد قواتنا.
- ب. العمليات الدفاعية للدفاع عن المواقع الحساسة والحيوية.
- جـ. تنفيذ عمليات برمائية ضد السواحل.
- د. تنفيذ عمليات الاستطلاع والاستطلاع المضاد الراجل والآلي.
- هـ. تنفيذ الاقتحامات الجوية لمهاجمة القوات الصديقة.

تصنيف الأسلحة المضادة للدروع

9. اعتبارات تصنيف الأسلحة المضادة للدروع. تُصنّف كثيرٌ من الدول أسلحة مقاومة الدبابات على أنها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة على الاعتبار التالية:
- أ. المدى المؤثر.
- ب. نوع الصاروخ إذا كان محمولاً أو غير محمول (يرمي من الكتف).
- جـ. عيار القذيفة / الصاروخ ونظام التوجيه ووزن كل نظام سلاح أو الذخيرة.

محظور

د. يعتبر تصنيف كافة أسلحة الـ م/ د ذات الاستخدام لمرة واحدة على أنها أسلحة الـ م/ د الخفيفة.

هـ. يعتبر تصنيف أسلحة الـ م/ د ذات الاستخدام الدائم وترمي صواريخ/ قاذف منفصلة على أنها أسلحة متوسطة أو ثقيلة.

10. يمكن تصنيف أنظمة سلاح الـ م/ د الأرضية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كما يلي:

أ. أسلحة الـ م/ د الخفيفة/ قصيرة المدى. هي المقذوفات الموجهة التي يحملها أفراد المشاة وترمي من الكتف (رمية واحدة) والتي يتوجب فيها رؤية الهدف من مسافة قريبة، ويتم التسديد بواسطة البصر أو باستخدام الليزر لتحديد المسافة، ويبلغ مداها من 50-750 مترًا مثل قاذفات الـ م/ د (RPG32، RPG27) ولديها القدرة على تدمير الآليات المدرعة الخفيفة، ويتراوح وزن أسلحة وذخيرة الـ م/ د الخفيفة بين 2.5 - 10 كجم.

ب. أسلحة الـ م/ د المتوسطة/ متوسطة المدى. هي صواريخ الـ م/ د محمولة على الآليات ويمكن أن يحملها أفراد المشاة وترمي من الكتف، ويتم التسديد على الهدف إما بواسطة التتبع البصري وإما الحراري وإما التوجيه بالسلوك، ويتراوح المدى المؤثر بين 1000 - 5000 متر، مثل صواريخ (Spike، Javelin) ويتراوح وزن أسلحة وذخيرة الـ م/ د المتوسطة بين 22 - 30 كجم.

ج. أسلحة الـ م/ د الثقيلة/ بعيدة المدى. هي صواريخ الـ م/ د تكون في الغالب محمولة على الآليات وترمي من الحاوية، وللتسديد على الهدف يستخدم التوجيه بواسطة التتبع البصري وباستخدام الليزر، ويصل المدى المؤثر لأكثر من 5000 متر، مثل صواريخ (الكورنيت) ويتراوح وزن أسلحة وذخيرة الـ م/ د الثقيلة بين 68 - 115 كجم.

التنظيم والقدرات والتحديات

11. التنظيم.

أ. تنظيم سرية مقاومة الدبابات.

(1) تتألف سرية مقاومة الدبابات من قيادة السرية وفصائل مقاومة دبابات.

(2) تتألف قيادة السرية من قائد السرية، ونائبه، ووكيل السرية، ورتب أخرى.

ب. تنظيم فصيل مقاومة الدبابات. يتألف كل فصيل مقاومة دبابات من قائد الفصيل، ورتب الفصيل، وأقسام مقاومة دبابات.

أ. يقوم قائد مجموعة اللواء باستخدام سرية مقاومة الدبابات المعينة له لإسناد الجهود التعبوية، نظرًا لما تتمتع به من قدرات عالية. قد يحتفظ قائد مجموعة اللواء بكل أو جزء من سرية مقاومة الدبابات لاستخدامها في المواقف المناسبة طبقاً لنوع العملية، وبشكل منها احتياطي مقاومة الدبابات اللواء ولا يفضل إلحاق فصائل السرية إلى مجاميع القتال إلا في حالات خاصة، مثال: (إذا كانت مجموعة القتال تعمل في اتجاه مستقل).

ب. توفر سرية مقاومة الدبابات لمجموعة اللواء قوة نار فاعلة ضد الدبابات، كما توفر المرونة والقدرة على المناورة، وتمتلك أيضاً القدرة على تدمير/ تثبيت/ صد قوات العدو من مسافة بعيدة (بعضها حتى مسافة 5 كم وبعضها الآخر حتى مسافة حتى 10 كم) بهدف توفير حرية المناورة للقوات الصديقة في العمليات التعرضية، ويمكنها أيضاً تكثيف نيران الإسناد على الأهداف أثناء الهجوم. عادةً ما يقوم قائد اللواء بتخطيط (3 - 5) خطوط رئيسية، وقد يكون هناك خطوط إضافية بناءً على الأعماق والواجهة والأرض والعدو تفتتح فيها وحدات مقاومة الدبابات، منها على الأقل ثلاثة على الواجهة، علاوة على فتح سرية مقاومة الدبابات على خطوط محددة لحماية الأجانب، وقد تكون ضد أرتال العدو المدرعة والآلية وتعمل بالتعاون مع نائرات الألغام والهاون. تنشأ خطوط مقاومة الدبابات على المواقع الأمامية بعضها من (500 - 700) متر وبعضها الآخر (500 - 1500) متر من ح أ م م، يليها خطوط على عمق مجموعة القتال وآخر عند عمق مجموعة اللواء وطبقاً لتركيز جهود الخطوط الدفاعية لخطة قائد مجموعة اللواء وقد تكون ضمن خطوط وقف الاختراق، ويتم تجهيز مواقع لسرية مقاومة الدبابات في القطاع الدفاعي لكل مجموعة قتال. ومع تطورات الموقف، قد يدفع قائد مجموعة اللواء سرية مقاومة الدبابات كاملة في قطاع مجموعة القتال. عند انفتاح أسلحة مقاومة الدبابات على الأجانب، يتم استطلاع وكشف الخطوط ووضعها ضمن الخطة الدفاعية، خصوصاً الأجنحة المعرضة لهجمات العدو الجانبية. كما يُفضل دعم خطوط مقاومة الدبابات بالهاون 120 ملم للتعامل مع تشكيلات العدو المرافقة للدبابات أثناء ترجلها، والتي قد تكون تحتوي على دبابات ومشاة ومشاة آلي أثناء ترجل الأفراد، وقد تعمل نائرات الألغام مع وحدات مقاومة الدبابات.

ج. يعمل قائد سرية مقاومة الدبابات كقائد للسرية وأحد أعضاء هيئة ركن الاختصاص في مجموعة اللواء، حيث يوظف خبرته ومعرفته بتقديم التوصيات المتعلقة بعمليات مقاومة الدبابات، وكيف يمكن لسرية مقاومة الدبابات تقديم الأفضل لتلبية متطلبات قائد مجموعة اللواء، كما يعمل على مساعدة هيئة الركن أثناء دورة التخطيط وإدارة العمليات.

د. تعتبر سرية مقاومة الدبابات إحدى السرايا المعينة لمجموعة اللواء.

محظور

(1) يقوم قائد مجموعة اللواء بتخصيص الواجبات، وتحديد الأهداف وإصدار الأوامر اللازمة لإنجاز المهمة.

(2) تقع مسؤولية الإسناد اللوجستي لسرية مقاومة الدبابات على قيادة مجموعة اللواء كباقي سرايا الإسناد المعينة، وهذا يتطلب من هيئة ركن تخطيط الإدامة في مجموعة اللواء تحديد أنواع وكميات قطع الغيار والذخيرة المطلوبة ورفعها إلى خلية الإدامة في مجموعة اللواء.

هـ. تمتلك أسلحة مقاومة الدبابات قواذف صاروخية في وضعية جاهزة للرمية، وتمتلك هذه القذائف القدرة على اختراق تدريج مختلف أنواع الدبابات العالمية الحالية.

و. قدرة حاملات الصواريخ على مشاغلة وإسكات وتدمير مواقع العدو والآليات المدرعة وكذلك على تدمير تحصينات العدو.

ز. القدرة على مشاغلة وتدمير الطائرات العمودية.

ح. حاملات الصواريخ مزودة بأنظمة اتصالات متطورة.

ط. تمتلك بعض أسلحة مقاومة الدبابات القدرة على القتال في المناطق ذات الطبيعة الخاصة (الدفاع عن الساحل، المناطق الصحراوية، المناطق المبنية) بسبب إمكانياتها الفنية وقدرتها على اكتشاف وتحديد الأهداف واستهدافها بالرمي غير المباشر لتوفير خاصية التوجيه النهائي (IRT) والقدرة على مهاجمة الأهداف خلف السواتر والتحصينات بالهجوم من الأعلى.

13. تحديدات سرية وفصيل مقاومة الدبابات.

أ. ضعف الحماية. تستخدم سرايا وفصائل مقاومة الدبابات حاملات الصواريخ لنقل واستخدام القاذف، وتفتقر هذه الآليات إلى الحماية ضد النيران المباشرة وغير المباشرة. يكون القاذف خارج البدن المحمي من الآلية، في الوقت الذي يتمتع فيه الطاقم داخل الآلية ببعض الحماية ضد نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا، فإن القاذف المحمول أعلى الآلية يبقى واهناً أمام الصخور المتطايرة، والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وشظايا المتفجرات.

ب. الوهن تجاه مشاة العدو. لا تمتلك سرايا وفصائل مقاومة الدبابات حماية ملائمة ضد التهديدات المحلية خاصة خلال فترات التوقف الطويلة، حيث يتم استخدام الأسلحة الشخصية الخفيفة للتعامل مع هذه التهديدات.

ج. طول فترة طيران الصاروخ. يستغرق صاروخ مقاومة الدبابات الموجه وقتاً طويلاً نسبياً من لحظة الإطلاق وحتى الاصطدام بالهدف، وخلال هذه الفترة يجب أن تبقى آلية مقاومة الدبابات مكشوفة وفي حالة ثبات لحين وصول الصاروخ إلى هدفه وتدميره. خلال هذا الوقت تكون آلية

محظور

مقاومة الدبابات معرضة للكشف والرمية عليها من قبل العدو، وفي حال حركتها تشتت طيران الصاروخ أو قد يتم تدميرها.

- د. الحاجة لدعم إداري خاص. تعتمد سرية مقاومة الدبابات وفصائلها بشكل كبير على مجموعة اللواء أو مجموعة القتال في الدعم اللوجستي. يتطلب نظام سلاح مقاومة الدبابات صيانة خاصة، وإسنادًا لوجستيًا مميزًا. تخطط مجموعة اللواء لعمليات إدانة خاصة لإسناد عمليات مقاومة الدبابات، خصوصًا خلال تنفيذ المهام الأمنية ومهام الحماية.
- هـ. تحددات الأراضي المغلقة والمبنية. تؤثر طبيعة الأرض على استخدام سرايا وفصائل مقاومة الدبابات. تؤثر طبيعة الأرض على التخطيط للطرق، ومناطق الاشتباك، وإيجاد مواقع الرمي، وكذلك يجب أن تجاري حركة الآليات المجنزرة. إن المناطق الجبلية، والمنحدرات العميقة، والمناطق ذات الكثافة النباتية كلها تحد من قابلية الحركة ومديات الاشتباك. كما تؤثر المناطق المبنية ذات الطبيعة المغلقة والمحصورة على قابلية الحركة ومديات الاشتباك لأسلحة مقاومة الدبابات، لذلك يجب توفير إسناد هندسي لاجتياز الموانع المعيقة للحركة.
- و. ظروف الرؤية المحدودة. في الوقت الذي يمكن فيه لصاروخ مقاومة الدبابات العمل في مراحل معينة من ظروف الرؤية المحدودة، قد تحد الظروف الجوية من عمله بأقصى مداه الكلي، كما يمكن للضباب والغبار أن يقللان من دقة الإصابة للصاروخ.
- ز. عدم القدرة على الرماية أثناء الحركة. عدم القدرة على مجارة الدبابات المسندة ومرافقتها والقتال معها دون توقف، حيث إن نظام أسلحة مقاومة الدبابات يحتاج إلى التوقف والثبات ثم الرماية.
- ح. البصمة الحرارية. قد يؤدي الوهج الناتج من إطلاق الصاروخ إلى جعله عرضة للكشف باستخدام نظام أجهزة الكشف الحراري.


اعتبارات استخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات

14. اعتبارات الاستخدام. يتم تطبيق الاعتبارات التالية على جميع عمليات التخطيط لعمليات سرية وفصيل مقاومة الدبابات. ستزيد هذه الاعتبارات من فاعلية النيران، وتعزز من القدرة على البقاء لأنظمة أسلحة مقاومة الدبابات كما يلي:

- أ. الإسناد المتبادل. يتوفر الإسناد المتبادل حينما تساند كل وحدة مقاومة الدبابات (السرايا، الفصائل، الأقسام) الوحدة الأخرى بالنيران المباشرة لمنع العدو من مهاجمة الموقع الصديق دون أن تتعرض آلياته للنيران المباشرة. لتحقيق الإسناد المتبادل، يستخدم القائد تقاطع النيران المتداخلة لوحدة مقاومة الدبابات. انظر الشكل رقم (1). إذا هاجم العدو وحدة مقاومة الدبابات أو أجبرها

محظور

على إخلاء مواقعها تستمر الوحدات الأخرى بتغطية المنطقة المخصصة. لتحقيق مثل هذا التأثير يقوم قائد السرية بتوزيع وحدات مقاومة الدبابات للحد من تأثير نيران العدو لتحقيق الإسناد المتبادل.



الشكل (1) تداخل قواطع النيران بين وحدات مقاومة الدبابات

ب. تأسيس الحماية. يجب على أفراد سرية مقاومة الدبابات وفصائلها استخدام أنظمة السلاح وإدامة عمل آلياتهم. قد يمثل هذا تحديًا بكيفية توفير الحماية المحلية ضد العدو وضد أية هجمات راجلة معادية. يقوم القادة بتوزيع وحدات مقاومة الدبابات بالقرب من وحدات مشاة صديقة كلما أمكن ذلك، بحيث يمكن لهذه الوحدات تقديم الحماية لوحدات مقاومة الدبابات. قد يترجل السائق أو الرامي خلال الوقفات ويساعدان في تأمين الحماية للأجنحة والقواطع الخلفية.


ج. جناح العدو. يقوم القائد بتوزيع سرايا وفصائل مقاومة الدبابات لمشاغلة دبابات العدو أو آلياته المدرعة من الأجنحة.

(1) لا يكون سُمك الدرع الجانبي للدبابات والآليات المدرعة الأخرى للعدو بنفس

سُمك مقدمتها، لذا تكون أكثر هشاشة للهجمات بصواريخ مقاومة الدبابات. تقل فاعلية

محظور

نيران مقاومة الدبابات الموجهة لمقدمة الآلية والدبابات لكونها أكثر تدريجاً من الجوانب.
انظر الشكل رقم (2).



الشكل (2) أقسام مقاومة الدبابات في رماية الجناح وفي الإسناد المتبادل

(2) يوفر الاشتباك من الأجحة مساحة أكبر لإصابة الهدف مقارنة بالاشتباك

الأمامي، وكلما كبر حجم الهدف تزداد فرصة اقتناصه.

(3) يوفر تخطيط النيران ضد أجحة الآليات والتشكيلات الناتجة منها إمكانية أقل

لكشف وتحديد مكان مقاومة الدبابات لحظة إطلاق الصاروخ. أما الرماية على مقدمة

الآلية فتؤدي إلى وضع نظام مقاومة الدبابات ضمن مجال الرؤية للعدو، وبالتالي أكثر

عرضة للكشف والنيران المعادية.

د. التخفية والتستر. يستخدم القادة التخفية والتستر لزيادة قدرة وحدات مقاومة الدبابات على

البقاء. تتفادى خطط الاستخدام التعبوي لأسلحة مقاومة الدبابات الأراضي البارزة، وتوزع الأسلحة

بحيث تغطي الواجهة والعمق، كما يتم توزيع الأقسام لتقليل الخسائر والأعطال المحتملة التي قد

تنجم عن نيران هاونات العدو ومدفيعته.

هـ. الاستخدام في العمق. يتم استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في العمق لتوفير الإسناد

المتبادل، والمراقبة، والحماية، بالإضافة إلى زيادة الفرق في مدى السلاح. لا يأتي الاستخدام في

العمق فقط ضمن سياق سرية مقاومة الدبابات أو فصليها، ولكنه يتم ضمن مجموعة اللواء ككل.

محظور

- و. التجميع للواجب لمجموعة اللواء ومجموعة القتال. يعزز دمج المشاة، والدبابات، والهندسة وقدرات النيران غير المباشرة بشكل كبير من قدرة سرية مقاومة الدبابات على البقاء ويزيد من قوتها القتالية.
- ز. الاستخدام كجزء من فريق الأسلحة الموحدة. يزيد التعاون والتنسيق مع وحدات المشاة والدبابات والهندسة والمدفعية من القدرة على البقاء والقوة التدميرية لوحدة مقاومة الدبابات.
- (1) المشاة. تعتبر المشاة ضرورية لتوفير الأمن المحلي وللاشتباك مع مشاة العدو وأنظمة أسلحة مقاومة الدبابات المعادية، وتساند وحدات مقاومة الدبابات أيضًا مناورات قوات المشاة.
- (2) الدبابات. تساند وحدات مقاومة الدبابات مناورات القوات المدرعة، وقد تركز وحدات مقاومة الدبابات على تدمير آليات العدو المدرعة الخفيفة على مديات بعيدة وبذلك تسمح للدبابات بالتركيز على تدمير دبابات العدو.
- (3) الهندسة. تساعد الهندسة في تحضير ميدان المعركة بواسطة تحسين قابلية الحركة ومواقع الرمي وإعاقة قابلية حركة العدو والقدرة على البقاء والثبات، وإسناد نواتج الألغام لخطوط وحدات مقاومة الدبابات.
- (أ) تُساهم الهندسة بمنطقة الاشتباك في توضيح الموانع التعبوية التي تقلل من قدرة العدو على المناورة والحشد أو التعزيز وتزيد من قابلية تعرضه للنيران المباشرة وغير المباشرة. ولإنجاز ذلك يجب أن تعمل الموانع على تثبيت وإرجاع أو صد العدو. توضع الهندسة الموانع لإعاقة حركة قوات العدو وإزالة أي موانع أو عوائق تؤثر على رماية وحدات مقاومة الدبابات. ولتكون هذه الموانع فاعلة ومؤثرة، يجب تغطيتها بالنيران المباشرة وغير المباشرة.
- (ب) توفر الهندسة الخبرات والمساعدة في عمليات الاختراق للسماح للمشاة والدبابات بحرية المناورة.
- (ج) توفر الهندسة المساعدة في بناء التحصينات وتجهيز مواقع الآليات لإعطائها القدرة على البقاء والثبات والتخفية والتستر من أنظار ونيران العدو.
- (4) نيران المدفعية والهاونات. يجب أن يكون قادة مقاومة الدبابات جزءًا من عملية تخطيط النيران غير المباشرة على المستويات الأعلى، كما يجب أن ينسقوا الترددات والنداءات وأولويات النيران.

محظور

الأدوار والمهام والواجبات لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

15. أدوار سرية وفصيل مقاومة الدبابات.
أ. يكمن دور سرية وفصيل مقاومة الدبابات في تقديم نيران إسناد ومراقبة بعيدة المدى لمجموعة اللواء ومجموعة القتال في تنفيذها لعمليات الطيف الكامل.
ب. توفر قدرات مقاومة الدبابات حينما يتم دمجها مع وحدات المناورة ونيران المدفعية والهاونات للقائد قوة فعالة قادرة على العمل في أي نقطة ضمن عمليات الطيف الكامل.
16. مهام سرية وفصيل مقاومة الدبابات. تختلف مهام سرية وفصيل مقاومة الدبابات باختلاف عمليات الطيف الكامل وبيئة العمليات ومتغيرات المهمة.
17. واجبات ومسؤوليات قيادة سرية وفصيل مقاومة الدبابات.
أ. الواجبات والمسؤوليات. واجبات ومسؤوليات القيادات الرئيسة في سرية وفصيل مقاومة الدبابات كما يلي:
- (1) قائد سرية مقاومة الدبابات.
(أ) يعتبر مستشار مقاومة الدبابات في مجموعة اللواء. خلال عملية التخطيط في خلايا التخطيط والعمليات لمجموعة اللواء، يقدم قائد سرية مقاومة الدبابات خبراته في استخدام سرية مقاومة الدبابات خلال جميع مراحل العملية.
(ب) يكون قائد السرية مثلاً يحتذى من قبل جنوده في السرية، ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يتعلق بالسرية من نجاحات أو إخفاقات. تشمل مسؤولياته الرئيسة الاستخدام التعبوي للسرية، وأمور التدريب، والإدارة، وحماية القوة، وإدارة الأفراد، والصيانة، والإدامة. تشمل واجبات قائد السرية ما يلي:
(أ أ) استخدام قيادة المهمة للسيطرة وإسناد وحدة قتالية التي قد تكون موزعة في أماكن مختلفة من ميدان المعركة وضمن علاقة قيادية متغيرة ومتنوعة داخل مجموعة اللواء وخارجها.
(ب ب) استخدام سريته لإنجاز المهام الموكلة إليه حسب قصد ومفهوم المناورة لقيادته الأعلى.
(ج ج) تنفيذ تحليل المهمة، وإجراءات المعركة، وإصدار أمر عمليات السرية.
(د د) التأكد من أن قيادة مجموعة اللواء تتابع بشكل فعال حالة وموقف سرايا وفصائل مقاومة الدبابات من خلال شبكة اتصالات مجموعة اللواء.

محظور

- (هـ هـ) تنفيذ إجراءات سيطرة حازمة وفعالة لحماية القوة، والأمن، ومسؤوليات الأفراد، والآليات، وحالة الأسلحة.
- (و و) تقديم صورة تعبوية دقيقة بشكل دوري للقائد الذي يتم إسناده ووحدات الإسناد الأخرى.
- (ز ز) تقديم أفضل التوصيات لقائد الوحدة والتشكيلات التي يتم إسنادها بشأن أفضل استخدام لوحدات مقاومة الدبابات.
- (ح ح) اختيار أفضل مكان لتنفيذ المناورة لفصائله وأية قوات إضافية.
- (ط ط) تطوير المهارات القيادية والتعبوية لقادة الفصائل.
- (2) نائب قائد السرية. يعتبر الرجل الثاني في تسلسل القيادة بعد قائد السرية، دوره الرئيس هو مساعدة القائد في التخطيط للعملية وإنجازها، ويتولى مسؤولية قيادة السرية عند الضرورة، ويتأكد من تجميع وإرسال التقارير الواردة من الفصائل إلى قيادات الوحدات التي يتم إسنادها، ويخطط وينسق الإسناد اللوجستي للسرية، ويتأكد من إدامة الاتصالات مع قائد السرية والوحدات التي يتم إسنادها.
- (3) وكيل السرية. هو ضابط الصف الأقدم في السرية، يقدم النصيحة التعبوية لقائد السرية، وهو خبير في واجبات ضباط الصف، ويقدم المساعدة لنائب قائد السرية فيما يتعلق بالأمور العملية والإدامة، وهو المسؤول عن تطبيق الضبط والربط العسكري ومعايير التدريب داخل السرية، ويشرف على التدريب والأعمال اليومية للسرية كالإدارة، الإمداد، الصيانة، الاتصالات، وإخلاء الإصابات.
- (4) قائد فصيل مقاومة الدبابات.
- (أ) عندما تلحق فصيل مقاومة الدبابات، يعتبر قائد الفصيل مستشارًا لقائد مجموعة القتال فيما يتعلق باستخدام سلاح مقاومة الدبابات، كما يساهم في تقديم المشورة لضباط مجموعة القتال أثناء عملية صنع القرار العسكري، وفي جميع مراحل العملية.
- (ب) يجب أن يكون قائد الفصيل مثالاً يحتذى لجنوده، وهو مسؤول بشكل كامل عن كافة النجاحات والإخفاقات في الفصيل، ويمارس قيادته على جنوده. تتطلب الطبيعة المعقدة لعمليات الطيف الكامل أن يبادر قائد الفصيل دون الاستمرار بانتظار التوجيهات من قبل قائد سرية. وعليه أن يكون مدرجًا لقدرات جنوده بالإضافة إلى الاستخدام التعبوي للفصيل وأنظمة السلاح الموجود بحوزته. يأخذ قائد الفصيل في الاعتبار خبرة رقيب فصيله، ويتشاور معه في

محظور

الأمر التي تهم الفصيل. كجزء من المسؤوليات التعبوية، يقوم قائد الفصيل بما يلي:

- (أ أ) يقود الفصيل لإنجاز المهام الموكلة إليه حسب قصد ومفهوم المناورة لقائد السرية والوحدات التي يتم إسنادها.
- (ب ب) تنفيذ إجراءات المعركة للمهمة الموكلة للفصيل.
- (ج ج) يضع نفسه في المكان الذي يستطيع من خلاله ممارسة أفضل طرق القيادة والسيطرة على المهمة وإسناد أقسام مقاومة الدبابات وتنسيق جهودهم.
- (د د) تحديد وتوضيع مواقع الأسلحة الرئيسية.

(ه هـ) تقديم تقارير تعبوية دورية ودقيقة لقائد سرية مقاومة الدبابات.

(5) رقيب فصيل مقاومة الدبابات. هو ضابط الصف الأقدم في الفصيل، يقدم النصيحة التعبوية لقائد الفصيل، وهو خبير في واجبات ضباط الصف، ويساعد قائد الفصيل في تنفيذ واجباته، كما أنه المسؤول عن تطبيق الضبط والربط العسكري ومعايير التدريب داخل الفصيل، ويشرف على الأعمال الروتينية للفصيل كالإدارة، والإمداد، والصيانة، والاتصالات، وإخلاء الإصابات.

(6) قائد قسم مقاومة الدبابات. هو ضابط الصف المسؤول عن عدد 2 آلية مقاومة دبابات وطواقمها، ويعتبر خبيراً في استخدام أسلحة مقاومة الدبابات.

(7) قائد طاقم مقاومة الدبابات. هو ضابط الصف المسؤول عن استخدام سلاح مقاومة الدبابات، والطاقم والآلية.

(8) طاقم مقاومة الدبابات. هو فريق من ثلاثة أفراد مسؤول عن استخدام الآلية وجميع أجزاء سلاح مقاومة الدبابات.

(أ) الرامي. هو جندي مدرب على استخدام سلاح مقاومة الدبابات، يقوم بإجراء كل ما يلزم لتحديد الأهداف وإطلاق الصاروخ.

(ب) قائد الآلية. هو أيضاً جندي مدرب على استخدام سلاح مقاومة الدبابات، يقوم بإجراء ما يلزم لتعبئة الصاروخ وتحضير السلاح للرماية، وإذا كان الرامي الرئيس غير قادر على تنفيذ ما هو مطلوب منه لسبب ما، يقوم حينها قائد الآلية بإطلاق الصاروخ نحو هدفه.

(ج) سائق الآلية. هو المستخدم الرئيس للآلية، وهو مدرب على الصيانة اليومية للآلية والعناية بها.

الفصل الثاني

قيادة المهمة والقيادة والسيطرة
لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

عام

1. يتميز ميدان المعركة بتقدم كبير في التقنيات، والأسلحة، وسرعة المناورة والمقدرة على جمع المعلومات عن الموقف المُتغيّر بسرعة، ولذلك من الضروري أن يكون قائد سرية مقاومة الدبابات قادرًا على تطبيق قيادة وسيطرة فاعلة، من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على البقاء في ميدان المعركة الحديث، وهذا من شأنه إتاحة المجال لسرية وفصيل مقاومة الدبابات للاستجابة بصورة أسرع وأكثر تأثيرًا من العدو.

2. مفهوم القيادة والسيطرة (Command and Control). هو ممارسة السلطة والتوجيه من قِبَل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والمُلدقة به لتحقيق أهداف المهمة، ويمارس القادة هذه السلطات والتوجيهات من خلال نظام القيادة والسيطرة الذي يتكوّن من القوى البشرية وشبكات الاتصال وأنظمة المعلومات والإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة.

3. القيادة.

أ. تعتبر القيادة هي الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، حيث تعني التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

(1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.

(2) التوجيه الجيّد يساعد في إنجاز المهمة.

(3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. يتأكد القائد من فهم القادة المرؤوسين والأفراد للموقف الحالي، وماذا يُتوقع منهم، ويغرس فيهم الثقة من خلال القيادة الإيجابية والمعرفة الفنية والمقدرة التعبوية.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيه. تلعب أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية الحديثة دورًا بارزًا بمنحها ميزةً فنيّةً مهمة بالمقارنة مع الأنظمة القديمة. يجب أن يُعرف القادة والأفراد في جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية، وكيفية الربط بين الأنظمة الرقمية. ونظرًا لأنّ الأفراد يفقدون هذه المهارات بسرعة، يجب على القادة العمل باستمرار للحفاظ على هذه المهارات من خلال إدانة التدريب عليها.

محظور

4. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده، كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات، وتُعرف أيضًا بأنها ممارسة السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقه قد لا تكون تحت قيادته. تشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات، ويمكن تفويض/ نقل الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجًا للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات وتشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للعملية.

- أ. التخطيط. هو العملية التي يُترجم من خلالها القائد مفهوم قائده في المستوى الأعلى إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة.
- ب. التحضير. يتألف التحضير من النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ عملية ما، ويشمل التحضير (على سبيل المثال لا الحصر: تنسيق التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرمية).
- ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية لوحدات مقاومة الدبابات لإنجاز المهمة واستخدام الإلزام بالموقف لتقييم سير العملية.
- د. التقييم. يشير التقييم إلى المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي، خصوصًا موقف العدو وسير تنفيذ العملية.

5. وسائل القيادة والسيطرة.

- أ. الاتصالات السلوكية. تعتبر الاتصالات السلوكية فعالة بوجه خاص في المواقع الثابتة، وقد تُستخدم الاتصالات السلوكية في المواقع الدفاعية ومواقع المراقبة ومناطق التجمع، لأن هذا النوع من الاتصالات آمن وموثوق ولكنه يضع قيودًا شديدة على قابلية حركة المستخدم، كما أنه يحتاج إلى وقت طويل لمدته، خصوصًا في التضاريس الصعبة، وتزداد الصعوبة في المناطق الثلجية.
- ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل الاتصال مرونةً واستخدمًا، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة وعبر مسافات بعيدة وبدقة عالية، ولكنها أقل الوسائل تحقيقًا للأمن. كما أن طبيعة التضاريس قد تحد من استخدام الاتصالات اللاسلكية، خصوصًا تلك التي تعمل على الترددات العالية جدًا، والتي تتطلب تبادل الرؤيا بين الأجهزة اللاسلكية حتى يتم الاتصال.

محظور

ج. الإشارات البصرية. تُعد الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقًا بسرعة لمسافات قصيرة. تكون الإشارات القياسية لليد والذراع أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. يستطيع الأفراد استخدام الورق الحراري، والإضاءة اليدوية، والإضاءة الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة لتوفير الإشارات البصرية مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية. يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقًا وتوزيع الإنذارات، ومع ذلك تصل الإشارات الصوتية فقط إلى مسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقل بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة، بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، فيجب أن يكون استخدامها محدودًا للمحافظة على الأمن. يجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب الإرباك، وأن تكون المعاني المتفق عليها مسبقًا للإشارات الصوتية مبنية في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية، ومثال على ذلك: الطرق على الأسطح أو السلاح. تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقًا في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية، مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية والموارد والوقت يتم استخدام العدائين، وتعتبر هذه الوسيلة أكثر أمانًا ومرونة واعتمادية. يستطيع العداؤون تسليم خطط النيران وتقارير الموقف وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة، ويجب أن تكون الرسائل والتقارير والأوامر المرسلة مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

6. علاقات القيادة. توفر علاقات القيادة الأساس لوحدة القيادة ووحدة الجهد في العمليات، وهي الأساس أيضًا للتجميع للواجب، ويحتاج القادة فهم علاقات القيادة التي تعمل بموجبها السرية، والتجميع للواجب هو تجميع مؤقت للقوات مصمم لإنجاز مهمة محددة، ويجب أن تساند عناصر القتال والإدامة سرية مقاومة الدبابات بمقتضى علاقات القيادة التي تم تأسيسها.

7. أنواع علاقات القيادة.

أ. التعيين.

- (1) هو تعيين الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص إلى ملاك (تنظيم ما) عندما يكون هذا التعيين بشكل دائم نسبيًا أو التشكيلات والأشخاص ضمن إطار العمل الأساس لها أو الجزء الأكبر من هذا العمل. (مثال ذلك: سرايا مقاومة الدبابات في الألوية).
- (2) تعيين الأفراد لواجبات أو أعمال معينة سواء كانت هذه الواجبات أو الأعمال أساسية أو دائمة نسبيًا. (مثل: قائد القطعات الساترة، قائد الاحتياط، قائد الحجاب).

ب. الإلحاق. هو وضع الوحدات/ التشكيلات أو الأفراد في تنظيم ما عندما يكون هذا الوضع بشكل مؤقت نسبيًا. يمارس قائد الوحدة/ التشكيل الذي تلحق عليه الوحدات درجة القيادة والسيطرة نفسها التي يمارسها على وحداته وأفراده العضويين، وحسب ما يرد في تحديدات أوامر الإلحاق. أما مسؤولية نقل وترفيه الأفراد في الوحدات/ التشكيلات الملحقة فتبقى عادةً من مسؤولية التشكيل، الوحدة أو التنظيم الأم.

ج. الفصل. هو فصل جزء من الوحدة/ التشكيل من ملاكها الرئيس إلى واجب في مكان آخر، أو عندما تعمل وحدة ما بعيدًا عن التنظيم الذي تكون فيه إما عضوية وإما معينة إليه مع بقائها تابعة له. عندما تفصل وحدة ما فإنها يمكن أن تعمل كتنظيم مستقل أو قد تلحق إلى أو أن تخدم مع أو تحت قيادة تنظيم آخر.

قيادة المهمة

8. مفهوم قيادة المهمة هي أحد أساليب القيادة التي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة التي تشجع على روح المبادرة وحرية التفكير والابداع من قبل القادة المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن إطار قصد القائد بهدف إنجاز المهمة.

9. بشكل عام تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.
- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

محظور

10. الكفاءة. إن جوهر قيادة المهمة الفعّالة يكمن في الكفاءة التعبوية والفنية للقادة والمرؤوسين والفرق، ويحقق القادة والمرؤوسون الكفاءة المطلوبة لتنفيذ واجباتهم حسب المعايير من خلال التدريب والتعليم والخبرة المكتسبة من المهام العملية، ويعمل القادة باستمرار على تقييم كفاءة وحداتهم ومرؤوسيهـم وذلك لتحديد درجة الثقة التي يمكن منحها للمرؤوسين وقدرتهم على تنفيذ المهام بشكل لا مركزي مع قبول درجة معينة من المخاطرة.

11. الثقة المتبادلة. الثقة المتبادلة هي ثقة مشتركة بين القادة ونظرائهم ومرؤوسيهـم، والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الواجبات المطلوبة بكفاءة. ويتم بناء الثقة المتبادلة من خلال الخبرات المشتركة بمرور الوقت عن طريق دعم قيم القوات المسلحة وممارسة القيادة المنسجمة مع مبادئ القوات المسلحة والقيادة بالقوة من قبل القادة.

12. الفهم المشترك. أ. يُقصد بالفهم المشترك المعرفة المشتركة بين القادة والمرؤوسين لكيفية التعامل مع المعاضل التي يتم مواجهتها والأدوات والأساليب المتوفرة لحلها، وما هي النتيجة المتوقعة لهذا الإجراء، مما يساعد على سرعة العمل ورد الفعل، إنها باختصار الإجابة على سؤال، ما الذي ينبغي فعله عند مواجهة موقف أو معضلة معينة؟ ب. إن التحدي الأهم للقائد وهيئة ركنه هو إيجاد الفهم المشترك بالبيئة العملية وأساليب حل المعاضل، ويبني القادة وهيئة الركن الفهم المشترك بشكل فعّال ويحافظون عليه عن طريق إدانة التعاون والحوار طوال آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). وكما هو الحال في بناء الثقة، فإن إيجاد الفهم المشترك يكون بشكل تدريجي بين عناصر القوة على مستوى الوحدات والتشكيلات.

13. إعطاء قصد واضح من القائد. إن قصد القائد هو جملة واضحة ومختصرة تبين القصد من العملية والنهاية المرغوبة التي تساند قيادة المهمة، ويوفر رؤية لهيئة الركن، ويساعد القادة المرؤوسين وقادة أسلحة الإسناد والخدمات بالعمل لتحقيق النتائج المطلوبة من القائد بدون أوامر إضافية حتى عندما لا تكون العملية واضحة كتلك المخطط لها، يضع القادة قصدهم ضمن قصد قيادتهم الأعلى، ويوفر قصد القيادة الأعلى أساس وحدة الجهد في كافة مستويات القوة.

14. ممارسة مبادرة المرؤوسين. أ. إن المبادرة هي العمل في غياب الأوامر، أو عند وجود أوامر غير مناسبة للموقف، أو عند وجود فرص غير متوقعة أو وجود تهديد. وهذا يعني أن المرؤوسين يستمرون في تنفيذ

محظور

الأوامر والتعليمات الصادرة لهم من قادتهم ما دامت هذه الأوامر والتعليمات تناسب الخطة الموضوعية والموقف في ميدان المعركة.

ب. يوضح قصدُ القائدِ الحدودَ التي قد يمارس المرؤوسون المبادرة ضمنها، ويعطي المرؤوسين الثقةَ لتطبيق الحكم السليم في المواقف الغامضة والملحة لأنهم يعرفون القصد من المهمة والواجب الرئيسي والنهاية المرغوبة، ويشعر المرؤوسون بالقدرة على تنفيذ الأعمال التي يعتقدون أنها تنجز المهمة، ويبدلون الجهد باستخدام المبادرة لحل المعاضل غير لامتوقعة.

15. استخدام الأوامر. الأوامر هي وسيلة لإيصال التعليمات من المستوى الأعلى للمرؤوسين، وقد تكون مكتوبةً أو شفويةً، يستخدم القادة أوامر المهمة لتوفير التعليمات والتوجيهات وتحديد الأولويات الواجبات التي تؤثر على الموقف وتخصيص الموارد وتفويض الصلاحيات للمرؤوسين. يعتبر نموذج أمر العمليات المكوّن من خمس فقرات هو النموذج القياسي الذي يستخدمه القادة لإصدار أوامرهم وتعليماتهم.

16. قبول المخاطرة.

أ. بشكل عام، يُعرّف الخطر بأنه تعرضُ شخصٍ ما أو شيءٌ ذو قيمة للضرر أو الخسارة، ويقبل القادة المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات لأن حالة عدم التأكد تكون موجودة في كافة العمليات العسكرية، كما أن المخاطرة موجودة في كل عملية ولا يمكن تجنبها بشكل كامل، يقوم القادة وهيئة الركن والمرؤوسون بتحديد مستوى المخاطرة الموجودة وكيفية التخفيف منها إذا تم تبني عمل ممكن معين، ويتم الحكم على قبول المخاطرة من خلال موازنة النتائج المتوقعة الحصول عليها مقابل التعرض للخطر، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أهمية الهدف والوقت المتوفر والتكلفة المتوقعة.

ب. تختلف المخاطرة المحسوبة عن المغامرة (والتي تعني المخاطرة بالقوة من دون معلومات منطقية عن نتيجة الفعل)، أما المخاطرة المحسوبة فهي الحكم على النتيجة مقابل الكلفة (الخسارة المتوقعة). وبالتالي لا تكون التقديرات المنطقية وقبول المخاطر المحسوبة مغامرة، ولذلك يتجنب القادة القيام بالمغامرة، ويكونون حريصين على تحديد المخاطر وتحليلها أو تقليلها قدر الإمكان ومن ثم قبول المخاطر المحسوبة لاستغلال الفرص.

17. متغيرات المهمة. يستخدم ويستفيد القادة من متغيرات المهمة بحيث يمكنهم التركيز في تحليلهم على عناصر معينة من بيئة العمليات، بما ينسجم مع المهام الموكلة إليهم. تعتبر متغيرات المهمة هي تلك المظاهر المرتبطة ببيئة العمليات التي تؤثر بشكل مباشر على المهمة، حيث يقوم قائد السرية/ الفصيل

محظور

بإعداد تقدير موقف ذهني سريع للتوصل إلى خطته التعبوية بناءً على المعلومات المتوفرة لديه، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات المهمة، انظر الجدول رقم (1).

الجدول (1) متغيرات المهمة

متغيرات المهمة	
المهمة	يقوم قائد السرية/ الفصيل بدراسة وفهم ومراجعة المهمة.
العدو	يقوم قائد السرية/ الفصيل بدراسة كافة العوامل المتعلقة بقوات العدو التي تتضمن تأليفه، توزيعاته، نقاط قوته، نشاطاته، قدرته على تعزيز قواته، وأعماله الممكنة المحتملة.
الأرض والطقس	يأخذ قائد السرية في الاعتبار المراقبة وميادين الرمي، المقتربات، التخفية والتستر، الموانع، الأرض المهمة، بالإضافة إلى المظاهر العسكرية للطقس وهي: درجة الرؤية، الرياح، الثلوج، الأمطار، الغيوم، درجة الحرارة والرطوبة.
القوات المتوفرة	يُلم قائد السرية/ الفصيل بحالة جنوده من حيث التدريب، الخبرات ونقاط القوة ومواطن الضعف.
الوقت المتيسر	يراجع قائد السرية/ الفصيل باستمرار جدول الوقت الخاص به، بحيث يحدد واجباته والوقت اللازم لتنفيذها بناءً على إجراءات العدو، كما يقوم بمراجعة الوقت المتوفر له لكسب وإدامة وتيرة العمليات.
الاعتبارات المدنية	يقوم قائد السرية/ الفصيل بدراسة تأثير البنية التحتية، السكان المحليين، الاتجاهات الثقافية، تأثير المنظمات الحكومية وغير الحكومية على العمليات العسكرية.

18. علاقات القيادة. هي المسؤوليات المترابطة والمتداخلة بين القادة، وهي أيضاً السلطة والصلاحيات العملية التي تُمارَس من قبل القادة في التسلسل القيادي، كما تُعرف أيضاً بأنها القيادة القتالية (صلاحيات أو سلطة القيادة) والسيطرة العملية والسيطرة التعبوية أو الإسناد، وتحدد هذه العلاقات كيف تتم السيطرة على وحدات مقاومة الدبابات وأين تحصل على الإسناد ومع من تعمل، ويتم تطبيق هذه العلاقات على ثلاثة مستويات هي كتيبة وسرية وفصيل مقاومة الدبابات.

أ. العضوية.

(1) القوات العضوية هي تلك القوات المحددة أو التي تُشكّل جزءاً رئيساً من تنظيم عسكري، وتعتبر الوحدات العضوية في وحدة ما هي تلك المبينة في جدول موازنتها المعمول به في القوات البرية.

(2) تؤسس القوات البرية علاقات القيادة العضوية من خلال وثائق تنظيمية مثل جداول الموازنات والمعدات وجداول التوزيع والعلاوات. يتم إسناد الجنود في السرية إدارياً (القوى البشرية، الأمور المالية، وما إلى ذلك) عن طريق الكتيبة وهي مسؤولة أيضاً عن إسناد التدريب وتقديم النصّح فيما يتعلق به. إذا تم تكليف الوحدة العضوية بصورة مؤقتة لتنفيذ واجب مع قيادة أخرى، فإنها تعود للعمل تحت سيطرة قيادتها

محظور

العضوية بعد انتهاء مهمتها. تعتبر جميع السرايا في كتيبة مقاومة الدبابات وحدات عضوية في الكتيبة.

ب. التعيين. تبقى وحدات القوات البرية المعينة تابعة للقيادة في المستوى الأعلى لفترات مستمرة. يتم التعيين على أساس احتياجات التشكيلات البرية ويتم إجراء الترتيبات لها بموجب أوامر بدلاً من وثائق تنظيمية. ورغم أن تنظيم القوة لغرض معين أو لتنظيم خاص بواجب قد يفصل الوحدات مؤقتاً، فإنها في نهاية المطاف تعود إما إلى قيادتها المعينة وإما إلى قيادتها العضوية (القيادة الأم). يتم تعيين سرايا مقاومة الدبابات بشكل دائم إلى مجاميع الألوية، وتكون مجموعة اللواء مسؤولة عن استخدامها وتوفير الإدامة لها أثناء العمليات القتالية، ويتم استبدال المصابين الذين حدثت إصاباتهم أثناء القتال من سرية التعزيز في مجموعة اللواء/ من مراكز التعزيز المدربين على استخدام أسلحة الم/د.

ج. الإلحاق. تعمل الوحدات الملحقة مؤقتاً تحت إمرة القيادة المستفيدة، وقد تكون المدة طويلة. تعود الوحدات الملحقة إلى قيادتها الأم (المعينة أو العضوية) عندما ينتهي سبب الإلحاق. تتولى قيادة القوات البرية التي تلتحق بها وحدة أخرى عن طريق التعيين أو الإلحاق، مسؤولية متطلبات السيطرة الإدارية، خصوصاً الاستدامة التي تتلقاها تلك الوحدة عادةً، إلا إذا تم تغيير ذلك بموجب توجيه أو أوامر. قد تقوم القوات البرية بالإلحاق فصائل مقاومة الدبابات بوحدات أخرى خارج القوات البرية لأغراض العمليات. تكون الوحدة التي تم إلحاق الفصيل بها إما سرية مقاومة دبابات أخرى وإما مجموعة قتال مسؤولة عن استخدامها تعبويًا وإدامتها أثناء العمليات (القتال أو التمارين).

د. السيطرة التعبوية.

(1) هي جزء من السيطرة العملياتية وتعني ممارسة صلاحيات القيادة على القيادات أو القوات الملحقة أو المعينة، أو القدرات أو القوات العسكرية المخصصة للواجب، وتقتصر على التوجيهات المفصلة الضرورية لتحقيق المهام أو الواجبات الموكلة، والسيطرة على التحركات أو المناورة، ضمن منطقة العمليات.

(2) يمكن تفويض السيطرة التعبوية وممارستها على أي مستوى أقل من مستوى قوة الواجب المشتركة، ويمكن ممارسة السيطرة التعبوية على القدرات أو القوات العسكرية الملحقة أو المعينة، المخصصة للواجب.

(3) تعطي السيطرة التعبوية الصلاحيات الكافية للسيطرة على تطبيقات القوة وتوجيهها، أو الاستخدام التعبوي لموارد إسناد القتال ضمن المهمة أو الواجب المخصص.

محظور

(4) لا تشمل السيطرة التعبوية الصلاحيات التنظيمية أو التوجيهية فيما يتعلق بالإمداد أو النواحي الإدارية، أو الانضباط. توفر الوحدة التي بيدها السيطرة التعبوية الإدامة لوحدة مقاومة الدبابات. يستمر قائد الوحدة الأم بممارسة هذه المسؤوليات ما لم يتم توجيهه بخلاف ذلك.

الانفتاح وإجراءات المعركة لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

19. الانفتاح. هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المنوطة بها واستعدادها للمعركة.

20. إجراءات المعركة. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قائد سرية مقاومة الدبابات الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث تحدد تسلسل نشاطاتهم لتنفيذ العملية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قائد سرية مقاومة الدبابات على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ مختلف النشاطات المطلوبة، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. وقد يقوم قائد السرية بتنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. يطبق قائد سرية مقاومة الدبابات إجراءات المعركة بشكل يتفق مع الموقف وخبرة قادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال (مثل بدء الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، القيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنقيحها باستمرار أثناء عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد سرية مقاومة الدبابات إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت، لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد السرية لتطوير أمر عملياته وإصداره بسرعة.

21. خطوات إجراءات المعركة. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات. الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لقائد سرية مقاومة الدبابات.

أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.

ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.

د. الخطوة 4 - بدء الحركة.

هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.

و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.

ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.

محظور

ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

الجدول (2) إجراءات المعركة لقائد سرية مقاومة الدبابات

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يستلم قائد سرية مقاومة الدبابات الأمر الإنذاري أو أمر العمليات من قيادة مجموعة اللواء	خطوة 1 استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد السرية
يصدر قائد السرية الأمر الإنذاري شفهيًا/ تحريريًا	خطوة 2 إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد نائب قائد السرية من أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة مع وكيل السرية. 2. يتأكد قادة الفصائل من أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يقوم قائد السرية بتحليل المهمة/ عمل تقدير موقف سريع	خطوة 3 عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقًا)
تتحرك السرية لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة (حسب أوامر قائد مجموعة اللواء)	خطوة 4 البدء بالحركة	1. يعين قائد السرية ممثلًا في جماعة مقدمة مجموعة اللواء إذا كان ضروريًا. 2. يحرك قائد السرية سريته حسب خطة حركة مجموعة اللواء.
إجراءات قائد السرية للكشف والاستطلاع (حسب الحاجة)	خطوة 5 القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد السرية إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد السرية تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد السرية المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت	خطوة 6 إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد سرية مقاومة الدبابات أمر العمليات للمرؤوسين	خطوة 7 إصدار الأمر	1. يصدر قائد سرية مقاومة الدبابات أوامره وإذا كان ممكنًا إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكنًا يتم استخدام نموذج طاولة رملية أو مخططات أو خرائط لتعريف سرية مقاومة الدبابات.
يشرف قائد سرية مقاومة الدبابات على التحضيرات	خطوة 8 الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ونائب القائد ووكيل السرية من أن سرية مقاومة الدبابات جاهزة للمهمة. 2. يجري قائد سرية مقاومة الدبابات التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويعين جماعة للقيام بدور العدو.

22. التنسيق. ينسق قائد السرية إجراءاته ومهام وحدته مع الوحدات المجاورة، حيث ينسق معها

المعلومات التعبوية الضرورية كجزء من استطلاع القائد، وهذا يسمح له بدمج سريته أو فصائله ضمن

خطط معركة الوحدات الجانبية ويساعد في تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. يشمل التنسيق ما يلي:

محظور

- أ. معرفة موقف العدو.
- ب. توزيع القوات المجاورة.
- ج. الحركات والطرق المخطط لها.
- د. إجراءات ضبط النيران.
- هـ. إشارات التمييز القريبة.
- و. معلومات الاتصالات.
- ز. مسؤوليات وإجراءات الإدامة والحماية.
- ح. الموقع النهائي لنقطة الاتصال ونقطة التجمع (إذا كانت مستخدمة).

الأوامر

23. أمر العمليات والأوامر المستديمة. يديم قائد السرية/ الفصيل السيطرة على سرية/ فصيلة باستخدام أوامر العمليات والأوامر الإنذارية والمجزأة والأوامر المستديمة للوحدة.

أ. يستخدم قائد السرية/ الفصيل ثلاثة أنواع من الأوامر هي الأوامر الإنذارية وأوامر العمليات والأوامر المجزأة، ولكل نوع من هذه الأوامر غرض محدد.

(1) الأمر الإنذاري. يستخدم الأمر الإنذاري لتنبيه سرية/ فصيل مقاومة الدبابات أن مهمة جديدة قادمة ولذلك يجب أن يكونوا جاهزين ومستعدين لتنفيذها، وتعتمد كمية التفاصيل التي يتضمنها الأمر الإنذاري على المعلومات والوقت المتوفر عند إصدار الأمر، ويتم توفير التفاصيل الكافية لقادة الفصائل/ الأقسام للبدء بالتحضيرات، ويجب أن تتضمن الكلمات "أمر إنذاري" التي تسبق نص الرسالة ما يلي:

- (أ) موقف العدو والأحداث الاستخبارية.
- (ب) مهمة مجموعة اللواء في أمر السرية/ مهمة مجموعة القتال في أمر الفصيل.
- (ج) قصد القائد (عندما تكون متوفرة).
- (د) الأوامر للأعمال التمهيدية ومن ضمنها الاستطلاع والمراقبة.
- (هـ) تعليمات التنسيق (الجدول الزمنية المتوقعة واجتماع جماعة الأمر والوقت لإصدار الأمر).

(2) أمر العمليات. هو أمر يتألف من خمس فقرات مع الملاحق والشفافات المرتبطة به.

محظور

(أ) التخطيط. يستخدم قائد السرية/ الفصيل أمر عمليات مجموعة اللواء/ أمر مجموعة القتال كأساس لأمر عملياته، ويتبع خطوات إجراءات المعركة الثمانية لتطوير أمره وتحضير السرية للعملية، ويستخلص البيانات الضرورية من أمر عمليات مجموعة اللواء/ مجموعة القتال ويطور خطته ويحضر أمره، ويستخدم قاعدة الثلث والثلثين في إدارة الوقت بحيث يوفر أكثر وقت ممكن لقادة الفصائل/ الأقسام لتحضير أوامرهم، وفور إصدار الأمر ينفذ إجازات المرؤوسين وتجارب الطاولة الرملية ليتأكد أن قادة الفصائل/ الأقسام يفهمون العملية.

(ب) إصدار الأمر. يقوم قائد السرية/ الفصيل بإصدار الأمر عندما يكون جاهزاً، وإذا أمكن يصدره في موقع يستطيع منه قادة الفصائل/ الأقسام مراقبة الأرض الحقيقية، وقد يصدره أيضاً مستخدماً الخرائط أو النماذج الأرضية أو المخططات الأرضية.

(ج) يشرف على تحضيرات السرية/ الفصيل وينفذ التجارب ويستعد لتنفيذ أمره.

(3) الأوامر المجزأة. توفر الأوامر المجزأة تغييرات وقتية للأوامر التي صدرت ويكتفى ببيان التغييرات أو ما استحدثت من أوامر جديدة على فقرات أمر العمليات ويكتفى بذكر الفقرات من أمر العمليات التي جرى عليها التغيير أو أنها لم تعد ضرورية للمهمة، ولا تذكر الفقرات التي لم يجري تعديل عليها، يصدر الأمر المجزأ عندما يتأخر الإرسال، أو عندما تكون المعلومات غير متوفرة، أو غير كاملة وقت الإصدار، تقوم القيادة بإصدار أمر عمليات جديد عندما يتغير الموقف بشكل كلي، وقد يضطر قائد السرية وبسبب طبيعة سرعة العمليات الحديثة أن يعتمد على إصدار الأوامر المجزأة على الجهاز اللاسلكي، ويقوم باختصار خطوات عملية التخطيط ويطور أمره.

(أ) التخطيط. يتوفر وقت قصير لقائد السرية للقيام بتطوير أوامره المجزأة، ويركز على تلك الجوانب الأكثر تأثيراً على العملية القادمة، ويصدر أمراً إنذارياً مختصراً للسرية ويقوم بتخطيطه، وتحضير النقاط التي يحتاج عملها على الجهاز اللاسلكي آخذاً بالاعتبار أنه يحتاج أن يبقى الإرسال مختصراً، ويقوم بتجزئة الأمر لسهولة إرساله على الجهاز، ثم يقوم بتنبيه مرؤوسيه أن يكونوا جاهزين لاستلام الأمر.

محظور

- (ب) إصدار الأمر المجزأ. يقوم قائد السرية عادة بإصدار الأمر المجزأ على الجهاز اللاسلكي، ويجب عليه أن يكون قد جهزه وبذلك يستطيع إرساله على شكل سلسلة من الإرسالات القصيرة للمحافظة على أمن عملياتي جيد.
- (ج) قادة فصائل مقاومة الدبابات. يصدر قادة الفصائل عادة الأوامر المجزأة وذلك بسبب طبيعة وسرعة أداء عمليات سرية مقاومة الدبابات، ونادرًا ما يتوفر لهم الوقت أو الفرصة لتحضير أوامر عمليات كاملة لفصائلهم.

الفصل الثالث

**المهارات القتالية لسرية
وفصيل مقاومة الدبابات**

محظور

الفصل الثالث

المهارات القتالية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

عام

1. يعتمد استخدام سلاح مقاومة الدبابات إلى حدٍ كبير على استغلال خاصية الحركة للسلاح المحمول في تأمين المناورات اللازمة لوضع السلاح في المواقع التي يستطيع فيها السيطرة على ميادين الرمي التي تؤمن استغلال المدى والدقة في التصويب لتدمير دبابات ودروع العدو، وهذا يتأثر بمتغيرات المهمة، خصوصًا طبيعة الأرض.

أساسيات الاستخدام التعبوي في بيئة العمليات

2. الأساسيات العامة. يُبنى استخدام أسلحة مقاومة الدبابات على الأساسيات التالية:
- أ. الحشد. يساعد وجود أسلحة مقاومة الدبابات ذاتية الحركة والمحمولة والمنقولة جَوًّا والطائرات العمودية الهجومية المضادة للدروع على توفير قوة نار يمكن حشدها بسرعة ضد قوات العدو في كل عمليات الطيف الكامل.
- ب. المفاجأة. يمكن تحقيقها لدى أسلحة مقاومة الدبابات بما يلي:
- (1) زيادة القدرة على الاشتباك ليلاً.
- (2) وجود أسلحة عالية الدقة في التصويب.
- (3) زيادة المدى بما يمكنها من مفاجأة قوات العدو من مسافات طويلة.
- ج. المناورة. توفر قابلية الحركة العالية لحاملات أسلحة مقاومة الدبابات المجنزرة أو المدولبة إمكانية المناورة الجريئة والسريعة بين المواقع القتالية في عمليات الطيف الكامل.
- د. التعاون. تتوفر قابلية التعاون بين أسلحة مقاومة الدبابات القصيرة وبعيدة المدى والأسلحة الأخرى ضمن مجموعة اللواء/ مجموعة القتال.
- هـ. المرونة. نظرًا لما تتمتع به أسلحة مقاومة الدبابات المحمولة من قابلية حركة ومن توفر منظومة قيادة وسيطرة والاتصالات الجيدة، ممّا يوفر سرعة وصول الأوامر والمعلومات والاستجابة السريعة لتلك الأوامر.

تشكيلات وأساليب الحركة لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

3. تشكيلات الحركة لسرية مقاومة الدبابات. التشكيلة القتالية هي ترتيب منظم للقوة من أجل غرض معين وتبين الشكل العام للوحدة على الأرض، وتستخدم التشكيلات لتأسيس مواقع الآليات وأقواس


محظور

الرمي أثناء العمليات التعبوية المختلفة في عمليات الطيف الكامل، وتسهل التشكيلات السيطرة على الوحدات وتقلل من الإرباك وتزيد الحماية والسرعة وفاعلية النيران. إن التشكيلات ليست جامدة بحيث تبقى الفصائل أو الآليات على مسافة محددة عن بعضها بعضًا في كل لحظة، حيث يعتمد موقع كل آلية في التشكيلة على الأرض وقدرة سائقي الآليات في المحافظة على حركتهم حسب حركة الآلية الأمامية، تستخدم السرية عندما تتحرك إحدى تشكيلتين رتل السرية أو الرتل المزدوج، رأس السهم، ويعتمد القرار باستخدام تشكيلة محددة على طبيعة الأرض والعدو ومتغيرات المهمة. انظر الشكل رقم (3).

أ. تشكيلة الرتل. تستخدم تشكيلة رتل السرية بشكل أساسي عندما يكون التهديد المعادي بالهجوم الأرضي أو الجوي محدودًا أو تكون السرعة ضرورية، تتحرك السرية للأمام وتكون جميع فصائلها في تشكيلة الرتل، ويكون موقع قائد السرية ونائب قائد السرية بين الفصائل للسيطرة على التشكيلة وضبطها.

ب. الرتل المزدوج. تستخدم هذه التشكيلة عندما يكون أكبر قدر من الأمن ضروريًا، وعندما يكون هناك تهديد كبير من نيران العدو المباشرة وغير المباشرة أو عندما يكون الهجوم الجوي المعادي محتملاً، ويكون القصد جعل السرية هدفًا صعبًا للغاية.


ج. رأس السهم. قد يعدل قائد السرية التشكيلة بناءً على الموقف، (فعلى سبيل المثال: إذا كان قلقًا بأنه قد يواجه قوات معادية فإنه قد يستخدم تشكيلة رأس السهم، ويضع الفصيل الأمامي في تشكيلة رأس السهم للحصول على أمن أكبر في الأمام، وتكون بقية الفصائل الخلفية منفرد أو مزدوج أو باقي التشكيلات).



الشكل (3) تشكيلات الحركة للسرية


4. تشكيلات الثبات للسرية. تستخدم هذه التشكيلات عندما تتوقف السرية أثناء الحركة ولكنها لم تصل بعد إلى وجهتها.

أ. تشكيلة الدفاع الدائري. تستخدم السرية هذه التشكيلة عندما تعمل لوحدها حتى تؤسس دفاعاً دائرياً أثناء التوقيفات الطويلة أو فترات التوقف في القتال، ويقوم قائد الفصيل الأمامي بإيقاف آليته وهي الآلية الأمامية باتجاه الحركة (باتجاه الساعة 12)، بينما تقوم الآليات الأخرى بالتموضع في تشكيلة دائرية تغطي جميع مقتربات العدو المتوقعة. تحافظ الفصائل على وحدتها كفصائل، حيث يتموضع الفصيل الأمامي في موقع باتجاه الساعة 10 إلى الساعة 2 في تشكيلة المعين، بينما يتموضع الفصيل التالي باتجاه الساعة 2 إلى الساعة 6، ويأخذ الفصيل الخلفي موقعه باتجاه الساعة 6 إلى الساعة 10، ويأخذ آليات قيادة السرية موقعاً متوسطاً في مركز الدائرة. يمكن أن تستخدم تشكيلة الدفاع الدائري أثناء عمليات التزويد وأثناء الحركة لضمان أن الوحدة آمنة. انظر الشكل رقم (4).



الشكل (4) السرية في تشكيلة الدفاع الدائري

ب. تشكيلة الصندوق. تستخدم السرية تشكيلة الصندوق عندما يكون من الواجب تنفيذ الدفاع السريع مع أمن وحماية دائرية لجميع الجهات، ولكنها تبقى باتجاه خط التقدم، وتمكن هذه التشكيلة السرية من أن تبقى جاهزة لمتابعة الحركة باتجاهها الأصلي. تستخدم تشكيلة الصندوق عادةً أثناء التوقيفات المبرمجة أو غير المبرمجة زمنياً في التنقل التعبوي على الطرق. انظر الشكل رقم (5).



الشكل (5) السرية في تشكيلة الصندوق

محظور

5. تشكيلات الحركة لفصيل مقاومة الدبابات. يجب أن يقرر قائد الفصيل أثناء عملية التخطيط، ما هي التشكيلة القتالية أو أسلوب الحركة الأفضل للعملية. قد تكون التغييرات في التشكيلات القتالية أو في أساليب الحركة مطلوبة بعد نقطة البدء بناءً على متغيرات المهمة. يجب تعديل/ تضبيب توجيه أسلحة جميع الآليات لضمان أقصى درجة من الأمان بناءً على موقع الفصيل في تشكيلة السرية.

أ. تشكيلات الحركة للفصيل. يستخدم الفصيل تشكيلات الحركة الستة الأساسية التالية:

انظر الشكل رقم (6).

(1) تشكيلة الرتل. توفر تشكيلة الرتل سيطرةً ونيراناً جيدة للجوانب، لكنها تسمح بنيران أقل إلى الأمام، وتستخدم هذه التشكيلة عندما تكون السرعة ضرورية ومهمة وعندما يتحرك الفصيل في أرض مقيدة للحركة على طرق معينة أو عندما يكون الاشتباك مع العدو ليس محتملاً. إن الميزة لهذه التشكيلة هي السرعة والسيطرة، لكنها توفر قوة نيران ضعيفة في الأمام.

(2) تشكيلة الرتل المزدوج. إن تشكيلة الرتل المزدوج هي تشكيلة معدلة بحيث يكون قسم واحد في الأمام ويتبعه قسم لتوفير المراقبة والحماية. تسمح تشكيلة الرتل المزدوج بنيران جيدة في الأمام والأجنحة/ الجوانب، وتستخدم عندما تكون السرعة ضرورية وعندما لا توفر المنطقة الانتشار أو عندما يكون التماس مع العدو ممكناً.


(3) تشكيلة رأس السهم. تسمح تشكيلة رأس السهم بقوة نار ممتازة في الأمام وبقوة نار جيدة على الأجنحة، وتستخدم هذه التشكيلة عندما يتوفر للفصيل المراقبة والحماية من قبل عناصر أخرى وتتحرك في أرض مفتوحة أو متموجة، ويتمكن العدو من كشف أقل عدد ممكن من آليات الفصيل عندما تتحرك للأمام.

(4) تشكيلة الخط المائل. تسمح تشكيلة الخط المائل لليمين أو اليسار بقوة نار ممتازة في الأمام وعلى أحد الأجنحة، وتستخدم لحماية جناح مكشوف من الفصيل أو جناح من قوة متحركة أكبر (فريق قتال أو مجموعة قتال أو مجموعة لواء).

(5) تشكيلة رأس سهم معكوس. توفر هذه التشكيلة حماية وسيطرة ممتازة وتكون النيران للأمام جيدة، وتستخدم هذه التشكيلة عندما لا تحد الأرض الحركة أو عندما تكون المراقبة والحماية مطلوبة ضمن الفصيل والسرعة ضرورية. يمكن أن تستخدم بدلاً من تشكيلة رأس السهم إذا كانت هناك حاجة لمزيد من القوة النارية في الأمام.

(6) تشكيلة خط الحرب. توفر تشكيلة خط الحرب أقصى قوة نار في الأمام، وتستخدم عندما يعبر الفصيل مناطق خطرة ويتوفر له المراقبة والحماية من قبل عناصر أخرى، وتسمح بأقل كمية من قوة النار على الأجنحة.

محظور




الشكل (6) تشكيلات الحركة للفصيل

6. تشكيلات الثبات للفصيل. يختار فصيل مقاومة الدبابات التشكيلة المناسبة التالية عندما يكون ثابتاً وعندما يكون تأمين الأمن لجميع الجهات ضرورياً وهي: انظر الشكل رقم (7).

أ. تشكيلة الدفاع الدائري. يستخدم الفصيل تشكيلة الدفاع الدائري حتى يؤسس دفاعاً دائرياً أثناء التوقيفات الطويلة أو فترات التوقف في القتال عندما يعمل بشكل مستقل. يقوم قائد الفصيل بإيقاف آليته وهي الآلية الأمامية باتجاه الحركة (الساعة 12) بينما تقوم الآليات الأخرى بالتموضع في تشكيلة دائرية تغطي جميع مقتربات العدو المتوقعة.

ب. تشكيلة الصندوق. يستخدم الفصيل تشكيلة الصندوق عندما يكون من الواجب تنفيذ الدفاع السريع مع أمن وحماية دائرية لجميع الجهات، وتمكن هذه التشكيلة الفصيل من أن يبقى جاهزاً لمتابعة الحركة باتجاهها الأصلي. تستخدم تشكيلة الصندوق عادةً أثناء التوقيفات المبرمجة أو غير المبرمجة زمنياً في التنقل التعبوي على الطرق.

محظور



الشكل (7) تشكيلات الثبات للفصيل

7. أساليب الحركة. تقلل أساليب الحركة من كشف السرية وتعرضها لنيران العدو وتضعها في تشكيلة جيدة لرد الفعل للتماس مع العدو.

أ. الاعتبارات. يختار قائد السرية/ الفصيل أسلوب الحركة المناسب بناءً على احتمالية التماس مع العدو، بينما تستخدم الطواقم طبيعة الأرض أثناء الحركة لحماية نفسها في أي وقت يكون فيه التماس مع العدو ممكناً أو متوقعاً، وتستخدم التخفية والتستر لتجنب نيران العدو. تراعي الطواقم الاعتبارات التالية عند استخدام طبيعة الأرض للحماية:

- (1) عدم الظهور على خط الأفق.
- (2) اجتياز المناطق المفتوحة سريعاً.
- (3) عدم الحركة للأمام مباشرة من موقع قتال مخفي.
- (4) تجنب مناطق التقتيل المحتملة لأنه من الأسهل اجتياز أرض صعبة بدلاً من قتال العدو تحت ظروف غير مناسبة.
- (5) تجنب المناطق الواسعة والمفتوحة، خصوصاً عندما يكون مسيطراً عليها بواسطة أراضٍ عالية أو بواسطة أرض توفر التخفية والتستر للعدو.
- (6) تحديد المناطق الخطرة ومن ضمنها حقول الألغام والموانع والمناطق المينة المحتملة.

ب. أنواع أساليب الحركة. هناك ثلاثة أنواع من أساليب الحركة هي:

- (1) التنقل. تستخدم السرية أسلوب حركة التنقل عندما تكون السرعة ضرورية والتماس مع العدو غير محتمل، وتتحرك جميع أقسام السرية في نفس الوقت:
- (أ) يكون موقع قائد السرية في أفضل مكان يمكنه من السيطرة على الموقف.

محظور

(ب) تعتمد الفواصل والمسافات بين الآليات على درجة الرؤية وطبيعة الأرض ومديات الأسلحة ودرجة التهديد المعادي.

(ج) تستخدم السرية عادةً تشكيلة الرتل أو الرتل المزدوج أو رأس السهم.

(2) التنقل مع توفير الحماية والمراقبة. تستخدم السرية التنقل مع توفير الحماية والمراقبة عندما يكون التماس مع قوات العدو محتملاً والسرعة ليست مهمة.

(أ) تتحرك آليات السرية بشكل مستمر، ويتحرك الفصيل الأمامي بسرعة ثابتة، وبذلك تستطيع الفصائل الخلفية التماشي مع حركتها.


(ب) تتحرك الفصائل الخلفية على سرعات مختلفة، حيث تتوقف أحياناً لتوفير الحماية والمراقبة لحركة الفصيل الأمامي، وتنسق الفصائل الخلفية حركتها حسب طبيعة الأرض، حيث تقوم بالمراقبة والحماية من موقع تستطيع منه إسناد الفصيل الأمامي إذا اشتبك مع العدو، كما تقوم بالمراقبة والحماية من مواقع ومسافات لا تمنعها من الرماية أو الحركة لإسناد الفصيل الأمامي.

(3) أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة. تستخدم السرية أسلوب حركة القفزات مع توفير الحماية والمراقبة عندما يكون التماس مع قوات العدو متوقعاً، ويوجد نوعان لهذا الأسلوب هما القفزات بالتناوب والقفزات بالتلاحق، وفي كلتا الحالتين تغطي فصائل المراقبة والحماية الفصيل الذي يقوم بالقفزات من مواقع توفر التخفية والتستر، والمراقبة وميادين الرمي الجيدة ضد مواقع العدو المحتملة، وتستطيع فوراً إسناد الفصيل الذي يقوم بالقفزات بالمنورة والنيران إذا اشتبك مع قوات العدو. وما لم يُقْم بالتماس مع العدو أثناء الحركة، فإن الفصيل الذي يقوم بالقفزات يتحرك عبر طرق تتوفر فيها التخفية والتستر ضمن المجموعة التالية لمواقع الإسناد بالنيران، ويعتمد طول القفزة على طبيعة الأرض ومدى أنظمة أسلحة المراقبة والحماية. تعتمد كافة التحركات في حركة القفزات على الإسناد بالنيران، ويجب أن توفر التخفية والتستر والمراقبة وميادين الرمي الجيدة والحماية للآليات، كما يجب ألا تكون طول القفزة بعيدة للأمام عن موقع الإسناد بالنيران بحيث لا يستطيع تلقي نيران سائرة مناسبة، ويجب عادةً ألا يتجاوز 1500 متر إذا سمحت طبيعة الأرض.

(أ) القفزات بالتناوب. إذا استخدمت السرية أسلوب القفزات بالتناوب، تحرك فصيل واحد إلى الأمام، وتتوقف وتحتل موقع إسناد بالنيران يكون مغطى في جميع الأوقات من قبل مراقبة وحماية الفصائل الخلفية. يتحرك الفصيل التالي للأمام إلى موقع الإسناد بالنيران التالي، وحال احتلاله لموقع الإسناد بالنار

محظور

يتحرك الفصيل الثالث بأسلوب القفز، ويتم تكرار هذا التسلسل حتى تصل السرية إلى هدفها. يعتبر هذا الأسلوب عادةً أكثر سرعة من القفزات بالتلاحق. ميزة هذا الأسلوب أنه يغطي الأرض بشكل أسرع، أمّا سلبيته فإن الفصيل الذي يتحرك للأمام دائماً يُحتمل أن يكون تحت النيران. انظر الشكل رقم (8).




الشكل (8) أسلوب حركة القفزات بالتناوب للسرية

(ب) القفزات بالتلاحق. إذا كانت السرية تستخدم القفزات بالتلاحق فإن الفصيل الأمامي يتقدم تحت تغطية الفصائل الخلفية وتحتل موقع إسناد بالنيران، ثم تتقدم الفصائل الخلفية إلى الموقع جنباً إلى جنب مع الفصيل الأمامي وتتوقف، ومن ثَمَّ يتقدم الفصيل الأمامي إلى الموقع التالي وتستمر الحركة. يتحرك فصيل واحد فقط في نفس الوقت، وتتجنب الفصائل الخلفية التقدم أمام الفصيل الأمامي حتى يحتل موقعه الجديد. إيجابيات هذا الأسلوب أنه يؤمّن حماية أكثر للفصائل مع وجود فصائل السرية قريبة من بعضها بعضاً عند تعرّضها للمراقبة. يستطيع قائد السرية تحريك إحدى الفصائل الخلفية أو جميعها للحركة بنفس الوقت أو بالتزامن حسب الموقف، وهذا يوفر لقائد السرية سيطرة أكبر على النيران، والإيجابية الأخرى لهذا الأسلوب هي أن الفصائل الخلفية التي تتحرك تغطي

محظور


الأرض التي عبَرها الفصيل الأول وتجعلها أقل احتمالية للتعرُّض النيران. انظر الشكل رقم (9).



الشكل (9) أسلوب حركة القفزات بالتلاحق للسرية


8. مهارات المعركة. عندما يقوم الفصيل الأمامي بالتماس فإنه يقوم بتنفيذ أحد إجراءات المعركة وهي مهارة المعركة عند التماس ومهارة المعركة على الهدف، ويقوم الفصيل برد الفعل بناءً على هذه المهارات التي تعتمد على نشاطات العدو، ويقوم فصيل مقاومة الدبابات برد فعل مشابه مع قوات العدو، وبذلك فإنه يقوم بتنفيذ مهارات المعركة القتالية بناءً على نشاطات العدو والموقف.

أ. مهارة المعركة عند التماس. يلجأ الفصيل لعملية التماس إذا تمت مشاهدة العدو دون أن يتم إطلاق النار عليه من قبل العدو، ويتحرك فصيل مقاومة الدبابات من تشكيله الحالي (رتل مفرد/ رتل مزدوج) إلى تشكيلة خط حرب بمواجهة العدو ويتخذ مواقع إطلاق نيران مناسبة (مواقع يكون فيها بدن الآلية مخفيًا إن أمكن)، ويقوم قائد الفصيل بالإبلاغ عن مشاهدة العدو ولا تقوم آليات الفصيل بالاشتباك مع قوات العدو إلا عندما يقوم قائد الفصيل بإعطاء أمر الرماية المناسب لتجنب هدر الذخائر إذا لم تكن عليهم رماية مباشرة. انظر الشكل رقم (10).



الشكل (10) مهارة المعركة عند التماس

ب. مهارة المعركة على الهدف. مهارة المعركة للعمل عند الهدف شبيهة بمهارات المعركة عند التماس، وعلى أي حال فبمجرد أن يكون الفصيل بتشكيلة خط حرب، يقوم قادة آليات صواريخ الم/د بالاشتباك مع العدو تلقائياً دون انتظار الأوامر من قائد الفصيل بناءً على أمر عمليات قائد الفصيل/ قائد مجموعة القتال. ومن المهم القيام بإسكات أو تدمير نيران العدو بشكل سريع لتجنب الخسائر، وبعد رفع التقرير إلى قائد القوة يقوم قائد الفصيل بالسيطرة على الموقف وتحديد خطواته اللاحقة. انظر الشكل رقم (11).



الشكل (11) مهارة المعركة على الهدف


مواقع الرمي

9. مواقع رمي الآليات. يتم بناء مواقع الرمي الفردية للآليات بمساعدة وإشراف هندسة الميدان كلما سمح الوقت بذلك، وهذه المواقع ضرورية لحاملات الصواريخ المضادة للدبابات نظرًا لقلة الحماية المتوفرة لها.

أ. تحضير الموقع.


(1) المواقع السريعة. يتم تحضير مواقع الرمي السريعة بآليات الحفر المتوفرة عندما لا يتوفر الوقت لتحضير المواقع المدبرة، وتتألف المواقع السريعة من (3) سواتر ترابية يتم إقامتها في موقع على شكل حرف "U" لتوفير تغطية محدودة من نار ومراقبة العدو. انظر الشكل رقم (12).

محظور



الشكل (12) موقع رمي سريع

(2) المواقع المجهزة. يتم تحضير مواقع الرمي عندما يتوفر الوقت والجهد الهندسي بذلك، حيث توفر حماية أكبر للآليات، وتتكوّن من موقع رمي منخفض، حيث تكون الآلية محمية تمامًا من نيران ومراقبة العدو المباشرة، ويكون الجزء المكشوف هو فقط نظام الإطلاق، وبذلك يستطيع الرامي استخدام نظام المنظار والموجهات لمسح المنطقة، وإذا توفر الوقت يتم بناء موقع عميق ومخفي ضمن موقع الرمي. انظر الشكل رقم (13).



الشكل (13) موقع رمي مجهز

(3) مواقع الرمي البديلة. يجب تحضير هذه المواقع عندما يحضر الفصيل أو السرية مواقع الرمي.

(أ) ترمي الآليات بشكل فردي وتتحرك بين مواقعها الرئيسة والبديلة بسرعة

محظور

من أجل إرباك العدو.

(ب) تكون هذه المواقع بعيدة عن بعضها 50 - 100 متر على الأقل، حسب طبيعة الأرض.

(ج) ترمي حاملة الصواريخ عادةً صاروخًا واحدًا من موقعها الرئيس، ثم تنتقل إلى الموقع البديل مستخدمةً طريقًا مخفيًا، وترمي صاروخًا واحدًا ثم تعود إلى الموقع الرئيس، وتستمر الرماية بهذه الطريقة حتى يتم تدمير وهزيمة العدو أو تصدر الأوامر للفصيل بالانتقال للخلف.

(د) يجب أن يتوفر في الطرق والممرات بين مواقع الرمي الرئيسة والبديلة التخفية والتستر لزيادة إرباك العدو وحماية حاملة الصواريخ.

(4) مواقع الرمي الثانوية. تحضر بالاتجاهات الجانبية التي قد تسلكها قوات العدو لضرب مواقعنا من الأجنحة ولتغطية المقتربات الثانوية، خصوصًا عندما لا تكون هناك قوات صديقة جانبية.


ب. التحضيرات النهائية. يدفع القسم وقائد الآلية آليته إلى الموقع ويستعد للقتال كما يلي:

(1) يحضر بطاقة مدى ومخطط لموقعه تتضمن حدود رمايته لليمين واليسار ومواقع آليات الفصيل على يمينه ويساره وجميع آليات فريق القتال المسند أمامه، كما تتضمن الأرض التعبوية أمامه وأي نقاط مرجع أهداف وغيرها من المعلومات المفيدة في مشاغلة الأهداف المعادية خلال النهار أو الليل.

(2) يقوم قائد الآلية بتمويه آليته ويتأكد من أن أي زجاج أو أشياء لامعة قد تم تغطيتها أو تظليلها بحيث لا تعكس الأشعة أو الضوء.

(3) يقوم القسم وقائد الآلية بعمل تفقدات ما قبل القتال ويبلغ قائد الفصيل ورقيب الفصيل بالنتائج، ويبلغ بحالة الوقود والذخيرة.

10. مواقع قتال الفصيل. يكون الفصيل عادةً أكبر عنصر يحتل موقعًا قتاليًا واحدًا، ويكون هذا الموقع بعيدًا بعضًا من (500 - 700) متر وبعضها الآخر (500 - 1500) متر خلف (ح أ م م) ويأتي الخط الثاني على مواقع خط عمق مجموعة القتال وخط القتال الثالث على عمق مجموعة اللواء الشكل رقم (14)، ويختلف حجم موقع المعركة والمسافة بين ناقلات الصواريخ بناءً على المقرب الذي يجب أن يدافع عنه الفصيل والسرية بناءً على متغيرات المهمة، ويتم التنفيذ في المواقع القتالية كما يلي:



الشكل (14) مواقع قتال السرية والفصيل

- أ. يحدد قائد الفصيل مكان موقعه القتالي بناءً على أمر عمليات قائد سرية مقاومة الدبابات/ قائد مجموعة القتال بعد تقييمه للأرض، ويتم تجهيز المواقع للفصيل في معلم أرضي خلف الحد الأمامي لمنطقة المعركة بمسافة بعضها من (500 - 700) متر وبعضها الآخر (500 - 1500) متر للخلف، وهذا يوفر مسافة ممتازة تضمن له أن العدو لن يستطيع مشاغلة قواته بالنيران المباشرة، كما يوفر له الأمن والحماية الجيدة من مشاة العدو الراجلة.
- ب. عند الاشتباك مع القوة المعادية يتحرك فصيل/ سرية مقاومة الدبابات إلى المواقع الرئيسية المجهزة في الأمام حسب الخطة الدفاعية الموضوعة باستخدام مهارة المعركة وأسلوب حركة القفزات مع مراعاة عامل السرعة، وعندما تصبح قوات العدو ضمن مدى أسلحة مقاومة الدبابات تقوم بالاشتباك مع آليات وقوات العدو وتدميرها.

محظور

ج. تحضير وتطوير الموقع القتالي. يطور قائد الفصيل / سرية موقعه القتالي ليضمن الإسناد والقدرة على البقاء لفصيله / لسريته ويقوم بما يلي:

(1) تنسيق موقعه مع فِرَق القتال / مجموعات القتال المجاورة لدمج وتنسيق النيران وتنسيق الاشتباكات والحصول على الحماية من مشاة العدو الراجلة، كما ينسق مع القدرات الهندسية للمساعدة في تحضير مواقع رمي الفصيل / سرية الرئيس والبديل والثانوي.

(2) يتأكد من أن جميع الآليات يتوفر لها مواقع قتال رئيسة وبديلة وثانوية، وأن قادة الآليات يتحركون بينها عند الاشتباك مع العدو.

(3) يقوم بتأسيس الاتصالات خاصةً جهاز الفصيل السلبي، وبذلك لا يكون بحاجة لاستخدام الجهاز اللاسلكي عند توجيه نيران الفصيل / سرية.

(4) يتفقد جميع مواقع الرمي ليتأكد من أن الآليات قد وُضعت في خنادقها بطريقة صحيحة وتم تمويهها وهي جاهزة للاشتباك مع العدو.

(5) يبلغ جاهزيته لقائد السرية وفِرَق القتال / مجموعة القتال / مجموعة اللواء المجاورين.

د. المواقع الثانوية. يتم تحضير المواقع الثانوية إذا كان هناك مقرب ثانوي للعدو وأقل احتمالاً ضمن منطقة القوات الصديقة. يعيّن قائد الفصيل مواقع رمي ثانوية لكل آلية تغطي المقرب الثانوي، ويتم تحضير هذه المواقع وتحسينها من قبل الهندسة إذا سمح الوقت بذلك.

هـ. المواقع البديلة. هي المواقع التي يتوقع الفصيل الانتقال إليها أثناء المعركة، ويحرك قائد الفصيل فصيله للموقع البديل بالأمر أو عند اقتراب العدو من النقطة التي تلغي ميزة المسافة الأمانة ويستطيع عندها رمايته بشكل مباشر ومؤثر على الفصيل.

(1) يتم استطلاع المواقع البديلة مسبقاً من قبل قائد الفصيل وقادة الأقسام، ويتأكد من أنه تم تحضيرها من قبل الإسناد الهندسي.

(2) قد يكدّس قائد الفصيل الذخيرة والإمدادات الموضوعة مسبقاً لتزويد الفصيل عند الوصول إذا كانت الإمدادات متوفرة وعلى حسب خطة الإدامة في الميدان.

(3) يثبّت قادة الآليات آلياتهم في مواقعها إذا سمح الوقت ويحضرون مخططات وبطاقات مدى لمواقع الآليات، ويقومون بعمل بقية التحضيرات للمعركة من ذلك الموقع تحت إشراف قادة الأقسام وقائد السرية.

محظور

استخدام الأرض من قبل سرية وفصيل مقاومة الدبابات

11. تأثيرات الأرض. تؤثر الأرض على كيفية استخدام وتوزيع الصواريخ الموجهة لمقاومة الدبابات، (فعلى سبيل المثال: توفر الأرض الصحراوية غالباً ميادين اشتباك طويلة وستر وتغطية أقل للآليات، وتعتبر بعض أنواع الأراضي مقيدة ويمكن أن تمنع الحركة وقد تؤثر على ميادين الرماية بسبب وجود الطيات والكثبان الرملية العالية).

12. تحديدات الأرض للحركة. هي الأرض التي تمنع الحركة لدرجة معينة، وتكون هناك حاجة لبعض الجهود لتحسين قابلية الحركة ولكن قد تحتاج الوحدات إلى تغيير وتحويل مساراتها كثيراً، وقد تواجه الوحدات صعوبة في المحافظة على السرعة أو تشكيلة القتال المثالية، ويجب الانتباه إلى تحديدات أنظمة الصواريخ الموجهة والاستفادة من قدرات الأنظمة في الأراضي المقيدة للحركة. تعتبر أنواع الأراضي أدناه أمثلة على الأرض المقيدة للحركة.

أ. الغابات والأشجار. تؤثر درجة ونوع الغطاء النباتي في الحركة الآلية وتعديل التشكيلات والسرعة، وتستفيد الآليات المدرعة عادةً من الطرق والممرات للحركة في هذه المناطق بالسرعة الممكنة، وقد تتجاوز وتفوق القدرة على حشد نيران مقاومة الدبابات على العدو الذي تمت مشاهدته واحتواؤه الفاعلية المتناقصة لصواريخ مقاومة الدبابات الموجهة في هذه البيئة.

ب. التلال والسلاسل الجبلية. تؤثر درجة المنحدرات والغطاء النباتي على الحركة الآلية وتعديل التشكيلات والسرعة.

(1) تجبر التلال ذات الأشجار عادةً الآليات المدرعة على الحركة على الممرات التي تحدد حركتها باتجاهات محددة، وتسمح هذه التحديدات بالتوزيع الجيد لأنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات للاشتباك مع آليات العدو غير القادرة على المناورة خارج منطقة الاشتباك، ومع أن حجم الأشجار والشجيرات العشبية يحد من درجة الرؤية ومديات الاشتباك، فإن أقسام وقادة آليات مقاومة الدبابات يوضعون بعناية أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات على أقصى مدى ممكن.

(2) تحدد الأرض الوعرة وقلة الطرق المناورة غالباً الاشتباك لغاية أقصى مدى للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وعلى الرغم من أنه إذا وضعت وحدات مقاومة الدبابات أنظمتها في مواقع واضحة ومكشوفة، فإن قوات العدو الآلية تستطيع إسكاتها بالنيران المباشرة وغير المباشرة. ولتجنب مثل هذه المواقع قد توضع وحدة مقاومة الدبابات أنظمتها في مواقع تضيحي بمسافة الأمان، وهذا يزيد من حمايتها من نيران إسكات العدو المخطط لها مسبقاً وتسمح لها بكسب المفاجأة.

محظور

ج. المستنقعات والأراضي السبخية. توقف المستنقعات حركة الآليات ما عدا الأسطح الصلبة والطرق المرتفعة التي تمر من خلالها، ولكن يكون هذا النوع من الأراضي غالباً قابلاً للمرور فقط أثناء فترات الجفاف، وتكون الأراضي ذات الخنادق والحفر المائية شائعة وموجودة، حيث تمنع هذه الأنواع من الأراضي حركة الآليات. يوفر الطقس الصحو والرؤية الجيدة لوحدات مقاومة الدبابات مراقبة جيدة تؤدي إلى مديات اشتباك تصل بعضها من 2000 إلى 5500 وبعضها الآخر من 2000 إلى 8000 متر، ومع ذلك تساعد الرؤية الجيدة العدو أيضاً على إسكات مواقع رمي أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

د. المناطق المبنية والقرى. أصبحت معظم القرى والضواحي تشكل مناطق مبنية بشكل متزايد، ومن المحتمل أن تجد وحدات مقاومة الدبابات نفسها تُستخدم في العمليات بالمناطق المبنية، وهذه البيئة تؤثر بشكل واضح على استخدام أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وتكون درجة الرؤية محدودة بسبب قرب البنايات من بعضها بعضاً، كما أن الحركة تكون أبطأ بسبب البيئة المبنية وأكثر من ذلك تتأثر بالانقراض التي تغلق الطرق. لا توفر المناطق المبنية مديات أمان الأسلحة لحاملات الصواريخ، ويكون الأمن معقداً أكثر بسبب المشاة الراجلة التي تكون قادرة على استخدام البنايات كمقتربات مخفية.

13. التخطيط لطبيعة الأرض. يجب أن يأخذ القائد في الاعتبار تأثيرات الأرض على عملياته المستقبلية، حيث يكون للأرض تأثير على مشاهدة العدو والرمية المباشرة المؤثرة عليه، كما تؤثر أيضاً على قدرة العدو على عبور منطقة الاشتباك، وذلك بمنع حركته أو جعل بعض المناطق المعينة غير قابلة للمرور.

أ. التخطيط. يقوم قائد الفصيل بعمل التجارب الذهنية على المعركة عند تطبيقه لإجراءات المعركة، ويقوم بعد استطلاع منطقة أو قاطع الاشتباك بجمع كل قادة الآليات (والرماة إذا أمكن) في مكان يستطيعون منه مشاهدة المنطقة، ويتأكد من أن كل قائد قسم وقائد آلية وقائد فصيل يستطيع تحديد ومعرفة نقاط مرجع الأهداف والموانع والمقتربات والمعالم الأرضية البارزة والمساحات الميتة المعينة.


ب. قطاع النيران. هو عبارة عن منطقة محددة يتم تغطيتها بالنيران المباشرة، حيث يقوم القادة بتخصيص قطاعات من النيران للوحدات المرؤوسة والأسلحة المستخدمة من قبل الأطقم أو الأفراد لضمان تغطية منطقة المسؤولية، كما أنها تحدد أيضاً قطاع النيران لعنصر/ سلاح لمنع الاشتباك غير المقصود لوحدة مجاورة، وعند تخصيص قطاعات النيران يأخذ قائد السرية في الاعتبار عدد وأنواع الأسلحة المتوفرة من خلال ما يلي:

محظور

- (1) نقاط مرجع الهدف.
 - (2) اتجاه الساعة.
 - (3) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض.
 - (4) تقسيم المنطقة إلى أرباع (أربعة أقسام) بناءً على القوات الصديقة.
- ج. نقطة مرجع الهدف. هي نقطة على الأرض يمكن معرفتها ويستخدمها القادة لتوجيه القوات الصديقة وتركيز النيران المباشرة والسيطرة عليها. يستخدم قائد فريق القتال/ قائد مجموعة القتال/ قائد سرية وفصيل الم/ د إذا كان يعمل مستقلاً، نقاط مرجع الأهداف عند تحديدها كأهداف للنيران المباشرة لطلب وتعديل النيران المباشرة، ويقوم القادة بتعيين نقاط مرجع الأهداف على مواقع العدو المحتملة وعلى طول مقترباته الممكنة. توفر المواقع التي يتم إنشاؤها مثل التلال والمباني أو أي معلم حديث مثل آلية محترقة للعدو نقاط مرجع للأهداف، وتستطيع القوات الصديقة أيضاً وضع علامات لتكون نقاط مرجع للأهداف. تشمل المعالم والأشياء التالية أمثلة على نقاط مرجع الأهداف. الشكل رقم (15) إشارات نقاط مرجع اصطناعية:

- (1) عدة تلال بارزة.
- (2) المباني المميزة.
- (3) مواقع العدو المشاهدة.
- (4) الآليات المدمرة.
- (5) إضاءة من تفجير أرضي.
- (6) القذائف الدخانية.
- (7) نقطة الليزر.
- (8) الوسائل المبتكرة. في حال تعذر وجود معالم أرضية بارزة يمكن للقادة عمل نقاط مرجع أخرى حسب ما هو متوفر كما يلي:

- (أ) نثر علامات على الأرض.
- (ب) الإسمنت الأبيض (النورة).
- (ج) الزيوت المحروقة (مع مراعاة المحافظة على البيئة).
- (د) الإطارات التالفة.
- (هـ) جذوع الأشجار.
- (و) النباتات الصحراوية (الكدا).
- (ز) النتوءات الصخرية.
- (ح) أغلفة الطلقات.




الشكل (15) مثال على إشارات نقاط مرجع الأهداف

د. يحدد القادة معالم أرضية طبيعية أو اصطناعية أو أية وسائل بصرية أخرى لكي يتم استخدامها كنقاط مرجع أهداف، ويُفضّل أن تكون نقاط مرجع الأهداف مرئية بأكثر من وسيلة أو نظام إذا توفر. وعلى سبيل المثال: (العين المجردة، والأشعة تحت الحمراء، والأجهزة الحرارية)، على أن يتم تمييزها من قبل المدافع أثناء ضوء النهار، وأن يتم تسخينها ليتم تمييزها من قبل الموجهات الحرارية، وأن يكون لها بصمة أشعة تحت الحمراء ليتم تمييزها بواسطة أجهزة الرؤية الليلية.


هـ. يقوم القادة بترقيم نقاط مرجع الأهداف من أجل سهولة الإشارة إليها. وفيما يتعلق بأنظمة النيران غير المباشرة فيتم تعيين هذه الأرقام كأهداف، وفيما يتعلق بأنظمة النيران المباشرة يستخدم القادة أي نظام سهل يمكن تمييزه من قبل المرؤوسين. يبين الشكل رقم (16) مثالاً على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف عند العمل في منطقة مبنية. يبدأ ترقيم البنايات في الزاوية الجنوبية الغربية من منطقة الهدف وباتجاه عقارب الساعة.

محظور



الشكل (16) مثال على نظام ترقيم نقاط مرجع الأهداف في منطقة مبنية

و. يبين الشكل رقم (17) مثالاً على نظام ترقيم الشبائيك والأبواب، وفي هذا النظام لا يتم التفريق بين الشبائيك والأبواب ما لم يُحدّد غير ذلك. يبدأ الترقيم والحروف دائماً في أسفل الطرف الأيسر من أي منشأة مرئية بالكامل.



الشكل (17) مثال على ترقيم الشبائيك والأبواب كنقاط مرجع

ز. اتجاه الهدف. يقرر قائد الفصيل إمّا أن تكون جميع آلياته تم توجيهها باتجاه نقاط مرجع الهدف المخصصة من قبل قائد السرية / فريق القتال / مجموعة القتال / مجموعة اللواء وإمّا تكون بعض الأقسام أو آليات منفردة باتجاه مناطق مختلفة قليلاً (أهداف على مستوى الفصيل). على سبيل المثال، إذا تم تكليف قائد الفصيل بالاتجاه إلى نقطة مرجع هدف محددة، فقد يقرر واحدة من المهام التالية لمروسيه بناءً على العدو والأرض:

محظور

- (1) توجيه جميع الآليات على نقطة مرجع الهدف تلك.
- (2) توجيه آليات معينة يسار نقطة مرجع الهدف، بينما يتم توجيه بقية الفصيل يمين نقطة المرجع.

ح. التخطيط لخط نيران الحماية النهائية. خط نيران الحماية النهائي هو خط في خطة نار الوحدة/ التشكيل المسند يبين أين يحشد الفصيل نيرانه لإيقاف العدو، وقد يتبع الخط معلمًا أرضيًا (طريقًا مثلاً) أو يكون خطأ وهميًا لا يتبع أي معلّم. يقرر قائد الفصيل كيف يستخدم آلياته لتنفيذ قصد قائد السرية / مجموعة القتال على أفضل وجه، ويتفقد كل موقع رمي اختاره ويقوم بتحديد والتأكد من قواطع النيران لضمان أنه يمتلك إسنادًا متبادلًا بين الآليات، ويجب أن يعرف قائد الفصيل أين مواقع جميع العناصر الصديقة لمنع حدوث إصابات بالنيران الصديقة، ويوجه أيضًا توضع الرشاش الآلي الموجود داخل الآلية لتوفير نيران إضافية. يجب ألا يكون عوائق تقع بين أسلحة السرية / الفصيل وقوات العدو، كما أن هذا الخط النهائي إذا اجتازته قوات العدو قد يؤدي لسقوط الموقع الدفاعي أو قد يتطلب تراجع قواتنا لمواقع خلفية بالعمق، لذلك يجب أن تظهر القوة التدميرية لكافة أسلحة السرية والموقع الدفاعي لتدمير قوات العدو ومنعه من التقدم باتجاه المواقع الدفاعية.

14. اختيار الأرض. يعتبر اختيار الأرض المناسبة للتوزيع أمرًا مهمًا للفاعلية والقدرة على البقاء لوحدة مقاومة الدبابات، حيث يستطيع الفصيل الموضع جيدًا الاشتباك مع العدو على أقصى مدى، بينما يجعل من الصعب على العدو تحديد موقعه بسهولة أو صبّ نار الإسكات عليه.
- أ. الاختيار للمديات البعيدة. يختار قائد وحدة مقاومة الدبابات مواقعه للنيران بعيدة المدى، حيث يمكن كل موقع الآلية التي ترمي من الرماية على أقصى مدى لها على مسافة 5500 متر والنوع الآخر على مسافة 8000 متر، ويجب أن يكون الموقع محفورًا في منطقة مرتفعة قليلًا في الأرض، وبذلك تستطيع حاملة الصواريخ الرماية للأمام من فوق أية قوات صديقة. انظر الشكل رقم (18).



الشكل (18) اختيار الموقع للمديات البعيدة / ارتفاع موقع القتال

محظور

ب. اختيار الموقع لتعزيز القدرة على البقاء. يقدم قائد وحدة مقاومة الدبابات الاستشارة والنصح لقائد مجموعة اللواء وقادة مجموعة القتال لتحديد خطوط فتح مواقع فصائل مقاومة الدبابات، واضعاً في ذهنه مبدأ القدرة على البقاء.


(1) يختار قائد وحدة مقاومة الدبابات المواقع التي توفر الحماية الجيدة والتي تكون عادةً خلف أرض مرتفعة.

(2) يتجنب قائد وحدة مقاومة الدبابات أعلى أرض في المنطقة (الذروات والقمم)، لأنه إذا فعل ذلك فإن موقعه سيظهر على خط الأفق ويكون مكشوقاً لقوات العدو، ويضع العدو نيران مدفعيته على مثل هذه الأراضي لإسكات أي أسلحة طويلة المدى موجودة هناك.

(3) يختار قائد وحدة مقاومة الدبابات المرتفعات الأقل من القمم التي توفر له ارتفاعاً أعلى من طبيعة الأرض من حوله وعدم الظهور على خط الأفق.

(4) يختار قائد وحدة مقاومة الدبابات المواقع التي تكون بعيدة (500 - 700) متر والنوع الآخر (500 - 1500) متر خلف الحد الأمامي لمنطقة المعركة.

(5) يتم تحديد واختيار مواقع قتالية متعاقبة محضرة ومجهزة على خطوط قتالية كما هو في خط القتال الأول، وتكون المواقع القتالية من (3 - 5) مواقع بحيث يكون موقع الخط الأول بعد ح أ م ب (500 - 700) متر، والنوع الآخر (500 - 1500) متر، والثاني في موقع عمق الوحدات الأمامية (مجموعات القتال)، والثالث في عمق مجموعة اللواء، والرابع والخامس على الأجناب، خصوصاً في حالة عدم وجود قوات صديقة على الأجناب أو قد تكون هناك مقتربات ثانوية للعدو، ويتم استخدام نائثرات الألغام وقد تكون سرية مقاومة الدبابات في قطاع مجموعة القتال أو في منطقة عمليات مجموعة اللواء. انظر الشكل رقم (19).



الشكل (19) خطوط قتال سرية مقاومة الدبابات في خطة مجموعة اللواء

التخطيط والسيطرة على النيران المباشرة

15. مبادئ السيطرة على النيران المباشرة. تعتبر قدرة الفصيل على إنزال النيران المباشرة على العدو أمرًا حاسمًا للثبات والقدرة على البقاء في القتال، وهذا يتم باستخدام مبادئ السيطرة على النيران المباشرة، ويتطلب توزيع النيران والسيطرة عليها من الفصيل وأن يحدد مكان العدو سريعًا، وهذا يسمح له بحشد تأثيرات النيران لتحقيق نتائج حاسمة في القتال القريب. وتتمثل المبادئ بما يلي:

- أ. حشد تأثيرات النيران. يحشد الفصيل نيرانه لتحقيق نتائج حاسمة، ويتطلب الحشد تركيز النيران على نقاط حرجية، ومن غير المتوقع أن يكون للتطبيق العشوائي وغير المركز للنيران تأثيرًا حاسمًا، فقد يقوم قائد الفصيل بحشد النيران على أهداف معينة إذا كانت تلك الأهداف ذات قيمة عالية مثل آليات القيادات أو آليات الدفاع الجوي ودبابات المهندسين والدبابات.
- ب. تدمير التهديد الأخطر أولاً. يكون أسلوب عمل الفصيل في مشاغلة قوات العدو مرتبطًا مباشرة بحجم الخطر الذي تفرضه عليه وعلى القوة الصديقة الرئيسية، وتعتمد درجة التهديد

محظور

المفروض من قبل العدو على أسلحته ومداه وموقعه، ويبادر الفصيل عند مواجهته أهدافاً متعددة بتركيز نيرانه عادةً لتدمير التهديد الأخطر، وبعد ذلك يوزع النيران على بقية قوات العدو.

جـ. تجنب الرماية الزائدة على الهدف. يتم استخدام كمية النيران المطلوبة فقط لتحقيق

التأثيرات الضرورية حسب الأولويات، حيث تستهلك الرماية الزائدة على الهدف كميات كبيرة من الذخيرة، كما تقيد الأسلحة في القيام بإيجاد وتحديد ومشاغلة بقية الأهداف.

د. الحد من كشف القوات الصديقة للعدو. تزيد الوحدات من ثباتها وقابلية بقائها، وذلك بكشف

نفسها بقدر الحاجة فقط للاشتباك بفاعلية، وتوفر المواقع المغطاة الطبيعية أو الاصطناعية تخفية وتستترًا أفضل، كما تقلل الطواقم من كشفها من قبل العدو بالبحث باستمرار عن الستر الفاعل، ويحاولون الاشتباك مع العدو من جهة الأجحة والبقاء منتشرين، ويقومون بالرماية من مواقع متعددة ويحددون أوقات الاشتباك وأولوية الاشتباك.

هـ. تحديد وتمييز أهداف العدو. تتطلب عملية كشف وتحديد وتمييز أهداف العدو جهدًا موحدًا مستمرًا من كل فرد من أطقم آليات مقاومة الدبابات. إن عملية تحديد وتمييز أهداف العدو هي عملية يتم من خلالها تمييز أهداف العدو وتحديد نوعها لتقرير أي الأهداف يتم مشاغلتها بناءً على خطورتها وتهديدها، حيث تضمن هذه العملية تحقيق ما يلي:

- (1) تحديد وتصنيف نوع الأهداف لاختيار السلاح المناسب لرميتها.
- (2) تجنب حصول القتل بالنيران الصديقة والأضرار الجانبية لغير المقاتلين.
- و. تجنب حصول القتل بالنيران الصديقة. لتحقيق هذا المبدأ يتم استخدام الوسائل التالية:
 - (1) التدريب على تحديد وتمييز الآليات والطائرات المقاتلة.
 - (2) التأكد من وضعية أمان أسلحة الفصيل.
 - (3) إجراءات السيطرة على الأسلحة في الفصيل وتأكيد علامات التمييز المعتمدة.
 - (4) الإلمام بالموقف.
 - (5) تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة.

ز. التخطيط للعمل أثناء الليل وظروف الرؤية المحدودة. تُمكن أجهزة ومعدات السيطرة

على النيران الحرارية (أجهزة الرؤية الليلية) أثناء الليل الفصيل من مشاغلة قوات العدو على نفس المسافات المطبقة تقريباً أثناء النهار، ويؤخذ في الاعتبار أن الضباب الكثيف والدخان الكثيف والرمال المتطايرة تعمل على تقليل قدرات المعدات الحرارية، ويجب على قائد الفصيل أن يطور خططاً بديلة لمثل هذه الظروف، وعلى الرغم من أن قدرات تحديد الأهداف لها تأثير محدود على منطقة الرماية، فإن هناك احتمالية بمشاغلة هدف نقطة على المديات القريبة. وبشكل مثالي، يجب أن يتم تعديل مواقع الرمي لتكون قريبة من المنطقة أو النقطة التي يقصد قائد

محظور

الفصيل أن يركز نيرانه عليها، والبديل الآخر هو استخدام وسائل وأدوات الإنارة البصرية أو بالأشعة تحت الحمراء عندما يكون الضوء الطبيعي المحيط بالهدف غير كافٍ لأدوات تركيز الإنارة السلبية التي تتمثل في منظار وجهاز رؤية السائق.

ح. التخطيط في حالة حدوث ضعف في قدرات الفصيل القتالية. يطوّر قائد الفصيل بشكل أولي الخطط بناءً على أقصى قدرات لفصيله، ويضع خططاً بديلة في حالة وقوع إصابات أو عطب أو فشل في عمل أسلحة الفصيل. لا يستطيع قائد الفصيل توقع أو التخطيط لكل موقف بدقة كبيرة، ولهذا يجب عليه تطوير الخطط على افتراض الأحداث الأكثر احتمالاً، وتوفير الخيارات المتعددة التي يعتمد عليها قائد الفصيل في الخطط مثل امتلاك نظامين لمراقبة القاطع قدرة وإمكانية قيمة عندما يسمح الموقف بذلك. يوفر تعيين قواطع النيران البديلة وسائل لتحويل النيران في حالة تدمير العناصر المجاورة أو الجانبية من قبل العدو.

16. إجراءات السيطرة على النيران. هي الوسائل التي يسيطر بواسطتها القادة على النيران، ويساعد تطبيق هذه المفاهيم والإجراءات والوسائل الوحدة في استمکان العدو وتركيز النيران عليه وتوزيع تأثيراتها ومنع القتل بالنيران الصديقة، وفي نفس الوقت لا يوجد إجراء واحد كافٍ للسيطرة على النيران بفاعلية، حيث إن إجراءات السيطرة على النيران تكون فعالة فقط إذا كانت الوحدة كاملة تمتلك فهمًا مشتركًا، يستخدم لهذا الغرض إجراءات السيطرة المعتمدة على استخدام طبيعة الأرض. يستخدم قائد الفصيل إجراءات السيطرة على أساس طبيعة الأرض لتركيز النيران في نقطة أو خط أو منطقة محددة والسيطرة عليها بدلاً من تركيزها على هدف معادٍ محدد، وتشمل إجراءات السيطرة هذه ما يلي:

أ. تحديد منطقة الاشتباك. هي منطقة يتم تحديدها على طول مقرب العدو، ويختارها قائد الفصيل / السرية بناءً على خطة قائد مجموعة اللواء/ مجموعة القتال لحشد نيران الأسلحة المتوفرة لتدمير قوة معادية، ويتم تحديد حجم وشكل منطقة الاشتباك بواسطة درجة الرؤية الواضحة نسبيًا المتوفرة لأنظمة الأسلحة في مواقع الرمي وكذلك بواسطة المدى الأقصى لتلك الأسلحة.

ب. تحديد قواطع النيران. قاطع النيران هو منطقة محددة يجب تغطيتها بالنيران المباشرة، ويعين القادة قواطع النيران لضمان تغطية منطقة المسؤولية، ويأخذ القادة في الاعتبار عند تعيين قواطع النيران عدد وأنواع الأسلحة المتوفرة، كما يجب أن يأخذوا في الاعتبار نوع نظام تحديد وتمييز الأهداف المتوفر في الفصيل ومجال الرؤية عند تحديد اتساع أو عرض قاطع النيران. وعلى سبيل المثال، على الرغم من أن الرؤية بالعين المجردة بدون أجهزة مساعدة توفر مجالًا واسعًا للرؤية فإن قدرتها على كشف وتحديد وتمييز الأهداف بدقة على جميع المديات وفي

محظور

ظروف الرؤية المحدودة تكون محددة، وفي المقابل تمتلك معظم أنظمة تحديد الأهداف والسيطرة على النيران مديات كشف وقدرة أكبر على تحديد الأهداف من الرؤية بالعين المجردة، ولكن مجال رؤيتها يكون ضيقاً أو محدداً. تشمل وسائل تعيين قواطع النيران الأمور التالية:

(1) نقاط مرجع الهدف.

(2) اتجاه الساعة.

(3) تقسيم المنطقة إلى قواطع (أربعة أقسام) بناءً على طبيعة الأرض.

(4) تقسيم المنطقة إلى أرباع (أربعة أقسام) بناءً على القوات الصديقة.

ج. اتجاه النيران. هو اتجاه أو نقطة تُستخدم لتعيين المسؤولية لمنطقة محددة في ميدان المعركة والتي يجب أن تغطي بالنيران المباشرة، ويعين القادة اتجاهات النيران بغرض الاستمکان أو الاشتباك من قبل العناصر المرؤوسة والأسلحة التي تُدار من قبل طاقم أو الجنود بشكل فردي، ويستخدم اتجاه النيران بشكل شائع جداً عندما يكون تعيين قواطع النيران صعباً أو مستحيلاً بسبب تحديات الوقت أو عدم كفاية نقاط المرجع، وتتضمن وسائل تعيين اتجاه النيران ما يلي:

(1) أقرب نقطة مرجع للهدف.

(2) اتجاه الساعة.


(3) الاتجاه الأساسي. وهي زاوية أعلى ارتفاع لاتجاه النيران (تكون حسب

الاتجاهات شمال، جنوب، شمال شرق، وغيرها).

(4) كاشف الأثر على الهدف.

(5) المؤشر الليزري الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء.

د. نظام الأرباع أو تقسيم المنطقة إلى أربعة مربعات. هو الأقسام الفرعية لمنطقة يتم إيجادها بواسطة وضع محورين وهميين متعامدين فوق الأرض لإيجاد أربع مناطق أو قواطع منفصلة، ويمكن أن تكون الأرباع على أساس الأرض أو القوات الصديقة أو على تشكيل العدو، وتكون طريقة ترقيم الأرباع موجودة في الأوامر المستديمة لفريق القتال، ويجب الانتباه التام لتجنب الإرباك عند استخدام نظام الأرباع على أساس الأرض والقوات الصديقة وتشكيلات العدو بالتزامن أو بنفس الوقت. انظر الشكل رقم (20).



الشكل (20) نظام الأربع (الأقسام)

17. تخطيط النيران. يخطط القادة أثناء التحضير للمهمة وينفذون تجارب النيران المباشرة (عملية السيطرة على النيران) بناءً على تقديرهم للموقف، ويستفيد تخطيط النيران من إجراءات السيطرة والأوامر المستديمة كما يلي:

أ. إجراءات السيطرة. يتصور قائد الفصيل / السرية أين وكيف سيهاجم أو يدافع العدو، وهذا يساعده في تحديد كمية النيران التي يجب أن يركزها على نقاط محددة للحصول على التأثير الحاسم، ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يُقيّم خطر القتل بالنيران الصديقة ويؤسس السيطرة على النيران لمنع حدوث ذلك من خلال استخدام منظومة القيادة والسيطرة، وتتضمن هذه المعايير تعيين علامات التمييز وحالة السيطرة على الأسلحة ووضعية الأمان للأسلحة، ويجب عليه بعد أن يقرر أين وكيف سيتم حشد وتوزيع النيران أن يوجه عناصره، وبذلك يستطيع الفصيل تحديد مكان العدو سريعاً، كما يخطط أثناء التحضير للمهمة أيضاً وينفذ التجارب على النيران المباشرة وعملية السيطرة على النيران بناءً على تقديره للموقف. ويجب أن يستمر بتطبيق إجراءات واعتبارات التخطيط طوال مرحلة التنفيذ، وأن يكون قادراً على تعديل النيران المباشرة بناءً على تقديره للموقف المحدث باستمرار، وأن يدمج ويوحد الموقف مع آخر الاستخبارات المتوفرة، ويجب أيضاً عند الضرورة أن يطبق إجراءات الأوامر المستديمة للنيران المباشرة.

محظور

ب. الأوامر المستديمة. تضمن التجارب الجيدة على الإجراءات المبينة في الأوامر المستديمة فيما يتعلق بالنيران المباشرة الأعمال السريعة التي يمكن توقعها من قبل جميع أفراد الفصيل، ويجب أن تتضمن الأوامر المستديمة الوسائل الثابتة لتركيز النيران وتوزيع تأثيراتها وتوجيه القوات وتجنب القتل بالنيران الصديقة، ويجب على قائد الفصيل أن يعدل الأوامر المستديمة للنيران المباشرة كلما أصبح التغير في متغيرات المهمة واضحاً، ويستطيع بذلك استخدام أوامر الرمي (النيران) لإعادة تركيزها وتوزيعها، ومراعاة الاحتياطات المسبقة للأوامر المستديمة المحددة لتركيز وتوزيع وتوجيه النيران وتجنب القتل بالنيران الصديقة كما يلي:

- (1) تركيز النيران. إن إيجاد نقاط مرجع الأهداف هي وسائل معروفة لتركيز النيران، وإحدى الوسائل هي تأسيس موقع قياسي خاص (مثالي) لنقاط مرجع الأهداف بالنسبة للعناصر الصديقة، ويقوم قائد الفصيل بعدها بترقيم نقاط مرجع الأهداف بطريقة منسقة مثلاً من اليمين لليسار، وهذا يسمح للقادة سريعاً بتحديد وربط مواقع تلك النقاط.
- (2) توزيع النيران. هناك طريقتان مفيدتان لتوزيع النيران هما أولويات الاشتباك وترتيب الأهداف، والطريقة الأولى هي لتعيين أولوية الاشتباك بواسطة نوع آليات أو أسلحة العدو لكل نوع من أنظمة الأسلحة الصديقة، ويمكن أن تساعد طريقة ترتيب الأهداف في التوزيع بواسطة تكليف عناصر صديقة محددة للاشتباك مع عناصر العدو التي بنفس الإمكانات والقدرات.
- (3) توجيه النيران. الوسائل القياسية لتوجيه القوات الصديقة هي بتعيين اتجاه رئيس للنيران، وهذه تستخدم نقطة مرجع الهدف لتوجيه كل عنصر على موقع محتمل للعدو أو مقرب محتمل. ولتوفير الأمن لجميع الجهات، تستطيع الأوامر المستديمة تكملة وزيادة الاتجاه الرئيس للنيران مع القواطع باستخدام نظام الأرباع القائم على أساس القوات الصديقة.

18. السيطرة على النيران. يجب على القادة أن يطبقوا خطوات عملية السيطرة على النيران المباشرة ضد قوات العدو بنجاح، ويأتي في صميم هذه العملية عملان حاسمان هما تحديد المكان السريع والدقيق للهدف، وحشد النيران لتحقيق التأثيرات الحاسمة على الهدف. استمکان الهدف هو كشف وتحديد هوية وموقع هدف بالتفصيل الكافي لإتاحة الاستخدام المؤثر والفاعل للأسلحة، ويتطلب الحشد تركيز النيران على النقاط الحرجة ثم توزيعها للحصول على التأثير الأفضل. تتم عملية تحديد مكان الهدف وحشد النيران باستخدام الخطوات الأساسية التالية لعملية السيطرة على النيران وهي:

محظور

أ. معرفة مواقع العدو المحتملة وتحديد مجال مناورته. يخطط قائد الفصيل وينفذ نيران الفصيل المباشرة بناءً على تقديره للموقف، والجزء المهم في هذا التقدير هو تحليل الأرض وقوات العدو الذي يساعد في تصوّر كيف يهاجم أو يدافع العدو عن منطقة محددة من الأرض، وقد يستخدم أي أو جميع الأساليب التالية في تطوير وتحديث التحليل وهي:

- (1) نموذج أو إيجاز الموقف بناءً على تحليل الأرض والعدو.
- (2) تقرير الاشتباك الأولي أو تقرير التماس لمواقع ونشاطات العدو.
- (3) استطلاع منطقة العمليات.

ب. تحديد أين وكيف يتم حشد النيران. يجب على القوات الصديقة لتحقيق التأثيرات الحاسمة أن تحشد نيرانها، ويتطلب الحشد المؤثر والفاعل تركيز النيران والقدرة على توزيع تأثيراتها، وفي نفس الوقت يجب على قائد الفصيل توجيه إجراءات السيطرة على النيران المباشرة لتوزيعها بفاعلية.

ج. توجيه القوات للإسراع بتحديد واكتشاف الأهداف المعادية. يجب أن يحدد الفصيل عناصر العدو بسرعة ودقة للاشتباك معه بالنيران المباشرة بفاعلية، ويُسرّع توجيه القوات الصديقة على مواقع العدو وعلى طرق اقترابه المحتملة عملية تحديد مواقع الأهداف. تُعتبر طريقة توجيه الفصيل باستخدام اتجاه الساعة جيدة لتحقيق الأمن لجميع الجهات، ومع ذلك فهي لا تضمن أن الفصيل قد يتم توجيهه لكشف العدو بفاعلية. يعين قائد الفصيل عادةً نقاط مرجع أهداف على أو بالقرب من مواقع العدو ومقترباته المحتملة لضمان التوجيه الصحيح لآليات الفصيل الذي يعتمد على استخدام اتجاهات أو قواطع النيران.

د. تحويل النيران. يجب على قائد الفصيل في حال تقدم ونجاح الاشتباك أن يحول النيران لإعادة تركيز وتوزيع تأثيراتها بناءً على الموقف الجاري، ويصبح الإلمام بالموقف جزءاً ضرورياً في عملية السيطرة على النيران في هذه النقطة، وتملي المواقف المختلفة التالية تحويل النيران وهي:

- (1) ظهور قوات معادية تشكل تهديداً أكبر من التهديد الذي يجري الاشتباك معه حالياً، مثل ظهور حاملة صواريخ لقوات العدو موجودة ضمن مجموعة من الدبابات.
- (2) إيقاع خسائر واسعة بقوات العدو المشتبك معها ومن ثمّ حصول إمكانية الرماية الزائدة على الأهداف المعادية، حيث يقوم قائد الفصيل بتحويل معظم نيران آلياته إلى منطقة هدف معادٍ آخر لتجنب أن تقوم عدة آليات بالرمية على هدف أو هدفين فقط لقوات العدو.

محظور

(3) إذا تكبّدت القوات الصديقة المشتبكة مع قوات العدو خسائر، وإذا تم تدمير آلية مقاومة الدبابات على الجانب الأيمن للموقع القتالي، حيث يقوم قائد الفصيل بتحويل آلية من الجانب الأيسر لتحل مكانها لتحقيق التوازن في المواقع القتالية.

(4) تغير مستوى الذخيرة المتوفر للقوات الصديقة المشتبكة مع قوات العدو، (على سبيل المثال: إذا استنفدت آلية مقاومة دبابات في أحد مواقع القتال صواريخها، يقوم قائد الفصيل بنقل آلية من الجانب الآخر للموقع القتالي حتى تتمكن هذه الآلية من إعادة التزويد بالصواريخ).

(5) مناورة لقوات العدو أو القوات الصديقة ناتجة من التخفية والتستر للمنطقة، وهذا يتطلب حركة آلية مقاومة الدبابات إلى مواقع أفضل للرمية.

(6) تزايد مخاطر القتل بالنيران الصديقة في حال قرب عناصر مناورة القوات الصديقة من قوات العدو التي تشتبك معها.

19. توزيع نيران الفصيل على الأهداف. توفر الأساليب المتبعة لتوجيه النيران والسيطرة عليها والقابلة للتطبيق على آلية منفردة أو قسم أو لكامل الفصيل، وتغطي هذه الأساليب الإجراءات المستخدمة من وقت تحديد الأهداف وأثناء تنفيذ الرميات وصّبّها على تلك الأهداف وصولاً إلى إبلاغ قائد السرية عن تأثيرات تلك النيران، كما تتضمن أيضاً اعتبارات التوزيع والسيطرة على النيران أثناء العمليات التعرّضية والدفاعية. على الرغم من أن هذه الأساليب تركز على العمل والإجراءات على مستوى الفصيل والقسم، فإنها دائماً يتم شمولها ضمن خطة السرية وتصبح جزءاً منها، ويستخدم قائد الفصيل طريقتين رئيسيتين لضمان التوزيع الفاعل للنيران المباشرة هما:


أ. أنماط النيران.

(1) أنماط توزيع نيران الفصيل على الأهداف. يجب أن يفهم كل الفصيل بشكل تام أساليب النيران الثلاثة الأساسية: النيران الجبهوية والنيران المتقاطعة والنيران في العمق، كما يجب أن يفهم كل طاقم آلية مسؤولياته المبيّنة في الأوامر المستديمة لسرية مقاومة الدبابات في استخدام أساليب النيران المتبعة لمشاغلة الأهداف، وتغطي هذه الأساليب الأساسية معظم المواقف وتعزز التوزيع السريع والفاعل لنيران الفصيل، وتستخدم عادةً في الدفاع ولكن قد يتم تعديلها لاستخدامها أثناء حركة الفصيل أو مناورتها في الأنواع الأخرى من العمليات.

(أ) نمط النار الجبهوية. يُستخدم هذا الأسلوب عندما تستطيع جميع آليات الفصيل الرماية للأمام، انظر الشكل رقم (21)، وتشتبك آليات مقاومة الدبابات


محظور

على الأجنحة مع الأهداف التي أمامها (الآلية اليمين ترمي الهدف اليمين والآلية اليسار ترمي الهدف اليسار) وتحول الرماية باتجاه الوسط عند تدمير أهدافها، وتشترك آلية قائد الفصيل وآلية رقيب الفصيل مع أهدافها الأمامية ثم تحول الرماية إلى الخارج عند تدمير أهدافها، وتكون قاعدة الاشتباك بالنيران الجبهوية هي: الأقرب فالأبعد.



الشكل (21) نمط النار الجبهوية


(ب) نمط النار المتقاطعة. يُستخدم هذا النمط عندما تحد الموانع بعض أو كل الآليات ضمن الفصيل من الرماية للأمام أو عند الحاجة إلى رماية آلات العدو المدرعة من الجوانب لتحقيق الاختراق، وفي هذا الأسلوب تشترك كل آلية من موقعها مع الأجنحة، حيث تشترك آلية الجناح اليمين مع الجزء الأيسر من منطقة الهدف بينما تشترك آلية الجناح اليسار مع الجزء الأيمن، وعند تدمير الأهداف تحوّل الآليات نيرانها للأمام، وتشترك آلية قائد الفصيل وآلية رقيب الفصيل مع الأهداف في الوسط، ثم تحوّل نيرانها للخارج عند تدمير أهدافها، وتكون قاعدة الاشتباك بالنار المتقاطعة هي الخارج للداخل، والأقرب للأبعد. يُراعى عند الرماية من قاذفين بنفس الوقت على نفس الهدف، تغيير الرقم الكودي لكل قاذف حتى لا تنتشلت أشعة الليزر ويصعب إصابة الهدف. انظر الشكل رقم (22).



الشكل (22) نمط النار المتقاطعة

(ج) نمط النار بالعمق. يُستخدم هذا الأسلوب عندما تكون الأهداف مكشوفة بالعمق، ويعتمد استخدام النيران بالعمق على موقع وتشكيلة الفصيل المشتبك والهدف. (على سبيل المثال: قد يطلب من الفصيل كاملاً أن يرمي على تشكيلة الرتل بالعمق، وفي حالات أخرى قد يتعين على الآليات المشتبكة بشكل فردي في قاطعها أن ترمي بالعمق، وقد يكون من المحتمل إذا كان الفصيل يرمي مجتمعاً أن ترمي كل آلية بالعمق على جزء من تشكيلة العدو). انظر الشكل رقم (23). تشتبك الآلية الموجودة في أقصى اليسار مع أقصى هدف من اليسار وبعد تدمير هدفها المقابل تحوّل نيرانها باتجاه وسط تشكيلة الأهداف، وتشتبك الآلية الموجودة في يسار الوسط مع وسط الهدف، وبعد تدمير هدفها تحوّل نيرانها باتجاه مؤخرة الأهداف، وتشتبك الآلية الموجودة في يمين الوسط مع الهدف الأقرب (الأمامي)، وبعد تدمير هدفها تحوّل نيرانها باتجاه مؤخرة الأهداف، وتشتبك الآلية الموجودة أقصى اليمين مع الهدف الأوسط، وبعد تدمير هدفها تحوّل نيرانها باتجاه الأمام.

محظور



الشكل (23) نمط النار في العمق

(2) تصنيف ومشاغلة الأهداف حسب درجة خطورتها. قد تُستخدم أساليب النيران على مستوى الفصيل، وبغض النظر عن الأسلوب المُستخدم يكون الهدف هو للاشتباك مع الأهداف القريبة أولاً ثم تحويل النيران باتجاه الأهداف البعيدة، ويجب أن تشتبك الآلية مع الأهداف "الأقرب فالأبعد"، و"الأكثر خطورة للأقل خطورة" في قواطعها، وقد يقوم قائد الفصيل إذا تم توجيهه أو قرر أنه من الضروري القيام باستثناءات فيما يتعلق بإجراءات طريقة "الأكثر خطورة فالأقل خطورة"، ومن الأمثلة على ذلك قد يكون الاشتباك مع أهداف معينة ذات أولوية مثل آليات القيادة. مستويات تصنيف تهديد العدو الثلاثة هي:


- (أ) الأكثر خطورة. يكون العدو مجهزاً ومزوَّداً بقدرات بعيدة المدى أو متوسطة المدى تظهر أنها مجهزة للاشتباك مع الفصيل.
- (ب) الخطير. يكون العدو مجهزاً ومزوَّداً بقدرات بعيدة المدى ومتوسطة المدى لا تكون مجهزة بفاعلية للاشتباك مع الفصيل.
- (ج) الأقل خطورة. لا يكون العدو مجهزاً بقدرات بعيدة المدى أو متوسطة المدى، ومع ذلك فهو يمتلك قدرات اتصالات لطلب معدات إضافية تمتلك قدرات بعيدة المدى للاشتباك مع الفصيل.

ب. أساليب السيطرة على النيران. قد يختار قائد الفصيل بالإضافة إلى استخدام أنماط النيران واحداً من ثلاثة أساليب لتوزيع نيران الفصيل والسيطرة عليها وهي: المتزامنة والتبادلية

محظور

والمُراقَبة، فإن الآليات تتحرك من المواقع الرئيسة إلى المواقع البديلة، بينما يتم استخدام أساليب السيطرة على النيران.

(1) أسلوب الرماية المتزامنة (في نفس الوقت). هذا هو أسلوب الرماية الرئيس المستخدم من قبل الفصيل، ويُستخدم أثناء معظم الاشتباكات التعرّضية عندما يواجه الفصيل أهدافاً مفاجئة، كما يُستخدم أيضاً في معظم الاشتباكات الدفاعية عندما تكون توزيعات مجموعات العدو كثيرة بما يكفي لتتطلب اشتباكات متعددة من كل آلية في الفصيل، وفي هذه الحالة تشتبك جميع الآليات في نفس الوقت في قواطعها المخصصة. انظر الشكل رقم (24).




الشكل (24) أسلوب الرماية المتزامنة

(2) أسلوب الرماية التبادلية. يُستخدم هذا الأسلوب عادةً عندما يكون الفصيل في موقع دفاعي أو لم يتم كشفه، وتقوم كل آلية بالرماية بالتبادل والمراقبة بالاشتراك مع آلية أخرى في القسم، وأثناء الرماية التبادلية تكون كل آليتين معاً وتكون إحدى الآليات هي أول من يرمي على أهدافها الخارجية، وتوفر الآليات التي لا ترمي المراقبة قبل الرماية


محظور

على أهدافها، وتستمر العملية حتى يتم تدمير جميع الأهداف أو يتحوّل القائد إلى الرماية المتزامنة. يُراعى عند الرماية من قاذفين بنفس الوقت على نفس الهدف تغيير الرقم الكودي لكل قاذف حتى لا تتشتت أشعة الليزر ويصعب إصابة الهدف. انظر الشكل رقم (25).



الشكل (25) أسلوب الرماية التبادلية / السيطرة على النيران

(3) أسلوب رماية المراقبة. يُستخدم هذا الأسلوب عندما يكون الفصيل في مواقع دفاعية محمية وتكون مديات الاشتباك تتجاوز (2500) متر. ترمي الآلية الأولى في كل قسم وتشتبك مع أهداف معينة، بينما تقوم الآلية الثانية بالمراقبة، وتستعد الآلية الثانية للاشتباك مع الأهداف في حال عدم إصابة الآلية الأولى للهدف أو تعرّضت لعطل أو نقص في الذخيرة. يزيد هذا الأسلوب من قدرات المراقبة والمساعدة في زيادة قدرات الآلية بينما تحمي موقعها. انظر الشكل رقم (26).



الشكل (26) أسلوب رمية المراقبة

20. أوامر النار. يجب أن تستخدم أوامر النار بفاعلية لوضع العدو تحت الرماية بنجاح، وتعتبر هذه الأوامر وظيفة تنطوي على معرفة القائد بالعدو وعملية السيطرة على النيران والوقت المتوفر للتخطيط والتحضير والتنفيذ، ويقلل استخدام النموذج القياسي لأوامر النيران للفصيل أو القسم مقدار الوقت لإيصال النيران، وتمكن الوحدة من رد الفعل والتصرف بسرعة وفاعلية حتى تحت أكثر الظروف غير المناسبة. يجب أن تؤسس الأوامر المستديمة للسرية نماذج قياسية لأوامر النار للفصيل والقسم، ويجب أن يمارسها الفصيل لتصبح فعالة. يعتبر الاختصار والوضوح ضروريًا، كما تعتبر الأساليب المختصرة لتحديد هوية الأهداف مفيدة، ويجب أن تكون هذه الأساليب معروفة وسهلة الفهم.

أ. عناصر أوامر النار للفصيل. يُملئ الموقف في ميدان المعركة أو الأوامر المستديمة للفصيل استخدام عناصر أوامر النار، وتتضمن أوامر النار المستديمة للفصيل سبعة عناصر، وقد يحذف قائد الفصيل وصف السلاح أو الذخيرة وحالة السيطرة على الأسلحة ما لم يحتاجها لتعيين أهداف محددة، وهي مشابهة لأمر نار الآلية منفردة ولكنها تُرسل من قبل قائد الفصيل، وتُرسل العناصر حسب الترتيب التالي:

- (1) الإنذار.
- (2) السلاح أو الذخيرة.
- (3) وصف الهدف.

محظور

(4) الاتجاه.

(5) المدى.

(6) نمط السيطرة.

(7) التنفيذ.

ب. مثال على أوامر اشتباك نار الفصيل. يوفر الجدول أدناه مثالاً على أوامر اشتباك نار الفصيل. انظر الجدول رقم (3).

الجدول (3) مثال على أوامر اشتباك نار الفصيل

العمل	الوصف أو المعلومات
الإنذار	الفصيل الأول
السلاح أو الذخيرة	صاروخ
وصف الهدف	3 دبابات معادية
الاتجاه	الجهة الأمامية مباشرة أو بواسطة تعيين نقاط المرجع أو وسائل تحديد الاتجاه
المدى	3500 متر
نمط السيطرة	متقاطع أو جبهوي
التنفيذ	ارم

ج. معلومات إضافية. قد يوفر قائد الفصيل تعليمات أو معلومات إضافية لقادة الآليات بشكل فردي، وهذه المعلومات ليست جزءاً من أمر نار الفصيل، فعندما ترسل آلية واحدة تقرير اشتباك أولي يكون من المنطقي أن تعتقد أن جميع الآليات في الفصيل قد استلمت هذا التقرير، عندها يصدر قائد الفصيل فقط العناصر التي يحتاجها لإكمال أمر النار، وفي جميع الحالات يمتلك قائد الآلية الحرية للاشتباك مع الهدف دون أمر رمي الفصيل إذا كان تحت التهديد المباشر للعدو.


21. بطاقة المدى. أدناه عملية إعداد وتطوير بطاقة المدى، ويسلم قادة الآليات نسخة من بطاقات المدى لقائد الفصيل وبذلك يستطيع تطوير خطة نار الفصيل.

أ. إعداد وتطوير بطاقة المدى. يبدأ قائد الفصيل عملية إعداد بطاقة المدى بتعيين المواقع الرئيسية والبدلية والثانوية لآلياته، ويختار قائد كل آلية موقعه القتالي البديل، وبعد أن يتم تعيين واستطلاع المواقع يعين قائد الفصيل حدود نيران القاطع لكل آلية، ثم يقوم بتعيين نقاط مراجع الأهداف ضمن القواطع، ويجب أن يعطي قائد الفصيل قادة الآليات الأرقام المخصصة لنقاط مرجع الأهداف.

ب. قائد القسم. يجب أن توجد لديه نسخة من بطاقة المدى للفصيل.

محظور

- ج. متطلبات قائد الآلية. يقوم قائد كل آلية والرامي بإعداد وتطوير بطاقة المدى لكل موقع عند تحضيره، وترسل نسخة عندما تكون كل البطاقات جاهزة (عادة خلال 20 دقيقة) لقائد الفصيل وتحفظ النسخة الثانية في الآلية.
- د. الاحتلال والتأكيد. يحرك الطاقم الآلية إلى الموقع ويتأكد من أن منطقة الأهداف ضمن القاطع يمكن الرماية عليها، كما يتأكد قادة الآليات أيضاً من أن الموانع ونقاط مرجع الأهداف يمكن مراقبتها وحمايتها قبل إزالة القدرات الهندسية من الموقع، وقد يوجه قائد الفصيل تغيير الموقع، ويقوم قائد الآلية باتصال فعلي مع آلية الجناح أو عناصر الأجنحة للتأكد من الرماية المتداخلة أو المتقاطعة على نفس الهدف إذا سمح الوقت.
- هـ. مثال على بطاقة المدى. يوضح رسم بطاقة المدى على الأقل الأمور التالية: انظر الشكل رقم (27).



الشكل (27) بطاقة مدى قياسية

محظور

22. خطة نيران الفصيل / السرية. يستخدم قائد الفصيل / السرية الأدوات المتوفرة لتحضير خطة نيران الفصيل / السرية بواسطة معلومات بطاقة مخطط المواقع لكل آلية، ويقوم قائد الفصيل / السرية بإعداد خطة نيران الفصيل / السرية على خارطته. يجب على قائد الفصيل / السرية التأكد من تسجيل كل المعلومات على الخارطة، وكمثال على ذلك (انظر الشكل رقم (28))، فإن المعلومات المطلوبة لخطة الفصيل / السرية يمكن أن تتضمن الأنواع التالية من المدخلات:

أ. الإحداثيات التربيعية لآلية قائد الفصيل / السرية.


ب. نوع الموقع (رئيس / بديل أو ثانوي).

ج. معلومات نقاط مرجع الأهداف (الوصف والمدى، قائمة بالأسلحة التي تستطيع الاشتباك مع كل نقطة مرجع هدف).

د. ملاحظات إضافية عند الضرورة تغطي مثل تلك المناطق كالتنسيق المحدد مع الوحدات الجانبية ومعايير وأولويات الاشتباك.

هـ. يبين الشكل رقم (29) مثالاً على خطة نيران فصيل / السرية مقاومة الدبابات على الخارطة وتشمل:

- (1) تحديد منطقة العمليات للفصيل على الخارطة.
- (2) توضيح مواقع الرمي الرئيسة والبدلية والثانوية لقواذف مقاومة الدبابات.
- (3) تحديد مناطق الاشتباك التي تغطي طرق تقرب العدو الرئيسة والثانوية.
- (4) توضيح نقاط مرجع الأهداف الطبيعية والاصطناعية ضمن مناطق الاشتباك لتسهيل عملية استمکان مواقع العدو والمسافات والاتجاهات التي تسرع عملية المشاغلة.
- (5) تشمل نقاط مرجع الأهداف التي تشاغل بالنار المباشرة والنار غير المباشرة.
- (6) يجب دمج خطة النار مع حقول الألغام لزيادة التأثير على قوات العدو.
- (7) يجب تحديث خطة النار كلما تغيرت المعالم وتوزع على كافة أطقم الفصائل / السرايا.



الشكل (28) خطة نيران فصيل مقاومة الدبابات على الخارطة

استخدام صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة (بدون آلية)

23. الاستخدام العملي لمقاومة الدبابات غير المحمولة. من الضروري أن تجعل سرعة وقابلية حركة مجموعة اللواء المعززة بمرونة الدبابات وآليات القتال المدرعة بقاء وحدات مقاومة الدبابات محمولة لمعظم عمليات التعرض. قد يلجأ القادة في ظل ظروف عملياتية معينة، واستثنائية باستخدام جماعات صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة (بدون آلية) في عمليات الاقتحام الجوي أو عمليات أخرى اعتماداً على نوع البيئة العملية. وكذلك يستخدم القادة، في الدفاع، وحدات مقاومة الدبابات بشكلها المحمول وغير المحمول اعتماداً على عناصر المهمة والعدو وطبيعة الأرض والطقس والقوات والإسناد المتوفر والوقت والاعتبارات المدنية. يدرس القادة بعناية ويضعون في اعتبارهم تأثير فقدان قابلية الحركة قبل إنزال أنظمة الأسلحة عن الآليات، ويقلل استخدام جماعات الصواريخ الموجهة

محظور

لمقاومة الدبابات في كل من العمليات الهجومية والدفاعية من قدرتها على إعادة التوزيع بسرعة ويقل من كمية الذخيرة المحمولة ويزيد من تعرضها لهجمات العدو.

24. أنواع العمليات لاستخدام صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة (بدون آلية).

أ. العمليات التعرضية. قد يستخدم القادة جماعات الصواريخ الموجهة لمقاومة الدبابات غير المحمولة كجزء من قوة أكبر تنفذ عملية إغارة باقتحام جوي، وكذلك يستخدم القادة جماعات صواريخ مقاومة الدبابات في الوضع غير المحمول، في مواقع الغلق بمواقع الإسناد بالنار وموقع الإسناد لعمليات الإغارة.

(1) مواقع الغلق. يستخدم القادة جماعات الصواريخ الموجهة لمقاومة الدبابات في مواقع الغلق، من أجل صد الهجوم المعاكس المعادي أو منع انسحاب العدو. يوفر استخدام جماعات الصواريخ الموجهة لمقاومة الدبابات مع وحدة المناورة ويمنحها قوة نارية كبيرة والقدرة على تدمير آليات العدو المدرعة.

(2) مواقع الإسناد بالنار. قد يقوم القادة بإدخال جماعات الصواريخ الموجهة لمقاومة الدبابات إلى مواقع الإسناد بالنار لتوفير نيران مقاومة الدبابات طويلة المدى لإسناد الهجوم الرئيس لمجموعة اللواء أو مجموعة القتال. سيقوم القادة باستخدام جماعات الصواريخ الموجهة لمقاومة الدبابات في مواقع الأجنحة (قاعدة إسناد) التي تتمتع بمدى رؤية واسع ومجالات نار لهزيمة دفاعات العدو أو الحماية ضد الهجوم المعاكس للعدو.

(3) الإغارة. قد يعزز القادة قوة إغارة فريق قتال ما أو مجموعة قتال بجماعات صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة لحماية قوة الإغارة من هجوم العدو المعاكس أو لتقديم نار الإسناد على الهدف.

ب. العمليات الدفاعية. هناك طريقتان شائعتان لاستخدام جماعات صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة في الدفاع هما:

(1) في الموقع الدفاعي الرئيس الذي لا تخطط الجماعة للانسحاب منه. في هذه الظروف يضع القادة قاذفات صواريخ مقاومة الدبابات في مواقع محصنة تحصينًا قويًا بحماية علوية لحمايتها من النيران غير المباشرة (النقاط الحصينة).

(2) في المناطق المبنية أو التي تكون الحركة فيها صعبة جدًا حيث تكون حركة ناقلات صواريخ مقاومة الدبابات صعبة. في هذه الظروف يضع القادة جماعات صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة في مواقع محمية ومستورة، ويجب أن

محظور

يتيح الموقع الرماية على مقتربات العدو في المنطقة المبذية أو التي تكون الحركة فيها صعبة.

(3) قد يكون أيضاً في العمليات الدفاعية في البيئات الجبلية أو عند الدفاع عن الأهداف والمنشآت الحيوية.

25. مواقع رماية صواريخ مقاومة الدبابات غير المحمولة. تقوم جماعة صواريخ مقاومة الدبابات الموجهة غير المحمولة بما يلي:


أ. تبني متاريس (حواجز) في الأمام وعلى الأجنحة على ألا يقل سُمكها عن 50 سم للحماية من نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا الهاون والمدفعية، وتتأكد الجماعة من عدم وجود عوائق بين أسفل القاذف وأعلى الحاجز. تحفر الجماعة الموقع على ألا يزيد العمق عن 60 سم لضمان خلو منطقة الرماية للصاروخ (خط النار) من العوائق من مدى 500 إلى 900 متر.

ب. تتأكد من أن المنطقة التي خلف موقع الرماية خالية من العوائق والأنقاض التي يمكن أن يصيبها عصف الصاروخ الخلفي.

ج. يتم تقوية جدران الموقع بأكياس الرمل إذا كانت طبيعة التربة ووجود الماء فيها لا يسمحان بحفر موقع فيها.

د. تحفر مواقع إضافية على جانبي موقع مقاومة الدبابات وخلفه وتضيف حماية علوية لحماية الأفراد والذخيرة.

هـ. يبين الشكل رقم (29) مثلاً على موقع رماية لصاروخ مقاومة الدبابات غير محمول.



الشكل (29) موقع رمي لصاروخ مقاومة دبابات غير محمول

محظور

الملحق "أ" للفصل الثالث لعقيدة تعبئة سرية وفصيل مقاومة الدبابات المحمول على الآليات

قواعد الاشتباك

عام

1. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين، وتُعرّف بأنها عبارة عن توجيهات وإرشادات الحكومة للقائد العسكري للسيطرة على استخدام القوات العسكرية، فقواعد الاشتباك هي الوسيلة التي من خلالها تحدد القيادة السياسية والعسكرية استخدام القوات المسلحة في سياق سياسي وعسكري يتوافق مع القانون الوطني والدولي. وتمنح الحكومة سيطرة سياسية وقانونية على بدء أو استمرار الاشتباك القتالي وتمنح في ذات الوقت التوجيه والمرونة للقوات المسلحة. ويفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى وأين وضد من وكيف يمكن استخدام القوة؟ فقواعد الاشتباك بهذه الصورة تمنح القيادة السياسية والعسكرية القدرة على التحكم في استخدام القوة، وتختلف من موقف إلى آخر ويدخل في تحديدها اعتبارات سياسية وعسكرية وقانونية. فقواعد الاشتباك أثناء الحرب تختلف عن تلك المخصصة للسلم، وقواعد الاشتباك للقوات الجوية تختلف عن تلك المخصصة للقوات البرية أو البحرية، كذلك تختلف قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات حفظ السلام عن قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات قتالية هجومية كانت أو دفاعية. فالوحدات العسكرية بعبارة أخرى تحتاج لقواعد اشتباك في جميع الأوقات والأزمنة.

صياغة قواعد الاشتباك

2. تُصاغ قواعد الاشتباك بأسلوبين. إيجابي وسلبي، فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها أو عند الضرورة التي تُقدَّر وفقاً لظروف الموقف، كالترخيص مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أمّا الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة، كحظر استخدام الشراك الخداعية في المنشآت المدنية مثلاً.

العوامل المؤثرة على صياغة قواعد الاشتباك

3. هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على صياغة قواعد الاشتباك يمكن إيجاز أهمها كالتالي:

محظور

أ. عدم الإفراط / التناسب. يُقصد به استخدام القدر المناسب من القوة لإنجاز المهمة، فلا يجوز الإفراط في استخدام القوة أو استخدام قوة أقل مما ينبغي. ويظهر التناسب في قواعد الاشتباك عند الترخيص بمهاجمة العدو المتحصن في منشأة مدنية أو محمية ووجوب استخدام أقل قدر من القوة للدفاع عن النفس وعدم تدمير المنشأة المحمية. كما يظهر التناسب عند التخطيط للقتال بين قوات متباينة.

ب. الاتفاقيات الدولية. إنَّ انضمام الدولة لبعض الاتفاقيات يؤثر على صياغتها لقواعد الاشتباك، فالدولة العضو في اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد على سبيل المثال، لا يمكن أن تضمن قواعد الاشتباك فليها نصًا يجيز استخدام هذه الألغام.

ج. الغرض من العملية. تختلف قواعد الاشتباك المخصصة لعمليات حفظ السلام عن تلك الخاصة بفرض السلام أو تلك الخاصة بالدخول في حرب.

د. الظروف السياسية والعسكرية السائدة. تؤثر الظروف السائدة على قواعد الاشتباك، ففي حالة التوترات السياسية وعدم الرغبة بالدخول في مواجهة عسكرية تعمد الدولة إلى تخفيف قواعد الاشتباك لديها وتضمنها من التعليمات ما يسمح لها باستيعاب استفزازات الخصم ورغبته في الدخول في مواجهة عسكرية. أمَّا في حالة الرغبة بالدخول في مواجهة عسكرية أو تصعيد الموقف فتعتمد الدولة إلى تشديد قواعد الاشتباك لديها للرد على أي تصرف، وإن لم يكن مقصودًا من الخصم.

هـ. توفر المعلومات. لوضع قواعد الاشتباك التي تتناسب مع الموقف التعبوي يتطلب الأمر توفر المعلومات الحديثة عن تنظيم الخصم وتسليحه وتكتيكاته ومحيط العمليات، فإذا قام الخصم على سبيل المثال بنشر عدد من قواته خلف الخطوط فلا بد أن تتضمن قواعد الاشتباك إجراءات لمواجهة هذا التكتيك من الخصم كتشديد إجراءات الحراسة والتفتيش وتسيير الدوريات المسلحة.

و. الضرورة العسكرية. يمكن أن تتضمن قواعد الاشتباك تعليمات بجواز القيام ببعض الأعمال الاستثنائية لمواجهة حالة الضرورة. من الأمثلة على هذه التعليمات جواز مصادرة بعض الممتلكات الخاصة لاستخدامها من قبل القوات المسلحة، وذلك عند عدم توفر أي بديل آخر، أو جواز استخدام عوامل مكافحة الشغب لتفريق المدنيين.

قواعد الاشتباك

4. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

محظور

أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقيادة القوات والقادة الرئيسيين للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة كحالة وجود ثورة أو انقلاب عسكري في دولة مجاورة أو قيام قوات من دولة مجاورة بالتمركز أو بعمل مناورات غير مقررة (غير دورية) بالقرب من حدود الدولة. هذا النوع من القواعد غالبًا لا يتم نشره أو تداوله إلا بعد انتهاء الظروف التي صدرت فيها هذه التوجيهات. إن هذا النوع من قواعد الاشتباك غير قاصر على زمن الحرب، بل يمكن وضعه أثناء السلم أو الحياد أو التوترات السياسية. تهدف الدول من وضع هذه القواعد في غير زمن الحرب إلى حماية سيادتها الوطنية ومنح قواتها بجميع أفرعها، الفرصة والاستعداد للتعامل مع أي موقف طارئ. ترمي الدول في بعض الأحيان من قواعد الاشتباك إلى منع وحدات قواتها المسلحة من القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى إثارة أزمة مع الغير، لذلك تقوم بعض الدول بإخطار الدول المجاورة بقواعد الاشتباك المطبقة لديها، وذلك لتجنب وقوع أي مواجهة غير مرغوبة لأسباب سياسية أو عسكرية مع الغير. يمثل أي تجاهل من الغير لهذه القواعد وجود نية عدائية اتجاه الدولة تبرر اتخاذ الرد المناسب بشأنها. وتوضيحًا لذلك، سنعرض فيما يلي أمثلة على قواعد الاشتباك للقوات البرية والجوية والبحرية أثناء السلم أو التوترات السياسية:

(1) قواعد الاشتباك للقوات البرية.

- (أ) لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- (ب) لا نشاطات فجائية أو مؤذية.
- (ج) تجنب المصادمات.
- (د) لا استفزازات.
- (هـ) لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كم من الحدود.
- (و) لا تحركات لقوى تتعدى حجم كتيبة.
- (ز) إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
 - (أ أ) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
 - (ب ب) أنذر الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.
 - (ج ج) اشتبك فقط في حال التعرض لهجوم.
 - (د د) عزز المنطقة وفقًا للحاجة.

(2) إزاء قواعد الاشتباك أثناء الحرب فإنها تصدر في شكل تعليمات لأغراض تنسيق نشاط الوحدات العسكرية في التعامل مع الخصم ومع القوات الحليفة والدول

محظور

المحايدة. كما تتضمن هذه القواعد تعليمات بشأن التصرف مع المنشآت المحمية والسكان المدنيين والتعامل مع الأسرى ومع باقي الفئات المحمية ومن الأمثلة على ذلك:

(أ) عند بدء القتال تقوم القوات البحرية بفرض حصار بحري على سواحل العدو لقطع الإمدادات عنه.

(ب) يتم اعتراض السفن التجارية المتوجهة للعدو وتفقيشها ومصادرتها أو تغيير مسارها.

(ج) قم باعتراض الطائرات الحربية والاستعداد لمهاجمتها عند رصدها.

(د) يمكن نشر قوات خاصة خلف خطوط العدو.

(هـ) يمكن شن حرب إلكترونية ضد العدو.

(و) تجنب قصف الأهداف المدنية أو المنشآت المحمية للعدو.

(ز) تجنب الدخول في أراضي دولة محايدة أو مجالها الجوي أو بحرها الإقليمي.

(ح) قم بإخطار العدو عن طرق النقل الطبي لقواتنا.

(ط) قم بالإبلاغ عن أي استخدام للعدو لأسلحة الدمار الشامل واجمع عينات من البيئة لإثبات هذا الاستخدام.

(ي) تجنب قصف المنشآت الرئاسية لحكومة العدو.

(ك) اجمع الجرحى والمرضى من الميدان.

(ل) انقل الأسرى إلى الخطوط الخلفية واستجوبهم وقم بالإبلاغ عنهم.

ب. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار الضباط يسمى ببطاقة الجيب. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. يتم في بعض الأحيان نشر وتداول بطاقة الجيب بعد انتهاء العمليات العسكرية، وذلك لانتهاء الغرض منها. وتوضيحاً لذلك سنعرض فيما يلي مثالاً لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

(1) مثال لبطاقة الجيب أثناء الحرب. أثناء عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت

أصدرت القوات الأمريكية بطاقة الجيب لأفراد قواتها المسلحة المشاركين في العملية.

(2) الملحق "ب" يبين مثالاً على بطاقة الجيب.

محظور

الملحق "ب" للفصل الثالث لعقيدة تعبوية سرية وفصيل مقاومة الدبابات المحمول على الآليات

بطاقة الجيب

عاصفة الصحراء

1. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو مع مراعاة القيود التالية:
 - أ. لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.
 - ب. تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على حياة الأمريكيين، ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو مبانٍ غير محمية أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.
 - ج. لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف والنصب التذكارية الوطنية وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
 - د. تمنح المستشفيات حماية خاصة ولا يجوز مهاجمتها إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ للقوات الأمريكية، ولا تتم في هذه الحالة مهاجمة المستشفيات إلا بعد إنذارها وإمهالها وقتاً كافياً إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.
 - هـ. يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو، ولا يجوز استخدام الشراك الخداعية في الأملاك الشخصية المدنية، وتسترد أو تدمر الشراك الخداعية بعد انتهاء الضرورة العسكرية التي استدعت وضعها.
 - و. يحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.
 - ز. تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضرورياً لحماية حياة الأمريكيين، ولا تهاجم الأشياء المدنية المعتادة كالمنازل إلا إذا استخدمت من قبل العدو لأغراض عسكرية.
 - ح. عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة ولا تستخدم أي ممتلكات خاصة إلا بعد التأكد من عدم وجود ممتلكات عامة يمكن أن تُستخدم عوضاً عنها. لا يجوز مصادرة أي ممتلكات بما فيها المركبات إلا بتصريح من القائد المرافق وبعد إعطاء وصل بالمصادرة، وإذا كان القائد يستطيع التعاقد على استخدام هذه الممتلكات فلا يجوز مصادرتها.
 - ط. عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.
 - ي. تذكر ما يلي:

(1) قاتل المقاتلين فقط.

محظور

- (2) هاجم الأهداف العسكرية فقط.
- (3) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.
- (4) اقصر التدمير على ما يحتاجه إتمام مهمتك.

بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام

2. نظرًا لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة. ومن القواعد التي تتضمنها بطاقة الجيب لعملية حفظ السلام ما يلي:
 - أ. لك الحق بأن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.
 - ب. يمكنك أن ترد على النيران المعادية بفاعلية وحزم دون إبطاء لتوقف العمل العدواني.
 - ج. عندما تهاجم قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.
 - د. لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.
 - هـ. يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.

3. تذكر ما يلي:

- أ. أنك لست في حرب.
- ب. معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.
- ج. استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.
- د. الاستعداد والتأهب دفاعًا عن النفس.

الفصل الرابع

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية

محظور

الفصل الرابع

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية

عام

1. لا يتطرق هذا الفصل إلى كتيبة مقاومة الدبابات لأنها لا تُستخدم كوحدة بشكل مستقل، ولكن تلحق سراياها بمجاميع الألوية وليس لها أية مهمة أو دور تعبوي مجتمعة، لكن يجب على قيادة كتيبة مقاومة الدبابات التدريب والتأهيل والتجهيز ورفع كفاءة السرايا.

2. تنفذ سرايا وفصائل مقاومة الدبابات الدفاع كجزء من القوات التي تنفذ مهام الأمن والحماية كالحجبات والقوات الساترة، أو كجزء من قوات دفاع المنطقة لحرمان العدو من جزء محدد من الأرض أو المشاركة بالدفاع المتحرك لكون أسلحة مقاومة الدبابات المحمولة مناسبة جدًا للدفاع المتحرك، ودورها هو رماية نيرانها المقاومة للدبابات بعيدة المدى على وحدات العدو المدرعة والطائرات العمودية وتدميرها، كما تشارك في عمليات التراجع كما هو الحال في الإعاقة والانسحاب، حيث تتطلب مهام التراجع نيرانًا مؤثرة بعيدة المدى، أو تكون مع قوات الاحتياط وتكون موجودة خلف مجموعة اللواء، وتوضّع بطريقة تمكنها من الحركة إلى الأمام بسرعة لتعزيز مجموعات القتال التي في التماس أو الانضمام إلى باقي احتياط مجموعة اللواء في الهجوم المعاكس. كما تدعم سرايا وفصائل مقاومة الدبابات الهجوم المعاكس، حيث تشارك وتدعم قوات الهجوم المعاكس بالنيران. وبشكل عام، تأخذ مواقع جيدة على أجنحة قوة الهجوم المعاكس أو حسب خطة قائد مجموعة اللواء ومجموعة القتال لصب النيران على قوات العدو وتوفير الأمن والحماية لأجنحة قوة الهجوم المعاكس.

الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية

3. مهام الأمن والحماية. عمليات الأمن والحماية هي العمليات التي تنفذها القوة التي تم تجميعها لعملية الأمن والحماية لإعطاء إنذار مبكر ودقيق عن عمليات العدو التي يمكن أن تكون قوات ساترة أو حجبات أو نقاط قتال خارجية أو قوة تنفذ عمليات حراسة للأجنحة أو المؤخرة، كما يعطي لمجموعة اللواء التي يتم حمايتها الوقت ومجال المناورة من أجل الرد على العدو، وهذا يُمكن القادة من تطوير الموقف واستخدام القوة المحمية بشكل مؤثر. وتشمل ما يلي:

أ. أساسيات عمليات الأمن والحماية. تعتمد عمليات الأمن والحماية الناجحة على التطبيق السليم لخمس أساسيات هي:

محظور

(1) إعطاء إنذار مبكر ودقيق. تكتشف القوة التي يتم تكليفها بعملية الأمن والحماية العدو المتقدم ثم تعطي إنذارًا لقائد الجسم الرئيس في الوقت المناسب، وعند التماس يبلغ قائد فصيل مقاومة الدبابات قائد القوة عن التماس فورًا.

(2) إعطاء وقت لرد الفعل ومجال للمناورة. إن إعطاء فصيل مقاومة الدبابات إنذارًا مبكرًا يوفر لقائد مجموعة اللواء الوقت للتحضير للعمل، وكذلك فإن توضيح القوة التي تعمل كقوة أمن وحماية على مسافة مناسبة من مجموعة اللواء يعطي قائد مجموعة اللواء الوقت لتحضير ميدان المعركة، وعادةً ما يحدد قائد مجموعة اللواء موقع قوة الأمن والحماية التي تعمل في نطاق الأمن بناءً على تحليل متغيرات المهمة.

(3) توجيه القوة. تأخذ عناصر الأمن والحماية مواقع ممتدة على طول المقرب الذي يرغب قائد مجموعة اللواء في حمايته وإحداث تأثير بقوات العدو على طول المقربات قبل وصولها إلى (ح أ م).

(4) الاستطلاع المستمر. تضع قوة الأمن والحماية الأفراد والجماعات في نقاط المراقبة الخاصة بها وتشغلها باستمرار من أجل زيادة مستوى الإنذار المبكر. وإذا أعطي هذا الواجب، يضع قائد الفصيل نقاط مراقبة أو مواقع قتالية متقدمة في موقع جيد لمراقبة المقرب الذي يحميه، وحاملات الصواريخ مناسبة جدًا لهذه الغاية بما لديها من مناظير متطورة وقدرات تناسب ظروف الرؤية المحدودة.

(5) إدامة التماس مع العدو. عندما يتحقق التماس يديم فريق قوة الأمن والحماية التماس مع العدو من أجل إبقاء قائد مجموعة اللواء مطلعًا على موقع العدو، ويتأكد قائد فصيل مقاومة الدبابات من أن قواته تديم التماس مع العدو دون اشتباك حاسم معه.

ب. القوات الساترة. تكون القوات الساترة بمستوى مجموعة القتال أو أكبر مكنية ذاتيًا وتعبويًا وقادرة على العمل في الأمام بمسافة خارج إسناد مواقع المكون البري الرئيسة، وهي بذلك تختلف عن قوات الحراسة أو قوات الحجابات. يعمل فصيل / سرية (-) مقاومة الدبابات كجزء من القوات الساترة، وتنفذ القوات الساترة جميع واجبات قوات الحجابات وقوات الحراسة.


(1) تعمل القوات الساترة منفصلة عن المكون البري لتطوير الموقف مبكرًا، وتنفذ العمليات لخداع قوات العدو والإخلال بتنظيمها وتدميرها، وتشارك القوات الساترة أيضًا في عمليات التراجع وتسليم المعركة للمواقع الرئيسة مرورًا بقوة الحجاب.

(2) القوات الساترة للمكون البري هي عادةً مجموعة قتال وربما تزيد، بالإضافة إلى القدرات الإضافية الملحقه لإتمام المهمة بنجاح. يعزز قائد المكون البري قوة نار القوات الساترة بوحدات ملحقة مثل فصائل مقاومة الدبابات والمدفعية.

محظور

(3) يلعب فصيل مقاومة الدبابات دوراً مهماً في مهمة القوات الساترة، ويقدم نيراناً فاعلة وبعيدة المدى للمساعدة في التقليل من قوة العدو أثناء العملية من خلال إلحاق فصيل مقاومة دبابات أو أكثر مع القوات الساترة، يستطيع قائد المكون البري خداع القوات المعادية من خلال جعلها تعتقد أنها تواجه الحد الأمامي لدفاع المكون البري. يحدد قائد القوات الساترة المواقع التي يرغب في أن يحتلها فصيل مقاومة الدبابات لزيادة قوة النار على مقتربات العدو. انظر الشكل رقم (30).

(4) إن قرار قائد المكون البري حول إخراج قوات ساترة أمام مواقع مجاميع الألوية/ مجاميع القتال يعتمد على متغيرات المهمة، وبشكل أكبر على طبيعة الأرض أمام المواقع الرئيسية. إن الخطة التي سيخوض بها قائد المكون البري معركته الدفاعية قد تتطلب وبدرجة كبيرة وجود قوات ساترة تغطي المنطقة الأمامية وتحميها من قوات العدو المندفعة، بحيث تعمل على تأخيرها وإعاقتها وتطوير الموقف بما يضع قواتنا في موقف دفاعي أفضل، خصوصاً بعد إيقاع خسائر بقوات العدو وتشتيت جهده قبل التماس مع قوات المواقع الدفاعية الرئيسية.



الشكل (30) فصيل مقاومة الدبابات يعمل كجزء من القوات الساترة للمكون البري

محظور

ج. الحجابات. يساعد فصيل مقاومة الدبابات في تنفيذ الحجابات لواجباتها، وتعطي الحجابات إنذارًا مبكرًا لمجموعة اللواء ونقاط القتال الخارجية لمجموعة القتال أحيانًا.

(1) يعمل فصيل مقاومة الدبابات كجزء من قوة حجابات أكبر، ويُعدُّ قائد الفصيل مواقع مؤثرة لإسناد مواقع القتال المتقدمة لقوة الحجابات التي تساعد على توفير الأمن والإنذار وإفشال محاولات العدو الاستطلاعية، ونادرًا ما يعمل قسم مقاومة الدبابات مع نقاط القتال الخارجية.

(2) يستطلع قائد فصيل مقاومة الدبابات الأرض ويحدد طريقة استخدام الفصيل لإسناد عناصر قوة الحجابات ونقاط القتال الخارجية لمجاميع القتال، بحيث يكون الفصيل جزءًا من سلسلة من المواقع القتالية المتقدمة، اعتمادًا على المنطقة المطلوب تغطيتها وعلى القوات الأخرى المتوفرة. توفر الهندسة الإسناد الهندسي لقائد الفصيل على إنشاء مواقع القتالية المتقدمة التي تبعد من (500 - 1500) متر خلف (ح ق س) وخلف نقاط القتال الخارجية، ويشمل هذا تحضير مواقع قتالية جيدة محمية، وإذا ما سمح الوقت يُعدُّ قادة الآليات بطاقات المدى والمخططات، ويضع قائد الفصيل خطته للنيران على طرق ومقتربات العدو المحتملة. إذا سمح له الوقت يمد أسلاك الاتصالات السلكية مع قائد قوات الحجابات ويتأكد من وجود اتصال مع المواقع المتقدمة أيضًا. وأثناء ذلك، يقوم قائد فصيل مقاومة الدبابات ورقيب الفصيل بتفقدات ما قبل القتال لضمان أن الفصيل جاهز للعمل.

(3) توضع الحجابات في المنطقة التي يحددها قائد مجموعة اللواء، وتحدد هيئة ركن مجموعة اللواء المسافة عن مجموعة اللواء باستخدام متغيرات المهمة.

د. نقاط قتال خارجية. يستطلع قائد فصيل وقائد قسم مقاومة الدبابات الأرض ويحدد طريقة استخدام الفصيل لإسناد عناصر نقطة القتال الخارجية، بحيث يكون قسم من الفصيل جزءًا من مواقع نقطة القتال الخارجية المتقدمة، اعتمادًا على المنطقة المطلوب تغطيتها والقوات الأخرى المتوفرة.

هـ. مهام حراسة المؤخرة والأجنحة. هي شكل من أشكال عمليات الأمن والحماية التي يكون واجبها الرئيس حماية مجموعة اللواء من خلال القتال لكسب الوقت. تراقب قوات الحراسة وتبلغ المعلومات وتمنع العدو من المراقبة الأرضية لمجموعة اللواء وتوجيه النيران المباشرة إليه كما يلي:


(1) لا تستطيع فصائل مقاومة الدبابات التي تنفذ مهمة الحراسة العمل مستقلة

محظور

لاعتمادها على نيران مجموعة اللواء وقدراتها الأخرى. تختلف حراسة الأجنحة والمؤخرة عن الحجابات، فيجب أن يكون في قوة الحراسة قوة قتالية كافية لهزيمة العدو، أو إجباره على الانسحاب أو تثبيت قواته القتالية التي تشكل تهديدًا قبل أن تشتبك مع القوة التي تحميها قوة الحراسة (مجموعة اللواء أو مجموعة القتال)، ويحشد الفصيل قوة نيرانه في موقع واحد.

(2) يستطلع قائد الفصيل الأرض لتحديد طريقة استخدام الفصيل، ويحتل فصيل مقاومة الدبابات موقعًا قتاليًا متقدمًا واحدًا، وهذا يُمكن الفصيل من حشد نيرانه على منطقة الاشتباك التي أمامه. يُعدُّ قائد الفصيل موقعه ويستعد للمعركة، وهذا يشمل إعداد مواقع قتالية جيّدة محمية، وإعداد مخططات وخطط نيران، ومدّ خطوط الاتصالات السلكية إذا سمح له الوقت، ويتأكد من وجود اتصال مع الموقع المتقدم مع قائد حرس الأجنحة. يقوم قائد الفصيل ورقيب الفصيل بتفتيشات وتفقدات ما قبل القتال لضمان جاهزية الفصيل.

(3) حماية الأجناب. تكون حماية الأجناب هامةً عندما يكون التماس متوقعًا أو إذا كان أحد الأجنحة مكشوفًا أو عند وجود قوة تهددها. يمكن أن تحتاج مجموعة اللواء أو مجموعة القتال لحماية أكبر من تلك التي توفرها الحجابات ونقاط القتال الخارجية. يعمل فصيل مقاومة الدبابات كجزء من قوة الحماية التي يعتمد تأليفها على حجم التهديد. يوضح الشكل رقم (31) عملية حماية الجانب الأيمن وتعمل نائثرات الألغام بنفس الموقع.



الشكل (31) عملية حماية الجانب الأيمن

(4) عمليات حرس المؤخرة. تقوم قوات حرس المؤخرة بحماية مؤخرة مجموعة اللواء المكشوفة، ويحدث ذلك في العمليات الدفاعية أثناء عمليات التراجع، قد يقوم القائد بتوزيع حرس المؤخرة خلف مجموعة اللواء سواء كانت مجموعة اللواء متحركة أو ثابتة. تقوم قوات حرس المؤخرة بإعادة تموضعها لاحتلال مواقع قتال متعاقبة على طول خطوط المرحلة أو خطوط الإعاقة في العمق أثناء تحرك مجموعة اللواء. يُحدد طبيعة التماس مع قوات العدو طريقة الحركة المناسبة أو مزيج من الطرق المستخدمة في إعادة التوضع (التعاقب أو القفزات أو القفزات المتوالية أو المسير المتواصل). تنشر قوات حرس المؤخرة في العادة عناصر مناورتها أثناء عمليات التراجع جنبًا إلى جنب خلف عناصر وحدات المناورة الأمامية لمجموعة اللواء. بعد إجراء مجموعة اللواء عبور الخطوط إلى المواقع الخلفية تقوم قوات حرس المؤخرة باستلام المعركة وتقوم عندئذٍ بالدفاع أو تأخير قوات العدو وإحداث تأثير على قواته.

(5) يقوم قائد مجموعة اللواء بتحديد القوات التي يرغب بوجودها في حرس المؤخرة، وقد يقوم بتوظيف كافة عناصر سرية مقاومة الدبابات كوحدة واحدة في حرس المؤخرة أو جزء من السرية بحجم فصيل أو أقل من ذلك، أو أكثر أو قد يقوم بتعيين

محظور

فصيل مقاومة دبابات واحد لقوة حرس المؤخرة الأكبر حجمًا.

(6) سيتم شرح استخدام حرس المؤخرة في عمليات التراجع بتفاصيل أكثر لاحقًا في هذا القسم.

و. أمن المنطقة الخلفية. هو عملية أمن وحماية تُنفذ لحماية القوات الصديقة، والمنشآت، والطرق، والأعمال داخل منطقة محددة وقد تشارك وحدات الم/د في تأمين المنطقة الخلفية.

ز. الأمن المحلي والدفاع. يتكوّن الأمن المحلي من عمليات أمن وحماية ذات مستوى أدنى تنفذ بالقرب من وحدة ما لمنع العدو من مفاجأتها، وتنفذ هذا النوع من المهام عادةً فصائل المشاة الآلية، أما وحدات مقاومة الدبابات فتتقصد القوة البشرية والأسلحة لتنفيذ هذا النوع من العمليات.

4. الاحتياط. توضع وحدات مقاومة الدبابات في الاحتياط من قبل مجموعة اللواء، وربما يحتوي هذا الاحتياط على سرية مقاومة الدبابات كاملة، أو السرية ناقص فصيل أو أكثر يتم توزيعها بالأمام، وذلك بناءً على خطة عمليات قائد مجموعة اللواء، وعادةً ما تعمل قيادة السرية وفصيل واحد على الأقل بهذا الاحتياط، ويحتفظ به قائد مجموعة اللواء لتعزيز خطوط القوات الصديقة الضعيفة أو لإسناد هجمات القوات الصديقة المعاكسة. تأخذ سرية مقاومة الدبابات موقعًا خلف مجموعات القتال مباشرة لإشغال الحدود الأمامية لمنطقة المعركة متى ما طلب منها ذلك على حسب الخطة، حيث تستطيع الحركة بسرعة لإسنادها، وتأخذ موقعًا أيضًا يمكنها من الانضمام إلى قوة الهجوم المعاكس أثناء تحركها للأمام، يشمل دور سرية مقاومة الدبابات في الاحتياط ما يلي:

- أ. صدّ اختراقات العدو.
- ب. إسناد المواقع الدفاعية الأمامية بتقديم نيران بعيدة المدى ضد دبابات العدو وآلياته المدرعة.
- ج. إسناد قوات الهجوم المعاكس.
- د. الرد على التهديدات في منطقة المسؤولية / العمليات المخصصة للوحدة.

5. الدفاع الثابت. تساند فصائل مقاومة الدبابات مجموعة اللواء في دفاع المنطقة، ويركز دفاع منطقة مجموعة اللواء على حرمان قوات العدو من الوصول إلى أرض معينة لوقت محدد. قد لا يكون تدمير العدو تدميرًا تامًا معيارًا للنجاح، فتركيز مجموعة اللواء ينصب على الاحتفاظ بالأرض، حيث تكون معظم مواقع مجموعة اللواء مواقع إسناد متبادل وسيطرة على الأرض. تعتمد طريقة دفاع المنطقة الناجح على تنسيق نيران الأسلحة الموحدة بما فيها نيران أسلحة فصائل مقاومة الدبابات.

أ. يختار قائد مجموعة اللواء بشكل عام أحد النموذجين العاملين لدفاع المنطقة وهما:

(1) الدفاع في الأمام.

محظور

(2) الدفاع في العمق.

ب. الدفاع في الأمام. هو الخيار الأقل تفضيلاً ويُعزى ذلك إلى عدم توفر العمق أصلاً. القصد من الدفاع في الأمام هو تقليص مساحة الأرض التي يستطيع العدو فرض تأثيره أو سيطرته عليها. تنفتح معظم القوة القتالية بالقرب من الحدود الأمامية لمنطقة المعركة، وتحتل فصائل مقاومة الدبابات مواقعها على بُعد (500 - 1500) متر خلف (ح أ م م).

(1) تقاتل مجموعة اللواء للاحتفاظ بهذه المواقع الأمامية وتنفيذ هجمات معاكسة وهجمات محلية ضد اختراقات العدو أو إفشال اختراقات العدو في مناطق الاشتباك الأمامية. وفي الوقت الذي تفتقر فيه مجموعات القتال إلى العمق، يجب على فرق القتال بناء عمق في الدفاع، وتساعد فصائل مقاومة الدبابات على إنشاء ذلك العمق، حيث يتم توضعها بمسافة (500 - 1500) متر خلف (ح أ م م). يُتوقع من مجموعة اللواء أن تدافع في الأمام لحماية القدرات المهمة أو كجزء من الدفاع عن الساحل. يمكن أن تدافع مجموعة اللواء في الأمام في الظروف التالية:

- (أ) الأرض في الأمام في منطقة العمليات مناسبة للدفاع أكثر.
- (ب) وجود عوائق قوية في الأمام في منطقة العمليات تساعد على تقوية المواقع الدفاعية.
- (ج) افتقار منطقة العمليات للعمق بسبب الموقع وطبيعة الأرض.
- (د) التخفية والتستر محدودة في الجزء الخلفي من منطقة العمليات.
- (هـ) توجيه مجموعة اللواء لمجموعة القتال للاحتفاظ بالأرض الأمامية أو السيطرة عليها.

(2) تضيف فصائل مقاومة الدبابات العمق بأخذ مواقعها خلف (ح أ م م) بمسافة (500 - 1500) متر، وينسق قائد الفصيل مع مجموعة القتال / فرق القتال الأمامية لإعداد مواقع يتوفر فيها الإسناد المتبادل وميادين رماية مفتوحة. يجب أن يتأكد جميع قادة الآليات في الفصيل من معرفتهم مواقع عناصر القوات الصديقة الأمامية لمنع الإصابة بالنيران الصديقة أثناء تنفيذ المعركة الدفاعية.

(3) عند الدفاع في الأمام يشترك فصيل مقاومة الدبابات مع العدو في أبكر وقت ممكن لزيادة تدمير دبابات العدو وأسلحة النيران المباشرة الأخرى قبل أن تصل إلى مدى استخدامها، وتتبع أولويات الأهداف المحددة. عادةً ما تكون الآليات الهندسية وآليات القيادة وآليات الدفاع الجوي أولاً، ثم حاملات الصواريخ المعادية، وأخيراً الدبابات. في هذا الموقف قد يوضع قائد سرية مقاومة الدبابات مسبقاً صواريخ إضافية في مواقع

محظور

رماية الفصيل كي لا ينسحب بسبب نقص الذخيرة حسب خطة الإدامة.

جـ. الدفاع في العمق. يفضل قائد مجموعة اللواء الدفاع في العمق عندما تسمح الظروف التعبوية بذلك مثل اعتبارات (عندما تكون الأرض الصالحة للدفاع بالعمق، امتلاك العدو لأسلحة بعيدة المدى، امتصاص هجوم العدو بالتدريج، التوازن مع القطعات الصديقة على الجوانب، تقصير خطوط الامداد، وجر العدو لمنطقة قتل مناسبة بالعمق، وغيرها)، ويناسب هذا النوع من الدفاع فصائل مقاومة الدبابات كثيرًا. تقلل هذه العملية الدفاعية من خطر اختراقات العدو السريعة وتوفر بعض الحماية الأولية من نيران العدو غير المباشرة، وتوفر أيضًا حماية أكبر لفصائل مقاومة الدبابات بوضعهم في مكان أكثر عمقًا في منطقة الوحدة المسندة. تقلل هذه العملية الدفاعية من قدرة العدو على استغلال اختراقات المواقع الدفاعية الموضوعة في العمق، وتعطي مزيدًا من الوقت والمسافة لاستغلال الاستخبارات وقدرات الإسناد الناري لتقليل خيارات العدو، وإضعاف قواته، وتهيئة الظروف لتدميره، وتعطي قائد مجموعة اللواء مزيدًا من الوقت للحصول على المعلومات عن نوايا العدو وأعماله المستقبلية المتوقعة، وتمكّن مجموعة اللواء من المناورة الحاسمة بإعادة توضع فرق ومجموعات القتال بشكل مؤثر لشن الهجمات المعاكسة أو منع الاختراق.

(1) حسنات الدفاع في العمق:

- (أ) القدرة على تركيز التأثيرات.
 - (ب) توفير عمق للمنطقة الدفاعية.
 - (ج) توفير الأمن والحماية.
 - (د) القدرة على الاستفادة الكاملة من طبيعة الأرض.
 - (هـ) إعطاء مرونة أكبر للعمليات الدفاعية.
 - (و) استئناف العمل التعرّضي في الوقت المناسب.
- (2) يجب أن يخطط قائد فصيل مقاومة الدبابات لمعركته بعناية، فينسّق أعماله وحركاته مع قائد مجموعة القتال وقادة فرق القتال المجاورين له، ويرافقهم أثناء استطلاع القادة، ويستخدم المواقع المختارة في تحديد مواقعه القتالية، وينسق أيضًا جميع معلومات وسائل الاتصال لكي يستطيع مراقبة أعمال القادة الذين حوله.

- (3) يحدد قائد فصيل مقاومة الدبابات مواقعه القتالية الرئيسية والتالية وينسقها مع قائد سرية مقاومة الدبابات. أولاً يُعدّ مواقعه الرئيسية ويختار المواقع البديلة والثانوية لآليات فصيله، وبعد ذلك ينسق مواقعه مع الوحدات المجاورة لتنظيم الأمن والحماية الإضافية

محظور

بما يضمن معرفته بكل مواقع القوات الصديقة. بعد إتمام كل هذا يفعل ذلك لكل المواقع التالية إذا سمح الوقت، ويبلغ قائد السرية عن المواقع التي اختارها.

(4) يحدد قائد الفصيل وقائد سرية مقاومة الدبابات متطلبات الإسناد المطلوبة لإعداد كل المواقع، وينسق قائد السرية إسناد الهندسة وأنواع الإسناد الأخرى المطلوبة لإعداد المواقع. بعد ذلك ينسق قائد الفصيل وقائد السرية متطلبات الصنف 3 (الوقود) والصنف 5 (الذخيرة)، ويحددان إذا ما يجب وضع الذخيرة مسبقاً في المواقع القتالية التالية أم لا، وأخيراً ينسق الإسناد الطبي وإسناد الصيانة للآليات المعطلة وإخلاء المصابين.

6.

الدفاع المتحرك.

أ. الدفاع المتحرك هو من أنواع الدفاع، يتم فيه التركيز على تدمير قوات العدو وليس الاحتفاظ بالأرض، حيث تتم مبادلة الأرض بالوقت لحين تحضير القوات الضاربة التي ستقوم بتدمير قوات العدو في منطقة قتل منتخبة بعمق منطقة المدافع، ويتم اللجوء لاختيار هذا النوع من الدفاع تبعاً لمتغيرات المهمة، أهمها طبيعة الأرض وتيسر القوات المدرعة والآلية القادرة على تطبيق هذا النوع من الدفاع. يحتفظ المدافع في الدفاع المتحرك بجزء كبير من القوات المتوفرة لاستخدامها كقوة ضاربة في الهجوم المعاكس. يتطلب الدفاع المتحرك عمقاً كافياً لجعل العدو يتقدم إلى الموقع الذي تم الغلق عليه وكشفه للهجوم المعاكس، ويفصل المدافع القوات المهاجمة عن إسنادها ويشتت القيادة والسيطرة للعدو. وأثناء توسع قوات العدو في المنطقة المدافع عنها وفقدانها الزخم والتنظيم، تقوم القوات المدافعة بالهجوم المعاكس لتدمير قوات العدو. يحتاج خيار الدفاع المتحرك إلى قوات كبيرة الحجم لتنفيذه، حيث تشارك مجموعة اللواء عادةً في الدفاع المتحرك كقوة تثبيت أو قوة ضاربة كجزء من قوة دفاع أكبر مثل المكون البري / قوة الواجب المشتركة أو بحجم فرقة.

ب. تشارك سرية وفصائل مقاومة الدبابات في الدفاع المتحرك لمساندة مجموعة اللواء ومجموعات القتال، ويركز دفاع مجموعة اللواء المتحرك على تدمير العدو أو إلحاق الهزيمة به من خلال هجوم معاكس حاسم، ويركز قائد مجموعة اللواء على هزيمة العدو أو تدميره بالسماح له بالتقدم حتى يصبح معرضاً لهجوم معاكس حاسم.

ج. تقدم سرايا وفصائل مقاومة الدبابات الإسناد من خلال إحدى طريقتين هما:

(1) الإسناد بالنيران كجزء من قوة التثبيت. يوضع قائد مجموعة اللواء فصيل/

فصائل مقاومة الدبابات خلف (ح أ م م) بمسافة (500 - 1500) متر وبموقع يمكّنه من صب نيران أسلحة مقاومة الدبابات بعيدة المدى على العدو المتقدم، والهدف من ذلك هو

محظور

المساعدة على تثبيت العدو بالمنطقة المناسبة المنتخبة وإبقائه فيها حتى تدمره قوة الهجوم المعاكس.

(2) مواقع الإسناد بالنار على أجنحة القوة التي تنفذ الهجوم المعاكس. في هذه الحالة ينفتح فصيل / فصائل مقاومة الدبابات الملحقة بقوة الهجوم المعاكس في مواقع الرماية في الوقت الذي تجتاز فيه قوة الهجوم المعاكس حدود قوات التثبيت وتصل إلى منطقة الهجوم، ويشتبك من هذا الموقع مع العدو بالنيران بعيدة المدى. بناءً على المسافة التي يجب أن تقطعها قوة الهجوم المعاكس، وبافتراض وجود أكثر من فصيل مقاومة دبابات ملحق مع قوة الهجوم المعاكس، قد تستخدم الفصائل القفزات المتناوبة بنظام الفصائل لضمان وصول نيرانها إلى عمق العدو وتقدم الإسناد بالنيران لقوة الهجوم المعاكس، وتستخدم نيرانها لمهاجمة الهدف أو لتقديم الأمن والحماية للقوة المهاجمة لتنفيذ الهجوم المعاكس.

7. التراجع. هو نوع من أنواع العمليات الدفاعية التي تشتمل على حركة منظمة بالابتعاد عن العدو، حيث تعتبر وحدات مقاومة الدبابات مثالية لإسناد عمليات التراجع. تنفذ مجموعة اللواء عمليات الإعاقة، أو الانسحاب أثناء الاشتباك أو الانسحاب دون اشتباك، كما تعمل وحدات مقاومة الدبابات مع القوات الساترة في هذه العمليات لأنها تصب النيران بعيدة المدى على العدو مما يجبره على الانفتاح وإبطاء تقدمه.

أ. الإعاقة. تتخلى مجموعة اللواء في عمليات الإعاقة عن الأرض لكسب الوقت وتوقع أكبر خسائر ممكنة بقوات العدو وفي الوقت ذاته تتجنب الاشتباك الحاسم. من الضروري أن يظهر بشكل واضح في قصد القائد ما إذا كانت أولويته هي تدمير العدو أو حماية القوة، وعادةً ما يكون إيقاع الخسائر بالعدو أهم من كسب الوقت. تقدم وحدات مقاومة الدبابات نيراناً مباشرة بعيدة المدى تستنزف قوات العدو المطاردة وتجبرها على الانفتاح، وهذا يبطئ من تقدمها. يحدد القائد مستويات المخاطرة لكل عملية إعاقة، ولكن إدامة حرية العمل في المناورة وتجنب الاشتباك الحاسم هما الأهم في النهاية. يمكن أن تنفذ مجموعة اللواء الإعاقة عندما تكون القوة القتالية غير كافية للهجوم أو الدفاع أو عندما تتطلب خطة الوحدة الأعلى جر العدو إلى منطقة ما لشن الهجوم المعاكس كما هو في الدفاع المتحرك.


(1) تستخدم الإعاقة في العادة قوات ساترة لتأخير تقدم العدو. سيكون لدى القوات الساترة قوة قتالية كافية لمنع العدو من اختراق ومتابعة مجموعة اللواء المنسحبة، وعند

محظور

قيامها بعمليات الإعاقه تستخدم القوات الساترة أحد نوعي عمليات الإعاقه وهي الإعاقه من مواقع متبادله أو الإعاقه من مواقع المتتاليه.

(أ) الإعاقه من مواقع متبادله. في الإعاقه من المواقع المتبادله يحتل فريق قتال أو أكثر موجودًا في منطقة عمليات واحده مواقع تأخير في العمق موقع الإعاقه الثاني بينما يشاغل فريق القتال الأول العدو، ويقوم الفريق الثاني باحتلال الموقع التالي بالعمق ويستعد لاستلام مسؤوليه العمليه. تقوم القوة الأولى بوقف الاشتباك وتمر حول أو عبر القوة الثانيه، وعندها تكون تحركت إلى الموقع التالي وتتحضر لإعادة الاشتباك مع العدو بينما تكون القوة الثانيه مشتبكه. على مستوى مجموعه القتال، يساعد استخدام المواقع المتبادله في المحافظه على التماس مع العدو، ومنع اشتباك الوحدات أو السرايا بشكل حاسم. تعتبر الإعاقه من المواقع المتبادله مفيدة في معظم المقتربات الخطيره، لكونها توفر الأمن والحمايه بشكل أكبر في العمق أفضل منها في الإعاقه من المواقع المتتاليه. ربما يعمل فصيل مقاومه دبابات مع كل قوة، ويتم توضع على مسافه من خطوط الإعاقه لتوفير نيران مقاومه دبابات فعّاله بعيدة المدى. وأثناء الإعاقه تتحرك فصائل مقاومه الدبابات إلى مواقعها اللاحقه قبل حدوث التماس مع فريق القتال منسحباً من مواقعها وبذلك يكون فصيل مقاومه الدبابات جاهزاً للإسناد بالنيران عندما يتحرك فريق القتال. انظر الشكل رقم (32).


محظور



الشكل (32) الإعاقة من المواقع التبادلية

(ب) الإعاقة من مواقع متتالية. تستخدم مجموعة القتال التي تعمل كقوات ساترة، الإعاقة من مواقع متتالية عندما تكون منطقة العمليات واسعة بحيث لا تستطيع القوات المتوفرة احتلال سوى مجموعة واحدة من المواقع. يعتبر هذا الشكل من عمليات الإعاقة هو الأغلب الذي تكون فيه معظم القوات ممتدة على طول خط الإعاقة الأول أو سلسلة من مواقع المعركة. تقوم قوات الإعاقة بتأخير العدو من خط الإعاقة الأول إلى خط الإعاقة الثاني ضمن منطقة عملياتهم المحددة لهم. على مستوى مجموعة اللواء، هذا أقل ما يفضل استخدامه نظرًا لوجود احتمالية كبيرة بأن تصبح القوات منعزلة أو يتم الاشتباك معها بشكل حاسم بالذات إذا كان يجب المحافظة على الإعاقة عبر أكثر من موقع أو موقعي إعاقة متعاقبة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مجموعة القتال قدرة محدودة للمحافظة على الضغط على العدو وهي تقوم بوقف الاشتباك والتحرك إلى مواقع متتالية إلا إذا تم توفير إسناد نيران كافية غير مباشرة. يُستخدم فصيل مقاومة الدبابات لنفس الهدف في هذا النوع من الإعاقة، حيث ينسحب قبل العناصر الأخرى التي تكون في حالة تماس، وذلك لتوفير إسناد بالنيران عندما تتحرك العناصر التي تكون في حالة تماس إلى مواقعها المتتالية. انظر الشكل رقم (33).

محظور



الشكل (33) الإعاقة في المواقع المتتالية

ب. الانسحاب. هي عملية يخطط لها قائد مجموعة اللواء للابتعاد عن قوة معادية تحت ضغط العدو. تُنظَّم مجموعة اللواء نفسها عادةً إلى قوة أمن وحماية (قوات ساترة أو حرس مؤخرة) والجسم الرئيس (باقي قوات مجموعة اللواء) واحتياط، ويمكن أن تختار مجموعة قتال واحدة أو فريق قتال للعمل كقوات ساترة أو حرس مؤخرة. تعمل فصائل مقاومة الدبابات مع قوات الأمن والحماية بقصد زيادة قوة النيران، وتديم قوة الحرس التي بتماس مع العدو حتى يصدر قائد مجموعة اللواء أمراً بفك الاشتباك أو حتى تستلم الواجب قوة أخرى. عند تنفيذ الانسحاب دون ضغط من العدو تعمل قوة الأمن والحماية كقوة حرس مؤخرة وليس قطعات ساترة لأن التهديد الأرجح هو العدو المطارد. تكون مجموعة اللواء في أقصى حالات الضعف أثناء الانسحاب، ولتقليل هذه المخاطرة يخطط قائد مجموعة اللواء وهيئة الركن للانسحاب تحت الضغط (الحالة الأضعف) وهنا تصبح القوات الساترة ضرورية، حيث تقوم بالاشتباك مع قوات العدو المطاردة أو التي تحاول الالتفاف من الجوانب وتعيقها لتمكن قوات الجسم الرئيس من قطع التماس والحركة للمواقع الجديدة بسرعة.


محظور

ج. التفهير. الانسحاب دون اشتباك هو عملية تراجع تتحرك فيها قوة ليست في تماس مع العدو إلى الخلف بطريقة منظمة. تنفذ مجموعة اللواء الانسحاب دون اشتباك لتغيير مواقعها للعمليات المستقبلية، وربما تعمل وحدات مقاومة الدبابات كقوة أمن وحماية للوحدة المتراجعة، وفي هذه الحالة تكون ملحقة مع القوات الساترة أو حرس المؤخرة بناءً على أمر عمليات قائد مجموعة اللواء.

8. الهجوم المعاكس.

أ. هو شكل من أشكال الهجوم باستخدام الاحتياط وبدعم ومشاركة سرية / فصائل مقاومة الدبابات على قوات العدو المهاجمة، وهدفها الرئيس إعادة الأوضاع لما كانت عليه وطرده العدو أو تدميره. تستخدم سرية مقاومة الدبابات فصائلها بطريقتين في الهجوم المعاكس، مساعدة قوة التثبيت أو تدعيم قوة الهجوم المعاكس وذلك بتقديم نيران بعيدة المدى.

ب. يكون احتياط مجموعة اللواء (يكون عادةً مجموعة قتال أو أقل) أو احتياط ثانٍ للاحتياط الرئيس الذي يشن الهجوم المعاكس المدبر، موجودًا في المنطقة الخلفية لمجموعة اللواء. وربما تكون وحدات مقاومة الدبابات الموجودة في الاحتياط قريبة أو بعيدة إلى الأمام وخلف مجموعات القتال الموجودة في الأمام، ويستخدم قائد مجموعة اللواء هذه القوات لتنفيذ الهجوم المعاكس. وربما تُستخدم فصائل مقاومة الدبابات الموجودة في الاحتياط لإضافة قوة نارية لمجموعات القتال الموجودة في الأمام في قوة التثبيت أو ربما ترافق الاحتياط لتوفر إسناد ناري إضافي أثناء تقدم قوة الهجوم المعاكس. يوضح الشكل رقم (34) كيفية استخدام فصائل مقاومة الدبابات في الهجوم المعاكس مع قوة الاحتياط.



الشكل (34) استخدام وحدات مقاومة الدبابات مع قوة الاحتياط

التخطيط للعمليات الدفاعية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

9. التخطيط للقتال. تعتبر مرحلة التخطيط لواجب الدفاع عملية مستمرة تبدأ عندما يستلم قائد السرية أمراً إنذارياً، أو أمراً مُجْزِئاً أو أمرَ عمليات من مجموعة اللواء، ويمكن أن يستمر التخطيط إلى مرحلة الإعداد، إذ تحصل السرية على مزيد من المعلومات من خلال خطة القيادة الأعلى ومن مزيد من عمليات الاستطلاع والتدريبات، ويستخدم قائد السرية قيادة المهمة للتخطيط لمعركته.

أ. قائد سرية مقاومة الدبابات. يخطط قائد سرية مقاومة الدبابات لعملياته بناءً على أمر عمليات مجموعة اللواء. يحدد أولاً الطريقة التي يريد قائد مجموعة اللواء استخدام سريته بها، ويعطي اهتماماً خاصاً لمهمة سريته، ويحدد المعلومات الهامة ويبدأ التخطيط.

(1) يحلل المهمة ومفهوم العمليات وتكون جزءاً من إجراءات المعركة.

(2) بعد أن يحدد مهمته يصدر أمره الإنذاري.

محظور

(3) من المتوقع أن يكون قد أُعطي مواقع منطقة تجمع السرية ومواقع الفصائل التي ستنتفتح في الأمام، يحلل الطريقة التي سيقاثلون بها والطريقة التي سيساندون بها مجموعات القتال التابعة لمجموعة اللواء، ويكمل تحليل المهمة.

(4) بعد ذلك يراجع الخريطة لتحديد المواقع التي يجب عليه المرور بها أثناء استطلاع القائد، وتحديد الوحدات التي يجب عليه التنسيق معها أثناء استطلاع القائد. يحدد أيضًا مواقع فصائله القتالية الرئيسية والبديلة والثانوية التي يجب أن يشملها استطلاع.

(5) بعد ذلك يُعدّ قائد سرية مقاومة الدبابات خطته الأولية مستخدمًا إجراءات المعركة، ثم يبدأ بإعداد أمر عملياته الأولى.

(6) بعد إتمام قائد سرية مقاومة الدبابات استطلاع القائد يصدر أمر عملياته النهائي للسرية، وبهذا يكون جاهزًا للاستعداد للمعركة القادمة.

ب. قائد فصيل مقاومة الدبابات. يستلم قائد فصيل مقاومة الدبابات مهمته من قائد سرية مقاومة الدبابات أو من قائد مجموعة القتال الذي يلحق له ويبدأ التخطيط من خلال الخطوات التالية:

(1) يحلل قائد فصيل مقاومة الدبابات المهمة ومفهوم العمليات اللذين استلهما من قائد سرية، ويصدر أمره الإنذاري إلى قادة الأقسام وقادة آلياته، ويبدؤون الإعداد بينما يستمر هو بالتخطيط.

(2) يحدد المعلومات الهامة التي استلها، ويبدأ بإعداد أمره المُجَزَّأ لفصيله، ويحدد المعلومات التي يجب تمريرها وأيضًا ما يجب تحديده، بينما يتقدم في استطلاع القائد الذي ينفذه، ويشمل ذلك المعلومات التي يستلها أثناء تنسيقه هو وقائد سرية مع الوحدات المجاورة. يكمل تحليل المهمة ويُعدّ خطته الأولية، ويكملها بعد أن يكمل استطلاع القائد.

(3) بعد أن يصدر قائد مجموعة القتال / قائد السرية أمر العمليات، يكمل قائد فصيل مقاومة الدبابات أمره ويصدره، ويستمر هو والفصيل بالإعداد للعملية القادمة.

التحضيرات للعمليات الدفاعية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

10. التحضير للدفاع. يكون التحضير للدفاع لوحدة مقاومة الدبابات على ثلاثة مستويات.

محظور

- أ. على مستوى مجموعة اللواء. يقوم القائد وهيئة الركن بتطوير خططهم وتحديد كيفية استخدام وحدات مقاومة الدبابات، وذلك لتعزيز النيران في المواقع الدفاعية، ويقوم غالباً بتحديد أماكن كل فصيل بمفرده لمجموعة القتال وفي أي قطاع دفاعي في أمر العمليات.
- ب. على مستوى كتيبة مقاومة الدبابات. لا يوجد لقيادة كتيبة مقاومة الدبابات دور أو سيطرة تعبوية على سراياها التي تكون بالتعيين مع مجاميع الأولوية في العمليات الدفاعية، ويقتصر دورها على عمليات الإسناد الإداري وتوفير القوى البشرية، وتكون مسؤولية التخطيط لسرايا مقاومة الدبابات من مسؤولية قائد مجموعة اللواء وهيئة ركنه.
- ج. على مستوى سرية مقاومة الدبابات. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتحديد أماكن الفصائل والتجهيزات المتوقعة كأولوية للعمل ثم يقوم بتحديد لها في الأمر الإنذاري أو أمر العمليات، يجب عليه تنفيذ إجراءات المعركة وإدارة الوقت بينما يأخذ في الاعتبار عوامل الأمن والحماية، ومواقع الرماية وتحضير الموانع، والتجارب والتنسيق مع العناصر الأخرى.
- د. على مستوى فصيل مقاومة الدبابات. يبدأ قائد الفصيل بتحضير موقع المعركة الرئيس والبدل والثانوي حسب الأوامر الصادرة عن قائد سريته.

11. منطقة الاشتباك. هي المنطقة التي ينوي بها قائد مجموعة اللواء تدمير قوات العدو عن طريق حشد نيران جميع الأسلحة المتوفرة، يقوم قائد مجموعة اللواء بتوضيع مجموعات القتال والقدرات الأخرى من أجل مضاعفة قوة النيران في مناطق الاشتباك، ويقوم بتحديد الأماكن التي يرغب أن تقوم فيها فصائل مقاومة الدبابات تقوية دفاعه فيها. يختار مناطق الاشتباك ومواقع الفصائل بحيث يتم الحصول على الاستخدام الأفضل للنيران طويلة المدى التي تستطيع أن تقدمها فصائل مقاومة الدبابات. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتحديد فصائله في المواقع القتالية، وذلك لإسناد قصد قائد مجموعة اللواء. تعتبر عملية تحديد منطقة اشتباك الفصيل وظيفة معقدة وتحتاج إلى تخطيط متوازٍ وتحضير للفصيل لكي يحقق مهمته، يستخدم قائد الفصيل مجموعة قياسية من الإجراءات لتحديد منطقة الاشتباك. تغطي عملية تحديد منطقة الاشتباك الخطوات التالية التي تبدأ بتقييم متغيرات المهمة، وهي كما يلي:

- أ. التنسيق مع الوحدات المجاورة. لا تعتبر وحدات مقاومة الدبابات المدافع الوحيد عن منطقة الاشتباك، بل تنضم هذه الوحدات إلى مجموعة القتال الموجودة لتطوير نظام من النيران الدفاعية المتكاملة لإلحاق الهزيمة بالعدو. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات مباشرة بالاتصال مع مجموعات القتال لتنسيق مواقع المعركة لفصائله ولدمجها مع الدفاع، حيث إنه يعمل مع قادة مجموعات وفِرَق القتال لتنسيق النيران الدفاعية التي تؤدي إلى زيادة فاعلية نيران فصائل

محظور

مقاومة الدبابات، وكل هذا التنسيق يكون بناءً على خطة قائد مجموعة اللواء في استخدام سرية / فصيل مقاومة الدبابات.

ب. تحديد مقتربات العدو المحتملة. يقوم قادة فصائل وسرايا مقاومة الدبابات بتنفيذ استطلاع أولي من وجهة نظر العدو على طول كل مقرب إلى داخل منطقة الاشتباك، ويقومون بتأكيد تلك المناطق الرئيسية التي تم تحديدها من قبل قادة فرق ومجموعات القتال. يقوم قادة الفصائل والسرايا باختيار المواقع التي تعطي ميزة على العدو والموانع الطبيعية والنقاط المحددة للحركة التي تقيد حركة العدو للأمام أثناء عملية الاستطلاع، كما يحددون المقتربات التي توفر التخفية والتستر للعدو، ويقومون أيضاً بالمرات الجانبية المجاورة للمقتربات.

ج. التعرف على خطة المناورة المحتملة للعدو. يقوم قائد فصيل مقاومة الدبابات بتعزيز هذه الخطوة بشكل كبير من خلال الحصول على المعلومات بشكل مبكر، حيث يستلم الإجابات عن الأسئلة التالية من مجموعة القتال:

- (1) ما هي أهداف العدو؟
- (2) أين سيذهب العدو بناءً على عامل الأرض؟
- (3) ما هي مهمة العدو (أو مهمته المتوقعة)؟
- (4) كيف سينظم العدو للهجوم؟
- (5) كيف سيستخدم العدو قدرات الاستطلاع الخاصة به؟
- (6) ما هي معدلات حركة العدو المتوقعة؟
- (7) كيف سيرد العدو على أعمال القوات الصديقة؟

د. تحديد مناطق تقتيل العدو. يجب على قائد فصيل مقاومة الدبابات التنسيق مع قائد مجموعة القتال وقائد الفريق لتحديد المكان الذي سيحشد فيه قوة النار على العدو لتحقيق مهمته بناءً على خطة قائد مجموعة اللواء في استخدام وحدات مقاومة الدبابات. يبنى قائد الفصيل قراره هذا على تقييمه للطريقة التي سيقا تل بها العدو للدخول إلى منطقة اشتباك الفصيل، ويحصل على مدخلات (معلومات) من الوحدات المجاورة. تحدد نقطة الدخول هذه عادةً نقطة مرجع هدف بارزة تستطيع جميع عناصر الفصيل الاشتباك معها بأنظمة أسلحة نيرانهم المباشرة، وهذا يمكّن لقائد الفصيل من السيطرة على النيران في منطقة الاشتباك الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، يحدد قائد فصيل مقاومة الدبابات ما يلي:

- (1) يحدد نقاط مرجع الأهداف التي تتطابق مع خطة مناورة العدو وتمكّن الفصيل من تحديد أين سيشتبك مع العدو ضمن عمق منطقة الاشتباك، ويجب التنسيق مع الوحدات المجاورة تنسيقاً وثيقاً حول وضع نقاط مرجع الأهداف.

محظور

(2) يحدد موقع كل نقطة من نقاط مرجع الأهداف بدقة ويسجله، ويجب على الفصيل تأشير نقاط مرجع الأهداف حتى يمكن تحديدها بالمناظير الحرارية على المدى المناسب في جميع ظروف الرؤية.

(3) يحدد عدد أنظمة الأسلحة التي تستطيع تركيز نيرانها على كل نقطة من نقاط مرجع الأهداف لتحقيق القصد المطلوب.

(4) يبدأ بإعداد خطة نيران مباشرة تركز على كل نقطة من نقاط مرجع الأهداف. هـ. بطاقة المدى وخطة نيران الفصيل. يجب على كل طاقم آلية إعداد بطاقة مدى أثناء إعداد مواقعه القتالية للعمليات الدفاعية، وعند اكتمالها يدمجها قائد الفصيل في خطة نيران الفصيل (يناقش الفصل الثالث بطاقة المدى وخطة نيران الفصيل بتفصيل أكثر).

(1) بطاقة المدى هي مخطط عام لسطح الأرض في القاطع المعين للآلية، وتساعد بطاقة المدى الطواقم في استمکان الأهداف وتعطي قائد الفصيل المعلومات لإعداد خطة نيران الفصيل.

(2) يضع قائد فصيل مقاومة الدبابات خطة نيران الفصيل بناءً على بطاقة مدى قائد الآلية، ويجب على خطة نيران الفصيل إعطاء المعلومات الضرورية لتوزيع نيران جميع الأسلحة المتوفرة والسيطرة عليها.

و. تدريبات منطقة الاشتباك. تعطي التدريبات كل عنصر من عناصر الفصيل فهماً للخطة وتُعدهم لتغطية المناطق المخصصة لهم. ينبغي أن يشارك الفصيل في تدريبات منطقة الاشتباك على مستوى فريق قتال / مجموعة قتال مع الوحدات المجاورة، ويمكن أن يتدرب الفصيل / السرية بكامل المعدات لفهم الخطة فهماً أفضل. يمكن أن يتحرك أفراد معيّنون عبر منطقة الاشتباك لتمثيل قوة العدو المهاجمة بينما يقوم قائد فصيل / السرية مقاومة الدبابات وقادة الآليات بإجراء التدريبات على المعركة من مواقع الفصيل / السرية الدفاعية. ويجب أن تشمل التدريبات ما يلي:

(1) مرور قوات الأمن والحماية إلى الخلف (كما خطط له).
(2) إغلاق الممرات (كما خطط له).
(3) استخدام أوامر الرماية، إشارات البدء و/ أو أكبر عدد من خطوط الاشتباك لبدء الرماية.

(4) تحويل النيران لإعادة تركيز وإعادة توزيع تأثيرات النيران.

(5) معايير فك الاشتباك.

(6) تحديد طرق تبديل المواقع وأوقاتها.

محظور

- (7) إعداد التقارير المهمة وإرسالها.
- (8) تقييم تأثيرات أنظمة أسلحة العدو.
- (9) الانتقال إلى المواقع الدفاعية البديلة أو الثانوية أو التالية.
- (10) إعادة توزيع مواد الصنف الخامس (الذخيرة) بالتساوي أو إعادة التزويد.
- (11) إخلاء المصابين.

12. واجبات الإعداد. يتحرك الفصيل / السرية إلى موقع المعركة لإيقاف مناورة العدو، ويكون موقع المعركة مُعدًّا ومحتلًّا. تشمل واجبات الإعداد استطلاع القائد موقع المعركة والاحتلال السريع والاحتلال المدبر (شاملاً إعداد منطقة الاشتباك والتدريبات وتفتيشات وتفقدات ما قبل القتال).
أ. استطلاع موقع المعركة. يترجل قائد سرية مقاومة الدبابات وقادة الفصائل وقادة الآليات وعناصر من عناصر الأمن والحماية ويتحركون إلى مواقع المعركة ويتم تنفيذ استطلاع موقع المعركة كما يلي:

- (1) تؤمّن آليات الفصيل مجموعة الاستطلاع بالحماية إذا كان ذلك ممكناً. يوضّع قائد الفصيل نقاط مراقبة راجلة حسب الضرورة. بعد ذلك تستطيع مجموعة استطلاع القائد التحرك محمولة أو راجلة حول موقع المعركة ومنطقة الاشتباك.
- (2) إذا كان قائد الفصيل قد استطلع مع القائد فإنه يستخدم المعلومات من استطلاع ليعرّف قادة الآليات بموقع المعركة، ويعطي إيجازاً عن أمر عملياته من مكان بارز ضمن موقع المعركة. أما إذا لم يكن قائد الفصيل قد استطلع فإنه (إذا أمكن) يستطلع استطلاعاً أرضياً كاملاً مع قادة الآليات، وهذا يمكنه من تأكيد استطلاع الخارطة الذي أجراه وخطته الأولية قبل إصداره أمر العمليات.
- (3) يجب على عناصر مجموعة استطلاع القائد استخدام مواد التأشير (في النهار وفي ظروف الرؤية المحدودة) للاستدلال على الأماكن الرئيسية، ويجب عليهم تسجيل الإحداثيات من ثمانية أرقام لهذه الأماكن إمّا يدوياً على خرائطهم وإمّا باستخدام وسائل إلكترونية مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو منظومة القيادة والسيطرة (إذا كان متوفراً).
- (4) حتى يكون استطلاع القائد أكثر تأثيراً، فإنه يبدأ من وجهة نظر العدو في منطقة الاشتباك، إذ تنتظر الجماعة باتجاه موقع المعركة. يجب على قائد الفصيل أن يتلقى الموافقة من قائد مجموعة القتال المجاورة وقائد فريق القتال المجاور للحركة أمام موقع المعركة.

محظور

(5) يجب على قائد الفصيل شرح موقف العدو، ويوضح الأعمال الممكنة المتوقعة وتأثيرات الأرض على حركة العدو، ويحدد أيضًا مواقع الإسناد بالنار المعادية المتوقعة وكذلك طرق الاقتحام خلال موقع معركة الفصيل، ويخطط هو وقادة الآليات نيرانهم وفقًا لذلك.

(6) بعد ذلك يُوّشر قائد الفصيل وقادة الآليات منطقة الاشتباك بقواطع نيران الفصيل والجماعة. يمكن أن يُوّشروا أيضًا نقاط مرجع الهدف ومواقع الموانع المؤقتة. تحدد إجراءات السيطرة على النيران وتُوّشر باستخدام المعالم الأرضية التي يمكن تمييزها بسهولة، ويجب التنسيق مع الوحدات المجاورة باستخدام بطاقات المدى والخرائط والوسائل الأخرى.

(7) عندما يكتمل استطلاع منطقة الاشتباك ويتأكد قائد الفصيل من إمام وفهم قادة الآليات للموقع الذي يرغب قائد الفصيل بتدمير العدو فيه فحينها يعود قائد الفصيل وقادة الآليات إلى موقع المعركة، ثم يقومون بمناقشة تفاصيل خطة نيران الفصيل، وهذا يشمل خطوط البدء بالرمية، معيار الاشتباك، نمط النيران، وخطة معيار فك الاشتباك وكذلك الطرق المؤدية إلى مواقع المعركة الثانوية أو البديلة. كما أنهم أيضًا يقومون بعمل خطط لتحديد وتأشير مواقع قتالية رئيسة وبديلة.

ب. الاحتلال السريع. تقوم فصائل مقاومة الدبابات بتنفيذ احتلال سريع تحت ظروف متنوعة، مثل:

(1) أثناء التقدم للتماس (كجزء من قوة أكبر)، يمكن للفصيل التجهيز لتدمير قوات العدو المتحركة، وذلك بتنفيذ احتلال سريع لمواقع المعركة أو الهجوم بالنيران من مواقعها في الأرض الدفاعية. وأثناء العمليات الدفاعية، يمكن تنفيذ الاحتلال السريع من خلال مهام الهجوم المعاكس بعد فك الاشتباك والتحرك لمواقع المعركة التالية أو كاستجابة للأوامر المجزأة التي تعكس التغيير في المهمة. وكحد أدنى، يجب أن يكون لقائد فصيل مقاومة الدبابات المعلومات التالية عندما يأمر باحتلال سريع:

(أ) أين يرغب في قتل العدو. يقوم قائد الفصيل بتعيين نقاط مرجع الهدف من أجل تحديد منطقة الاشتباك وقواطع نيران الفصائل أو تحديد المواقع التي سيحشد بها الفصيل نيرانه.

(ب) مواقع المعركة المؤقتة.

(2) تخصيص النيران. أمام قائد فصيل مقاومة الدبابات طريقتان لتخصيص قواطع نيران الآليات؛ يمكنه وضع نقاط مرجع الهدف الخاصة به، أو استخدام نقاط مرجع

محظور

الهدف التي وضعتها فِرَق القتال أو مجموعات القتال التي يساندها، يحدد الطريقة التي سيستخدمها ثم يمررها لقادة آلياته، وبعدها يقومون بإعداد بطاقات المدى الخاصة بهم.

(3) تطوير الموقف. يستمر قائد الفصيل بتطوير الموقف، وعندما يسمح له الوقت بذلك يقوم بإعداد وسائل السيطرة على النيران التالية:

(أ) الخط الذي يقوم الفصيل باتخاذ الإجراء اللازم عند تجاوزه العدو له وفق وقواعد الاشتباك.

(ب) أنماط الرمي (التصحيات) التي يجب أن تُستخدم.

(ج) معايير فك الاشتباك وخطة فك الاشتباك.

ج. الاحتلال المدبر. عندما يكون ذلك ممكنًا ينفذ قائد الفصيل احتلالًا مُدبّرًا لمنطقة المعركة، انظر الفصل الثالث للمناقشة التفصيلية لاختيار وتحضير موقع المعركة.

(1) يستطيع فصيل مقاومة الدبابات تنفيذ احتلال مدبر لموقع المعركة عندما تكون جميع الظروف التالية متوفرة:

(أ) توفر الوقت.

(ب) لم يكن متوقعًا وجود العدو أو أنه لم يحدد موقعه ضمن مدى النيران المباشرة.

(ج) وجود القوات الصديقة أمام موقع المعركة وتقوم بمهمة توفير الأمن والحماية للقوة المحتلة.

(2) يبدأ الفصيل باحتلال موقع اختباء خلف موقع المعركة، ويقوم بعمل تشكيل يوفر الأمن والحماية في جميع الاتجاهات بناءً على اعتبارات متغيرات المهمة. كما يضع في الاعتبار أيضًا الموانع والمقتربات والمعلم الأرضي الرئيس والمراقبة والتخفية والتستر. يقوم قادة الآليات بالانتقال إلى آلية قائد الفصيل لتجهيز أنفسهم لاستطلاع الموقع، كما يقوم قائد الفصيل بإيجاز الرامي عن الأعمال التي سينفذها إذا لم تعد مجموعة الاستطلاع في وقت معين أو إذا ظهر التماس.

(3) وبعد إكمال الاستطلاع والتنسيق يرجع قائد الفصيل وقائد الآلية إلى آلياتهما، ويقوم قادة الآليات بإعادة الركوب وتشغيل آلياتهم والانتقال إلى مواقع الاختباء خلف مواقعهم القتالية الرئيسية، حيث يوفر المنظر الرئيس للرامي القدرة على المراقبة.

(4) يقوم قائد الفصيل بتفقد الوحدات المجاورة لضمان أن موقف العدو لم يتغير ثم يأمر آليات الفصيل باحتلال مخابئ مواقع الرماية الرئيسية (بدن مخفي). وبالأمر، يتحرك الفصيل إلى مواقع رماية (بدن مخفي) في نفس الوقت.

محظور

(5) يوجه أطقم الآليات حول منطقة الاشتباك ثم يقومون بإكمال بطاقات مخطط النيران، ويقوم كل طاقم بإرسال مخطط القاطع المكتمل المتعلق به إلى قائد الفصيل ويحتفظ الطاقم بنسخة من بطاقة المخطط كمرجع له، وبعد ذلك تقوم الآليات بالتحرك منفردة إلى مواقع الاختباء وتبدأ باتخاذ حالة الجاهزية المناسبة.

13. التدريبات. التدريب والتمارين تهيئ الفصيل للدخول في المعركة، وتساعد أفراد الفصيل على فهم المطلوب منهم.

أ. الممارسة والتنسيق. التدريبات مؤثرة بشكل خاص في مساعدة الفصيل على ممارسة المهارات التعبوية الضرورية وتنسيقها، وتشمل هذه المهارات ما يلي:

- (1) إجراءات الاحتلال.
- (2) بدء الرماية وتوزيعها والسيطرة عليها.
- (3) تطوير مناطق الاشتباك.
- (4) التحرك إلى مواقع القتال البديلة والثانوية.
- (5) التحرك إلى مواقع المعركة التالية.

ب. أنواع التدريبات. يمكن أن يبدأ الفصيل التدريبات عند استلامه الأمر الإنذاري من سرية مقاومة الدبابات، إذ تمارس الطواقم منفردة تمارين الطواقم، وتمارين الطاولة الرملية، وتمارين نقل الذخيرة. يمكن أن تركز التدريبات الأولية على تسلسل الإجراءات على الطاولة الرملية على إجراءات الاحتلال المدبر أو السريع، وتوزيع النيران، وخطة فك الاشتباك، ويستطيع الفصيل بعد ذلك تنفيذ الحركة المحمولة وتدريبات قوة مقابل قوة. يستمر الفصيل برفع مستواه التدريبي من خلال تنفيذ التدريبات في الليل وبدرجات متنوّعة من الحماية مركزاً على المهمة باستخدام أساليب التدريبات هذه، ويجب على قائد الفصيل دمج تبادل الاتصال اللاسلكي والرقمي وكذلك طلب النيران خلال جميع التدريبات.

14. تفتيشات وتفقدات ما قبل القتال. يتفقد قائد فصيل مقاومة الدبابات جاهزية الفصيل العملياتية مستخدماً التفتيشات، والهدف الرئيس هو التأكد من أن الجنود والمعدات في كامل استعدادها لتنفيذ المهمة القادمة. انظر الجدول رقم (4).

أ. تفتيش ما قبل القتال. هو تفتيش في وقت قصير يجب إنجازه قبل بدء المهمة، والهدف منه هو التأكد من أن الجنود والمعدات في كامل استعدادها لتنفيذ المهمة القادمة. وعموماً، تمكّن تفتيشات ما قبل القتال قائد الفصيل من تفقد جاهزية الفصيل العملياتية. يجب أن يتفقد قائد الفصيل

محظور

شخصيًا جميع الأنظمة في الآليات ومعدات الجنود الشخصية، ويتأكد من أن جنوده بحالة جسدية جيدة وأنهم جاهزون للقتال.

ب. تفقد ما قبل القتال. ينفذ قادة الآليات تفقدات ما قبل القتال، ويركز تفقد ما قبل القتال على الجوانب أو المهام أو الواجبات المطلوبة للمهام القادمة. ينفذ قادة الآليات وطواقمهم جميع تفقدات ما قبل العمليات لضمان جاهزية الآليات للعمليات، ويتفقد قادة الآليات المعدات الشخصية لطواقمهم للتأكد من جاهزيتها أيضًا.

الجدول (4) تفتيشات وتفقدات ما قبل القتال

الواجب	تفتيش ما قبل القتال	تفقد ما قبل القتال
تفقدات ما قبل الرماية على جميع الأسلحة		X
تفقدات الاتصالات في الآلية		X
يتفقد ما إذا كانت الآليات بحاجة إلى الوقود أم لا	X	X
يتأكد من إعادة تعويض الذخيرة	X	X
هل نُفِّذت صيانة ما قبل القتال؟	X	X
التفتيش على معدات الجنود	X	X
التفتيش في الموقع للتأكد من إجراء تفقدات ما قبل الرماية	X	
التفتيش في الموقع للتأكد من إجراء تفقدات الاتصالات	X	
التفتيش للتأكد من أن الجنود لديهم جميع معداتهم	X	
التأكد من أن جميع الآليات مموهة وغير مرئية عندما تكون في مخابئها	X	
التأكد من أن جميع الآليات أكملت بطاقات المخططات وأنها تعرف خطة نيران الفصيل	X	

ج. الإشراف. يجب على قائد فصيل مقاومة الدبابات و/ أو رقيب الفصيل مراقبة كل طاقم من الطواقم أثناء الإعداد للقتال، ويجب عليهم التفتيش حالما يبلغ قادة الآليات بأن طواقمهم وآلياتهم جاهزة. يجب أن تكون التفتيشات دقيقة وأن تشمل جميع الأعمال لضمان أن الفصيل أصبح جاهزًا للمعركة، ويجب عليهم استغلال وقتهم بعناية، وعليهم أيضًا مسؤولية إعداد آلياتهم للعمل.

تنفيذ المعركة الدفاعية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

15. إدارة المعركة. يعتمد تنفيذ المعركة الدفاعية الناجحة على التخطيط والتجهيز الذي يتم تنفيذه من قبل السرية والفصائل. يحتوي هذا القسم على الإجراءات والاعتبارات التي يتم استخدامها أثناء تنفيذ

محظور

مهمة دفاعية نموذجية لفصيل مقاومة الدبابات. يقوم قائد فصيل مقاومة الدبابات بإدارة المعركة الدفاعية للفصيل، ويتبع تسلسل الأعمال كما هو مبين في الفقرات اللاحقة من أجل تحقيق المهمة.

16. احتلال موقع الاختباء. تقع مواقع الاختباء لفصيل مقاومة الدبابات خلف مواقع المعركة الرئيسية

و/ أو مواقع القتال الرئيسية. يعتبر موقع الاختباء جزءًا من موقع القتال الرئيس.

أ. الاحتلال. يحتل فصيل مقاومة الدبابات مواقع الاختباء بإحدى طريقتين، إما كوحدة دفعة واحدة أو بآليات منفردة وتحكمها طبيعة الأرض والتهديد. يعمل موقع المخبأ على ما يلي:

(1) تأخير العدو من الحصول على معلومات عن آليات الفصيل. يجب أن يتم بناء

وتمويه المخبأ بشكل جيد وفعال، ويجب أن يوفر هذا الموقع تخفية وتمويهًا جيدين.

(2) حماية الفصيل من تأثير نيران مدفعية العدو الكاملة، حيث يجب أن يكون المخبأ

بعيدًا عن موقع الرمي الرئيس.

(3) تنفيذ واجبات الإدامة بينما يقوم الفصيل باحتلال مواقع المعركة مثل الصيانة

وإعادة التزويد.

ب. الأمن والحماية. يستخدم فصيل / سرية مقاومة الدبابات جميع إجراءات أمن العمليات

القابلة للتطبيق، وهذا يحد من الكشف الجوي والحراري والإلكتروني والبصري في الوقت الذي

يكون فيه الفصيل في المخبأ. يفتح الفصيل مواقع مراقبة لتوفير المراقبة لقواطع نيرانه، وهذا

يوفر الإنذار المبكر للآليات الموجودة في المخابئ، كما يديم أيضًا حالة الجاهزية المبينة في أمر

العمليات. يجب ألا يكون المخبأ في أو بالقرب من أهداف مدفعية العدو المسجلة.

17. احتلال مواقع الرمي. يقوم قائد فصيل / سرية مقاومة الدبابات بمراقبة تقارير الاستخبارات

على شبكة سرية مقاومة الدبابات، كما يقوم أيضًا بمراقبة شبكات الوحدات المجاورة إذا كان ذلك ممكنًا.

ويقوم بتحديث جاهزية الفصيل عند اقتراب العدو أو حسب توجيهات القائد الملحق عليه. وعندما يتم

تحقيق معايير الاحتلال مسبقًا، يقوم بإصدار أمر للفصيل لاحتلال مواقع القتال الرئيسية.

أ. الاحتلال. يتحرك كل قائد آلية إلى موقعه سالكًا الطريق الذي تم استطلاع مسبقًا بناءً

على عوامل الاستطلاع والتجارب وعوامل الوقت والمسافة، ويجب أن يوفر الطريق التخفية

والتستر من العدو.

ب. التوضيع. يقوم قائد الآلية بتحريك الآلية إلى الموقع ويقوم باحتلال مركز الرمي حسب

أوامر قائد فصيل مقاومة الدبابات. يحدد قائد الفصيل وقت رماية العدو، ويكون قائد الآلية جاهزًا

لرماية العدو بالأمر من قائد الفصيل.

محظور

18. الرمية المباشرة. يسيطر قائد فصيل / سرية مقاومة الدبابات على نيران فصيله باستخدام أوامر الرمي أو باستخدام خطوط البدء بإجراءات الرماية، كما يقرر أيضًا مدة الرماية بالنيران.

أ. أوامر الرمي. يقوم قائد فصيل مقاومة الدبابات بالبدء برماية الصواريخ مستخدمًا أمر الرمي (أمر النيران)، (الذي تمت مناقشته في الفصل الثالث)، والذي يمكنه من الرماية على الأهداف المنفردة باستخدام آلية واحدة دون تعريض الفصيل كاملاً للخطر. كما يسمح أيضًا للفصيل بالمحافظة على عنصر المفاجأة من خلال مشاغلة عدة أهداف برميات أولية من نيران الصواريخ. يساعد اختيار قواطع النيران ونمط النيران المخطط لها مسبقًا في منع تدمير الهدف أكثر من المطلوب الذي يؤدي بدوره إلى إهدار الذخيرة.

ب. خط البدء بالرماية. هو مديات النيران المباشرة والمعدة مسبقًا التي تسمح لكل قائد آلية برماية آليات العدو في قاطع نيرانه في حال عدم توفر الاتصال من قائد فصيل مقاومة الدبابات. يُمكن خط البدء بالرماية من رماية الأهداف في الوقت المناسب، كما يوفر أيضًا أمن عمليات إضافية لأنها تتطلب اتصالات لاسلكية أقل.

ج. مدة النيران. يستمر قائد الآلية برماية الأهداف حتى يتم تدميرها أو أن يقوم قائد فصيل مقاومة الدبابات بوقف النيران، وقد يقوم قائد الفصيل بهذا بسبب اعتبارات الذخيرة أو بسبب أن العدو يتراجع خلف مدى النيران المؤثرة.

19. اعتبارات الحركة. يتحرك قادة الآليات من مواقع القتال الرئيسية إلى مواقع القتال البديلة بناءً على اعتبارين: أولهما، ضرورة الاحتفاظ بنيران مباشرة على العدو والثاني تأثيرات نيران العدو. يتأثر قرار قائد كل آلية من الآليات للتحرك بين المواقع القتالية بعدد من العوامل تشمل معدل حركة العدو، وعدد آلياته، ودقة نيرانه. يجب على قائد فصيل مقاومة الدبابات وقادة الآليات الاهتمام بقدرة أنظمة العدو على القتل أيضًا.

20. الإبلاغ. يقوم قائد الآلية بالإبلاغ عن حركته بين المواقع إلى قائد فصيل مقاومة الدبابات، ويقدم كذلك "تقارير موقع" عندما يكون من المناسب الإبلاغ عن العدو في قطاع الفصيل. تُستخدم التقارير في عمليات الدفاع لتنبية فصيل مقاومة الدبابات لأي أهداف معادية غير محددة. يبين تقرير الموقع عدد وأنواع وأماكن آليات العدو التي تمت مشاهدتها ومشاغلتها أو تدميرها. تُرسل تقارير الموقف لتأمين غطاء وموقف القوى البشرية للقوات الصديقة. يجب أن يتجنب أي شخص يعمل في إعداد وإرسال

محظور

التقارير التكرار والوصف غير الضروري للموقف، ومثل هذه التقارير لا تكون فقط مربكة ولكنها قد تتسبب بأعمال خطيرة محتملة من قبل القيادة الأعلى.

أ. تقرير موقف العدو / تقارير الاستخبارات. أثناء مرحلة التحضير يستلم قائد فصيل مقاومة الدبابات تقارير موقف العدو وتقارير الاستخبارات التي تبيّن مواقع العدو المعروفة والمشتبه وجوده بها وكذلك أعمال القوات الصديقة الأخيرة. كما يجب عليه تحديد مواقع العدو والمواقع الصديقة المحدثة على الشفاف الخاص به. وبناءً على استطلاع المعالم الأرضية، يقوم قائد الفصيل بتعديل خطة المناورة طبقاً لذلك، ومن المهم أن يكون لدى فصيل مقاومة الدبابات طريقة قياسية لرقيب أو قائد الفصيل لنقل هذه المعلومات إلى جميع الآليات لإدامة المعرفة بالموقف لجميع الأطقم من خلال منظومة القيادة والسيطرة. يمكن للمعلومات المحدثة أن ترغم قائد فصيل مقاومة الدبابات على إعادة التقييم وتعديل الخط الزمني لضمان أن التحضيرات كاملة حسب الإمكان. وكمثال على ذلك يمكن أن يقرر أن المعدات الهندسية لديها الوقت لحفر مخابئ (بدن مخفي) لمواقع الرماية بدلاً من حفر مواقع اختباء. وفي موقف آخر يمكن أن يوجه الهندسة لتحضير مواقع قتالية لجزء واحد من فصيل مقاومة الدبابات لأن الجزء الآخر يستطيع الوصول إلى الأرض التي توفر مخابئ طبيعية لمواقع الرمي. وبشكل عام، يجب أن تغطي تقارير موقف العدو/ تقارير الاستخبارات عن أنشطة العدو العوامل التالية:

- (1) الحجم. يشمل عدد الجنود المرؤوسين والآليات أو المعدات الأخرى.
 - (2) النشاطات. تغطي ما يقوم به العدو.
 - (3) الموقع. يتم الإبلاغ عنه كإحداثيات لعناصر العدو.
 - (4) الوحدة. تغطي أي دليل يفيد بتحديد هوية الوحدة مثل إشارات وتأشير الآليات.
 - (5) الوقت. يحدد بالتفصيل أوقات مراقبة العدو.
 - (6) المعدات. يتضمن وصف أو تحديد جميع المعدات المشاركة في نشاطات العدو.
- ب. تقرير الموقف. يزود هذا التقرير قائد سرية مقاومة الدبابات بوصف موجز عن موقف فصيل مقاومة الدبابات. يستخدم القائد التقرير لإدراك الموقف ولتحديث موقف الإمداد للسرية، ولا يوجد نسق محدد لهذا التقرير. يتضمن ملخص موقف فصيل مقاومة الدبابات ما يلي:

- (1) قوة فصيل مقاومة الدبابات والقوة البشرية. وهذا يقدم ملخصاً عن مرتب فصيل مقاومة الدبابات، ويجب عليه أن يتضمن جميع الجنود أصحاب الجروح الخفيفة الذين يستطيعون القيام بواجباتهم والبقاء مع الفصيل.

- (2) مستوى الذخيرة المتوفرة. وهذا يشتمل على الذخيرة المتوفرة (صواريخ وأسلحة خفيفة)، ويتم هنا تسجيل النواقص.

محظور

(3) موقف وقود الآليات. يُمكن هذا التقرير القائد من معرفة أن آلياته قادرة على

الاستمرار بالمهمة، ويجب تسجيل النقص في البترول والزيوت والشحومات.

(4) موقف الآليات. الإبلاغ عن الأنظمة المعطلة أو الأنظمة الثانوية مع وجوب

الانتباه الخاص للأسلحة، ضبط الرمي، الحركة وأنظمة الاتصالات.

21. إعادة التزويد. قد يستهلك فصيل مقاومة الدبابات الصواريخ بسرعة في القتال. يجب على قائد فصيل مقاومة الدبابات إعداد وتنفيذ إجراءات إعادة التزويد لإدامة التزويد الثابت للصواريخ، وإذا أمكن يجب أن يكون لديه ذخيرة إضافية مخزنة في مخبأ كل آلية، (يناقش الفصل السادس مسألة إعادة التزويد بشيء من التفصيل).

22. إعادة توزيع موقع الفصيل. يمكن ولعدة أسباب أن يُطلب من فصيل مقاومة الدبابات إعادة التموضع/ التمرکز في موقع قتالي متعاقب/ تبادلي، قد يكون الفصيل جزءًا من عملية تراجع، أو من قوة تغطية أو من قوة إعاقة. ويمكن أن يعود ذلك لقوة العدو فائقة العدد والاختراق، أو لتقدم العدو على المقتربات الثانوية، ثم يختار قائد فصيل مقاومة الدبابات بين أسلوبين لإعادة التموضع بالاعتماد على تنفيذ الحركة أو عدم تنفيذها مع المراقبة (تغطية) من قبل الفصيل المجاور.

أ. إعادة توزيع موقع الفصيل مع وجود ساتر. إذا قامت الوحدات المجاورة بتغطية إعادة التموضع، فإن الفصيل كاملاً يعيد تموضعه. يصدر قائد فصيل مقاومة الدبابات تعليمات أو يستخدم إشارة متفق عليها مسبقًا لبدء الحركة، حيث يقوم الفصيل بالعودة للمخابئ في نفس الوقت. تقوم جميع الآليات بتوجيهه أنظمة أسلحتها باتجاه العدو أثناء انتقالها إلى المواقع القتالية المتعاقبة أو الثانوية. يقوم فصيل مقاومة الدبابات بالتحرك على الطرق المحددة التي تم استطلاعها مسبقًا.

ب. إعادة توزيع موقع الفصيل دون ساتر. يخصص قائد فصيل الدبابات جزءًا من الفصيل لمراقبة إعادة تموضع / تمرکز الجزء الآخر. إذا كانت عملية إعادة التموضع دون ساتر، يكون قسم المراقبة مسؤولاً عن توفير نيران الإخماد التي تغطي قاطع النيران للفصيل كاملاً. قد يتعين على الفصيل استخدام الحركة بأسلوب التناوب للحركة باتجاه المؤخرة أثناء تحركه لموقع القتال المتعاقب / التبادلي أو الثانوي، وهذا يمكن أن يصبح ضروريًا عندما تكون عوامل مثل عامل المسافة للموقع الجديد، ومعدل تقدم العدو، واعتبارات (ميادين الرماية). ولا تسمح هذه العوامل لقسم المراقبة الأصلي بإعادة التموضع دون الاستفادة من مراقبتها الخاصة. يتبادل القسمان تغطية كل منهما للآخر.

محظور

ج. إكمال إعادة التموضع. عندما يكون فصيل مقاومة الدبابات قد أكمل احتلال موقع القتال المتعاقب / التبادلي، وتكون جميع الآليات جاهزة للاستقرار في الدفاع، تكون عملية إعادة التموضع قد اكتملت. إذا كان باستطاعة قائد فصيل مقاومة الدبابات وقادة الآليات استطلاع وإجراء تجارب فك الاشتباك والاحتلال، يجب أن يتم الاحتلال بسرعة. يجب على قائد فصيل مقاومة الدبابات تنفيذ خطوات الاحتلال السريع إذا لم يكن الاستطلاع والتجارب ممكنًا.

23. قوة الاحتياط. قد يعمل سرية / فصيل مقاومة الدبابات كاحتياط لعمليات مجموعة اللواء، وفي هذا الدور فإنه ينفذ مهام تعرّضية أو دفاعية لإسناد خطة القائد للمناورة. يكمن القصد من زج قوة الاحتياط للقيام بهجمات معاكسة لتدمير قوات العدو ولاستغلال النجاح واستعادة وحدة الدفاع، وتشمل الخيارات الأخرى لسرية أو فصيل مقاومة الدبابات الاحتياط ما يلي:

أ. وقف اختراقات العدو. إذا قام العدو باختراق أحد مواقع المعركة لإحدى مجموعات القتال، فقد يأمر قائد مجموعة اللواء قوة الاحتياط المؤلفة من أسلحة مقاومة الدبابات بالتقدم للأمام لوقف الاختراق، وسوف يُخبر قائد سرية مقاومة الدبابات بالموقع الذي يجب أن يتحرك إليه وأين سيشاغل قوات العدو، وعندها تقوم قوة الاحتياط بالحاق الهزيمة وتدمير اختراق العدو بالارتباط مع النيران من قبل عناصر فريق القتال.

ب. تنفيذ دفاع موقع المعركة. يمكن لقائد مجموعة اللواء تعيين موقع قتال في قاطع مجموعة اللواء لكي يتم احتلاله بالأمر، وذلك لاستخدامه لوضع قوة قتالية نارية إضافية على العدو. يحتل فصيل مقاومة الدبابات الاحتياط موقع المعركة بالأمر.

ج. تعزيز العناصر المدافعة في موقع المعركة. يمكن لقائد مجموعة اللواء أن ينقل احتياطي مقاومة الدبابات إلى الأمام عندما لا تستطيع إحدى وحداته الدفاع عن الموقع القتالي لوحدها. ويحرك قوة الاحتياط لمقاومة الدبابات للأمام لوضع قوة نار إضافية لزيادة التأثير، وقد يفعل هذا من أجل منع اختراق الموقع القتالي أو لمنع تدمير القوات الموجودة في الموقع القتالي.

د. القيام بمهمة فصيل آخر. يمكن أن يأمر قائد سرية مقاومة الدبابات بذلك بسبب تدمير أو تعطيل فصيل آخر لديه، وقد يستخدم ذلك أيضًا لتحريك فصيل بسبب حاجته إلى إعادة التزود بالذخيرة. يتحرك فصيل الاحتياط للأمام لاحتلال موقع المعركة بأسرع وقت ممكن دون تعريض آلياته للتدمير من قبل العدو. إذا كان فصيل مقاومة الدبابات الذي يتم استبداله متحركًا إلى الخلف، على قائد سرية مقاومة الدبابات وقادة الفصائل أن يتأكدوا من أن كل فصيل يعرف موقع الفصيل الآخر، وهذا أيضًا سيمنع التعرض للنيران الصديقة أثناء عملية التبادل.

محظور

24. التحوّل. عندما يتم تدمير هجوم العدو أو إعادة تموضع القوات الصديقة، يجب على القادة التأكد من أن جنودهم جاهزون للقتال. كما يجب عليهم الاستمرار في العمليات الدفاعية أو التحوّل للهجوم. وإذا تم توجيه فصيل مقاومة الدبابات للثبات في مواقعه الحالية، فيجب عليه التعزيز وإعادة التنظيم بشكل سريع بحيث يكون جاهزاً لتدمير قوات العدو اللاحقة وتنفيذ أي واجبات أخرى تكون مطلوبة.

أ. التعزيز. لتعزيز الموقع الدفاعي يجب على فصيل مقاومة الدبابات أن يقوم بالتالي:

(1) القضاء على مقاومة العدو المتبقية وذلك بإسناد الهجوم المعاكس حسب توجيه القائد.

(2) إعادة تأسيس الاتصالات.

(3) التأكد من الإسناد المتبادل بين المواقع، ومن تفقد جميع قواطع النيران للتخلص من الفجوات والأرض الميتة.

(4) تأمين أسرى الحرب وتسليمهم إلى مجموعة القتال ويكون ذلك نادراً بسبب محدودية القوى البشرية في فصيل مقاومة الدبابات.

(5) إعادة تأسيس الأمن العمليتي، وتوضيع مراكز مراقبة محمولة وراجلة، وإعادة توضيع أجهزة إنذار مبكر (مثل أجهزة الإنذار الكيميائي) وتعزيز تمويه لمواقع الفصيل.

(6) تحسين الموقع وفقاً لإجراءات الدفاع المدبر وأولويات العمل المعتمدة.

ب. إعادة التنظيم. هي جميع الإجراءات المتخذة لإدامة فاعلية السرية / الفصيل القتالية أو إعادتها إلى مستوى محدد من الكفاءة القتالية. تتضمن المسؤوليات خلال إعادة التنظيم ما يلي:

(1) يقوم قائد الفصيل بالإجراءات التالية:

(أ) تقديم تقرير موقف شامل للقائد.

(ب) إعادة توزيع الأفراد حسب الضرورة لإدامة الجاهزية القتالية.

(ج) إعادة تأسيس الاتصالات مع العناصر التي فقدت الاتصال.

(2) يقوم رقيب الفصيل بالإجراءات التالية:

(أ) تجميع تقارير الموقف من قادة الآليات كما هو مطلوب حسب

الأوامر المستديمة للوحدة وتسليم تقرير شامل لقائد الفصيل أو لرقيب الفصيل.

(ب) القيام بإعادة التزويد بالاحتياجات بطريقة متساوية ضمن الفصيل.

(ج) الإشراف على إخلاء الإصابات.

(3) يقوم قادة الآليات بالإجراءات التالية:

(أ) إعادة تعبئة الرشاشات الآلية وإعادة توزيع الذخيرة الرئيسة في الصناديق

الجاهزة.

محظور


- (ب) إخلاء الأفراد المصابين في القتال لموقع مغطى وتوفير الإسعافات الأولية لهم.
- (ج) إرسال تقرير موقف لقائد الفصيل يتضمن معلومات عن المصابين وحالة تزويد المعدات والذخيرة والوقود.
- (د) تنفيذ الصيانة الضرورية.

25. الهجمات المعاكسة. إن فصيل مقاومة الدبابات قادر على توفير نيران بعيدة المدى للهجمات المعاكسة كجزء من قوة أكبر، ويقوم فصيل مقاومة الدبابات باستخدام الإسناد من خلال النيران موقراً نيراناً مباشرة بعيدة المدى وحماية لعناصر المناورة لقوة الهجوم المعاكس.

أ. القصـد. يشارك فصيل مقاومة الدبابات في الهجمات المعاكسة بالوجبات التالية:

- (1) إكمال تدمير قوات العدو. يعزز فصيل مقاومة الدبابات الهجوم المعاكس عندما تكون هناك فرصة لإكمال تدمير قوات العدو المهاجمة.
- (2) استعادة الأرض الحاكمة. قد يتم تكليف فصيل مقاومة الدبابات بإسناد عناصر المناورة لاستعادة موقع معركة تم إخراج الفصيل منه، ويمكن تكليفه باستعادة أرض احتلت من قبل العدو مسنداً بقوة نيران.
- (3) تخفيض الضغط عن الوحدة المشتبكة. قد يتم تكليف فصيل مقاومة الدبابات بإسناد هجوم معاكس على الأجنحة والمنطقة الخلفية لوحدة معادية التي قامت بالاشتباك مع إحدى الوحدات من الجوانب. يتم القيام بهذا للسماح للوحدة بإعادة التعزيز أو يتم تبديلها أثناء القتال.
- (4) البدء بالعمليات التعرضية. قد يتم تكليف فصيل مقاومة الدبابات بإسناد هجوم معاكس لاستعادة المبادرة للقوات الصديقة. يُستخدم الهجوم المعاكس لتوفير الوقت للقوة المهاجمة حتى تتحرك إلى موقع لكي تبدأ هجومها منه.

ب. إجراء الهجوم المعاكس. قد يتم تكليف قائد سرية مقاومة الدبابات بالهجوم كجزء من قوة أكبر. سوف يستلم قائد الفصيل أمراً مُجزاً ويقوم بالإشراف على أعمال الفصيل، ويحضر ويصدر أمره المُجزاً بناءً على أمر قائد سرية مقاومة الدبابات. وعندما يكون فصيله جاهزاً، يقوم بإبلاغ قائد سرية مقاومة الدبابات بذلك، ويكون جاهزاً لإصدار أوامره للفصيل للبدء بالعمل. يتم تعيين وتخصيص الفصيل كعنصر تقديم إسناد ناري، حيث يتحرك الفصيل في هذا الموقف إلى الموقع المخصص ويستعد للاشتباك مع العدو على الهدف بالنيران. يبدأ الفصيل الرماية بالأمر وترفع أو تنقل الرماية وفقاً لتوجيهات قائد مجموعة القتال. انظر الشكل رقم (35).



الشكل (35) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم المعاكس

الفصل الخامس
سرية وفصيل مقاومة الدبابات
في العمليات التعرّضية

محظور

الفصل الخامس

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات التعرّضية

عام

1. تُنفّذ سرايا وفصائل مقاومة الدبابات العمليات التعرّضية كجزء من قوة أكبر تنفذ مختلف العمليات التعرّضية، سواء التّقدم أو الهجوم السريع والمُدبّر وعمليات استغلال النجاح وعمليات المطاردة. يقوم قائد سرية وفصيل مقاومة الدبابات بإعداد وتطوير خطة الحركة والمانورة بناءً على قصد قائد مجموعة اللواء، وفي حال تعيين فصائل مقاومة الدبابات للعمل مع مجموعات قتال مستقلة، يجب أن يتفهم قادة مجموعات القتال قدرات فصائل مقاومة الدبابات وكيفية استخدامها تعبويًا.

الاستخدام التعبوي لسرية وفصيل مقاومة الدبابات في العمليات التعرّضية


2. أنواع العمليات التعرّضية. يظهر دور سرايا وفصائل مقاومة الدبابات في مختلف العمليات التعرّضية كما يلي:

أ. التّقدم للتماس. تنفذ سرية / فصيل مقاومة الدبابات التّقدم للتماس كجزء من قوة أكبر (مجموعة لواء أو مجموعة قتال)، ولا تقوم هذه السرايا / الفصائل بقيادة القوة لكنها تعمل كجزء من قوة أكبر، (على سبيل المثال: كجزء من عنصر الإسناد الناري، وهي تشارك في طرق وأشكال المانورة كما يلي)، انظر الشكل رقم (36):

(1) تنفذ القوة الأكبر (مجموعة لواء أو مجموعة قتال) عملية التّقدم للتماس عندما يكون موقف قوات العدو غامضًا أو غير واضح بشكل كافٍ لتنفيذ هجوم، وبمجرد حصول التماس مع قوة معادية، يكون لدى قائد القوة المسندة (مجموعة لواء / قتال) واحدة من الخيارات الخمسة التالية للهجوم، الدفاع، التخطي، الإعاقة أو الانسحاب.

(2) يتم توضيح فصيل مقاومة الدبابات في منتصف تشكيل السرية حسب متغيرات المهمة، بحيث يمكن استخدامه في الإسناد من موقع الإسناد الناري، ويتم استخدام الفصيل لتقديم إسناد ناري طويل المدى لإسناد أعمال قائد القوة الذي يقوم بدوره باستخدام مجموعة القتال / فريق القتال وتقييم الموقف، وقد يقوم بالتماس مع قوة العدو لمهاجمتها وهزيمتها، وقد يختار الدفاع إذا لم يرغب في التخلي عن الأرض، أو قد يقوم بالتراجع إلى أرض مهمة أخرى بناءً على الأوامر المُعطاة له، ومن الممكن أن يختار تخطي قوات العدو والاستمرار بالحركة إلى الهدف، وفي جميع الحالات يقوم قائد فصيل مقاومة الدبابات بالاستعداد لإسناد أعمال قائد القوة بالنيران.

محظور



الشكل (36) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة التقدم للتماس


ب. الهجوم. يعتبر الهجوم واجباً من واجبات العمليات التعرّضية لهزيمة أو تدمير قوات العدو والاحتفاظ بالأرض وحماتها، ويتم في الهجوم استعمال الحركة المباشرة التي يتم إسنادها بالنيران، وقد يكون هذا الهجوم لتنفيذ العملية الرئيسة أو عمليات إسناد بالنيران لتنفيذ عمليات لاحقة.

(1) قد يكون الهجوم سريعاً أو مدبراً، وهذا يعتمد على الوقت المتوفر لتقييم الموقف والتخطيط والاستعداد، حيث تعمل سرية / فصيل مقاومة الدبابات كجزء من مهمة هجومية لقوة أكبر.

(2) يختلف الهجوم عن التقدم للتماس بمعرفة قائد سرية / فصيل مقاومة الدبابات بجزء من طبيعة الأرض وقوات العدو، ويعتمد شكل المناورة والإسناد الناري المتوفر على تحديد نوع تنفيذ الهجوم. عادةً ما يأتي الهجوم بعد التقدم للتماس ويكون مناسباً بعد تنفيذ واجبات استغلال النجاح والمطاردة والعمليات الدفاعية، حيث يعمل فصيل مقاومة الدبابات كجزء من مهمة هجومية لقوة أكبر.

محظور

(3) يقوم فصيل مقاومة الدبابات بمساندة عنصر الاقتحام من خلال تقديم الإسناد المناسب من مواقع الإسناد الناري أو العمل كقاعدة إسناد، ويقوم الفصيل بتقديم الإسناد الناري لعنصر الاقتحام في الهجوم. يطلق الفصيل النيران ويقطعها بالأمر المُعطى من قبل قائد القوة. انظر الشكل رقم (37).



الشكل (37) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم

ج. استغلال النجاح. يُنفذ فصيل مقاومة الدبابات عملية استغلال النجاح كجزء من تشكيل أكبر لتحقيق الهدف من هذه العملية.

د. المطاردة. تُنفذ سرية / فصيل مقاومة الدبابات عمليات المطاردة كجزء من تشكيل أكبر، وعلى قائد السرية / الفصيل أن يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

(1) تقوم السرية / الفصيل بتنفيذ عملية المطاردة كجزء من قوة أكبر، حيث تقوم بتقديم الإسناد من مواقع الإسناد الناري أثناء عملية تقدم القوات إلى الأمام أو تتقدم السرية / الفصيل كجزء من القوات التي تقوم بالمطاردة، وتستخدم السرية / الفصيل تشكيلة الخط المنفرد على اعتبار أنها لا تقود القوات التي تقوم بتنفيذ عملية المطاردة، ويقوم الفصيل بمساندة الوحدات الأخرى التي تقوم بالمطاردة الأمامية ويكون في تشكيلة خط حرب يضغط بنيرانه على قوات العدو أو من الممكن أن ترمي على قوات العدو من الجوانب بعد أن يأخذ مواقع رماية جيدة.

محظور

(2) يقوم قائد فريق القتال أو قائد مجموعة القتال الذي يقود القوات التي تُنفذ المطاردة بالسيطرة على التوقيت والأعمال وملاحقة قوات العدو في المطاردة، ويأخذ قائد فصيل مقاومة الدبابات تعليماته من قائد القوة.

التخطيط للعمليات التعرّضية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

3. آلية التخطيط. تبدأ مرحلة التخطيط عند استلام سرية مقاومة الدبابات الأمر الإنذاري أو أمر العمليات من قائد القوة، وأثناء هذه المرحلة يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات وقادة الفصائل بتنفيذ إجراءات المعركة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاعتبارات الملائمة للعمليات التعرّضية عند إعداد وتطوير أمر العمليات أو الأوامر المجزأة. بعد إصدار قائد سرية مقاومة الدبابات أمره الإنذاري، يقوم قائد الفصيل بعمل تجارب أولية على التنقل التعبوي والمهارات القتالية للأطقم وتسمح هذه التجارب للفصائل بالبدء للاستعداد للمهمة، وبمجرد أن يُكمل قائد سرية مقاومة الدبابات وقادة الفصائل خططهم يقومون بعمل تجارب على أرض مشابهة وتوقع الأعمال عند التماس مع العدو.

أ. قيادة المهمة. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بعد إصدار قائد مجموعة اللواء لأوامره مباشرة أو أثناء تجارب السرية بالتنسيق مع قادة الفصائل بخصوص المعاضل التي لم يتم حلها، بالإضافة إلى التنسيق مع قادة مجموعة القتال التي سيقوم بالعمل في قطاعها، ويجب أن يحدد التنسيق الطرق، الفواصل، سرعة الحركة، الإرشادات، معايير السيطرة على النيران، تعيين وسائل السيطرة على الخرائط والإشارات بين الفصائل، ويكون التنسيق مهمًا عند العمل ضمن قواطع مجموعات القتال. يوضح التخطيط للعمليات التعرّضية التغييرات على المهمة مع التركيز على:

- (1) قدرات وقوة ومواقع قوات العدو.
- (2) المهام والأهداف لتتضمن الواجب والغرض لكل عنصر مرؤوس.
- (3) قصد قائد مجموعة اللواء.
- (4) مناطق العملية التي سيستخدمها كل عنصر مرؤوس مع وسائل السيطرة على الخرائط المرافقة لها.
- (5) شكل المناورة للقوة الأكبر (مجموعة اللواء أو مجموعة القتال).
- (6) درجة المخاطرة.

ب. التخطيط للمناورة والحركة. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بإعداد وتطوير خطة الحركة بناءً على قصد قائد مجموعة اللواء، وفي حال تعيين فصائل مقاومة الدبابات للعمل مع مجموعات قتال مستقلة، يجب أن يتفهم قادة مجموعات القتال قدرات فصائل مقاومة الدبابات

محظور

وكيفية استخدامها تعبويًا (تكون وحدات مقاومة الدبابات ملحقه وتحت السيطرة التعبوية لمجموعات القتال).

(1) يحدد قائد سرية مقاومة الدبابات طرق الفصائل، أساليب الحركة والتشكيلات بناءً على متغيرات المهمة ويأخذ في الاعتبار شكل مناورة مجموعة اللواء وإمكانية الاشتباك مع العدو.

(2) يُعطي قائد سرية مقاومة الدبابات اهتمامًا خاصًا بموضوع المراقبة والنيران التي تمكنه من تحديد مناطق الاشتباك المهمة وعليه توقع الأعمال عند التماس وتنفيذ الواجبات المهمة.

(3) يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بالاستطلاع من الخارطة والاستفادة من شفاف الأرض (التحضير الاستخباري لمنطقة العمليات) من قيادة اللواء للقيام بالتحليل المنهجي لطبيعة الأرض في منطقة عملياته، مع إعطاء اهتمام خاص بالأرض الرئيسة التي توفر مراقبة مفتوحة وميادين رماية. يتم اتباع هذا التحليل باستطلاع عملي على الأرض يتم تنفيذه في أبعد نقطة ممكنة في الأمام وبشكل واسع حسب ما تسمح به اعتبارات الوقت والأمن، ويغطي الاستطلاع الأرضي طرق حركة الفصائل إلى الهدف بالإضافة إلى الهدف نفسه.

(4) على قائد سرية مقاومة الدبابات التأكد وتسجيل كل العوامل الخاصة بالوقت والمسافة إلى أي نقطة حركة أو إلى خط البدء.

جـ. التخطيط الاستخباري. يتم تنفيذ معظم التحليلات الخاصة بموقف العدو أو العمل الممكن الأكثر احتمالاً له على مستوى مجموعة القتال وفريق القتال.

(1) يعتبر التنسيق مع الوحدات المجاورة من مسؤولية قائد سرية مقاومة الدبابات وإدراك كيفية تأثير إعادة تمركز قوات العدو والعمل الممكن المحتمل على منطقة عمليات فصائله وتحقيقهم لمهمتهم، ويستخدم لذلك التحضير الاستخباري لأرض المعركة ومستفيداً من المعلومات الواردة من القيادة الأعلى، ويقوم بتحديد وتخطيط جميع المواقع المعروفة أو تلك المشتبه بها وجود قوات العدو والمؤثرة على منطقة عملياته بالإضافة إلى قيامه بتحديد أقواس الرماية لنيران الإسناد المباشرة وغير المباشرة لأسلحة قوات العدو على الشفاف.

(2) يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات وقادة الفصائل بعد ذلك بتحديد المعالم الأرضية أو تحديد الحد الأقصى لمسافة أسلحة القوات الصديقة التي تقوم بتحديد تأثير أسلحة العدو إن أمكن ذلك.

محظور

(3) يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بعد ذلك بتحديد عمل العدو الأكثر احتمالاً، ويستخدم المعلومات الخاصة من تحليلاته ومن القيادة الأعلى لتحديد المواقع التعبوية المحتملة للتماس، وتشمل هذه العملية:

- (أ) تحديد فيما إذا كان العدو سيقوم بالدفاع في المكان، التراجع أو القيام بهجوم معاكس بناءً على التماس.
- (ب) تحديد متى وأين سيكون التماس أكثر احتمالاً.
- (ج) تحديد نوع وحجم قوة العدو التي سيواجهها الفصيل.
- (د) تقييم قصد العدو.

د. التخطيط للإدامة. أحد العوامل الرئيسة لإنجاح العمليات التعرّضية هو القدرة على توقع المتطلبات لدفع الذخيرة والوقود للإسناد في الأمام، وعلى جميع القادة في العمليات التعرّضية التخطيط بناءً على المعدل الأعلى لاستهلاك الوقود، مع تأكدهم من أن الجنود يعرفوا الإجراءات في الإدامة والعلاج الطبي والإخلاء الطبي.

هـ. التخطيط للحماية. يفرض التغيير السريع والوتيرة السريعة للعمليات التعرّضية تحديات حماية وسائل القوات الصديقة، حيث يعتبر تحرك الفصائل في الأمام مهمّاً فيما يتعلق بموضوع الحماية وهي الحاجة الأولية لنجاح العمليات التعرّضية. إن عدم إعطاء قوات العدو القدرة للقيام بعمل دفاع مؤثر هو أمر مهم لنجاح العمليات التعرّضية، ولتحقيق ذلك يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بالمحافظة على وتيرة عالية للعملية، وهذه وسيلة رئيسة للمحافظة على القدرة للبقاء للفصائل.

محظور

التحضير للعمليات التعرّضية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

5. التحضير. تؤدي سرية مقاومة الدبابات أعمال التحضير لتطوير قدراتها على تنفيذ العملية، لا يقل التحضير أهمية لنجاح السرية خلال مهمتها عن التخطيط، وتشمل النشاطات الخاصة بالتحضير ما يلي:

أ. مراجعة وتنقيح الخطة. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بعمل خطة أولية بعد استلامه أمر عمليات قائد مجموعة اللواء، ويقوم بمراجعة خطته بشكل مستمر أثناء عملية استعداداته وقيامه باستطلاع القائد، وبعد الانتهاء من عمل خطته يقوم بإصدار أمر عمليات السرية.

ب. التجارب. يستخدم قائد سرية مقاومة الدبابات التجارب للمساعدة على فهم قادة الفصائل لأدوارهم في العمليات القادمة، حيث يقومون بالتدريب على الواجبات المعقدة والتأكد من أن المعدات والأسلحة تعمل بصورة صحيحة، ثم يقوم قادة الفصائل بتنفيذ تجربة نهائية بأنفسهم لعمل أي تعديل في شكل المناورة، حيث يتحتم على تجارب الفصائل أن تشمل:

- (1) الحركة من المواقع الحالية.
- (2) الطرق (تشمل نقاط الاجتياز، نقاط الاتصال، نقاط التفتيش ونقاط جمع الإصابات).
- (3) استعمال مهارات المعركة والتشكيلات.

ج. المراقبة والاستطلاع. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات وقادة الفصائل على الأقل بتنفيذ استطلاع على الخارطة لأهدافهم أثناء عمل وتنقيح خططهم، ويقومون بتنقيح خططهم بناءً على استطلاع القائد بعد الوصول إلى منطقة التجمع النهائية والتنسيق مع الوحدات المجاورة.

د. التدريب. يتم تدريب كل من قائد الفصيل و رقيب الفصيل، وقادة الآليات على أي مهارات خاصة ضرورية خلال المهمة.

هـ. حركة القوات. تتحرك سرية مقاومة الدبابات عادةً إلى منطقة تجمع أمامية قبل البدء بتنفيذ المهمة، ويقوم قائد السرية بالتخطيط لهذه الحركة بينما يقوم قادة الفصائل بإصدار أوامر الحركة لفصائلهم ويتأكد رقباء الفصائل من أن جميع الآليات جاهزة للحركة.

و. تفتيش الجاهزية القتالية. من المهم أن يعرف التسلسل القيادي في سرية مقاومة الدبابات كيفية تنفيذ تفتيش الجاهزية القتالية. يقوم قائد الفصيل و/ أو رقيب الفصيل على مستوى الفصيل بمراقبة كل طاقم أثناء التحضير للقتال، ويجب أن يقوم بتفتيش الجاهزية القتالية بمجرد إعلامهم من قبل قادة الطواقم بأن الطواقم والآليات جاهزة.

محظور

ز. تحضيرات الإدامة. يقوم رقباء الفصائل بالتفتيش على جميع الآليات والتأكد من أن الطواقم على دراية بحالة الإمداد والوقود والذخيرة لديهم، ويتأكدون من أن جميع الآليات تم إعادة تزويدها وأنهم يملكون الذخيرة والإمدادات التي قد يحتاجون إليها أثناء العمليات. يقوم رقباء الفصائل بتقديم إيجاز إلى قادة الفصائل حول هذه الأمور، والذين بدورهم يقومون بتحديث خططهم وإعلام قائد سرية مقاومة الدبابات.

ح. إيجاز المرؤوسين والإيجازات من المستويات الأدنى. يقوم قادة فصائل مقاومة الدبابات على مستوى الفصيل بإصدار إيجاز أمر العمليات إلى فصائلهم، ويقومون بالاستماع إلى إيجاز من رقيب الفصيل وقادة الآليات للتأكد من أنهم قد استوعبوا مفهوم العملية ودورهم فيه.

6. الإجراءات في منطقة التجمع. منطقة التجمع هي عبارة عن موقع تقوم فيه وحدات المناورة بالاستعداد للعمليات المستقبلية، وتقوم سرية مقاومة الدبابات عادةً باحتلال منطقة تجمع مع قوة أكبر أو كجزء منها والتي يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتعيين قواطع المسؤولية واتجاه الأسلحة لكل فصيل داخلها، ويقوم قائد السرية بتأسيس دفاع دائري إذا كانت متمركزة لوحدها أما إذا كانت متمركزة في منطقة تجمع مع قوة أكبر فإنها تكون جزءاً منها. انظر الشكل رقم (38).

أ. منطقة تجمع مخطط لها بشكل مناسب. تتميز منطقة التجمع المناسبة بما يلي:

- (1) التخفية من مراقبة العدو الأرضية.
- (2) توفر غطاء من نيران العدو المباشرة.
- (3) توفر مساحة كافية للانتشار، ويتم فصل كل منطقة تجمع عن الأخرى بمسافة كافية لمنع التداخل بين المناطق.
- (4) مداخل ومخارج وطرق مناسبة.
- (5) تصريف مياه جيد، وأرضية لإدامة حركة آليات وجنود الوحدة.
- (6) أرض تحجب وتغطي الإشارات الكهرومغناطيسية.
- (7) أرض تسمح بالمراقبة للمقتربات الأرضية والجوية ضمن منطقة التجمع.
- (8) خارج مدى نيران مدفعية العدو المتوسطة.
- (9) لا تزيد المكوث فيها على 30 دقيقة.

ب. إجراءات جماعة الأدلاء. يساعد جماعة الأدلاء سرية مقاومة الدبابات عادةً الفصائل في احتلال منطقة التجميع، وتحدد الأوامر المستديمة لسرية مقاومة الدبابات تنظيم جماعة الأدلاء الذين يتكونون عادةً من جندي أو جنديين من كل فصيل، وقد تتضمن آلية من كل فصيل ويتولى

محظور

نائب قائد السرية أو وكيل السرية قيادتهم، وتقوم جماعة الأدلاء بهذه الأعمال أثناء تحضير منطقة التجمع:


(1) القيام باستطلاع ما يلي:

- (أ) قوات العدو.
 - (ب) التلوث الكيميائي والجرثومي والإشعاعي أو النووي (في حال توفر المعدات اللازمة).
 - (ج) حالة الطرق إلى منطقة التجمع ومدى ملائمة وصلاحية المنطقة (يتم توفير تصريف المياه، المساحة والطرق الداخلية) وإذا كانت المنطقة غير ملائمة يتم التواصل مع قائد سرية مقاومة الدبابات وأخذ موافقته للبحث عن موقع جديد.
- (2) تنظيم المنطقة بناءً على توجيهات القائد، وهذا يشمل:

- (أ) تعيين وتأشير مواقع أولية مؤقتة للسرية وعناصر التزويد وقوافل الإمداد (في حال وجودها مع سرية مقاومة الدبابات) وآليات مركز القيادة.
- (ب) تحسين وتأشير المداخل والمخارج والطرق الداخلية.
- (ج) تأشير أو إزالة الموانع (ضمن قدرات الجماعة).
- (د) تأشير المواقع البديلة للآليات.

ج. إجراءات الاحتلال. بمجرد الانتهاء من تحضير منطقة التجمع، تقوم جماعة الأدلاء بانتظار وصول سرية مقاومة الدبابات:

- (1) إدامة المراقبة وتوفير الحماية للمنطقة والدفاع الدائري ضمن قدراتها.
- (2) تقود جماعة الأدلاء عناصر السرية من نقطة الانتشار إلى مواقعهم في منطقة التجمع، ويجب أن تساعد الإشارات والعلامات المعدة مسبقاً (للاحتلال النهاري والليلي) والأوامر التعبوية المستديمة قادة الآليات في إيجاد مواقعهم.
- (3) تحريك الآليات بسرعة إلى مواقعها لإخلاء الطريق للوحدات اللاحقة.



الشكل (38) منطقة تجمع سرية مقاومة الدبابات

د. الإجراءات في منطقة التجمع. يُنفذ كل فصيل فور دخوله الموقع الاحتلال السريع لموقع المعركة، ويقوم بتأسيس وإدامة الأمن مع القيام بالتنسيق مع الفصائل وقائد سرية مقاومة الدبابات، وتستطيع الفصائل بعد ذلك التحضير والحماية والاستعداد للعمليات المستقبلية بواسطة تنفيذ إجراءات المعركة وأولويات العمل بناءً على أمر عمليات قائد سرية مقاومة الدبابات، وتشمل أولويات العمل والتحضيرات ما يلي:

- (1) تأسيس وإدامة الأمن والحماية.
- (2) توضع الآليات.
- (3) توضع مراكز المراقبة.
- (4) توضع أجهزة الإنذار الكيميائية والجرثومية والإشعاعية والنووية.
- (5) تأسيس الاتصالات مع الوحدات المجاورة / تنسيق الأجنحة.
- (6) تحضير بطاقات مدى وخطط النيران.
- (7) تأسيس الاتصالات السلوكية إذا تم إعطاء التوجيهات بذلك.
- (8) تمويه الآليات.
- (9) اختيار مواقع بديلة وثنائية ونقاط تجمع للآليات.
- (10) إعداد وتطوير خطة الموانع.
- (11) تنفيذ إجراءات المعركة.

محظور

- (12) تنفيذ نشاطات الإدامة للآليات ومعدات الاتصال والأسلحة.
- (13) التأكد من حالة الأسلحة وتضبيب الموجهات واختبار الرماية وأي تحضيرات أخرى ضرورية، إن أمكن ذلك.
- (14) تنفيذ عمليات إعادة التزويد للإمداد والوقود والذخيرة.
- (15) تنفيذ التجارب والتدريب للعمليات القادمة.
- (16) الإطعام والاستراحة والنظافة الشخصية للأفراد.
- (17) تأسيس دورات المياه والصرف الصحي الميداني.

هـ. الاحتلال بالقوة. قد تقوم سرية مقاومة الدبابات في بعض الأحيان باحتلال منطقة التجمع دون إرسال جماعة الأدلاء وهذا يسمى (الاحتلال بالقوة)، وذلك لأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن موقع منطقة التجمع مهدد من قبل العدو، حيث يأمر قائد سرية مقاومة الدبابات بتنفيذ احتلال سريع لمنطقة التجمع في الموقع المخصص للسرية ويقوم بتأسيس الأمن والدفاع المحلي ويُعطي توجيهاته بالتنسيق مع الوحدات المجاورة والبدء بإجراءات المعركة ووضع أولويات العمل.

تنفيذ العمليات التعرّضية لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

7. إجراءات التنفيذ. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتعيين فصائله وقائد الفصيل بتعيين أقسامه حسب توجيهات قائد مجموعة اللواء، ويقوم بالاستفادة من التنسيق مع الوحدات المجاورة لتحديد موقعه في تنظيم / تشكيلة الهجوم حسب التوجيهات. يقوم قادة الفصائل بتحليل العدو من خلال إجراءات المعركة بتحديد مواقع التماس المحتملة التي من الممكن أن تحدث أثناء العملية، ويقومون بتنفيذ التخطيط والتجارب أثناء هذه العملية التي تساعد على إعداد وتطوير وتنقيح الأعمال الممكنة للتعامل مع أعمال العدو المحتملة وتصبح الأساس لمجال مناورة الفصيل.

أ. أشكال التماس. يحدث التماس في العمليات الدفاعية والتعرّضية عندما يواجه أحد عناصر الفصيل موقعًا يتطلب استجابة قاتلة أو غير قاتلة للعدو، وتتضمن هذه المواقع واحدًا أو أكثر من أشكال التماس التالية:

- (1) التماس المباشر مع قوات العدو (المراقبة أو النار المباشرة).
- (2) التماس غير المباشر مع قوات العدو (دلائل وجود العدو أو النيران غير المباشرة).
- (3) التماس مع أشخاص أو جماعات صديقة أو غير عدائية.
- (4) مواجهة موانع طبيعية أو اصطناعية.
- (5) الهجوم الكيميائي أو الجرثومي أو الإشعاعي أو النووي المعادي.

محظور

ب. الإجراءات عند التماس / الاشتباك. الإجراءات عند التماس هي سلسلة من الأعمال القتالية تُنفَّذ غالبًا بالتزامن وتُتخذ عند التماس مع العدو لتطوير الموقف وتتم الإجراءات بالخطوات التالية.

(1) يجب أن ينفذ الفصيل الإجراءات عند التماس / الاشتباك باستخدام إجراءات

المعركة، وتتضمن الإجراءات التالية:

(أ) الانفتاح والإبلاغ. ينفذ الفصيل عندما يواجه وحدة معادية أو مانعًا في موقع مستور أو مغطى يوفر المراقبة وميادين الرمي. يقوم الفصيل إذا كان تحت نيران العدو باستخدام النار المباشرة وغير المباشرة (إذا توفرت) لإسكات العدو واستعادة حرية المناورة. يبلغ قائد الفصيل قائد سرية مقاومة الدبابات بحصول التماس باستخدام تقرير الاشتباك الأولي، وهذا من شأنه أن ينبّه قائد السرية ويسمح له بالبدء بالإجراءات الضرورية.

(ب) تقييم وتطوير الموقف. يُقيّم قائد الفصيل حين انفتاحه الموقف ويستمر بتطويره، ويجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بالسرعة الممكنة إما بصريًا وإما على الأغلب من خلال تقارير الفصيل، ثم يقوم بتحليل المعلومات لتحديد الاعتبارات العملية الحرجة ومن ضمنها ما يلي:

(أ أ) حجم العدو.

(ب ب) موقع وتأليف ونشاط واتجاه قوات العدو.

(ج ج) تأثير الموانع والأرض.

(د د) قدرات وإمكانيات العدو (خاصة قدرات مقاومة الدروع).

(ه ه) نوايا العدو المحتملة.

(و و) كيفية كسب ميزة وأفضلية الموقع على العدو.

(ز ز) موقف القوات الصديقة (الموقع وغطاء القوة البشرية والقدرات والإمكانيات).

(ح ح) الأعمال الممكنة المحتملة للقوات الصديقة لتحقيق الهدف النهائي المحدد.

(ج) اختيار عمل ممكن. يختار قائد الفصيل بعد تطوير الموقف وتحديد أنه يمتلك المعلومات الكافية لاتخاذ القرار العمل الممكن الذي يلبي متطلبات قصد قائد سرية مقاومة الدبابات وأنه ضمن قدرات الفصيل.

(د) تنفيذ العمل الممكن الذي تم اختياره. يتحوّل الفصيل عند تنفيذ العمل الممكن الذي تم اختياره من الحركة إلى المناورة، ويستمر بعد ذلك بالمناورة للتقدم

محظور

حينما يكون في التماس ليصل إلى نقطة في ميدان المعركة ينفذ منها واجبه التعبوي، ويستطيع الفصيل استخدام عدد من الخيارات التعبوية كأعمال ممكنة وقد يُسبق أي منها (أو يُتبع) بمناورة إضافية بما ينسجم مع أمر عمليات وخطة الوحدة المسندة، وتتضمن هذه الواجبات ما يلي:

(أ أ) الهجوم بالنيران. يستخدم قائد الفصيل فيه النيران المباشرة للاشتباك مع قوة معادية، ويحاول قائد الفصيل تدمير أو إسكات أو تثبيت أو خداع ذلك العدو بدون الاقتراب منه.

(ب ب) اجتياز وعبر الموانع. هذا واجب تعبوي تستخدم سرية مقاومة الدبابات فيه جميع الوسائل المتوفرة لخرق أو تأسيس المرور من خلال دفاع أو موانع أو حقول ألغام أو تحصينات العدو، ويكون دور الفصيل هو العمل إما كجزء من قوة الإسناد وإما قوة الاختراق.

(ج ج) التجاوز / المرور من حول. يوجه فيه قائد الفصيل فصيله للمناورة من حول مانع أو موقع أو قوات معادية، وهذا يديم زخم العملية ويتجنب بشكل مباشر القتال مع قوات معادية.

(د د) التطهير. تتطلب من قائد الفصيل تدمير جميع قوات العدو والتخلص من أي مقاومة منظمة ضمن منطقة معينة (و غالباً ما يسند هذا الواجب الى عناصر المشاة).

(ه هـ) السيطرة. تطلب من قائد الفصيل إدامة تأثير مادي على منطقة محددة، ويقوم بذلك لمنع استخدامها من قبل عدو أو لإيجاد الظروف الضرورية للعمليات الصديقة الناجحة.

(و و) الاستطلاع المعاكس (المضاد). يتضمن جميع الإجراءات المتخذة من قبل قائد السرية / الفصيل لمواجهة جهود الاستطلاع والمراقبة المعادية، والاستطلاع المعاكس ليست مهمة مستقلة ولكنها مكون من مكونات عمليات الحماية.

(ز ز) فك الاشتباك / قطع التماس. يأمر قائد الفصيل فصيله بقطع التماس مع العدو للسماح بتنفيذ مهمة أخرى أو لتجنب الاشتباك الحاسم.

(ح ح) التسلل للخارج. واجب يحرك فيه قائد الفصيل ألياته من منطقة تحت سيطرة العدو بواسطة وسائل التسلل خفية أو الخداع أو المفاجأة أو السريّة.

محظور

(ط ط) المتابعة وإكمال المهمة. يتبع فيها الفصل اللاحق فصلاً أمامياً
ينفذ عملية تعرّضية ويستعد لإكمال المهمة إذا تم تثبيت أو إنهاك الفصل
الأمامي أو أصبح غير قادر على مواصلة المهمة.

(ي ي) المتابعة والإسناد. واجب تعبوي يتبع ويساند فيه أحد الفصائل
فصلاً أمامياً ينفذ عملية تعرّضية.

(ك ك) الإضعاف أو التدمير. واجب تعبوي يتضمن تدمير قوات
العدو المطوّقة أو التي تم اجتيازها، ويستخدم الفصل عادةً كجزء من
قوة أكبر، ويكون القصد هو تدمير العدو أو إجباره على الاستسلام.

(ل ل) التأمين. يتطلب منع أو تجنب وحدة أو مرفق أو موقع جغرافي
من الأضرار أو التدمير بسبب أعمال العدو.

(م م) الإسناد بالنيران. يتحرك فيه الفصل لموقع يستطيع منه
مشاغلة العدو بالنيران المباشرة في إسناد فصل مناور آخر.

(هـ) التوصية بالعمل الممكن. يبلغ قائد سرية وفصيل مقاومة الدبابات قائد
مجموعة اللواء وقادة الوحدات المجاورة فور اختياره العمل الممكن، ويمتلك قائد
مجموعة اللواء / مجموعة القتال القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على العمل
بناءً على تأثير العمل الممكن على المهمة ككل.

(2) لا يُقصد من هذه الإجراءات خلق استجابة محددة أو غير مرنة للعدو، بل على
العكس من ذلك يكون الهدف هو لتوفير إطار عمل مرتب يُمكن الفصل من الثبات
والبقاء في التماس الأولي ثم تطبق بعدها إجراءات المعركة المناسبة والأعمال الوقتية
لإكمال العملية، ويحتاج الفصل بشكل مثالي أن يحصل على (التماس البصري) مع
العدو قبل مشاهدته من قبله، حيث يستطيع عندها المبادرة بالتماس المباشر بالشروط
التي يفرضها على العدو بواسطة العمل الممكن المعين.

(3) ينفذ الفصل فور التماس مع العدو الإجراءات في التماس، ويتعامل مع الموانع
كأنها تماس مع العدو طالما يفترض أن تلك الموانع مغطاة بالنيران، ويكتسب الفصل
غالباً ميزة تعبوية على قوة العدو باستخدام سرعة الأداء والمبادرة لتنفيذ هذه الإجراءات
في التماس، ممّا يسمح له بكسب وإدامة التماس دون أن يصبح مشتبكاً بشكل حاسم،
وترتبط سرعة الأداء مباشرة باستخدام الفصل للتجارب الجيدة للأوامر المستديمة لسرية
مقاومة الدبابات وتمارين مهارة المعركة.

محظور

(4) يجب أن يفهم قادة الفصائل أن الإجراءات التي تُنفَّذ بشكل صحيح في التماس تتطلب وقتًا على مستوى الفصيل، وقد يحتاج الفصيل لتطوير الموقف بشكل تام أن ينفذ حركة جانبية واسعة واستطلاعًا بالنيران أو طلب تعديل النيران غير المباشرة، وتتطلب كل من هذه الإجراءات وقتًا للتنفيذ، ويجب أن يوازن قائد الفصيل بين الوقت المطلوب لفصيله لتنفيذ الإجراءات عند التماس مع حاجة سرية الدبابات لإدانة الزخم.

8. التحوّل. تنفذ السرية التجمع على الهدف وإعادة التنظيم لضمان أنها مستعدة لصد أي هجوم معاكس للعدو، أو تكون مستعدة لاستئناف الهجوم بأسرع وقت ممكن حسب خطة عمليات الوحدة المُسندة كما يلي.

أ. العمل على الهدف. يتكوّن العمل على الهدف من إجراءات تُتخذ لتأمين هدف والدفاع ضد هجوم معاكس للعدو، وتتخذ السرية والفصيل الإجراءات التالية:

(1) القضاء على مقاومة العدو الباقية وتقوم فِرَق القتال المجاورة بعمل ذلك فُتيل احتلال الهدف من خلال إسناد وحدات مقاومة الدبابات.

(2) تأسيس الأمن والحماية وتنسيق الإسناد المتبادل مع الوحدات المجاورة.

(3) احتلال المواقع في الأرض القابلة للدفاع كما هي مخصصة في أمر العمليات أو الأوامر المجزأة الصادرة من الوحدة المُسندة.

(4) تنفيذ الإجراءات للدفاع السريع للتحضير والاستعداد للهجمات المعاكسة المحتملة. لمزيد من المعلومات انظر الفصل الرابع.

ب. إعادة التنظيم. هي جميع الإجراءات المتخذة لإدامة فاعلية الفصيل والسرية القتالية أو إعادتها إلى أعلى مستوى من القدرة القتالية. تتضمن المسؤوليات أثناء إعادة التنظيم ما يلي:

(1) قائد سرية مقاومة الدبابات.

(أ) تقديم تقرير شامل عن موقف السرية لقائد مجموعة اللواء.

(ب) إعادة توزيع الأفراد حسب الضرورة لإدامة الجاهزية القتالية.

(ج) إعادة تأسيس الاتصالات مع العناصر التي فقدت الاتصال.

(2) نائب قائد سرية مقاومة الدبابات.

(أ) تجميع تقارير الموقف من قادة الفصائل كما هو مطلوب حسب الأوامر

المستديمة للوحدة وتسليم تقرير شامل لقائد سرية مقاومة الدبابات.

(ب) القيام بإعادة توزيع الإمدادات بطريقة متساوية ضمن السرية.

محظور

- (ج) الإشراف على إخلاء الإصابات.
- (3) قادة فصيل مقاومة الدبابات.
- (أ) رفع تقارير موحدة عن الموقف لنائب قائد سرية مقاومة الدبابات.
- (ب) إعادة توزيع القوى البشرية بما يضمن المحافظة على الجاهزية القتالية.
- (ج) إعادة تأسيس الاتصال مع العناصر التي تم فقدان الاتصال بها.
- (4) رقيب الفصيل.
- (أ) جمع تقارير الموقف من قادة الآليات كما هو مطلوب حسب الأوامر المستديمة للوحدة وتسليم تقرير شامل لقائد الفصيل أو وكيل السرية.
- (ب) القيام بإعادة توزيع الإمدادات بطريقة متساوية ضمن الفصيل.
- (ج) الإشراف على إخلاء الإصابات.
- (5) قادة الأقسام.
- (أ) جمع تقارير الموقف من قادة الآليات.
- (ب) تنفيذ الإدامة الضرورية.
- (ج) إعادة تعبئة قاذفات الصواريخ.
- (6) قادة الآليات.
- (أ) إعادة تعبئة قاذفات الصواريخ.
- (ب) نقل أفراد الطواقم الذين أصيبوا في القتال لموقع مغطى ومحمي وتوفير الإسعافات الأولية لهم.
- (ج) إرسال تقرير موقف لرقيب الفصيل يتضمن معلومات عن المصابين وحالة تزويد المعدات والذخيرة والوقود.
- (د) تنفيذ الإدامة الضرورية.
- ج. أهم إجراءات إعادة التنظيم هي:
- (1) الأمن والحماية. يجب إخراج المراقبات والدوريات لإعطاء الإنذار المبكر.
- (2) الكشف. يقوم القادة بكشف ما أمكن من الأرض استعدادًا لأية عمليات مقبلة.
- (3) تركيز الأسلحة. تركيز حاملات القوافل في أماكن تقرب دروع العدو المحتملة وفي المراكز المناسبة حسب الضرورة، حتى يتم اختيار مخابئ بالخلف بعد زوال خطر الهجوم المعاكس للعدو، أو التحوّل لواجب آخر.
- (4) خطة النار. وتشمل هنا تسجيل الأهداف وكذلك تحضير بطاقات المدى في حال أعطيت السرية منطقة مسؤولية محددة.

محظور

(5) التقارير. ترسل الوحدة إلى قياداتها الأعلى منها مباشرة تقارير مختلفة تبين مواقعها الجديدة وحالتها الإدارية لتساعد القادة في خططهم لعمليات لاحقة.

(6) الخسائر. تعويض خسائر القوى البشرية بأسرع ما يمكن أو عمل ترتيبات جديدة وإسناد الواجبات لأشخاص من نفس المرتبات ليعملوا بدل القادة الصغار والأمار الذين قُتلوا أو جُرحوا أو أصيبوا.

(7) الإخلاء. يجب إخلاء الخسائر وأسرى الحرب والمعدات المعطلة حسب خطة الإسناد الطبي والفني الموضوع.

(8) سد النقص. يجب أن يسد النقص من الذخيرة والمؤن والوقود بقدر ما يسمح الموقف بذلك.

(9) السيطرة. يجري التأكد من تحسين الاتصالات اللاسلكية ويستعيد القائد سيطرته من جديد استعدادًا لأية عملية مقبلة.

د. عمل قائد سرية مقاومة الدبابات. إنه لمن الضروري أن يصل قائد السرية إلى الهدف بأسرع ما يمكن بعد احتلاله، وعليه القيام بالكشف السريع واتخاذ قراره (ويعدل) حسب الضرورة على (أمر التعرض الصادر بخصوص إعادة التنظيم) الآتي:

- (1) خطة نيران أسلحة مقاومة الدبابات لصد الهجوم المعاكس.
- (2) تسجيل نيران المدفعية والهاونات الدفاعية وواجبات النار الدفاعية و(هدف الحماية النهائي) في حال خصص للسرية قاطع دفاعي.
- (3) توضيح المواقع (يجب أن تنسق بأسرع ما يمكن لكي يبدأ الحفر مبكرًا).
- (4) تعيين موقع قيادة السرية والحد الأمامي لمنطقة المعركة.
- (5) الاستعداد لوضع الخطة الدفاعية في حال التحول للدفاع الثابت.

هـ. عمل آليات مقاومة الدبابات. ستكون واجبات القواذف الفورية أثناء إعادة التنظيم هي إبطال مفعول مراكز العدو الواقعة وراء الهدف والتي قد تتدخل لتساعد في هجوم معاكس بتقديم المدافع المضادة للدبابات للأمام حتى تتمكن من القيام بهذا الواجب، ومن أجل تنفيذ ذلك يتوجب إعادة تنظيم بسرعة. إن العوامل المؤثرة في استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في هذه المرحلة هـ:

- (1) اختيار أفضل المواقع لتعطيل العدو بواسطة النيران.
- (2) إخفاء القواذف عن النظر والنار المعادية.
- (3) تغطية الممرات المحتملة لدبابات العدو.
- (4) الحماية الجانبية.

محظور

(5) أن تكون بعيدة إلى حدٍّ ما عن مواقع الدبابات حتى لا تجذب نظر العدو، لكون الدبابات هدفًا يجتذب نظر العدو.

الفصل السادس

**سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات
الاستقرار وإسناد السلطات المدنية**

محظور

الفصل السادس

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

عام

1. تُشارك سرية مقاومة الدبابات وفصائلها في عمليات الطيف الكامل التي تشمل العمليات الدفاعية والتعريضية وعمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية كجزء من مجموعة اللواء، وتتطلب مثل هذه العمليات تخطيطاً وتدريباً بالغ الأهمية لتنفيذها بنجاح، وقد يُطلب من سرية أو فصيل الدبابات تنفيذ مهام ليست جزءاً من واجباتها القتالية الاعتيادية التي تتطلب التحلي بالانضباط والمرونة من قبل الأفراد والقادة.

عمليات الاستقرار لسرية وفصيل مقاومة الدبابات

2. عمليات الاستقرار. نشاطات متكاملة يتم تنفيذها خارج الدولة للمحافظة على أو إعادة بناء بيئة آمنة، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية وتقديم الإغاثة الإنسانية. تشمل هذه النشاطات على توفير الموارد أو المشاركة الفعلية للقوات المسلحة ووزارات الدولة المعنية، والقوات المسلحة والمؤسسات الحكومية الأجنبية، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدولة المضيفة وشخصيات المجتمع المحلي فيها.

3. أهداف عمليات الاستقرار. تُعد عمليات الاستقرار جزءاً من عمليات الطيف الكامل، ويتم تنفيذها عادةً بالارتباط مع العمليات التعريضية أو الدفاعية خارج الدولة، وقد تكون هذه العملية ضمن عمليات قتالية أخرى. ولضمان نجاح هذه العملية يجب توفير بيئة آمنة، ومن أهداف عمليات الاستقرار ما يلي:

أ. منع النزاعات.

ب. تأمين المناطق (المهمة، الحيوية وغيرها).

ج. تلبية متطلبات السكان الأساسية أو الحيوية.

د. إسناد السلطات المدنية للدولة المضيفة.

4. التدرج باستخدام القوة. هو الأسلوب الذي تستخدمه القوات لتحديد الرد المناسب على الأفعال المُزعزعة للأمن في عمليات الاستقرار، وهذا يتطلب تدريباً وانضباطاً عالي المستوى. ومعنى التدرج أو القصد من التدرج باستخدام القوة هو استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق الغاية المطلوبة مع مراعاة عدم تعرض القوة للخطر، وفي حالة عدم كفاية القوة المستخدمة يتم اللجوء إلى مرحلة أخرى

محظور

تستخدم فيها قوة أشد وأكبر بما يتناسب مع قواعد الاشتباك. هذا التدرج يجب ألا يُعرض حياة الأفراد للخطر، وفي نفس الوقت يزودهم بالمرونة الكافية للتعامل مع الموقف. تبرز أهمية التدرج في استخدام القوة في عمليات الاستقرار تحديداً للظروف الخاصة ببيئة العمليات، حيث تشاهد العمليات وسط المدنيين، وأي استخدام خاطئ سيؤدي إلى تأليب السكان على القوات المقاتلة، كما تنبع أهمية ذلك من أن في هذه البيئة من الصعب تحديد العدو من الصديق. إن تجنب الآثار الجانبية لاستخدام القوة سيكون هدفاً أساسياً يُوضع في الاعتبار أثناء إدارة العمليات.

5. استخدام القوة. يجب أن تكون سرية وفصيل مقاومة الدبابات حذرة ومنضبطة عند استخدام القوة. يؤدي استخدام القوة التي لا حاجة لها وغير القانونية إلى إضعاف مصداقية ودرجة قبول السكان لدور القوات المسلحة، وقد ينعكس ذلك بالسلب على موقف الدولة في الخارج.

أ. التحضير لاستخدام القوة. يجب على القادة اتخاذ عدة خطوات لتدريب أفرادهم ليكونوا مستعدين لاستخدام القوة في كل موقف قد يتعرضون له. يجب إيجاز جميع القوات وإطلاعها على مستجدات الموقف بشكل دوري فيما يتعلق بالأمور التالية:

- (1) التهديدات المحتملة الحالية.
- (2) كيفية التعامل مع المواقف الطارئة.
- (3) زمن الإنذار للتعامل مع الأحداث المختلفة.
- (4) قواعد الاشتباك والمتغيرات عليها.

ب. قد يستخدم قائد السرية / الفصيل القوة في مواقف تتطلب الدفاع عن النفس. تختلف جميع عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، وكدليل عام قد تستخدم سرية / فصيل مقاومة الدبابات القوة المميّنة في الحالات التالية للدفاع عن النفس:

- (1) عندما تكون سلامة فرد أو جزء من القوة مُعرّضة للخطر.
- (2) عند محاولة تجريد أي من أفراد القوة من سلاحه بالقوة.
- (3) عند محاولة اختطاف أي من أفراد القوة.
- (4) عند فشل ردع التهديد من خلال استخدام القوة الأقل حدة.

6. اعتبارات قواعد الاشتباك. إن قواعد الاشتباك هي توجيهات تبين الظروف والتحديدات التي يمكن استخدام القوة بموجبها، وهي تعكس متطلبات قوانين الحرب، والاهتمامات العملياتية، والاعتبارات السياسية عندما تتغير حالة البيئة العملياتية من السلم إلى النزاع ثم السلم. يجب شرح قواعد الاشتباك والتدريب عليها حتى أدنى المستويات، ويجب أن تكون مفهومة بشكل كامل من قبل كل أفراد القوة، كما

محظور


يجب على القادة أن يفترضوا أن العدو الذي يواجهونه يفهم قواعد الاشتباك أيضًا. سيحاول العدو استخدام فهمه لقواعد الاشتباك لمصلحته وضد مصلحة القوات الصديقة. تعتبر توجيهات القيادة الفاعلة، بالإضافة إلى الفهم المفصل لقواعد الاشتباك من الأمور بالغة الأهمية في جميع العمليات.

7. أنواع قواعد الاشتباك. في سياق القانون الدولي الإنساني يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من قواعد الاشتباك، وذلك على النحو التالي:

- أ. التوجيهات العليا. يكون هذا النوع من قواعد الاشتباك على شكل توجيهات عليا تصدر من القيادة السياسية والقيادة العسكرية لقادة القوات والقادة الرئيسيين للتصرف على أساسها عند حدوث مواقف معينة أو بشأن مسائل محددة. الملحق "أ" للفصل الثالث يبين قواعد الاشتباك.
- ب. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار ضباط الصف، تصدر لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجيه العام. الملحق "ج" للفصل الثالث يبين بطاقة الجيب.

8. واجبات سرية وفصيل مقاومة الدبابات. تتصف عمليات الاستقرار بالتعقيد وكثرة المتطلبات، لذا يجب أن يكون لدى سرية مقاومة الدبابات في تلك العمليات مهارات عالية ابتداء من التفاوض ولغاية تأسيس مواقع مراقبة ونقاط تفتيش، ويجب على قائد السرية أن يكون مدربًا ومؤهلًا لتدريب قادة الفصائل لتنفيذ واجباتهم في عمليات الاستقرار وتنفيذها بكفاءة عالية وبأساليب مختلفة حسب ما يتطلبه الموقف. تكون المشاة ضرورية لإسناد سرية مقاومة الدبابات عند القيام بهذه الواجبات.

- أ. نقاط التفتيش. من المهام الرئيسية التي تنفذها سرية مقاومة الدبابات بشكل منفرد أو كجزء من قوة أكبر في عمليات الاستقرار نقاط تفتيش الآليات، أو مراكز السيطرة على حركة المرور. انظر الشكل رقم (39).



الشكل (39) مثال على نقطة تفتيش مدبرة

(1) القص من نقاط التفتيش. تقوم سرية مقاومة الدبابات بتأسيس نقاط التفتيش بشكل

منفرد أو كجزء من قوة أكبر للأسباب التالية:

- (أ) معرفة وتحديد مقاتلي العدو والتحفظ على الأسلحة غير القانونية.
- (ب) تشتيت حركة العدو.
- (ج) منع الحركة غير القانونية.
- (د) السيطرة على حركة الدخول إلى منطقة معينة أو الحركة على طريق محدد.
- (هـ) إظهار القوة.
- (و) منع تهريب الممنوعات.
- (ز) ممارسة إجراءات على الأرض لتطبيق اتفاقيات سلام أو هدنة أو فصل بين أطراف متصارعة / متنازعة.

(2) إيجابيات نقاط التفتيش. توفر نقاط التفتيش، بغض النظر عن مستوى النزاع،

المزايا التالية:

محظور

- (أ) تعمل كترهيب من خلال استعراض القوة.
- (ب) تطوير وتحسين الإلمام بالموقف من خلال جمع المعلومات.
- (ج) تعيد حالة الاطمئنان إلى السكان.
- (د) تعمل على الحصول على المبادرة لفترات محدودة.
- (هـ) تساعد في المحافظة على يقظة القوات الصديقة.
- (و) تُفقد العدو توازنه.
- (3) سلبيات نقاط التفتيش. لنقاط التفتيش السلبيات التالية:
- (أ) تشكّل نمطاً يعطي العدو المحتمل الفرصة لجمع معلومات حول الأساليب والإجراءات التي تستخدمها القوات الصديقة.
- (ب) قد تكون هدفاً جاذباً للهجوم إذا لم يلتزم الأفراد بقواعد الانضباط، أو إذا كانوا متهاونين.
- (ج) تولّد تدمراً أو سخطاً لدى السكان المحليين.
- (د) إشغال عدد كبير من القوة ممّا يقلل من حجم القوات التي يمكن توفيرها لواجبات أخرى ذات أهمية.
- (هـ) تزيد احتمال التعرّض للهجوم المباشر بسبب مواقعها الثابتة.
- ب. حواجز الطرق. هو حاجز أو مانع يُستخدم لقفل أو تحديد حركة المركبات المعادية على امتداد طريق ما، وهي عبارة عن مجموعة من الوسائل المبتكرة والمعدة مسبقاً للتقليل من سرعة الآليات أو الأشخاص وتوزيع حركة المرور والسير في اتجاهات معينة. تستخدم سرية مقاومة الدبابات بشكل منفرد أو كجزء من قوة أكبر هذه الحواجز للحد من حركة الآليات على طريق ما، أو لمنع الدخول إلى مناطق أو طرق محددة، وقد تكون مدبرة أو سريعة، مع فارق رئيس وهو مدى التخطيط والتحضير من قبل القوة التي قامت بتأسيسها، ويلاحظ عند إنشاء الحواجز الآتي:
- (1) توضع على مسافة وفي موقع مناسب يوفر التأمين في نقطة التفتيش.
 - (2) يجب أن تكون تحت حماية باقي أسلحة عناصر نقطة التفتيش.
 - (3) توفير الأسلحة المناسبة للتعامل مع الآليات والأفراد التي قد تشكل تهديداً مثل (الرشاشات، القناصة، وسائل أخرى غير قاتلة مثل مولدات الصوت وفي بعض المواقف قد تستخدم قنابل صوتية وقنابل مسيلة للدموع والرصاص المطاطي) إذا اقتضى الأمر.

محظور

جـ. الدورية الثابتة.

(1) عبارة عن دورية تحتل موقعًا لها في مكان محدد أو منطقة محددة، ليس لها حرية المناورة دون إذن لأداء واجب معين. واجبها مشابه للدوريات الأخرى وقد تشمل دورية استطلاع أو دورية قتال أو تجمع بين تلك الواجبات مع واجبات ثانوية قد تكلف بها مثل معالجة الاختناقات المرورية والإشراف على توزيع المواد أو المساعدات أو السيطرة على أعمال سلب ونهب للمحال التجارية بمسك وتنظيم العبور على الجسور وترتيب الدخول إلى المستشفيات ومحطات التزود بالوقود والماء.

(2) هي دوريات مسلحة ووسيلة رئيسة يتمكن من خلالها قائد القوة من جمع المعلومات عن منطقة عملياته. تقوم الدورية الثابتة بالتخطيط والتحضير للعمليات القتالية في جميع الأوقات، وتستخدم الدوريات الثابتة للأسباب التالية:

- (أ) تأكيد وقف إطلاق النار المتفق عليه أو الإشراف عليه.
 - (ب) الحصول على المعلومات.
 - (ج) إظهار وجود قوات عمليات الاستقرار (استعراض القوة).
 - (د) زرع الاطمئنان لدى المجتمع المحلي.
 - (هـ) تفتيش المواقع التي أُخليت من المقاتلين أو المواقع الخالية منهم.
 - (و) حراسة وتأمين السكان المحليين في المناطق غير الآمنة.
- (3) تخرج الدوريات الثابتة في توقيعات محددة وقد لا تستمر في نفس الموقع بشكل دوري وتوكل إليها مهمة جمع المعلومات والتنصت وتكون أقرب إلى القوات من نقطة المراقبة، وقد لا تكون الأبنية العالية مكانًا مناسبًا لها.

د. كيفية تحقيق الإسناد المتبادل بين المشاة ومقاومة الدبابات. يجري التدريب على كيفية الاتصال وتبادل المعلومات والإسناد وتأمين الحماية مع آلية المشاة بواسطة الأجهزة اللاسلكية والإشارات الميدانية، ويكون الإسناد المتبادل من خلال طريقة حماية الدورية الثابتة من أي أعمال شغب أو اعتداء من قبل العامة، بحيث تستطيع ناقلة المشاة تقديم ساتر دخان أو طلقات تحذيرية لتأمين تراجع الآلية إلى موقع آخر أو سحب آلية الدورية من منطقة الفوضى إن تطلب الأمر، وهذا كله يجري بالتدريب على كل المعاضل المتوقعة أثناء تأدية الدورية لمهامها.

هـ. حركة الدورية الثابتة في الشوارع والأزقة. تتطلب حركة الدورية الثابتة من وإلى مهامها الحذر الشديد من تكرار نفس الطريق والتوقيات وموقع التواجد اليومي، وعند التنقل بالشوارع يجب الإلمام بالمناطق المغلقة التي لا تسمح بالمناورة والمناطق المواتية، والمحايدة ومناطق الشغب

محظور

وتجنب استدراج المدنيين للدورية إلى الأزقة التي تحد من حرية الحركة واستخدام الأسلحة والحد من الحركة إلى أي مكان دون الإبلاغ للمستوى الأعلى. عند التجوال في المدينة يجب أن يكون هناك أكثر من آلية في الشارع وعدم السماح للمدنيين وآلياتهم وسياراتهم بأن يكونوا حاجزاً بينك وبين الآلية الأخرى، ويتم ذلك بوسائل التنبيه أو اللوحات الإرشادية التي توضع خلف الآليات التي يذكر فيها المسافة التي تترك بينك وبينه كمسافة أمان أو أية وسائل تحذيرية مبتكرة. عند التنقل والحركة في المناطق والضواحي المفتوحة تكون الحركة بمسافات أكبر ومعرفة الضواحي ودرجة الولاء وخصوصية المنطقة من جميع النواحي، والانتشار مطلوب وتأمين كل مخارج ومداخل هذه الضواحي يجعل المهام أكثر سيطرة. تجنب التجمعات بالآليات. قد يصحب عملياتك إسناد جوي بالمروحيات للمساعدة في عملية المراقبة والرصد أو استخدام الطائرات المسييرة U.A.V، عليك تمييز صديقك من عدوك واعلم أن هناك من يتربص بك ليقوم بتصوير مخالفات وأعمال منافية لاتفاقية جنيف أو أي أعمال اعتداء على حقوق الإنسان لاستخدامها ضدك في المحافل الإعلامية والقانونية.

و. نقاط المراقبة. تنشأ بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً وتزود بقدرة على توفير المعلومات بصورة مستمرة في جميع الظروف، وقد تعطى مهمة التحول إلى نقطة متحركة كما توضع أسلحة المـ / د في أماكن أكثر تحصيناً وصموداً أمام العدو وتتخذ نقاط المراقبة من الهياكل المرتفعة والأبنية العالية مقراً لها.

ز. التفتيشات. تنفذ سرية مقاومة الدبابات بشكل منفرد أو كجزء من قوة أكبر التفتيشات لتحقيق السيطرة وفرض القانون ضمن منطقة عملية الاستقرار. وتعتبر جانباً مهماً للسيطرة على السكان والموارد، حيث تكون الحاجة للقيام بعمليات التفتيش أو تطبيق إجراءاتها مطلباً مستمراً. تركز التفتيشات على السكان أو المواد أو المباني. وقد تشمل فرق التفتيشات عادةً عناصر من قوات وزارة الداخلية، وقوات الشرطة، وسلطات الأجهزة المحلية وربما الدولة المضيفة وضباط الارتباط أو قوات حماية من السلطات المحلية المختصة والشرطة العسكرية وفرق الاستجواب والترجمة وفرق التخلص والتفتيش عن المتفجرات وقوات حماية من الدولة المضيفة وتوفير العنصر النسائي، ويجب مراعاة عادات وتقاليد السكان المحليين، خصوصاً عند تفتيش المنازل والمباني الأخرى مثل دور العبادة / المستشفيات.

(1) تفتيش المنازل. يهدف تفتيش المنازل إلى إيجاد المواد الممنوعة التي يجب السيطرة عليها، وللبحث عن أي مشتبه لتحديد قوات التهديد أو المتعاطفين معها. يجب

محظور

أن يراعي الأفراد احترام عادات وتقاليد السكان، كما يجب أن يبذل فريق التفتيش أقصى جهوده لترك المنزل الذي قام بتفتيشه كما كان عليه.

(أ) قد يقوم فريق التفتيش أيضًا بجمع المعلومات باستخدام الكاميرات أو أجهزة تسجيل الفيديو لبيان حالة المنزل قبل وبعد تفتيشه.

(ب) يقوم فريق التفتيش بتوثيق كل ما يتعلق بالمواد الحساسة أو المعدات التي وجدت في المنزل قبل جمعها.

(2) تفتيش الذكور. قد يكون أي شخص ضمن قطاع سرية مقاومة الدبابات التي تقوم بتفتيشها متمرّدًا أو متعاطفًا. يجب أن تكون سرية مقاومة الدبابات حذرةً عند تفتيش أيٍّ من الذكور في المنطقة مع التحلي باللباقة عند التفتيش تجنبًا لاستفزاز المشتبه به، لذلك يجب أن يقوم أحد أعضاء فريق التفتيش بتغطية من يقوم بالتفتيش الفعلي.

(3) تفتيش الإناث. تتعامل سرية مقاومة الدبابات بعناية أكبر عند تفتيش الإناث. فقد يستخدم العدو العنصر النسائي في تنفيذ العمليات. قد تُلجأ بالقوة عناصر نسائية لتفتيش الإناث، وإذا لم يتوفر العنصر النسائي بالسرية يتم استخدام نساء من السكان المحليين. إذا اضطر الأفراد الذكور لتفتيش النساء، فيجب على فريق التفتيش اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنب أي فهم خاطئ من قبلهن.

(4) تفتيش الآليات. يستخدم قائد سرية مقاومة الدبابات الأفراد لتفتيش الآليات للكشف عن الهجمات بعبوات التفجير المبتكرة / المصنعة محليًا في منطقة السرية. تستخدم سرية مقاومة الدبابات معدات تفتيش كأجهزة الكشف والمرايا وأجهزة كشف المتفجرات والمواد المخدرة، والمعدات الضرورية لتفتيش الآليات. قبل البدء بعملية التفتيش يطلب قائد فريق التفتيش من سائق الآلية فتح جميع الأبواب والصناديق. تستغرق عملية التفتيش الشاملة للآلية وقتًا طويلًا، لذا يجب وضع تأثيرها على السكان في الاعتبار، وهذا يتطلب تأسيس منطقة مستقلة للتفتيش لتجنب التأخير غير الضروري.

ح. عمليات التطويق والبحث. تنفذ سرية مقاومة الدبابات بشكل منفرد أو كجزء من قوة أكبر عمليات التطويق والبحث لعزل منطقة الهدف وتفتيش المباني المشكوك فيها للقبض على المتمردين والممنوعات المحتملة أو تدميرها. قد تكون سرية مقاومة الدبابات جزءًا من قوة طوق (طوق خارجي أو داخلي) أو جزءًا من قوة التفتيش.

(1) القيام بعملية التفتيش. تنفذ سرية مقاومة الدبابات التفتيش للتضييق على الأفراد المستهدفين (الخارجين عن القانون) لإلقاء القبض عليهم أو إجبارهم على مغادرة

محظور

المنطقة، ولكن ليس بدرجة تفوق باقي السكان إلى التعاون مع المستهدفين. تعتبر عملية التفتيش الموسعة في المناطق المبنية عملية شرطة مدنية وعسكرية موحدة على مستوى مجموعة القتال وأعلى، وتتطلب تخطيطاً مفصلاً وتنسيقاً، وإجراء تجارب. وفي البلدان والمدن الكبيرة قد يكون لدى الشرطة المحلية خرائط مفصلة تُبين الأحجام النسبية للمباني ومواقعها.

(2) السيطرة على السكان المحليين. يجب على سرية مقاومة الدبابات المعنية بتنفيذ عملية التفتيش للمناطق المدنية السيطرة على السكان المدنيين ضمن منطقة التفتيش. تستخدم سرية مقاومة الدبابات الأساليب التالية للقيام بذلك:

- (أ) اتخاذ موقع مركزي. العمل على تجميع سكان المنطقة في موقع مركزي إذا ظهر بأنهم عدائيون. يوفر هذا الأسلوب أفضل سيطرة، ويسيطر التفتيش الشامل، ويحرم (الخارجين عن القانون) من فرصة إخفاء الدليل.
- (ب) تقييد السكان للبقاء في منازلهم (حظر التجول). يعمل تقييد السكان للبقاء في منازلهم على منع حركة المدنيين، ويسمح لهم بالبقاء في منازلهم، ولا يشجع عمليات السلب والنهب، ومن سلبيات هذا الأسلوب أنه يجعل من السيطرة عليهم أمراً صعباً، كما يتيح للسكان الفرصة لإخفاء الأدلة داخل منازلهم.
- (ج) التعامل مع أرباب الأسر. تعتبر السيطرة على رب كل أسرة الأسلوب الأفضل للسيطرة على السكان أثناء القيام بعملية التفتيش، حيث يُطلب منه أن يقف أمام منزله ويستدعي جميع من في المنزل إلى موقع مركزي، وهذا يمكنه من رؤية عـدم قيام أي من أعضاء فريق التفتيش بسرقة أو إتلاف أي من مقتنيات المنزل أثناء تفتيشه، كما قد يقوم بفتح جميع أبواب وأقسام المنزل لتسهيل عملية التفتيش.

ط. تطهير الطرق. يُعدّ تطهير الطرق من عمليات قابلية الحركة التي تنفذها الهندسة عادةً، ويعتمد حجم وتأليف القوة المكلّفة بفتح الطريق وتأمينه على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، الوقت المتوفر، الإسناد المتوفر والاعتبارات المدنية). قد يقوم فصيل المشاة الملحق بالسرية أو فصيل دبابات كجزء من سرية مقاومة الدبابات بالمساعدة في تلك العملية ويوفر لها الحماية، حيث يوفر تطهير الطرق ما يلي:

- (1) تطهير طريق للدخول الأولي لمجموعة القتال / سرية مقاومة الدبابات إلى منطقة العمليات.

محظور

(2) تطهير الطريق أمام القافلة المخطط لها للتأكد من عدم قيام المتمردين بوضع موانع جديدة بعد آخر عملية تطهير للطريق.

(3) تأمين الطريق ليتم استخدامه كطريق إمداد رئيس.

(4) تشبه اعتبارات التخطيط لفتح وتأمين الطريق اعتبارات حراسة القوافل.

(5) يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بدراسة الطريق وإعداد خطط طارئة تحسباً للاحتمالات مواقع الكمائن أو مواقع يحتمل أن تكون ملغمة.

ي. مساعدة قوات الأمن المحلية. قد تقوم سرية مقاومة الدبابات بدور قوة الحماية في بعض عمليات الاستقرار، وقد تعمل سرية مقاومة الدبابات على إيجاد واستخدام وإدامة قوات أمن محلية لمساندة السلطة المحلية، وقد تشترك سرية مقاومة الدبابات أو أحد فصائلها بشكل مستقل أو كجزء من قوة أكبر في عمليات مساعدة قوات الأمن المحلية. تشمل بعض أوجه مساعدة السرية أو أحد فصائلها قوات الأمن المحلية ما يلي:

(1) تدريب القوات العسكرية، والشرطة، والمؤسسات شبه العسكرية الأخرى.

(2) التدريب الذي يشمل القتال التقليدي، أو مقاومة التهديدات الداخلية.

ك. قوة الاحتياط أو الرد السريع.

(1) قوة الرد السريع. تعتبر قوة الرد السريع تشكيل / وحدة مخصصة لمتطلبات الاستجابة السريعة التي تحدث في منطقة عمليات محددة. وعلى العكس من الوحدة المخصصة كاحتياط، لا تشارك قوة الرد السريع في إسناد مهمة معينة ولكنها تكون جاهزة عند الطلب للاستجابة لحالات طارئة مختلفة ضمن منطقة العمليات. تكون السرية مجهزة جيداً للقيام بدور قوة الرد السريع، وتمتلك آليات تسمح لها بالتحرك بسرعة، وتوفر لها حماية كبيرة، وقيادة وسيطرة.

(2) قوة الاحتياط. إن عمليات قوة الاحتياط في بيئة الاستقرار مشابهة لعملياتها في العمليات التعبوية الأخرى، وهي تمكّن قائد سرية مقاومة الدبابات من التخطيط لحالات طارئة متنوعة بناءً على مهمة مجموعة القتال. قد تلعب سرية مقاومة الدبابات المخصصة كاحتياط دوراً مهماً في أي مهمة أو نشاط استقرار تقريباً، ويجب أن تكون قوة الاحتياط مستعدة في كل الأوقات لتنفيذ عملياتها ضمن حدود الوقت الذي تحدده مجموعة اللواء، وتستطيع مجموعة اللواء أيضاً تغيير حجم قوة الاحتياط وتشكيلها بما يناسب المهمة.

محظور

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية

11. سرية مقاومة الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية. تنفذ سرايا مقاومة الدبابات عمليات إسناد السلطات المدنية للمحافظة على الأرواح، وتقليل المعاناة الإنسانية، وإعادة النظام للسكان، وإعادة السيطرة للأجهزة الحكومية المحلية. قد توفر سرايا مقاومة الدبابات المدعمة بالمشاة وأحياناً منفردة القوى البشرية، والقدرات، والخدمات الأساسية، لمساعدة الأجهزة الحكومية بإدارة المواقف التي تتجاوز سيطرتها. وسواءً كان الموقف ناتجاً من كارثة طبيعية أو اصطناعية، فإن سرية مقاومة الدبابات وكجزء من قوة أكبر توفر القوى البشرية المنضبطة والقوة الضرورية للتغلب على الظروف المصاحبة للكارثة التي لا تستطيع الأجهزة المحلية السيطرة عليها.

أ. حالات إسناد السلطات المدنية. حالات إسناد السلطات المدنية تشمل:

- (1) الاستجابة للكوارث.
 - (2) حوادث أسلحة الدمار الشامل.
 - (3) فرض القانون المحلي.
 - (4) الأحداث ذات الأهمية الوطنية.
- ب. أساسيات إسناد السلطات المدنية. سواء كانت الكارثة ناتجة من فيضانات، أو عواصف، أو هزات أرضية، أو شغب، أو انتشار مرض من الأمراض، أو أزمة إنسانية أخرى، فإن سرايا مقاومة الدبابات تمتلك القوى البشرية وقابلية الحركة للعمل في الظروف الصعبة، إذ لديها القدرة على التنظيم والتخطيط والاتصال ونشر القوة النظامية المدربة للعمل في الظروف القاسية، ومن الواجبات الرئيسة التي تساهم فيها سرية مقاومة الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية ما يلي:

- (1) مساعدة أكبر عدد من السكان.
- (2) التنسيق مع الأجهزة الأخرى.
- (3) نقل المسؤولية للأجهزة المدنية بسرعة قدر الإمكان بعد تنفيذ المهمة.
- (4) إبلاغ قائد مجموعة القتال عن الموقف.

ج. المراحل العملية لإسناد السلطات المدنية.

- (1) مرحلة التحضير. تتم مرحلة التحضير قبل تكليف مجموعة اللواء لسرية مقاومة الدبابات في عمليات إسناد السلطات المدنية. يتأكد قائد سرية مقاومة الدبابات أثناء مرحلة التحضير من أن الآليات والمعدات والأفراد مستعدين للانفتاح، ويقوم القائد بعمل

محظور

تجارب محتملة ووضع اعتبارات الانفتاح في إسناد السلطات المدنية. تنتهي مرحلة التحضير عندما تنفتح سرية الدبابات من المعسكر الرئيس إلى منطقة العمليات.

(2) مرحلة الاستجابة (التنفيذ). تبدأ هذه المرحلة عندما تغادر سرية مقاومة الدبابات المعسكر الرئيس وتنفتح في منطقة العمليات، وتشمل هذه المرحلة كافة الأعمال التي يتم القيام بها لمساندة السلطات المدنية، وتنتهي عندما تسمح الظروف في منطقة العمليات بنقل المسؤولية للسلطات المدنية.

(3) مرحلة إكمال المهمة والعودة. تبدأ هذه المرحلة بعد نجاح وإكمال انتقال السلطة للأجهزة المدنية وعودة سرية مقاومة الدبابات إلى معسكرها الرئيس. تنتهي هذه المرحلة حال عودة كافة آليات ومعدات وأفراد سرية مقاومة الدبابات إلى المعسكر الرئيس، وتمتد هذه المرحلة حتى تقوم سرية مقاومة الدبابات بإعادة كافة الآليات والمعدات بشكل كامل إلى حالتها السابقة ما قبل الانفتاح سواء بالتصليح أو التبديل.

د. سرية مقاومة الدبابات في إسناد الاستجابة للكوارث المحلية. ينقسم دور سرية مقاومة الدبابات في الاستجابة لأحداث الكوارث الطبيعية أو الاصطناعية إلى ثلاث مراحل رئيسية هي:

(1) مرحلة التحضير للكوارث. تشمل مرحلة تحضير سرية مقاومة الدبابات للاستجابة للكوارث والاستعداد للمواقف المتوقعة التي يمكن أن تتطور أثناء الطوارئ. تشمل واجبات سرية مقاومة الدبابات لإسناد عمليات إسناد السلطات المدنية ما يلي:

(أ) التفتيش على المعدات والتجهيزات الخاصة بالأفراد للتأكد من جاهزيتها.
(ب) تحديث أرقام الهواتف، وأسماء القيادات المدنية المهمة، والخرائط التي تبين شبكات الطرق الجديدة، ومشاريع البناء الكبرى.

(ج) تطوير خطط الاستجابة التي تركز على تجميع سرية مقاومة الدبابات وتحمل المعدات والأفراد والحركة إلى مناطق الكوارث المتوقعة.

(د) دراسة البيئة الصحية في منطقة انفتاح سرية الدبابات.

(هـ) اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية قبل الانفتاح.

(2) مرحلة الاستجابة للكارثة.

(أ) لدى سرايا مقاومة الدبابات قدرات متعددة تجعلها ذات قيمة لإسناد الاستجابة للكوارث، وإحدى هذه القدرات هي تنفيذ الحركة في التضاريس الصعبة للغاية، وبعد انتهاء الكارثة غالباً ما تعتمد قدرة توفير الإغاثة للضحايا على إمكانية قابلية حركة الآليات عبر المناطق المدمرة والأنقاض والفيضانات.

محظور

يستطيع الأفراد من خلال استخدامهم الآليات العسكرية إيصال الإمدادات، والمساعدة في إخلاء السكان المحليين ونقلهم من منطقة الكارثة.

(ب) يعمل قادة سرايا مقاومة الدبابات في المناطق المخصصة لهم من مجموعة اللواء.

(ج) ينسق قادة سرايا الدبابات عند انفتاح وحداتهم مع الأجهزة الحكومية والقيادات المدنية للقيام بجهود الإغاثة وتحسينها كما يلي:

(أ أ) يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بفتح جماعة مقدمة مع مجموعة اللواء لتحديد أماكن مناطق التجمع ومناطق الإيواء وتحديد المناطق التي تحتاج إلى جهود إغاثة فورية، وتنسق جماعة المقدمة وصول سرية مقاومة الدبابات إلى قاعدة الإسناد.

(ب ب) تنفتح سرية مقاومة الدبابات في منطقة العمليات بما يكفي من مواد الإدامة لإدامة العملية لمدة 72 ساعة.

(ج ج) ينفذ قائد سرية مقاومة الدبابات استطلاع المنطقة، وينسق مع السلطات المحلية ويقوم بتحديد المناطق التي تحتاج إلى مساعدة وإسناد عاجل، ويقوم بإبلاغ قائد مجموعة اللواء عن تطورات الموقف الحالي.

(3) مرحلة الانتهاء من الاستجابة للكارثة. عندما يصبح وضع الكارثة مستقرًا وتستطيع السلطات المدنية السيطرة على الموقف، يقوم قادة سرايا مقاومة الدبابات من خلال قائد مجموعة اللواء بتنسيق نقل المسؤولية للسلطة المدنية، وتنتهي عملية تسليم السلطة عندما تغادر سرايا مقاومة الدبابات منطقة العمليات وتعود إلى المعسكر الرئيس.

هـ. دور سرية مقاومة الدبابات في إسناد الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (أسلحة الدمار الشامل). هناك تحديدات على سرايا مقاومة الدبابات عندما تستجيب لحوادث أسلحة الدمار الشامل. يكون العمل في البيئة الملوثة بالعوامل الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية خطيرًا جدًا ليس فقط على السكان المحليين في المنطقة، وإنما أيضًا على الأفراد الذين يقومون بالإغاثة في الكارثة. يجب أن يكون أفراد سرية مقاومة الدبابات مؤهلين في استخدام معدات الوقاية الفردية وإجراءات العمل بالمناطق الملوثة، ويؤدي إلى إيجاد تحديات قيادية لكافة القادة على اختلاف مستوياتهم.

(1) الكوارث الكيميائية. تصنف الأسلحة الكيميائية من خلال تأثيراتها على الجهاز

العصبي والأعضاء الحيوية الأخرى للإنسان. يمتلك الأفراد في سرايا الدبابات قدرات

محظور

حماية تتجاوز تلك الموجودة لدى الشرطة المحلية والمؤسسات المدنية، ومع ذلك يتطلب العمل بالقرب من المواد الكيميائية القاتلة تدريباً خاصاً واستخدام معدات حماية. تتطلب معدات وأجهزة التطهير تدريباً متخصصاً من وحدات وعناصر الدفاع الكيميائي. تقوم بالتنظيم، والتدريب، والتجهيز للاستجابة لحوادث أسلحة الدمار الشامل بإسناد من سرايا مقاومة الدبابات العاملة في البيئة الملوثة. قد ينتج عن الحادث الكيميائي الحاجة إلى العمل لفترات طويلة من قبل سرية مقاومة الدبابات للنقل والحماية وتطهير الأفراد.

(2) الكوارث البيولوجية. تشكل الأسلحة البيولوجية التهديد الأكبر. يمتلك الأفراد في سرية مقاومة الدبابات ملابس ومعدات وقاية تسمح لهم بإسناد مؤسسات الدولة لاحتواء هذا النوع من التهديد.

(3) الكوارث النووية والإشعاعية. تؤدي حوادث الأسلحة النووية إلى إصابات تتجاوز الآلاف، بالإضافة إلى التدمير الهائل والتلوث الواسع. تُمكن قدرات الوقاية أفراد سرية مقاومة الدبابات من إسناد الأجهزة الحكومية لاحتواء تأثيرات هذا النوع من الهجوم. ومع قيام الدولة بإعداد الخطط لبناء منشآت الطاقة النووية، يجب أن يكون لدى سرية مقاومة الدبابات الكفاءة للعمل في البيئة الملوثة الناتجة من المواد المشعة.

(4) اعتبارات الاستجابة للحوادث المحلية. تحدد مجموعة اللواء مساهمة سرايا مقاومة الدبابات في الاستجابة للحوادث المحلية، بناءً على مجال ومدى الحادث والمـــوارد المطلوبة لإعادة الموقف إلى السيطرة المدنية. يخصص قادة سرايا مقاومة الدبابات قوة حماية للمنشآت الحيوية.

(5) تنفيذ العمليات في المناطق الملوثة. تؤدي المناطق الملوثة إلى مخاطر عند الحركة بالقرب من مكان الحادث، لذلك تقوم سرايا مقاومة الدبابات بالتحرك إلى المناطق الملوثة، والتخطيط لاستقبال المعدات المناسبة للعمل في المنطقة وتوفير سرايا مقاومة الدبابات الحماية حول المنطقة الملوثة للسيطرة على الحركة وتقييد حركة السكان والآليات الملوثة.

(6) منع انتشار الأمراض الوبائية. تساند سرايا مقاومة الدبابات جهود الدولة للمحافظة على الأرواح، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وإبطاء انتشار العدوى. تركز الإجراءات العسكرية قبل وأثناء الانتشار الرئيس للوباء على ثلاثة جوانب هي التخطيط والتحضير للانتشار الممكن، والمحافظة على الجاهزية القتالية، وإسناد السلطات المدنية.

محظور

و. دور سرايا مقاومة الدبابات في إسناد مؤسسات فرض القانون. يوجه قائد مجموعة اللواء - بناءً على تعليمات القيادة الأعلى - سرايا مقاومة الدبابات لإسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) عندما تحتاج هذه المؤسسات إلى قوى بشرية للتعامل مع الموقف، والمساعدة في عمليات الإدامة والتدريب. تقع المسؤولية الأساسية في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على القانون والنظام في المجتمعات المدنية على عاتق مؤسسات وأجهزة فرض وتطبيق القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) في الدولة. تأخذ حقوق المواطنين الأسبقية عند القيام بفرض القانون المحلي في عمليات السلطات المدنية. يجب على سرايا مقاومة الدبابات المساندة لعمليات فرض القانون أن تكون على معرفة جيدة بالتهديدات، وأن تكون مستعدة للعمل وفقاً لقواعد الاشتباك مع اعتبار ما يلي:

- (1) إسناد مؤسسات فرض القانون عند إعلان الأحكام العرفية. تخوّل هذه الأحكام والقوانين القوات العسكرية القيام بسلطات الشرطة، والمحافظة على النظام واستعادته، وضمان استمرار الخدمات الحكومية الأساسية. يجب على قادة سرايا مقاومة الدبابات الذين يعملون ضمن قواعد الاشتباك الصادرة ضمن التسلسل القيادي للسيطرة على الوظائف المدنية كما تم إصدار الأوامر بها من قبل القيادة الأعلى، ويجب عليهم استخدام الحد الأدنى من القوة الضرورية لتسهيل السيطرة على السكان.
- (2) إسناد مهام مؤسسات فرض القانون المدني. تشمل المهام المحتملة لسرية مقاومة الدبابات عند إصدار التوجيهات لإسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) التي تحتاج إلى تعزيز ما يلي:

- (أ) إسناد مؤسسات فرض القانون المحلية. تساند سرايا مقاومة الدبابات مؤسسات فرض القانون المحلية في جهودها للمحافظة على النظام، وحماية السكان، وتأمين وحماية البنية التحتية المهمة، ويتم هذا المستوى من الإسناد عندما تطلب مؤسسات فرض القانون المحلية المساعدة.
- (ب) إسناد حرس الحدود. تقوم سرايا مقاومة الدبابات بتوفير الإسناد لحرس الحدود، ومثال على ذلك: (السيناريو الذي يمكن أن يضع سرية مقاومة الدبابات في إسناد مناطق عبور الهجرة الهائلة للسكان الذين يحاولون الهرب من الأوضاع الصعبة في المناطق المجاورة). يقدم أفراد سرايا مقاومة الدبابات المساعدة لأمن الحدود من خلال تشغيل أنظمة المراقبة، وإقامة الأسيجة وحواجز

محظور

الآليات، والسيطرة على حركة اللاجئين، وإدامة السيطرة على مناطق انتظار اللاجئين.

(ج) إسناد البنية التحتية المهمة. توفر سرايا مقاومة الدبابات الإسناد لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من خلال تحسين وزيادة الحماية حول المنشآت الحيوية، وتستخدم الآليات المقاتلة / الدبابات في سيناريو العمليات الدفاعية لحماية هذه المنشآت ومنع الدخول والوصول إليها.

(د) إسناد مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) أثناء الاضطرابات المدنية. عندما تتجاهل أعداد كبيرة من الناس القانون من خلال التصرفات الغوغائية والشغب، تصبح الشرطة غير قادرة على حماية الأرواح والممتلكات، وتحدث الاضطرابات المدنية ضمن ثلاث فرضيات عامة هي: الحوادث العنيفة المدمرة غير العدائية، الحوادث العنيفة المدمرة العدائية، حوادث الاحتجاج غير العنيفة وغير المدمرة. يساعد استخدام تلك الفرضيات قائد سرية مقاومة الدبابات على تحديد متطلبات المهمة، حيث يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات باستخدام أساليب السيطرة على الحشد والذخيرة غير القاتلة للسيطرة على التصرفات الغوغائية.

(3) اعتبارات إسناد مؤسسات فرض القانون المحلية (وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية).

(أ) تدريب سرية مقاومة الدبابات على عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية. تتطلب مهام الاضطرابات المدنية تدريب سرايا مقاومة الدبابات قبل استخدامها على أساليب السيطرة على الجماهير، وهذا يتطلب عادةً التنسيق مع الشرطة العسكرية وقوات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية) المُدرّبين لضمان أن تكون المعايير التدريبية بين كافة الفئات الثلاث متناسقة. يتطلب الاستخدام الفاعل للدروع والهراوات والأدوات غير القاتلة تدريبات بشكل مستمر، ويجب أن يتضمن التدريب كافة الإجراءات الممكنة في سيناريو السيطرة على الجماهير، والتركيز على إجراءات المعالجة والإخلاء، والاعتقال، وحركة المواطنين، ويعتبر استخدام الأنظمة غير القاتلة المصرح بها حاسماً للسيطرة المناسبة على السكان المحليين. تحتاج سرايا مقاومة الدبابات لإسناد المشاة بهذه المهام.

محظور

(ب) استخدام القوة أثناء عمليات إسناد فرض القانون المحلي. يستلم قائد سرية مقاومة الدبابات قواعد الاشتباك المحددة لكل موقف، ويقوم بتوفير تعليمات مفصلة لفصائل مقاومة الدبابات. يعمل الأفراد بموجب تحديدات وقيود مشددة في استخدام القوة القاتلة وغير القاتلة.

(أ) تعليمات استخدام القوة القاتلة. قد يستخدم أفراد سرايا مقاومة الدبابات القوة القاتلة فقط عندما تفشل كافة الوسائل الأقل حدة، ويتخذ قادة سرايا الدبابات احتياطات إضافية فيما يتعلق بقرار استخدام القوة القاتلة وفقاً لقواعد الاشتباك.

(ب ب) تعليمات القوة غير القاتلة والأدوات غير القاتلة. توفر الأدوات غير القاتلة وسائل بديلة لاستخدام القوة دون التسبب بإصابات خطيرة للأفراد والمدنيين أثناء التعامل مع التهديد.

(ج) إجراءات الحماية لعمليات إسناد فرض القانون. تستلم سرايا مقاومة الدبابات المخصصة لحماية البنية التحتية الحيوية، أو المخصصة لإنجاز مهمة السيطرة على الشغب (المعدات، والأسلحة، وتعليمات استخدام القوة). تكون سرية مقاومة الدبابات في دور مساند لزيادة قدرات مؤسسات فرض القانون (أجهزة وزارة الداخلية).

(أ) المعدات الوقائية. تمكّن معدات الوقاية المتنوعة الأفراد من تنفيذ عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية، كما أنها تزودهم بحماية إضافية للأجزاء الحيوية من الجسم، وتوفر حماية جيدة من الإصابات التي تنتج من قذف الأجسام الصلبة مثل الحجارة، والطوب. تشمل معدات الوقاية دروع الحماية لكامل الجسد وأقنعة الوجه، وواقيات الساقين، وغيرها من معدات حماية الأفراد من نيران الأسلحة الخفيفة.

(ب ب) الأسلحة والذخيرة القاتلة. يوجه قائد سرية مقاومة الدبابات الأفراد لحمل الأسلحة المعبأة بالذخيرة القاتلة أثناء عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية، بناءً على الموقف والتوجيه المحدد من قائد مجموعة اللواء وفقاً لقواعد الاشتباك.

محظور

(جـ) الأسلحة والذخيرة غير القاتلة. يوجه قائد سرية مقاومة الدبابات الأفراد بحمل الأسلحة والذخيرة غير القاتلة أثناء عمليات السيطرة على الاضطرابات المدنية بناءً على الموقف والتوجيه المحدد من قائد مجموعة اللواء، وتستخدم عمليات السيطرة على الشغب والحشود الأجهزة غير القاتلة لتجنب الإصابات الخطيرة بين السكان، ويتدرب الأفراد على استخدام الأسلحة غير القاتلة. قد يؤدي استخدام الأسلحة والذخيرة غير القاتلة بطريقة غير صحيحة إلى إصابات بليغة وحتى قاتلة، ولذلك يجب أن تكون تعليمات استخدامها واضحة ومفهومة للأفراد، ويجب على قادة سرايا مقاومة الدبابات أن يتأكدوا ألا يقوم الأفراد بخلط الذخيرة القاتلة مع الذخيرة غير القاتلة.

(د) آليات السيطرة على الشغب. يخول قائد مجموعة اللواء بناءً على موافقة قائد قوة الواجب المشتركة قادة مجموعات القتال لتوجيه أفرادهم لاستخدام آليات خاصة للسيطرة على الشغب أثناء عمليات الاضطرابات المدنية. تستخدم مجموعات القتال هذه الآليات الخاصة للسيطرة على الشغب وعمليات الاضطرابات المدنية. توفر هذه الآليات الخاصة حماية إضافية من المواد الصلبة التي يتم قذفها ومن نيران الأسلحة الخفيفة، وتمثل آليات المدافع المائية إجراءات سيطرة غير قاتلة (إذا ألحقت مع سرايا مقاومة الدبابات).

12. دور الوحدات الراجلة والآلية. يستخدم قائد سرية مقاومة الدبابات الآليات المقاتلة في مهام إسناد السلطات المدنية بناءً على الموقف وتوجيه قائد مجموعة اللواء، ويعتمد استخدام سرية مقاومة الدبابات على المهمة ومستوى الحماية المطلوب للأفراد، وتهديد التصرفات الغوغائية والاستخدام المحتمل للقنابل والمتفجرات على جوانب الطرق.

أ. يؤدي وجود الآليات المقاتلة المدرعة ودبابات القتال الرئيسة إلى خلق صورة ذهنية قوية جداً بالنسبة للمواطنين الملتزمين بالقانون وكذلك بالنسبة للحشود المتمردة. يجب على قائد سرية مقاومة الدبابات موازنة استخدام هذه الآليات بحيث يضمن التأثير المعنوي السلبي لدى المجموعات الخارجة عن القانون. يجب أن يضع قائد سرية مقاومة الدبابات في الاعتبار إيجابيات وسلبيات استخدام الآليات المقاتلة في إنجاز عمليات إسناد السلطات المدنية.

محظور

(1) الإيجابيات.

- (أ) زيادة الحماية ضد نيران الرشاشات المتوسطة.
- (ب) توفير الحماية ضد استخدام القنابل والمتفجرات المبتكرة على جوانب الطرق.
- (ج) إظهار عرض القوة بشكل قوي لطمأنة السكان المحليين.
- (د) إظهار عزم الدولة على الحد من التصرفات غير القانونية.
- (هـ) السماح للآليات العسكرية بنقل الأفراد العسكريين والمدنيين.
- (و) استغلال المناظير الليلية والحرارية للمراقبة أثناء الليل.
- (ز) توفير الحماية من التعرض للمناطق الملوثة.

(2) السلبات.

- (أ) تُبعد الأفراد عن الاختلاط مع السكان المحليين.
 - (ب) يزيد وجود الآليات المقاتلة من مستوى التوترات الموجودة.
 - (ج) تكون قابلية حركة الآليات في مناطق الدمار محدودة.
 - (د) يستغل أعداء الدولة استخدام الآليات المقاتلة كعرض للقوة في أن الدولة ظالمة وغير مهتمة بالسكان.
- ب. يمتلك قائد سرية مقاومة الدبابات ثلاث فرضيات عامة لاستخدام الآليات المقاتلة في سرية مقاومة الدبابات، ويقوم بتحديد المساهمة التي قد توفرها الآليات المقاتلة للمهمة، ويتم تعديل الفرضيات الثلاث بناءً على الموقف والنتيجة المطلوبة كما يلي:

(1) تكون العمليات المحمولة كلياً إلى منطقة العمليات مناسبة في الظروف التالية:

- (أ) عندما تكون فرضية التهديد العالي موجودة.
- (ب) عندما يكون الحد الأدنى من الاختلاط مع السكان المحليين متوقعاً ومطلوباً.

(ج) عندما تكون الأولوية سرعة الحركة من وإلى منطقة العمليات.

(د) عندما يجب تقليل التعرض للعوامل الكيميائية والإشعاعات.

(2) تكون فصائل مقاومة الدبابات الراجلة المتنوعة بالآليات المقاتلة مناسبة في

الظروف التالية:

(أ) عندما يكون التهديد البيئي منخفضاً والخطر على الأفراد قليلاً.

(ب) عندما لا تكون سرعة الحركة أولوية لنجاح العمليات.

محظور

- (ج) عندما تقوم الآليات المقاتلة اللاحقة بالإسناد القريب ويوفر وجودها إسنادًا في حال وجود مواقف تهديد معادية ضد الأفراد.
- (د) عندما يكون الاختلاط مطلوبًا بين السكان وقادة سرية مقاومة الدبابات الذي يتجولون بين السكان مشيًا على الأقدام.
- (3) تكون فصائل مقاومة الدبابات الراجلة مع الآليات المقاتلة في منطقة التجمع أو خارج النظر مناسبة في الظروف التالية:
- (أ) عندما لا يكون هناك تهديد ويكون السكان مؤيدين لوجود سرية مقاومة الدبابات.
- (ب) عندما تبقى الآليات المقاتلة في منطقة التجمع ومتوفرة للاستجابة للتغيرات في الموقف.
- (ج) عندما يكون أفراد فصائل مقاومة الدبابات متوفرين لتعزيز فصائل المشاة في إنجاز عمليات الإغاثة من الكوارث أو أي واجبات أخرى تتطلب قوى بشرية بغض النظر عن المهارة العسكرية.

13. التطوير والبحث. يوفر التطويق (الإطباق على العدو من جميع الجهات) الإطار لنجاح جهد البحث. تمتلك سرايا مقاومة الدبابات القوى البشرية الكافية لمنع هروب الأفراد المطلوب تفنيشهم، ولكن قد يتعين على مجموعة اللواء توفير تعزيزات. يقوم قائد مجموعة اللواء عادةً بإسناد مهمة التطويق والبحث إلى سرية مقاومة الدبابات، ومع ذلك فإن عليه تشكيل وتوفير الموارد لسرية مقاومة الدبابات من أجل تحقيق المهمة. يجب على الوحدات المرؤوسة تقسيم المناطق المبنية إلى قطاعات بحث وتعيين جماعة بحث لكل قطاع.

أ. تنظيم عمليات البحث والتطوير.

(1) تتألف قوة البحث والتطوير مما يلي: عنصر الحماية، وعنصر البحث، وعنصر الاحتياط.

(2) يقوم عنصر الحماية بتطوير المنطقة، بينما يقوم عنصر البحث بالتفنيش، ويقوم الاحتياط بمساعدة عنصر الحماية أو عنصر البحث، حسب الطلب.

ب. تقوم مجموعة اللواء بتوفير الإسناد التالي لسرايا مقاومة الدبابات التي تنفذ مهام البحث والتطوير:

(1) وحدات الاستطلاع.

محظور

- (2) وحدات كشف الألغام.
- (3) فرق الاستجواب والترجمة و فرق التفجير.
- (4) ضباط الارتباط وقوات حماية من السلطات المدنية أو ضباط ارتباط وقوات حماية من السلطات المحلية المختصة مثل (قوات وزارة الداخلية، قوات الشرطة، سلطات الأجهزة المحلية وربما الدولة المضيفة للمساعدة في التعامل مع الدولة المضيفة).
- (5) قوات حماية من الدولة المضيفة.
- (6) الشرطة العسكرية.
- (7) يتطلب التحقيق مع الأفراد المعتقلين توجيهًا من مجموعة اللواء. قد تتطلب المعدات التي ضُبطت مع الأفراد مثل الهواتف النقالة والحواسيب والمعدات الإلكترونية الأخرى أو الوثائق إثباتات. يجب على مجموعة القتال عمل اللازم حيال جمع وتحويل المواد المضبوطة بسرعة إلى مجموعة اللواء لإجراء اللازم.

14. ترتيبات إكمال المهمة.

- أ. إن إحدى الإجراءات الأولية حال الدخول في عمليات إسناد السلطات المدنية هي تحديد الهدف النهائي واستراتيجية الخروج لسرية مقاومة الدبابات. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتنسيق تلك الترتيبات بشكل مباشر مع قائد مجموعة اللواء والسلطات المحلية. ويكون قصد سرية مقاومة الدبابات هو إعادة السيطرة للسلطات المحلية، ولكن يجب الموافقة على المعايير (معايير إكمال المهمة) بين السلطات المحلية وقائد مجموعة اللواء.
- ب. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتحديد إنجاز مهمة إسناد السلطات المدنية بناءً على الاعتبارات التالية:

- (1) مقدرة الحكومة المحلية على إيجاد الموارد والأعمال التجارية لتوفير كميات كافية من الطعام والمياه والضرورات للسكان المحليين.
 - (2) توفر الموارد اللازمة والملائمة لفرض القانون وتأمين السلامة للسكان.
 - (3) خدمات حكومية كافية وبنية تحتية تم إعادة بنائها لخدمة السكان.
 - (4) مهارات ومعدات وقوى بشرية وموارد أخرى كافية ومتوفرة لإعادة بناء المجتمع.
- ج. يكون تسليم المسؤولية من قبل سرية مقاومة الدبابات إلى السلطة المحلية أو للسكان المواطنين بمثابة دليل نجاح سرية مقاومة الدبابات في تنفيذ المهمة. وهذا من شأنه أن يحسن

محظور

حياة السكان ويسجل التقدم الذي تم القيام به في عمليات إسناد السلطات المدنية. وحال إنجاز سرية مقاومة الدبابات لكافة الواجبات الموافق عليها في أمر عمليات إسناد السلطات المدنية الأولى، يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بالتحضير للعودة بالأمر للمعسكر الرئيس.

- (1) يتم عمل جدول زمني لعودة كافة الأفراد والأسلحة والمعدات.
- (2) خطة الاستقبال في المعسكر الرئيس حيث يتم عد (إحصاء) الأسلحة والآليات والمعدات.
- (3) خطة الاستعادة (العودة) في المعسكر الرئيس التي تبيّن إعادة كافة الآليات والأسلحة والمعدات إلى حالتها العملية والوظيفية بشكل كامل.

الفصل السابع
سرية وفصيل مقاومة الدبابات
في البيئات الخاصة

محظور

الفصل السابع

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في البيئات الخاصة

سرية وفصيل مقاومة الدبابات في عمليات الدفاع عن الساحل

1. يُولي القادة في عمليات الدفاع عن الساحل اهتمامًا كبيرًا عند التخطيط لخوض معركة دفاعية ناجحة. ممّا لا شك فيه أن المعارك الحديثة ستكون معركة مختلف أنواع الأسلحة، ومن هذه الأسلحة الدبابات وناقلات الجند المدرعة وغيرها، لذلك يجب التخطيط لتدمير القطع البحرية كسفن السطح والزوارق وسفن الإبرار قبل أن تصل إلى مواقعنا الدفاعية أو السواحل المُدافع عنها، ولن يتم هذا إلا إذا تم تنسيق الدفاع المضاد للدروع (خطة الـ م/د).

2. مبادئ الاستخدام. تُراعى المبادئ التالية عند استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في الدفاع عن الساحل:

أ. العمق. إذا وُضعت جميع مواقع الرمي على خط واحد وتم اختراق هذا الخط بواسطة العدو ستكون دباباته قادرة على مواصلة تقدمها دون إعاقة، بينما الاحتلال في العمق يجعل العدو يتعرّض لأكثر من خط ممّا يبطئ من تقدمه أو ربما يوقف تقدمه نهائيًا. كذلك، يجب أن تكون أسلحة الـ م/د أكثر بُعْدًا للخلف من المواقع الرئيسية الأمامية من (500 - 700) ولبعضها الآخر من (700 - 1500) متر حتى لا يتم اكتشافها من الوهلة الأولى وللحفاظ على حرية المناورة بهذه الأسلحة واعتبار أدنى مدى رمي.

ب. الإسناد المتبادل. يجب أن يتم الاحتلال ليس بأقل من مستوى قسم لتغطية نفس منطقة التقتيل، بحيث إنه يمكن لكل طاقم أن يغطي منطقة التقتيل للطاقم الآخر بالإضافة إلى منطقة التقتيل الخاصة به، وقائد فصيل مقاومة الدبابات مسؤول عن تنسيق الإسناد المتبادل على مستوى الفصيل.

ج. الدفاع الدائري. يجب أن تكون أسلحة الـ م/د قادرة على تغطية تهديد معدات وآليات القتال وسفن الإبرار المعادية من أي اتجاه.

د. الستر الجانبي. يدرك الكل ما ينتج من وميض وغبار عند إطلاق الصواريخ ممّا يتسبب بكشف المواقع من مسافة بعيدة دون شك، لذلك يجب التفكير بموقع يحجب الغبار والوميض ويوفر الغطاء الذي تحتاجه أسلحة مقاومة الدبابات في العمل، كذلك يوفر ميزة إصابة آليات الدروع المعادية من الجنب، ويقدم للرامي هدفًا أكبر، لذلك على القادة أن يدركوا أن احتلال أسلحة مقاومة الدبابات للمواقع الجانبية قد يعني أن يكون اتجاه مواجهته مخالفًا لباقي الوحدة المسندة.

هـ. الحماية المحلية. يجب توفير الحماية المحلية لأسلحة مقاومة الدبابات من قبل الأطقم نفسها وبمساعدة أفراد المشاة والوحدة المسندة.

محظور

و. مناطق التقتيل. يجب تحديد مناطق التقتيل مع مراعاة اختيار موقع رمي صحيح، لذلك يجب أن تكون منطقة التقتيل مناسبة وتوفر وحدات الـ م/د لرمية جميع المناطق المحتملة لوجود سفن الإبرار والدبابات والآليات المدرعة التي تحاول تأسيس رأس الشاطئ وضمن تحديدات المدى لأسلحة الـ م/د.

ز. التنسيق. يجب التنسيق بين فصائل / أقسام أسلحة مقاومة الدبابات المختلفة والأسلحة الأخرى للخروج بخطة أسلحة مقاومة الدبابات المنسقة.

ح. التخفية والتستر. يجب إعطاء هذا المبدأ قدرًا من الأهمية، بحيث إنه لو تحقق هذا المبدأ سيجعل من موقعك موقعًا مثاليًا يمكنك منه تحقيق المفاجأة على العدو والبقاء في العمل وتدمير آلات ومعدات الإبرار المعادية دون أن تتعرض للتدمير. تذكر دائمًا أن أي سلاح يتم اكتشافه سيتم العمل على تدميره بعد اكتشافه.

ط. مواقع رئيسية وثنائية وبديلة. وتكون هذه المواقع تخدم خطة القائد التعبوي.

3. الاستخدام في مراحل المعركة الدفاعية. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات مع قوات الاستطلاع في الجزر المنعزلة.

أ. الواجب.

- (1) السيطرة على طرق اقتراب العدو ومناطق الإبرار المحتملة.
- (2) مشاغلة سفن ومعدات إبرار العدو وآلياته البرمائية لتدميرها وإجبارها على الانفتاح المبكر.

(3) المراقبة والحصول على المعلومات.

ب. الإسناد. قد تلحق أسلحة مقاومة الدبابات مع قوات الاستطلاع لتوفير الإسناد لسرايا الاستطلاع.

ج. أسلوب الإلحاق والتجميع. بشكل عام، يتم الاحتفاظ بسرية مقاومة الدبابات مجمعة تحت سيطرة قائد مجموعة اللواء، ويتم التخطيط لها في قيادة مجموعة اللواء لدفعها إلى المواقع الأكثر تهديدًا ولا يُفضل أن يتم فصل الفصائل لإلحاقها بمجاميع القتال إلا إذا كانت تعمل في اتجاهات مستقلة أو طبيعة وبيئة العمليات ومتغيرات المهمة فرضت ذلك.

د. متغيرات المهمة هي التي تؤثر على تقديم الإسناد من أسلحة مقاومة الدبابات لقوات الحماية.

محظور

4. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المواقع الدفاعية الرئيسية والنقاط الحصينة.

أ. المواقع.

- (1) يجب أن يكون التوضيع بالعمق.
- (2) توفير الإسناد المتبادل بين المواقع.
- (3) تنسيق نيران مع الأسلحة الأخرى المضادة للدروع.
- (4) توفر ميادين رمي جيدة لاستغلال أقصى مدى لهذا السلاح.

ب. الحركة من خلال المواقع.

- (1) توفير طرق مستورة تساعد على التخفية أثناء الحركة إلى المواقع.
- (2) يتم إبقاء أقسام أسلحة مقاومة الدبابات في المخابئ لتجنب القصف التمهيدي، ومن ثم الحركة إلى مواقع الرمي حين تدعو الحاجة لاستخدامها.
- (3) إذا زاد ضغط العدو يجب المناورة بأسلحة الـ م/ د بين مواقع الرمي وخطوط الـ م/ د لتقديم الإسناد للقوات الأمامية وقوات الهجوم المعاكس.

ج. الواجب.

- (1) تقديم نيران الإسناد للسرايا الأمامية.
- (2) يمكن لأقسام أسلحة مقاومة الدبابات تغيير المواقع حسب الخطة ومتطلبات الموقف.

5. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في الاحتياط.

أ. يُفضّل الاحتفاظ بجزء من فصيل من أسلحة مقاومة الدبابات في الاحتياط لإعطاء القائد المرونة لرد الفعل على العدو.

ب. القدرة على تعزيز نيران أسلحة الـ م/ د في الوحدات الأمامية.

ج. توفر المرونة للقائد للمناورة والحركة لقوات الهجوم المعاكس.

هـ. يجب تركيز توضيع جميع أسلحة مقاومة الدبابات بما يخدم قائد وحدة المناورة (خطة الـ م/ د).

محظور

استخدام سرية وفصيل مقاومة الدبابات في المناطق الجبلية

6. تحديدات المناطق الجبلية.

- أ. صعوبة الحركة للآليات في المناطق الجبلية.
- ب. محدودية ميادين الرمي بسبب القمم والمرتفعات، مما يؤثر على استخدام أسلحة مقاومة الدبابات على المديات البعيدة أو أقصى مدى لها.
- ج. صعوبات التزويد خاصة فيما يتعلق بالذخيرة، خصوصاً في المناطق التي تحد من حركة الآليات.
- د. صعوبة الاتصالات اللاسلكية.
- هـ. صعوبة التخفية والتستر للآليات كبيرة الحجم، وبذلك تصبح هدفاً واضحاً لنيران العدو. وتعتبر التخفية والتستر على المنحدرات الجبلية أقل صعوبة منها عند القمم.
- و. قلة الأهداف المناسبة **لأسلحة** مقاومة الدبابات مثل الآليات المدرعة والدبابات.
- ز. وزن السلاح والذخيرة والمعدات الخاصة به تشكل صعوبات إضافية للطاقم أثناء حملها والحركة في المناطق الجبلية.
- ح. تأثير المنحدرات العمودية صعوداً وهبوطاً على دقة الرماية.
- ط. تأثيرات الطقس السلبية، خصوصاً الضباب والرياح على الحركة والرماية.
- ي. غالباً ما تحد طبيعة الأرض الجبلية من تشكيلات الحركة التعبوية، وتحصرها في تشكيلات الرتل أو الخط المنفرد الذي يقتصر حصرياً على الطرق المحسنة أو الممرات.

اعتبارات الاستخدام

7. تحد المناطق الجبلية والمنحدرات العميقة من قابلية الحركة ومديات الاشتباك لأسلحة مقاومة الدبابات.
8. تؤثر ميل المنحدرات والغطاء النباتي على الحركة وتتغير التشكيلات والسرعات لأسلحة مقاومة الدبابات كما يلي:
 - أ. تجبر التلال ذات الأشجار عادةً الآليات المدرعة على الحركة خلال الممرات التي تكون حركتها محددة باتجاهات معينة بسبب الأشجار، ولا تسمح هذه التحديدات بالتوضيع الجيد لأسلحة مقاومة الدبابات، وتؤثر هذه الطبيعة وتحد من حركة الآليات ومناورتها.

محظور

ب. تحد الأرض الوعرة وقلة الطرق والاشتباك والمناورة غالباً من استخدام أقصى مدى مؤثر لأسلحة مقاومة الدبابات.

9. يمكن استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المناطق الجبلية كما يلي:

- أ. في الكمائن المضادة للدروع بعيدة المدى.
- ب. رماية الكهوف والأنفاق.
- ج. الرماية من أعلى المنحدرات على الآليات المدرعة المعادية الموجودة في الأسفل.
- د. حماية أجنحة الوحدات المدافعة أو المهاجمة.
- هـ. رماية الأهداف التي تكون بين الصخور.
- و. رماية تحصينات العدو.

10. اختيار الأرض. يعتبر اختيار الأرض المناسبة للتوزيع أمراً مهماً للفاعلية والقدرة على البقاء

لأسلحة مقاومة الدبابات، حيث تستطيع أسلحة الـ م/ د الموضوعة جيداً الاشتباك مع العدو على أقصى مدى مؤثر، بينما تجعل من الصعب على العدو تحديد موقعها بسهولة أو صب نار الإسكات عليها كما يلي:

أ. الاختيار للمدبات البعيدة. يختار قادة الفصائل / الأقسام أسلحة مقاومة الدبابات مواقعه للنيران بعيدة المدى بناءً على خطة الـ م/ د المستوى الأعلى، ويجب أن يكون الموقع مجهزاً في منطقة مرتفعة قليلاً في الأرض، وبذلك تستطيع الرماية للأمام من فوق أي قوات صديقة لأقصى مدى مؤثر.

ب. اختيار الموقع لتعزيز القدرة على البقاء. يختار قادة الفصائل / الأقسام أسلحة مقاومة الدبابات مواقعه واضعاً في أذهانهم مبدأ القدرة على البقاء كما يلي:

- (1) اختيار المواقع التي توفر الحماية الجيدة والتي تكون عادةً خلف أرض مرتفعة.
- (2) اختيار المرتفعات الأقل من القمم التي توفر ارتفاعاً أعلى من طبيعة الأرض من حوله مع تجنب المناطق المرتفعة حتى لا يظهر موقعه على خط الأفق ويكون مكشوقاً لقوات العدو، كما أن العدو عادةً ما يوجه نيران مدفعيته على مثل هذه الأراضي لإسكات أي أسلحة طويلة المدى موجودة هناك.
- (3) اختيار المواقع التي تكون بعيدة (500 - 1500) متر من الحد الأمامي لمنطقة المعركة وخلف فرق القتال المجاورة الصديقة، وهذا يوفر له الحماية.
- (4) يتم تحديد واختيار مواقع قتالية متعاقبة محضرة ومجهزة على خطوط قتالية.

محظور

استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المناطق المبنية

11. نقاط القوة في أسلحة مقاومة الدبابات. تمتلك أسلحة مقاومة الدبابات في المناطق المبنية نقاط القوة التالية:

- أ. يمكن للمناظير الحرارية تحديد وكشف نشاطات العدو في الظلام.
- ب. توفر النيران المباشرة الدقيقة والتأثيرات التدميرية إسنادًا متميزًا للمشاة في المناطق المبنية.
- ج. قد تستخدم وحدات الم/د كدوريات آلية في المناطق المبنية، مما يساعد في تعزيز القوات الصديقة وردع العدو.
- د. يمكن لنيران أسلحة مقاومة الدبابات أن تساهم في تعزيز الأمن والحماية لقوافل التزويد.

12. تحديدات أسلحة مقاومة الدبابات في المناطق المبنية.

- أ. يمكن أن تتأثر أقسام أسلحة مقاومة الدبابات بالدخان أو الغبار في المناطق المبنية.
- ب. تكون آليات أسلحة مقاومة الدبابات واهنة وضعيفة أمام رشاشات العدو، وأسلحة مقاومة الدبابات الخفيفة والمتوسطة في حالة عزلها، أو عدم إسنادها من قبل المشاة.
- ج. لا يمكن للرامي الموجود في آلية أسلحة مقاومة الدبابات تحديد الأهداف المعادية بسهولة في المناطق المبنية بشكل عشوائي وغير منتظم.
- د. يمكن للعبوات الناسفة المبتكرة، والشوارع والأزقة الضيقة، وكميات الركاب الكبيرة أن تحد من حركة آليات أسلحة مقاومة الدبابات.
- هـ. يمكن لنيران أسلحة مقاومة الدبابات أن تتسبب بأضرار جانبية غير مرغوب فيها، ويمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية.

13. استخدام آليات أسلحة مقاومة الدبابات. تمتلك وحدات أسلحة مقاومة الدبابات قابلية الحركة وقوة النيران التي تساعد في كسب زمام المبادرة من العدو وإسناد القوات الصديقة. تعتبر أسلحة مقاومة الدبابات ذات فاعلية عالية في حال تم تجميعها وحشد نيرانها في ميدان المعركة، إلا أن العمليات القتالية في المناطق المبنية عادةً ما يتم تنفيذها وفق مفهوم قيادة المهمة، كما أن الطرق وممرات الحركة تعتبر محدودة للآليات بشكل عام، مما يتطلب في بعض المواقف استخدام عدد قليل من آليات أسلحة مقاومة الدبابات في مناطق واسعة بدلاً من تركيزها في منطقة محددة. إن القرار المتعلق بكيفية انفتاح آليات أسلحة مقاومة الدبابات في منطقة العمليات يجب أن يُتخذ بعد دراسة دقيقة لمتغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض، الوقت المتوفر، القوات المتوفرة، والاعتبارات المدنية) والعمليات المستقبلية (اللاحقة).

محظور

أ. الاستخدام. يمكن لوححدات أسلحة مقاومة الدبابات إسناد المشاة في المناطق المبنية من خلال ما يلي:

- (1) عزل الأهداف باستخدام النيران المباشرة لمنع العدو من الانسحاب وتعزيز قواته أو شنّ هجوم معاكس.
- (2) إسناد المشاة في الدخول إلى المباني عندما تحد نيران العدو والأنقاض أو الموانع من حركتهم.
- (3) المساعدة في تأمين أجزاء من الهدف من خلال تغطية طرق اقتراب الدروع والمشاة الآلية.
- (4) مهاجمة أهداف مخصصة من قبل وحدات المشاة.
- (5) المساعدة في إنشاء نقاط الغلق أو نقاط التفتيش.

ب. الإسناد المتبادل. تعمل وحدات المشاة وأسلحة مقاومة الدبابات مع بعضها بعضًا بشكل متبادل لتحقيق أقصى قوة قتالية ممكنة متوفرة ضد قوات العدو، إذ تعمل وحدات المشاة كعناصر مراقبة من أجل تمييز وتحديد الأهداف لأسلحة مقاومة الدبابات، كما توفر وحدات المشاة الحماية لأسلحة مقاومة الدبابات من العدو. في المقابل، توفر قوات أسلحة مقاومة الدبابات إسناد النيران المباشرة لوححدات المشاة ضد تحصينات وآليات العدو.

ج. الحركة. في المناطق المبنية عادةً ما تفقد عناصر المشاة الحركة وتتبعها وحدات أسلحة مقاومة الدبابات بالقرب منها وتوفر لها نيران الإسناد القريب. وفي حال اكتشاف تحصينات العدو أو آلياته من قبل المشاة، تقوم وحدة أسلحة مقاومة الدبابات فورًا بتوجيه نيرانها المباشرة لتدمير العدو وتثبيته أو إسكاته، مما يوفر الوقت والإسناد لعناصر المشاة لتطوير الموقف، ويقوم بعد ذلك قائد المشاة بتوجيه أسلحة مقاومة الدبابات بالحركة وتحديد أهداف محددة لها للاشتباك معها عند الضرورة.

د. التنسيق. إن التنسيق بين قائد وحدة المشاة وقائد أسلحة مقاومة الدبابات يجب أن يكون مستمرًا، فمثلاً عندما يتطلب الموقف أن يقوم قائد وحدة أسلحة مقاومة الدبابات بالترجل والحركة، يجب أن يرافقه قائد وحدة المشاة إلى موقع يستطيعان من خلاله كشف الطريق أو الهدف بشكل أفضل. تحد الضوضاء الشديدة وتعقيد الموقف من تنفيذ التنسيق والقيادة والسيطرة في عمليات المناطق المبنية، لذا فإن عملية التنسيق تتطلب من الجميع فهم الإشارات الخاصة بفتح النيران، نقلها أو تحويلها، رفعها ووقفها، بالإضافة إلى استخدام الإشارات الصوتية / البصرية البسيطة مع الأوامر الميدانية.

محظور

هـ. الاتصالات. يجب إدامة الاتصال بين قادة أسلحة مقاومة الدبابات وقائد وحدة المشاة باستخدام الوسائل التالية:

(1) الإشارات البصرية. سواءً تلك الموضحة في الأوامر التعبوية المستديمة أو التي تم التنسيق والاتفاق عليها مسبقاً.

(2) أجهزة الاتصال اللاسلكي. توفر أجهزة الاتصال اللاسلكي وسيلة اتصال سريعة يمكن الاعتماد عليها بين المشاة ووحدات أسلحة مقاومة الدبابات المساندة، إلا أن بعض المناطق المبنية قد تحد وبشكل كبير من فاعلية عمل هذه الأجهزة لمسافات طويلة، أو بين القوات الموجودة داخل المباني وخارجها، لذلك يجب على كافة القادة (مشاة وأسلحة مقاومة الدبابات) أخذ ذلك في الاعتبار خلال تحليلهم الكامل لمتغيرات المهمة.

و. استخدام الدخان. عند التنسيق يجب على القادة الميدانيين أخذ استخدام الدخان في الاعتبار، فعلى الرغم من قدرة مناظير أسلحة مقاومة الدبابات على الرؤية من خلال وسائل الإغماء، إلا أن السيطرة على قوات المشاة والـ م/ د تصبح أكثر صعوبة عندما استخدام السحابات الدخانية أثناء العمليات.

ز. إسناد النيران المباشرة. تعتبر أنظمة أسلحة مقاومة الدبابات أدوات قيّمة لمساعدة القوات المقتحمة في عزل منطقة الهدف وتأمين موطئ قدم، وعند حركة المشاة للأمام لتطهير المباني تبقى أسلحة مقاومة الدبابات في موقعها الأولي للإسناد بالنيران. وبعد ذلك، تتحرك أسلحة مقاومة الدبابات إلى مواقع جديدة كلما كان ذلك ممكناً، بحيث تستطيع نيرانها المباشرة منع تعزيزات العدو من مهاجمة الهدف، بالإضافة إلى الاشتباك مع قوات العدو المنسحبة من الهدف. وأثناء الحركة لموقع جديد، يجب على وحدة أسلحة مقاومة الدبابات الأخذ في الاعتبار الحماية بسبب طبيعة المنطقة المبنية، وذلك لأن قوات العدو يمكن أن تتحرك خلف أو على أجنحة آليات أسلحة مقاومة الدبابات المعزولة وتدمرها.

ح. اعتبارات أخرى. يتم أخذ الاعتبارات التالية خلال تنفيذ عمليات المناطق المبنية:

(1) خلال التخطيط يتم تحديد الأرض التي توفر قابلية الحركة لآليات أسلحة مقاومة الدبابات، وحينما يكون معدل السرعة في المنطقة قليلاً، يجب تعزيز الأمن والحماية بشكل أكبر.

(2) يجب إشراك قادة أسلحة مقاومة الدبابات في تحليل المهمة لأن خبرتهم ومعرفتهم بإمكانيات ووحدات الـ م/ د يساعد القائد في اتخاذ القرار الأمثل لتوضيعها واستخدامها.

(3) تحتاج عمليات المناطق المبنية إلى مصادر تزويد كبيرة، ويمكن لآلية أسلحة مقاومة الدبابات حمل الذخيرة، والمياه، وأي إمدادات لإسناد القتال في المناطق المبنية.

محظور

(4) تنفيذ التجارب والتمارين على مستوى الوحدة التي تساندها أسلحة مقاومة الدبابات مع محاولة محاكاة الظروف التي سيتم تنفيذ المهمة خلالها على سبيل المثال (الوقت ليلاً أو نهاراً، ظروف الرؤية المحدودة، المدنيين في ميدان المعركة، وقواعد الاشتباك) تشمل التجارب ما يلي:

- (أ) إجراءات السيطرة على النيران.
 - (ب) خطة النيران المباشرة.
 - (ج) الاتصالات.
 - (د) التمارين على الاختراق / فتح الثغرة.
 - (هـ) أساليب استخدام آليات أسلحة مقاومة الدبابات والمشاة.
- (5) العمل على تقليل نسبة الإصابات أثناء الحركة خارج المباني أو بينها من خلال:
- (أ) تغطية كافة المواقع التي تشكل تهديداً بالمراقبة والنيران المباشرة.
 - (ب) استخدام القنابل الدخانية لإغواء العدو عن مراقبة حركة القوات الصديقة في تلك المناطق التي لا يمكن تغطيتها بالمراقبة والنار.
 - (ج) توزيع أسلحة الـ م/ د في موقف تستطيع من خلاله إسناد حركة المشاة قبل أن تتحرك وحدة المشاة.
 - (د) مواكبة حركة آليات الـ م/ د بنفس السرعة التي تتحرك بها آليات المشاة.
- (6) استخدام إجراءات قيادة وسيطرة مفهومة وبسيطة مثل:
- (أ) وضع خطوط للمراحل.
 - (ب) استخدام نظام تمييز المباني من خلال الأرقام والأحرف.
 - (ج) انتخاب مواقع بديلة للإسناد بالنيران.
 - (د) تحديد مناطق عدم الرماية.

14. استخدام سرية مقاومة الدبابات في الدفاع عن المناطق المبنية المختلفة. نظراً لتنوع واختلاف مكونات المناطق المبنية، فإن استخدام سرية مقاومة الدبابات في المناطق المبنية يرتبط بطبيعة المنطقة المبنية التي سيتم تنفيذ العملية عليها كما يلي:

أ. السرية في الدفاع عن قرية (منطقة مبنية صغيرة). عادةً ما تدافع سرية أسلحة مقاومة الدبابات / الفصيل عن القرية كجزء من قوة أكبر. يتميز هذا النوع من المناطق بوجود المباني التي تحيط بها مساحات واسعة من الأرض. يُفضل استخدام أسلحة مقاومة الدبابات بالقرب من الحافة الأمامية للقرية في موقع يوفر لها حماية وميدان رمي بعيد المدى، مما يساهم في جعل

محظور

أسلحة الـم/د أكثر فاعلية ضد قوات العدو ذات التدريب الثقيل والمشاة الثقيلة، كما أنها تكون قادرة على حرمان العدو من الحصول على موطئ قدم. إن القرار حول كيفية استخدام أسلحة الـم/د في هذا النوع من المناطق يكون مبنياً على تحليل شامل لمتغيرات المهمة، بالإضافة إلى الاعتبارات المذكورة سابقاً (الإسناد المتبادل، الحركة، التنسيق، الاتصالات، استخدام الدخان).

ب. الدفاع عن مجموعة من المباني. عادةً ما تنفذ سرية مقاومة الدبابات الدفاع عن مجموعة من المباني كجزء من قوة أكبر، ويتميز هذا النوع من المناطق بكثرة المباني وعدم وجود مساحات واسعة بينها. إن الدفاع المنظم بشكل جيد يعمل على:

- (1) إيقاف هجوم العدو خلال الشوارع والمباني باستخدام الموانع والنيران.
 - (2) تدمير قوات العدو من خلال الكمائن ونيران الـم/د من مواقع محضرة.
 - (3) احتفاظ القوات في مواقعها لحين شنّ الهجوم المعاكس.
- ج. الدفاع عن أرض حاکمة / حيوية. تدافع سرية مقاومة الدبابات / الفصيل عن أرض حاکمة / حيوية كجزء من وحدة أكبر، ويمكن أن تشكل دفاعاً دائرياً ضمن جزء من قوة أكبر حول أرض حاکمة / حيوية، مركز حكومي، أو منشأة قيادة وسيطرة. يمكن لوحدة أسلحة مقاومة الدبابات أن تنشئ نقاط تفتيش أو نقاط غلق على الطرق، بالإضافة إلى الواجب الدفاعي الذي تنفذه. عادةً ما تتميز المنشآت التي يتم الدفاع عنها بموقعها الحيوي وسهولة الوصول إليها ولا يُشترط أن تكون سهلة الدفاع عنها. وعلى الرغم من أن الدفاع الدائري هو الشكل المفضل في هذا النوع من المناطق، إلا أن التحليل الشامل لمتغيرات المهمة سيحدد كيفية الدفاع عن الأرض الحيوية. يمكن استخدام عناصر المشاة وأسلحة مقاومة الدبابات لتنفيذ ما يلي:

- (1) توفير دوريات أمن داخلية وخارجية.
- (2) تأسيس مواقع المراقبة.
- (3) تأسيس نقاط التفتيش والغلق.
- (4) تنفيذ السيطرة على المدنيين وعمليات الإخلاء.
- (5) التنسيق مع السلطات المحلية.
- (6) الإشراف على تنفيذ الواجبات المتعلقة بالمنشأة التي يتم الدفاع عنها.

الفصل الثامن الإدامة

محظور

الفصل الثامن

الإدامة

عام

1. يتمثل دور الإدامة بأي وحدة عسكرية في تمكين القوة من تنفيذ عمليات قتالية مستمرة، وتشمل الإدامة على المستوى التعبوي الإمدادات (عمليات التزويد والنقلات والصيانة) وإسناد خدمات القوى البشرية وإسناد الخدمات الطبية. يعتبر القائد هو المسؤول الأول عن عمليات الإمداد في سرية مقاومة الدبابات، بينما يكون كلٌّ من نائب القائد ووكيل السرية هما المنفذان لعمليات الإدامة، حيث يعملان معًا بشكل وثيق لضمان حصول السرية على الإسناد المطلوب، حسب المهمة المخصصة.

عمليات الإدامة

2. وظائف الإدامة. تتضمن العناصر الوظيفية للإدامة التزويد والخدمات الميدانية والنقل والصيانة والموارد البشرية وإسناد الخدمات الطبية، وتشكل هذه العناصر مع وظائفها الفرعية المتعددة وظائف الحرب القتالية للإدامة.

أ. التزويد. تمتلك سرية / فصيل مقاومة الدبابات كمية كبيرة من المعدات التي تحتاج إلى إعادة تزويد بشكل متكرر لإنجاز مهمتها، ويجب على جميع القادة القيام بعمل تفتيشات دورية للتأكد من أن معدات الوحدة، خصوصًا المواد كثيرة الاستعمال يتم تفقدها وجاهزة للاستعمال، ويجب عليهم أن يتوقعوا معدلات استهلاك هذه المواد ويطلبوا إعادة تزويدها قبل أن تبدأ العملية.

ب. الصيانة. تحافظ الصيانة الصحيحة على المعدات والمواد بحالة صالحة للاستعمال، وتشمل خدمات وتفقدات الصيانة الوقائية، بالإضافة إلى تفتيش وفحص وإصلاح وإعادة طلب واستعادة وإخلاء المواد والمعدات عند الضرورة.

ج. خدمات الأفراد. هذه العمليات حيوية في وقت السلم والحرب على حدٍ سواء، وتتضمن إدارة السجلات بشكل سليم ودفع الرواتب والترفيه، وحتى التبديل (التبديل بسبب إعادة التعيين أو بسبب الإصابات القتالية).

د. العناية بالإصابات. تتضمن العناية بالإصابات الإخلاء ومعالجة الجرحى وإجراءات دفن الشهداء، ويتم التعامل مع حالات الإخلاء الطبي على مستوى مجموعة القتال فأعلى، ومن الممكن أن تتم معالجة الجرحى في موقع إسعاف مجموعة القتال (إذا كانت الجروح بسيطة) أو

محظور

على مستويات أعلى (بالنسبة للجروح الخطيرة والشديدة)، أمّا عملية دفن الشهداء فهي وظيفة مجموعة اللواء أو أعلى.

3.

خطوط الإدامة.

أ. خط الإدامة الأول. يكون خط الإدامة الأول موجودًا على مستوى السرية، ويضمن هذا الخط من الإسناد توفير الإسناد الفوري المطلوب لإدامة الفاعلية القتالية لفترات محدودة، ويتم نقل الإمدادات من منطقة السرية إلى الفصائل باستخدام نقلات الوحدة (نقلات سرية الم/د).

ب. خط الإدامة الثاني. يكون خط الإدامة الثاني موجودًا على مستوى مجموعة اللواء، ويتم تخصيصه لتعزيز متطلبات خط الإدامة الأول لسرية مقاومة الدبابات، وتأمينه من خلال كتيبة الإسناد الإداري لمجموعة اللواء، ويشمل هذا الخط سرية التموين والنقل، وسرية الصيانة، وسرية الخدمات الطبية.

ج. خط الإدامة الثالث. يؤسس خط الإدامة الثالث حلقة وصل مهمة بين القدرات ذات قابلية الحركة العالية للخط الثاني والموارد الرئيسية وقدراتها في الخط الرابع. يتم توفير الخط الثالث من قبل المكوّن اللوجستي لقوة الواجب المشتركة باستثناء الذخيرة، حيث إنها تبقى تحت سيطرة مجموعة اللواء. تكون سرية التزويد والنقل في كتيبة الإسناد الإداري (الخط الثاني) مسؤولة عن استلام وتخزين وصرف الذخيرة التي تكون إدارتها من مسؤوليات خط الإدامة الثالث. قد يشمل المكون اللوجستي كتيبة التزويد والنقل وكتيبة الصيانة والكتيبة الطبية وعناصر الأشغال العسكرية. يتم نقل التموينات والخدمات الأخرى من قاعدة الإمداد الرئيسية أو المستودعات الاستراتيجية للمنطقة الإدارية إلى قوة الواجب المشتركة بواسطة قدرات النقل للخط الثالث. قد تكون هناك حاجة لإرسال التموينات والخدمات من المستودعات الاستراتيجية إلى مجموعة اللواء أو الخط الثاني بشكل مباشر لعدة عوامل مثل طبيعة المهمة وتهديد العدو وتوفر النقلات وقرب المسافة بين الخط الثاني وخط الإدامة الرابع.

د. خط الإدامة الرابع. يشتمل خط الإدامة الرابع على المرافق الثابتة مثل قواعد الإمداد الرئيسية والمستودعات الاستراتيجية. يتم توفير الخط الرابع من قبل قيادة الإمداد المشترك للقوات المسلحة، وتقوم بإدامة الإمدادات لتشمل التزويد والنقلات والصيانة والقدرات الطبية على المستوى الوطني. تشرف قيادة الإمداد المشترك على عمليات قواعد الإمداد الرئيسية والمستودعات الاستراتيجية. تكون إمكانيات النقلات للخط الرابع مسؤولة عن نقل المعدات والتموينات من الموانئ التجارية للمخازن الاستراتيجية، كما تكون مسؤولة عن توفير الإسناد لقوة الواجب المشتركة.

محظور

هـ. مسؤوليات كتيبة مقاومة الدبابات. عندما يتم تعيين كتيبة مقاومة الدبابات في قوة الواجب المشتركة، ربما يتطلب من قائد سرية القيادة والركن الفني القيام بتنفيذ تخطيط الإمداد لتلك الوحدة.

(1) يجب عليهم القيام بتخطيط الموارد المتوفرة واستخدامها لإسناد متطلبات قوة الواجب المشتركة على المستوى التعبوي، ويأخذ قائد كتيبة مقاومة الدبابات في الاعتبار كيفية تأثير قدرات الإمداد المشترك المتوفرة على الخطة التعبوية والاستخدام التعبوي لقواته.

(2) عندما تبدأ العمليات، يتم توفير الإمدادات على المستوى التعبوي مع الحماية من قبل القوات المقاتلة في منطقة العمليات. وعندما يقوم قائد كتيبة مقاومة الدبابات باتخاذ القرارات يجب عليه أن يتأكد من أن خطة الإمداد تساند مفهومه للعمليات. ولهذا السبب، يتطلب تخطيط الإسناد بنفس مستوى اهتمام التخطيط العمليتي أو التخطيط التعبوي، ويعني ذلك أنه يجب على القائد أن يأخذ في الاعتبار كافة فرضيات الإمداد المحتملة لكل مرحلة من خطته.

(3) يحصل قائد كتيبة مقاومة الدبابات على الإسناد من قبل قوة الواجب المشتركة ما لم تكن الكتيبة ملحقمة بمجموعة لواء ما، وإذا كانت سرايا كتيبة مقاومة الدبابات معيّنة بمجاميع ألوية، تقوم السرايا بالتنسيق مع مجموعة اللواء أو كتيبة الإسناد الإداري لأغراض الإسناد أو إعادة التزويد. تعتمد الكتيبة على توزيع إمدادات الوحدة أو نقاط التزويد وتعتمد السرية على توزيع إمدادات الوحدة التي تأتي إما من الكتيبة وإما مجموعة اللواء، وذلك بناءً على الموقع.

(4) يقوم نائب قائد كتيبة مقاومة الدبابات بتنسيق الإمداد مع ركن إمداد قوة الواجب المشتركة، وذلك لتحديد إجراءات طلب المواد ورفع التقارير. وتقوم فصيلة التزويد والإدارة في الكتيبة بسحب الإمدادات وإرسالها إلى الأمام للسرايا المرؤوسة.

4. عمليات الإدامة لسرية مقاومة الدبابات. يتم عادةً إلحاق سرية مقاومة الدبابات بمجموعة اللواء، وعند إلحاقها يتم تزويد السرية بجزء من معدات الإدامة الخاصة بكتيبة مقاومة الدبابات التي تشمل آلات التزويد، المياه، الذخيرة والوقود، حيث تشكل هذه آلات نقلات الإمداد القتالية للسرية.

أ. نقلات الإمداد القتالية للسرية. تكون نقلات الإمداد القتالية للسرية موجودة في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء التي يتم فيها تحديد احتياجات السرية من الوقود، المياه، الذخيرة

محظور

والتزويد، وتكون هذه النقلات مسؤولة عن تنفيذ عمليات تزويد الوحدة في منطقة مجموعة اللواء.

ب. إعادة التزويد الاعتيادية. تتضمن هذه العمليات إعادة التزويد الدورية للمواد صنف 1 (المياه والطعام)، صنف 3 (الوقود والزيوت)، صنف 5 (الذخيرة)، صنف 9 (قطع الإصلاح) وأي مواد أخرى يتم طلبها من قبل السرية، ويكون التخطيط لأعمال التزويد الاعتيادية على مستوى السرية بينما يتم تنفيذها في أي فرصة ممكنة، ويتم اتباع التسلسل التالي:

(1) يقوم طاقم التزويد في مع وكيل السرية بجمع رزم الإمداد في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء وتحت إشراف طاقم تزويد السرية في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء ووكيل السرية.

(2) بمجرد تجهيز رزم الإمداد للحركة، يقوم طاقم التزويد بتحريك الآليات إلى الأمام من المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء إلى منطقة تجمع السرية.

(3) يحدد قائد السرية الأسلوب الذي سيقوم به بتزويد السرية مستخدماً إما أسلوب التزويد في المواقع القتالية وإما الرجوع إلى نقاط التزويد بالخلف. الشكل رقم (40) عمليات إعادة التزويد الاعتيادية.

ج. إعادة التزويد الطارئة. تتضمن عادة أعمال إعادة التزويد الطارئة صنف 3 (الوقود والزيوت) وصنف 5 (الذخيرة) عن طريق دفع نقاط تزويد طارئة فورية، ويتم تنفيذها عندما يكون الفصيل بحاجة لهذه المواد ولا يمكن الانتظار لحين موعد إعادة التزويد الاعتيادية:


(1) تبدأ إجراءات إعادة التزويد الطارئة بإعادة التزويد الفورية للذخيرة الموجودة في الآليات، يتم بعدها عملية توزيع للذخيرة على مستوى الفصيل بالتساوي.

(2) بمجرد طلب الإمدادات الطارئة من قبل قائد السرية أو وكيل السرية، يتم إرسالها إلى الأمام بناءً على موقف العدو، وقد تكون الفصيل مضطرة لتنفيذ عملية إعادة التزويد أثناء اشتباكه مع العدو، حيث يتم استخدام أسلوبيين لتزويد الوحدة أثناء الاشتباك مع العدو:

(أ) يتم إحضار عدد محدود من الإمدادات إلى أقرب موقع أمامي مخفي، حيث يتم استخدام أسلوب إعادة التزويد في المواقع القتالية.

(ب) تقوم الآليات بقطع التماس مع العدو والتحرك إلى نقطة إعادة التزويد والحصول على الإمدادات ومن ثم العودة إلى القتال، وهذا يعتبر صورة عن وضع نقاط التزويد خلف المواقع بعمق آمن.

محظور




الشكل (40) عمليات إعادة التزويد الاعتيادية

5. أساليب إعادة التزويد. يفرض الموقف التعبوي ما هو الأسلوب الذي تستخدمه الفصيل لإعادة التزويد، وهو أسلوب إعادة تزويد الآليات في مواقعها القتالية الأمامية أو أسلوب نقاط التزويد من الخلف أو إجراء تعديل بسيط على أي أسلوب من هذين الأسلوبين المذكورين واستخدامه، أو الجمع بين الأسلوبين معاً، ويفرض الموقف بالإضافة إلى وقت إعادة التزويد الأسلوب المستخدم. وبشكل عام، يجب أن يحاول الفصيل تجنب إعادة التزويد أثناء تنفيذ العمليات التعرضية، بل يجب إجراء إعادة التزويد أثناء التحول إلى مهمة أخرى. لا يمكن تجنب إعادة التزويد أثناء المهام الدفاعية ذات الفترات الزمنية الطويلة.


أ. أسلوب إعادة التزويد في المواقع القتالية. يتم في هذا الأسلوب إحضار الوقود والذخيرة إلى كل آلية في موقعها القتالي. انظر الشكل رقم (41). تُستخدم هذه الطريقة عندما تكون الطرق المؤدية إلى مواقع الآليات متوفرة وعندما لا تكون الوحدة تحت مراقبة ونيران العدو المباشرة. هذا الأسلوب مستهلك للوقت ولكنه مفيد في المحافظة على التخفية أثناء المهام الدفاعية، لأن الآليات ليست مجبرة على الحركة، ويمكن عند الضرورة حمل الإمدادات باليد إلى المواقع القتالية للآليات لتقليل إشارات ودلائل الموقع القتالي.

محظور



الشكل (41) أسلوب إعادة التزويد في المواقع القتالية

ب. طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت. يختار وكيل سرية مقاومة الدبابات حسب هذه الطريقة موقعاً يوفر التخفية والتستر لآليات إعادة التزويد، ثم يحرك السرية فصيل أو آلية واحدة كل مرة إلى نقطة التزويد. يتم توضع آليات الصيانة والوقود والذخيرة والإمدادات بمسافة فاصلة تصل إلى 100 متر، وتتحرك الآليات واحدة تلو الأخرى إلى آليات التزويد للحصول على الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى قبل العودة إلى مواقعها في منطقة عمليات السرية. انظر الشكل رقم (42).



الشكل (42) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية واحدة في نفس الوقت

6. عمليات الصيانة. تعتبر كتيبة الإسناد الإداري لمجموعة اللواء هي الوحدة المسؤولة عن التزويد والسيطرة على جميع عمليات إسناد الصيانة للخط الثاني لإسناد مجموعة اللواء.

أ. إسناد مجموعة اللواء. تؤسس سرية صيانة مجموعة اللواء مركز قيادتها وقاعدة عملياتها داخل المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء في موقع يخصصه قائد كتيبة الإسناد الإداري، ويجب أن يشتمل موقع سرية الصيانة نوعاً ما على أرضٍ مستوية حتى يسهل الوصول إلى طريق التزويد الرئيس. تؤسس الوحدة مشغلاً كاملاً لتوفير إسناد الصيانة المطلوب بالخط الثاني، بالإضافة إلى ذلك تشمل سرية صيانة مجموعة اللواء (3) فصائل صيانة يتم تعيين فصيل واحد لإسناد كل مجموعة قتال تُخصص لتقديم إسناد الخط الأول، ويقوم قائد مجموعة اللواء بتحديد أي فصيل صيانة سيقدم الإسناد لسرية مقاومة الدبابات.

ب. فصيل الصيانة. يتكوّن فصيل الصيانة الذي يتم تعيينه لإسناد سرية مقاومة الدبابات من قسم الصيانة العامة، وأقسام إصلاح الأسلحة الخفيفة، والآليات المدولبة، وآليات "أ"، والمدافع، بالإضافة إلى ذلك يوفر الفصيل أطقم إسناد صيانة لمساعدة سرية مقاومة الدبابات في عمليات صيانة الخط الأول.

ج. مستويات الصيانة. عندما يتم تحديد أن الآلية خارجة عن الخدمة من قبل الطاقم يحاول فريق الصيانة من فصيل الصيانة إصلاحها.


- (1) يحاول الطاقم الأمامي إصلاح الآلية بمصادره المتوفرة.
- (2) إذا لم يستطع الطاقم إصلاحها يتم إرجاعها إلى نقطة أعطال الكتيبة التي تحاول فيها فصيل الصيانة إصلاحها، وإذا تم الإصلاح يتم إرجاعها إلى الوحدة.
- (3) إذا لم يتم إصلاح الآلية في نقطة جمع أعطال الكتيبة، يتم نقلها إلى سرية الصيانة في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء ليتم إصلاحها، فإذا تم إصلاحها يتم إعادتها إلى الوحدة. أمّا إذا لم يتم إصلاحها فيتم نقلها إلى مستوى الصيانة الأعلى في قوة الواجب المشتركة أو المستودعات.

7. المعالجة والإخلاء الطبي. فيما يلي إجراءات المعالجة والإخلاء الطبي:
- أ. العناية بالإصابات. تعتمد سرية مقاومة الدبابات على المرافق الطبية للوحدات المجاورة لتأمين العناية بالإصابات، حيث لا يتم إلحاق إسناد طبي مع سرية مقاومة الدبابات. يعمل نظام العناية الصحية بالأسلوب التالي، (انظر الشكل رقم (43)):
- (1) نقطة وقوع الإصابة. من نقطة وقوع الإصابة يقوم المستجيب الأول بتقديم العلاج الأولي بهدف استقرار الحالة الصحية للمصاب، ومن ثم إخلاؤه بسرعة إلى نقطة جمع المصابين للسرية إذا استوجب ذلك أو نقطة الإسعاف المتقدمة.
 - (2) نقطة الإسعاف المتقدمة. عادةً ما تكون نقطة الإسعاف المتقدمة بالقرب من موقع قيادة فريق القتال، وقد تتحرك بسرعة لإخلاء المصابين من منطقة فصائل المناورة عند الحاجة، وعند استقبال المصابين تقوم نقطة الإسعاف المتقدمة بالعمل على استقرار حالة مصاب (عند الضرورة) وإخلائه إلى موقع إسعاف مجموعة القتال الموجودة ضمن موقع قيادة مجموعة القتال.
 - (3) موقع إسعاف مجموعة القتال. تقوم محطة إسعاف مجموعة القتال بإخلاء المصابين من نقطة الإسعاف المتقدمة، وفي موقع إسعاف مجموعة القتال يتلقى المصابون مزيداً من العلاج حتى يتم إخلاؤهم إلى مستويات أعلى.
 - (4) إسناد الإسعاف الجوي. يستخدم الإسناد الجوي لإخلاء الإصابات من ميدان المعركة في الأمام قدر الإمكان حسب ما يسمح به الموقف، وفي حال توفر الأمن يمكن لقدرات الإخلاء الطبي الجوية إخلاء المصابين مباشرةً من منطقة فصائل وسرايا المناورة.
 - (5) إسناد الإسعاف الأرضي. في العمليات الدفاعية، يتم توزيع سيارة الإسعاف مع سرية المناورة أو بالقرب منها قدر الإمكان لضمان الإخلاء الطبي السريع. من الأفضل أن تبقى على مسافة آمنة خلف فصائل المناورة الأمامية لضمان عدم وجود فريق الإسعاف ضمن مدى نيران العدو المباشرة، أو أن يتم الاستيلاء عليها عند تقدم العدو.
 - (6) نقطة تبديل سيارات الإسعاف. يمكن لسيارات الإسعاف الاستفادة من هذه النقاط لجعل عملية الإخلاء الطبي أكثر فاعلية.
 - (7) محطة التضميد / السرية الطبية. تقوم السرية الطبية بإخلاء المصابين من موقع إسعاف الكتيبة إلى محطة التضميد (المستوى 2) الموجودة في منطقة مجموعة اللواء

محظور

الإدارية، حيث يتلقى المصابون في هذه المحطة مزيداً من العلاج حتى تتم عملية إخراجهم إلى مستويات أعلى.

(8) المستشفى الميداني والمستويات الأعلى. عادةً ما يكون موقع المستشفى الميداني ضمن الكتيبة الطبية، وتقوم الكتيبة الطبية بإخلاء المصابين من محطة التضמיד / السرية الطبية إلى المستشفى الميداني (المستوى 3) أو أحد مرافق الرعاية الطبية (مستوى 4).



الشكل (43) العناية بالإصابات

محظور

ب. مسؤوليات الطاقم. تُعتبر مسؤولية قائد الآلية التأكد من أن يتلقى الفرد المصاب من أفراد الطاقم الإسعاف الأولي الفوري، ويجب عليه أن يُبلغ قائد الفصيل أو رقيب الفصيل عن جميع الإصابات. يحتاج قادة الآليات حسب الأوامر المستديمة للوحدة إلى تأشير آلياتهم من أجل أن يتمكن مسعفو الوحدة من تحديد مواقع الإصابات وتحديد الأولويات.

ج. الأعمال التي تتبع الإخلاء. بعد الانتهاء من عملية الإخلاء، يقوم رقيب الفصيل بإعداد تقارير إفادات الشهود وتقرير الإصابة حسب الأوامر المستديمة للوحدة، ويقوم قائد الفصيل بإعادة توزيع أفراد الطاقم حسب الضرورة، ويُوَجِّه قادة الآليات لأخذ الإجراءات الضرورية للاستعداد للعمليات بناءً على انخفاض مستوى القوى البشرية في الفصيل، وتصبح مسؤولية سلاح الفرد المصاب من مسؤولية قائد آليته أو أقدم فرد طاقم بقي في العمل، ويتم تسليم الممتلكات الشخصية والأسلحة والمعدات إلى ضابط الصف المسؤول عن التزويد في سرية مقاومة الدبابات في أقرب وقت ممكن، بينما يبقى قناع الوقاية للفرد معه في جميع الأوقات. تبقى جميع المواد الحساسة في الآلية وهذا يشمل الخرائط والشفافات والأوامر المستديمة.

د. الشهداء. يحدد قائد سرية مقاومة الدبابات موقعًا لجمع جثامين الشهداء. يتم وضع جثمان الجندي بعد استشهاده في حقيبة، أو في فرشاة نومه الميدانية، أو يتم لفها في معطفه الواقى من المطر ونقلها من قبل رقيب الفصيل، أو وكيل السرية، ويتم نزع هوياته المعدنية والاحتفاظ بها من قبل رقيب الفصيل، أو وكيل السرية، بينما تبقى المعدات الشخصية للشهيد مع الجثمان ويكون سلاحه ومعداته والمواد التي استلمها من مسؤولية قائد الآلية حتى يمكن تسليمها إلى ضابط الصف المسؤول عن التزويد في السرية، أو إلى وكيل السرية. وكقاعدة ثابتة، يجب عدم وضع جثامين الجنود الشهداء في نفس الآلية مع الجنود المصابين، وإذا لم يستطع رقيب الفصيل أو وكيل السرية أن يُرسل آلية الإخلاء بسرعة، فقد يتعين على الآلية أن تحمل جثامين الشهداء مع الجرحى إلى نقطة الوقوف التالية.

محظور

محتوى المراجع

محظور

محظور

محتوى المراجع

ت	الاسم	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
1	العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).	وزارة الدفاع	2023
2	عقيدة عمليات مجموعة اللواء الرقم الرمزي 5020	القوات البرية	2022
3	تعبية استخدام كتيبة مقاومة الدبابات الرقم الرمزي 5042	القوات البرية	2023

محظور

لجنة إعداد العقيدة

محظور

محظور

لجنة إعداد العقيدة

ت	الاسم	الوحدة	ملاحظات
1	عقيد ركن/ محمد سعيد المزروعى	قائد مدرسة الدروع/ معهد القوات البرية	
2	عقيد ركن/ سعيد سلطان البلوشي	شعبة العقيدة القتالية / القوات البرية	
3	عقيد ركن (م) حميد محمد أحمد الزعابي	شعبة العقيدة القتالية / القوات البرية	
4	مقدم ركن/ خالد حمد عبيد العزيزي	شعبة العقيدة القتالية / القوات البرية	
5	رائد مبارك أحمد العامري	نائب قائد كتيبة الم/ د	
6	باحث مدني خالد صالح ظاهر الفوارس	معهد القوات البرية / مدرسة الدروع	

محظور

لجنة مراجعة العقيدة

محظور

محظور

لجنة مراجعة العقيدة

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	راشد مطر علي السناني	
2	عقيد ركن	راشد حمد مفتاح النياي	
3	عقيد ركن	علي حمد عبيد الظاهري	
4	مقدم ركن	سالم عبدالله خميس الشحي	
5	مقدم ركن	خليفة سيف محمود النياي	
6	مقدم ركن بحري	رياض سعيد سيف آل علي	
7	مقدم ركن	عبدالله سعيد راشد الشامسي	
8	مقدم ركن	عتيق زفنه الويهي العفاري	
9	مقدم ركن	عبدالله أحمد محمد الكعبي	
10	رقيب أول	جروح مصبح علي القايد	مدقق لغوي