

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5039



عقيدة القوات البرية

عقيدة الدفاع عن الساحل

الطبعة الأولى
2023

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	9
2	المقدمة	11
الفصل الأول: بيئة العمليات الساحلية		
3	طبيعة البيئة الساحلية	15
4	تحديد التهديدات للبيئة الساحلية	18
الفصل الثاني: الوظائف القتالية		
5	عام	23
6	القيادة والسيطرة	23
7	الحركة والمناورة	24
8	الاستخبارات	25
9	النيران	25
10	الحماية	26
11	الإدامة	27
الفصل الثالث: عمليات الدفاع عن الساحل		
12	عام	31
13	مفهوم الدفاع عن الساحل	31
14	تخطيط عمليات الدفاع عن الساحل	35
15	التحضير للدفاع عن الساحل	39
16	النقاط الحصينة	47
17	مواقع المعركة والمخابئ	49
18	الموانع الساحلية	51
19	تنفيذ عمليات الدفاع عن الساحل	54
20	الاحتياط في الدفاع عن الساحل	58
21	الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية	63
22	أبرز سمات الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية	64
23	الملحق "أ" الموانع المائية	70
24	الملحق "ب" النقاط الحصينة	72
الفصل الرابع: الأسلحة الموحدة في عمليات الدفاع عن الساحل		
25	الدروع في عمليات الدفاع عن الساحل	81
26	الاستطلاع في الدفاع عن الساحل	81
27	أسلحة مقاومة الدبابات في عمليات الدفاع عن الساحل	82
28	الإسناد الناري لعمليات الدفاع عن الساحل	85
29	الهندسة في الدفاع عن ساحل البحر	87
الملاحق		
30	المراجع	93
31	لجنة الإعداد	97
32	لجنة المراجعة والتحديث	101
33	لجنة المراجعة والتدقيق	105

فهرس الأشكال

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) المناطق والقطاعات البحرية	16
2	الشكل رقم (2) تقسيمات المناطق البحرية	18
3	الشكل رقم (3) مجموعة اللواء في الدفاع عن الساحل	35
4	الشكل رقم (4) مقطع عرضي للموانع الساحلية	52
5	الشكل رقم (5) مناطق عمل الأسلحة	56
6	الشكل رقم (6) الهجوم المعاكس (اختراق واجهة واحدة)	61
7	الشكل رقم (7) الهجوم المعاكس (اختراق واجهتين)	62
8	الشكل رقم (8) مخطط نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	73
9	الشكل رقم (9) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية	74
10	الشكل رقم (10) نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية	75
11	الشكل رقم (11) مواصفات الملاجئ والخنادق ومخابئ الآليات	77

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها التدريب في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تشكل عقيدة الدفاع عن الساحل واحدةً من أهم العقائد التي يجب استيعابها وتطبيقها على كافة المستويات، حيث إنها تمثل ركيزة أساسية من ركائز عمل القوات البرية كما أنها تشكل الأساس الذي يوضح الأساليب العملية والتعبوية لواحدة من أهم البيئات الواجب التعامل معها وفهمها.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما نشكر كل من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،

محظور

المقدمة

1. تتضمن جغرافية الدولة وجود أكثر من مئتي جزيرة اصطناعية وطبيعية قريباً من ساحلها الممتد لأكثر من (700) كم مما يزيد من احتمالية قيام عدو من الأعداء بتنفيذ عملية برمائية واسعة. وهذا يتطلب من الدولة أن تكون جاهزة لصد هذه الاعتداءات بكل الإمكانيات المتوفرة لديها. إن الدفاع عن الساحل ليس من مسؤولية سلاح أو صنف بمفرده، فالدفاع عن الساحل يتطلب دمج جميع مجالات القوة الوطنية. ومن وجهة نظر عسكرية فإن الدفاع عن الساحل يعتبر في الأصل عملاً مشتركاً يتطلب تحديد واستخدام جميع الإمكانيات العسكرية لمشاغلة العدو أبعد ما يمكن خارج حدود الدولة والاستمرار في مشاغله حتى هزيمته.

2. تنظيم الكراسة. تم تنظيم محتويات هذه الكراسة على النحو التالي:

أ. الفصل الأول. يناقش طبيعة البيئة الساحلية للدولة ومميزات المسرح البحري، وطبيعة الأحوال الجومائية في هذه البيئة ومكوناتها، كما يناقش اعتبارات التخطيط الاستراتيجي وتحديد التهديدات للبيئة الساحلية وتقييمها.

ب. الفصل الثاني. يناقش هذا الفصل الوظائف القتالية الستة في الدفاع عن الساحل.

ج. الفصل الثالث. يناقش هذا الفصل عمليات الدفاع عن الساحل من حيث خصائص هذا الشكل من الدفاع واعتبارات التخطيط والتحضير وتنفيذ الدفاع عن الساحل، والدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية.

د. الفصل الرابع. يناقش هذا الفصل دور الأسلحة الموحدة في تنفيذ الدفاع عن الساحل والتي تشمل الاستطلاع، الدروع، اسلحة مقاومة الدبابات، المدفعية والهندسة.

الفصل الأول

بيئة العمليات الساحلية

محظور

الفصل الأول

بيئة العمليات الساحلية

طبيعة البيئة الساحلية

1. عام.

- أ. بيئة العمليات هي مجموع الشروط والظروف والمؤثرات التي تؤثر على استخدام القدرات والإمكانات وتؤثر أيضًا على قرارات القائد. يتطلب فهم هذه البيئة نظرة شاملة تمتد إلى ما وراء القوات العسكرية للعدو والقدرات القتالية الأخرى داخل منطقة العمليات.
- ب. تتميز دولة الإمارات بطول سواحلها، حيث تمتد على الخليج العربي لمسافة أكثر من (700) كم وعلى بحر عمان لمسافة (90) كم تقريبًا مع التعرجات الساحلية ويربط مضيق هرمز المسرح البحري من شماله إلى جنوبه.
- ج. يتميز المسرح البحري بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى، نظرًا لوجود الثروات النفطية البحرية به وكذلك الجزر الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية.
- د. تم تقسيم الدولة لأغراض الدفاع عن الساحل إلى منطقتين وهما المنطقة البحرية الغربية والمنطقة البحرية الشرقية.

2. المنطقة الغربية (الخليج العربي). يطل هذا المسرح على الخليج العربي ويتميز بطول سواحله التي تمتد من الحدود الشمالية للدولة مع سلطنة عمان وحتى حدود الدولة الغربية مع المملكة العربية السعودية. ويقسم هذا المسرح إلى قطاعين، انظر الشكل رقم (1):

- أ. القطاع الأول. يمتد هذا القطاع من الحدود الشمالية للدولة مع سلطنة عمان (رأس الدارة) باتجاه الغرب إلى جبل علي ويتميز بما يلي:

- (1) العمق النسبي للمياه القريبة من الساحل وتقل كلما اتجهنا غربًا.
- (2) يكاد يخلو من الجزر ما عدا طناب الكبرى وطناب الصغرى وأبو موسى.
- (3) تتخلله سلسلة من الجبال تتباعد عن الساحل بمسافات متقاربة.
- (4) تتميز سواحل هذا القطاع بأنها منبسطة.
- (5) وجود الكثير من المناطق المأهولة بالسكان والتي تمتد على طول الساحل.
- (6) يوجد فيه عدد من المنشآت الحيوية.
- (7) يصلح هذا القطاع لعمليات الإبرار، كما يمكن استغلال سلسلة الجبال الساحلية وخاصة الشمالية في إنشاء مواقع نقاط المراقبة الرادارية والمدفعية والصواريخ الساحلية.

محظور

ب. القطاع الثاني. يمتد هذا القطاع من جبل علي شرقاً حتى حدود الدولة مع المملكة العربية السعودية ويتميز بما يلي:

- (1) كثرة الجزر والمناطق الضحلة والسبخات القريبة من الساحل.
- (2) كثرة العوائق الملاحية.
- (3) خلوه من المناطق المرتفعة عدا جبل الظنة.
- (4) كثرة المنشآت البترولية وحقول النفط.
- (5) كثرة الخيران (خور) والخلجان.
- (6) توجد به بعض الجزر المأهولة بالسكان.
- (7) يصلح هذا القطاع لعمليات الإبرار، كما يمكن استغلال المرتفعات في إنشاء مواقع نقاط المراقبة الرادارية والمدفعية والصواريخ الساحلية.

3. المنطقة الشرقية. يقع المسرح البحري الشرقي على بحر عمان ويمتد باتجاه الشمال من خور كلباء وحتى رأس دبا ويتميز بالتالي:

- أ. كثرة المرتفعات الجبلية على طول امتداد الساحل والتي تبتعد عن الساحل بمسافة 3 كلم أو تقترب من الساحل لتصل إلى حافته.
- ب. يتميز المسرح الشرقي بعمق المياه التي تصل في بعض الأماكن لأكثر من 50 متراً.
- ج. مسرح مفتوح لا توجد به جزر أو حقول نفط.
- د. يتميز بصلاحيته للملاحة البحرية حتى مسافة ميل بحري واحد في بعض المناطق.
- هـ. توجد به الكثير من المناطق المأهولة بالسكان والتي تمتد على طول الساحل.
- و. يعتبر المسرح البحري معرضاً للعدائيات البحرية بالإضافة إلى تعرضه لخطر الغواصات.



الشكل رقم (1) المناطق والقطاعات البحرية

محظور

4.

الأحوال الجيومائية في المناطق البحرية.

- أ. الرياح. تعتبر رياح الشمال هي الرياح السائدة وتتراوح سرعتها من (10) إلى (15) عقدة وقد تصل في بعض الأحيان إلى (40) عقدة.
- ب. التيارات المائية. تعتبر التيارات المدية الناتجة من حركة المد والجزر هي التيارات السائدة بالمسرح وتتراوح سرعتها بين (1) إلى (1.5) عقدة.
- ج. الحرارة والرطوبة. الحرارة عالية جدًا في فصل الصيف وباردة نسبيًا في فصل الشتاء. أمّا درجة الرطوبة المحسوسة فتصل إلى أعلى مستوياتها في شهري أغسطس وسبتمبر.
- د. الرؤية. يبلغ مدى الرؤية من (5) إلى (10) أميال بحرية، ولكن قد تقل إلى مدى (100) متر في حالة وجود الضباب أو العواصف الرملية ولا بد من أخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للعمليات.
- هـ. المد والجزر. يتراوح ما بين (0.25 – 2.6) أمتار بالمسرح الغربي وما بين (0.03 – 3.4) أمتار بالمسرح الشرقي.


5.

تقسيمات المناطق البحرية.

- أ. المياه الداخلية. هي كل المياه التي من خط الأساس المياه الإقليمية باتجاه أراضي الدولة شاملة المواني والأنهار والبحيرات وتتمتع جميع الدول بالسيادة الكاملة على مياهها الداخلية.
- ب. المياه الإقليمية. حزام من البحر ملاصق لخط أساس الدولة الساحلية ومقاسا منه بحد (12) ميلاً بحرياً. تمارس الدولة الساحلية حقوق السيادة داخل المستويات الرأسية والأفقية للمياه الإقليمية مع الخضوع لحق المرور البري للسفن على السطح والحق في المرور العابر في الممرات الدولية أو تحتها أو فوقها. وتخضع المياه الإقليمية التي تعد امتداداً للممرات البحرية خلال الأرخبيل لحق مرور الممرات البحرية الارخبيل مع نفس حق المرور العابر الذي يطبق للممرات الدولية.
- ج. المنطقة الاقتصادية للدولة. تتاخم البحر الإقليمي وتمتد في اتجاه البحر لمسافة لا تزيد عن (200) ميل بحري، ويكون للدولة حقوق سيادية للاستكشاف، واستغلال الموارد الطبيعية في المياه وفي قاع البحر وباطن أرضه ويكون حساب المسافة في حالة الخليج العربي بالمنصفة.
- د. الجرف القاري. ويشمل قاع البحر وما تحته من مساحات مغمورة تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي للدولة وتعتبر امتداداً طبيعياً لإقليمها ويكون حساب مسافة الجرف القاري في حالة الخليج العربي بالمنصفة وتراضي الطرفين. انظر الشكل رقم (2).

محظور

هـ. خط الأساس. هو الخط المرجعي الذي يتم بواسطته تحديد الحدود الخارجية للبحر الإقليمي للدول الساحلية وغيرها من المناطق البحرية كالمياه المتاخمة والجرف القاري، وهو الخط الفاصل بين المياه الداخلية والبحر الإقليمي للدول الساحلية.



الشكل رقم (2) تقسيمات المناطق البحرية

6. تحديد التهديدات للبيئة الساحلية.

- أ. يمتاز الخليج العربي والدول الواقعة عليه بموقع استراتيجي، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وما يحتويه مسرحها من ثروات نفطية وغاز طبيعي بكميات ضخمة واحتياطيات مؤكدة.
- ب. إن الأهمية الاستراتيجية وضخامة حجم الاحتياطيات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى قربها من العديد من مناطق الأطماع والصراعات المحلية والإقليمية والدولية للهيمنة على جميع أو بعض مقدرات الخليج العربي، لذا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ومسرحها البحري قد يُستهدف بالكثير من هذه التهديدات المحتملة والتي تستوجب التحليل والدمج في خطط الدولة على المستويين العملياتي والاستراتيجي.
- جـ. تتنوع أشكال التهديد للبيئة الساحلية لتشمل:

(1) العمليات العسكرية التقليدية مثل السفن والطائرات والغواصات والصواريخ الساحلية والتهديدات التقليدية ضد الموانئ والقواعد البحرية وخطوط المواصلات والتجارة البحرية واحتلال أجزاء من أراضي الدولة أو المنشآت والجزر الحيوية والحرب السيبرانية وغيرها من التهديدات.

(2) التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب البحري، الزوارق والطائرات المسييرة.

محظور

د. تتميز التهديدات المحتملة داخل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان بوقت الإنذار القصير ويمكن أن تأتي بإحدى الأشكال التالية:

- (1) التهديد الجوي الذي يأتي من قواعد في البحر أو جزر ومن قوات بحرية.
- (2) التهديدات السطحية.
- (3) تهديد الألغام (في مناطق واسعة أو نقاط خانقة، بما في ذلك مضيق هرمز).
- (4) التهديد البرمائي.
- (5) التهديدات غير التقليدية.
- (6) الزوارق المسيرة.
- (7) الطائرات المسيرة.
- (8) الصواريخ الباليستية.

الفصل الثاني

الوظائف القتالية

محظور

الفصل الثاني

الوظائف القتالية

عام

1. تُعرّف الوظائف القتالية بأنها الإمكانيات والأنشطة ذات الصلة التي يتم تجميعها مع بعضها بعضاً لمساعدة القائد على دمج ومزامنة وتوجيه العمليات. تنقسم الوظائف في العمليات على كافة مستويات الحرب إلى ست مجموعات أساسية هي: القيادة والسيطرة والاستخبارات والنيران والحركة والمناورة والحماية والإدامة.

2. يمكن للقائد في الدفاع عن الساحل أن يختار مجموعة متنوعة من الإمكانيات المشتركة ودمجها بطرق مختلفة لتنفيذ الوظائف وإنجاز المهمة. تصف خطة/ أمر العملية الطريقة التي ستقوم القوات بها لإنجاز الواجبات بالإمكانيات المتوفرة، قد يقوم مكون واحد بتنفيذ وظيفة واحدة أو عدة وظائف بحيث يتم إنجازها بالتزامن أو بالتتالي أثناء تنفيذ واجب معين.

القيادة والسيطرة

3. تتضمن وظيفة القيادة والسيطرة ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القادة على القوات المخصصة والملحقة بهم لإنجاز المهمة، وبناءً على ذلك يقوم القائد بإصدار توجيهاته لقواته وبما يحقق إنجاز المهمة. تشمل وظيفة القيادة والسيطرة على مجموعة من الواجبات تتمثل فيما يلي:

- أ. تأسيس وتنظيم وإدارة القوات.
- ب. ممارسة القيادة على القوات المرؤوسة.
- ج. تقويم الوضع في البيئة العملياتية.
- د. إعداد الخطط والأوامر.
- هـ. إدامة المعلومات.
- و. التنسيق والسيطرة على استخدام الإمكانيات المشتركة.
- ز. تنسيق ودمج الإسناد المشترك للقوات مع الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لإسناد العملية.

محظور

4. في الدفاع عن الساحل، تؤخذ الاعتبارات التالية فيما يتعلق بوظيفة القيادة والسيطرة:
- أ. نظرًا لاتساع الواجهة أحيانًا تبرز أهمية قيادة المهمة والتنفيذ اللامركزي في عمليات الدفاع عن الساحل.
 - ب. نظرًا لطبيعة المنطقة يكون الاعتماد بدرجة أكبر على الاتصالات السلوكية بدلاً من الاتصالات اللاسلكية.
 - ج. التفكير في الوسائل البديلة للقيادة والسيطرة مثل العدائين والإشارات البصرية والصوتية واستخدام الطائرات المسيرة كمحطات إعادة بث عند الحاجة.
 - د. التركيز على سهولة ووضوح الخطة للمرؤوسين لضمان التنفيذ في حال انقطاع الاتصالات بين القيادات.
 - هـ. عند اتساع الواجهة يتم تقسيم القيادات لضمان قيادة وسيطرة أفضل على القوات.

الحركة والمناورة

5. تتضمن هذه الوظيفة تخصيص قوة لتنفيذ عمليات رئيسة أو القيام بالأعمال الطارئة من خلال الحصول على أفضلية لتمرکز القوات واستغلال النجاح التعبوي لتحقيق أهداف عملياتية قبل بدء العمليات القتالية. تشمل هذه الوظيفة تحريك أو انفتاح قوات في منطقة عملياتية والقيام بالمناورة إلى أعماق عملياتية لأغراض هجومية ودفاعية.

6. تؤخذ الاعتبارات التالية في وظيفة الحركة والمناورة في عمليات الدفاع عن الساحل:
- أ. يكون للقوات المدافعة أفضلية نسبية ضد قوات العدو أثناء وجودها في البحر، مما يتطلب تركيز النيران المباشرة وغير المباشرة عليها خاصة أثناء عملية الإبرار إلى الشاطئ.
 - ب. اتساع الواجهة في الدفاع عن الساحل يتطلب تركيز الدفاع عن المناطق الصالحة للإبرار.
 - ج. تكون الخنادق الدفاعية أقرب ما يمكن لخط الساحل.
 - د. تعتبر النقاط الحصينة هي الأسلوب الأمثل في الدفاع عن كونها توفر حماية ممتازة للمدافع وتتميز بكثافة الموانع والأسلحة.
 - هـ. طبيعة المنطقة قد تحدد حركة الآليات مما يتطلب العمل على تجهيز الطرق والممرات لإدامة قابلية الحركة لقواتنا.
 - و. الاستفادة من المباني والبنية التحتية المتوفرة في منطقة العمليات لتجهيز الخطوط الدفاعية والنقاط الحصينة.
 - ز. تجهيز الطرق لحركة عناصر الاحتياط لضمان سرعة تدخلها عند الحاجة.

محظور

- ح. يتم الاحتفاظ بالاحتياط على جميع المستويات ويتم تجزئته لضمان سرعة رد الفعل خاصة في ظل محدودية طرق المناورة بالقوات وأهمية عامل الوقت واتساع الواجهة.
- ط. إنشاء الموانع المختلفة لإعاقة حركة العدو خاصة عند الإقتراب من الشاطئ.

الاستخبارات

7. يُعتبر فهم وإدراك البيئة العملياتية مطلباً أساساً لعمليات الدفاع عن الساحل. ولهذا فإن الاستخبارات توفر الفهم الكامل للبيئة العملياتية للقائد، فهي تُبين ماذا يفعل العدو وماذا يستطيع أن يقوم به في الوقت الحاضر وفي المستقبل. كما تُمكن عملية الاستخبارات تحديد تصور العدو عن القوات الصديقة. تُساعد وظيفة الاستخبارات القادة وهيئات ركنهم على تصور البيئة العملياتية وفي تحقيق التفوق المعلوماتي، ويساهم هذا التفوق أيضاً في تصور مقاصد العدو المحتملة وأعماله الممكنة المستقبلية، وتساعد المعلومات التي توفرها الاستخبارات صانعي القرار في اتخاذ إجراءات حماية مناسبة للتخفيف من مستوى التهديدات المختلفة.

8. تؤخذ الاعتبارات التالية في وظيفة الاستخبارات في عمليات الدفاع عن الساحل:
- أ. التركيز على تحليل منطقة العمليات لتحديد المناطق التي تصلح للإبرار من وجهة نظر العدو.
- ب. التركيز على أعمال العدو الممكنة وإمكانياته وتحليلها لتحديد مكان الإبرار والجهد الرئيس وأسلوب عمل العدو.
- ج. استخدام كافة الوسائل المتوفرة للاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات مثل المراقبات البصرية والزوارق البحرية والطائرات المسييرة.
- د. الحصول على معلومات تفصيلية عن الظروف الجوية في منطقة العمليات مثل العواصف، الضباب، الرياح ودرجات الحرارة.
- هـ. استغلال الجزر الموجودة ضمن منطقة العمليات لعمليات الاستطلاع والمراقبة.

النيران

9. تتمثل الاستفادة من النيران في استخدام أنظمة الأسلحة المتاحة لتحقيق التأثيرات المطلوبة على الهدف ويعتبر التخطيط والتوجيه لاستخدام النيران هما أساس وظيفة النيران. تتكون النيران المشتركة من العمل المنسق لتحقيق التأثير المطلوب على هدف مشترك. تحقق النيران تأثيرات مدمرة ولكن يمكن استخدام بعض الطرائق والوسائل مثل الهجوم الإلكتروني مع القليل من التدمير الفعلي أو دونه.

محظور

10. تؤخذ الاعتبارات التالية في وظيفة النيران في عمليات الدفاع عن الساحل:
- أ. التخطيط للتعامل مع الأهداف المعادية على طول مقتربات استطلاع العدو الراجل والمحمول.
 - ب. مشاغلة تشكيلات العدو المتقدمة نحو الشاطئ في نقاط ضعفها على طول طرق تقدمها بالنيران غير المباشرة وبالإسناد الناري القريب.
 - ج. وجود المباني العالية في منطقة العمليات مما يتطلب الرماية على زوايا عالية.
 - د. الاستفادة من أسطح المباني القريبة من الساحل لتوضيع الهاونات.
 - هـ. استخدام المباني العالية وخاصة المحاذية للساحل للرصد وتوجيه النيران.
 - و. التركيز على استهداف قوات العدو أثناء وجودها في البحر وخلال المراحل الأولى لعملية الإبرار.
 - ز. تغطية الموانع البرية والبحرية بالنيران وحسب المدى المؤثر لوحدة المدفعية المتوفرة.

الحماية

11. تركز وظيفة الحماية على المحافظة على القدرات القتالية للقوة بأربع طرق رئيسة هي:
- أ. تنفيذ إجراءات دفاعية إيجابية تحمي القوة ومعلوماتها وقواعدها وبنيتها التحتية الضرورية وخطوط مواصلاتها من أي هجوم للعدو.
 - ب. تنفيذ إجراءات دفاعية سلبية تجعل من الصعب تحديد مكان القوات الصديقة والأنظمة والمرافق أو ضربها أو تدميرها باستخدام التقنية (التكنولوجيا).
 - ج. وضع إجراءات للتقليل من احتمال تعرض القوات للنيران الصديقة.
 - د. رد الفعل السريع تجاه الظروف الطارئة وإدارتها يقلل الخسائر في الأفراد والقدرات بسبب الحوادث والمخاطر الصحية والكوارث الطبيعية.

12. تؤخذ الاعتبارات التالية في وظيفة الحماية في عمليات الدفاع عن الساحل:
- أ. تكون الحاجة لبعض الأنواع من الحماية مثل النقاط الحصينة والخنادق في المراحل الأولى أكبر منها في المراحل اللاحقة.
 - ب. توفير الدفاع ضد الهجمات الجوية والفضائية والصواريخ.
 - ج. التركيز على التحصينات الميدانية لحماية الأفراد والأسلحة والمعدات.
 - د. استغلال المباني الموجودة وخاصة الطوابق السفلية لإنشاء الملاجئ للأفراد والمدنيين.
 - هـ. توفير الدفاع الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي.

محظور

- و. اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع التعليمات لمنع التعرض للنيران الصديقة.
- ز. تنفيذ عمليات دفاعية مضادة تشمل على عمليات الخداع والدعاية المضادة.
- ح. إجراءات الحرب الإلكترونية المضادة.
- ط. تنفيذ عمليات أمن العمليات وحماية شبكات الاتصالات والحاسب الآلي.
- ي. توفير الحماية لغير المقاتلين.

الإدامة

13. هي توفير خدمات الإمداد وخدمات الأفراد والخدمات الطبية اللازمة لإدامة العمليات وإطالتها حتى إنجاز المهمة. إن التركيز على الإدامة في الدفاع عن الساحل يتمثل في تزويد القائد بوسائل تمكنه من العمل بحرية والقدرة على التحمل وإطالة مدى العمليات، وتحدد الإدامة الفاعلة العمق الذي يمكن أن تخوض فيه القوة عمليات حاسمة وتسمح للقائد بكسب زمام المبادرة والمحافظة عليه واستغلاله.

14. تؤخذ الاعتبارات التالية في وظيفة الإدامة في عمليات الدفاع عن الساحل:

- أ. اتساع الواجهة قد يتطلب تأسيس نقاط تزويد متعددة لإدامة القوات.
- ب. إنشاء النقاط الحصينة يحتاج إلى مواد إدامة أكثر خاصة المواد الهندسية.
- ج. الاستفادة من المصادر المحلية المتوفرة في عمليات الإدامة.
- د. استغلال المباني المتوفرة لإنشاء المستودعات ونقاط التزويد.
- هـ. تنسيق الدعم للقوات بما في ذلك التزويد ودعم الأفراد ودعم الخدمات الطبية والتوجيه الديني والخدمات القانونية.
- و. تحديد متطلبات الإدامة للقوة من مواد التزويد الأولية مثل الذخيرة، الوقود، المياه، الطعام والمواد الطبية.

15. لمزيد من المعلومات حول عمليات الإدامة يتم الرجوع إلى (عقيدة القوات البرية - عمليات مجموعة اللواء، الرقم الرمزي 5020).

الفصل الثالث

عمليات الدفاع عن الساحل

محظور

الفصل الثالث

عمليات الدفاع عن الساحل

عام

1. يشمل الدفاع عن الساحل، بمعناه الأوسع، جميع الإجراءات المتخذة من أجل توفير الحماية ضد أي شكل من أشكال الهجوم على الخط الساحلي أو قريباً منه، إضافة إلى الهجوم ضمن القطاع القتالي الواقع خلفه مباشرة. يعتبر الدفاع عن الساحل من أكثر العمليات القتالية تعقيداً والتي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من قبل القادة في التحضير والتخطيط والتنسيق مع الأسلحة المختلفة. يوضح هذا الفصل متطلبات تحضير وتخطيط وتنفيذ الدفاع عن الساحل.

2. إن القصد من الدفاع عن الساحل هو حماية شواطئ الدولة عسكرياً في منطقة برية ساحلية لمواجهة هجوم يشنه العدو بقوات برمائية تعاونها قوات جوية وبحرية وعمليات إبرار جوي.

3. إن مهمة التشكيل هي الدفاع عن الساحل والمناطق الصالحة للإبرار لتدمير وطرد قوات العدو البرمائية ومنعها من الحصول على موطئ قدم على الشاطئ. وفي حال عدم القدرة على إنجاز المهمة قبل الإبرار، فإن على القوة المدافعة أن تسعى لتدمير قوة العدو قبل تمرکزها بشكل جيد وقيامها بتأسيس أو تعزيز موطئ القدم على السواحل المدافع عنها.

4. تحتاج عمليات الدفاع عن الساحل إلى ما يلي:

أ. قوة بشرية.

ب. قوة نيران ومجهود جوي ودفاع جوي ومدفعي.

ج. مجهود هندسي.

د. وقت كاف للتحضير.

5. مفهوم الدفاع عن الساحل. هو الدفاع عن الساحل والمناطق الصالحة للإبرار ضد قوات برمائية ومنعها من الحصول على موطئ قدم على الشاطئ، من خلال تنظيم الدفاع على شكل مواقع محصنة/ نقاط حصينة ومواقع دفاعية أمامية وأعماق قريبه على مستوى السرايا/ فرق القتال ومجاميع القتال ومجموعة اللواء مع توفير احتياطي على مختلف المستويات ولديه القدرة والمرونة وخفة الحركة لتدمير قوات العدو التي اخترقت المواقع الامامية.

محظور

6. يجب أن يتم تنظيم الدفاع ضد الإبرار البحري مبكرًا، وذلك في حالة عدم وجود تماس مع العدو، وتوفر الظروف إمكانية الحشد الملائم من القوات، والقيام بإعداد خطة النيران لجميع الأسلحة، والاستفادة لأقصى قدر ممكن من طبيعة الأرض بتجهيزها الهندسي.

7. خصائص الدفاع عن الساحل. يتميز الدفاع عن الساحل بالخصائص التالية:

أ. يتم في إطار عملية مشتركة وتعاون وثيق بين القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.

ب. التأثير بدرجة كبيرة بطبيعة وجغرافية الساحل من حيث الآتي:

(1) طبيعة الأرض المتاخمة للساحل.

(2) عمق المياه في قطاعات الإبرار البحري المحتملة.

(3) مدى تأثير المد والجزر.

(4) وجود الجزر ومدى قربها من الشاطئ.

(5) بعد السواحل المعادية، وموقف المقتربات البحرية إلى سواحلنا.

ج. غالبًا ما يتصف الدفاع عن الساحل بالواجهات الواسعة ووجود الفواصل والفجوات بين المواقع الدفاعية، وأن الظروف تهيئ اتخاذ الدفاع بقوات محدودة في القطاعات الصالحة للإبرار البحري والمعادي المحتمل.

د. ينظم الدفاع عن الساحل في شكل نقاط حصينة على الشاطئ مباشرة أو أقرب ما يمكن له، مع إمكانية احتلالها بالجزء الأصغر من القوات والاعتماد في هذه الحالة على كثافة النيران وسرعة الحركة والمناورة.

هـ. التخطيط للدفاع عن الساحل يجب أن يتضمن إمكانية المناورة السريعة بالقوات من المناطق/الاتجاهات غير المهددة إلى المناطق المهددة.

و. توجيه الضربات ضد قوات العدو المنقولة بحرًا بالاشتراك مع القوات الجوية والبحرية أثناء تواجد العدو في البحر وأثناء اقترابه من الشاطئ وعند إبراره عليه.

ز. يشكل احتياط أو أكثر في الأماكن المناسبة التي تسمح له بسرعة الوصول إلى الشاطئ في أقصر وقت وكذلك إمكانية تعامله مع قوات الإبرار الجوي المعادي.

ح. مراعاة أن الأرض على الساحل غير متشابهة، فقد تتواجد فيها مناطق ضحلة أو عميقة، أو تكثر بها الخلجان الصخرية.

محظور

8. متطلبات الدفاع عن الساحل. طبقاً لطبيعة الأرض في مسرح العمليات وموقف القوات الصديقة، فإن متطلبات نجاح الدفاع عن الساحل تتخلص في الآتي:

- أ. التحديد الدقيق للمناطق المحتملة والصالحة للإبرار البحري.
- ب. توفير معلومات دقيقة عن العدو والاكتشاف المبكر والموقوت لقوات الإبرار البحري.
- ج. الإعداد المسبق لخطة نيران منسقة.
- د. التجهيز الهندسي الجيد للدفاع (مواقع دفاعية، موانع، تخفية وخداع، طرق مناورة، نقاط حصينة وغيرها).
- هـ. تحقيق التوازن الدفاعي بتكوين احتياطيات مناسبة ومتعددة قادرة على المناورة وشن الهجمات المعاكسة، أو صد هجوم العدو في أكثر من اتجاه، وتدمير قوات إبراره الجوي.
- و. منع العدو من الحصول على موطئ قدم.
- ز. أن يحقق الدفاع الاسناد المتبادل.
- ح. يتطلب أن تكون القوات المدافعة أكثر انتشاراً.

9. توضع المواقع والخنادق الأمامية في الدفاع عن الساحل بحيث تتمكن قوات المشاة والدبابات والرشاشات الخفيفة والمتوسطة وربما الثقيلة من قتل العدو في المرحلة التي يكون فيها العدو ضعيفاً (مرحلة الخوض) أو إنزال الآليات من وسائل الإبرار إلى الشاطئ.

10. حالات الدفاع عن الساحل. تختلف حالات الدفاع ضد قوة برمائية طبقاً للظروف، وقد تتم في الحالات التالية:

- أ. الدفاع عن أراضي الدولة كعملية مستقلة وفي اتجاه محدد ضد العمليات البرمائية للعدو.
- ب. كجزء من الخطة العامة للدولة بالدفاع عن الساحل ضد غزو محتمل للعدو.
- ج. قد يتخذ الدفاع عن جزء من الساحل أثناء العمليات التعرضية بغرض حماية جناح القوات المهاجمة ضد ضربات العدو البحرية، وعملياته البرمائية المحتملة.

11. الواجهات والأعماق في الدفاع عن الساحل.

- أ. تتوقف واجهات وأعماق الدفاع عن الساحل أساساً على أهمية الاتجاه المدافع عنه وصلاحيته للإبرار البحري، وعلى تجميع/ حجم القوات المتوفرة وعلى حجم وإمكانات العدو المحتمل، وعادةً ما تكون الواجهات والأعماق كالتالي:

محظور

(1) مجموعة اللواء. يخصص للواء واجهة دفاعية من (30) الى (35) كم، بينما يصل عمق الدفاع للواء من (10 – 15) كم، تصل المسافة بين النقاط الحصينة من (2.5 – 3) كم. الشكل رقم (3) يبين مجموعة اللواء في الدفاع عن الساحل.

(2) كتيبة. يخصص للكتيبة واجهة دفاعية من (12 – 15) كم ويصل عمق موقعها الدفاعي من (5 – 6) كم.

(3) سرية. يخصص للسرية واجهة دفاعية من (5 – 7) كم ويصل عمق موقعها الدفاعي من (2.5 – 3) كم.

(4) الفصيل. يخصص لفصيل المشاة الآلية نقطة حصينة تصل واجهتها من (1000 – 1200) متر وعمقها (600) متر، لعدد (2) جماعة أمامية ودون جماعة العمق.

(5) الجماعة. واجهة النقطة الحصينة لجماعة المشاة الآلية من (200 – 250) متر وعمقها (170 – 200) متر.

ب. نظرًا لأن الدفاع عن الساحل يتميز بالواجهات الواسعة والتي لا يمكن شغلها كلها بالقوات، بالإضافة إلى انكشاف الأجانب ووجود فجوات كبيرة بين المواقع فإنه من الضروري مراعاة ما يلي:

(1) توفر إسناد متبادل بين النقاط القوية/ الحصينة وتحقيق الدفاع الدائري في كل نقطة.

(2) أن يتم تأمين الفجوات الكبيرة بين المواقع بكل أو بعض الوسائل الآتية:

(أ) الاستطلاع الجيد بجميع الوسائل الممكنة.

(ب) قوات محدودة صغيرة الحجم.


(ج) نيران مؤثرة من مختلف أنواع الأسلحة خاصة الرشاشات المتوسطة والثقيلة والأسلحة المضادة للدبابات والمدفعية.

(د) الموانع المختلفة.

(هـ) التخطيط للهجمات المعاكسة.

(و) مواقع بديلة وثانوية وخطوط/ مواقع غلق/ إيقاف.

(ز) تجهيز مواقع هيكلية للخداع.



الشكل رقم (3) مجموعة اللواء في الدفاع عن الساحل

تخطيط عمليات الدفاع عن الساحل

12. اعتبارات التخطيط للدفاع عن الساحل. تقلل طبيعة السواحل الجغرافية وحجم القوات المتوفرة من قدرة القوات البرية من الدفاع عن أراضي الدولة بكاملها في جميع الأوقات، لذلك يجب الدفاع عن مناطق محددة بالاعتماد على أولويات القوة المشتركة وقبول المخاطر في مناطق أخرى.

أ. افتراضات التخطيط. يقوم القائد بإعداد خطط الدفاع عن الساحل بناءً على الافتراضات

التالية:

- (1) عدم إمكانية الدفاع عن كامل الخط الساحلي بوحدات المكون البري المتوفرة.
- (2) استخدام العدو قوات محمولة ومنقولة جواً بالإضافة إلى قوات تقليدية برمائية لمهاجمة الدولة.
- (3) سعي العدو إلى زعزعة الأمن الداخلي بالتزامن مع عملياته البرمائية.
- (4) تحقيق العدو تفوقاً جويًا لمدة قصيرة على مواقع إبراره على الشاطئ والقواعد الجوية والمطارات.

محظور

(5) تحقيق سيطرة بحرية مؤقتة على مواقع إبراره على الشاطئ قريباً من مناطق موانئ الدولة ذات الأهمية.

(6) استخدام العدو لوحات صغيرة للقتال في المناطق المبنية الساحلية محاولاً بذلك إشاعة الفوضى بين السكان.

(7) استخدام العدو للطائرات والزوارق المسيرة للاستطلاع والمراقبة وتدمير الموانع البحرية.

ب. الاعتبارات المحددة للتخطيط. بالإضافة إلى الاعتبارات العامة المذكورة أعلاه، هناك اعتبارات محددة للتخطيط في الدفاع عن الساحل، وقد تشمل هذه الاعتبارات ما يلي:

(1) الإسناد الناري.

(2) الإسناد الهندسي.

(3) الحماية.

(4) الإسناد الجوي من قبل القوات الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك.

(5) القوات البحرية.

(6) الإدامة.

(7) المجالات المدنية.

ج. تخطيط الإسناد الناري لعمليات الدفاع عن الساحل. إن الاعتبارات الخاصة بخطة الإسناد الناري هي:

(1) تخصيص أولوية نيران لإسناد قوة الحماية والأمن.

(2) التخطيط لأهداف على طول مقتربات استطلاع العدو.

(3) مشاغلة تشكيلات العدو المتقدمة نحو الشاطئ في نقاط ضعفها على طول طرق تقدمها بالنيران غير المباشرة وبالإسناد الجوي القريب.

(4) التخطيط لنقل قوة النيران إلى منطقة المعركة الرئيسية.

(5) إعداد وتطوير خطوط اشتباك مع العدو وذلك من أجل تنسيق الإسناد الناري وأولوية النيران.

(6) ضمان دمج خطة النيران لإسناد خطة المانع.

(7) ضمان دمج خطة النيران مع خطط الهجوم المعاكس والخطط البديلة وإعادة التوزيع للتشكيلات والوحدات المدفوعة.

(8) دمج الألغام المنثورة في خطط إعاقة حركة العدو وخطط الهجوم المعاكس.

محظور

13. الإسناد الهندسي لعمليات الدفاع عن الساحل. إن الانتقال من إسناد قابلية الحركة إلى إعاقة الحركة والقدرة على البقاء تتطلب تخطيطاً تفصيلياً من أجل ضمان توفر وقت مناسب لوحدات الهندسة المروسة لتنفيذ إجراءات المعركة، إن اعتبارات التخطيط للإسناد الهندسي هي:

أ. التخطيط الهندسي والاستطلاع المفصل. في الدفاع عن الساحل، عادة ما تكون مساحة المنطقة الدفاعية الكلية كبيرة للغاية، لذا يكون الخط الساحلي طويلاً جداً لتنفيذ الدفاع، وعندها يتركز التخطيط والاستطلاع الهندسي على المواقع الأكثر احتمالاً لهجوم العدو على طول الشاطئ وعلى حماية المناطق والمرافق الهامة والحيوية، كما يجب عدم إغفال المواقع والمناطق الأكثر خطورة لهجوم العدو.

ب. متطلبات الإسناد الهندسي. تمتاز طبيعة الأرض الساحلية بمزايا خاصة يجب على قائد سرية هندسة الميدان أخذها بالاعتبار مسبقاً قبل تنفيذ أي عملية من العمليات، تقوم الهندسة بالاستطلاع وتعمل مع أفراد الاستطلاع في وحدات المناورة لضمان معرفة طبيعة الأراضي المناسبة لعمليات العدو، وتتضمن الدراسة الرئيسية للساحل المتطلبات التالية:

- (1) معرفة آثار المد والجزر على توضع الموانع الساحلية.
- (2) معرفة مكان هجوم العدو على طول خط الساحل.
- (3) معرفة القدرات والتحديات.
- (4) إمكانية حماية البنية التحتية الهامة. يتم التركيز على مرافق البنية التحتية والتي تتطلب الحماية، تتضمن المرافق الهامة التي يجب أخذها بالاعتبار ما يلي:

- (أ) محطات تحلية المياه.
- (ب) محطات توليد الطاقة الكهربائية.
- (ج) مجامع شبكات الطاقة الكهربائية.
- (د) البنية التحتية للنفط.
- (هـ) مواقع ومراكز القيادة والسيطرة.
- (و) أبراج الاتصالات ومراكز الاتصالات الأخرى.
- (ز) الموانئ وخدمات الملاحة البحرية.

(5) التنسيق مع الهندسة البحرية. ينسق ضباط هندسة الميدان مع هندسة القوات البحرية فيما يتعلق بالموانع البحرية التي تقع على عمق أكثر من (2) متر في المياه وباتجاه البحر.

محظور

(6) توفر الموارد الهندسية. تتطلب تحضيرات سرية هندسة الميدان للدفاع عن الساحل تركيزًا في تخطيط الإدامة بصورة مفصلة وفي وقت مبكر لضمان توفر الموارد اللازمة لتجهيز الموانع المطلوبة، ويستفاد أيضًا من عمليات التكديس للوالم الدفاعية.

14. الإسناد الجوي. يتمثل الإسناد الجوي لعمليات الدفاع عن الساحل بما يلي:

- أ. توفير عمليات الاستطلاع الجوي.
- ب. نيران الإسناد الجوي القريب.
- ج. تساند طائرات الاستطلاع العمودية الهجومية بشكل روتيني عمليات أمن المنطقة وحشد النيران أثناء القتال في المعركة الرئيسية.
- د. عمليات التزويد.
- هـ. إخلاء المصابين.

15. الإسناد البحري أثناء عمليات الدفاع عن الساحل.

- أ. تساند القوات البحرية القوات على الساحل من خلال توفير الغطاء والإسناد والإمداد. أما الغطاء فيقصد به منع القوات الجوية وصواريخ العدو أو ضربات المدفعية أو الإبرار البرمائي على الجناح أو في المناطق الخلفية من القوات البرية الصديقة. يتم إنجاز هذه المهام من خلال تدمير القوات المعادية التي تهدد القوات البرية الصديقة من البحر، بالإضافة إلى قوات العدو البرمائية في مناطق تحميلها وأثناء الإبحار وفي مناطق الإبرار.
- ب. قد يتم في العمليات الدفاعية التخطيط لعملية بحرية كبرى لتدمير أسطول العدو الذي يهدد القوات الصديقة التي تعمل على طول الساحل، وهذا التهديد يمكن أن يكون الاستيلاء على جزيرة هامة أو مضيق أو على امتداد ساحل من قبل قوة برمائية، كما يشمل منع وصول تعزيزات العدو عن طريق البحر أو البر. يعتمد نجاح القوة البرية المدافعة على طول الساحل على الإسناد المباشر من القوات البحرية، والعمليات الكبرى التي تنفذ لتدمير قوات العدو البحرية في عرض البحر أو في قواعدا لحرمانها من تحقيق السيطرة البحرية.

16. الإدامة أثناء عمليات الدفاع عن الساحل.

- أ. يقوم ضباط الإمداد بالتنسيق مع الجهات التالية:
 - (1) ضباط العمليات لضمان أن طرق التزويد لا تتعارض مع خطط المناورة أو الموانع وتغطي كامل المنطقة الدفاعية بما فيها العمق.

محظور

(2) ضابط ارتباط الدفاع الكيميائي لضمان وجود طرق مناسبة للمعدات الملوثة بعوامل التدمير الشامل.

ب. يكون الدمج الفعال لإمكانيات الإسعاف الجوي العالية المرونة، عند توفرها، في خطة الإخلاء الطبي ضروريًا لتغطية الأماكن غير المتوقعة لهجوم العدو.

17. الشؤون المدنية في الدفاع عن الساحل. يتم مراعاة قواعد الاشتباك عند تنفيذ الدفاع في المناطق المأهولة بالسكان وذلك تفاديًا للإصابات بين المدنيين والأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والمرافق المدنية الحساسة أثناء العمليات.

أ. يتم تحليل الاعتبارات المدنية التالية:

- (1) المناطق ذات العلاقة.
- (2) المنشآت الحيوية.
- (3) القدرات المدنية المتوفرة في منطقة العمليات والتي يمكن الاستفادة منها في الدفاع عن الساحل (كالمعدات الإنشائية وآليات النقل).
- (4) التنظيمات المدنية.
- (5) التركيب السكاني والاجتماعي.

ب. قواعد الاشتباك. قد تحرّم القوانين الرماية في المدن أو قريًا من اللاجئين، وقد تضع قواعد الاشتباك قيودًا على استخدام بعض الأسلحة والذخائر مثل:

- (1) استعمال الذخائر غير التقليدية.
- (2) الألغام الفردية.
- (3) الغازات غير المميتة.
- (4) الدخان.
- (5) نيران مدافع الهاون.

ج. يجب التخطيط لحماية المدنيين ومنعهم من دخول منطقة العمليات باتخاذ الإجراءات والتحذيرات المناسبة والعمل على إخراجهم من منطقة العمليات تفاديًا لإصابتهم.

التحضير للدفاع عن الساحل

18. التحضير الاستخباري لميدان المعركة.

أ. يتضمن التحضير الاستخباري لميدان المعركة تحليل الخصائص الجغرافية والمادية والأحوال الجوية للمناطق الساحلية، حيث يُمكن هذا التحليل القادة من تحديد المناطق الهامة من أجل تقدير

محظور

الأهداف الرئيسية والثانوية المحتملة لقوة العدو ومناطق الإبرار المحتملة وذلك لغاية تقييم خطوط تقرب العدو الممكنة ولحساب تأثير الوقت والمسافة على المواقع الدفاعية.

ب. يتم إجراء دراسة تفصيلية لمناطق المياه والسواحل الرئيسية، وجمع معلومات كاملة ودقيقة عن الأمور التالية:

- (1) الخصائص المائية لمناطق المياه الخارجية لتشمل المياه العميقة والضحلة.
- (2) الشعب المرجانية والصخور.
- (3) أقصى امتداد وانخفاض للمد والجزر.
- (4) الممرات والمقتربات للشاطئ.
- (5) مناطق المياه الداخلية مثل:
 - (أ) المضائق.
 - (ب) الممرات.
 - (ج) المداخل.
 - (د) الخلجان.
 - (هـ) الخلجان الكبيرة.
 - (و) الموانئ.

ج. تحليل مناطق اليابسة والمساحات الممتدة من الساحل والحصول على معلومات تفصيلية عن:

- (1) خط الساحل.
- (2) المرتفعات والمناطق المسيطرة.
- (3) المناطق المفتوحة.
- (4) السبخات.
- (5) الطرق السريعة.
- (6) مناطق الهبوط.
- (7) المناطق السكنية.
- (8) محطات تزويد الخدمات الأساسية (الغاز، الكهرباء، المياه).
- (9) المعسكرات والقواعد والبحرية.
- (10) المناطق الصناعية الهامة.
- (11) شبكات الاتصالات التجارية والعسكرية.
- (12) مراكز تخزين الوقود.
- (13) مناطق السفن التجارية وقوة حماية المنشآت والمرافق الحيوية.

محظور

د. متطلبات المعلومات التفصيلية عن الظروف الجوية وهي:

- (1) فترات العواصف.
- (2) فترة الرطوبة والجفاف.
- (3) الضباب.
- (4) الرياح السائدة في الفترات الموسمية المختلفة.
- (5) درجات الحرارة وخاصة الحرارة المرتفعة وذلك لتأثيرها العام على وقت ومكان العمل العسكري الرئيسي.

هـ. قوات العدو. يتم دراسة وتحليل قوات العدو بشكل تفصيلي ويشمل ذلك ما يلي:

- (1) حجم القوة بما في ذلك قوات التعزيز والإحتياط.
- (2) إمكانيات نقل القوات بحرًا.
- (3) إمكانية نقل القوات جواً.
- (4) المقتربات المحتملة.
- (5) أسلوب تنفيذ العمليات البرمائية.
- (6) الإسناد الناري المتوفر شاملاً النيران البحرية والجوية.
- (7) أعماله الممكنة المحتملة.

و. الاستطلاع.

- (1) يُنظم الاستطلاع على واجهة واسعة ولعمق كبير بغرض اكتشاف التحضيرات لإبرار قوة العدو البرمائية في الوقت المناسب ويتم استغلال الجزر الطبيعية والاصطناعية لتوضيع نقاط للمراقبة.
- (2) يجرى الاستطلاع بعناصر المكونات البحرية والجوية لاكتشاف مناطق تحميل قوات العدو على وسائل النقل، وتحديد وتكوين واتجاهات تحرك جماعات الإبرار البحري والقطاعات المتوقعة للإبرار.
- (3) عندما تصل القوة البرمائية للعدو إلى المسافة التي تسمح بإجراء الاستطلاع من الشاطئ، يجري الاستطلاع بواسطة جميع المكونات التي تدافع عن الساحل وبالوسائل المتيسرة.
- (4) تستخدم الوسائل الإلكترونية والبصرية للمدفعية وشبكة المراقبة والملاحظة لجميع الأسلحة المقاتلة والقوات المتخصصة، كما قد تجرى المراقبة أيضاً من الطائرات العمودية.

محظور

19. تنظيم الدفاع عن الساحل. يتم تنظيم القوات في مناطق العمليات بالاعتماد على الاعتبارات التالية:

- أ. اتساع الجبهة التي سيتم الدفاع عنها.
- ب. عدد وأهمية ومواقع الأهداف المحتملة للعدو.
- ج. عدد وأهمية ومواقع مناطق الإبرار الممكن استخدامها.
- د. الخصائص الجغرافية الحقيقية للمنطقة الساحلية.
- هـ. خطوط المواصلات والطرق السريعة.
- و. حجم ومكان تواجد قوات حماية المنشآت والواجبات المكلفة بها.
- ز. القوات المتوفرة.
- ح. الإسناد الهندسي المتوفر.
- ط. توفر أنظمة القيادة والسيطرة.
- ي. النيران المتوفرة بما فيها البحرية والجوية.
- ك. الحماية وأمن العمليات.
- ل. الإدامة وخطوط التزويد.

20. بناء الدفاع عن الساحل.

أ. يعتمد بناء الدفاع عن الساحل على حجم القوات المتوفرة، والإسناد الناري والهندسي المتوفرين، ويجب أن يكون بناء الدفاع ملائماً للمهمة وطبيعة الأرض، وأن يضمن ما يلي:

- (1) تركيز الدفاع في أهم الاتجاهات التي يساعد التمسك بها على ثبات الدفاع ضد الإبرار البحري.
- (2) ازدياد شدة المقاومة ضد قوة العدو البرمائية أثناء اقترابها من الساحل المدافع عنه وعند الإبرار.
- (3) إجراءات التخفية وإمكانية خداع العدو لإجباره على أن يسلك مقتربات تؤدي إلى مناطق تقتل أجهزة مسبقاً وتدميره بالنيران والهجمات المعاكسة.

ب. توزيع القوات. يكون توزيع القوات على شكل قوات أمامية، وقوات عمق، واحتياط، وحجم القوة في كل منها يعتمد على قرار القائد الذي يتخذه بناءً على تقدير موقف كامل يتضمن كافة العوامل المؤثرة، غالباً ما يكون الحد الأمامي لمنطقة المعركة هو شريط الساحل، أما المواقع التي تقع أمام الحد الأمامي فهي مسؤولية المكون البحري من حيث التوزيع والتجهيز، ويتم التعامل مع العدو أمام الحد الأمامي من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين المكون الجوي والبحري.

محظور

(1) القوات الأمامية.

- (أ) يكون واجب هذه القوات التمسك بمواقعها الدفاعية، ودحر العدو عند الاشتباك معه، وإنزال أقصى قدر من الخسائر به.
- (ب) يجب أن تكون القوات المدرعة، وأسلحة ال م/د عنصراً أساسياً من عناصر تشكيل القوات الأمامية التي تدافع عن المواقع المهددة على الساحل، وذلك لزيادة قدرة تلك القوات على تدمير دروع العدو، على أن يكون الجزء الرئيس الآخر من القوات المدرعة وأسلحة ال م/د جزءاً أساسياً في تجميع قوات الاحتياط.

(2) قوات العمق.

- (أ) يكون واجب هذه القوات هو التمسك بمواقعها الدفاعية ودحر العدو عند الاشتباك معه ضمن المدى المؤثر، وإنزال أقصى قدر من الخسائر به.
- (ب) يتم خداع العدو واستخدام النيران لإجباره على الحركة ضمن مقتربات تقوده إلى مناطق تقتيل يسهل تدميره فيها.
- (ج) يجري تثبيت قوات العدو في مواقع مواقع وقف الاختراق ومُعَدّة بشكل مسبق، تمهيداً لشن الهجوم المعاكس من قبل الاحتياط.
- (د) تساند قوات العمق القوات الأمامية أثناء تراجعها إلى مواقع خلفية ضمن خطة الدفاع.
- (هـ) يوفر العمق خيارات استجابة متعددة لرد الفعل على عمليات الاقتحام الجوي أو القوات المحمولة جواً للعدو.
- (و) عندما لا يكون هناك احتياط معين على مستوى الكتيبة، فقد يتم استخدام جزء من قوات العمق الدفاعي كاحتياط أو لتعزيز المواقع الأمامية، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار عدم استخدام كافة وحدات العمق المعينة في هذا الدور.
- (ز) يتم توضيح عمق للسرية في الحالات التالية:
- (أ أ) إذا كانت الأرض مفتوحة يُنشأ عمق للسرية بفصيل مع موقعيين بدليين لها يمين ويسار الموقع الرئيس.
- (ب ب) إذا كان هناك تبادل رؤيا لمسافة (2 - 3) كم وقد يصل إلى (4) كم.
- (ج ج) إذا توفرت ميادين رماية بين نقطتين ولم يكن هناك طيات أرضية أو نتوءات يستغلها العدو.

محظور

(3) الاحتياط. تؤخذ الاعتبارات التالية عند تشكيل الاحتياط:

- (أ) يتم تأليف الاحتياط من قوة مناسبة ذات قابلية حركة عالية، ويمكن استخدامه في مراحل مبكرة عند وأثناء الاشتباك مع القوات الأمامية في حالة أن الهجوم المعادي الرئيس قد تم تحديد حجمه ويمكن تثبيته، ويستطيع الاحتياط تنفيذ الخطة التي سيحقق من خلالها مهمته في مرحلة مبكرة، كما يمكن استخدام الاحتياط في أي مرحلة من مراحل الهجوم المعادي، وفي الوقت المناسب، وبناءً على تخطيط مسبق.
- (ب) يتواجد الاحتياط في مواقع قريبة من الطرق المؤدية إلى الاتجاهات الأكثر تهديداً.
- (ج) يجب أن تسمح أو توفر مسافة الاحتياط وبعده عن الشاطئ المناورة إلى أي اتجاه مُهَدَد في وقت مناسب.
- (د) عادة ما يتضمن الاحتياط أسلحة م/د، ويمكن استخدامه على الحد الأمامي لمنطقة المعركة وعلى حافة الشاطئ أيضاً، وذلك للاشتراك في تدمير وسائل الإبرار والآليات البرمائية عند اقترابها من الشاطئ أو نزولها فيه.
- (هـ) عندما تكون واجهة الدفاع عن الساحل كبيرة فيمكن تجزئة الإحتياط وتوضيعه في مناطق مناسبة خاصة.
- (و) يتم تقسيم الاحتياط بالتمركز وذلك لحمايته وكذلك سرعة حركته وتجميعه لشن الهجوم المعاكس.

جـ. نيران الإسناد.

- (1) هي مزيج من النيران مميتة وغير مميتة (نيران المدفعية، والهاونات والصواريخ ونيران القوات البحرية والجوية والطيران المشترك والحرب الالكترونية ... وغيرها).
- (2) يتم استخدام الصواريخ ونيران المدفعية على أقصى مدى ضد القوة البرمائية وسفن القتال حتى نقاط الإبرار، كذلك يجب تغطية المناطق أمام الموانع الهندسية سواءً في الماء أو على الأرض، وعلى الأجنحة وفي الثغرات وفي عمق منطقة الدفاع، بالإضافة إلى إمكانية حشد النيران بسرعة في أي اتجاه.

(3) خطة النيران.

- (أ) تهدف خطة نيران المدفعية في الدفاع عن الساحل إلى تأخير قوات الإبرار المعادية خلال الإبرار والاقتراب من الشاطئ، والرد على الهجمات التي تقوم بها دبابات وقوات مشاة العدو خلال احتلالها الشاطئ بالإضافة إلى توفير

محظور

الإسناد الناري للهجمات المعاكسة. وتستخدم المدفعية الاعتبارات نفسها التي تستخدمها في أيّ عملية أرضية أخرى لتحديد مواقعها وتوفير الإسناد الناري في عملية الدفاع عن الساحل.

(ب) يتم إعداد خطة النيران حسب المدى المؤثر لنيران الإسناد، مع التركيز على اتجاه الإبرار المحتمل للقوة البرمائية المعادية، وذلك عن طريق إعداد خطة رمي مشتركة من مناطق التحميل ولغاية الوصول إلى مناطق الإبرار بتحضير تجمعات النيران.

(ج) يتم تحضير تجمعات النيران ضد القوة البرمائية المعادية، ووسائل القتال السطحية، وكذلك في اتجاه عمل موجات الإبرار على الساحل، بالإضافة إلى تخطيطها في أكثر من مناطق الإبرار الجوي احتمالاً في عمق الدفاع عن الساحل.

(د) يتم تخطيط النيران لتدمير آليات العدو البرمائية وسفن الإبرار بالقرب من أهداف منتخبة أثناء تحركها لمناطق الإبرار وأثناء مهاجمتها لدفاعات قواتنا الأمامية، وكذلك في عمق الدفاع عن الساحل، ويبدأ تخطيط هذه النيران على المدى المؤثر لمعظم أسلحة نيران الإسناد وترتبط هذه الخطوط مع خطوط الموانع ضد الإبرار البحري.

(هـ) يتم التنسيق مع قائد المناورة لتحديد الأهداف المعادية التي تشكل أولوية أولى لرمية المدفعية، على سبيل المثال:

(أ أ) سفن إبرار العدو.

(ب ب) سفن القيادة والسيطرة.

(ج ج) الآليات البرمائية والدبابات وناقلات الجنود المدرعة.

(د د) أنظمة الدفاع الجوي.

(هـ هـ) منصات إطلاق الصواريخ والمدفعية البعيدة المدى.

(و) اعتبارات خطة الإسناد الناري.

(أ أ) نيران لمنع القوة البرمائية المعادية من الحصول على موطيء قدم وتأسيس رأس شاطيء.

(ب ب) نيران الإسناد لمقاومة الدبابات وصواريخ مضادة للدبابات ومعدات الإبرار البحري بعد الحصول على موطيء قدم.

(ج ج) تقديم إسناد ناري لقوات المناورة الأرضية في الدفاع والهجوم المعاكس.

محظور

(د د) المساهمة في تثبيت وتدمير قوات العدو المتسللة مثل قوات المظليين.

(ه هـ) استخدام الطائرات المسيّرة من دون طيار لرصد وتحديد وتوجيه ومهاجمة الأهداف المعادية.

21. تجهيز المواقع الدفاعية.

أ. يتم تجهيز المواقع الدفاعية في أكثر الاتجاهات أهمية في المناطق المحتمل نزول قوة الإبرار البحري فيها والصالحة لتقدمها إلى العمق، أمّا في المناطق الساحلية الصعبة (الاتجاهات الثانوية) فتجهز نقاط حصينة منفصلة.

ب. عادة ما يتم تجهيز موقعين دفاعيين لكل من مجاميع القتال/ الكتائب الأمامية، وبذلك يمكن تجهيز من (3 - 4) مواقع في منطقة مجموعة اللواء الدفاعية، وأساس الموقع الدفاعي هو النقاط الحصينة التي ترتبط بخطة النيران، والخنادق والموانع الهندسية لتكون القطاعات الدفاعية لمجاميع القتال/ الكتائب.

ج. في الظروف العادية يتم اختيار الحد الأمامي للدفاعات بالقرب من حافة المياه على قدر الإمكان مع مراعاة ظروف المد والجزر، وفي الشواطئ المرتفعة يكون الحد الأمامي قريباً من حافة المياه.

د. عادة ما يتم تجهيز مواقع رمي للدبابات وأسلحة ال م/ د بالقرب من الشاطئ حتى يتم اشراكها في مشاغلة آليات العدو البرمائية، وسفن الإبرار أثناء اقترابها من الشاطئ عند الضرورة.

هـ. تجهيز شبكة الطرق.

(1) يعتبر التجهيز الهندسي لشبكة الطرق في الدفاع عن الساحل عنصراً هاماً من عناصر التجهيز الهندسي، لأنها تؤمن حرية المناورة للقوات المدافعة، بالإضافة لإستخدامها في نشاطات الإمداد والإخلاء، ويتم تجهيز طرق طولية وعرضية لهذا الغرض.

(2) في الظروف العادية، يتم تجهيز طريق واحد طولي لكل مجموعة قتال/ كتيبة من القوات الأمامية، وطريق طولي أو طريقين لكل لواء من ألوية القوات الأمامية، أمّا الطرق العرضية فيتم تجهيز طريق لكل مجموعة لواء على امتداد الساحل المدافع عنه وبعمق (4 - 6) كم من حافة المياه.

محظور

22. يتم تنظيم الدفاع عادةً على شكل نقاط حصينة (لمستوى الفصيل والجماعة) في المنطقة الأمامية ضمن قطاعات إبرار ساحلية يمكن استخدامها.

23. يتم تأسيس مواقع بديلة على الجوانب وفي العمق من أجل تحقيق حرية المناورة والنيران.

24. يتم تشكيل احتياط قوي في العمق يكون قادرًا على تنفيذ هجمات معاكسة وتدمير قوات العدو التي يتم إنزالها جواً. ويتم تجزئة الإحتياط من أجل سرعة الاستجابة للتعامل مع تهديد العدو في أكثر من موقع.

25. يستغل قائد مجموعة اللواء الجزر الطبيعية والاصطناعية كمواقع لتركيز أسلحة الـ م/ د على أن يضمن انسحابها في الوقت المناسب، وفي العادة يعمل على توزيع المواقع القتالية الأمامية بعيداً بشكل كافٍ في الجزر الطبيعية والاصطناعية أمام مجموعة اللواء وذلك لمنع عناصر الاستطلاع المعادية من رصد أعمال الجسم الرئيسي لمجموعة اللواء.

النقاط الحصينة

26. إن النقطة الحصينة هي موقع معركة مُحصّن جيداً ومرتبطة بموانع طبيعية أو أرض محددة للحركة لقوات العدو حيث تشكل مرتكزاً للدفاع، ويتم احتلالها من قبل الوحدات الفرعية الصغرى جماعة/ فصيل، ويمكن إقامة النقاط الحصينة على طول الساحل ضمن الحدود الأمامية لمنطقة المعركة (ح أ م م) أو في العمق أو في المكانين، بحيث تغطي طرق التقرب المحتملة لقوات الإبرار المعادية، الملحق "ب" يبين تفاصيل النقطة الحصينة، ويعتمد اختيار المكان على ما يلي:

أ. طبيعة الأرض. تنتخب النقطة الحصينة بحيث تكون مسيطرة على طرق تقرب العدو المحتملة، وتشكل في مجموعها حزاماً دفاعياً أمامياً، يجب أن تغطي هذه النقطة كامل الجبهة ولا يسمح بترك فجوات غير مغطاة بالنار أو بالمراقبة حتى لا يتمكن العدو من التسلل من خلالها.

ب. حجم القوات المتوفرة. عند إنشاء النقطة الحصينة يجب مراعاة حجم القوة المناسب لإشغالها.

ج. الإمكانية المعادية. إن إقامة أي نقطة حصينة لا يمنع العدو بإمكانياته المتطورة من اقتحامها، وتكون الغاية منها هو تأخير العدو وتشويش هجومه وإيقاع الخسائر به حيث من الصعب ومهما بلغت قوتها الإنشائية منع تقدم هجوم العدو، كما يجب دراسة أنواع الأسلحة المستخدمة لوضع التحصين المناسب لها.

د. المصادر المتوفرة. وهذه تشمل المواد والمعدات والأسلحة كمّاً ونوعاً.

محظور

هـ. الوقت المتيسر. تحتاج النقطة الحصينة إلى وقت طويل نسبياً لإنشائها، فعلى سبيل المثال، يحتاج تصلب الإسمنت في المواقع الدفاعية والذي عادةً يستغرق إنشاؤه من (14 - 21) يوم حسب نوع الاسمنت المستخدم واعتبار درجات الحرارة صيفاً وشتاءً.

و. تكون المسافة بين النقطة الحصينة والأخرى (2 - 2.5) كم وقد تصل المسافة أحياناً إلى (3) كم.

27. يمكن أن يكون موقع النقطة الحصينة على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة الرئيسية، ويتم احتلالها من قبل جماعة/ فصيل مشاة آلي.

أ. يتخذ القائد قراره حول تأسيس النقطة الحصينة بناءً على ما يلي:

- (1) الوقت والموارد المتوفرة لتطوير النقطة الحصينة.
 - (2) أفضل منطقة يمكن الاستفادة منها كمنطقة لمنع إبرار القوات المعادية.
 - (3) إمكانية الربط ما بين منطقة الساحل وباقي القاطع الدفاعي في الخلف.
- ب. هناك نقطتان مهمتان بالنسبة لمكان النقطة الحصينة هما:
- (1) طالما أن هناك حاجة لوقت كبير لتجهيز النقطة الحصينة فالوحدة التي تناط بها مسؤولية التجهيز يجب أن تكون مؤمنة بالحماية الكاملة أثناء إنشاء النقطة الحصينة.
 - (2) يجب أن تمنع طبيعة الأرض على جوانب النقطة الحصينة حرية الإبرار للقوات المهاجمة وعكس ذلك فإن الوحدة المدافعة في النقطة الحصينة ستواجه إمكانية العزل والتدمير.

ج. يتحرك قائد مجموعة القتال/ الكتيبة الذي أوكل إليه واجب تجهيز واحتلال النقطة الحصينة بإحدى سراياه أو فصائله إلى المنطقة مصطحباً معه ضابط الهندسة الذي يتولى مساعدة القائد في دراسة طبيعة الساحل والذي سيتولى بدوره تنفيذ التحصين ويقومان باستطلاع المنطقة، يقرر القائد أولوية الأعمال والتي تكون بشكل عام كما يلي:

- (1) جعل المواقع غير قابلة للتجاوز بإقامة الموانع الجانبية.
 - (2) حماية أسلحة مقاومة الدروع بتحسين الأرض وإنشاء الموانع وتوزيع آليات القتال.
 - (3) إنشاء التحصينات لحماية أفراد المشاة المكلفين بحراسة أسلحة الم د.
- د. يبدأ القائد بعد ذلك باستطلاع النقطة الحصينة واختيارها من وجهة نظر العدو ودراسة المقترحات المؤدية إليها وبالرغم من أنه لا داعي لاحتلال النقطة الحصينة من كافة الاتجاهات في جميع الأوقات، فإن على الوحدة أن تكون مستعدة لمواجهة التهديد من أي اتجاه ويجب جعل الموقع صعب الاجتياح بواسطة المزج الجيد للموانع الطبيعية والاصطناعية.

محظور

هـ. تؤسس الحماية والأمن حول النقطة الحصينة قبل احتلالها من خلال استخدام فصيل الاستطلاع وأجهزة التنصت والرادارات لمراقبة الممرات المائية المحتملة، يديم فصيل الاستطلاع ونقاط المراقبة ووحدات حرس السواحل عمليات المراقبة والاستطلاع باستمرار.

و. يفتح قائد مجموعة القتال/ الكتبية قواته لتدمير موجات الإبرار تحت ضغط الهجمات الجوية المعادية وتقوم عناصر المشاة بتدمير هذه الموجات بالأسلحة المباشرة المتوفرة في آليات القتال وعلى أقصى مدى ممكن وتدمير معدات الإبرار بمختلف الأسلحة المتوفرة.

ز. تركز الدبابات وأسلحة الدم في الأماكن التي تستطيع بها المشاة لمسافات طويلة، بينما هي محمية بطبيعة الأرض والموانع. ثم تتحرك عند الضرورة إلى مواقع رمي بديلة ضمن النقطة الحصينة لنقل النيران أو حشدها ضد قطع العدو البحرية وكذلك لتجنب نيران العدو.

ح. يجب أن ترتبط جميع المواقع ضمن النقطة الحصينة مع المواقع المجاورة، يساعد الانتخاب الجيد لهذه المواقع على حشد النار لمجموعتين أو أكثر ضد العدو المقتحم ومنعه من حرية إبرار قواته وبالتالي منعه من عزل هذه المواقع وتدميرها بالتدريج. تصمم ميادين الرمي بشكل يضمن تنسيق النيران بين جميع المواقع.

ط. يجب أن تبقى الممرات التي يصعب تغطيتها بالنيران تحت المراقبة وتغطي بواسطة مواقع ثانوية يتم تحضيرها سلفاً وحسب ما يسمح به الوقت ويتم احتلالها بالأمر.

ي. يتألف الدفاع الجوي من نظام متكامل للإجراءات السلبية والتي تشمل التستر والمراقبة الجوية والإجراءات الإيجابية التي تشمل تركيز الأسلحة المقاومة للطائرات لتشمل أيضاً الخفيفة وأسلحة آليات القتال المدرعة.

ك. تعتمد النقاط الحصينة بشكل رئيس على الاتصالات السلكية مما يوفر أمن وفاعلية الاتصالات بين مختلف القيادات.

- (1) تُدفن الأسلاك الهاتفية تحت الأرض وتُمد الخطوط بين مختلف المراكز مع خطوط بديلة أيضاً. يمكن الاعتماد على العدائين الذين يستخدمون خنادق الاتصال.
- (2) كما يمكن استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن النقاط الحصينة.

28. مواقع المعركة والمخابئ.

أ. بغض النظر عن أسلوب العمل في الدفاع عن الساحل، تحتاج الدبابات وآليات القتال المدرعة الأخرى إلى مواقع جاهزة للقتال. وإذا أريد الاستمرار في المرونة، يجب تخصيص عدد من مواقع المعركة لكل آلية قتال مدرعة لتغطية خيارات اتجاهات متعددة.

محظور

ب. يجب تحديد مواقع معركة آليات القتال المدرعة والدبابات للاستفادة القصوى من مدى وفاعلية أنظمة أسلحتها، بحيث تضمن هذه المواقع الحماية والتخفية لآليات القتال المدرعة لحين الاشتباك اعتمادًا على الوضع وطبيعة الأرض. وعلى أي حال قد لا يكون استخدام المخابئ ممكنًا وقد يتعين على آليات القتال المدرعة احتلال مواقع المعركة الرئيسية الخاصة بها منذ بداية المعركة.

ج. إن تمركز المشاة الراجلة مع الآليات في نفس الاتجاه للقوة الراجلة يوفر الحماية من نيران قذائف مدفعية العدو والحماية ضد أسلحة التدمير الشامل. في هذه الحالة قد يكون من المناسب تجهيز مواقع معركة بحيث تكون خنادق أفراد المشاة متصلة بخنادق آليات القتال عن طريق خنادق اتصال. د. يتم غالبًا نشر آليات ضباط رصد المدفعية وآليات الاستطلاع في مواقع المعركة الخاصة بها منذ البداية، وقد يكون مفيدًا وضع ضباط الرصد أو مراقبي الاستطلاع في مواقع مراقبة راجلة مع وجود آلياتهم المدرعة في الخلف (برج مخفي) بحيث يتم تأمين الاتصال بينهم وبين آلياتهم المدرعة بواسطة خط اتصال سلكي.

هـ. عند تقرير مكان وكيفية تمركز آليات القتال المدرعة والعناصر الراجلة يجب التوصل إلى موازنة بين تقليل البصمة الحرارية، من حيث الدليل المادي لوجود آليات القتال المدرعة في اتجاه دفاعي، والاستفادة القصوى من معدات المراقبة الموجودة في داخلها والحماية المدرعة للقوات الراجلة.

و. تحتاج المشاة الراجلة كما في آليات القتال المدرعة إلى مواقع معركة للقتال، ونظرًا لقدرتها المحدودة على التحرك تكون مواقع المعركة البديلة للمشاة الراجلة أقل إلا إذا كان مخططًا لنقل هذه العناصر في آلياتها المقاتلة، قد يتم وضع المشاة الراجلة في مواقع لحماية مقتربات في المناطق الضيقة أو توفير حماية قريبة لآليات القتال المدرعة في حال كانت طبيعة الأرض ضيقة أو محدودية الرصد. ز. قد يتم تخصيص مخابئ للمشاة الراجلة أيضًا بنفس طريقة آليات القتال المدرعة ويجب على القادة الانتباه في تمركز آليات القتال المدرعة ومشاتها الراجلة قريبة من بعضها البعض لزيادة المرونة والقدرة الكاملة على التحرك والرد على الأعمال غير المتوقعة.

29. اختيار مواقع معركة.

أ. يجب على القادة الموازنة بين الحاجة لتوزيع عناصر القوة بأكبر قدر ممكن والمتطلبات الخاصة بتركيز النيران المباشرة على مناطق القتل المخطط لها أمام (ح أ م م) أو على الشاطئ مباشرة، وكذلك عند دخول العدو ضمن أحزمة الموانع البرية.

ب. إن مناطق القتل المخطط لها يجب أن تكون داخل الماء وأمام الموانع الساحلية لمنع العدو من أي عملية ابرار.

محظور

ج. إن النقاط التي يتم اعتبارها عند التخطيط لمواقع المعركة هي:

- (1) المهمة وأولوية الأعمال.
- (2) التنظيم المحتمل لقوة العدو.
- (3) توقع أي نوع من معدات الإبرار سيستخدمه العدو.
- (4) كم عددها؟
- (5) من أي اتجاه؟
- (6) ما هي سرعة تحركها؟
- (7) كم لدينا من الوقت لتدميرها؟
- (8) أي قوات يجب نشرها في كل اتجاه معركة من أجل تحقيق التأثير المطلوب؟
- (9) الرد المحتمل للعدو على التماس أو مواجهة الموانع.
- (10) اتجاه الاشتباك الأفضل مع العدو.
- (11) كيف يمكن تحقيق إطلاق النيران ضد جناح العدو.
- (12) الترتيبات المطلوبة في الليل وفي الرؤية المحدودة.
- (13) هل هناك متسع للقوات الصديقة المطلوبة؟ (خصوصًا الدبابات وآليات القتال المدرعة).
- (14) ما هي مخاطر الالتفاف حول أجنتنا أو اجتياح مواقعنا؟ وعند تجاوز النقاط الحصينة.
- (15) هل هناك مقتربات محمية/ طرق انسحاب؟
- (16) ما هو العمل اللازم لتحضير المواقع للآليات القتالية والمشاة الراجلة وغيرها.

30. الموانع الساحلية


أ. إن عملية إنشاء الموانع تشترك فيها القوات البحرية والبرية. لذلك يتم تحديد مسؤوليات إقامة الموانع في المنطقة المائية ما بين القوات البحرية والقوات البرية كالتالي، انظر الشكل رقم (4):

(1) يتم التنسيق مع القوات البحرية حول الأعماق الكبيرة (أكبر من عمق 2 متر) إذ أنها من مسؤولية القوات البحرية.

(2) حتى عمق (2) متر في البحر وإلى اليابسة يكون من مسؤولية القوات البرية.

ب. الملحق "أ" يبين أنواع الموانع المختلفة التي تم إنشاؤها في الدفاع عن الساحل.

محظور



الشكل رقم (4) مقطع عرضي للموانع الساحلية

31. الغرض من إقامة الموانع الساحلية. إن موانع القوات البرية يكون لها تأثير من بداية عملية الإنزال البحري للقوات البرمائية للعدو، لذا فإن الغرض من إقامة الموانع الساحلية هو:

- أ. عرقلة مناورة سفن الإبرار البحري عند نقل القوات البرمائية من سفن الإبرار إلى قوارب الإنزال البحري أي بداية نزول القوات البرمائية.
- ب. إلحاق أكبر خسائر ممكنة عند تقدم القوات البرمائية أو عند إبحار قوارب الإنزال وتهيئة الظروف المناسبة لتدمير العدو في المياه ومنعه من الوصول إلى الشواطئ.
- ج. محاولة منع قوات العدو من النزول من القوارب إلى اليابسة (الأرض).
- د. تعطيل وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة لقواته التي نجحت في النزول إلى الشواطئ.
- هـ. استعادة كفاءة الموانع وذلك في المناطق التي نجح العدو في فتح ثغرات بها.

32. شروط إقامة الموانع الساحلية.

أ. تقوم عناصر الاستطلاع الهندسي بإجراء استطلاع جيد للساحل لتحديد ما يلي:

- (1) ميل الشواطئ (تدرج الشاطئ).
 - (2) طبيعة أرض الشاطئ (صخرية - رخوة - رملية).
 - (3) منسوب أعلى مد وتوقيتات حدوثه.
 - (4) منسوب أدنى جزر وتوقيتات حدوثه.
 - (5) التدرج الحراري لمياه البحر.
 - (6) درجة ملوحة مياه البحر.
- ب. يجب أن تنشأ هذه الموانع في مناطق مدافع عنها وأن تكون هذه المناطق من الأهداف الهامة التي يتم الدفاع عنها، بحيث يجب أن تتمكن هذه الموانع من إعاقه وسائل الإبرار البحري للعدو عند عمق حتى 2 متر.

محظور

ج. الموانع المتفجرة التي يتم إقامتها في هذه المنطقة وخاصة في المنطقة المائية يجب أن تكون مصممة بحيث:

- (1) تقاوم حركة المياه.
- (2) ضد تسرب المياه.
- (3) سهولة تسجيل أماكنها.

33. يتم إنشاء هذه الموانع في الماء، وعلى الشاطئ، وفي عمق المنطقة الدفاعي مع ما يتناسب مع اعتبارات وأسس الدفاع عن ساحل البحر.

34. العوامل التي تؤثر على تخطيط الموانع الساحلية.

أ. العوامل التعبوية.

- (1) يتم تخطيط حقول الألغام بحيث تخدم مفهوم العمليات، وخطة العمليات الرئيسية.
- (2) دمج الموانع مع خطة النيران المباشرة وغير المباشرة، وخاصة أسلحة الـ م/د المستخدمة لحماية الدفاعات على (ح أ م م)، وعند توزيع المانع يجب مراعاة أن يكون المانع ضمن أقصى مدى لسلح الـ م/ د المتوفر، ومن المفضل أن يكون من حدود نصف المدى.
- (3) أن يتوفر بها ممرات وفجوات تسمح بتحريك الدوريات، وكذلك تسمح بتقدم قواتنا للقيام بالهجمات المعاكسة.

ب. طبيعة الأرض.

- (1) تخطط الموانع لكي تتكامل مع الموانع الطبيعية.
 - (2) تؤثر الأرض على سرعة إنشاء المانع خاصة حقول الألغام الساحلية.
- ج. الإخفاء والتموه. يجب استغلال خصائص الإخفاء للأرض مثل التلال الرملية والنباتات والأعشاب لإخفاء آثار زراعة الألغام، وكذلك إخفاء الموانع المغمورة بالمياه.
- د. التهديد. يتم تصميم الموانع خاصة موانع الألغام لمواجهة وسائل وأساليب فتح الثغرات المتاحة لدى العدو مثل استخدام الألغام المقاومة للانفجارات، وكذلك تجهيز الموانع بالأشراك الخداعية إذا كان العدو يستخدم الأفراد بشكل أساسي لفتح الثغرات.
- هـ. الإمكانات المتوفرة. يجب أن تتلاءم خطة الموانع مع الإمكانيات المتوفرة أو المتيسرة من حيث القوى البشرية والمعدات والمستودعات الهندسية، ولهذا وعلى ضوء محدودية القوى البشرية، فمن الأفضل الاعتماد على الموانع سريعة الإنتاج مثل حقول الألغام والألغام الموجهة والألغام الساحلية المتطورة أكثر من الاعتماد على الموانع الساحلية غير المتفجرة والتي تحتاج إلى قوة بشرية كبيرة في تجهيزها.

محظور

و. الوقت المتوفر. يتم تحديد التوقيتات الرئيسية بناءً على تقدير دقيق للموقف الزمني بواسطة أعلى المستويات القيادية، ومن وجهة نظر خطة الموانع الساحلية يجب أن تحدد التوقيتات الآتية بدقة.

- (1) توقيت بداية تجهيز نظام الموانع.
- (2) القيود الزمنية مثل العمل ليلاً أو نهاراً.
- (3) توقيت الانتهاء من سلسلة الموانع الساحلية التعبوية (خاصة حقول الألغام).
- (4) توقيت الانتهاء من خطة الموانع الساحلية المتكاملة.

تنفيذ عمليات الدفاع عن الساحل

35. يتم تنفيذ الدفاع عن الساحل من خلال أربعة مراحل وكما يلي:

أ. المرحلة/ 1 قتال قوات العدو في مناطق الحشد ونقاط وموانئ التحميل.

(1) يبدأ القتال ضد قوات الإبرار البحري المعادي بمجرد اكتشافها في مناطق الحشد والتحميل.

(2) يتم تنفيذ أعمال القتال بشكل رئيس بواسطة المكون البحري والجوي والقوة الصاروخية ضمن إمكانياتها.

(3) توجه الجهود الرئيسة لتدمير قوات العدو عند انتهاء مرحلة التحميل حيث تكون قوات العدو في أضعف حالاتها على سطح وسائل النقل البحرية لإحداث أكبر خسائر فيها.

ب. المرحلة/ 2 قتال قوات الإبرار البحري المعادي أثناء الرحلة البحرية.

(1) يتم تنفيذ أعمال القتال في هذه المرحلة أيضاً بواسطة القوة البحرية والجوية وكذلك الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ.

(2) توجه الجهود الرئيسة في هذه المرحلة لتدمير سفن الإبرار التي تحمل قوات الإبرار كأولوية أولى، يليها القطع البحرية المعادية الأخرى.

(3) يتم توجيه ضربات الجوية بتنسيق تام مع نيران البحرية، حيث يتم توجيه ضربة جوية أولية للرحلة البحرية والتي تؤدي عادة إلى خفض سرعة تحركها، وبعد ذلك يتم توجيه ضربات للقطع البحرية والغواصات لاستغلال الضربة الجوية الأولية متبوعة بضربة جوية رئيسة ضد عناصر الرحلة البحرية.

(4) يمكن تكرار الضربات بناءً على حجم الخسائر المطلوب إلحاقها بالعدو وبما تسمح به قدرات وإمكانات القوات الجوية والبحرية الصديقة.

محظور

جـ.

المرحلة/ 3 قتال قوات الإبرار البحري في مرحلة الانفتاح والإبرار على الساحل.

- (1) خلال هذه المرحلة والتي تبدأ عادة من مسافة (25 – 30) كم، تقوم القوة الجوية بمختلف أسلحتها بالتعاون مع القوة البحرية بتدمير سفن الإبرار كأولوية أولى، حيث ستكون سفن الإبرار في هذه المرحلة ثابتة لنقل حمولتها إلى زوارق الاقتحام للإبرار.
- (2) تُكثف الهجمات الجوية والبحرية في هذه المرحلة الحاسمة لإحداث أكبر خسائر في قوات العدو البشرية وقطعه البحرية.
- (3) يبدأ تدمير قوات العدو في البحر بالوسائل الدفاعية بمجرد أن تدخل وسائل الإنزال ضمن المدى المؤثر لنيران المدفعية. وكلما اقتربت قوات العدو البرمائية من الساحل يزيد مجهود نيران القوات المدفعية.
- (4) بوصول قوات العدو إلى مسافة (3 – 8) كم من الشاطئ تبدأ الرماية المباشرة من خلال الدبابات وأسلحة م/د وقطع المدفعية المخصصة للرمي المباشر، ويتم التركيز على الآليات البرمائية، ووسائل الإبرار الأخرى، هذا بالإضافة إلى استمرار الضربات الجوية والبحرية.
- (5) عندما تصل جماعات الإبرار إلى مسافة (400 – 600) متر من الشاطئ، يتم تكثيف النيران المباشرة لأقصى درجة باشتراك جميع الأسلحة المدفعية وحسب المدى المؤثر لكل سلاح.
- (6) تكون القوات المدفعية جاهزة للقضاء على قوات العدو التي تم إنزالها جواً في هذه المرحلة لمساندة الإبرار البحري.
- (7) عند اكتشاف تغيير القوة البرمائية لاتجاه تقدمها، تقوم القوات المدفعية بتنفيذ المناورة بالقوات لتغطية الاتجاهات الأكثر تهديداً، وتكون الأولوية الأولى في المناورة للدبابات وأسلحة م/د وقطع المدفعية المخصصة للرمي المباشر.

د.

المرحلة/ 4 تدمير قوات العدو التي تنجح في الإبرار على الشاطئ.

- (1) عند نجاح العدو في الاستيلاء على موطئ قدم على الشاطئ، توجه الجهود الرئيسة للتنشكيلات والوحدات المدفعية للتمسك بالدفاعات، ومنع العدو من الانتشار للعمق والجوانب، وكذلك حرمانه من تأسيس رأس شاطئ بتوحيد مواطني القدم التي احتلها.
- (2) يكون الهدف الأساس للقوات المدفعية هو حرمان العدو من تثبيت أقدامه على الشاطئ، أو تعزيز قواته على الشاطئ بقوات جديدة، ولذلك يتم تنفيذ الهجمات المعاكسة مبكراً وضد أكثر تجمعات العدو خطورة، ويتم توجيه هذه الهجمات أساساً من الأجنحة والمؤخرة لسرعة الوصول إلى الشاطئ لقطع اتصال القوات التي تم إبرارها بباقي القوة البرمائية في البحر.


محظور

(3) في حالة نجاح العدو في إبرار قوات كبيرة على الشاطئ أكبر من القوات المدافعة، تقوم الأخيرة بحصر وإيقاف العدو/ ومنع انتشاره وتهيئة الظروف للمستوى الأعلى لتدمير العدو بإمكاناته.

(4) في جميع الأحوال تكون المهمة الرئيسية للهجمات المعاكسة هي سرعة الوصول إلى الشاطئ لمنع العدو من تعزيز قواته في رأس الشاطئ.

(5) في حالة حدوث خسائر كبيرة في قوات العدو تجعلها غير قادرة على الاستمرار في القتال، يجب أن توجه الجهود الرئيسية للقوات المدافعة لمنع إخلاء قوات العدو، وذلك بعزل هذه القوات وتدميرها على مراحل، وكذلك حرمان سفن الإبرار من الاقتراب من الشاطئ لإخلاء هذه القوات.

(6) في حالة نجاح العدو في سحب قواته من الشاطئ إلى سفن الإبرار، يتم توحيد الجهود الرئيسية للقوات المدافعة بالتعاون مع القوة البحرية والجوية لتوجيه ضربات متتالية لهذه السفن وتدميرها في عرض البحر. انظر الشكل رقم (5) والذي يبين مناطق عمل الأسلحة.



الشكل رقم (5) مناطق عمل الأسلحة

36. تنفيذ الدفاع من النقطة الحصينة.

- أ. لا يختلف تنفيذ الدفاع في النقطة الحصينة عنه في الدفاع العادي إلا من حيث توفر حماية أفضل للمدافع وكثافة الموانع والأسلحة.
- ب. يشكل أفراد المشاة العنصر الأساس في الدفاع عن النقطة الحصينة بما يتوفر لهم من مختلف الأسلحة والموانع والإسناد المدفعي والجوي، وإشراك عدد من الدبابات في الدفاع من خلال مواقع رمي مجهزة يتم احتلالها عند الطلب.
- ج. يسيطر قائد النقطة الحصينة على جميع الأمور المتعلقة بها عدا بعض الأفراد المخصصين لتشغيل وإدامة أجهزة معينة والذين يرتبطون مع قيادتهم (كأفراد الاستخبارات).
- د. تُدَام النقطة بأقل عدد ممكن من الأفراد في الظروف العادية ويبقى الآخرون في أماكن تدريب أو استراحة أو ملاجئ في الخلف، لأن البقاء في التحصينات مدة طويلة يرهق الأفراد إلا إذا توفرت وسائل راحة ورفاهية مناسبة داخل الموقع.
- هـ. حالما تظهر بوادر استعداد العدو للعمل التعرضي، تُنذَر الوحدات المكلفة بالدفاع عن النقاط الحصينة لاحتلال مواقعها ويعود جميع الأفراد إلى مراكزهم داخل وحول النقاط وتُطلب الدبابات لإشغال مراكز الرمي المعدة لها في الأمام.
- و. إذا لم يكن في خطة قائد القاطع الدفاعي أي ضرورة للتضليل، يبدأ سلاح الجو والمدفعية بضرب العدو أقصى ما يمكن في الأمام وقبل البدء بإبرار قواته، ومن ثم تحديد اتجاه جهد العدو الرئيس.
- ز. يبدأ العدو عادةً بقصف مدفعي وجوي مركز على التحصينات، وهنا يحتمي القسم الأكبر من الأفراد داخل منشآت النقطة الحصينة مع استمرار مشاغلة العدو من مواقع الرمي داخل وحول النقطة وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة وضمن المدى بما فيها أسلحة الدم د والدبابات والمدفعية.
- ح. عندما يصطدم العدو بسلسلة الموانع البحرية حول النقطة الحصينة:
 - (1) تقوم كاسحات ألغام العدو بمحاولة إزالة وتدمير الألغام البحرية تحت قصف مدفعي وجوي ثقيل ومركز.
 - (2) يقوم أفراد النقطة الحصينة والنقاط القريبة بتركيز رمايتهم على قطع العدو البحرية وكاسحات ألغامه ومعداته الهندسية التي تكون في مقدمة القوات. مع استمرار القصف المدفعي ضد سفن الإبرار واستثمار أكبر ثقل من القصف ضد هذه السفن قبل مغادرة القوات منها.
 - (3) إذا توغل العدو عميقاً في حقول الألغام، تكون الفرصة مناسبة لإحداث التدمير الأكبر في قوات العدو وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة من أجل:

محظور

- (أ) كسر حدة هجومه.
- (ب) تشتيت قواته.
- (ج) إجباره على إعادة التنظيم خارج هذه الحقول.
- (د) جرّه لمناطق تقتيل مناسبة أمام النقاط الحصينة.
- ط. إذا أعاد العدو المحاولة واستمر في تقدمه حتى الوصول إلى مسافة قريبة من النقطة الحصينة، تستمر المشاغلة بكافة الأسلحة خصوصاً أسلحة المدى القصير والمدى والرشاشات، وفي هذه الحالة تُطلب رماية أهداف الحماية النهائية لإيقاف العدو.
- ي. يأتي دور الهجمات المحلية لاحتياط فرق القتال/ السرايا لتدمير العدو أو طرده قبل أن يقتحم التحصينات وقبل أن ينجح بتأسيس موطئ قدم على الساحل، وإذا فشلت هذه الهجمات أو تم إعاقتها يتم شن الهجوم المعاكس من المستوى الأعلى.
- ك. يعتبر قرار إخلاء النقطة الحصينة من أخطر القرارات، ويجب أن يصدر عن قائد القطاع الدفاعي بأكمله إذ ربما يُشن الهجوم المعاكس خلال أي فرصة سانحة منذ وصول العدو لسلسلة الموانع وحتى وصوله لمركز النقاط الحصينة.
- ل. إذا تجاوز العدو أي نقطة حصينة تبقى النقطة عاملة وتساعد في ضرب إمدادات العدو وتميرير المعلومات، حيث يمكن للنقطة البقاء معزولة لفترة معتمدة على مخزونها من المواد المختلفة حتى يتغير الموقف لصالح المدافع أو يتسلل أفراد النقطة للخلف حسب الأوامر الصادرة إليهم.

الاحتياط في الدفاع عن الساحل

37. قوات الاحتياط هي عبارة عن وسيلة بيد القائد يستطيع بواسطتها التأثير الإيجابي على الدفاع عن الساحل وذلك من خلال تعزيز القوات الأمامية التي تم مهاجمتها في الوقت المناسب.
38. في الدفاع عن الساحل، يتم تجزئة الإحتياط وتوضيعه في مناطق مناسبة، ويتم شنّ الهجوم المعاكس مبكراً ضد قوة العدو البرمائية للأسباب التالية:
- أ. توفر المرونة العالية في المناورة الجانبية لقوة الإبرار المعادية.
- ب. اتساع الواجهات.
- ج. وجود العوائق العمودية على الساحل مثل الوديان والقنوات المائية والخيران.
- د. التقليل من الوقت المستغرق لتنفيذ الهجمات المعاكسة.

محظور

39. توضيع قوات الاحتياط. يقوم القائد بتحديد مواقع قوات الاحتياط اعتمادًا على قدرتها على الحركة وصلاحية شبكة الطرق أو الممرات للاستعمال وأماكن المناطق الحساسة، وتؤخذ الاعتبارات التالية عند تحديد مواقع الاحتياط:

أ. تقوم قوات الاحتياط بالحركة والتقرب للأمام باتجاه مناطق التهديد المحتملة لضمان سرعة رد الفعل عند الحاجة لاستخدام الاحتياط.

ب. يجب أن توفر مناطق تجمع الاحتياط الانتشار والتستر والتخفية بوسائل طبيعية أو اصطناعية.

ج. تعتبر الحماية من نيران القوات الجوية والبحرية المعادية ذات أهمية كبيرة.

د. على هيئة الركن معرفة تأثير القصف الجوي المعادي على شبكة الطرق خاصة الممرات الضيقة.

هـ. اعتبارات أخرى في تحديد مواقع الاحتياط:

(1) طبيعة الأرض.

(2) صلاحية الطرق.

(3) مناطق الاشتباك المحتملة.

(4) نقاط اختراقات العدو المحتملة.

(5) وقت استخدام الاحتياط.

و. يتم تقسيم الاحتياط بالتمركز وذلك لحمايته وكذلك سرعة حركته وتجميعه لشن الهجوم المعاكس.

40. التخطيط لقوات الاحتياط.

أ. تقوم هيئة الركن بتحضير خطط رئيسية وبديلة لاستخدام قوات الاحتياط، حيث يقوم القائد بإعطاء تعليماته المحددة حول إعداد وتطوير هذه الخطط ويضمن تدريب قوات الاحتياط على تنفيذها.

ب. يعتمد حجم الاحتياط على اتساع منطقة العمليات ووضوح عمل العدو الممكن، فإذا كان عمل العدو الممكن غير واضح والمنطقة واسعة يكون حجم الإحتياط أكبر.

ج. لإيجاد قوة احتياط أكبر، قد يضطر قائد مجموعة اللواء إلى إعادة تكليف السرايا أو الفصائل وذلك عند إتمام واجباتها أو عندما تجبر على إخلاء مواقعها الرئيسية.

محظور


د. تحتاج حركة القوات البرية في منطقة عمليات واسعة إلى الوقت. تعتبر علاقة الوقت والمسافة، وخصوصاً تحت ظروف الرؤية المحدودة وطبيعة الأرض القاسية، عنصرًا رئيسًا يتم استخدامه في تحديد المدة التي قد يحتاجها احتياط مجموعة اللواء لتحقيق المهمة.

41. أولويات قوات الاحتياط.


- أ. يجب على القائد ألا يتردد في استخدام قوات الاحتياط لصد عمليات إبرار العدو، إذ أن التعزيز المبكر لمجاميع القتال/ الكتائب في المناطق التي تجري فيها عمليات الإبرار قد يكون حاسمًا، وإن تأخير العمل الحاسم قد يحوّل الموقف لصالح العدو.
- ب. إن استخدام الاحتياط كوحدة كاملة للهجوم المعاكس أو لتعزيز الوحدات الأمامية المتأثرة يحقق فرصة نجاح الدفاع عن الساحل.
- ج. في حال فشل قوات الاحتياط في إحباط هجوم العدو على خط الساحل، تقوم جميع القوات المتوفرة، بما فيها الاحتياط، ببذل كل جهد ممكن لإيقاف أو تأخير تقدم العدو من خلال احتلال مواقع وقف الاختراق.

42. استخدام الاحتياط. يتم استخدام الاحتياط أثناء الدفاع عن الساحل وكما يلي:

- أ. يستخدم القائد احتياطه حسب رؤيته لتحقيق المهمة ما لم يتم تقييده بغير ذلك من قيادته الأعلى.
- ب. قد يقوم القائد بتعزيز أو فصل أي وحدة ضمن دفاع المنطقة لتحقيق المهمة. فعلى سبيل المثال، قد يتم توجيه كتيبة لفصل سرية مدافعة والحاقها باحتياط مجموعة اللواء لإسناد هجوم معاكس.
- ج. إذا نتج عن هجوم العدو اختراقًا في الدفاع، يمكن أن يوجه القائد احتياطه لشن هجوم معاكس ضد العدو مستهدفًا جناحًا يمكن مهاجمته.
- د. إذا تمكن العدو من الهجوم بنجاح واخترق جزء من منطقة الدفاع وكان لقائد مجموعة القتال/ الكتيبة القدرة على التعامل مع هذا الاختراق، فإنه قد يتم توجيه الاحتياط لديه لتعزيز هذا القسم من دفاعه أو ينقذ هجومًا محليًا إذا هدّد ذلك إنجاز المهمة. أنظر الشكل رقم (6) والشكل رقم (7).
- هـ. في جميع الحالات السابقة، قد يحتاج القائد إلى طلب الموافقة من القيادة الأعلى قبل تنفيذ العمل.



الشكل رقم (6) الهجوم المعاكس (اختراق واجهة واحدة)



الشكل رقم (7) الهجوم المعاكس (اختراق واجهتين)

محظور

الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية

43. تتمتاز المناطق الحضرية/ المبنية الساحلية بأن معظم الأهداف الحيوية تكون على طول الساحل، كما يتركز فيها معظم المراكز الاقتصادية العامة، كما تتميز بقرب مراكز الثقل من الساحل.
44. عند تخطيط الدفاع عن المناطق الحضرية/ المبنية الساحلية، يجب الأخذ بعين الاعتبار تأثير خصائص المناطق المبنية على استخدام الأسلحة الموحدة.
45. تعتبر شواطئ المناطق الحضرية/ المبنية الساحلية عادةً مناطق غير صالحة لإبرار السفن، إلا أنَّ القوات المعادية تستطيع استخدام الزوارق في الإبرار في هذه المناطق مما يتطلب الدفاع عنها.
46. تعتبر قدرة مناورة قوات العدو في البحر أعلى بعدة أضعاف من قدرته على المناورة في البر، كما أن معدل سرعة إبحار قوات العدو أثناء الانفتاح قد تصل إلى (30 – 40) كم/ ساعة وتختلف باختلاف وسائل النقل لديه.
47. تستغل عناصر الاستطلاع لمراقبة قوات العدو البرمائية في الجزر إذا وجدت أو مناطق مشرفة أو مباني لتحديد اتجاه الإبرار الرئيس وتحديد الموجات اللاحقة.
48. مميزات الدفاع في المناطق الحضرية/ المبنية.
- أ. الاستفادة من المباني والبنية التحتية المتوفرة في تجهيز الخطوط الدفاعية والنقاط الحصينة.
- ب. توفر شبكة للاتصال الهاتفي السلكي يمكن استخدامها على نطاق واسع للسيطرة على القوات.
- ج. الاستفادة من الطوابق السفلية والمنشآت تحت الأرض لتجهيز ملاجئ ومخابئ جيدة للقوات والأسلحة.
- د. سهولة إنشاء الموانع المختلفة لعرقلة المهاجم.
- هـ. استخدام المباني العالية لأعمال الرصد والمراقبة والاستطلاع وتوجيه النيران.
- و. الاستفادة من المصادر المحلية المتوفرة لعمليات الإدامة.
- ز. الاستفادة من السكان في أعمال التحصين والإمداد والإخلاء وأعمال الدفاع المدني وبعض الأعمال القتالية.

محظور

49. تحديدات الدفاع في المناطق الحضرية/ المبنية.

- أ. محدودية ميادين الرمي للأسلحة المباشرة وغير المباشرة.
- ب. صعوبة اختيار مواقع المدفعية.
- ج. عدم توفر مساحة كافية لمناورة القوات وخاصة الدبابات وناقلات المشاة والمدفعية.
- د. الحد من إمكانيات وسائل الاتصال اللاسلكية مما يؤثر سلباً على القيادة والسيطرة على القوات.
- هـ. الحجم الكبير المحتمل من الانهيارات واحتمالات نشوب الحرائق مما يتطلب عددًا كبيراً من المعدات الهندسية لإزالة الأنقاض وتشكيل مجموعات الإطفاء والإنقاذ.
- و. محدودية التأثير الناري.
- ز. يشكل السكان المدنيون عبئاً كبيراً على القوات المدافعة لزيادة متطلبات التموين والعلاج والإخلاء.

أبرز سمات الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية

50. يكون الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية دفاعاً غير نمطيٍّ مقارنةً مع المناطق الساحلية غير المبنية، إذ تتميز المناطق المبنية بأن عمقها قليل والواجهات أكبر وتحد فيها الحركة والمناورة من خلال الطرق الرئيسية والفرعية فقط وكذلك عدم توفر ميادين الرمي والمراقبة لوحدة العمق والاحتياط. كما يتميز الدفاع بوجود بعض الاعتبارات المتعلقة باستخدام النيران، الاحتياط، الهجوم المعاكس، القيادات، المناطق الخلفية، استخدام القناصين، المناورة بالقوات في الأمام، إمكانيات تدخل قوات العمق في الأمام ويتطلب التحضير والتنسيق لذلك، يتم اعتبار وقت التدخل للاحتياط على مختلف المستويات.

51. العمق.

أ. في الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية يكون العمق أقل أهمية للأسباب التالية:

- (1) وجود المباني العالية على الساحل مما يحد من قدرة الاسناد المتبادل بين الوحدات الامامية ووحدات العمق لذلك يجب استغلال المباني العالية لتركيز أسلحة الفصيل والجماعة حيث تقسم الجماعة إلى قسمين، قسم يكون في ناقلة القتال المدرعة والقسم الآخر من أفراد المشاة يكونوا على المباني.

محظور

(2) الدفاع لجميع الجهات من مبادئ الدفاع، لكن في الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية يبرز تركيز الأسلحة في اتجاه الساحل مع عدم إغفال قدرة العدو على الإبرار التعبوي في قطاع الإبرار من الاتجاهات الأخرى.

(3) إن عمق الفصيل قد يصل إلى (200) متر وقد يزيد عن ذلك لضرورة توفير خط نظر ونيران مباشرة ومؤثرة ويعتمد ذلك على طبيعة المناطق الحضرية/ المبنية.

ب. وحدات العمق يجب أن يجهز لها مواقع بالعمق وتحتل هذه المواقع بشرط توفر ميادين رمي مناسبة، وتكون مهمة العمق هي تعزيز صمود الوحدات الأمامية سواء كان بالنار أو المناورة. ج. إن الوحدات الفرعية الصغرى التي تكون في عمق السرايا/ فرق القتال الأمامية تكون ضمناً هي الاحتياط، حيث يتم تجهيز مواقع رمي لها ويدفع بها عند الحاجة لتعزيز صمود الوحدات الأمامية، ويتم شن الهجمات المحلية/ المعاكسة على مستوى سرية/ فريق قتال فأعلى، ويتقدم عمق السرية/ فريق القتال حتى مناطق مشرفة يستطيع من خلالها الرماية على العدو.

د. يتم توزيع عمق الكتيبة باعتبار أهمية الأرض والمباني الموجودة ويكون أقرب ما يكون للساحل بحيث تتوفر له طرق مناورة ويقسم على مستوى السرايا/ فرق القتال إلى وحدات فرعية صغرى بحجم فصيل. ويجب أن تجهز لها مواقع لوقف الاختراق وتحدد مواقع لأفراد المشاة على أن تحتل الآليات مواقع رمي، ويتم التركيز على مواقع الأسلحة المتوسطة والرشاشات والهاونات بحيث يوضع جزء منها على المباني مع أفراد المشاة.

هـ. المسافة الجانبية بين الفصائل الأمامية قد تصل من (2 - 3) كم وفصيل العمق يقسم إلى قسمين على مستوى السرية/ فريق القتال بحيث توضع هذه الأقسام في مواقع تؤمن لها سرعة الحركة والمناورة من موقعها الحالي إلى مواقع مجهزة على الساحل باتجاه مناطق الأبرار.

52. الواجهات.

أ. لا تختلف الواجهات عمومًا بين الدفاع عن الساحل والدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية إلا فيما يتعلق بالمباني والجزر الطبيعية والصناعية، وتبقى طبيعة الساحل هي العامل الرئيس في تحديد اتساع الواجهة.

ب. تعتبر شواطئ المناطق الحضرية/ المبنية الساحلية عادةً مناطق غير صالحة لإبرار السفن، مما يجبر العدو على اختيار مناطق إبرار مفتوحة على شواطئ وأجناب المنطقة المبنية كما أن القطاعات والمناطق غير الصالحة للإبرار تزيد من اتساع الواجهة.

ج. يتم اللجوء إلى عمل النقاط القوية/ الحصينة وتكون أقل حجم للقوة جماعة ويصل إلى فصيل مشاة آلي.

أ. المشاة. تعتبر المشاة الصنف الفعال للدفاع عن المناطق الحضرية/ المبنية، وتتميز المشاة الراجلة والقوات الخاصة بقدرتها الكبيرة على الحركة، ومرونتها العالية، وسهولة استخدامها داخل وخارج المباني، ولزيادة قدرتها القتالية يجب تعزيزها أسلحة م/د والهاونات والهندسة. ويفضل استخدام المشاة الآلية على المحيط الخارجي للمدينة وعلى الاتجاهات والشوارع المفتوحة، كما يفضل استخدام المشاة الراجلة والقوات الخاصة في عمق المدينة.

ب. الدبابات. تحدد المناطق الحضرية/ المبنية من استخدام مميزات الدبابات، لذا يجب اختيار مواقع على الساحل توفر ميادين رمي مناسبة وطرق لتأمين قابلية الحركة، كما ويفضل استخدام الدبابات في الدفاع عن النطاق الخارجي أو على الأجانب لتدمير ومنع قوات العدو من الالتفاف وتطويق ومحاصرة المدينة بالكامل. ويمكن أن يلحق قسم من الدبابات مع المشاة المدافعة داخل المدينة واستخدام قسم منها في تنفيذ الكمائن والباقي في الاحتياط.

ج. أسلحة الـ م/د.

- (1) يتم فتح واحتلال خطوط الـ م د في الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية بمدة أقصر من دفاع المنطقة مع مراعاة انتخاب واستخدام الذخيرة المناسبة وتقاطع النيران وتجهيز عدة مواقع رمي لكل سلاح. ويتم توزيعها أقرب ما يمكن للشاطئ بحيث تكون قادرة على التعامل مع زوارق العدو وآلياته البرمائية بالإضافة إلى تغطية طرق اقتراب العدو.
- (2) عند الدفاع عن واجهة واسعة على ساحل البحر يمكن توزيع سرية الـ م/د على الواجهات الواسعة والتي قد تصل إلى (35) كم بالأزواج (الأقسام)، ولكن يجب إعادة تكوين احتياط م/د عندما تتضح نية العدو باتجاه مواقع الإبرار الرئيسي والاتجاه المحتمل لإنزال الدبابات وفي هذه الحالة يُقبل أن يكون الاحتياط بأقل من سرية م/د.
- (3) يتم توزيع أسلحة الـ م/د بحيث تكون قادرة على إسناد الدفاع عن الموانئ والمنشآت الهامة الساحلية.

(4) يُفضل الاحتفاظ بجزء من أسلحة الـ م/د بالاحتياط لإعطاء القائد المرونة الكافية.

د. مواقع الرمي.

- (1) يتم تركيز نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مواقع مجهزة مسبقاً وتستغل المباني المشرفة على مناطق الإبرار للتعامل مع وسائل الإبرار حال وصولها للشاطئ.
- (2) عند تنظيم الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية يتم تجهيز المواقع الأمامية بحيث تشتمل على خنادق المشاة والأسلحة المتوسطة للفصيل وتكون أقرب ما يمكن للشاطئ، مع مراعاة توفير الحماية اللازمة لها لضمان عدم تدميرها مبكراً أثناء القصف البحري الساحلي والجوي المعادي. ويتم ذلك من خلال توفير الملاجئ ومواقع النيران

محظور

الحصينة بالقرب من الشاطئ، وتعزيزها بمواقع رمي في المناطق المرتفعة (كالبنائيات) في عمق الفصائل.

(3) تستخدم ناقلات القتال المدرعة في مواقع الرمي لكثافة نيرانها ويتم انتخاب أكثر من موقع رمي على طول الواجهة، على أن تنطلق من مخابئ محصنة ضد القصف المدفعي على الأقل.

(4) كل ناقلة قتال مدرعة/ دبابة يجهز لها مخبئ وثلاث مواقع رمي بحيث تتحرك الى موقع الرمي حسب التهديد.

(5) يتم توزيع الهاون (60) ملم خلف جماعات المشاة الأمامية بمسافة (1 – 1.5) كم في مواقع رمي مناسبة وذلك للاستفادة من تأثير نيرانه في حالة نزول القوات المعادية على الشاطئ وقد تُحضّر له مواقع رمي مع الجماعات الأمامية بحيث يتم استخدامه عندما يتطلب الموقف.

(6) الرشاشات المتوسطة يتم دفعها الى الأمام وقد يتم استغلال المباني التي توفر ميادين رمي.

(7) عند توزيع الأسلحة يؤخذ بعين الاعتبار زاوية الرماية والمدى المؤثر لهذه الأسلحة وتوفر ميادين رمي بشكل عام.

(8) تكون مواقع الأفراد في الدفاع عن الساحل في المناطق الحضرية/ المبنية كالتالي:

(أ) يتواجد الأفراد في خنادق ومواقع رمي محصنة على الساحل.

(ب) يتم احتلال الطوابق المتوسطة في المباني كمواقع رمي للمشاة وحتى الطابق السادس، ويجب تجنب الطوابق العلوية وخاصة الطابق السابع وأعلى حتى لا تنفجر القنابل اليدوية عند رمايتها من أعلى إلى أسفل قبل وصولها للأرض.

(ج) يتم تجهيز مواقع للأفراد والرشاشات المتوسطة في عدة مواقع وخاصة في عمق المناطق المبنية لاستغلالها عند التراجع للخلف من ح أ م م.

54. المدفعية.

أ. يتم إنشاء مواقع مؤقتة للمدفعية تكون أقرب ما يمكن للساحل ولا تتأثر بالمناطق المبنية.

ب. تُستخدم الهاونات بين المباني والساحات داخل المدينة بحيث تغطي جميع الاتجاهات مع مراعاة نظام الرمي الخاص بها.

ج. يمكن أن يخصص قسم من المدفعية لاستخدامها في الرمي المباشر.

د. يتم استغلال المباني المرتفعة المحاذية للساحل من قبل ضباط الرصد/ مسيطر الهجوم النهائي المشترك لرصد الاهداف.

- أ. تجهيز المباني ومراكز القيادة ومراكز الاتصال.
- ب. إنشاء الموانع المختلفة على الساحل وعلى طول طرق تقرب العدو داخل المناطق المبنية.
- ج. إنشاء المهابط للطائرات العمودية داخل المدينة.
- د. فتح الممرات والثغرات في الموانع والانهيارات والمناطق الملوثة للمناورة بقوات الأنفاق الثانية/ قوات العمق والاحتياطات.
- هـ. تجهيز المباني المنعزلة التي لا تدخل في نظام مراكز المقاومة للنسف.
- و. المحافظة على الجسور والمعابر في حالة صلاحية مستمرة وتجهيزها للنسف عند الضرورة.
- ز. الاشتراك في تشكيل مجموعات الإنقاذ وإطفاء الحرائق لإزالة الآثار المترتبة على استخدام العدو لأسلحة التدمير الشامل وإزالة الانهيارات والأنقاض وإطفاء الحرائق.
- ح. الإشراف على إدارة المرافق الرئيسية في المدينة لتلبية احتياجات القوات والسكان.

- أ. يتم تجزئة الاحتياط وقوات العمق على مستوى سرية/ فريق قتال وأعلى وذلك لما يتطلبه الموقف من سرعة رد الفعل وقلة ومحدودية طرق المناورة بالقوات وأهمية عامل الوقت واتساع الواجهة، ويتم الاحتفاظ باحتياطات في المستويات الدنيا.
- ب. يتم الاحتفاظ باحتياط بحجم مجموعة قتال/ كتيبة على مستوى مجموعة اللواء ويتم تجزئته إلى قسمين بحيث يكون قسم بقيادة قائد مجموعة القتال/ الكتيبة والقسم الآخر بقيادة نائب قائد المجموعة/ الكتيبة.
- ج. إن الوحدات التي تكون في عمق السرايا/ فرق القتال الأمامية تكون ضمناً هي الاحتياط حيث يتم تجهيز مواقع رمي لها ويدفع بها عند الحاجة لتعزيز الوحدات الأمامية ويتم شن الهجمات المحلية/ المعاكسة على مستوى سرية/ فريق قتال فأعلى ويتقدم عمق السرية/ فريق القتال حتى مناطق مشرفة يستطيع من خلالها الرماية على العدو.
- د. يتم توزيع احتياط الكتيبة/ مجموعة القتال في المناطق الكثيفة بالمباني ويقسم إلى قسمين، قسم بقيادة قائد السرية والقسم الآخر بقيادة النائب، ويتمركز في العمق على مسافة (2 - 3) كم وحسب طبيعة المنطقة وتوفر الطرق وقوات العدو والموقف التعبوي، ويتدخل في الاتجاه الذي تظهر فيه بوادر نجاح العدو في الحصول على موطئ قدم ومحاولته لتوسيع نقاط الإبرار باستخدام موجات لاحقة للإبرار.

محظور

هـ. يجب أن يوضع الاحتياط في مكان يستطيع منه أن يتدخل في المعركة بأبكر وقت ممكن ويبدأ بفتح النيران من مواقع مجهزة مسبقاً للآليات وأفراد المشاة والرشاشات المتوسطة وأسلحة الدمد والهوانات.

57. الهجمات المعاكسة.

- أ. تشن الهجمات المحلية/ المعاكسة على جميع المستويات وتعتبر قوه بحجم فصيل هو أقل مستوى يستخدم لشن هجوم محلي بالنيران على مستوى السرية/ فريق قتال وذلك بسبب تحديدات الحركة وميادين الرمي ولوجود المباني.
- ب. يكون هدف الهجوم المحلي هو الوصول إلى (ح أ م م) وتعزيز القوة الموجودة على الساحل في إدارة معركتها الدفاعية ومنع قوات العدو من الإبرار والحصول على موطئ قدم.
- ج. في حال اتضح مكان الإبرار الرئيسي واتجاه هجوم العدو ولم يكن هنالك تهديد في الاتجاهات الأخرى، فقد يتم استخدام الوحدة المحتلة في الاتجاهات غير المشتبكة للقيام بهجمات معاكسة/ محلية وتعزيز الوحدات المشتبكة بالنيران أو المناورة.
- د. يشن الهجوم المعاكس بالاحتياط كاملاً أو جزء منه وقد يكون متتالياً (متعاقباً) إذا كانت طبيعة الأرض والمباني والعوائق الموجودة والموقف التعبوي تفرض ذلك، وأحياناً قد يتم التضحية بمقارنة القوى وتكون لصالح العدو كأن تكون النسبة (0.8: 1).
- هـ. يكون الهجوم المعاكس/ المحلي غالباً من الأجانب وباستخدام جميع الأسلحة المتوفرة.

58. القيادات. تقسم قيادة الكتيبة/ مجموعة القتال إلى قسمين، قسم مع القائد والقسم الآخر مع نائب القائد بحيث كل قسم لديه سيطرة على القوات التي تقع ضمن منطقة المسؤولية المخصصة له.

59. المناطق الخلفية. في عمليات الدفاع عن الساحل في المناطق المبنية تبرز أهمية الحفاظ على أمن المنطقة الخلفية/ مناطق تمركز الاحتياط على مستوى مجموعة اللواء حيث توجد عدة تهديدات منها عمليات التخريب وقفل الطرق وتدمير الجسور بمختلف الوسائل بقصد التأثير على حركة ومناورة الاحتياط ولمنع عمليات الإدامة. لذا يجب توفير وتخصيص قوات لتأمين هذه المناطق وعادة يقوم بهذا الدور وحدات من ألوية الاحتياط (وتكون عادة وحدات مشاة التي يتم إلحاقها/ تعيينها من المستوى الأعلى لمجموعة اللواء).

الموانع المائية

1. الموانع التي تقوم القوات البحرية بإقامتها لصالح عمليات الدفاع عن الساحل.

أ. الموانع غير المتفجرة.

(1) الستائر المعدنية على أعماق أكبر من (3) متر.

(2) الشباك المعدنية والتي تنشأ عند مداخل الموانئ والمراسي البحرية.

ب. الألغام البحرية (الموانع المتفجرة).

(1) ألغام إرسائية. وهي ألغام تكون طافية تحت سطح الماء بمسافة محددة مثبتة بقاعدة في قاع البحر بواسطة سلك الإرساء.

(2) ألغام قاعية. وهي ألغام تستقر في قاع البحر لثقل وزنها، ويمكن بثها بواسطة وسائل البث البحرية.

(3) الألغام المتحركة (الطافية). هي عبارة عن لغم ذي سلك إرساء تم فصله من قاعدته بحيث يكون على مسافة قريبة من سطح الماء ويتحرك مع التيارات المائية.

2. الموانع الساحلية التي تقوم القوات البرية بإقامتها لصالح عمليات الدفاع عن الساحل. تقام هذه

الموانع في المنطقة التي يكون فيها عمق المياه ابتداء من (2) متر وحتى الشاطئ ومناطق التخويض وحتى اليابسة وتراعى حالات المد والجزر في ذلك، وتنقسم الموانع الساحلية إلى نوعين رئيسيين هما:

أ. الموانع المتفجرة.

(1) العبوات المتفجرة المبتكرة. وهي عبارة عن عبوة متفجرات يتم دفنها في المناطق الشاطئية ويتم السيطرة عليها بتفجيرها عن بعد ويتراوح وزن العبوة من (1) كجم وحتى (25) كجم.

(2) موانع الألغام الساحلية.

(أ) ألغام عائمة ومتصلة بسلاسل ومثبتة في قاع الشاطئ، ويتم إنشاء هذه الموانع في منطقة الغاطس والتي يتراوح فيها عمق المياه من (2) متر وحتى (1.5) متر.

(ب) اللغم (مانتا) وقد صمم هذا اللغم للعمل في المناطق الضحلة ويظل هذا اللغم صالحاً للعمل تحت سطح الماء لمدة عام ووزن اللغم وحجمه يسمحان له بالاستقرار في موضعه في القاع.

محظور

(ج) توجد أنواع حديثة من الألغام الساحلية يمكن برمجتها وتشغيلها طبقاً) ويكون هذا اللغم مسيطراً عليه عن بعد أو يعمل باستخدام الأشعة تحت الحمراء.

(4) الألغام البرية.

(أ) لغم ضد الدبابات يزرع بواسطة زارعات الألغام الميكانيكية ويكون اللغم إما من النوع المغناطيسي الإلكتروني أو النوع الإلكتروني ميكانيكي أو ألغام الضغط العادية.

(ب) لغم ضد الأفراد يزرع بواسطة أفراد هندسة الميدان بطريقة يدوية.

(5) الألغام الحارقة. توضع إما داخل الحفر أو الخنادق أو على سطح الأرض للتأثير على أفراد وآليات العدو عند اجتيازها لهذه الألغام ويتم السيطرة عليها عن بعد أو أنها تعمل بالضغط.

ب. الموانع غير المتفجرة.

(1) مانع خرساني بزوايا حديدية. وهو عبارة عن قاعدة خرسانية هرمية الشكل مثبت فيها زوايا حديدية بطول حتى (2) متر، ويتم إقامتها في منطقة المياه ذات الغاطس حتى عمق (3) متر وهذه الموانع يتم وضعها أساساً لمقاومة الآليات البرمائية أو قوارب الإنزال البحري. يتم وضعها بكثافة (400) مانع/ كيلومتر.

(2) المانع القنفذي. عبارة عن قضبان حديدية متقاطعة كل مانع بطول (2 - 4) متر. يتم وضع هذا المانع بكثافة (400) مانع/ كيلومتر. يستخدم هذا النوع من الموانع لمنع وصول قوارب الإنزال إلى الشاطئ وكذلك الزوارق السريعة (البانوش).

(3) موانع حديدية عمودية. وهي قوائم حديدية بطول حتى 5 متر توضع على عمق (2) متر على شكل صفوف بفاصل (5) متر. هذا المانع يعطل قوارب الإبرار البحري والدبابات البرمائية من الوصول إلى الشاطئ.

(4) الأسلاك الحلزونية الشائكة. تستخدم بشكل ثلاثي أو سداسي في نهاية المد ويمكن أن توصل بالكهرباء لزيادة التأثير.

(5) الموانع الساحلية المبتكرة. وهي موانع تنشأ من الكتل الخشبية أو الأحجار والأسلاك أو أي مواد محلية متوفرة تصلح كموانع.

محظور

الملحق "ب" للفصل الثالث

النقاط الحصينة

1. عام. تعتبر النقاط الحصينة إحدى أساليب الدفاع التي يتبناها القائد وخاصة في الدفاع عن الساحل، تنتخب النقاط الحصينة بحيث تكون مهيمنة على طرق تقرب العدو، وتحتاج لإنشائها إلى وقت ومواد ومعدات أكثر من المواقع الدفاعية.

2. الغرض. يتم إنشاء نقطة حصينة وتجهيزها لتحقيق ما يلي:

- أ. إمكانية صد هجوم متفوق لأطول فترة ممكنة.
- ب. توفير أقصى حماية ممكنة للأفراد والأسلحة والعتاد.
- ج. الاستخدام الأنسب للأسلحة العضوية.
- د. إمكانية مواجهة احتمالات الحصار لعدة ساعات.

أنواع النقاط الحصينة

3. النقاط الحصينة الميدانية. هي النقاط التي يقتصر في إنشائها على مجموعة هندسة ووحدات المناورة في الميدان، ويتم إنشاء هذه النقاط لتسهيل تمرکزها على الأرض وقد تنفذ تحت تهديد العدو، ولا تتطلب وقت طويل لإنشائها ويتم استخدام المواد الميدانية كالحوائط الدفاعية (الهيكل) وأكياس الرمل والمواد المتوفرة في الطبيعة كجذوع الأشجار.


4. النقاط الحصينة الدائمة. هي النقاط التي يتم إنشائها من قبل الأشغال العسكرية بواسطة الإسمنت المسلح، وتكون تجهيزاتها طويلة الأمد وباهظة التكاليف، قادرة على مقاومة القصف وتقلبات الطقس ولديها القدرة على الاحتفاظ بخواصها لفترة زمنية طويلة، وغالبًا ما تقام النقاط الحصينة بين الدول وحول النقاط الحيوية ويتم بنائها في أوقات السلم، وتتطلب وقتًا طويلًا لإنشائها.

حجم قوات النقاط الحصينة


5. تنشأ النقطة الحصينة عادة في الدفاع طويل الأمد، وعلى امتداد الحد الأمامي للدفاع، ويمكن أن توضع هذه النقاط على ساحل الدولة ويتم اختيار أماكنها بدقة وكذلك يمكن اختيار بعض الجزر التي تتحكم بالمرور إلى المناطق الحيوية وتحويلها إلى نقطة حصينة مكتفية ذاتيًا، ويعتمد حجم النقطة على حجم القوة التي تشغلها وكما يلي:

أ. نقطة حصينة لجماعة.

ب. نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية.



الشكل رقم (8) مخطط نقطة حصينة لجماعة مشاة الية




الشكل رقم (9) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية

محظور

6. واجهات وأعماق النقطة الحصينة.

- أ. قد تصل واجهة نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية (1000 – 1200) متر وعمقها (600) متر، لعدد (2) جماعة أمامية ودون جماعة العمق.
- ب. واجهات نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية (200 – 250) متر.
- ج. عمق نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية (170 – 200) متر.
- د. تبعد النقطة الحصينة عن الساحل مسافة لا تزيد عن (150) متر ولا تقل عن (40) متر.
- هـ. تكون المسافة بين النقطة الحصينة والأخرى (2 – 2.5) كم وقد تصل إلى (3) كم.



الشكل رقم (10) نقطة حصينة لجماعة مشاة آلية

إنشاء النقطة الحصينة

7. المكونات الرئيسية للنقاط الحصينة. تختلف مكوناتها طبقاً لحجم القوات المدافعة والأسلحة وغالباً ما تتألف النقطة الحصينة من:

- أ. مواقع رمي للأفراد والرشاشات وأسلحة م/د.
- ب. مواقع رمي للدبابات والآليات المدرعة وملاجئ لها.
- ج. مواقع رمي هاونات.
- د. نقاط مراقبة وإنذار.
- هـ. ملاجئ للأفراد.
- و. مستودعات ذخيرة وأرزاق ومياه.
- ز. نظام اتصال سلكي ولاسلكي.

محظور

ح. تتضمن النقاط الحصينة أيضًا مستودعات ذخيرة، مستودعات مواد مختلفة، أماكن للاستراحة، قنوات لتصريف مياه الأمطار، مستودعات لتخزين المياه، مستودعات لتخزين الأرزاق، مستودعات لمواد مختلفة.

ط. شبكة من الموانع المختلفة ويمكن أن تتألف من:

(1) أسيجة حلزونية.

(2) ألغام ضد الدبابات.

(3) ألغام ضد الأفراد.

(4) أشراك خداعية.


8. تنظيم النقطة الحصينة. تراعى العوامل التالية في تنظيم النقطة الحصينة:

أ. المراقبة الفعالة. تزود النقطة الحصينة بنقطة مراقبة قوية ومزودة بأجهزة مراقبة ومناظير تمكن الفرد من المراقبة لأبعد مدى، ويمكن أن يزود هذا البرج برادار أرضي لكشف التحركات في حالات الرؤية المحدودة الصعبة.

ب. استغلال مختلف الأسلحة. ويتم ذلك بإنشاء المواقع الخاصة بالأسلحة التي تمكن الفرد من استغلال مختلف أنواعها سواء كانت رشاشات خفيفة أو متوسطة أو هاونات أو صواريخ مضادة للدبابات بأسلوب يضمن أمن وسلامة ووقاية الفرد وإيقاع الخسائر بقوات العدو.

ج. راحة الأفراد. يجب الاهتمام برفاهية الأفراد وتوفير ضروريات المعيشة لهم حتى يتمكنوا من الصمود مع القتال بأسلوب يكفل له الأمان، ولهذا يتم تزويد النقطة الحصينة بأماكن للراحة والنوم مع ترتيبات إضاءة كافية وتوفر المياه والحمامات بالإضافة لمستودعات الذخيرة والوقود.


مواصفات الملاجئ و الخنادق و مخابئ الآليات




280
خندق الافراد
60 سم
العمق 140-160




60 سم
35 سم
فتحة نيران خندق الافراد




2 متر
ملجأ الأفراد
3 متر
الارتفاع 200 سم



10 - 15 متر
خندق اتصال
60 سم
العمق 160-180 متر



4,2 متر
مخبأ الآلية
بي ام بي
8 متر
العمق 350



60 سم
35 سم
فتحة نيران خندق الاتصال

الشكل رقم (11) مواصفات الملاجئ و الخنادق و مخابئ الآليات

الفصل الرابع

**الأسلحة الموحدة في
عمليات الدفاع عن الساحل**

محظور

الفصل الرابع

الأسلحة الموحدة في عمليات الدفاع عن الساحل

الدروع في عمليات الدفاع عن الساحل

1. يعتمد مفهوم استخدام الدروع على استغلال المميزات التي تتمتع بها الدبابات خاصةً قابلية الحركة وقوة النيران وتأثير الصدمة لقهر العدو، ويتم تنسيق استخدامها مع باقي الأسلحة الموحدة (استطلاع مدرع، استطلاع جوي، طائرات عمودية، مشاة آلية، مدفعية وهندسة) من خلال تزويدها بشبكة اتصالات مرنة ونظام إداري متحرك. تعتبر الدروع مثالا كاملاً للتنظيم المرن، قوة النيران المحمية بالدروع، قابلية الحركة، قوة الصدمة والعمل كفريق.

2. الدور. يتركز دور الدروع في تنفيذ المعارك/ العمليات السريعة الحاسمة من خلال استخدام الدبابات والآليات المدرعة والطائرات وهي تعرضية بطبيعتها. تقوم وحدات الدروع بتنفيذ الأدوار الرئيسية التالية في الدفاع عن الساحل:

- أ. توفير قوة بالتعاون مع المشاة الآلية لقوة الاحتياط للهجوم المعاكس.
- ب. توفير قوة بالتعاون مع المشاة الآلية لوقف اختراق العدو وقوات إبراره.
- ج. توفير دفاع ضد الدبابات والآليات البرمائية كناقلات الجنود البرمائية في القطاع الدفاعي.
- د. توفير نار إسناد بالإضافة إلى نيران المشاة الآلية والمدفعية.
- هـ. قد يطلب من الدبابات أن تحتفظ بالأرض نهارة بدون إسناد مشاة/ مشاة آلية عندما تكون الأرض مفتوحة وتتوفر فيها ميادين رمي جيدة ولفترة محدودة.
- و. تشكيل العنصر الأساسي في وحدات الأمن والحماية وخاصة في حال وجود فجوات بين المواقع الدفاعية على الساحل.

الاستطلاع في الدفاع عن الساحل

3. يبدأ استطلاع القوة البرمائية المعادية لحظة اكتشافها وأثناء تحركها في البحر من قبل القوة الجوية والبحرية ويتم إيصال المعلومات في هذه المرحلة إلى مجموعة اللواء عن طريق المستوى الأعلى.

4. قبل بدء تحرك التشكيلات والوحدات لاحتلال المواقع الدفاعية في الاتجاهات المهددة يتم دفع مجموعات استطلاع في هذه الاتجاهات بحيث تصل إلى منطقة الدفاع عن الساحل لرصد أي تحركات معادية وتأمين طرق التحرك ومنطقة العمليات.

محظور

5. يتم تركيز جهود عناصر الاستطلاع على طول الواجهة لتغطية الاتجاهات الأكثر تهديدًا على أن يوضع في الاعتبار أن القوة البرمائية قد تقوم بعملية خداع من خلال تغيير مناطق الإبرار، ولذلك يجب ألا تنسحب عناصر الاستطلاع من القطاعات غير المهددة قبل تأكيد نقاط الإبرار التي يستخدمها العدو، وفي حالة وجود جزر يجب توفير زوارق لكي يتم دفع عناصر الاستطلاع فيها وذلك لتمرير المعلومات عن قوات العدو.

6. تقوم نقاط المراقبة ومحطات المراقبة الرادارية الأرضية بمراقبة أعمال ونشاط قوات الإبرار البحري المعادي، وقد تفتح نقاط مراقبة في بعض الجزر المتقدمة في حالة توفرها تحت غطاء وحماية جزء من القوات الرئيسية لتنفيذ عمليات الاستطلاع المبكر، تنتقل إلى نقاط تبادلية في حالة تمكن العدو من إبرار قواته في الأماكن المتواجدة فيها بحيث يظل العدو تحت مراقبتها باستمرار.

7. في حالة نجاح قوة الإبرار المعادية بالحصول على موطئ قدم يتم إدارة الاستطلاع عند التماس مع العدو في المنطقة الدفاعية بتكليف الاستطلاع لمتابعة تحركات العدو والتركيز على استخدام العدو لقوات الإبرار الجوي أو قيامها بإبرار قوات برمائية جديدة لتأسيس رأس شاطئ.

8. في حالة فشل العدو في عملية الإبرار أو التمسك برأس الشاطئ تقوم جميع عناصر ووسائل الاستطلاع بتحديد توقيت بدء انسحابه والاتجاهات المعرضة في أجنحته لقطع الانسحاب المنظم للعدو.

أسلحة مقاومة الدبابات في عمليات الدفاع عن الساحل

9. مبادئ الاستخدام. تراعى المبادئ التالية عند استخدام أسلحة الد / م في الدفاع عن الساحل:

أ. العمق. إذا وضعت جميع مواقع الرمي على خط واحد وتم اختراق هذا الخط بواسطة العدو ستكون دباباته قادرة على مواصلة تقدمها دون إعاقة، بينما الاحتلال في العمق يجعل العدو يتعرض لأكثر من خط مما يبطئ من تقدمه أو ربما يوقف تقدمه نهائيًا، كذلك يجب أن تكون أسلحة الد / م د أكثر بعدًا للخلف من المواقع الرئيسية الأمامية من (500 – 700) متر ولللبعض الآخر من (700 – 1500) متر حتى لا يتم اكتشافها من الوهلة الأولى وللحفاظ على حرية المناورة بهذه الأسلحة واعتبار أدنى مدى رمي.

ب. الإسناد المتبادل. يجب أن يتم احتلال المواقع بمستوى لا يقل عن قسم لتغطية نفس منطقة التقتيل، بحيث أنه يمكن لكل طاقم أن يغطي منطقة التقتيل للطاقم الآخر بالإضافة لمنطقة التقتيل الخاصة به، ويعتبر قائد فصيل مقاومة الدبابات مسؤولاً عن تنسيق الإسناد المتبادل لأقسامه على مستوى السرية ومجموعة القتال/ الكتيبة المُسندة.

محظور

جـ. الدفاع الدائري. يجب أن تكون أسلحة المدمر قادرة على تغطية تهديد معدات وآليات القتال وسفن الإبرار المعادية من أي اتجاه.

د. الستر الجانبي. يدرك الكل ما ينتج من وميض وغبار عند إطلاق الصواريخ مما يتسبب في كشف المواقع من مسافة بعيدة، لذلك يجب التفكير في موقع يحجب الغبار والوميض ويوفر الغطاء الذي تحتاجه أسلحة مقاومة الدبابات في العمل وكذلك يجب أن يوفر الستر الجانبي ميزة إصابة آليات الدروع المعادية من الجنب، ويقدم للرامي هدفًا أكبر، لذلك على القادة أن يدركوا بأن احتلال أسلحة مقاومة الدبابات للمواقع الجانبية قد يعني أن يكون اتجاه مواجهته مخالفًا لباقي الوحدة المُسندة.

هـ. الحماية المحلية. يجب توفير الحماية المحلية لأسلحة مقاومة الدبابات من قبل الأطقم نفسها وبمساعدة أفراد المشاة والوحدة المُسندة.

و. مناطق التقتيل. يجب أن يتم تحديد مناطق التقتيل مع مراعاة اختيار موقع رمي صحيح، لذلك يجب أن تكون منطقة التقتيل مناسبة وتوفر وحدات المدمر لرمية جميع المناطق المحتملة لوجود سفن الإبرار والدبابات والآليات المدرعة التي تحاول تأسيس رأس الشاطئ وضمن تحديدات المدى لأسلحة المدمر.

ز. التنسيق. يجب التنسيق بين فصائل/ أقسام أسلحة مقاومة الدبابات المختلفة والأسلحة الأخرى للخروج بخطة أسلحة مقاومة الدبابات المنسقة.

ح. التخفية والتستر. يجب إعطاء هذا المبدأ قدرًا من الأهمية لتحقيق المفاجأة على العدو وتدمير آليات ومعدات الإبرار المعادية دون أن يتعرض الموقع للتدمير.

ط. انتخاب مواقع رئيسية وثانوية وبديلة. يتم تحضير مواقع رئيسية بحيث تغطي مقتربات العدو الأكثر احتمالًا، بالإضافة إلى تحضير المواقع البديلة لتغطي نفس المقتربات ولكن من مواقع أخرى، أما المواقع الثانوية فيتم انتخابها لتغطية مقتربات مختلفة، وفي جميع الأحوال يجب أن تخدم هذه المواقع خطة القائد التعبوي.

10. الاستخدام في مراحل المعركة الدفاعية في الجزر المنعزلة. يتم استخدام أسلحة مقاومة الدبابات مع

قوات الاستطلاع في الجزر المنعزلة وكما يلي:

أ. الواجب.

- (1) السيطرة على طرق اقتراب العدو ومناطق الإبرار المحتملة.
- (2) مشاغلة سفن ومعدات إبرار العدو وآلياته البرمائية لتدميرها وإجبارها على الانفتاح المبكر.
- (3) المراقبة والحصول على المعلومات.

محظور

ب. الإسناد. قد تلحق أسلحة مقاومة الدبابات مع قوات الاستطلاع لتوفير الإسناد لسرايا الاستطلاع.

ج. أسلوب الإلحاق والتجميع. بشكل عام يتم الاحتفاظ بسرية مقاومة الدبابات مجمعة تحت سيطرة قائد مجموعة اللواء ويتم التخطيط لها في قيادة مجموعة اللواء لدفعها الى المواقع الأكثر تهديدًا ولا يفضل إلحاقها بمجاميع القتال إلا إذا كانت تعمل في اتجاهات مستقلة أو أن طبيعة وبيئة العمليات ومتغيرات المهمة تتطلب ذلك.

11. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المواقع الدفاعية الرئيسية والنقاط الحصينة.

أ. المواقع.

- (1) يجب أن يكون التوزيع بالعمق.
- (2) توفير الإسناد المتبادل بين المواقع.
- (3) تنسيق نيران مع الأسلحة الأخرى المضادة للدروع.
- (4) توفر ميادين رمي جيدة لاستغلال أقصى مدى لهذا السلاح.

ب. الحركة من خلال المواقع.

- (1) توفير طرق مستورة تساعد على التخفية أثناء الحركة إلى المواقع.
- (2) يتم إبقاء أقسام أسلحة مقاومة الدبابات المخابئ لتجنب القصف التمهيدي، ومن ثم الحركة إلى مواقع الرمي حين تدعو الحاجة لاستخدامها.
- (3) إذا زاد ضغط العدو يجب المناورة بأسلحة الـ م/د بين مواقع الرمي وخطوط الـ م/د لتقديم الإسناد للقوات الأمامية ولقوات الهجوم المعاكس.

ج. الواجب.

- (1) تقديم نيران الإسناد للسرايا الأمامية.
- (2) يمكن لأقسام أسلحة مقاومة الدبابات تغيير المواقع حسب الخطة ومتطلبات الموقف.

12. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في الاحتياط.

أ. يفضل الاحتفاظ بجزء من أسلحة مقاومة الدبابات في الاحتياط لإعطاء القائد المرونة لرد الفعل على العدو.

ب. القدرة على تعزيز نيران أسلحة الـ م/د في الوحدات الأمامية.

ج. توفر المرونة للقائد للمناورة والحركة لقوات الاحتياط.

د. يجب تركيز توزيع جميع أسلحة مقاومة الدبابات بما يخدم قائد وحدة المناورة (خطة الـ م/د).

محظور

13. يولي قادة أسلحة الم/ د اهتمامًا كبيرًا عند التخطيط لخوض معركة دفاعية ناجحة، فمما لا شك فيه أن المعارك الحديثة ستكون معركة مختلف أنواع الأسلحة، ومن هذه الأسلحة الدبابات وناقلات الجند المدرعة وغيرها، لذلك يجب التخطيط لتدمير الدبابات المعادية والقطع البحرية كسفن السطح والزوارق وسفن الإبرار قبل أن تصل إلى مواقعنا الدفاعية أو السواحل المدافع عنها، ولن يتم هذا إلا إذا تم تنسيق الدفاع المضاد للدروع.

الإسناد الناري لعمليات الدفاع عن الساحل

14. خطة الإسناد الناري في الدفاع عن الساحل. يتم وضع خطة نارية واحدة لجميع وحدات المدفعية والطيران العمودي والقوة الجوية، بهدف تدمير قوات إنزال العدو، أثناء وجودها على الماء أو اقترابها من الشاطئ وكما يلي:

أ. خطة الإسناد الناري في الدفاع عن الساحل. تهدف خطة نيران المدفعية في الدفاع عن الساحل إلى إعداد خطة النيران، لتأخير قوات الإبرار المعادية خلال الإبرار والاقتراب من الشاطئ، إضافة إلى الرد على الهجمات التي تقوم بها دبابات وقوات مشاة العدو، خلال تأسيس رأس الشاطئ وتوفير الإسناد الناري للهجمات المعاكسة. وتستخدم المدفعية الاعتبارات نفسها التي تستخدمها في أي عملية أرضية أخرى لتحديد مواقعها وتوفير الإسناد الناري في عملية الدفاع عن الساحل.

ب. تستخدم المدفعية في الدفاع عن ساحل البحر على ثلاثة مراحل وكما يلي:

(1) المرحلة 1/ مرحلة الانفتاح والابحار. وتتضمن تقديم اسناد ناري في عمق العدو وكما يلي:

(أ) تنفتح المدفعية أقصى ما يمكن في الأمام من خلال مواقع مؤقتة وذلك لزيادة المدى.

(ب) تستخدم الرماية بشكل تجمعات نيران على محاور تقدم العدو أثناء الرحلة البحرية وباستخدام الذخائر شديدة الانفجار والعنقودية.

(ج) يتم استخدام الذخائر الموجهة ضد سفن التحميل وسفن الإبرار عند دخول قوات العدو ضمن مدى الذخائر الموجهة.

(2) المرحلة 2/ مرحلة الإبرار المعادي. ويتم تقديم الإسناد الناري في هذه المرحلة

من خط تنسيق النيران وأمام المواقع الدفاعية وفي المواقع الرئيسية كما يلي:

(أ) استهداف ورماية قوات العدو أثناء مرحلة الانفتاح.

(ب) استهداف قوات العدو أثناء تنفيذ عملية الإبرار.

محظور

- (ج) استهداف سفن الإبرار المعادية بواسطة الذخائر الموجهة بالليزر.
- (هـ) تسجيل أهداف دفاعية أمام المواقع الدفاعية لتغطية الموانع الهندسية بالنيران.
- (و) تسجيل أهداف دفاعية في المواقع الدفاعية ومشاغلتها في حالة تمكن العدو من تأسيس رأس شاطي ومنعه من تطوير موقفه.
- (ز) تسجيل أهداف في عمق الوحدات الأمامية للمساهمة في معركة استعادة الأوضاع من خلال استخدام الاحتياطات المحلية.
- (3) المرحلة 3/ مرحلة شن الهجوم المعاكس. يتم تقديم الإسناد خلال هذه المرحلة كما يلي:

- (أ) احتلال مواقع بديلة في عمق مجموعة اللواء.
- (ب) تحذير خطط رمي لإسناد خطط الهجوم المعاكس.
- (ج) يتم توجيه النيران خلال هذه المرحلة من خلال ضباط الرصد المتحركين مع القوات ووسائل الكشف والمراقبة المتوفرة في مجموعة اللواء.

15. توضيع مصادر المدفعية. يتوجب اختيار مواقع المدفعية، بناءً على خطة دفاع وحدة المناورة، وخطة الموانع الهندسية والتحضير الاستخباري الذي يبين ما الذي سيهاجم به العدو وطرق تقربه وكما يلي:

- أ. انفتاح وحدات المدفعية ليصل مداها إلى مناطق مناورة العدو ومقترباته المتوقعة، وذلك لإسناد قوات المناورة الصديقة من دروع ومشاة وطيران.
- ب. انفتاح ضباط الرصد مع قوات المناورة، لرصد الأهداف ومراقبة العدو وتنسيق النيران.
- ج. انفتاح رادارات الاستمکان خارج مدى مراقبات العدو وهاوناته.
- د. تخطيط مواقع بديلة للحركة في حال قصف أو تهديد المواقع الرئيسية.
- هـ. يتم العمل بأسلوب التزويد بالذخائر حسب الخطوط المعتمدة لوحدات المدفعية (الخط/1 مع المدافع، الخط/2 في مخبأ الكتيبة، الخط/3 في المنطقة الإدارية للواء) على أن يتم التزويد حسب الخطة المعدة من قبل ضابط الإسناد الإداري.

16. واجبات المدفعية في الدفاع عن الساحل. يقوم سلاح المدفعية بالتعاون مع مدفعية البحرية والمدفعية الساحلية بالقيام بالمهام التالية:

- أ. تقديم الإسناد للقوات أثناء الانفتاح.
- ب. مشاغلة قوات العدو على أقصى مدى.

محظور

- جـ. منع العدو من الاستطلاع على الساحل.
- د. تدمير سفن العدو ومعدات إبراره ودباباته وآلياته المدرعة البرمائية المقتربة من الشاطئ.
- هـ. منع العدو من النزول إلى الشاطئ وفصل الوحدات الأمامية المتقدمة عن الجسم الرئيسي.
- و. تدمير مشاة العدو ودباباته ومدفيعته التي تم إبرارها على الشاطئ.
- ز. تأخير الوحدات اللاحقة واحتياطاته بقوات الإبرار ومنع تعزيزها.
- ح. إسناد قوات المناورة المدفعة الصديقة.
- ط. تقديم الإسناد للقوات المدفعة عن القواعد البحرية والأهداف الساحلية الحيوية.

17. اعتبارات خطة الإسناد الناري.

- أ. نيران لمنع القوة البرمائية المعادية من الحصول على موطئ قدم وتأسيس رأس شاطيء.
- ب. نيران الإسناد لمقاومة الدبابات وصواريخ مضادة للدبابات سفن الإبرار بعد الحصول على موطئ قدم.
- جـ. تقديم إسناد ناري لقوات المناورة الأرضية في الدفاع والهجوم المعاكس.
- د. المساهمة في تثبيت وتدمير قوات العدو المتسللة مثل قوات المظليين.
- هـ. استخدام الطائرات المسيّرة لرصد وتحديد وتوجيه ومهاجمة الأهداف المعادية.

الهندسة في الدفاع عن ساحل البحر

18. المهمة الرئيسية لهندسة الميدان أثناء التحضيرات الدفاعية عن الساحل هي توفير الإسناد الهندسي لمجموعة اللواء لإعاقة حركة العدو قبل أن يقوم بعملية الإبرار والحصول على موطئ قدم، وتتركز أولوية الجهد الهندسي في الدفاع عن الساحل على إعاقة حركة العدو والقدرة على البقاء وتأمين قابلية الحركة لقواتنا والهندسة العامة كأولوية أعمال.

19. تعتبر عمليات الدفاع عن الساحل مميزة ومعقدة بالنسبة لسرية هندسة الميدان في مجموعة اللواء، لذا لا بد من وجود إجراءات التنسيق التالية:

- أ. التنسيق مع هندسة القوات البحرية.
- ب. التعاون المشترك مع الأشغال العسكرية.
- جـ. الحاجة إلى كميات كبيرة من مواد الموانع واللوازم الدفاعية.
- د. الحاجة إلى خبرة كبيرة ووقت أطول لتجهيز الدفاع عن الساحل والموانع.

محظور

20. المواقع الدفاعية في الدفاع عن الساحل. في عمليات الدفاع عن الساحل يتطلب من مجموعة اللواء تخصيص وقت أكبر لوحدات الهندسة لتحضير وتجهيز المواقع الدفاعية وذلك نظرًا لاتساع الواجهة وكثرة الأعمال الهندسية المطلوب تنفيذها، وتبرز الحاجة أحيانًا لتجهيز نقاط حصينة/ قوية في الدفاع عن الساحل، ويمكن تجهيز تلك النقاط لمستوى فصيل أو جماعة حيث يتطلب ذلك وقت إضافي ومعدات ولوازم دفاعية أكثر.

21. المبادئ الهندسية في الدفاع عن الساحل. تساعد مبادئ الهندسة في الدفاع عن الساحل على التركيز في التخطيط والتنفيذ والتقييم للنشاطات الهندسية المطلوبة في الدفاع عن الساحل، تزيد الواجبات الأساسية لسرية الهندسة في الدفاع عن الساحل من درجة التنسيق على طول الخط الساحلي لضمان استخدام كافة الإمكانيات الهندسية المتوفرة بفعالية لإسناد مهمة قائد قوة المناورة بما في ذلك التنسيق مع الهندسة في القوة البحرية ولغاية عمق (2) متر، تتضمن هذه المبادئ ما يلي:

أ. الموازنة بين الوقت وأولويات الواجبات الهندسية للدفاع عن الساحل. يوفر التخطيط المبكر لسرية هندسة الميدان مزيدًا من الوقت للواجبات الهندسية والمتمثلة بإعاقة حركة العدو وقابلية البقاء والهندسة العامة والمطلوبة في عمليات الدفاع عن الساحل.

ب. مشاركة الهندسة في الاستطلاع في عمليات الدفاع عن الساحل. يعتبر الاستطلاع الهندسي في عمليات الدفاع عن الساحل ضروريًا كونه يجب أن يأخذ بالاعتبار تأثير المياه على طول الخط الساحلي وبعمل عمق (2) متر، ويوفر قائد سرية هندسة الميدان الإمكانيات الهندسية لمهمة قوات الاستطلاع.

ج. توفر المرونة في الإسناد الهندسي. قد يقوم العدو بالهجوم على أكثر من موقع واحد وعلى طول الشاطئ ضمن منطقة العمليات، ولهذا يجب على قائد سرية هندسة الميدان التأكد من المرونة في الخطط الهندسية لتقديم الإسناد الهندسي بأقصى ما يمكن في المكان الذي يطلبه القائد، فعلى سبيل المثال، قد يقرر قائد سرية هندسة الميدان زراعة الألغام التقليدية في المواقع الساحلية التي يقرر العدو استخدامها في الإبرار ويبقى استخدام نائرة الألغام للمناطق المحتملة لإبرار العدو، كذلك يجب أن يكون مرئًا ومستعدًا للمشاركة في أعمال الخداع.

د. التنسيق مع وحدات المناورة والنيران. تساعد الهندسة في تشتيت العدو على طول خط الساحل بواسطة الموانع المستندة إلى طبيعة الأرض وتكاملها مع النيران، وكما هو الحال في كافة العمليات الدفاعية، يعتبر التنسيق مع وحدة المناورة أمرًا رئيسيًا بالنسبة للهندسة وذلك للتأكد من أن الموانع الهندسية تستند إلى طبيعة أرضية مناسبة ومتكاملة مع خطة النيران، وفي عمليات الدفاع عن الساحل، يجب على هندسة الميدان التأكد من تكامل خطط موانع عمليات الدفاع عن الساحل مع خطط الموانع في البحرية ضمن منطقة العمليات.

محظور

22. مراحل إنشاء الموانع الساحلية. تقوم سرية هندسة الميدان بتنفيذ خطة المانع في الدفاع عن الساحل من خلال المراحل التالية:

- أ. المرحلة التحضيرية. وتشمل هذه المرحلة على إجراءات يتم تنفيذها كالتالي:
 - (1) معرفة مهمة القائد وقصده. يجب على قائد وحدة الهندسة معرفة مهمة القائد الأعلى وقصده وتقييم الجهد الهندسي المطلوب لنجاح المهمة، والتركيز على معرفة الواجبات الهندسية نظرًا للبيئة البحرية ضمن منطقة العمليات.
 - (2) التنسيق مع الهندسة البحرية. يقوم قائد هندسة الميدان بالتنسيق مع ضابط الارتباط البحري بخصوص توضع الموانع ومعرفة حدود الأعماق المطلوبة.
 - (3) تنفيذ الاستطلاع الهندسي مع عناصر الاستطلاع. يحصل قائد هندسة الميدان على المعلومات المطلوبة من خلال توفير إمكانيات الاستطلاع الهندسي للمساعدة في معرفة متطلبات الإسناد الهندسي لكل تشكيل/ وحدة مناورة بناءً على الموقع وطبيعة الأرض، ويتم تقاسم وتشارك هذه المعلومات مع التشكيل/ الوحدة المُسندة والاستخبارات في القيادة الأعلى، وذلك للمساعدة في إبقائها على إطلاع مستمر لزيادة التكامل الدفاعي لكافة أجزاء منطقة العمليات.
 - (4) تحضير الإسناد الهندسي المطلوب لقوات الاحتياط في وحدات المناورة للأعمال التعرضية اللاحقة والمطلوبة، تعمل الإمكانيات الهندسية التي يتم تخصيصها لقوات الاحتياط على تأمين قابلية الحركة اللازمة لمناورة وحركة قوات الاحتياط في ميدان المعركة، فمثلاً قد تدعو الحاجة لفتح ثغرة في حقل الألغام قبيل قيام قوة الاحتياط بالمناورة.
 - (5) معرفة أفضل استخدام للإمكانيات الهندسية في موقع كل وحدة من الوحدات وكل مرفق من المرافق الهامة، يبين التخطيط المبكر للإمكانيات الهندسية الأولوية المتوفرة في هذا الاستخدام والتدرج بها من الأعلى إلى الأسفل وحسب أولويتها بالنسبة للمهمة، يأخذ قائد هندسة الميدان في الاعتبار الإمكانيات الهندسية الإضافية المطلوبة لتوفير الإسناد الكافي لقائد المناورة.
 - (6) التنسيق مع وحدات إمداد الموارد الهندسية. يعتبر التنسيق الأولي واللاحق بخصوص الموارد الهندسية أمرًا في غاية الأهمية لضمان الاستخدام الأفضل لهذه الإمكانيات، ينسق قائد سرية هندسة الميدان من خلال قيادة التشكيل لنقل مواد التحصينات الهندسية والموانع إلى مواقع العمل الهندسي.

محظور

(7) التوضيع المسبق للإمكانات الهندسية. يعتبر التوضيع المسبق للإمكانات الهندسية أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح، وبما أن إمكانات النقل قد تكون محدودة، فقد يتم التوضيع المسبق لمواد التحصينات الهندسية ومواد الموانع والمعدات الخاصة والمعدات الثقيلة في مناطق محمية ضمن منطقة العمليات لتسريع عملية إنجاز الواجبات وتمكين وسائل النقل من تنفيذ واجبات أخرى.

ب. مرحلة التنفيذ. تقوم هندسة الميدان في هذه المرحلة بالأعمال التالية:

(1) إنشاء الموانع. يقوم قائد هندسة الميدان بتوزيع الموارد على قطاعات المسؤولية لإنشاء الموانع المختلفة، ويجب أن تشمل موانع ضد زوارق الإنزال وموانع ضد الأفراد وموانع ضد ناقلات الجنود والدبابات، وتتكون تلك الموانع من موانع حديدية وأسلاك شائكة وحقول ألغام وموانع مبتكرة، وعند تجهيز وإنشاء الموانع يتم العمل في الموانع البعيدة من الشاطئ في أوقات الجزر والموانع القريبة من الشاطئ في أوقات المد وذلك لتسهيل العمل على أفراد الهندسة، عند توضيع الموانع على الساحل يجب مراعاة توضيع الخنادق الأمامية أقرب ما يكون للشاطئ وحسب طبيعة الأرض.

(2) تحسين الموانع الطبيعية. يجب استغلال جميع الموانع الطبيعية على الساحل وتحسينها وذلك لتقوية خطة المانع، ومنع العدو من الوصول إلى الشاطئ وإيقاع الخسائر في صفوفه.

(3) دمج الموانع. يتأكد قائد هندسة الميدان من إقامة الموانع بشكل مناسب، وتكاملها ودمجها مع نيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة، وذلك لمنع العدو من الإبرار على الساحل، يجب ألا تسمح الموانع بمناورة العدو وأن توقع به الخسائر، كذلك يجب أن يكون هناك تكامل بين الموانع المختلفة سواء البرية والبحرية.

(4) تقييم الأداء. يقوم قائد هندسة الميدان بتقييم إداء توضيع الموانع المختلفة، ويستعد لتنفيذ المزيد من عمليات إعاقه حركة العدو باستخدام جميع الموارد المتوفرة كاستخدام نثرات الألغام والمناورة بالموانع.

المراجع

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة المشتركة.
3. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة.
4. كراسة العمليات البرية، كلية القيادة والأركان المشتركة.
5. كراسة الميدان 3-90.6، فريق قتال اللواء، أغسطس 2010 (عقيدة الجيش الأمريكي).
6. منشورات عقيدة مشاة البحرية 3-1، عمليات القتال البرية 2002 (عقيدة الجيش الأمريكي).

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

لجنة المراجعة والتحديث

محظور

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	خالد حمد عبيد العزيزي	
2	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد أحمد الزعابي	
3	عقيد ركن متقاعد	سعيد سلطان البلوشي	
4	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله سعد المستريحي	
5	وكيل أول	أحمد ناصر حسن النقبى	
6	رقيب	عبدالله عيسى أحمد البلوشي	
7	مدني	علي خضر علي عثمان	

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			