

محظور

دولة الإمارات العربية المتحدة

وزارة الدفاع

قيادة القوات البرية

الرقم الرمزي: ق ب / 5042



عقيدة القوات البرية

كتيبة مقاومة الدبابات

الطبعة الثانية

2023

"يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع"

محظور

الفهرس العام

الفهرس العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	9
2	المقدمة	11
الفصل الأول: تنظيم وقدرات وتحديات وأساسيات كتيبة مقاومة الدبابات		
3	بيئة العمليات	15
4	تصنيف الأسلحة المضادة للدروع	16
5	تنظيم وقدرات وتحديات مقاومة الدبابات	17
6	المهام والواجبات	21
7	أساسيات الاستخدام التعبوي في البيئة العملياتية	24
8	الملحق "أ" القدرات التدميرية للقذائف الصاروخية الموجهة لمقاومة الدبابات في القوات البرية	25
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة لكتيبة مقاومة الدبابات		
9	القيادة والسيطرة	33
10	قيادة المهمة	36
الفصل الثالث: وحدات مقاومة الدبابات في عمليات الطيف الكامل		
11	استخدام وحدات مقاومة الدبابات في العمليات الدفاعية	41
12	وحدات مقاومة الدبابات في عمليات الدفاع عن الساحل	44
13	وحدات مقاومة الدبابات في العمليات التعرضية	47
14	التخطيط للعمليات التعرضية لوحدات مقاومة الدبابات	48
15	التحضير للعمليات التعرضية لوحدات مقاومة الدبابات	48
16	كتيبة مقاومة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية	50
الفصل الرابع: الإدامة		
17	عمليات الإدامة	57
18	إسناد الصيانة	59
19	الإسناد الطبي	59
الملاحق		
22	المراجع	65
23	لجنة الإعداد	69
24	لجنة المراجعة والتحديث	73
25	لجنة المراجعة والتدقيق	77

فهرس الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) العناية بالإصابات	61

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) النسبة المئوية المحتملة للإصابة / التدمير	26

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تشكل عقيدة كتيبة مقاومة الدبابات أسلوب عمل موحد في تنفيذ المهام والواجبات التي توكل لقيادات وتشكيلات القوات البرية ليكونوا قادرين على سرعة التكيف والإبداع في تنفيذ المهام والواجبات لمعالجة مختلف المواقف والمعاضل التي تملئها البيئة العملية المستمرة.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفعالة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أتطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مراتبهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد وكما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق ،،

محظور

المقدمة

1. توفر عقيدة كتيبة مقاومة الدبابات في القوات البرية المفاهيم لعمليات القوات البرية المهيأة للبيئة العملياتية والمركزة على مساهمة عمليات كتيبة مقاومة الدبابات في الأسلحة الموحدة في عمليات الطيف الكامل. إن الهدف من هذه العقيدة هو توفير أساس العقيدة للقوات البرية لاستخدام عناصر كتيبة مقاومة الدبابات في القوات البرية وتدريب القادة ووحداتهم.

2. لقد تم تنظيم عقيدة كتيبة مقاومة الدبابات كما يلي:

أ. الفصل الأول. يناقش تنظيم ومهمة وقدرات وتحديات كتيبة مقاومة الدبابات، كما يبين كذلك أسس استخدامها.

ب. الفصل الثاني. يركز على أنظمة القيادة والسيطرة في بيئة عمليات الطيف الكامل. ويناقش الفصل أيضاً إجراءات المعركة واعتبارات التخطيط لقادة وحدات مقاومة الدبابات.

ج. الفصل الثالث. يركز على استخدام وحدات مقاومة الدبابات في عمليات الطيف الكامل (العمليات الدفاعية، العمليات التعرضية، عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية).

د. الفصل الرابع. يركز على إدانة الكتيبة أثناء العمليات، ويناقش الفصل أدوار ومسؤوليات الإدانة والأحمال الأساسية والقتالية وأصناف التزويد والإسناد الفني والإسناد الطبي.

3. الملاحق. توضح الملاحق المعلومات التالية:

أ. الملحق "أ". يبين القدرات التدميرية للصاروخ الموجه المضاد للدبابات في القوات البرية.

ب. الملحق "ب". يبين أنواع وخصائص دبابات المعركة الرئيسية الحديثة في المنطقة.

الفصل الأول

**تنظيم وقدرات وتحديدات
وأساسيات كتيبة مقاومة الدبابات**

محظور

الفصل الاول

تنظيم وقدرات وتحديات واساسيات كتيبة مقاومة الدبابات

عام

1. توفر كتيبة مقاومة الدبابات نيران صواريخ بعيدة المدى مضادة للدبابات للمكون البري/ مجموعة اللواء والوحدات الأخرى التي تُعين للعمل معها أو تُلحق بها قدرات نيران اضافية.

بيئة العمليات

2. الانفتاح. تستعد سرايا مقاومة الدبابات وكجزء من المكون البري /مجموعة اللواء للانفتاح داخل وخارج الدولة للعمل ضد مختلف التهديدات، ويجب أن تكون جاهزة للعمل مع المكون البري /مجموعة اللواء وقوات الواجب المشتركة في أي موقع.

3. الموقع. تستطيع وحدات مقاومة الدبابات العمل بحرية في بيئة عمليات يتوفر فيها موقف جوي ملائم، كما تستطيع إسناد الدفاعات الساحلية لمقاومة وتدمير البحرية المعادية وقوة الابرار عند اقترابها من الساحل وعند بدء عمليات الابرار.

4. التعاون. تتطلب عمليات وحدات مقاومة الدبابات التعاون الوثيق بين القوات المساندة على الأرض وعناصر الإسناد الجوي، إن عناصر الإسناد الجوي التي تُساند المكون البري /مجموعة اللواء تمتلك تأثيرات مدمرة ضد الاهداف الجوية خلال عملية إسناد أسلحة مقاومة الدبابات التي تعمل في أرض مفتوحة، وقد تعمل احياناً في أرض صعبة مثل بيئة المناطق الحضرية (المبنية) مثلاً، أو تقوم بأفضل استفادة ممكنة من استخدام الأرض ذات التخفية والتستر لتجنب الكشف والتعرض للهجمات الجوية والنيران المباشرة وبنفس الوقت قد تحد هذه الارض أو المناطق من مديات أسلحة مقاومة الدبابات.

5. إجراءات وأساليب وتعبية العدو. يكون هدف العدو هو تدمير أو التقليل من قدرة وحدات مقاومة الدبابات من تحقيق أهدافها وتأثيراتها ، ويستخدم من أجل هذا الهدف نشاطات الخداع والحرب الإلكترونية وتشمل:

أ. تنفيذ عمليات الخداع لتضليل القوات الصديقة من خلال الوسائل المدبرة والسريعة لإحباط وإبطال عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة وكذلك الوسائل المبتكرة.

ب. يحاول العدو خداع أنظمة مقاومة الدبابات بوساطة تنفيذ نشاطات وإجراءات تتفق مع قصد العدو في الخداع لتعقيد عملية كشف وتقييم التهديد.

محظور

- ج. توضيع وسائل الخداع لتضليل وحدات مقاومة الدبابات عن مواقع وتركيز عناصر العدو.
- د. استخدام هجمات الحرب الإلكترونية لاستغلال الاعتماد على الشبكات اللاسلكية والأنظمة الإلكترونية وشبكات الكمبيوتر وتشتيت الاتصالات بين وحدات مقاومة الدبابات والقوات التي تساندها والتأثير على أنظمة أسلحة مقاومة الدبابات.

6. عوامل الأرض. قد يعمل العدو في أرض صعبة يحاول أن يتجنب الكشف من قبل وحدات مقاومة الدبابات باستخدام التخفية والتستر، ويستفيد من استخدام الأرض المتموجة لإرباك وحدات مقاومة الدبابات وتشتيت نيرانهم وبالتالي يحد من قدرة مديات أسلحة مقاومة الدبابات.

7. العدو في الحرب غير النظامية. قد يطبق العدو أساليب الحرب غير النظامية في عمليات الاستقرار، وقد يكون كذلك في باقي عمليات الطيف الكامل وقد تكون قوات العدو على شكل مجموعات متمردة أو عصابات أو إرهابيين، وتعتبر هذه المجموعات معادية مدفوعة ومحرضة بشكل كبير قادرة على استخدام الاتصالات المتطورة والأسلحة الدقيقة، وتعمل كتيبة مقاومة الدبابات عندما يكون ذلك ممكناً مع القوات متعددة الجنسيات لاستعادة القانون والنظام العام وكذلك في عمليات الطيف الكامل الأخرى.

8. العدو في العمليات التقليدية. قد يتدرب العدو للقتال في الحرب متوسطة وعالية الشدة، وتتضمن بعض العمليات المعادية التي تواجهها وحدات مقاومة الدبابات ما يلي:

- أ. العمليات التعرضية ضد قواتنا.
- ب. العمليات الدفاعية للدفاع عن المواقع الحساسة والحيوية.
- ج. تنفيذ عمليات برمائية ضد السواحل.
- د. تنفيذ عمليات الاستطلاع والاستطلاع المضاد الراجل والآلي.
- هـ. تنفيذ الاقتحامات الجوية لمهاجمة القوات الصديقة.

تصنيف الأسلحة المضادة للدروع

9. اعتبارات تصنيف الأسلحة المضادة للدروع. تصنف كثير من الدول الأسلحة المضادة للدروع على اعتبار أنها خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة على الاعتبارات التالية:

- أ. المدى المؤثر.
- ب. نوع الصاروخ إذا كان محمولاً أو غير محمول (يرمي من الكتف).
- ج. عيار القذيفة/ الصاروخ ونظام التوجيه ووزن كل نظام سلاح أو الذخيرة.

محظور

د. يعتبر تصنيف كافة أسلحة الـ م د ذات الاستخدام لمرة واحدة على أنها أسلحة الـ م د الخفيفة.

هـ. يعتبر تصنيف أسلحة الـ م د ذات الاستخدام الدائم وترمي صواريخ/ قاذف منفصلة على أنها أسلحة متوسطة أو ثقيلة.

10. يمكن تصنيف أنظمة سلاح الـ م د الأرضية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كما يلي:

أ. أسلحة الـ م د الخفيفة/ قصيرة المدى. هي المقذوفات الموجهة والتي يحملها أفراد المشاة وترمي من الكتف (رمية واحدة) التي يتوجب فيها رؤية الهدف من مسافة قريبة ويتم التسديد بواسطة البصر أو باستخدام الليزر لتحديد المسافة ويبلغ مداها من 50 – 750 متر مثل قاذفات الـ م د (RPG27، RPG32) ولديها القدرة على تدمير الآليات المدرعة الخفيفة، ويتراوح وزن أسلحة وذخيرة الـ م د الخفيفة بين 2.5 – 10 كجم.

ب. أسلحة الـ م د المتوسطة/ متوسطة المدى. هي صواريخ الـ م د محمولة على الآليات ويمكن أن يحملها أفراد المشاة وترمي من الكتف، ويتم التسديد على الهدف إما بواسطة التتبع البصري أو الحراري أو التوجيه بالسلك ويتراوح المدى المؤثر بين 1000 – 5000 متر، مثل صواريخ (Spike، Javelin) يتراوح وزن أسلحة وذخيرة الـ م د المتوسطة بين 22 – 30 كجم.

جـ. أسلحة الـ م د الثقيلة / بعيدة المدى. هي صواريخ الـ م د تكون في الغالب محمولة على الآليات وترمي من الحاوية، وللتسديد على الهدف يستخدم التوجيه بواسطة التتبع البصري و باستخدام الليزر ويصل المدى المؤثر لأكثر من 5000 متر، مثل صواريخ (الكورنيت) ويتراوح وزن أسلحة وذخيرة م/د الثقيلة بين 68 – 115 كجم.

تنظيم وقدرات وتحديات كتيبة مقاومة الدبابات

11. التنظيم. يتألف تنظيم كتيبة مقاومة الدبابات من قيادة الكتيبة وسرايا مقاومة الدبابات وسرية القيادة، وتتألف هيئة ركن الكتيبة من نائب قائد الكتيبة، ضابط عمليات، ضابط استخبارات، ضابط إدارة وإمداد وضابط تدريب، وركن أمن.

12. قوة النار وقابلية الحركة والاتصالات.

أ. قوة النار. تعتبر حاملات القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات في القوات البرية هي قوة النار الرئيسية في الكتيبة، حيث توفر هذه القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات

محظور

نيراناً بعيدة المدى مضادة للدبابات لمسافة 5500 متر، كما تحمل الكتيبة أيضاً عدداً من الأسلحة الخفيفة تشمل الرشاشات الآلية للدفاع القريب عن النفس.

ب. قابلية الحركة. لدى كتيبة مقاومة الدبابات قابلية حركة ذاتية وتستخدم حاملات القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات في القوات البرية آليات مدولبة، والتي تمتلك قابلية حركة جيدة على الطرق وخارجها مقرونة بالسرعة العالية، وهذا يعتبر مهماً خاصةً في العمليات الدفاعية والتعرضية على حد سواء إلا أن المناطق الجبلية، والمنحدرات العميقة، والمناطق ذات الكثافة النباتية تحد من قابلية الحركة.

ج. الاتصالات. الكتيبة مزودة بأحدث الاتصالات اللاسلكية، وهذا يعطي قادة مجاميع القتال/الكثائب وفرق القتال معرفة ممتازة بالموقف في ميدان المعركة والقدرة على تمرير المعلومات الهامة للوحدات المُسندة بسرعة عالية.

13. قدرات كتيبة مقاومة الدبابات. تمتلك كتيبة مقاومة الدبابات القدرات التالية:

أ. القدرة التسليحية.

(1) يتوفر في حاملة القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات قاذفة صواريخ على ظهر الآلية قادرة على حمل عدد من قذائف صاروخية في وضعية جاهزة للرمية.

(2) تُعطي المناظير وأنظمة الرؤية الموجودة في الحاملة الطاقم القدرة على مشاهدة وتحديد الأهداف ليلاً ونهاراً، ويشمل النظام منظار رؤية حراري يوفر القدرة على كشف وتحديد الأهداف.

(3) تمنح الرشاشات الآلية الطاقم القدرة على مشاغلة وإسكات وتدمير مواقع وأفراد العدو والأهداف المدرعة الخفيفة المعادية، كل قيادة سرية مزودة برشاش آلي عيار 12.7 ملم للدفاع عن النفس، وتحمل كل حاملة صواريخ رشاش آلي خفيف عيار 5.56 ملم للدفاع عن النفس والحماية القريبة.

(4) حاملة الصواريخ مزودة بأنظمة اتصالات متطورة جداً.

ب. القدرة التدميرية.

(1) تمتلك القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات القدرة على اختراق الدرع الأمامي لدبابات المعركة الرئيسية في المنطقة.

(2) تحمل الطواقم رشاشات آلية وبنادق عيار 5.56 ملم للحماية والدفاع المحلي ضد المشاة الراجلة.

محظور

(3) يمتلك الرأس المتفجر للصاروخ الموجه المضاد للدروع القدرة على اختراق تصفيح بسماكة (1000 – 1200) ملم بعد أن تقوم الرأس التدميرية المزدوجة بتدمير الدرع المتفجر المضاد.

جـ. القدرة القتالية التعبوية. لا تقاوم كتيبة مقاومة الدبابات كوحدة مستقلة، ولكن تُعَيَّن سراياها على مجاميع الألوية، وهي تمتلك القدرات القتالية التعبوية التالية:

(1) القدرات في العمليات التعرضية. تستطيع القيام بما يلي:

(أ) توفير نيران بعيدة المدى مضادة للدبابات لمجاميع الألوية في القوات البرية.

(ب) استخدامها في العمليات التعرضية لتدمير دروع العدو.

(2) القدرات في العمليات الدفاعية. تستطيع القيام بما يلي:

(أ) مساندة القوات الصديقة في مهام الأمن مثل قوات الحماية أو الحجابات.

(ب) العمل مع القطعات الساترة.

(ج) دعم ومشاركة مجموعات القتال لتنفيذ دفاع متحرك ودفاع المنطقة.

(د) مساندة الهجوم المعاكس.

(هـ) حماية الفجوات بين القوات الصديقة.

(و) توفير الحماية للأجنحة المكشوفة.

(3) تمتلك الفصائل المزودة بناقلات القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات القدرة على توفير نيران مؤثرة بعيدة المدى ضد جميع أنواع الآليات المدرعة المقاتلة، وتستطيع القذيفة الصاروخية تدمير أنواع دبابات المعركة الرئيسية الحديثة المعروفة، ويوضّع قادة مقاومة الدبابات الآليات في مواقع تمكنها من إصابة دبابات المعركة الرئيسية المعادية في الجوانب حيث يخترق الصاروخ الدرع الجانبي ويحقق التدمير.

(4) تستخدم مجاميع الألوية سرايا مقاومة الدبابات في الدفاع لاستنزاف قوات العدو المدرعة وتشثيت فِرَق الأسلحة الموحدة المعادية، كما يستخدمها القادة للانفتاح في الكمان أو إغلاق المواقع بسرعة مما يعطي لقائد الوحدة التي يتم إسنادها المرونة في خططه الدفاعية، وتساعد قابلية حركتها وقدرات الصواريخ بعيدة المدى في مناوره العمليات التعرضية.

تحديدات كتيبة مقاومة الدبابات. تؤثر التحديدات التالية على عمل سرايا وفصائل مقاومة الدروع.

أ. ضعف الحماية. تستخدم سرايا وفصائل مقاومة الدبابات حاملات الصواريخ لنقل واستخدام القاذف. وتفتقر هذه الآليات إلى الحماية ضد النيران المباشرة وغير المباشرة. يكون القاذف خارج البدن المحمي من الآلية. في الوقت الذي يتمتع فيه الطاقم داخل الآلية ببعض الحماية ضد نيران الأسلحة الخفيفة والشظايا، فإن القاذف المحمول أعلى الآلية يبقى واهناً أمام الصخور المتطايرة، والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وشظايا المتفجرات.

ب. الوهن تجاه مشاة العدو. لا تمتلك سرايا وفصائل مقاومة الدبابات حماية ملائمة ضد التهديدات المحلية خاصة خلال فترات التوقف الطويلة.

ج. طول فترة طيران الصاروخ. يستغرق صاروخ مقاومة الدبابات الموجه وقتاً طويلاً نسبياً من لحظة الإطلاق وحتى الاصطدام بالهدف. خلال هذه الفترة يجب أن تبقى آلية مقاومة الدبابات مكشوفة وفي حالة ثبات لحين وصول الصاروخ لهدفه وتدميره. خلال هذا الوقت، تكون آلية مقاومة الدبابات معرضة للكشف والرمية عليها من قبل العدو، وفي حال حركتها تشتت طيران الصاروخ أو قد يتم تدميرها.

د. الحاجة لدعم إداري خاص. تعتمد سرية مقاومة الدبابات وفصائلها بشكل كبير على مجموعة اللواء أو مجموعة القتال في الدعم اللوجستي. يتطلب نظام سلاح مقاومة الدبابات صيانة خاصة، وإسناد لوجستي. تخطط المكون البري/ مجموعة اللواء لعمليات إدانة خاصة لإسناد عمليات مقاومة الدبابات وخاصة خلال تنفيذ المهام الأمنية ومهام الحماية.

هـ. تحديدات الأراضي المغلقة والمبنية. تؤثر طبيعة الأرض على استخدام سرايا وفصائل مقاومة الدبابات. تؤثر طبيعة الأرض على التخطيط للطرق، ومناطق الاشتباك، وإيجاد مواقع الرمي، وكذلك يجب أن تجاري حركة الآليات المجنزرة. إن المناطق الجبلية، والمنحدرات العميقة، والمناطق ذات الكثافة النباتية كلها تحد من قابلية الحركة ومديات الاشتباك. كما تؤثر المناطق المبنية ذات الطبيعة المغلقة والمحصورة على قابلية الحركة ومديات الاشتباك لأسلحة مقاومة الدبابات. لذلك يجب توفير إسناد هندسي لاجتياز الموانع المعيقة للحركة.

و. ظروف الرؤية المحدودة. في الوقت الذي يمكن فيه لصاروخ مقاومة الدبابات العمل في مراحل معينة من ظروف الرؤية المحدودة، قد تحد الظروف الجوية من عمله بأقصى مداه الكلي. كما يمكن للضباب والغبار أن تقلل من دقة الإصابة للصاروخ.

ز. عدم القدرة على الرماية أثناء الحركة. عدم القدرة على مجاراة الدبابات المسندة ومرافقتها والقتال معها دون توقف حيث أن نظام أسلحة مقاومة الدبابات يحتاج إلى التوقف والثبات ثم الرماية.

محظور

ح. البصمة الحرارية. قد يؤدي الوهج الناتج عن إطلاق الصاروخ إلى جعله عرضة للكشف باستخدام نظام أجهزة الكشف الحراري.

المهام والواجبات

15. مهمة وحدات مقاومة الدبابات.

- أ. مهمة كتيبة مقاومة الدبابات هي توفير قدرات من خلال تدريب وتجهيز سرايا مقاومة الدبابات لتشكيلات المناورة في القوات البرية.
- ب. تعمل سرايا مقاومة الدبابات في ميدان المعركة بالتعيين مع مجاميع الأولوية وحسب التجميع للواجب لإنجاز المهمة.

16. واجبات القادة الرئيسيين في كتيبة مقاومة الدبابات.

أ. قائد كتيبة مقاومة الدبابات.

- (1) يكون مسؤولاً عن إدارة وإدامة وتدريب الكتيبة.
- (2) يعمل كمستشار في مجال استخدام مقاومة الدبابات لقائد قوة الواجب المشتركة عندما تستخدم الكتيبة في قوة الواجب المشتركة.
- (3) يقوم بالإشراف والتوجيه ومتابعة الجاهزية القتالية للسرايا.
- (4) يقوم بتخصيص سرايا وفصائل مقاومة الدبابات وبما يتوافق مع التجميع للواجب المخصص للعملية.

ب. قائد سرية مقاومة الدبابات.

- (1) يكون مسؤولاً عن إدارة وإدامة وتدريب السرية.
- (2) يعمل كمستشار في مجال استخدام مقاومة الدبابات لقائد المكون البري/ مجموعة اللواء.

(3) ينسق إسناد الإدامة مع المكون البري/ مجموعة اللواء.

(4) يقوم بالإشراف والتوجيه للفصائل عند انفتاح السرية.

ج. وكيل سرية مقاومة الدبابات.

- (1) مساعدة قائد السرية في إدارة وإدامة وتدريب السرية.
- (2) تنسيق إدامة فصائل السرية عند انفتاح السرية.
- (3) تنسيق التعامل مع الإصابات وتوزيع البدلاء للسرية عند انفتاحها.

محظور

د. قائد فصيل مقاومة الدبابات.

- (1) يكون مسؤولاً أمام القائد عن انضباط وتدريب فصيله وصيانة معداتها ونجاحها في القتال.
- (2) إبلاغ القائد عن إجراءاته عندما يعمل بدون أوامر.
- (3) تحليل المواقف التعبوية وتوزيع المعلومات واستخدام فصيله لإنجاز المهمة.
- (4) البقاء على اطلاع وثيق بالموقف والذهاب عند الحاجة للإشراف وإصدار الأوامر الجزأة وإنجاز المهمة.
- (5) مراجعة متطلبات الفصيل بناءً على الخطة التعبوية.
- (6) التأكد من أن تقارير الموقف تم تحضيرها بدقة وأُرسِلت لقائد السرية.
- (7) فهم إجراءات المعركة على مستوى السرية والفصيل وتطوير مقدراته على تطبيقها بسرعة وكفاءة في ميدان المعركة.

هـ. رقيب فصيل مقاومة الدبابات.

- (1) مساعدة قائد الفصيل .
- (2) تقديم النصح لأفراد الطواقم وبقية ضباط الصف وقائد الفصيل على الاستخدام التعبوي والفني للمعدات المخصصة للفصيل.
- (3) يكون مسؤولاً عن عناصر التجميع للواجب في الفصيل أثناء العمليات التعبوية ومن ضمنها جماعات المقدمة وعناصر الإسناد.
- (4) التأكد من محافظة الجنود على صلاحية جميع المعدات.
- (5) التنسيق والإشراف على عمليات إعادة تزويد الفصيل حسب توجيهات السرية.
- (6) جمع وتحضير ورفع تحديثات حالة الإمداد وتقديم الطلبات إلى وكيل فريق القتال/السرية.
- (7) التأكد من توزيع الذخيرة والإمدادات بطريقة صحيحة ومتساوية بعد احتلال الفصيل للهدف وأثناء إعادة تنظيمها.
- (8) توجيه عملية إخلاء إصابات الفصيل .
- (9) إدامة معلومات غطاء القوى البشرية وتقديم تقارير الإصابات للفصيل واستقبال وتوجيه البدلاء عند عملية إعادة التنظيم.
- (10) معالجة موضوع الاحتياجات الشخصية للجنود.

محظور

و. قائد حاملة مقاومة الدبابات.

- (1) تدريب الطاقم على الصيانة والمسؤولية عن المعدات المخصصة والاستخدام التعبوي للحاملة.
 - (2) إيجاز الطاقم وتوجيه حركة الآلية وتسليم جميع التقارير والإشراف على معالجة الإسعاف الأولي وإخلاء أفراد الطاقم الجرحى.
 - (3) توجيه الرماية في الآلية.
 - (4) معرفة وفهم مهمة الفصيل وقصد قائد الفصيل ، وتقتضي هذه المتطلبات أن يحافظ قائد الآلية على الإلمام بالموقف.
- ز. سائق حاملة مقاومة الدبابات.

- (1) تحريك وتوضيع الآلية.
- (2) البحث أثناء القيادة عن طرق مخفية ومستورة إلى المواقع المخفية التي يستطيع الحركة إليها إذا اشتبكت الآلية.
- (3) المحافظة على موقع الآلية في التشكيلة ومراقبة الإشارات البصرية واختيار أفضل الطرق التعبوية.
- (4) مساعدة الرامي وقائد الآلية بالبحث عن الأهداف وكشف ومتابعة رماية الصواريخ ونتائج الرماية خلال الاشتباكات.
- (5) يكون مسؤولاً أمام قائد الآلية فيما يتعلق بصيانتها.

ح. الرامي.

- (1) البحث عن الأهداف والتسديد وإطلاق الصاروخ.
- (2) يكون مسؤولاً أمام قائد الآلية عن صيانة الأسلحة ومعدات السيطرة على النيران.
- (3) إدامة الاتصالات.

ط. قائد الوحدة المُسنّدة.

- (1) الاستخدام التعبوي لعناصر مقاومة الدبابات في إسناد عملياته.
- (2) التأكد أن عناصر مقاومة الدبابات تم تزويدهم بالإدامة المناسبة.
- (3) تحديد مواقع أسلحة مقاومة الدبابات ضمن خطة ال م د.
- (4) تحديد المهام والواجبات للسرية المُلحقة.
- (5) توفير فهم للموقف التعبوي لسلسلة القيادة في وحدة مقاومة الدبابات.

17. الأساسيات العامة. يبنى استخدام أسلحة مقاومة الدبابات على الأساسيات التالية:
- أ. الحشد. يساعد وجود أسلحة مقاومة الدبابات ذاتية الحركة والمحمولة والمنقولة جواً والطائرات العمودية الهجومية المضادة للدروع على توفير قوة نار يمكن حشدتها بسرعة ضد قوات العدو في جميع عمليات الطيف الكامل.
- ب. المفاجأة. يمكن تحقيقها لدى أسلحة مقاومة الدبابات بما يلي:
- (1) زيادة القدرة على الاشتباك ليلاً.
 - (2) وجود أسلحة عالية الدقة في التصويب.
 - (3) زيادة المدى بما يمكنها من مفاجأة قوات العدو من مسافات طويلة.
 - (4) التخفية والتستر واستغلال طبيعة الأرض.
- ج. المناورة. توفر قابلية الحركة العالية لحاملات أسلحة مقاومة الدبابات المجنزرة أو المدولبة إمكانية المناورة الجريئة والسريعة بين المواقع القتالية في عمليات الطيف الكامل.
- د. التعاون. تتوفر قابلية التعاون بين أسلحة مقاومة الدبابات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى والأسلحة الأخرى ضمن مجموعة اللواء / مجموعة القتال/الكتيبة.
- هـ. المرونة. نظرًا لما تتمتع به أسلحة مقاومة الدبابات المحمولة من قابلية حركة ومن توفر منظومة قيادة واتصالات مما يوفر سرعة وصول الأوامر والمعلومات والاستجابة السريعة لتلك الأوامر.

القدرات التدميرية للقذائف الصاروخية الموجهة لمقاومة الدبابات في القوات البرية

عام

1. تعتبر القذائف الصاروخية الموجهة في وحدات مقاومة الدبابات في القوات البرية هي أنظمة الأسلحة الرئيسية المحمولة على الآليات الخفيفة المضادة لقتال الدروع/ الدبابات للعمليات البرية والبرمائية، وتتمتع بمرونة حركة مساوية لوحدات المشاة الآلية والدروع وقادرة على الحركة على جميع أنواع الطرق، وهي مزودة بسلاح مضاد للدبابات بعيد المدى وقادرة على توفير الحماية للوحدات والتشكيلات ضد التهديدات المدرعة المضادة في ميدان المعركة، ويقدم هذا الملحق دليلاً للمعلومات والتوجيهات الخاصة بالقدرات التدميرية لوحدات مقاومة الدروع في العمليات الدفاعية والتعرضية وإمكانياتها لصد قوات العدو.

2. القصـد من معرفة القدرات التدميرية للقذائف الصاروخية الموجهة المقاومة للدروع . القدرات التدميرية للقذائف الصاروخية المضادة للدبابات الموجهة في القوات البرية المشروحة أدناه تم تحديدها بواسطة تمارين لعبات الحرب والأرقام المعطاة تستخدم كدليل توجيه مع مراعاة البيئة العملية وظروف الطقس خلال العمليات.

أ. إعداد المعلومات. تساعد المعلومات الواردة في هذا الملحق هيئة الركن والوحدات على ما يلي:

(1) إعداد وتطوير حسابات تقدير خسائر العدو باستخدام القدرات التدميرية التي يتم تحديدها باستخدام الحسابات في هذا الملحق.

(2) تحديد الاستخدام الأفضل لمعدات وحدة مقاومة الدروع اعتماداً على قدراتها التدميرية.

(3) تعزيز ثقة طاقم الآلية بإمكانياتهم لهزيمة العدو.

ب. حساب القدرات التدميرية لنظام الأسلحة المضادة للدروع. يحاكي جهاز الحاسوب ظروف ميدان المعركة في تحديد احتمالية النسب المئوية للإصابة / التدمير الموضحة في الجدول، وهذه البيانات الواردة في الجدول تم الحصول عليها نتيجة لعمل وتخطيط هيئة الركن، الخبرة الميدانية وخبرة التدريب ولعبات الحرب، ومن المهم إدراك أنه توجد عدة عوامل تؤثر على الاشتباك والمشاغلة مثل :

(1) المسافة بين السلاح والهدف. يمكن للمسافة الفاصلة بين السلاح والهدف التأثير

على إمكانية إصابة الهدف بناءً على إمكانية رؤية الهدف وتحديد التغير في حركته.

محظور

- (2) درجة الرؤية (نهاراً وليلاً وفي الغبار والضباب). تؤثر ظروف الرؤية على إمكانية التسديد على الهدف بصورة دقيقة.
- (3) حالة الهدف (متحرك أو ثابت أو مكتشف أو مخفي). فالأهداف المتحركة والمخفية أو غير الواضحة تكون إصابتها صعبة.
- (4) ظروف المناخ والبيئة مثل الرياح والطقس. حيث يمكن للرياح مثلاً أن تؤثر على طيران الصاروخ أو تترك أثرها على وسائل الإخفاء الأخرى (الرمال، الدخان، الضباب) وبالتالي تؤثر على إمكانية إصابة الهدف.
- (5) سرعة الهدف. إن إصابة الهدف المتحرك أصعب من إصابة الهدف الثابت.
- (6) مستوى كفاءة قائد الآلية والرامي. تؤثر كفاءة الطاقم على إمكانية تدمير الأهداف بشكل سريع ودقيق.

جـ. المشبهات وجدول البيانات. يبين الجدول رقم (1) النسبة المئوية للإصابة / تدمير الهدف للقذائف الصاروخية الموجهة المقاومة للدروع في القوات البرية، ويوضح الجدول النسبة المئوية المتوقعة للإصابة بناءً على مسافة الهدف وحالته.

- (1) حالة / وضعية الهدف. يتم تحديد حالة / وضعية الهدف كالآتي:
- (أ) هدف ثابت ومكتشف. هو أسهل الأهداف للإصابة وهو مكتشف بشكل كامل من السهل رؤيته وهو لا يتحرك.
- (ب) هدف ثابت ومخفي. وهو مكتشف بشكل جزئي بحيث يمكن رؤية جزء منه فقط، يعتبر هدفاً صغير الحجم ولهذا فمن الصعب إصابته.
- (جـ) هدف متحرك ومكتشف. وهو من السهل إصابته بسبب كبر حجمه ولكن الصعوبة في إصابته تكمن في أنه متحرك.

حالة الهدف	النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي
ثابت ومخفي	%45
ثابت ومكتشف	%85
متحرك ومكتشف	%80

الجدول رقم (1) النسبة المئوية المحتملة للإصابة / التدمير

- (2) يبين الجدول أعلاه النسبة المئوية للإصابة / التدمير في الحالة القتالية، وتكون النسبة أقل من النسبة في الحالة التدريبية لأن الرامي يتعرض للضغط النفسي الناجم عن الخوف من الإصابة بنيران العدو، ويكون وضوح الرؤية محدوداً في أرض المعركة بسبب الدخان الناجم عن الآليات المحترقة ونيران المدفعية أو الدخان الذي يستخدمه العدو.

محظور

(3) يتم في الجدول تحديد النسبة المئوية للتدمير من خلال تحديد حالة الهدف، وبمجرد تحديد النسبة المئوية للتدمير يتم استعمالها في السيناريو، ويتم عمل ذلك من خلال أخذ عدد الصواريخ التي تم رمايتها وضرب الرقم بالنسبة المئوية للتدمير ليتم تحديد عدد الإصابات المتوقعة في كل اشتباك والذي سيتم تطبيقه في الفقرات اللاحقة.

د. كيفية تطبيق حسابات القدرات التدميرية للقذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات في العمليات الدفاعية. تعتمد المعلومات المذكورة أدناه على النسبة المئوية لاحتتمالية التدمير/الإصابة والتي تم تحديدها خلال دراسة تمارين لعبة الحرب:

(1) مثال : آلية واحدة (تحمل 9 صواريخ).

- (أ) وصف الهدف. فصيل دبابات معادية مكونة من (3) دبابات.
- (ب) حالة الهدف. هدف متحرك ومكتشف بشكل كامل.
- (ج) الحسابات. للحصول على (3) إصابات، يتم تقسيم العدد (3) دبابات على 80% (النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي في حالة الهدف متحرك ومكتشف) وتساوي (3.75) صاروخاً يجب رمايتها، يتم تقريب الرقم إلى (4) وهو يساوي عدد الصواريخ التي يجب رمايتها لإصابة (3) دبابات.
- (د) عدد الصواريخ المتبقية في الآلية (5) صواريخ.

(2) مثال : فصيل (6 آليات تحمل كل منها 9 صواريخ).

- (أ) وصف الهدف. سرية دبابات معادية مكونة من (13) دبابة.
- (ب) حالة الهدف. السرية ثابتة في مواقع مخفية وتقدم الإسناد الناري لتقدم القوات.

- (ج) الحسابات. للحصول على (13) إصابات، يتم تقسيم العدد 13 (دبابة) على 45% (النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي في حالة الهدف ثابت ومخفي) وتساوي (28,8) صاروخاً يجب رمايتها، يتم تقريب الرقم إلى (29) وهو يساوي عدد الصواريخ التي يجب رمايتها لإصابة (13) دبابة.

- (د) عدد الصواريخ المتبقية مع الفصيل (25) صاروخاً.

(3) مثال : سرية (18 آلية تحمل كل منها 9 صواريخ).

- (أ) وصف الهدف. لواء دروع معادي مكون من (141) دبابة.
- (ب) حالة الهدف. متحرك في منطقة مكشوفة.
- (ج) الحسابات. للحصول على (141) إصابة، يتم تقسيم العدد 141 (دبابة) على 80% (النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي في حالة الهدف متحرك

محظور

ومكتشوف) وتساوي (176,25) صاروخاً يجب رمايتها، يتم تقريب الرقم إلى الأعلى (177) وهو يساوي عدد الصواريخ التي يجب رمايتها لإصابة (141) دبابات.

(أ أ) بما أن القدرة الصاروخية لسرية مقاومة الدبابات هي (162) صاروخاً، فإن الحد الأقصى من الدبابات المعادية التي سيتم تدميرها سيكون أقل من (141) دبابة.

(ب ب) عند رماية (162) صاروخ يتم ضرب العدد بالنسبة (80%) وتساوي (129,6) إصابة، يتم تقريب الرقم للأعلى ليكون (130) إصابة وهو الحد الأعلى لتدمير دبابات العدو.

(ج ج) كنتيجة للحسابات فإنه بعد رماية جميع صواريخ سرية مقاومة الدبابات يتبقى (11) دبابة معادية عاملة.

(د د) تم استهلاك جميع صواريخ السرية وبحاجة لإعادة التزود بـ (15) صاروخ لتدمير جميع الدبابات المعادية.

هـ. كيفية تطبيق حسابات القدرات التدميرية للفدائف الصاروخية الموجهة المضادة للدبابات في العمليات الهجومية. في سيناريو العمليات الهجومية، تعمل فصيل مقاومة الدبابات مع مجموعة قتال مشاة آلية في الهجوم :

(1) مثال : آلية واحدة (تحمل 9 صواريخ) وتعمل كجزء من وحدة مقاومة دبابات تقدم إسناداً نارياً لفريق قتال متقدم .

(أ أ) وصف الهدف. (3) دبابات معادية.
(ب ب) حالة الهدف. هدف مخفي يدافع عن تلة.
(ج ج) الحسابات. للحصول على (3) إصابات، يتم تقسيم العدد 3 (دبابات) على 45% (النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي في حالة الهدف ثابت ومخفي) وتساوي (6,67) صاروخاً يجب رمايتها، يتم تقريب الرقم إلى (7) وهو يساوي عدد الصواريخ التي يجب رمايتها لإصابة (3) دبابات.

(د د) عدد الصواريخ المتبقية في الآلية (2) صاروخاً.
(2) مثال : فصيل (6 آليات تحمل كل منها 9 صواريخ) تقدم إسناداً من مواقع ثابتة.

(أ أ) وصف الهدف. سرية دبابات معادية مكونة من (13) دبابة.
(ب ب) حالة الهدف. السرية متحركة ومكتشوفة تقوم بهجوم معاكس على قوات مقتحمة.

محظور

(ج) الحسابات. للحصول على (13) إصابات، يتم تقسيم العدد 13 (دبابة) على 80٪ (النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي في حالة الهدف متحرك ومكتشف) وتساوي (16,25) صاروخاً يجب رمايتها، يتم تقريب الرقم إلى (17) وهو يساوي عدد الصواريخ التي يجب رمايتها لإصابة (13) دبابة.

(د) عدد الصواريخ المتبقية مع الفصيل (37) صاروخاً.

(3) مثال : سرية (18 آلية تحمل كل منها 9 صواريخ) تقوم بإسناد مجموعة لواء متقدم.

(أ) وصف الهدف. كتيبة معادية (أسلحة موحدة) في حالة الدفاع مكون من (30) آلية مشاة مقاتلة، (13) دبابة، (4) آليات مقاومة للدروع بمجموع (47) آلية.

(ب) حالة الهدف. ثابت ومخفي.

(ج) الحسابات. للحصول على (47) إصابة، يتم تقسيم العدد 47 (آلية) على 45٪ (النسبة المئوية للإصابة للمدى القتالي في حالة الهدف ثابت ومخفي) وتساوي (104,4) صاروخاً يجب رمايتها، يتم تقريب الرقم إلى الأعلى (105) وهو يساوي عدد الصواريخ التي يجب رمايتها لإصابة (47) آلية وتدمير العدو.

(د) عدد الصواريخ المتبقية في حاملات الصواريخ (57) صاروخاً.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة
لكتيبة مقاومة الدبابات

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لكثبية مقاومة الدبابات

عام

1. المهمة الأساسية لكثبية مقاومة الدبابات هي تدمير العدو بالنيران بعيدة المدى. يناقش هذا الفصل أنظمة القيادة والسيطرة وأساليب القيادة والتخطيط المستخدمة في كثبية مقاومة الدبابات.

2. مفهوم القيادة والسيطرة (Command and Control). هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لتحقيق أهداف المهمة. ويمارس القادة هذه السلطات والتوجيهات من خلال نظام القيادة والسيطرة والذي يتكون من القوى البشرية وشبكات الاتصال وأنظمة المعلومات والإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة.

القيادة 3.

أ. تعتبر القيادة هي الأكثر أهمية في نظام القيادة والسيطرة، حيث تعني التأثير في الآخرين لإنجاز المهمة من خلال ما يلي:

(1) توضيح القصد للأفراد يساهم في إنجاز المهمة.

(2) التوجيه الجيد يساعد في إنجاز المهمة.

(3) التشجيع يمنح الأفراد الإرادة اللازمة لإنجاز المهمة.

ب. يتأكد القائد من فهم القادة المرؤوسين والأفراد للموقف الحالي وماذا يُتوقع منهم، ويغرس فيهم الثقة من خلال القيادة الإيجابية، المعرفة الفنية والمقدرة التعبوية.

ج. لإنجاح القيادة والسيطرة، يجب أن يديم القادة التواصل مع مرؤوسيه. تلعب أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية الحديثة دوراً بارزاً بمنحها ميزة فنية مهمة بالمقارنة مع الأنظمة القديمة. يجب أن يعرف القادة والأفراد في جميع المستويات إجراءات استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي الرقمية، وكيفية الربط بين الأنظمة الرقمية، ونظراً لأن الأفراد يفقدون هذه المهارات بسرعة، لذا يجب على القادة العمل باستمرار للحفاظ على هذه المهارات من خلال إدانة التدريب عليها.

4. السيطرة. هي السلطة التي يمارسها القائد لضمان تحقيق قصده كما يمكن تعريفها بأنها الإجراءات والأنظمة التي يستخدمها القائد لتخطيط وتوجيه وإدارة العمليات، وتعرف أيضاً بأنها ممارسة السلطة من قبل القائد على فعاليات ونشاطات المرؤوسين والوحدات العضوية المرؤوسة وعلى أي وحدات أخرى ملحقة قد لا تكون تحت قيادته. وتشمل السيطرة الصلاحية لتنفيذ الأوامر والتوجيهات ويمكن تفويض/ نقل

محظور

- الصلاحية كاملة أو جزء منها. يعتبر تنظيم تشكيلات ووحدات القوات البرية نموذجاً للقيادة والسيطرة، والنشاطات التي تنفذها الوحدة خلال سير العمليات وتشمل التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم للعملية.
- أ. التخطيط. هو العملية التي يترجم من خلالها القائد مفهوم قائده في المستوى الأعلى إلى عمل ممكن محدد للتحضير والتنفيذ والتركيز على النتائج المتوقعة.
- ب. التحضير. يتألف التحضير من النشاطات التي تنفذها الوحدة لتحسين قدرتها على تنفيذ عملية ما، ويشمل التحضير على سبيل المثال لا الحصر، تنسيق التخطيط والتجارب وتوزيع المعلومات وتنفيذ استطلاع القائد والتنسيق والتفتيشات والحركة بالإضافة إلى إجراءات أخرى ترتبط بطبيعة المهمة مثل التصفير والرمية.
- ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ عن طريق استخدام القوة القتالية لوحدة مقاومة الدبابات لإنجاز المهمة واستخدام الإلزام بالموقف لتقييم سير العملية.
- د. التقييم. يشير التقييم إلى المراقبة والتقييم المستمر للموقف الحالي خصوصاً موقف العدو وسير تنفيذ العملية.

5. وسائل القيادة والسيطرة.

- أ. الاتصالات السلوكية. تعتبر الاتصالات السلوكية فعالة بوجه خاص في المواقع الثابتة، وقد تستخدم الاتصالات السلوكية في المواقع الدفاعية، ومواقع المراقبة، ومناطق التجمع، لأن هذا النوع من الاتصالات آمن وموثوق، ولكنها تضع قيوداً شديدة على قابلية حركة المستخدم، كما أنها تحتاج إلى وقت طويل لمدى خاص في التضاريس الصعبة وتزداد الصعوبة في المناطق الثلجية.
- ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل الاتصال مرونة واستخداماً، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة وعبر مسافات بعيدة وبدقة عالية ولكنها أقل الوسائل تحقيقاً للأمن. كما أن طبيعة التضاريس قد تحد من استخدام الاتصالات اللاسلكية خاصة تلك التي تعمل على الترددات العالية جداً والتي تتطلب تبادل الرؤيا بين الأجهزة اللاسلكية حتى يتم الإتصال.
- ج. الإشارات البصرية. تُعدّ الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً بسرعة لمسافات قصيرة. تكون الإشارات القياسية لليد والذراع أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. يستطيع الأفراد استخدام الورق الحراري، والإضاءة اليدوية، والإضاءة الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة لتوفير الإشارات البصرية، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديرة للوحدة.

محظور

د. الإشارات الصوتية. يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، وتوزيع الإنذارات، ومع ذلك تصل الإشارات الصوتية فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقل بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة، بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، فيجب أن يكون استخدامها محدوداً للمحافظة على الأمن. ويجب إبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب الإرباك، وأن تكون المعاني المتفق عليها مسبقاً للإشارات الصوتية مبيّنة في الأوامر التعبوية المستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية، ومثال على ذلك الطرق على الأسطح أو السلاح. تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقاً في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية.

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية، والموارد، والوقت، يتم استخدام العدائين، وتعتبر هذه الوسيلة الأكثر أمناً ومرونة واعتمادية. يستطيع العداؤون تسليم خطط النيران، وتقارير الموقف، وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون الرسائل والتقارير والأوامر المرسلة مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

6. علاقات القيادة. توفر علاقات القيادة الأساس لوحدة القيادة ووحدة الجهد في العمليات، وهي الأساس أيضاً للتجميع للواجب، ويحتاج القادة أن يفهم علاقات القيادة التي تعمل بموجبها السرية، والتجميع للواجب هو تجميع مؤقت للقوات مصمم لإنجاز مهمة محددة، ويجب أن تساند عناصر القتال والإدامة سرية المشاة الجبلية بمقتضى علاقات القيادة التي تم تأسيسها.

7. أنواع علاقات القيادة.

أ. التعيين.

(1) هو تعيين الوحدات/ التشكيلات أو الأشخاص إلى ملاك (تنظيم ما) عندما يكون هذا التعيين بشكل دائم نسبياً أو التشكيلات والأشخاص ضمن إطار العمل الأساس لها أو الجزء الأكبر من هذا العمل. (مثال ذلك: سرايا مقاومة الدبابات في الألوية).

(2) تعيين الأفراد لواجبات أو أعمال معينة سواء كانت هذه الواجبات أو الأعمال أساسية أو دائمة نسبياً. (مثل: قائد القطعات الساترة، قائد الاحتياط، قائد الحجاب).

ب. الإلحاق. هو وضع الوحدات/ التشكيلات أو الأفراد في تنظيم ما عندما يكون هذا الوضع بشكل مؤقت نسبياً. يمارس قائد الوحدة/ التشكيل الذي ترده الإلحاقات درجة القيادة والسيطرة نفسها التي يمارسها على وحداته وأفراده العضويين، وحسب ما يرد في تحديدات أوامر الإلحاق.

محظور

أما مسؤولية نقل وترفيه الأفراد في الوحدات/ التشكيلات الملحقه فتبقى عادة من مسؤولية التشكيل، الوحدة أو التنظيم الأم.

جـ. الفصل. هو فصل جزء من الوحدة/ التشكيل من ملاكها الرئيس إلى واجب في مكان آخر. أو عندما تعمل وحدة ما بعيدا عن التنظيم الذي تكون فيه، أما عضوية منه أو معينة إليه مع بقائها تابعة له. عندما تفصل وحدة ما فإنها يمكن أن تعمل كتتنظيم مستقل أو قد تلحق إلى أو أن تخدم مع أو تحت قيادة تنظيم آخر.

قيادة المهمة

8. المفهوم العام لقيادة المهمة. قيادة المهمة هي احد الأساليب القيادية التي يستخدمها القائد، وتُركّز قيادة المهمة على هدف العملية وليس على كيفية إنجازها كما أنها تؤكد على عملية صنع القرار في الوقت المناسب. يجب أن يفهم القائد قصد قائده في المستوى الأعلى ويعمل ضمن ذلك القصد لتحقيق الهدف من العملية.

9. الاعتبارات

أ. توقع المتغيرات. لا توجد هناك أي خطة يتم تنفيذها دون عيوب، فظروف المعركة المتغيرة وموقف العدو ومصاعب المعركة جميعها تفرض تحدياً على القادة من أجل تطوير الموقف والتقليل من تأثير التغيرات على إنجاز المهمة.

ب. تمكين المرؤوسين من اتخاذ القرارات. يجب أن يعمل القادة على تشجيع المبادرة من قبل القادة المرؤوسين، إن أفراد القائد باتخاذ كافة القرارات والمبادرة بالبداة بكافة الأعمال، قد يحد من فاعلية المرؤوسين على العمل، لذا يجب أن يسمح للقادة المرؤوسين بحرية اتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال المناسبة لهم شريطة أن تنسجم مع قصد القائد.

جـ. إعطاء المرؤوسين وقتاً كافياً للتخطيط. عند القيام بتقدير موقف الوقت من قبل القائد يجب عليه أن يتأكد من توفر وقت كافٍ لإجراءات المعركة للعناصر المرؤوسة وكذلك وقت من أجل التخطيط.

د. إعطاء المرؤوسين أقصى قدر من حرية العمل. ينتصر الأفراد في المعارك عندما يستطيع قادتهم وضعهم في موقع يستطيعون منه اغتنام فرصة القيام بذلك. يجب على القادة في جميع المستويات، وبناءً على ظروف ميدان المعركة المتوقع، تجنب فرض التحديدات غير الضرورية على حرية عمل المرؤوسين. يجب أن تكون لدى القائد في اللحظة الحاسمة المعرفة والتدريب،

محظور

والحرية لاتخاذ الخيار الصحيح لتحقيق قصد القائد، وأن يتم التأكيد على هذا المفهوم في كل فرصة وعلى كل مستوى من مستويات القيادة.

هـ. تشجيع المبادرة وتبادل الأفكار. يُشجّع القادة مرؤوسيهـم على المبادرة. تكون لدى القادة المرؤوسين والأفراد الذين ليسوا في مواقع قيادية عدم الرغبة في تحمّل المسؤولية والسير إلى الأمام. يشجّع القائد الجيد المبادرة ويستمع إلى المعلومات من كل من لديه فهم للموقف. يستطيع القادة تهيئة الظروف للقيام بالمبادرة من خلال توجيه الآخرين للتفكير في المعاضل التي تواجههم. يُعدّ حل المعاضل التي تشتمل على تنسيق مباشر بين العناصر المرؤوسة جانباً مهماً لقيادة المهمة. يُمكن تبادل الأفكار مع المرؤوسين الذين لديهم فهم للمعضلة بسبب موقعهم أو خبرتهم من تقويم الموقف وتطوير عمل ممكن قابل للتطبيق.

و. القيادة أقصى ما يمكن في الأمام. إن فقدان القائد في المراحل الأولى من المعركة يؤدي إلى إحباط المعنويات مما يؤثر على إنجاز المهمة، لكن يجب أن يضع القائد نفسه في المكان الذي يستطيع منه استخدام وحدته واتخاذ القرارات الحاسمة للتأثير في نتيجة القتال.

ز. فهم الموقف والعمليات الجارية. يعتبر فهم الموقف والعمليات الجارية أداة مهمة للقادة، حيث تحدد مواقع القوات الصديقة ومواقع العدو المؤكدة وغير المؤكدة، والموانع، والمعلومات الأخرى الضرورية لنجاح المهمة.

10. عناصر قيادة المهمة

أ. قصد القائد. قصد القائد عبارة عن بيان محدد وواضح عما يجب أن تفعله القوة والشروط التي لا بد أن تستوفيها للنجاح في المواجهة مع العدو والحالة النهائية المرغوبة لمستويين أعلى. يقوم القادة بصياغة قصدهم وتوضيحه لشرح الحدود التي يمكن للمرؤوسين في نطاقها القيام بالمبادرة مع الإبقاء على وحدة المجهود الحربي، ولتفادي تقييد حرية المرؤوسين في العمل يضع القادة فقط الحد الأدنى من الضوابط لغرض التنسيق فيما بينهم.

ب. مبادرة المرؤوسين. هي اتخاذ المرؤوسين للقرارات وتنفيذ الإجراءات بشكل مستقل عندما يصبح مفهوم العمليات غير قابل للتنفيذ أو عندما تلوح فرصة مواتية غير متوقعة يمكن أن تؤدي حال انتهازها إلى تحقيق قصد القائد. ويترك للمرؤوسين أن يقرروا كيفية إنجاز مهامهم في إطار من الحرية وأن يمارسوا المبادرة أثناء التنفيذ، ولكنهم يتحملون المسؤولية الكاملة في تحقيق قصد القائد، ويطلب منهم وبشدة وليس فقط يسمح لهم بممارسة المبادرة تلقائياً عندما تلوح فرصة أو يظهر تهديد (إن المعيار الذي يُحكم به على صحة قرار القائد هو، هل أن هذا القرار سيدعم قصد القائد الأعلى).

محظور

ج. الأوامر. إن الأوامر هي أسلوب لإنجاز العمليات العسكرية وتتيح أقصى حرية للتخطيط والعمل من أجل إنجاز وإتمام المهام وتترك للمرؤوسين كيفية التنفيذ. تبين الأوامر قصد القائد وتنظيم القوات ومفهوم العمليات ومهمة القائد لمستويين أعلى ومهام المرؤوسين. وتتضمن المهمة الموكلة للمرؤوسين كافة عناصر المهمة (ماذا، من، متى، أين ولماذا) مع التأكيد الخاص على عنصر (لماذا) والذي يعمل مع قصد القائد على توجيه مبادرة المرؤوسين. وتعتبر المهمة المحددة جيداً وقصد القائد من أهم الأمور عند استخدام الأوامر، ولا يعني هذا الأسلوب أن القائد لا يشرفون على تنفيذ المرؤوسين ولكنهم يتدخلون فقط لتوجيه التغيير على مفهوم العمليات أو للتنسيق أو لاستغلال النجاح. إن عدم وضوح المهمة أو قصد القائد يجبر القائد على التدخل في عمليات المرؤوسين من حين لآخر، وهذا التدخل يمنع مبادرة المرؤوسين ويقلل من حيوية القوة.

د. تخصيص الموارد. يخصص القائد كافة الإمكانيات والموارد للمرؤوسين لإنجاز مهامهم. في سياق قيادة المهمة، يعتبر القائد المعلومات أحد الموارد المهمة والذي يجب ان يتوافق مع الكثير من الموارد التقليدية مثل الافراد والمواد والأسلحة، ويتم مشاركة المعلومات على جميع مستويات القيادة.

الفصل الثالث

وحدات مقاومة الدبابات في عمليات الطيف الكامل

1.

يمكن استخدام وحدات مقاومة الدبابات في تنفيذ الواجبات الدفاعية التالية:

- أ. مهام الأمن والحماية. يمكن استخدام وحدات مقاومة الدبابات في مهام الأمن والحماية وهي العمليات التي تنفذها القوة التي تم تجميعها لعملية الأمن والحماية لإعطاء إنذار مبكر ودقيق عن عمليات العدو والتي يمكن أن تكون قوات ساترة أو حجابات أو قوة تنفذ عمليات حراسة للأجنحة أو المؤخرة، كما يعطي لمجموعة اللواء التي يتم حمايتها الوقت ومجال المناورة من أجل الرد على العدو، وهذا يمكن القادة من تطوير الموقف واستخدام القوة المحمية بشكل مؤثر.
- ب. دفاع المنطقة. تساعد وحدات مقاومة الدبابات المكون البري /مجموعة اللواء في دفاع المنطقة، ويركز هذا النوع من الدفاع على حرمان قوات العدو من الوصول إلى أرض معينة لوقت محدد. وتعتمد طريقة دفاع المنطقة الناجح على تنسيق نيران الأسلحة الموحدة بما فيها نيران أسلحة مقاومة الدبابات. تعمل وحدات مقاومة الدبابات بشكل جيد في دفاع المنطقة وذلك نظراً لقوة نيرانها ومدى رمايتها البعيد وقابلية حركتها ومرونتها. عادة ما يقوم قائد المكون البري /اللواء بتخطيط (3 - 5) خطوط رئيسة وقد يكون هناك خطوط إضافية بناءً على الأعماق والواجهة والأرض والعدو، تنشأ خطوط مقاومة الدبابات على المواقع الأمامية بعضها من (500 - 700) متر والبعض الآخر (500 - 1500) متر من ح أ م م، يليها خطوط على عمق مجموعة القتال وآخر عند عمق مجموعة اللواء وطبقاً لتركيز جهود الخطوط الدفاعية لخطه قائد المكون البري /مجموعة اللواء وقد تكون ضمن خطوط وقف الاختراق.
- ج. الدفاع المتحرك. تشارك وحدات مقاومة الدبابات في الدفاع المتحرك لمساندة مجموعة اللواء، ويركز هذا النوع من الدفاع على تدمير العدو أو إلحاق الهزيمة به من خلال الهجوم المعاكس، حيث يتم السماح له بالتقدم حتى يصبح معرضاً للهجوم المعاكس. إن وحدات مقاومة الدبابات مناسبة جداً للدفاع المتحرك، ودورها هو رماية نيرانها المقاومة للدبابات بعيدة المدى على وحدات العدو المدرعة وتدميرها، كما تمتاز حاملات الصواريخ المضادة للدبابات بقابلية الحركة الجيدة وقدراتها بعيدة المدى مما يجعلها مناسبة لهذا النوع من الدفاع.
- وتقدم وحدات مقاومة الدبابات الإسناد من خلال إحدى الطرق التالية:

(1) الإسناد بالنيران كجزء من قوة التثبيت. يوضع قائد المكون البري /مجموعة

اللواء وحدات مقاومة الدبابات خلف الوحدات الأمامية وبموقع يمكنها من صب نيرانها

محظور

بعيدة المدى على العدو المتقدم، والهدف من ذلك هو المساعدة في تثبيت العدو في المنطقة المناسبة المنتخبة وإبقائه فيها حتى تدمره قوة الهجوم المعاكس.

(2) مواقع الإسناد بالنار على أجنحة القوة التي تنفذ الهجوم المعاكس. في هذه الحالة تنفتح وحدات مقاومة الدبابات الملحقة بقوة الهجوم المعاكس في مواقع الرماية في الوقت الذي تجتاز فيه قوة الهجوم المعاكس الحدود الأمامية لمنطقة المعركة، وتشتبك من هذا الموقع مع العدو بالنيران بعيدة المدى. وتقدم الإسناد بالنيران لقوة الهجوم المعاكس، وتستخدم نيرانها لمهاجمة الهدف أو لتقديم الأمن والحماية للقوة المهاجمة لتنفيذ الهجوم المعاكس.

د. التراجع. هو نوع من أنواع العمليات الدفاعية والتي تشمل على حركة منظمة بالابتعاد عن العدو، تتطلب مهام التراجع نيراناً مؤثرة بعيدة المدى، حيث تعتبر وحدات مقاومة الدبابات مع حاملات صواريخها مناسبة جداً للعب دور في هذه المهام.

(1) الإعاقة. تتخلى المكون البري /مجموعة اللواء في عمليات الإعاقة عن الأرض لكسب الوقت وتوقع أكبر خسائر ممكنة بقوات العدو وفي الوقت ذاته تتجنب الاشتباك الحاسم. تقدم وحدات مقاومة الدبابات نيراناً مباشرة بعيدة المدى تستنزف قوات العدو المطاردة وتجبرها على الانفتاح، وهذا يبطئ من تقدمها.

(2) الانسحاب. هي عملية يخطط لها قائد المكون البري /مجموعة اللواء للابتعاد عن قوة معادية تحت ضغط العدو. تُنظم المكون البري /مجموعة اللواء نفسها عادة إلى قوة أمن وحماية (قوات سائرة أو حرس مؤخرة) والجسم الرئيس (باقي قوات مجموعة اللواء) واحتياط. تعمل وحدات مقاومة الدبابات مع قوات الأمن والحماية بقصد زيادة قوة النيران، وتديم قوة الحرس التي يتماس مع العدو حتى يصدر قائد المكون البري / مجموعة اللواء أمراً بفك الاشتباك أو حتى تستلم الواجب قوة أخرى. ويمكن لوحدة مقاومة الدبابات أن تقوم بالواجبات التالية أثناء الانسحاب:

- (أ) القيام بعمليات الأمن والحماية للجسم الرئيس لمجموعة اللواء.
- (ب) منع وإرباك محاولات العدو الالتفاف حول القوة المنسحبة باحتلال مواقع على جانبي القوة المنسحبة وعلى شكل وثبات أو مواقع رمي مؤقتة.
- (ج) تدمير آليات قوة الضغط المباشر المعادي.
- (د) المساهمة في قطع التماس على مواقع الانسحاب المختلفة.

(3) التقهقر. هي عملية تراجع تتحرك فيها قوة ليست في تماس مع العدو إلى الخلف بطريقة منظمة. تنفذ مجموعة اللواء التقهقر لتغيير مواقعها للعمليات المستقبلية، وربما

محظور

تعمل وحدات مقاومة الدبابات كقوة أمن وحماية للوحدة المتراجعة. وفي هذه الحالة، تكون ملحقة مع القوات الساترة أو حرس المؤخرة بناءً على أمر عمليات قائد المكون البري / مجموعة اللواء.

هـ. الاحتياط. يمكن استخدام وحدات مقاومة الدبابات كجزء من قوة الاحتياط وذلك بسبب ما تتميز به من قابلية الحركة وقوة النيران، ويمكن أن يستخدم قائد مجموعة اللواء السرية كاملةً، أو السرية ناقص فصيل أو أكثر، أو فصائل مقاومة دبابات منفصلة كاحتياط.

و. الهجوم المعاكس. تشارك وحدات مقاومة الدبابات وتدعم قوات الهجوم المعاكس بالنيران، وبشكل عام تأخذ مواقع جيدة على أجنحة قوة الهجوم المعاكس لصب النيران على قوات العدو وتوفير الأمن والحماية لأجنحة قوة الهجوم المعاكس .

2. التخطيط للعمليات الدفاعية لوحدات مقاومة الدبابات. إن مرحلة التخطيط لواجب الدفاع عملية مستمرة تبدأ عندما يستلم قائد وحدة مقاومة الدبابات أمراً إنذارياً، أو أمراً مجزاً أو أمر عمليات من القائد في المستوى الأعلى ، ويمكن أن يستمر التخطيط خلال مرحلة التحضير إذ تحصل وحدة مقاومة الدبابات على مزيد من المعلومات من خلال خطة القيادة التي تساندها ومن المزيد من عمليات الاستطلاع والتدريبات، ويستخدم قادة وحدات مقاومة الدبابات إجراءات المعركة للتخطيط لمعركته.

3. التحضير للدفاع. يكون التحضير للدفاع لوحدات مقاومة الدبابات على ثلاثة مستويات كالتالي:

أ. مستوى المكون البري / مجموعة اللواء. يقوم القائد وهيئة الركن بتطوير خططهم وتحديد كيفية استخدام وحدات مقاومة الدبابات وذلك لتعزيز النيران في المواقع الدفاعية، وتحديد أماكن كل فصيل بمفرده في أمر العمليات.

ب. مستوى كتيبة مقاومة الدبابات. لا يوجد لقيادة كتيبة مقاومة الدبابات دور أو سيطرة تعبوية على سراياها التي تكون بالتعيين مع المكون البري / مجموعة اللواء في العمليات الدفاعية، ويقتصر دورها في عمليات الإسناد الإداري وتوفير القوى البشرية، وتكون مسؤولية التخطيط لسرايا مقاومة الدبابات من مسؤولية قائد مجموعة اللواء وهيئة ركنه.

ج. مستوى سرية مقاومة الدبابات. يقوم قائد سرية مقاومة الدبابات بتحديد أماكن الفصائل والتجهيزات المتوقعة كأولوية للعمل ثم يقوم بتحديد لها في الأمر الإنذاري أو أمر العمليات. يجب عليه تنفيذ إجراءات المعركة وإدارة الوقت بينما يأخذ في الاعتبار عوامل الأمن، ومواقع الرماية وتحضير الموانع، والتجارب والتنسيق مع العناصر الأخرى.

محظور

د. مستوى فصيل مقاومة الدبابات. يبدأ قائد الفصيل بتحضير موقع المعركة حسب الأوامر الصادرة له من قائد سرية.

4. تنفيذ المعركة الدفاعية لوحدة مقاومة الدبابات. يعتمد تنفيذ المعركة الدفاعية الناجحة على التخطيط والتحضير الذي يتم تنفيذه من قبل وحدات مقاومة الدبابات. وتبين عقيدة سرية وفصيل مقاومة الدبابات التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المعركة الدفاعية لوحدات مقاومة الدبابات.

وحدات مقاومة الدبابات في عمليات الدفاع عن الساحل

5. يولي القادة في عمليات الدفاع عن الساحل اهتماماً كبيراً عند التخطيط لخوض معركة دفاعية ناجحة، وخاصة استخدام منظومات الأسلحة المختلفة الدفاع ومنها أسلحة مقاومة الدبابات بعيدة المدى والصواريخ الموجهة والتي يجب التخطيط لها لتدمير القطع البحرية والزوارق السريعة وسفن الإبرار قبل أن تصل إلى المواقع الدفاعية أو السواحل المدافع عنها.

6. مبادئ الاستخدام. تراعى المبادئ التالية عند استخدام وحدات مقاومة الدبابات في الدفاع عن الساحل:

أ. العمق. إذا وضعت جميع مواقع الرمي على خط واحد وتم اختراق هذا الخط بواسطة العدو ستكون دباباته قادرة على مواصلة تقدمها دون إعاقة، بينما الاحتلال في العمق يجعل العدو يتعرض لأكثر من خط مما يبطل من تقدمه أو ربما يوقف تقدمه نهائياً، كذلك يجب أن تكون أسلحة الـ م/ د أكثر بعداً للخلف من المواقع الرئيسية الأمامية من (500 – 700) ولل بعض الآخر من (700 – 1500) متر حتى لا يتم اكتشافها من الوهلة الأولى وللحفاظ على حرية المناورة بهذه الأسلحة واعتبار أدنى مدى رمي وحسب طبيعة الأرض.

ب. الإسناد المتبادل. يجب أن يتم الاحتلال ليس بأقل من مستوى قسم لتغطية نفس منطقة التقتيل، بحيث أنه يمكن لكل طاقم أن يغطي منطقة التقتيل للطاقم الآخر بالإضافة لمنطقة التقتيل الخاصة به، وقائد فصيل مقاومة الدبابات مسؤول عن تنسيق الإسناد المتبادل على مستوى السرية ومجموعة القتال/ مجموعة اللواء المسندة.

ج. الدفاع الدائري. يجب أن تكون أسلحة الـ م د قادره على تغطية تهديد معدات وآليات القتال وسفن الإبرار المعادية من أي اتجاه.

د. الستر الجانبي. يدرك الكل ما ينتج من وميض وغبار عند إطلاق الصواريخ مما يتسبب في كشف المواقع من مسافة بعيدة دون شك، لذلك يجب التفكير في موقع يحجب الغبار والوميض

محظور

ويوفر الغطاء الذي تحتاجه أسلحة مقاومة الدبابات في العمل، كذلك يوفر ميزة إصابة آلات الدروع المعادية من الجنب، ويقدم للرامي هدفاً أكبر، لذلك على القادة أن يدركوا بأن احتلال أسلحة مقاومة الدبابات للمواقع الجانبية قد يعني أن يكون اتجاه مواجهته مخالف لباقي الوحدة المسندة.

هـ. الحماية المحلية. يجب توفير الحماية المحلية لـ أسلحة مقاومة الدبابات من قبل الأطقم نفسها وبمساعدة أفراد المشاة والوحدة المسندة.

و. مناطق التقتيل. يجب أن يتم تحديد مناطق التقتيل مع مراعاة اختيار موقع رمي صحيح، لذلك يجب أن تكون منطقة التقتيل مناسبة وتوفر وحدات المدمر لمرماية جميع المناطق المحتملة لوجود سفن الإبرار والدبابات والآليات المدرعة التي تحاول تأسيس رأس الشاطئ وضمن تحديدات المدى لأسلحة المدمر.

ز. التنسيق. يجب التنسيق بين وحدات مقاومة الدبابات المختلفة والأسلحة الأخرى للخروج بخطة أسلحة مقاومة الدبابات المنسقة.

ح. التخفية والتستر. يجب إعطاء هذا المبدأ قدرأ من الأهمية، بحيث أنه لو تحقق هذا المبدأ سيجعل من موقعك موقعاً مثالياً يمكنك منه تحقيق المفاجأة على العدو والبقاء في العمل وتدمير آلات ومعدات الإبرار المعادية دون أن تتعرض للتدمير.

ط. مواقع رئيسية وثانوية وبديلة. يتم اختيار هذه المواقع بحيث تخدم خطة القائد التعبوي.

7. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات مع قوات الاستطلاع في الجزر المنعزلة.

أ. الواجب.

(1) السيطرة على طرق اقتراب العدو ومناطق الإبرار المحتملة.

(2) مشاغلة سفن ومعدات إبرار العدو وآلياته البرمائية لتدميرها وإجبارها على الانفتاح المبكر.

(3) المراقبة والحصول على المعلومات.

ب. الإسناد. قد تلحق وحدات مقاومة الدبابات مع قوات الاستطلاع لتوفير الإسناد لسرايا الاستطلاع.

ج. أسلوب الإلحاق والتجميع. بشكل عام يتم الاحتفاظ بسرية مقاومة الدبابات مجمعة تحت سيطرة قائد مجموعة اللواء ويتم التخطيط لها في قيادة مجموعة اللواء لدفعها الى المواقع الأكثر تهديداً، ولا يفضل أن يتم فصل الفصائل لإلحاقها بمجاميع القتال إلا إذا كانت تعمل في اتجاهات مستقلة أو أن طبيعة وبيئة العمليات ومتغيرات المهمة تفرض ذلك.

محظور

د. متغيرات المهمة هي التي تؤثر على تقديم الإسناد من أسلحة مقاومة الدبابات لقوات الحماية.

8. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في المواقع الدفاعية الرئيسية والنقاط الحصينة.

أ. المواقع.

- (1) يجب أن يكون التوضيع بالعمق.
- (2) توفير الإسناد المتبادل بين المواقع.
- (3) تنسيق نيران مع الأسلحة الأخرى المضادة للدروع.
- (4) توفر ميادين رمي جيدة لاستغلال أقصى مدى لهذا السلاح.

ب. الحركة من خلال المواقع.

- (1) توفير طرق مستورة تساعد على التخفية أثناء الحركة إلى المواقع.
- (2) يتم إبقاء أقسام أسلحة مقاومة الدبابات المخابئ لتجنب القصف التمهيدي، ومن ثم الحركة إلى مواقع الرمي حين تدعو الحاجة لاستخدامها.
- (3) إذا زاد ضغط العدو يجب المناورة بأسلحة الم د بين مواقع الرمي وخطوط الم د لتقديم الإسناد للقوات الأمامية ولقوات الهجوم المعاكس.

ج. الواجب.

- (1) تقديم نيران الإسناد للسرايا الأمامية.
- (2) يمكن لأقسام أسلحة مقاومة الدبابات تغيير المواقع حسب الخطة ومتطلبات الموقف.

9. استخدام أسلحة مقاومة الدبابات في الاحتياط.

أ. يفضل الاحتفاظ بجزء من فصيل من أسلحة مقاومة الدبابات لإعطاء القائد المرونة لرد الفعل على العدو.

- ب. القدرة على تعزيز نيران أسلحة الم د في الوحدات الأمامية.
- ج. توفر المرونة للقائد للمناورة والحركة لقوات الهجوم المعاكس.
- د. يجب تركيز توضيع جميع أسلحة مقاومة الدبابات بما يخدم قائد وحدة المناورة (خطة الم د).

وحدات مقاومة الدبابات في العمليات التعرضية

10. أنواع العمليات التعرضية. أنواع العمليات التعرضية الرئيسية الأربعة هي التقدم للتماس، الهجوم، استغلال النجاح والمطاردة، وتقوم وحدات مقاومة الدبابات بتنفيذ هذه الأنواع كجزء من مجموعة اللواء أو الكتيبة.

أ. التقدم للتماس. تنفذ وحدات مقاومة الدبابات التقدم للتماس كجزء من قوة أكبر (مجموعة لواء أو مجموعة قتال/ كتيبة)، ولا يتم توضيح وحدات ال م/د في مقدمة القوة وإنما تقوم بإسناد حرس المقدمة أو الجسم الرئيسي أو حرس الأجنحة، وهي تشارك من خلال الطرق التالية:

(1) تنفذ القوة الأكبر (مجموعة لواء أو مجموعة قتال/ كتيبة) عملية التقدم للتماس عندما يكون موقف قوات العدو غامضاً أو غير واضح بشكل كافٍ لتنفيذ هجوم، وبمجرد حصول التماس مع قوة معادية، يكون لدى قائد القوة المسندة (مجموعة لواء أو مجموعة قتال/ الكتيبة) واحدة من الخيارات الخمسة التالية: الهجوم، الدفاع، التخطي، الإعاقة أو الانسحاب.

(2) يتم توضيح وحدات مقاومة الدبابات في أي من التشكيلات الأساسية للقوة المتقدمة وحسب متغيرات المهمة لقائد قوة المناورة بحيث تتمكن من تقديم الإسناد الناري عند الحاجة. حيث يقوم قائد المناورة باستخدام الوحدة وتقييم الموقف، وقد يقوم بالتماس مع قوة العدو لمهاجمتها وهزيمتها، وقد يختار الدفاع إذا لم يرغب بالتخلي عن الأرض، أو قد يقوم بالتراجع إلى أرض هامة أخرى بناءً على الأوامر المُعطاة له، ومن الممكن أن يختار تخطي قوات العدو والاستمرار بالحركة إلى الهدف، وفي جميع الحالات تقوم وحدات مقاومة الدبابات بالاستعداد لإسناد أعمال قائد القوة بالنيران.

ب. الهجوم. يعتبر الهجوم واجباً من واجبات العمليات التعرضية لهزيمة أو تدمير قوات العدو والاحتفاظ بالأرض وحمائتها، ويتم في الهجوم استعمال الحركة المباشرة التي يتم إسنادها بالنيران وقد يكون هذا الهجوم لتنفيذ العملية الرئيسية أو عمليات إسناد بالنيران لتنفيذ عمليات لاحقة.

(1) قد يكون الهجوم سريعاً أو مدبراً وهذا يعتمد على الوقت المتوفر لتقييم الموقف والتخطيط والاستعداد حيث تعمل وحدات مقاومة الدبابات كجزء من مهمة هجومية لقوة أكبر.

(2) يختلف الهجوم عن التقدم للتماس بتوفر المعلومات عن قوات العدو، ويعتمد شكل المناورة والإسناد الناري المتوفر على كيفية تنفيذ الهجوم، عادة ما يأتي الهجوم

محظور

بعد التقدم للتماس وقد يتم تنفيذ الهجوم بعد تنفيذ العمليات الدفاعية حيث تعمل وحدات مقاومة الدبابات كجزء من مهمة هجومية لقوة أكبر.

(3) تقوم وحدات مقاومة الدبابات بمساندة عنصر الاقتحام من خلال تقديم الإسناد المناسب من مواقع الإسناد الناري أو العمل كقاعدة إسناد، وتقدم النيران وتقطعها بالأمر المُعطى من قبل قائد القوة.

ج. استغلال النجاح. تساند وحدات مقاومة الدبابات التشكيلات والوحدات التي تنفذ عملية استغلال النجاح لتحقيق الهدف من هذه العملية.

د. المطاردة. تساند وحدات مقاومة الدبابات عمليات المطاردة كجزء من تشكيل أكبر، وعلى قائد الوحدة أن يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

- (1) يتم تقديم الإسناد من مواقع الإسناد الناري أثناء عملية تقدم القوات إلى الأمام أو من الممكن أن ترمي على قوات العدو من الجوانب بعد أن تأخذ مواقع رماية جيدة.
- (2) يقوم قائد القوة الذي يقود القوات التي تُنفذ المطاردة بالسيطرة على التوقيت والأعمال وملاحقة قوات العدو في المطاردة، ويأخذ قائد وحدة مقاومة الدبابات تعليماته من قائد القوة.

التخطيط للعمليات التعرضية لوحدات مقاومة الدبابات

11. تبدأ مرحلة التخطيط عند استلام وحدة مقاومة الدبابات الأمر الإنذاري أو أمر العمليات من قائد القوة، وأثناء هذه المرحلة يقوم قائد وحدة مقاومة الدبابات بتنفيذ إجراءات المعركة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات الملائمة للعمليات التعرضية عند إعداد وتطوير الأوامر وبمجرد أن يُكمل قائد وحدة مقاومة الدبابات خطته وأوامره يتم إجراء تجارب على أرض مشابهة وتوقع الأعمال عند التماس مع العدو.

التحضير للعمليات التعرضية لوحدات مقاومة الدبابات

12. تنفذ وحدات مقاومة الدبابات أعمال التحضير لتطوير قدراتها على تنفيذ العملية، لا يقل التحضير أهمية لنجاح السرية خلال مهمتها عن التخطيط، وتشمل النشاطات الخاصة بالتحضير ما يلي:
أ. مراجعة وتنقيح الخطة. يتم مراجعة وتنقيح الخطة باستمرار وذلك بناءً على مستجدات الموقف أو حسب أوامر المستوى الأعلى.

محظور

ب. التجارب. تنفذ وحدة مقاومة الدبابات التجارب وذلك من أجل التأكد من فهم المرؤوسين للخطة وللتدريب على الواجبات المعقدة والتأكد من أن المعدات والأسلحة تعمل بصورة صحيحة، ويمكن أن تشمل التجارب ما يلي:

- (1) الحركة من المواقع الحالية.
 - (2) الطرق (تشمل نقاط الاجتياز، نقاط الاتصال، نقاط التفتيش ونقاط جمع الإصابات).
 - (3) استعمال مهارات المعركة والتشكيلات.
- ج. المراقبة والاستطلاع. يقوم القادة على الأقل بتنفيذ استطلاع على الخارطة لأهدافهم أثناء عمل وتنقيح خططهم، ويقومون بتنقيح خططهم بناءً على استطلاع القائد بعد الوصول إلى منطقة التجمع النهائية والتنسيق مع الوحدات المجاورة.
- د. التدريب. يتم تدريب كل من قائد الفصيل ورفيق الفصيل وأُمار الآليات على أي مهارات خاصة ضرورية خلال المهمة.
- هـ. حركة القوات. تتحرك وحدة مقاومة الدبابات عادة إلى منطقة تجمع أمامية قبل البدء بتنفيذ المهمة، وحسب أوامر المستوى الأعلى وقائد الوحدة.
- و. تفتيش الجاهزية القتالية. يتم تنفيذ تفتيش الجاهزية القتالية للتأكد من جاهزية الأفراد والآليات والأسلحة والمعدات.
- ز. تحضيرات الإدامة. يتم التأكد من حالة الإمداد لوحدة مقاومة الدبابات وخاصة الوقود والذخيرة ويتم التفتيش عليها من قبل رقيب السرية ورفقاء الفصائل.
- ح. إيجاز المرؤوسين والإيجازات من المستويات الأدنى. يتم إيجاز المرؤوسين عن العملية المقبلة وحسب ما يسمح الموقف والوقت بذلك للتأكد من فهم المرؤوسين للمهمة ودورهم في التنفيذ مع التأكيد على قصد القائد.

13. الإجراءات في منطقة التجمع. تشمل أولويات العمل والتحضيرات في منطقة التجمع ما يلي:

- (1) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.
- (2) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.
- (3) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة للتقدم إلى منطقة التشكيل وخط البدء.
- (4) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.
- (5) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.

(6) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.

14. تنفيذ وحدات مقاومة الدبابات للعمليات التعرضية. يتم تنفيذ العمليات التعرضية حسب الخطة الموضوعية، وتقوم وحدات مقاومة الدبابات بتنفيذ الواجبات المطلوبة حسب أوامر القائد في المستوى الأعلى وأوامر قائد وحدة مقاومة الدبابات بحيث تعمل على تقديم نيران الإسناد لوحدات المناورة خلال جميع مراحل العملية.

كتيبة مقاومة الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

15. تمتلك وحدات مقاومة الدبابات قدرات محدودة لتنفيذ عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية نظراً لقلّة عدد الافراد في هذه الوحدات، لذا يمكن أن تستخدم كقوات تعزيز لوحدات المناورة الأخرى أثناء تنفيذ واجبات عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.

16. يمكن أن تساهم وحدات مقاومة الدبابات، كجزء من قوة أخرى، أثناء تنفيذ الواجبات التالية في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية:

أ. تنفيذ واجب نقطة تفتيش.

(1) نقطة التفتيش هي نقطة محددة مسبقاً على الأرض تستخدم للسيطرة على الحركة والمناورة التعبوية والتنسيق والتعارف، وهي الموقع الذي تقوم فيه الشرطة العسكرية أو غيرها من القوات بتفتيش حركة سير الآليات أو المشاة لتطبيق إجراءات السيطرة على حركة السير والقوانين والأوامر والتعليمات الأخرى، وقد تكون نقاط التفتيش إما مدبرة أو سريعة، وقد يتم تأسيس نقطة تفتيش لتحقيق واحد أو أكثر من الأغراض التالية:

(أ) ردع الحركة غير القانونية.

(ب) غلق سريع للطريق.

(ج) السيطرة على الحركة ضمن منطقة العمليات أو على طريق محددة.

(د) منع تهريب الممنوعات.

(هـ) فرض شروط اتفاقيات السلام.

(و) العمل كمركز مراقبة أو قاعدة دوريات أو كليهما.

(2) قد يمتد بناء نقاط التفتيش من نقطة بسيطة على الطريق إلى مواقع محصنة بشكل كبير معززة بالموانع، وبعضها يكون فيها بوابة بسيطة وعدد قليل من الجنود، وبعضها

محظور

الآخر يتوفر فيها الموانع على طريق رئيسية لمنع حركة السير، وقد تستخدم موانع مثل الألغام والأسلاك الشائكة والحواجز الترابية لمنع أو إيقاف حركة الآليات.

ب. تنفيذ مرافقة وحراسة القوافل. تنفذ وحدات مقاومة الدبابات واجبات مرافقة وحراسة القوافل لضمان وصول القوافل إلى هدفها بأمان وبدون أية إعاقات.

ج. إسناد تطهير الطرق. وذلك من خلال توفير المراقبة والحماية لفرق تطهير الطرق.

د. إسناد عمليات الطوق الأمني والتفتيش.

(1) تحتل وحدات مقاومة الدبابات مواقع تسمح لها بعزل منطقة التفتيش خلال عمليات الطوق الأمني والتفتيش، ويعتبر التنسيق القريب والاتصالات مع فريق التفتيش حاسماً وضرورياً، كما يعتبر استخدام مراكز المراقبة والدوريات لإدامة المراقبة للمساحات والفجوات الميتة في المنطقة المطوقة حيويًا وهاماً.

(2) يجب أن تكون وحدة مقاومة الدبابات جاهزة ومستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا اكتشف فريق التفتيش أو مراكز المراقبة عناصر معادية، وقد يتطلب التماس مع العدو تنفيذ التقدم التعبوي والاتصال والتنسيق مع باقي عناصر القوة التي تنفذ العملية. توفير أمن المنطقة. يُنفذ أمن المنطقة لحرمان العدو من إمكانية التأثير على أعمال القوات الصديقة في منطقة محددة، كما ينفذ أيضاً لحرمان العدو من استخدام منطقة معينة لتنفيذ عمليات ذات أغراض خاصة مثل التسلل أو دوريات الاستطلاع وجمع المعلومات.

و. الاستجابة للاضطرابات المدنية. قد يطلب من وحدات مقاومة الدبابات الاستجابة لاضطراب مدني، وقد تكون هذه الاستجابة مدبرة أو سريعة، وفي كلتا الحالتين يجب أن تكون هذه الوحدات مستعدة للسيطرة على السكان المحليين، وأن يقوم القادة بإعداد وتطوير التدريب وإجراء التجارب للاستجابة للاضطرابات المدنية، ويجب أن يتضمن هذا التدريب الكثير من المواقف لزيادة الاستجابة الفعالة من قبل جميع الجنود.

ز. تنفيذ عمليات الاحتياط. قد يُسند لوحدة مقاومة الدبابات واجب العمل كجزء من قوة الاحتياط لمجموعة اللواء أو الكتيبة.

17. عمليات الإغاثة. بشكل عام تعتبر الأعمال التي تنفذ خلال عمليات الإغاثة متشابهة في كلا عمليات إسناد السلطات المدنية المحلي والعمليات الإنسانية، ويمكن وصف هذه الأعمال على أنها إما إغاثة إنسانية تركز على تقديم مساعدة وإعانة للسكان المُسائدين أو الإغاثة في حالة حدوث الكوارث التي تركز على استعادة البنية التحتية الحساسة والهامة بعد الكارثة الطبيعية أو الصناعية، وتستطيع وحدات مقاومة الدبابات توفير مساعدة محدودة في هذه الأنواع من العمليات نظراً لقدراتها المحدودة.

محظور

أ. واجبات عمليات الإغاثة. تحقق عمليات الإغاثة واحدة أو أكثر مما يلي:

(1) إنقاذ الأرواح.

(2) تخفيف المعاناة.

(3) استعادة البنية التحتية الضرورية.

(4) تحسين نوعية الحياة.

(5) إغاثة الكوارث.

ب. إغاثة الكوارث. تشمل تلك الأعمال والإجراءات المتخذة لاستعادة وإعادة إنشاء الحد الأدنى من البنية التحتية لإتاحة الإغاثة الإنسانية الفعالة وتهيئة الظروف للتعافي والعودة للوضع الطبيعي على المدى الأبعد، وهذا يتضمن تأسيس وإدامة الحد الأدنى من ظروف العمل الآمنة بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية الضرورية لحماية عمال الإغاثة والسكان المتأثرين من أي أذى أو ضرر إضافي. قد تتضمن إغاثة الكوارث إصلاح أو هدم الأبنية المدمرة واستعادة أو بناء الجسور والطرق والمطارات الميدانية وإزالة الأنقاض من الطرق الحرجة ومواقع الإغاثة، ومن المحتمل أن يقوم الفصيل بالترجل لعمليات الإغاثة والعمل في مهام العمالة والتوزيع.

ج. الإغاثة الإنسانية. تركز الإغاثة الإنسانية على إجراءات إنقاذ الأرواح لتخفيف وتسهيل الاحتياجات الفورية للسكان في الأزمة، وتشمل عادة إمدادات الإسناد الطبي والطعام والماء والعلاجات والملابس والبطانيات والملجأ ووقود التدفئة أو الطبخ، وتشمل في بعض الحالات إسناد النقل والمواصلات لنقل الناس المتأثرين من منطقة الكارثة، ومن المحتمل أن تقوم السرية/الفصيل بالعمل راجلة في مهام العمالة والتوزيع.

18. العمليات الراجلة. يجب أن يتلقى أفراد طاقم الآلية معدات وتدريباً خاصاً قبل تنفيذ العمليات الراجلة، وهذا سوف يمكنهم من العمل بفعالية وكفاءة مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المهام تحرم الأفراد من الميزات الأساسية لوحدة مقاومة الدبابات وأهمها الحماية وقابلية الحركة.

19. التخطيط لعمليات إسناد السلطات المدنية. التخطيط نشاط مستمر في عمليات الاستقرار، ويجب أن يتكيف القادة مع تغير ظروف البيئة العملية، كما يجب أن يفهم هذه البيئة، ويجب أن يخطط للتغيرات السريعة في الموقف أو المهمة وأن يكون مستعداً للتكيف معها سريعاً.

20. التنسيق والتعاون. تتطلب واجبات إسناد السلطات المدنية التنسيق والتعاون والتكامل مع الأجهزة المدنية في الدولة مثل الشرطة وبقية المؤسسات لتأسيس السلام المستقر والدائم.

محظور

21. استخدام القوة القتالية. يجب على القادة أن يتأكدوا من استخدام القوة القتالية المناسبة وبطريقة تتناسب وتتلائم مع الأهداف المخصصة وحسب المهام المخصصة والقيود العملية، وبما ينسجم مع قواعد الاشتباك.

22. فهم الأفراد لمسؤولياتهم. قد يكون للجنود تماس واسع مع المدنيين خلال عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، ويكون لسلوكهم وتصرفاتهم الشخصية تأثير على آراء ومساندة السكان المحليين للقوات الصديقة، ومن المهم أن يفهموا مسؤولياتهم تجاه السكان واعتبار ما يلي:

أ. السلوك والتصرف. يجب أن يفهم الجنود أن سوء السلوك والتصرف من قبل أفراد القوات المسلحة يمكن أن يدمر السمعة الطيبة التي احتاجت وقتاً طويلاً لتطويرها، ويجب أن يتعامل الجنود مع المدنيين والعسكريين بطريقة احترافية وأن يقدموا لهم المعاملة والاحترام المناسب، ويجب أن يكون الجنود على معرفة واطلاع بالكلمات والعبارات المميزة للغة الدولة المضيفة في عمليات الاستقرار، وهذا قد يساعد في الحصول على تعاون ومساندة المدنيين وتحسين المعلومات التي يتم جمعها خلال الدوريات.

ب. الإلمام بالموقف. يجب أن يتم تزويد كل جندي بأخر المستجدات والمتغيرات من المعلومات بشكل مستمر، حيث يكون لمثل هذه التغييرات تأثيراً فورياً على استجابته لموقف معين، ويجب أن يمرر القادة هذه المعلومات بسرعة وبدقة، ويمتلك الجنود الذين يتم إبلاغهم بالتغييرات فهماً متزايداً بالموقف، وتتحسن قدرتهم على التكيف لظروف التغيير.

ج. جمع المعلومات. يعتبر كل جندي مصدراً لجمع المعلومات، وهم يجمعون المعلومات في جميع الأوقات، ويجب أن يتم التبليغ عن جميع المعلومات بطريقة ووقتية ودقيقة، ويتم توفير المعلومات بواسطة عدة مصادر تشمل القوات الصديقة وعناصر العدو والسكان المحليين، وفي نفس الوقت سوف يسعى جنود العدو أو وكالات استخبارات الدول الأخرى وبشكل مستمر للحصول على الاستخبارات عن إجراءات وأعمال قواتنا المسلحة، ويكون لهم قدرة متقدمة لأنهم يستطيعون الاختلاط بسهولة ضمن السكان المدنيين، ولذلك يجب أن يكون الجنود متيقظين لهذا وأن يستخدموا إجراءات أمن العمليات في جميع الأوقات.

23. تطبيق قواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك هي تعليمات وتوجيهات عسكرية تصدر عن سلطة عسكرية كفؤة تحدد الظروف والتحديات التي يبدأ أو يواصل جنود القوات المسلحة الاشتباك القتالي مع قوات أخرى يواجهونها. يتم توجيه قواعد الاشتباك من قبل سلسلة القيادة بناء على المواقف السياسية والتعبوية وعلى مستوى التهديد، فعلى سبيل المثال قد تتطلب هذه التحديات أن تحدد وحدة مقاومة

محظور

الدبابات استخدامها لقوة النار في منطقة جغرافية محددة أو أن تحدد طول فترة عملياتها. يجب أن يأخذ قائد الوحدة بالاعتبار ما يلي:

أ. يجب أن يتم تضمين قواعد الاشتباك في التخطيط والتنفيذ لجميع العمليات، ويجب على قائد الوحدة أن يفهمها ويعدلها وينفذها بطريقة صحيحة لتحقيق النجاح في واجبات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية. قد تتطلب الأوامر المستديمة التعديل بناء على قواعد الاشتباك لكل موقف محدد، وتتغير التحديدات كلما تغيرت المواقف، وهذا يعني أن قواعد الاشتباك يجب أن يتم تفسيرها وشرحها للجنود باستمرار.

ب. إن قواعد الاشتباك هي الأساس أو القاعدة لحق الجندي في الدفاع عن النفس، ويجب على كل جندي أن يفهمها وأن يكون مستعداً لتنفيذها بالشكل الصحيح في جميع الأوقات، وبالإضافة لذلك فإن سوء استخدام قواعد الاشتباك يمكن أن يكون له تأثيرات على جميع المستويات وقد تؤثر بالتالي على الأمن الوطني، ويتوقع أن يستغل العدو هذه الإساءة في استخدامها.

الفصل الرابع

الإدامة

محظور

الفصل الرابع

الإدامة

عام

1. تتضمن عناصر الإدامة السلاح، الوقود، الغذاء، الذخيرة، الإصلاح، الملابس وتوفير النقلات والقوى البشرية للتشكيل، ويعتبر قائد سرية القيادة وضابط الإدارة والإمداد في كتيبة مقاومة الدبابات مسؤولين عن الإشراف على الإدامة ضمن الوحدة.

2. أثناء العمليات تتم عمليات الإدامة كما يلي:

- أ. سرايا ال م/ د المعنية يتم إدامتها عن طريق مجاميع الألوية.
- ب. سرايا وفصائل ال م/ د الملحقه يتم إدامتها عن طريق قيادة كتيبة مقاومة الدبابات.

عمليات الإدامة

3. وظائف الإدامة. تتضمن العناصر الوظيفية للإدامة التزويد والخدمات الميدانية والنقل والصيانة والموارد البشرية وإسناد الخدمات الطبية، وتشكل هذه العناصر مع وظائفها الفرعية المتعددة وظائف الحرب القتالية للإدامة.

- أ. التزويد. تمتلك كتيبة مقاومة الدبابات كمية كبيرة من المعدات والتي تحتاج إلى إعادة تزويد بشكل متكرر لإنجاز مهام السرايا، ويجب على جميع قادة السرايا القيام بعمل تفتيشات دورية للتأكد من أن معدات الوحدة وخصوصًا المواد كثيرة الاستعمال يتم تفقدها وجاهزة للاستعمال، ويجب عليهم أن يتوقعوا معدلات استهلاك هذه المواد ويطلبوا إعادة تزويدها قبل أن تبدأ العملية.
- ب. الصيانة. تحافظ الصيانة الصحيحة على المعدات والمواد بحالة صالحة للاستعمال وتشمل خدمات وتفقدات الصيانة الوقائية، بالإضافة إلى تفتيش وفحص وإصلاح وإعادة طلب واستعادة وإخلاء المواد والمعدات عند الضرورة.

ج. خدمات الأفراد. هذه العمليات حيوية في وقت السلم والحرب على حد سواء، وتتضمن إدارة السجلات بشكل سليم ودفع الرواتب والترفيه، وحتى التبديل (التبديل بسبب إعادة التعيين أو بسبب الإصابات القتالية).

د. العناية بالإصابات. تتضمن العناية بالإصابات الإخلاء ومعالجة الجرحى وإجراءات دفن الشهداء. يتم التعامل مع حالات الإخلاء الطبي على مستوى الكتيبة/ مجموعة القتال فأعلى ومن الممكن أن تتم معالجة الجرحى في موقع إسعاف مجموعة القتال (إذا كانت الجروح بسيطة) أو

محظور

على مستويات أعلى (بالنسبة للجروح الخطيرة والشديدة)، أما عملية دفن الشهداء فهي وظيفة المكون البري/مجموعة اللواء أو أعلى.

4.

خطوط الإدامة.

أ. خط الإدامة الأول. يكون خط الإدامة الأول موجوداً على مستوى السرية محملاً في الآليات.

ب. خط الإدامة الثاني. يكون موجوداً على مستوى السرية ويضمن هذا الخط من الإسناد توفير الإسناد الفوري المطلوب لإدامة الفاعلية القتالية لفترات محدودة، ويتم نقل الإمدادات من منطقة السرية إلى الفصائل باستخدام نقلات الوحدة نقلات سرية الم د.

ج. خط الإدامة الثالث. يكون خط الإدامة الثالث موجوداً على مستوى المكون البري/مجموعة اللواء ويتم تخصيصه لتعزيز متطلبات خط الإدامة الأول لسرية مقاومة الدبابات، ويتم تأمينه من خلال كتيبة الإسناد الإداري لمجموعة اللواء، ويشمل هذا الخط سرية التموين والنقل، وسرية الصيانة، وسرية الخدمات الطبية.

د. خط الإدامة الرابع. يكون موجوداً على مستوى قوة الواجب.

هـ. مسؤوليات كتيبة مقاومة الدبابات. عندما يتم تعيين كتيبة مقاومة الدبابات في قوة الواجب المشتركة، ربما يتطلب من قائد سرية القيادة وضابط الإدارة والإمداد أن يقوموا بتنفيذ تخطيط الإمداد للوحدة وكما يلي:

(1) يجب عليهم القيام بتخطيط الموارد المتوفرة واستخدامها لإسناد متطلبات قوة الواجب المشتركة على المستوى التعبوي. ويأخذ قائد كتيبة مقاومة الدبابات بعين الاعتبار كيفية تأثير قدرات الإمداد المشترك المتوفرة على الخطة التعبوية والاستخدام التعبوي لقواته.

(2) عندما تبدأ العمليات، يتم توفير الإمدادات على المستوى التعبوي مع الحماية من قبل القوات المقاتلة في منطقة العمليات. وعندما يقوم قائد كتيبة مقاومة الدبابات باتخاذ القرارات يجب عليه أن يتأكد بأن خطة الإمداد تساند مفهومه للعمليات. ولهذا السبب، يتطلب تخطيط الإسناد بنفس مستوى اهتمام التخطيط العملياتي أو التخطيط التعبوي. ويعني ذلك أنه يجب على القائد أن يأخذ بعين الاعتبار كافة فرضيات الإمداد المحتملة لكل مرحلة من خطته.

(3) يحصل قائد كتيبة مقاومة الدبابات على الإسناد من قبل قوة الواجب المشتركة ما لم تكن الكتيبة ملحقه بالمكون البري/بمجموعة لواء ما. وإذا كانت سرايا كتيبة مقاومة

محظور

الدبابات معيّنة بمجاميع ألوية، تقوم السرايا بالتنسيق مع المكون البري/مجموعة اللواء أو كتيبة الإسناد الإداري لأغراض الإسناد أو إعادة التزويد. تعتمد الكتيبة على توزيع إمدادات الوحدة أو نقاط التزويد وتعتمد السرية على توزيع إمدادات الوحدة التي تأتي إما من الكتيبة أو مجموعة اللواء وذلك بناءً على الموقع.

(4) يقوم نائب قائد كتيبة مقاومة الدبابات بتنسيق الإمداد مع ركن إمداد قوة الواجب المشتركة وذلك لتحديد إجراءات طلب المواد ورفع التقارير. ويقوم فصيل التزويد والإدارة في الكتيبة بسحب الإمدادات وإرسالها إلى الأمام للسرايا المروسة.

إسناد الصيانة

5. عمليات الصيانة. تعتبر كتيبة الإسناد الإداري المكون البري/لمجموعة اللواء هي الوحدة المسؤولة عن التزويد والسيطرة على جميع عمليات إسناد الصيانة للخط الثاني لإسناد مجموعة اللواء.

أ. إسناد مجموعة اللواء. تؤسس سرية صيانة المكون البري/ مجموعة اللواء مركز قيادتها وقاعدة عملياتها داخل المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء في موقع يخصصه قائد كتيبة الإسناد الإداري ويجب أن يشتمل موقع سرية الصيانة نوعاً ما على أرضٍ مستوية حتى يسهل الوصول لطريق التزويد الرئيس وتؤسس الوحدة مشغلاً كاملاً لتوفير إسناد الصيانة المطلوب بالخط الثاني بالإضافة إلى ذلك تشمل سرية صيانة المكون البري/مجموعة اللواء فصائل صيانة يتم تعيين فصيل واحد لإسناد كل مجموعة قتال تُخصص لتقديم إسناد الخط الأول، ويقوم قائد المكون البري/مجموعة اللواء بتحديد أي فصيل صيانة سيقدم الإسناد لسرية مقاومة الدبابات.

ب. فصيل الصيانة. يتكون فصيل الصيانة الذي يتم تعيينه لإسناد سرية مقاومة الدبابات من قسم الصيانة العامة، وأقسام إصلاح الأسلحة الخفيفة، والآليات المدولبة، وآليات "أ"، والمدافع، إضافة إلى ذلك يوفر الفصيل أطقم إسناد صيانة لمساعدة سرية مقاومة الدبابات في عمليات صيانة الخط الأول.

الإسناد الطبي


6. المعالجة والإخلاء الطبي. فيما يلي إجراءات المعالجة والإخلاء الطبي:

أ. العناية بالإصابات. يعمل نظام العناية الصحية لوحدات مقاومة الدبابات بالأسلوب التالي، انظر الشكل رقم (1).

محظور

- (1) نقطة وقوع الإصابة. من نقطة وقوع الإصابة، يقوم المستجيب الأول بتقديم العلاج الأولي بهدف استقرار الحالة الصحية للمصاب ومن ثم إخلائه بسرعة إلى نقطة جمع المصابين للسرية إذا استوجب ذلك أو نقطة الإسعاف المتقدمة.
- (2) نقطة الإسعاف المتقدمة. عادة ما تكون نقطة الإسعاف المتقدمة بالقرب من موقع قيادة فريق القتال، وقد تتحرك بسرعة لإخلاء المصابين من منطقة فاصل المناورة عند الحاجة، وعند استقبال المصابين تقوم نقطة الإسعاف المتقدمة بالعمل على استقرار حالة مصاب (عند الضرورة) وإخلائه إلى موقع إسعاف مجموعة القتال الموجودة ضمن موقع قيادة مجموعة القتال.
- (3) موقع إسعاف مجموعة القتال. تقوم محطة إسعاف مجموعة القتال بإخلاء المصابين من نقطة الإسعاف المتقدمة، وفي موقع إسعاف مجموعة القتال يتلقى المصابين المزيد من العلاج حتى يتم إخلاؤهم إلى مستويات أعلى.
- (4) إسناد الإسعاف الجوي. يستخدم الإسناد الجوي لإخلاء الإصابات من ميدان المعركة في الأمام قدر الإمكان وحسب ما يسمح به الموقف، وفي حال توفر الأمن يمكن لقدرات الإخلاء الطبي الجوية إخلاء المصابين مباشرة من منطقة فاصل وسرايا المناورة.
- (5) إسناد الإسعاف الأرضي. في العمليات الدفاعية، يتم توزيع سيارة الإسعاف مع سرية المناورة أو بالقرب منها قدر الإمكان لضمان الإخلاء الطبي السريع، من الأفضل أن تبقى على مسافة آمنة خلف فاصل المناورة الأمامية لضمان عدم وجود فريق الإسعاف ضمن مدى نيران العدو المباشرة أو أن يتم الاستيلاء عليها عند تقدم العدو.
- (6) نقطة تبديل سيارات الإسعاف. يمكن لسيارات الإسعاف الاستفادة من هذه النقاط لجعل عملية الإخلاء الطبي أكثر فاعلية.
- (7) محطة التضميد/السرية الطبية. تقوم السرية الطبية بإخلاء المصابين من موقع إسعاف الكتيبة إلى محطة التضميد (المستوى 2) الموجودة في منطقة مجموعة اللواء الإدارية حيث يتلقى المصابون في هذه المحطة المزيد من العلاج حتى تتم عملية إخلائهم إلى مستويات أعلى.
- (8) المستشفى الميداني والمستويات الأعلى. عادة ما يكون موقع المستشفى الميداني ضمن الكتيبة الطبية، وتقوم الكتيبة الطبية بإخلاء المصابين من محطة التضميد/السرية الطبية إلى المستشفى الميداني (المستوى 3) أو أحد مرافق الرعاية الطبية (مستوى 4).

محظور



الشكل رقم (1) العناية بالإصابات

ب. مسؤوليات الطاقم. تُعتبر مسؤولية قائد الآلية التأكد من أن يتلقى الفرد المصاب من أفراد الطاقم الإسعاف الأولي الفوري، ويجب عليه أن يُبلغ قائد الفصيل أو رقيب الفصيل عن جميع الإصابات. يحتاج قادة الآليات حسب الأوامر المستديمة للوحدة إلى تأشير آلياتهم من أجل أن يتمكن مسعفو الوحدة من تحديد مواقع الإصابات وتحديد الأولويات.

محظور

ج. الأعمال التي تتبع الإخلاء. بعد الانتهاء من عملية الإخلاء، يقوم رقيب الفصيل بإعداد تقارير إفادات الشهود وتقرير الإصابة حسب الأوامر المستديمة للوحدة، ويقوم قائد الفصيل بإعادة توزيع أفراد الطاقم وحسب الضرورة، ويُوَجَّه قادة الآليات لأخذ الإجراءات الضرورية للاستعداد للعمليات بناءً على انخفاض مستوى القوى البشرية في الفصيل، وتصبح مسؤولية سلاح الفرد المصاب من مسؤولية قائد آليته أو أقدم فرد طاقم بقي في العمل، ويتم تسليم الممتلكات الشخصية والأسلحة والمعدات إلى ضابط الصف المسؤول عن التزويد في سرية مقاومة الدبابات في أقرب وقت ممكن، بينما يبقى قناع الوقاية للفرد معه في جميع الأوقات. تبقى جميع المواد الحساسة في الآلية وهذا يشمل الخرائط والشفافات والأوامر المستديمة.

د. الشهداء. يحدد قائد سرية مقاومة الدبابات موقعًا لجمع جثامين الشهداء. يتم وضع جثمان الجندي بعد استشهاده في حقيبة أو في فرشاة نومه الميدانية أو يتم لفها في معطفه الواقى من المطر ونقلها من قبل رقيب الفصيل أو وكيل السرية، ويتم نزع هوياته المعدنية والاحتفاظ بها من قبل رقيب الفصيل أو وكيل السرية، بينما تبقى المعدات الشخصية للشهيد مع الجثمان ويكون سلاحه ومعداته والمواد التي استلمها من مسؤولية قائد الآلية حتى يمكن تسليمها إلى ضابط الصف المسؤول عن التزويد في السرية أو إلى وكيل السرية، وكقاعدة ثابتة يجب عدم وضع جثامين الجنود الشهداء في نفس الآلية مع الجنود المصابين، إذا لم يستطيع رقيب الفصيل أو وكيل السرية أن يُرسل آلية الإخلاء بسرعة، فقد يتعين على الآلية أن تحمل جثامين الشهداء مع الجرحى إلى نقطة الوقوف التالية.

محظور

المراجع

محظور

محظور

المراجع

1. توجيهات لجنة العقيدة.
2. العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).
3. العقيدة المشتركة (عقيدة دولة الإمارات العربية المتحدة).
4. كراسة الميدان 0-3، العمليات، تغيير 1 فبراير 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
5. كراسة الميدان 3 - 06، عمليات المناطق المبنية، أكتوبر 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
6. كراسة الميدان 3 - 06.11، عمليات الأسلحة الموحدة في المناطق المبنية، فبراير 2002 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
7. كراسة الميدان 3 - 07، عمليات الاستقرار وعمليات الإسناد، فبراير 2003 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
8. كراسة الميدان 3 - 21.91، الاستخدام التعبوي لفصائل وسرايا مقاومة الدروع نوفمبر 2002 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
9. كراسة الميدان 3-09، التعبئة، يوليو 2001 (عقيدة القوات الولايات المتحدة الأمريكية).
10. كراسة الميدان 3-90.6، فريق قتال اللواء، سبتمبر 2010 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
11. كراسة الميدان 4 - 0، الإدامة، إبريل 2009، (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
12. كراسة الميدان 5 - 0، إجراءات العمليات، تغيير 1 مارس 2011 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).
13. كراسة الميدان 6 - 0، قيادة المهمة، أغسطس 2003 (عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية).

محظور

14. التقرير النهائي لفريق تقييم إعداد وتطوير عقيدة القوات البرية في القوات المسلحة الإماراتية، 5 أكتوبر 2011 (المراجعة الأولى)، المجلدات 1 - 4.

15. إيجاز المرحلة الثانية لإعداد وتطوير عقيدة القوات البرية في القوات المسلحة الإماراتية.

محظور

لجنة الإعداد

محظور

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	مستشار مدني	سهيل القطاونة	
2	مستشار مدني	خالد الفوارس	

لجنة المراجعة والتحديث

لجنة المراجعة والتحديث

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	محمد عبدالله الظنحاني	
2	عقيد ركن	خالد حمد العزيزي	
3	عقيد ركن متقاعد	حميد عبدالله الزعابي	
4	معلم علوم عسكرية	محمد عبدالله المستريحي	
5	مدني	علي خضر عثمان	

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			