

محظور

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب/ 5082



عقيدة القوات البرية

تعبية كتيبة المشاة الآلية

الطبعة الأولى

2025

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

المحتوى العام

محظور

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	كلمة قائد القوات البرية	13 13
2	المقدمة	15 15
الفصل الأول: التنظيم والقدرات والتحديات		
3	عام	19 19
4	مهمة وإمكانيات وتحديات كتيبة المشاة الآلية	21 19
5	الواجبات الأساسية لمهمة كتيبة المشاة الآلية	23 21
6	تنظيم المعركة	25 23
7	البيئة العملياتية	27 25
8	التحديات التي قد تواجه الكتيبة في عمليات الطيف الكامل	29 27
9	واجبات ومسؤوليات القائد وضباط قيادة كتيبة المشاة الآلية في العمليات	34 29
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة لكتيبة المشاة الآلية		
10	عام	37 37
11	القيادة والسيطرة	38 37
12	أنظمة القيادة والسيطرة	39 38
13	مواقع القيادة	44 39
14	التجميع للواجب (كتيبة المشاة الآلية كمجموعة قتال)	46 45
15	تخطيط عمليات كتيبة المشاة الآلية	47 46
16	خطوات إجراءات المعركة	57 47
17	قيادة المهمة	60 58
الفصل الثالث: العمليات الدفاعية لكتيبة المشاة الآلية		
18	عام	63 63
19	الغاية من العمليات الدفاعية	63 63
20	مبادئ العمليات الدفاعية	64 64
21	أساسيات العمليات الدفاعية	65 65
22	أنواع الدفاع من حيث التجهيز الهندسي	67 66
23	اعتبارات تخطيط الدفاع	69 67
24	الدفاع أثناء الرؤية المحدودة	69 69
25	اعتبارات تخطيط الإسناد القتالي للعمليات الدفاعية	71 70
26	إجراءات السيطرة للكتيبة في العمليات الدفاعية	73 71
27	دفاع المنطقة	80 74
28	تسلسل القتال في دفاع المنطقة	82 80
29	تخطيط وتنفيذ الهجمات المحلية	87 82
30	الدفاع المتحرك	88 88
31	عمليات التراجع	89 88
32	الإعاقة	96 89
33	الانسحاب	105 97
34	التقهقر	105 105
35	الملحق "أ" الهجوم المعاكس والهجوم المحلي	107 106

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل الرابع: الكتيبة في العمليات التعرضية			
36	عام	111	111
37	خصائص العمليات التعرضية	111	113
38	غايات العمليات التعرضية	113	114
39	أشكال المناورة	114	124
40	أنواع العمليات التعرضية	125	133
41	مفهوم الاحتياط في العمليات التعرضية	134	135
42	التخطيط للعمليات التعرضية	135	135
43	التحضير للعمليات التعرضية	135	139
44	تنفيذ العمليات التعرضية	139	149
45	التحول	149	150
الفصل الخامس: عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية لكتيبة المشاة الآلية			
46	عام	153	153
47	عمليات الاستقرار	153	156
48	عمليات إسناد السلطات المدنية	156	157
الفصل السادس: الاستخدام التعبوي لسرية الإسناد القتالي			
49	عام	161	162
50	أدوار ومهام وواجبات سرية الإسناد القتالي في عمليات الطيف الكامل	162	163
51	فصيل أنظمة الطائرات المسيرة	164	170
52	فصيل الم/د	170	174
53	فصيل الهاون 81 ملم	174	178
54	فصيل الحماية	178	182
الفصل السابع: العمليات التعبوية المساندة لكتيبة المشاة الآلية			
55	عام	185	185
56	العمليات المنقولة جواً	185	193
57	عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية	193	199
58	عمليات الاتصال مع القوات الصديقة	199	203
59	عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة	203	206
60	التبديل في الخطوط الأمامية	206	216
61	عمليات التنقل لكتيبة المشاة الآلية	216	223
62	اجتياز حقل الألغام	223	225
الفصل الثامن: عمليات البيئات الخاصة لكتيبة المشاة الآلية			
63	عام	229	229
64	عمليات البيئة الساحلية	229	229
65	عمليات البيئة الصحراوية	229	234
66	عمليات بيئة المناطق المبنية	234	238
67	عمليات البيئة الجبلية	238	238
الفصل التاسع: عمليات الإدامة لكتيبة المشاة الآلية			
68	عام	241	241
69	واجبات الإدامة ومسؤولياتها في الكتيبة	241	243
70	إدامة الكتيبة في عمليات الطيف الكامل	243	246
71	الإسناد الفني	247	252
72	الإسناد الطبي	252	256
الملاحق			
73	المراجع	259	259
74	لجنة الإعداد	263	263

محظور

محتوى الأشكال

رقم الصفحة	الشكل	ت
67	الشكل رقم (1) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي	1
73	الشكل رقم (2) نقاط قتال خارجية أمام واجهة الكتيبة	2
78	الشكل رقم (3) مواقع معركة على مستوى السرايا	3
86	الشكل رقم (4) تعزيز مواقع السرايا الأمامية باستخدام الاحتياط	4
87	الشكل رقم (5) تعزيز مواقع السرايا الأمامية باستخدام وحدات العمق	5
91	الشكل رقم (6) أسلوب الإعاقة المتتالية	6
92	الشكل رقم (7) أسلوب الإعاقة التبادلية	7
94	الشكل رقم (8) تدابير السيطرة في الإعاقة	8
116	الشكل رقم (9) الهجوم الجبهوي	9
119	الشكل رقم (10) الهجوم على الجناح	10
124	الشكل رقم (11) التسلل	11
127	الشكل رقم (12) تنظيم الكتيبة في التقدم للتماس	12
144	الشكل رقم (13) خطوط الفتح التعبوي لكتيبة المشاة الآلية	13
147	الشكل رقم (14) الهجوم المدبر لكتيبة المشاة الآلية (قاعدتي إسناد)	14
166	الشكل رقم (15) الاستخدام الاعتيادي للطائرة المسيرة الانتحارية والمذخرة	15
167	الشكل رقم (16) أسلوب القنص الحر للطائرة المسيرة الانتحارية والمذخرة	16
167	الشكل رقم (17) أسلوب هجوم مجموعة من الطائرات المسيرة	17
168	الشكل رقم (18) الطائرات المسيرة في إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار	18
169	الشكل رقم (19) فصيل الطائرات المسيرة في إسناد العمليات الدفاعية	19
172	الشكل رقم (20) فصيل الد/م في إسناد العمليات الدفاعية	20
174	الشكل رقم (21) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم	21
176	الشكل رقم (22) فصيل الهاون 81 ملم في إسناد العمليات الدفاعية	22
178	الشكل رقم (23) مثال على شفاف تغيير مواقع الهاون	23
182	الشكل رقم (24) فصيل الحماية في إسناد العمليات الدفاعية	24
189	الشكل رقم (25) الخطة التعبوية الأرضية للكتيبة	25
190	الشكل رقم (26) خطة مجموعة اللواء التعبوية على الأرض	26
192	الشكل رقم (27) مثال على مناطق الالتقاط	27
193	الشكل رقم (28) مثال على مخطط مناطق الإنزال	28
198	الشكل رقم (29) عمليات العبور المدبر لكتيبة المشاة الآلية	29
199	الشكل رقم (30) عملية عبور قوة الاختراق بعد تأمين رأس الجسر	30
202	الشكل رقم (31) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة	31
203	الشكل رقم (32) اتصال وحدتين متحركتين	32

محظور

محتوى الاشكال

ت	الجدول	رقم الصفحة
33	الشكل رقم (33) المرور للأمام من خلال مواقع القوات الصديقة	205
34	الشكل رقم (34) المرور للخلف من خلال مواقع القوات الصديقة	206
35	الشكل رقم (35) ترتيبات السيطرة لتبديل الكتيبة	213
36	الشكل رقم (36) تنفيذ تبديل في مستوى الكتيبة	214
37	الشكل رقم (37) الإدامة في العمليات التعرضية	244
38	الشكل رقم (38) الإدامة في العمليات الدفاعية	246
39	الشكل رقم (39) مخطط الإنقاذ والإصلاح والإخلاء	250
40	الشكل رقم (40) القدرات الطبية على مستوى الكتيبة	254
41	الشكل رقم (41) مستوى الإسناد والإخلاء الطبي لمستوى الكتيبة	255
42	الشكل رقم (42) الرعاية الطبية من نقطة الإصابة حتى المستوى الرابع	256

محتوى الحداول

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) المسؤوليات العملياتية لكتيبة المشاة الآلية	34-29
2	الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد كتيبة المشاة الآلية	56
3	الجدول رقم (3) الواجهات الدفاعية للكتيبة	68
4	الجدول رقم (4) مقارنة بين أساليب الإعاقة	90
5	الجدول رقم (5) الفروق الرئيسية بين الهجوم على الجناح والإحاطة والالتفاف	118
6	الجدول رقم (6) دور ومكان قائد الكتيبة في الهجوم	139

محظور

محظور

كلمة قائد القوات البرية

1. تعتبر عقائد القوات البرية الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في القوات البرية وإنه بإصدار هذه العقائد يكون قد تم إنجاز أحد المراحل الرئيسية في عملية استراتيجية بناء القوات البرية.
2. تعتبر عقيدة تعبئة كتيبة المشاة الآلية من العقائد الأساسية التي توضح أسلوب عمل الأسلحة الموحدة في القوات البرية أثناء تنفيذ المهام والواجبات التي تؤكل لكتيبة المشاة الآلية والأسلحة المساندة لها.
3. تتطلب هذه العقائد أن يكون كافة منتسبي القوات البرية على دراية ووعي كامل بكافة محتوياتها لتزويدهم بالقدرة الفاعلة على تنفيذ كافة المهام والواجبات الموكلة إليهم مع الأخذ بعين الاعتبار الاستمرار في متابعتها لتصبح نهجاً لمنتسبي القوات البرية، وإنني أطلع أن يولي القادة على مختلف مستوياتهم اهتمامهم للاستفادة من هذه الوثائق للارتقاء بقدرات تشكيلاتهم ووحداتهم وجميع مرتباتهم من خلال ما تحتويه من مفاهيم ومبادئ وأساليب عمل تصب في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم.
4. نحمد الله تعالى ونشكره على إنجاز هذه العقائد، كما نشكر من ساهم في إنجاز هذه العقائد والوصول بها لهذا المستوى.

والله ولي التوفيق،،،

المقدمة

1. تعتبر كتيبة المشاة الآلية واحدةً من أكثر القدرات القتالية التعبوية مرونة في ميدان المعركة الحديث وذلك لتنوع الإمكانيات والمميزات التي تمتلكها الكتيبة. إذ أنها توفر لقائد الكتيبة مزيجاً من كثافة النيران، وقابلية الحركة، والمرونة عندما تقاتل معتمدة على جميع الوسائل والنيران المتوفرة. تبين العقيدة الاستخدام التعبوي لكتيبة المشاة الآلية في عمليات الطيف الكامل. ويستفيد القادة، على جميع المستويات، الذين يقومون بإعداد وتطوير إجراءات وأساليب وتعبية القوات البرية من هذه العقيدة. يضمن تطبيق هذه العقيدة الاستخدام الأكثر فعالية لقدرات كتيبة المشاة الآلية عند العمل ضمن مجموعة اللواء أو قوة واجب وبإسناد وحدات المناورة والنيران والخدمات الأخرى.

2. تتوافق تعبئة كتيبة المشاة الآلية مع العقيدة العسكرية للقوات المسلحة وعمليات مجموعة اللواء.

3. تم تنظيم هذه الكراسة على النحو التالي:

أ. الفصل الأول. مهام وتنظيم وواجبات كتيبة المشاة الآلية والتهديدات التي قد تواجهها في بيئة العمليات، وملحق يبين تنظيم وواجبات سرية الإسناد القتالي.

ب. الفصل الثاني. القيادة والسيطرة وعمليات التخطيط التي تُساند القيادة والسيطرة في الكتيبة.

ج. الفصل الثالث. الكتيبة في العمليات الدفاعية وتشمل مبادئ وأساسيات وأنواع العمليات الدفاعية، والأساليب الدفاعية واعتبارات التخطيط والتحضير وتسلسل المعركة الدفاعية وملحق يبين الفرق بين الهجوم المعاكس والهجوم المحلي.

د. الفصل الرابع. الكتيبة في العمليات التعرضية وتتضمن خصائص العمليات التعرضية وغاياتها وأشكال المناورة وأنواع العمليات التعرضية ومفهوم الاحتياط والتخطيط والتحضير وتنفيذ العمليات التعرضية وعمليات التحول للكتيبة.

هـ. الفصل الخامس. أساسيات ومفاهيم عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية للكتيبة.

و. الفصل السادس. الاستخدام التعبوي لسرية الإسناد القتالي والأدوار والواجبات في عمليات الطيف الكامل.

ز. الفصل السابع. العمليات التعبوية المساندة للكتيبة وتشمل العمليات المنقولة جواً عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية عمليات الاتصال مع القوات الصديقة عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة التبديل في الخطوط الأمامية عمليات التنقل لكتيبة المشاة الآلية واجتياز حقل الألغام.

ح. الفصل الثامن. كتيبة المشاة الآلية في البيئات الخاصة والتي تشمل العمليات في البيئات الساحلية، الصحراوية، المناطق المبنية والجبلية.

ط. الفصل التاسع. عمليات الإدامة للكتيبة وتشمل واجبات الإدامة ومسؤولياتها إدامة الكتيبة في عمليات الطيف الكامل والإسناد الفني والطبي.

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

محظور

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

عام

1. تعتبر كتيبة المشاة الآلية وكتيبة الدبابات عنصر المناورة الرئيس في مجموعة اللواء، وعادة يتم تجميع وحدات المشاة الآلية والدبابات في مجاميع قتال لتنفيذ عمليات الطيف الكامل، وتُظَهَر فاعلية مجموعة القتال/ الكتيبة بشكل أكبر عند استخدامها كجزء من عمليات مجموعة اللواء، ولكنها تستطيع العمل بشكل مستقل مع الوحدات الملحقة وحسب طبيعة المهمة والتجميع للواجب.

مهمة وإمكانيات وتحديات كتيبة المشاة الآلية

2. مهمة كتيبة المشاة الآلية. هي تنفيذ عمليات الطيف الكامل كجزء من تشكيل أكبر أو بشكل مستقل حيث تقوم بالاشتباك القريب مع العدو من خلال استخدام أسلوب النار والحركة لتدميره أو أسره أو صد هجومه بالنيران، أو القتال القريب والاحتفاظ بالأرض وإسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار.

أ. الاستجابة الفورية للتهديد. توفر كتيبة المشاة الآلية للقادة قدرات عالية في توجيه قواتهم بسرعة كجزء من مجموعة اللواء إلى أي بيئة عملياتية، والتأثير على عمليات العدو بشكل حاسم. يجب أن تتدرب كتيبة المشاة الآلية لتقوم بانفتاح قوتها ومعداتنا بسرعة إلى منطقة العمليات، أو تزويدها بالمعدات والمواد، والتي تُمكنها من المناورة بسرعة في منطقة عمليات مجموعة اللواء.

ب. السيطرة على العمليات البرية. لدى كتيبة المشاة الآلية القدرة على الاشتباك القريب مع العدو من خلال المناورة والنيران وفرض السيطرة على قوات العدو وحسم المعركة من خلال القوة النارية المتوفرة وقابلية الحركة العالية.

ج. التجميع للواجب.

(1) الوحدات العضوية. تتألف كتيبة المشاة الآلية مما يلي.

(أ) سرايا مشاة آلية.

(ب) سرية الاسناد القتالي، الفصل السادس يبين تنظيم وواجبات السرية.

(ج) سرية القيادة والتي تتألف من فصيل إدارة وعهدة وفصيل نقلات.

(2) الوحدات الملحقة/ المعينة. تشمل الوحدات الملحقة/ المعينة بكتيبة المشاة الآلية

(فصيل الصيانة، الفصيل الطبي وجماعة الإشارة).

محظور

(3) وحدات الإسناد لأغراض العمليات. أثناء العمليات التعبوية، تستقبل كتيبة المشاة الآلية وحدات الإسناد من مجموعة اللواء وتشمل هذه الوحدات مقاومة الدروع، ويمكن أن يتوفر الإسناد الجوي القريب من خلال طلعات جوية تخصص من مجموعة اللواء بالإضافة إلى الإسناد المدفعي وفصيل الهندسة وفصيل الهاون 120 ملم وفصيل القناصة. د. الإمكانيات. تستخدم كتائب المشاة الآلية قواتها القتالية لتنفيذ العمليات القتالية في كافة عمليات الطيف الكامل لمساندة مهام مجموعة اللواء، واستغلال النجاح ومطاردة قوات العدو كجزء من مجموعة اللواء، وتنفيذ الحماية لقوة أكبر من خلال العمل كحرس مقدمة، وحرس أجنحة، وحرس مؤخرة. تشمل إمكانيات كتيبة المشاة الآلية ما يلي:

- (1) القوة النارية المتوفرة من خلال أسلحة سرايا المشاة الآلية وسرية الاسناد القتالي ونيران أسلحة وحدات الإسناد ومقاومة الدروع.
- (2) قابلية الحركة التعبوية وذلك من خلال توفر الآليات القتالية ونظام القيادة والسيطرة وسرعة استجابتها للأوامر.
- (3) القدرة على تنفيذ أشكال المناورة المختلفة مثل عمليات الإحاطة والاختراقات كجزء من تشكيل أعلى.
- (4) قدرة الأسلحة الموحدة المتكاملة بوجود وحدات الإسناد.
- (5) كشف ميدان المعركة من خلال الأجهزة والمعدات الحديثة والطائرات المسيرة.
- (6) القدرة على تنفيذ العمليات المنقولة جواً والاقترام الجوي إذا توفرت وسائل النقل الجوي.

(7) القدرة على العمل في بيئة أسلحة الدمار الشامل ولفترة محدودة.

(8) تنفيذ كافة عمليات الطيف الكامل.

هـ. التحديدات. أهم التحديدات التي تؤثر على عمل كتيبة المشاة الآلية كما يلي:

- (1) تحتاج عملية الانفتاح العملياتي لكتيبة المشاة الآلية وقتاً ووسائل لنقلها إلى مناطق العمليات، وعند نقلها من مناطق الانتشار إلى مناطق الانفتاح.
- (2) تواجه القوات الآلية تحديدات في الأماكن التالية:
 - (أ) المناطق المبنية.
 - (ب) مناطق الغابات الكثيفة.
 - (ج) المناطق الوعرة ذات التضاريس الحادة.
 - (د) الموانع المائية الكبيرة والأراضي الموحلة.
 - (هـ) المناطق السبخية.

محظور

(3) الاستهلاك العالي من الذخيرة والوقود أثناء تنفيذ عمليات القتال الشديدة ذات وتيرة عالية لفترات طويلة وهذا يتطلب زيادة الإدامة (اللوجستية) لكثيية المشاة الآلية من هذه المواد.

(4) قد تحتاج بعض المهام التعبوية إلى إعادة تنظيم كثيية المشاة الآلية وإسنادها بأسلحة ومعدات خاصة لتنفيذ عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.

3. الواجبات الأساسية لمهمة كثيية المشاة الآلية. يقوم قادة الكتائب بقيادة مرؤوسيهن من خلال تطوير الواجبات الأساسية للمهمة وهي:

- أ. ممارسة القيادة والسيطرة.
- ب. تنفيذ العمليات الدفاعية.
- ج. تنفيذ العمليات التعرضية.
- د. تنفيذ عمليات أمن المنطقة.
- هـ. تنفيذ نقل القوة وانفتاحها.
- و. تنفيذ استخدام النيران وتأثيراتها.
- ز. المساعدة في عمليات الأمن الداخلي.

4. الواجبات الجماعية المساندة. يوجد لكل واجب من الواجبات السبعة الأساسية للمهمة المقترحة أعلاه مجموعة من الواجبات الجماعية المساندة والمتلائمة معها. الواجبات الجماعية المساندة للواجبات الأساسية للمهمة كما يلي:

أ. ممارسة القيادة والسيطرة. الواجبات الجماعية المساندة لواجب ممارسة القيادة والسيطرة:

- (1) احتلال منطقة التجمع.
- (2) تنفيذ نشاطات ضباط قيادة المجموعة في:
 - (أ) إدارة المعلومات التعبوية.
 - (ب) تقييم الموقف التعبوي والعمليات.
 - (ج) التخطيط للعمليات التعبوية.
 - (د) التحضير للعمليات التعبوية.
 - (هـ) تنفيذ العمليات التعبوية.
 - (و) تنفيذ عمليات مستمرة.
- (3) تأسيس الارتباط.
- (4) تأسيس مركز القيادة.

محظور

ب. تنفيذ العمليات الدفاعية. الواجبات الجماعية المساندة لواجب تنفيذ العمليات الدفاعية:

- (1) تنفيذ الدفاع.
- (2) الدفاع عن منطقة مبنية.
- (3) استخدام قوة الاحتياط.
- (4) استخدام الإسناد الناري.
- (5) تنفيذ عمليات قابلية حركة للقوات الصديقة، وإعاقة حركة قوات العدو وعمليات القدرة على البقاء.

- (6) تخطيط وتنسيق الإسناد الهندسي.
- (7) التحضير للتعامل مع أي هجوم كيميائي.
- (8) التحضير للتعامل مع أي هجوم نووي.

ج. تنفيذ العمليات التعرضية. الواجبات الجماعية المساندة لواجب تنفيذ العمليات التعرضية:

- (1) تنفيذ هجوم ضد قوة متحركة.
- (2) تنفيذ هجوم ضد قوة ثابتة.
- (3) تنفيذ هجوم في منطقة مبنية.
- (4) التقدم للتماس.
- (5) تنفيذ عملية اقتحام جوي.

د. تنفيذ عمليات أمن المنطقة. الواجبات الجماعية المساندة لواجب تنفيذ عمليات أمن المنطقة:

- (1) الحجابات.
- (2) تنفيذ عملية تطويق وبحث في منطقة مبنية.
- (3) تنفيذ عملية اتصال.
- (4) تنفيذ عملية المرور كقوة متحركة.
- (5) استخدام قوة الاحتياط.
- (6) تنفيذ هجوم ضد قوة متحركة.
- (7) تنفيذ الدفاع.
- (8) نقاط القتال الخارجية ونقاط المراقبة والدوريات.

هـ. تنفيذ نقل القوة إلى منطقة العمليات وانفتاحها. الواجبات الجماعية المساندة لواجب نقل

القوة وانفتاحها:

- (1) تنفيذ نشاطات الانفتاح.
- (2) تنفيذ عمليات استقبال القوات، وتحضيرها، ونقلها للأمام ودمجها.

محظور

(3) تعبئة الوحدات التعبوية.

(4) تنفيذ نشاطات الانفتاح/ إعادة الانفتاح التعبوية.

و. استخدام النيران وتأثيراتها. الواجبات الجماعية المساندة لواجب استخدام النيران وتأثيراتها:

(1) استخدام الإسناد الناري.

(2) معالجة الأهداف.

(3) استخدام نيران الإسناد المميتة.

(4) تنفيذ الإسناد الجوي القريب.

(5) استخدام نيران الإسناد غير القاتلة مثل عمليات المعلومات.

(6) دمج نيران الإسناد غير المباشرة.

ز. المساعدة في عمليات الأمن الداخلي. الواجبات الجماعية المساندة لواجب المساعدة في عمليات الأمن الداخلي:

(1) تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.

(2) حماية المدنيين أثناء العمليات.

(3) تنفيذ عمليات القوات المتروكة في الخلف (مثل حرب العصابات).

(4) تنفيذ هجوم.

(5) تنفيذ عمليات اقتحام جوي.

(6) توفير الخدمات الأساسية للمدنيين (مثل الاستجابة الفورية).

(7) تنسيق أعمال حفظ النظام والسلامة العامة (مثل الاستجابة الفورية).

(8) توفير الإسناد في حالة حدوث الكوارث.

5. تنظيم المعركة.

أ. القيادة. تتألف قيادة كتيبة المشاة الآلية من القائد ونائبه وضباط القيادة.

ب. قوة المناورة الرئيسية. تتكون قوة المناورة الرئيسية من سرايا المشاة الآلية، والآليات القتالية.

ج. سرية الاسناد القتالي. تتكون من (4) فصائل (فصيل الطائرات المسيرة، فصيل الحماية، فصيل الم/د، فصيل هاون 81). الفصل السادس يوضح الاستخدام التعبوي لسرية الإسناد القتالي.

(1) فصيل الهاون 120 ملم. يوفر فصيل الهاون في الكتيبة النيران غير المباشرة قصيرة المدى، فصيل الهاون هو وحدة مدفعية وعادة ما يكون تحت إشراف ضابط الإسناد الناري في الكتيبة وقائد فصيل الهاون، وتمتلك أربعة مدافع هاون ذاتية الحركة، ويوفر فصيل الهاون ما يلي:

- (أ) نيران غير مباشرة فورية ودقيقة.
- (ب) نيران غير مباشرة طويلة المدى.
- (ج) إمكانية توفير الذخيرة شديدة الانفجار، والفسفورية، والإنارة والذخيرة الموجهة بدقة.

(2) فصيل الهندسة. يوفر فصيل الهندسة للكتيبة قابلية الحركة والقدرة على البقاء وإعاقة حركة العدو والإسناد الهندسي العام المحدود (في حال توفر قدرة إضافية لفصيل الهندسة). أثناء العمليات الدفاعية يساند فصيل الهندسة الجهد الرئيس لقائد الكتيبة من خلال الاستخدام المخطط له لقدرات إعاقة حركة العدو، أما أثناء العمليات التعرضية ينصب تركيز قدرات فصيل الهندسة على تسهيل قابلية الحركة لقواتنا وإزالة موانع ودفاعات العدو. وعندما يتطلب الموقف إسناداً هندسياً أكبر، يقوم قائد فصيل الهندسة بطلب قدرات هندسية إضافية من سرية هندسة الميدان لإنجاز مهمته. أثناء أوقات السلم، قد يقوم فصيل الهندسة في الكتيبة بتطهير ميادين الذخائر العمياء.

(3) جماعة الإشارة. تستخدم جماعة الإشارة في الكتيبة الأجهزة السلكية واللاسلكية العاملة على الشبكة التعبوية بشكل رئيس لنقل أوامر القيادة والسيطرة، وبشكل اعتيادي، يقوم قائد الكتيبة بتوزيع جماعة الإشارة في موقع القيادة الرئيس. تستخدم جماعة الإشارة أنظمة الاتصالات التالية لمساندة عمليات الكتيبة.

- (أ) أنظمة الاتصالات العاملة في الكتيبة والسرايا هي أنظمة الأجهزة اللاسلكية ذات التردد العالي جداً (VHF) والتردد العالي (HF).
- (ب) أنظمة الاتصالات في موقع القيادة الرئيس للكتيبة هي أنظمة الأجهزة اللاسلكية ذات التردد العالي جداً (VHF) والتردد العالي (HF) مع الاتصالات السلكية. تتألف الأنظمة السلكية من الأسلاك الميدانية، أما الأجهزة اللاسلكية فهي ذات قفز ترددي ولديها قدرة على توفير أمن الاتصالات.
- (ج) أنظمة القيادة والسيطرة (C4I).

محظور

(4) فصيل الصيانة. يقوم فصيل الصيانة في الكتيبة بأعمال الصيانة والإصلاحات حتى مستوى خط الاسناد الفني/1 (المستوى التعبوي) لكافة الآليات المقاتلة العضوية والمخصصة والملحقة وأنظمة الأسلحة. ويتم تحويل باقي الآليات/ المعدات/ الأسلحة التي تفوق قدرات وإمكانيات فصيل الصيانة إلى سرية الصيانة في مجموعة اللواء، يركز مستوى صيانة خط الاسناد الفني/1 (الكتيبة وأدنى) على إصلاح المعدات وتبديل المجموعات والقطع التي يمكن إصلاحها في مكان العطل في معظم الحالات لا تتطلب هذه المواد استخدام أدوات خاصة. تعمل أطقم/ جماعات إسناد صيانة خط الاسناد الفني/1 أبعد ما يمكن في الأمام حسب ما يسمح به الموقف التعبوي. وتستخدم فصيل الصيانة قطع الغيار والمجموعات والمواد الاستهلاكية التي تحتاج إلى استبدال حسب الزمن المتوقع للإصلاح وباستخدام معدات الفحص اللازمة لتشخيص العطل وتقوم سرية الصيانة لمجموعة اللواء بدفع أطقم صيانة عند الضرورة لإسناد إصلاحات خط الاسناد الفني/1 في ميدان المعركة.

(5) الفصيل الطبي. يوفر الفصيل الطبي الإسناد الطبي في الخط الأمامي لقيادة الكتيبة بالإضافة إلى السرايا. لدى الفصيل الطبي (طبيب و عدد من الممرضين). تشمل المعدات الرئيسية وسيارات الإسعاف، وينفتح الفصيل الطبي في موقع إسعاف على مستوى الكتيبة عندما تعمل كجزء من القوات القتالية أثناء العمليات والتمارين الميدانية. يؤمن الفصيل الطبي قدرة المعالجة والإخلاء، ويوفر الإسناد الطبي (الخط الأول) للكتيبة، وقد يتم توزيع الممرضين على السرايا الأمامية بواقع ممرضين بالإضافة إلى آلية إسعاف لكل سرية (نقطة إسعاف السرية). كما يتوفر على مستوى الفصائل مسعف مقاتل ومسعف مقاتل مؤهل.

البيئة العملياتية

6. كتيبة المشاة الآلية في البيئة العملياتية

- أ. كجزء من مجموعة اللواء، يجب أن تستعد كتائب المشاة الآلية للانفتاح داخل الدولة أو خارجها للعمل ضد مجال واسع من التهديدات.
- ب. تستطيع كتائب المشاة الآلية العمل في أي بيئة تكون السيطرة الجوية فيها لقواتنا وتعتبر أفضل حاله لقواتنا، كما تستطيع كتائب المشاة الآلية تنفيذ عمليات الدفاع عن الساحل لحرمان القوة البرمائية/ قوة الإبرار المعادية من الاقتراب من السواحل.

محظور

جـ. تتطلب عمليات كتيبة المشاة الآلية التعاون والتنسيق الوثيق بين القوات مختلفة الصنوف على الأرض وعناصر إسناد مجموعة اللواء من المُكون الجوي/ القوة الجوية. يعرف العدو أن مجموعة اللواء والعناصر الجوية التي تساندها لها تأثيرات فاعلة على القوات الآلية المتحركة في الأراضي المفتوحة، وهذا قد يجعل العدو يُفضّل العمل في أراضٍ مغلقة. فعلى سبيل المثال، يعمل العدو في بيئة المناطق المبنية مستخدماً طبيعة الأرض التي تؤمن له التخفية والتستر على النحو الأفضل لتجنب أن يكون مكشوفاً للهجوم الجوي والاشتباك بالنيران المباشرة من قبل قواتنا.

د. الإجراءات والأساليب الخداعية المستخدمة من قبل العدو. يكمن هدف العدو في إحباط قدرة الكتيبة على تحقيق أهدافها، ولتحقيق هذه الغاية يستخدم العدو أنشطة الخداع والحرب الإلكترونية التي تشمل:

- (1) القيام بعمليات الخداع من خلال الوسائل المُدبرة والملائمة للتأثير على عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة من قبل قواتنا.
- (2) يحاول العدو خداع كتائب المشاة الآلية من خلال تنفيذ إجراءات وأنشطة تؤثر على قدرات الكتيبة في المراقبة والاستطلاع ويعقّد عملية تقييم وتحديد التهديدات الحقيقية مثل:

- (أ) إخفاء العدو إشارات أو علامات تمييز الأهداف.
 - (ب) استخدام أهداف هيكليّة.
 - (ج) أجهزة بث لاسلكي تمثل مراكز القيادة.
 - (د) حقول الألغام الوهمية.
 - (هـ) استخدام العدو الحرب الإلكترونية لاستغلال اعتمادنا على شبكات اللاسلكي والأنظمة الإلكترونية وشبكات الحاسوب ووسائل مبتكرة أخرى.
 - (و) استخدام الطائرات المسيرة المختلفة لتشتيت أنظمة الدفاع الجوي.
- هـ. يُحاول العدو عند وجوده في الأراضي الصعبة تجنب الكشف من قِبَل الكتائب، ولذلك سوف يستخدم التخفية والتستر بشكل جيد.
- و. يسعى العدو لتحديد جهود الكتيبة في انتخاب الأهداف والتعامل معها من خلال الاختفاء في المدن أو بين السكان المدنيين أو داخل الأماكن العامة ذات الطابع الاجتماعي والديني المشترك.
- ز. العدو في الحرب غير التقليدية (غير النظامية). يطبق العدو أساليب حرب غير تقليدية عن طريق استخدام المتمردين والمشاركين في عمليات حرب العصابات أو الإرهابيين وتمتلك هذه المجموعات من العدو دافعاً قوياً مثل الدافع الديني/ العقائدي/ المذهبي أو العرقي وغيرها. ولديها القدرة على استخدام الاتصالات المتقدمة والأسلحة الدقيقة، ويمكنها استخدام أنواع مختلفة

محظور

من الأسلحة التقليدية والألغام وأجهزة التفجير المبتكرة (العبوات الناسفة). ويُنفذ العدو هذه الأنشطة لجذب تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام أو الانتشار محلياً، وتضخيم الانطباع عن قدرات المتمردين. ومن الأساليب المشتركة بين هذه المجموعات الاغتيالات وعمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية الأخرى. وكلما أمكن ذلك، يجب أن تعمل الكتيبة في إطار إسناد القوات الحكومية للدولة المضيفة، ويتطلب ذلك التجميع للواجب لإسناد السلطات المدنية وعناصر القوات الخاصة لإعادة القانون والنظام جنباً إلى جنب مع القوات متعددة الجنسيات.

ح. العدو في العمليات التقليدية. يتدرب العدو على القتال في الحروب متوسطة وعالية الوتيرة، وتشمل بعض عمليات العدو التي قد تواجهها الكتيبة ما يلي:

- (1) القيام بالعمليات التعرضية ضد قواتنا.
- (2) القيام بالعمليات الدفاعية عن المواقع المهمة والحيوية.
- (3) تنفيذ العمليات البرمائية بالقرب من أو على الساحل.
- (4) تنفيذ عمليات الاستطلاع والاستطلاع المضاد.
- (5) تنفيذ عمليات الاقتحام الجوي لمهاجمة قواتنا.

7. التحديات التي قد تواجه الكتيبة في عمليات الطيف الكامل.

أ. التحديات في العمليات التعرضية.

- (1) الهجمات المعادية على أحد الاجنحة والهجمات التخريبية.
- (2) العبوات المبتكرة في الممرات الضيقة والخنادق والتدميرات المرجأة في مناطق مرور القوات في القرى والمدن والمناطق الأهلة بالسكان.
- (3) القصف الصاروخي والمدفعي في طرق التقدم وخطوط ومناطق السيطرة المختلفة وأثناء الحركة والوقفات.
- (4) استخدام أسلحة التدمير الشامل في مراحل تقدم واشتباك القوات.
- (5) هجوم العدو البحري أو الجوي.
- (6) نشاط عناصر استطلاع العدو (بري/ بحري/ جوي) في حال التقدم بمحاذاة (الساحل).
- (7) إعاقة نظام الاتصالات ومنظومة الاستطلاع وأنظمة التسليح المختلفة باستخدام الإعاقة الإلكترونية المعادية للحد من إمكانيات قواتنا من استخدام قدراتها.
- (8) الكمائن بأنواعها (سريعة ومدبرة) سواء كانت الكمائن بوحدات المشاة/ القوات الخاصة/ الاستطلاع أو أسلحة الم د.

محظور

(9) استخدام القناصة للتأثير على تقدم القوات وحركتهم وخاصة عند العمل من مواقع رمي مؤثرة ويصعب اكتشافها مما يؤثر سلباً على حرية حركة القوات.

(10) استخدام الطائرات المسيرة (الاستطلاعية، الانتحارية، المذخرة والتشويش).

ب. التهديدات في العمليات الدفاعية.

- (1) تنفيذ عمليات التسلل.
- (2) عمليات الاقتحام الجوي.
- (3) القصف الصاروخي والمدفعي.
- (4) تنفيذ هجوم بحري أو جوي قبل بداية عملياته الهجومية باستخدام الوحدات البحرية والصواريخ.
- (5) إعاقة نظام الاتصالات ومنظومة الاستطلاع وأنظمة التسليح المختلفة باستخدام الإعاقة الإلكترونية المعادية للحد من إمكانيات قواتنا من استخدام قدراتها في العمليات الدفاعية.

- (6) الهجمات التخريبية للمنطقة الخلفية وقطع خطوط الإمداد.
- (7) استخدام القناصة تأثير كبير على القوات وحركتهم وخاصة عند انتخابه مواقع رمي مؤثرة ويصعب اكتشافها مما يؤثر سلباً على حرية حركة القوات.
- (8) نشاط عناصر استطلاع العدو (بري/ بحري/ جوي) في الدفاع عن الساحل.
- (9) استخدام الطائرات المسيرة المختلفة (الاستطلاعية، الانتحارية، المذخرة وطائرات التشويش).

ج. عمليات إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار.

- (1) العبوات المبتكرة في الممرات الضيقة والخنادق والمباني والجسور والأنفاق وفي مناطق مرور القوات في القرى والمدن والمناطق الأهلة بالسكان وقد تتخذ العبوات أشكال مختلفة كتفجير الآليات والعربات أو المباني على جانبي الطرق أو قد تكون برماية قنابل مبتكرة حارقة (مولوتوف).
- (2) يمكن أن تتعرض القوات لأعمال شغب وذلك لإحداث بلبلة في منطقة عمليات الكتيبة والتي يمكن أن تؤثر سلباً على موقف تواجد القوات في تلك المنطقة مما يضطر قائد الكتيبة إلى استخدام القوة في تفريق المظاهرات.
- (3) قد تتعرض القوات إلى هجمات إرهابية ممنهجة باستهداف القوات الرئيسية والقادة مثل: السيارات المفخخة، الانتحاريين وعمليات الخطف.
- (4) استخدام الإشاعة والتي تهدف إلى تزييف الحقائق وفقدان الثقة بين المجتمع

محظور

والقوات العاملة على الأرض، بالإضافة إلى التأثير على عمل القوات والتي يمكن أن تستغلها الأطراف الأخرى لتحقيق أهدافها.

(5) تشكل مواقع التواصل الاجتماعي كأداة للتواصل بين العناصر الإرهابية/المحرّضة وتنشر أفكار التطرف والعنف والترويج لها واستقطاب أعضاء جدد ونشر توترات بين مكونات المجتمع وإدارة تحركاتها باستخدام هذه الوسائل.

(6) تنفيذ الكمائن بأنواعها (سريعة ومدبرة) والتي تهدف إلى إحداث أضرار في القوات العاملة على الأرض وعرقلة أعمالها وإثارة الرعب والخوف في المجتمع.

(7) استخدام القناصة للتأثير على القوات وحركتهم وخاصة عند العمل من مواقع رمي مؤثرة ويصعب اكتشافها مما يؤثر سلباً على حرية عمل الأفراد.

د. تهديد الطائرات المسيّرة. يأخذ تهديد الطائرات المسيّرة عدة أشكال هي:

(1) طائرات مسيرة استطلاعية لرصد تحركات القوات وتوجيه نيران المدفعية.
(2) طائرات مسيرة هجومية تلقي عبوات ناسفة أو تنفذ ضربات دقيقة ضد الأفراد والآليات.

(3) طائرات مسيرة انتحارية تفجّر نفسها عند الاصطدام بالهدف.

(4) طائرات مسيرة للتشويش إلكتروني أو الحرب الإلكترونية.

9. واجبات ومسؤوليات القائد وقيادة كتيبة المشاة الآلية في العمليات. إن قائد الكتيبة هو المسؤول عن كل ما تقوم به وحدته أمام قائد مجموعة اللواء ومسؤول عن مرؤوسيه، كما يعمل على زيادة فاعلية الكتيبة عن طريق تفويض مرؤوسيه بالصلاحيات لإنجاز مهامهم وتحمل مسؤولية المرؤوسين عن أعمالهم، وبناء الثقة المتبادلة والتعاون وعمل الفريق، ويقوم بتنظيم قوته بناءً على المهمة من القيادة الأعلى وبناءً على الإلمام الشامل (متغيرات المهمة). ويساعد قائد الكتيبة نائب القائد وعدد من الضباط في قيادة الكتيبة سواءً العضويين والملحقين والذين يقوموا بتنفيذ الواجبات العملية المبينة في الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1) واجبات ومسؤوليات القائد وقيادة الكتيبة

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
قائد الكتيبة	1. مسؤول عن قيادة الكتيبة وإدارتها في السلم والحرب. 2. مسؤول أمام قائد مجموعة اللواء عن قيادة وإدارة وأمن وكفاءة الكتيبة والاستعداد لتنفيذ المهام العملية المحددة له. 3. قيادة إجراءات العمليات للكتيبة (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). 4. مسؤول عن كفاءة الأسلحة والمعدات والصلاحيات الفنية لها. 5. ممارسة القيادة والسيطرة على وحدته ووحدات الاسناد المعينة/ الملحق على كتيبة المشاة الآلية في المهام العملية المختلفة وحسب الإمكانيات.

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
	6. المحافظة على الجاهزية ونسبة الاستكمال للقوة والأسلحة والمعدات. 7. تنفيذ خطة التدريب الشهرية لرفع مستوى الكفاءة القتالية والإدارية للكتيبة وحسب تعليمات التدريب القتالي الصادرة من مجموعة اللواء. 8. الإشراف على التدريب التعبوي والإداري والفني التخصصي للكتيبة. 9. الاهتمام بتأهيل ورفع مستوى القادة المرؤوسين وضباط الصف وتطوير قدراتهم وليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم الحالية والمستقبلية باحترافية. 10. مسؤول عن النواحي الإدارية وكل ما يتعلق بضباط وضباط الصف وجنود الكتيبة وتوجيه قادة السرايا بوجه عام فيما يتعلق بشؤون مرؤوسيه.
نائب قائد الكتيبة	1. متابعة الإجراءات التي ينفذها ضباط قيادة الكتيبة. 2. جمع ضباط قيادة الكتيبة والإشراف عليهم خلال إجراءات المعركة. 3. وضع الجدول الزمني للتخطيط. 4. تأسيس الارتباط المطلوب بين الوحدات. 5. الإشراف على موقع القيادة الرئيس. 6. مراقبة المعركة وضمان التقيد بقصد القائد. 7. يمثل قائد الكتيبة عند الطلب. 8. تغيير موقع القيادة الرئيس. 9. تحديث الأوامر المستديمة. 10. الإشراف على الانفتاح. 11. ضمان كفاية الإسناد الإداري للكتيبة. 12. العمل على تطوير الموقف الحالي لخدمة متطلبات المعلومات الهامة. 13. تقليل التقييدات التي ستؤثر على العمليات القتالية.
وكيل قوة الكتيبة	1. يقوم بإبلاغ قائد الكتيبة بأحدث التقارير اللازمة، ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل قيادة الكتيبة. 2. يتولى مسؤولية العناصر الممثلة للواجب في الكتيبة أثناء العمليات التعبوية شاملاً ذلك جماعات المقدمة، وعناصر الإسناد في الغارات أو الهجمات والدوريات الأمنية. 3. يُنسق ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة الكتيبة. 4. يجمع ويحضر الرواجع لحالة الإمداد والطلبات إلى قائد الكتيبة. 5. يتأكد من توزيع الذخيرة ومواد التزويد بالتساوي بعد تجمُّع وإعادة تنظيم الكتيبة على الهدف.
ضابط الاستخبارات (ملحق)	1. استلام وتحليل تقارير وملخصات الاستخبارات والمهام من مجموعة اللواء. 2. إعداد وتطوير التقارير الاستخباراتية. 3. إعطاء إيجاز عن الموقف الاستخباري لقائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة. 4. تحليل العدو وطبيعة الأرض والطقس. 5. تنفيذ التحضير الاستخباري لميدان المعركة. 6. تطوير خطة الاستطلاع والأمن لإسناد قرار القائد. 7. توزيع التقارير عن الموقف للقائد والوحدات وضباط قيادة الكتيبة. 8. المشاركة في التخطيط للتعامل مع أسرى الحرب من العدو. 9. وضع أولوية متطلبات المعلومات مع القائد. 10. توزيع الخرائط والصور والمخططات. 11. متابعة العدو وتوفير المعلومات عن مواقع العدو الرئيسة والموانع.

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
	12. تمثيل العدو خلال لعبة الحرب. 13. التوصية بإجراءات الاستخبارات المعاكسة. 14. الإشراف على تقييم أضرار المعركة. 15. كتابة فقرة الاستخبارات في تقرير موقف وأوامر قائد الكتيبة.
ضابط العمليات والتدريب	1. إعطاء الواجبات لنشاطات الاستطلاع والمراقبة. 2. إدامة تقدير موقف العمليات الحالي. 3. تحضير وتوزيع الأوامر المستديمة. 4. تحضير وتنسيق وتوزيع خطط وأوامر العمليات. 5. مراجعة خطط وأوامر العمليات المرسله من الوحدات المرؤوسة. 6. تقديم التوصية عن أولوية تخصيص الموارد الهامة مثل التعزيزات والموارد المادية والذخيرة والوقود. 7. تقديم التوصية عن التجميع للواجب والتوصية بتعيين الواجبات للوحدات المرؤوسة. 8. التوجيه باستخدام الموارد لعمليات الخداع. 9. تنسيق المناورة مع عملية الإدامة. 10. تقديم التوصية عن خطة المناورة والنيران. 11. تقديم التوصية عن الحدود وإجراءات السيطرة الأخرى. 12. تقديم التوصية عن أماكن مواقع القيادة المقترحة. 13. تقديم التوصية لتعيين مواقع الوحدات على الأرض. 14. تحضير وإدامة سجلات وتقارير العمليات. 15. حضور إجازات أوامر مجموعة اللواء. 16. تحليل المهمة المستلمة من أوامر مجموعة اللواء وتحضير المهمة المستخلصة للكتيبة. 17. تحضير واستلام موافقة القائد لإصدار الأمر الإنذاري. 18. تقييم منطقة الاهتمام والتأثير والعمليات وتأثيرها على قدرات قواتنا وقوات العدو. 19. تحليل موقف العدو الذي تم توفيره من ضابط الاستخبارات. 20. تقييم أعمال العدو الممكنة المحتملة. 21. تطوير أعمالنا الممكنة مع ضباط قيادة الكتيبة. 22. المشاركة في لعبة الحرب عند تحليل الأعمال الممكنة، وإدارة لعبة الحرب في حال غياب نائب القائد. 23. وبناء على قرار قائد الكتيبة يقوم بما يلي: أ. إعداد الخطة التعبوية. ب. تطوير التجميع للواجب وتحديد العلاقات القيادية والإسناد. ج. تقييم متطلبات المهمة وطلب التعزيزات من القيادة العليا. د. تعيين المهام والمواقع لوحدات المناورة والإدامة. هـ. تطوير خطة الخداع. و. إعطاء الواجبات لمصادر الاستطلاع والمراقبة لتنفيذ الخطة. ز. تطوير خطة الاستطلاع المضاد مع ضابط الاستخبارات وضابط إسناد النيران. ح. تطوير خطط الأمن العملياتي مع ضابط الأمن. ط. تطوير قائمة الأهداف عالية القيمة.

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
	ي. تحضير خطط الحركة التعبوية للقوات. ك. تنسيق الخطط مع الوحدات المجاورة وتحديد متطلبات ضباط الارتباط. ل. نشر وتوزيع الأوامر الإنذارية وأوامر العمليات وخطط العمليات والأوامر المجزأة. 24. كتابة فقرة العمليات في تقديرات موقف وأوامر عمليات الكتيبة.
قائد سرية القيادة	1. <u>التزويد</u>. أ. تحديد وتخصيص متطلبات التزويد. ب. التوصية بالأولويات لطلبات شراء وتوزيع التزويد والمعدات. ج. تخطيط إعادة تزويد الوحدات قبل وأثناء وبعد العمليات القتالية. 2. <u>الصيانة</u>. أ. مراقبة وتحليل حالة جاهزية المعدات. ب. التخطيط لجهد الصيانة لإسناد عمليات الكتيبة. ج. تنسيق وجود الصنف السابع لتبديل المعدات (الأسلحة الشخصية وآليات الوحدة) مع القيادة الأعلى. 3. <u>النقل</u>. أ. تخطيط وتنسيق وسائل نقل القوى البشرية والمعدات والتزويد بوساطة كافة وسائل النقل المتوفرة. ب. تحضير أوامر الحركة. ج. تقديم التوصية عن خدمات إجراءات السيطرة على النقل. د. تخطيط وتنسيق عمليات خدمات الإطعام. هـ. تخطيط وتنسيق خدمات القوى البشرية والمرافق الصحية وخدمات الغسيل وتبديل الملابس. 4. <u>واجبات أخرى</u>. أ. تحديد متطلبات استخدام السكان المحليين وأسرى الحرب والمعتقلين. ب. تقديم التوصيات وتأسيس خطط التزويد الرئيسة. ج. تنسيق كافة الخطط وتقديرات الموقف. د. بيان تحديدات الإدامة الرئيسة لقائد الكتيبة. هـ. تقديم إيجاز عن جاهزية الإدامة الكتيبة خلال عملية التخطيط. و. كتابة فقرة الإمداد في تقديرات موقف وأوامر عمليات الكتيبة.
قائد جماعة الإشارة	1. تقديم النصح للقائد وضباط قيادة الكتيبة عن كافة أمور الإشارة. 2. تنسيق استخدام قدرات الإشارة في عمليات الخداع. 3. تنسيق تخصيص الترددات والواجبات واستخدام تعليمات التشغيل للإشارة. 4. استلام ومعالجة تقارير الاتصالات عن الحوادث. 5. التنسيق والإشراف على استخدام معدات الاتصالات. 6. السيطرة على القوائم الرئيسة وخطط الترددات. 7. استخدام قدرات إعادة الإرسال. 8. تخصيص أنظمة الاتصالات. 9. ممارسة الإشراف الفني على أنشطة الإشارة لضمان أمن الاتصالات. 10. التأكد من أن موارد الاتصالات كافية لتلبية متطلبات المهمة.

محظور

الواجبات والمسؤوليات	وظائف ضباط الكتيبة
11. التنسيق مع ضابط الاستخبارات لتحديد قدرة العدو على التشويش على أنظمة الاتصالات لقواتنا. 12. المشاركة في كتابة أوامر عمليات الكتيبة. 13. التنسيق مع قيادة الكتيبة حول أنسب مواقع للقيادة لتحقيق أفضل اتصالات ممكنة وأقل خطورة من تدخل العدو. 14. تنسيق خطط الإشارة في الكتيبة مع القيادة الأعلى والوحدات الجانبية. 15. إعطاء إيجاز للقائد عن تحديدات الإشارة التي قد تؤثر على خطة المناورة. 16. إعطاء إيجاز للقائد عن حالة معدات الاتصالات والموارد المتوفرة. 17. تخطيط المواقع البديلة والثانوية لضمان استمرارية الاتصالات. 18. المشاركة في إعداد فقرة القيادة والاتصالات في تقدير موقف وأوامر الكتيبة.	
1. المشاركة في تحليل مهمة الكتيبة. 2. توفير المعلومات اللازمة في عملية التحضير الاستخباري لميدان المعركة. 3. إعداد وتطوير واجبات ومسؤوليات ومتطلبات الإسناد الناري. 4. المشاركة في جميع لعبات الحرب. 5. تقديم النصح والمشورة لقائد الكتيبة عن الإسناد الناري ومصادر انتخاب الأهداف المتوفرة والقدرات والتحديدات والاستخدام. 6. تنسيق النيران وخطة المناورة مع هيئة ركن العمليات. 7. تنفيذ تحليل الأهداف وإنتاج خطة نيران الإسناد والملاحق التي تليي قصد القائد من نيران الإسناد. 8. تنسيق النيران في خطة نيران الكتيبة. 9. تقديم التوصية للقائد حول التأثيرات المرغوبة. 10. تنسيق خطة نيران الإسناد مع خطة الموانع. 11. تنسيق متطلبات نيران إسناد المهمة مع هيئة الركن. 12. تقديم التوصيات بأولويات النيران وتخصيص نيران الإسناد. 13. تقييم موقف العدو وتقديم التوصية بأولوية وتسلسل عملية انتخاب الأهداف والتعامل معها لتحقيق قصد القائد. 14. تنسيق ومراقبة طلبات الذخيرة وإجراءات إعادة التوريد مع نائب القائد وضابط الإدارة والامداد. 15. توفير المعلومات عن أضرار المعركة. 16. إعداد وتطوير خطة إسناد ناري منسقة مع خطة المناورة بناءً على قرار قائد الكتيبة. 17. كتابة فقرة نيران الإسناد والملاحق في تقدير موقف وأمر عمليات الكتيبة.	ضابط الإسناد الناري
1. يساعد قائد سرية القيادة في التنسيق والتنفيذ والمتابعة في كتابة التقارير حول عمليات الإدامة الفنية والجاهزية. 2. يضع القائد باستمرار عن الحالة الفنية للآليات والأسلحة والذخائر. 3. تقديم تقرير الصلاحية الفنية للمعدات والآليات والأسلحة والذخائر لإدامة آخر المستجدات على سجل إدامة القوة القتالية. 4. مستشار للقائد عن الأمور الفنية في الكتيبة.	ضابط الإدارة والامداد

محظور

وظائف ضباط الكتيبة	الواجبات والمسؤوليات
	5. تسجيل ومتابعة الملاحظات عن الآليات والمعدات والأسلحة والذخائر وتقديم التوصية.
	6. التنسيق مع جهات الاختصاص حول صيانة أو شطب أو استعواض أو طلب معدات وذخائر وأسلحة.
	7. يساعد ضابط العمليات عندما يتطلب الموقف ذلك.

الفصل الثاني
القيادة والسيطرة
لكتيبة المشاة الآلية

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة لكتيبة المشاة الآلية

عام

1. تعتبر القيادة والسيطرة عنصرًا أساسيًا من عناصر فن وعلم الحرب، وتتطلب من القادة على مختلف المستويات معرفة طبيعتها ومكوناتها ودور القائد عند ممارسة القيادة والسيطرة على الوحدات المرؤوسة سواء كانت عضوية أو معينة أو ملحقة.

القيادة والسيطرة

2. مفهوم القيادة والسيطرة. هي ممارسة السلطة والتوجيه من قبل القائد على القوات التي تقع تحت قيادته والملحقة به لإنجاز المهمة. ويمارس القادة هذه السلطات والتوجيهات من خلال نظام القيادة والسيطرة (القوى البشرية، شبكات الاتصال، أنظمة المعلومات، الإجراءات والمعدات والمرافق المتاحة).

3. القيادة. هي السلطة التي يمارسها القائد بشكل قانوني على المرؤوسين عن طريق الأقدمية والرتبة والوظيفة يبذل القادة الذين يمتلكون سلطة القيادة الجهد لاستخدامها بحزم وحرص ومهارة، القيادة هي فن أكثر من كونها علمًا مع أنها تتضمن خصائصهما، يتطلب فن القيادة أداءً مختصاً بمهارة محددة باستخدام خصائص بديهية لا يستطيع القائد اكتسابها بالتعليم والدراسة. تتطلب القيادة أيضاً ممارسة واعية وبارعة للسلطة لإنجاز مسؤوليات القيادة خلال عمليات تقادير الموقف السريعة وإجراءات المعركة.

4. دور القائد. تحدد معرفة وخبرة وشخصية قائد الكتيبة طريقة تفاعله مع وحدته من خلال أنظمة القيادة والسيطرة لديه، يقرر القائد ما الذي عليه القيام به لإنجاز مهمة وحدته، وما هو الأسلوب الأفضل الذي يجب استخدامه للقيام بقيادة وتنفيذ مهمته.

5. موقع القائد. من أكثر الخصائص قيمةً للقائد هي أن يعرف أين يتواجد في المكان والوقت المناسبين أثناء العمليات، وبقدر ما تسمح به الأحوال التعبوية، يتواجد القادة في الأمام وتكون القيادة في المقدمة، إلا أن القيادة في الأمام لا تعني تولي مسؤوليات المرؤوسين، فالقيادة الأمامية ترفع من المعنويات وتسمح للقادة بالتأثير في الوحدات في الوقت والمكان المناسبين. وبشكل عام يتواجد القادة في المكان الذي يمكنهم من التأثير على العمليات بشكل أفضل، ومع توفر الأجهزة والمعدات المتطورة في الحرب الحديثة أصبح القائد يمتلك ما يلي:

محظور

أ. القدرة على تصور مجال المعركة في كافة الأبعاد والقدرة على نقل الصورة العامة للعمليات إلى جميع المعنيين من خلال الأجهزة الرقمية، وربما يكون ذلك هو التأثير الأكبر والفوري للأجهزة الرقمية وتأثيراتها على أسلوب إدارة العمليات (عمليات التخطيط، والتحضير، والتنفيذ، والتقييم). لقد ساعد تطور هذه الأجهزة بالنقل الفوري للمعلومات المتوازية لكافة القادة. وتسمح أنظمة القيادة والسيطرة في الكتيبة للقائد بالتواجد في المكان الذي يستطيع منه القيادة بشكل أفضل سواء كان ذلك من خلال موقع القيادة الرئيس أو من موقع القيادة (المتقدم).

ب. يمكن أن يقوم قائد الكتيبة بتموضع نفسه فعلياً في أي مكان في ميدان المعركة لقيادة العمليات الجارية (موقع القيادة الرئيس أو القيادة المتقدمة) دون عرقلة التخطيط والتحضير للعمليات المستقبلية.

أنظمة القيادة والسيطرة

6. أنظمة القيادة والسيطرة في الكتيبة هي تنظيم القائد للقوى البشرية وإدارة المعلومات والإجراءات والمعدات والمرافق الضرورية (مركز قيادة) للقيام بالتخطيط والتحضير والتنفيذ والتقييم للعمليات.

أ. منظومة القائد وضباط قيادة الكتيبة. يصدر قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة الأوامر والتوجيهات ويقومون بالتخطيط وتنسيق وإدارة وتنفيذ العمليات.

ب. منظومة الإمداد والتزويد. يوفر قائد سرية القيادة وضباط الإدارة والإمداد بالتنسيق مع أركانيتها مجموعة اللواء (الإمداد والإدارة والنقل والتزويد) والإدامة للكتيبة.

ج. منظومة الاتصالات. توفر جماعة الإشارة في الكتيبة إسناد الاتصالات لمواقع القيادة والسرايا والأسلحة المساندة.

د. الأوامر المستديمة. يساعد الإلمام بالأوامر المستديمة في كسب الوقت أثناء القيام بالانفتاح وإجراءات المعركة والاستعداد لتنفيذ الواجبات المختلفة من خلال التدريب المستمر للوحدة على الأوامر المستديمة قبل تنفيذ التمارين والعمليات.

7. وسائل القيادة والسيطرة.

- أ. الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمية.
- ب. الطائرات المسييرة.
- ج. الإشارات البصرية.
- د. الإشارات الصوتية.
- هـ. العداؤون.

محظور

8. التوجيه. يقوم قائد الكتيبة بإبلاغ مرؤوسيه بقراراته من خلال الأوامر الشفوية وأوامر العمليات والأوامر المجزأة.

أ. التخطيط. يجب أن تمكن الأوامر المرؤوسين من الإلمام بالموقف والقصد ومهمة قائد الكتيبة. يجب أن توفر الأوامر (الأمر الإنذاري وأمر العمليات، والأوامر المجزأة وباقي الأنواع الأخرى من الأوامر) وحدة الجهد ولكنها تحتفظ بالمبادرة من قبل القادة المرؤوسين ضمن قصد القائد. إن التوجيه الواضح هو أساس نجاح المهمة، ومع ذلك، يجب على قائد الكتيبة أن يوازن بين التوجيه الأدنى الضروري وبين التوجيه المفصل جداً. يعين قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة إجراءات ووسائل سيطرة جغرافية (معالم أرضية) مكتوبة في الأوامر لمنع الوحدات من إعاقة بعضها بعضاً وفرض التنسيق الضروري.

ب. التحضير. يقوم قائد الكتيبة بتحديث تصوره لسير العمليات ويصادق عليه كنتيجة لعمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) التي تصبح متوفرة، ويحدد ما إذا كانت المعلومات الحديثة عن قوات العدو، والقوات الصديقة، أو (بيئة العمليات) تؤثر على خطته، أو تتطلب منه تعديل الخطة أو تثبت الخطة دون تغييرات إضافية. كلما حدد قائد الكتيبة الحاجة إلى التعديل بشكل مبكر، أصبح من السهل دمج وتنسيق التعديلات في خطته، يعكس القائد تصوره لسير العمليات بناءً على تحديث المعلومات على الخطة ومفهوم العمليات ومن خلال الأوامر المجزأة.

ج. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ لإنجاز المهمة باستخدام القوة القتالية وفهم الموقف والبيئة العملياتية بالإضافة إلى اتخاذ القرار لتعديل الخطة بناءً على المتغيرات في الموقف. يكون فن القيادة أكثر وضوحاً أثناء مرحلة التنفيذ، حيث يمارس قائد الكتيبة خبرته وحكمته في توجيه المرؤوسين أثناء هذه المرحلة.

د. التقييم. هو واجب أساس ومستمر، وهي مقارنة متأنية للنتائج المرسومة سابقاً للأحداث الحالية باستخدام معايير النجاح للقائد للحكم على نجاح العمليات. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بتقييم النتائج المحتملة للعملية الجارية لكي يتم التعديل والتغيير باتجاه إنجاز المهمة، وللرد على التهديدات غير المتوقعة، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة، يقوم القائد بتقييم العملية الجارية بناءً على تحديد إذا كانت الخطة الحالية لا تزال صالحة أم لا.

مواقع القيادة

9. مواقع القيادة للكتيبة. يقود قائد الكتيبة العمليات من خلال موقعي قيادة هما:

أ. موقع القيادة الرئيس.

ب. القيادة المتقدمة.

محظور

10. موقع القيادة الرئيس للكتيبة. هو موقع القيادة الرئيس للكتيبة ولقيادة مهمة الكتيبة، يشمل ممثلين عن كافة ضباط قيادة الكتيبة والأسلحة المساندة وأنظمة المعلومات والخرائط لتخطيط وتحضير وتنفيذ وتقييم العمليات، حيث يوجد في موقع القيادة الرئيس المذكورين تالياً:

- أ. القائد.
- ب. نائب القائد.
- ج. وكيل القوة.
- د. ضابط العمليات والتدريب.
- هـ. ضابط الإدارة والإمداد.
- و. ضابط الاستخبارات وضابط الأمن.
- ز. ضابط الإسناد الناري.
- ح. قائد فصيل الهندسة.
- ط. قائد جماعة الإشارة.
- ي. قائد فصيل م د عند الضرورة.
- ك. ضباط الارتباط عند الضرورة.
- ل. أي ضابط أو قائد يسند كتيبة المشاة الآلية مثل الاستطلاع/ الدفاع الكيميائي/ مسيطر الهجوم النهائي المشترك/ ضابط تنسيق وغيرهم.

11. يقوم قائد الكتيبة أثناء التحضير للدفاع بتحصين وتموضع موقع القيادة الرئيس تحت الأرض وذلك بالجهد الهندسي وتوفير كافة المتطلبات الإنشائية الهندسية لموقع القيادة تحت الأرض لتأمين الحماية ضد التهديدات الجوية، المدفعية والصاروخية.

12. مهام وواجبات موقع القيادة الرئيس. تشمل مهام وواجبات موقع القيادة الرئيس ما يلي:
- أ. توفير المعلومات والعون الذي يحتاج له القائد لممارسة قيادة فاعلة لوحده.
 - ب. تنفيذ العمليات الحاسمة عمليات التهيئة/ التمهيد وعمليات الإدامة حسب التوقيتات الموجودة في خطة العمليات.
 - ج. قيام ضباط الموقع بالاتصالات اللازمة لوضع خطط/ أوامر قائد الكتيبة قيد التنفيذ.
 - د. مراقبة السرايا الأمامية والوحدات المساندة أثناء تنفيذ واجباتها.
 - هـ. توفير المعلومات والمساعدات التي تحتاج لها الوحدات الفرعية للكتيبة حتى تتمكن من تنفيذ واجباتها.
 - و. تنسيق النيران وتوحيد جهود وحدات الإسناد في الكتيبة.

محظور

- ز. تخطيط العمليات المستقبلية.
- ح. توفير المتطلبات والمعلومات الهامة والضرورية للقائد والتي تساعد في اتخاذ القرار.
- ط. التنسيق مع قيادة مجموعة اللواء والوحدات/ التشكيلات المجاورة والجانبية وإبلاغهم عن حالة العمليات الجارية.
- ي. تطبيق إجراءات السلامة والصحة وإدارة المخاطر ومتطلبات منع الحوادث.
- ك. إرسال المعلومات المطلوبة عن سير عمليات الكتيبة إلى قيادة المستوى الأعلى وإلى الوحدات المجاورة بالقدر الذي يتفرغ القائد لإدارة معركة وحدته.

13. حماية مواقع القيادة. تعتمد قدرة موقع القيادة على الصمود على إجراءات الحماية بالإضافة إلى التخفية وقابلية الحركة، وأفضل طريقة لحماية موقع القيادة هي منع العدو من تحديد موقعه. تساعد شبكات التمويه الجيدة والسيطرة على الضوضاء والإضاءة واستغلال طبيعة الأرض على التخفية والتستر. وعلى افتراض أن التخفية وقابلية الحركة غير كافية، فإن الحماية في كافة الأوقات لموقع القيادة هي من مسؤولية قائد الكتيبة، ويتم التنسيق مع القيادة الأعلى للحماية من التهديدات الجوية.

14. اختيار موقع قيادة الكتيبة. إن أساس كفاءة أداء موقع قيادة الكتيبة وقدرته على تجنب الخسائر يعتمد على صغر حجمه وبساطة تكوينه وخفة حركته ومناورته وكذلك على التطبيق الجيد لإجراءات انفتاح تشمل التحركات والتمويه والدفاع والعمل الروتيني. إن زيادة حجم موقع قيادة الكتيبة أو تطبيق أي إجراءات معقدة في الانفتاح وترتيب الاتصالات سيقلل كثيرا من كفاءة الموقع وقدرته في تطبيق الحماية.

أ. تراعى الاعتبارات الرئيسية التالية عند اختيار موقع قيادة الكتيبة:

(1) الاتصالات. يجب أن يكون الموقع ملائما لتحقيق اتصالات جيدة مع الوحدات الفرعية وقيادة التشكيل الأعلى وأن يكون محجوبا ما أمكن عن تأثير أجهزة الحرب الإلكترونية المعادية. إن قرب الموقع من شبكة الاتصالات الهاتفية المدنية قد يكون ضروريا.

(2) الإخفاء. يجب استغلال طبيعة الأرض من أجل الحماية السلبية (التخفية والتستر)، لذا فإن المناطق ذات الأشجار ومجاري الأودية والقرى تحقق إخفاء وسترا جيدا وتعيق استخدام العدو لأجهزة الاستشعار الحراري.

(3) الدفاع. يجب أن يكون موقع قيادة الكتيبة قادرا على توفير الحماية المحلية لمنطقته، ويتوفر الدفاع الجيد عنه بالإخفاء والتمويه وأن يكون مستورا بانفتاح الوحدات الفرعية للكتيبة.

محظور

(4) سهولة الوصول إليه. يتم اختيار موقع يسهل التحرك إليه، ولكن يجب ألا يكون الموقع عرضة للكشف بواسطة دوريات استطلاع العدو.

ب. من الاعتبارات الأخرى التي يجب مراعاتها عند اختيار موقع قيادة الكتيبة ما يلي:

- (1) أن يساعد الموقع على حجب الإشارات عن مصادر جمع المعلومات للعدو.
- (2) تجنب توضع موقع القيادة الرئيس في مناطق بارزة حتى لا يكون هدفاً أو نقطة مرجع للأهداف من قبل مدفعية العدو.

(3) توضع موقع القيادة بالقرب من شبكة طرق موجودة بعيدة عن مراقبة العدو المحتملة.

(4) توضع موقع القيادة بالقرب من مقرب مناسب وملئم لكل الظروف الجوية ويوجد فيه أكثر من طريق يؤدي إلى منطقة موقع القيادة.

(5) اختيار مداخل ومخارج لموقع القيادة تؤمن التخفية والتستر.

(6) اختيار منطقة لموقع القيادة في مكان يُسهّل الوصول إلى منطقة هبوط الطائرات العمودية.

ج. التنقل. يكون موقع قيادة الكتيبة مستعداً للتحرك باستمرار ودون إنذار مسبق وذلك لتفادي الكشف بواسطة العدو وللتمكن من مجارة العمليات السريعة ولمواجهة المواقف الطارئة.

د. إن الحالات التي تستوجب تغيير موقع القيادة الرئيس هي:

(1) انتقال القيادة الرئيسة وتغيير موقعها لمواكبة سير العمليات أثناء مراحل التنفيذ وتكون الحركة على شكل قفزات من موقع إلى موقع آخر جديد وبعد انتهاء عمليات كل مرحلة من المراحل في العمليات التعرضية.

(3) في حال تعرض موقع القيادة الرئيس إلى هجوم من قبل قوات العدو سواء كانت قوات أرضية أو قوات جوية أو هجمات صاروخية، يتم الانتقال إلى موقع القيادة البديل المحدد مسبقاً في العمليات الدفاعية.

15. المساحة. يجب أن تكون المنطقة التي تم اختيارها واسعة بما يكفي لاستيعاب جميع عناصر موقع القيادة وتؤمن لهم التخفية وتكون مساحتها بشكل تقريبي (100 متر X 100 متر) وهذا يعتمد على طبيعة الأرض وطبيعة العمليات المتوقعة، ويشمل فرق الارتباط من الوحدات الأخرى، وإسناد الاتصالات، ومناطق الطعام والنوم والصيانة، ويجب أن تكون هناك مساحة كافية لتوزيع العناصر الأمنية ونقاط الترحل من الآليات وأماكن اصطافاف الآليات.

16.

تأليف موقع القيادة الرئيس للكتيبة. يتكون مركز القيادة الرئيس للكتيبة مما يلي:

أ. غرفة القيادة. تتكون من ناقلة قيادة مدرعة ويعمل فيها بصفة مستدامة ضابط أو ضابط صف كضابط مناوب وذلك تحت إشراف ضابط العمليات. تعمل كمحطة رئيسة لشبكة اتصالات الكتيبة ومحطة فرعية من الشبكة الخلفية (ضمن شبكات اتصالات التشكيل). يمارس قائد الكتيبة واجباته من غرف العمليات إلا في حالة تحركه مع القيادة المتقدمة.

ب. ضابط الاستخبارات. واجبه رصد المعلومات الاستخبارية وتسجيلها وإرسالها إلى الوحدات الأمامية. يوفر المعلومات الاستخبارية الأساسية لقائد الكتيبة.

ج. ضباط الإسناد الناري. يتولى نائب قائد سرية المدفعية الملحقة أو الموجودة في الإسناد المباشر للكتيبة قيادة ضباط الإسناد الناري، وفي حالة غيابه يتولى قيادتهم قائد فصيل الهاون (إن وجد). وواجبهم الأساسي هو إدارة وتنسيق كل مصادر نيران الإسناد المتيسرة وكذلك تنسيق نيران الإسناد الجوي إذا تم تخصيصها.

د. قائد وحدة الهندسة. عند إلحاق وحدة الهندسة لأغراض العمليات بالكتيبة، يقوم قائد وحدة الهندسة بدور ثنائي (قائد ومستشار)، إذ يعمل كقائد وحدة ويقدم لقائد الكتيبة المشورة فيما يختص بعمليات الهندسة. تتلقى الكتائب عادة جزءاً إضافياً من الإسناد الهندسي في العمليات الدفاعية لبناء المواقع الدفاعية ولإستخدام الموانع ضمن قاطعها، وأثناء العمليات التعرضية قد تتلقى الكتائب عناصر من الهندسة مختصين بإزالة الموانع. تقوم وحدات هندسة الميدان بإنجاز واجبات قابلية الحركة لقواتنا وإعاقة الحركة لقوات العدو.

هـ. قائد وحدة الشرطة العسكرية. عند إلحاق وحدة الشرطة العسكرية بالكتيبة، يقوم قائد وحدة الشرطة العسكرية بدور ثنائي (قائد ومستشار)، حيث يقود وحدته ويعمل كضابط ركن خاص لقائد الكتيبة ويقدم له المشورة فيما يختص بعمليات الشرطة العسكرية. يخطط قائد وحدة الشرطة العسكرية لإمكانيات الشرطة العسكرية ووظائفها وينسق ذلك. وقد يوفر قائد مجموعة اللواء عناصر من الشرطة العسكرية إلى الكتائب بناءً على المهمة، وهي قادرة على تنفيذ واجبات ذات أولوية مثل تطبيق القانون وفرض النظام وعمليات حراسة القوافل وحماية القيادات وأمن المنطقة الخلفية.

و. قائد وحدة مقاومة الدروع. عند إلحاق وحدة مقاومة الدروع بالكتيبة، يقوم قائد وحدة مقاومة الدروع بدور ثنائي (قائد ومستشار)، حيث يقود وحدته ويعمل كضابط ركن خاص لقائد الكتيبة ويقدم له المشورة فيما يختص بعمليات مقاومة الدروع. إن وحدة مقاومة الدروع الموجودة

محظور

في الكتيبة هي قوة مقاومة دروع تُكمل وتزيد من قدرة الكتيبة على مقاومة دروع العدو، وتكون فاعلة بشكل خاص في الدفاع إذ إنها تستطيع استخدام النيران بعيدة المدى.

17. أمن مواقع قيادة الكتيبة. تبين الفقرات التالية اعتبارات أمن العمليات لتموضع مواقع القيادة:

- أ. ينبغي عدم وجود علامات تدل على أماكن مواقع القيادة.
- ب. ينبغي نشر آليات موقع القيادة وتمويه جميع الآليات والمعدات تمويهاً كاملاً.
- ج. مراعاة الانضباط فيما يتعلق بالضوضاء والضوء.
- د. الحذر من آثار الآليات في الطين التي تقود إلى موقع القيادة مباشرة.
- هـ. وجود قوة أمنية خارجية مخصصة لحماية موقع القيادة وأن تكون لديها اتصالات مع كل موقع قيادة.
- و. إنشاء مواقع لقوة الحماية على شكل دفاع دائري (360 درجة) كما هو الحال في الوضع الدفاعي.
- ز. ينبغي أن يكون لدى قوة الحماية أسلحة مضادة للدروع خفيفة لحماية مواقع القيادة من اقتحامات آليات العدو ودروعه.
- ح. يجب على مساعد قائد سرية القيادة إعداد قوة رد فعل سريع لموقع القيادة والتدريب على تنفيذ الدفاع الدائري.
- ط. يؤمن أفراد المناوبة السيطرة على حماية موقع القيادة من الداخل والسيطرة على الدخول إليه.
- ي. تموضع قدرات موقع القيادة بعيداً عن مقتربات العدو الرئيسية للقوات المحمولة.
- ك. استخدام إشارات التمييز القريبة والبعيدة، وأرقام التحدي وكلمات المرور للسيطرة على الدخول إلى المحيط.
- ل. تنسيق دخول الطائرات إلى كل مواقع القيادة.
- م. تعيين نقاط تجمع وموقع قيادة بديل على بعد (500 إلى 1000) متر على الأقل وهذا يعتمد على طبيعة الأرض والتهديدات المتوقعة.

18. القيادة المتقدمة. تفتح هذه القيادة على مستوى الكتيبة لإدارة المواقف الطارئة والمهمة في الاتجاه

الأكثر تهديداً أو للقيادة والسيطرة على مرحلة معينة من مراحل المعركة المهمة وذلك لزيادة فاعلية السيطرة على وحدات الكتيبة وتنسيق نشاطاتها الرئيسية، ويرافق القائد عادةً ضابط العمليات والتدريب، وركن الاستخبارات، وقائد سرية المدفعية، وأي ضباط آخرين حسب الحاجة. وتتكون هذه القيادة عادةً من عدد

محظور

من الآليات حسب الحاجة، وتنفّث على مسافة (2-3) كم في العمليات الدفاعية خلف (ح أ م م)، وعلى مسافة (1.5 – 2) كم في العمليات التعرضية.

التجميع للواجب (كتيبة المشاة الآلية كمجموعة قتال)

19. يتم تشكيل وتكوين مجموعة القتال من قيادة الكتيبة وسرايا المشاة الآلية والدبابات وسرية الإسناد القتالي. يجب أن يتصف تكوين مجموعة القتال بالمرونة التامة وبالملاءمة لنوع المهمة وطبيعة منطقة العمليات واعتبار متغيرات المهمة عند تشكيل وتكوين مجموعة القتال. قد يشمل تكوين مجموعة القتال العناصر التالية:

- أ. فصيل م د.
- ب. فصيل استطلاع.
- ج. عناصر من أسلحة الإسناد وطبقاً لطبيعة المهمة القتالية.
- د. سرية مدفعية في الإسناد المباشر.
- هـ. في بعض الحالات ولتنفيذ مهام معينة قد تلحق العناصر التالية لمجموعة القتال أو توضع في الإسناد المباشر:

(1) فصيل من كتيبة هندسة الميدان.

(2) مسيطر الهجوم النهائي المشترك.

(3) دفاع جوي.

(4) دفاع كيميائي.

(5) فصيل هاون 120 ملم.

و. أي وحدة فرعية أخرى.

20. يعتمد الحفاظ على التماسك والروح المعنوية في مجموعة القتال على شخصية وقدرة وكفاءة قائد المجموعة. خلال التدريب أو اثناء المعركة، يجب أن يكون حضور القائد وتأثيره الشخصي ملموساً لوحده وبخاصة الملحق من خارج وحدته.

21. إن سلطة القائد وقدراته كعسكري محترف ستكون الأساس في تحقيق الكفاءة والأداء الجيد في مجموعة القتال. سيكون لتوقعه السليم وحسمه عند اتخاذ القرار الفضل في سرعة رد الفعل داخل مجموعة القتال. يجب عليه أيضاً أن يكون مطلع وملم بالموقف وأن يدرس كل الاحتمالات المتوقعة له وللعدو. على قائد مجموعة القتال خلق علاقة وطيدة وتفهم كامل مع قادة وحداته الفرعية وعليه معرفة مكامن القوة

محظور

والضعف في قدراتهم. من جانب آخر ينبغي أن يثق قادة الوحدات الفرعية في قائد مجموعة القتال وألا يحجموا عن إبداء مقترحاتهم له لرفع الكفاءة القتالية.

22. الاتصالات.

أ. تقوم فرق القتال بإنشاء شبكات اتصالات فرعية تربط قيادة كل فريق مع فصائله، كذلك تقوم بإنشاء خط اتصال خلفي ضمن شبكة اتصالات مجموعة القتال تستند إدارته لنائب قائد مجموعة القتال إن هذا النظام يجعل شبكات الاتصال محدودة تسهل إدارتها ولكنه يتطلب لنجاحه وجود مأموري إشارة مدربين جيداً وذوي كفاءة عالية تمكنهم من إدارة شبكة الاتصالات الخلفية بنجاح وبالقدر الذي يمكن من دقة إرسال واستلام المعلومات والأوامر.

ب. النظام البديل هو إنشاء شبكة اتصالات موحدة تشمل كل محطات الاتصال في مجموعة القتال. هذا النظام يحقق سرعة ودقة عالية في تبادل المعلومات واستلام الأوامر بين كل الوحدات الفرعية في مجموعة القتال، ولكنه يتطلب درجة التزام جيد بانضباط وأمن الاتصالات، ومن عيوبه أنه عرضه للتشويش المتعمد أو العرضي بالإضافة إلى كثرة الإرسال والاستقبال مما يجبر المحطات للانتظار حتى تنتهي المحطات الأخرى من النداء وشغل الخط كذلك عرضه للقطع أو تلف الخط الأرضي

ج. إن الحل الوسط هو إدخال واحدة من الشبكات الفرعية أو أكثر في شبكة اتصالات قيادة مجموعة القتال لفترات محدودة. مثال ذلك عند إصدار قائد مجموعة القتال لأمر عملياته أو عند قيام جزء من مجموعة القتال بواجب قوات الحجاب. هذا الأسلوب يتطلب أيضاً تقيدا صارماً بانضباط وأمن الاتصالات وهو عرضه للتشويش والتداخل العرضي. من مزايا هذا الأسلوب سرعة انسيابية المعلومات ويمكن فصل شبكة القيادة فور زيادة كثافة الاتصالات المستخدمة.

تخطيط عمليات الكتيبة

23. التخطيط للعمليات. يؤدي التخطيط للعمليات إلى اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ المهمة، وإلى تحديد ما هي القرارات؟ ومن ثم متى تُتخذ هذه القرارات؟ وما الذي يجب أن تُتخذ القرارات بشأنه؟، إن القرارات هي الوسائل التي بواسطتها يقوم القائد بترجمة رؤيته للنهاية المرغوبة إلى إجراءات. قد تبدأ عملية صنع القرار (تقدير الموقف) لحل المعضلة عند استلام المهمة ويكون هدفها إصدار الأوامر، يكون الجانب التحليلي من عملية تقدير الموقف مستمراً طوال العمليات (بما فيها عملية التنفيذ) مع وجود التغذية الراجعة المتواصلة وتحديثات المعلومات.

محظور

24. الانفتاح. هو العملية التي يتم من خلالها تحضير وتجهيز القطعات وتحريكها من المواقع الحالية إلى أهدافها لتنفيذ المهمة وهي مدركة للواجبات المناطة بها واستعدادها للمعركة في تشكيلها المحدد، مع مراعاة المسافات والفواصل التي تؤمن لها سيطرة ورؤية متبادلة، وأن يستغرق هذا الانفتاح أقصر مدة ممكنة لتحقيق المفاجأة بالإضافة إلى تماسك القوات قبل وصولها لمنطقة التشكيل التي يتم فيها اتخاذ تشكيل الاقتحام النهائي. أما إجراءات المعركة، فهي إجراءات القادة على مختلف المستويات لتنفيذ المهمة من استلام الأوامر والاستطلاع ووضع الخطة وصرف الأوامر وتحضير وفتح القطعات.

25. إجراءات المعركة. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قائد الكتيبة الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث يتم تسلسل نشاطاتهم التعبوية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، والتقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قائد الكتيبة على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد، فقد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك. وهي دليل يجب أن يتم تطبيقه بشكل يتفق مع الوقت وخبرة قائد الكتيبة وقادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال (مثل بدء الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، والقيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنقيحها باستمرار خلال عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد الكتيبة إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد الكتيبة لتطوير وإصدار أمر عمليات بسرعة.

خطوات إجراءات المعركة

26. تتضمن إجراءات المعركة ثمانية خطوات، الجدول رقم (2) يبين إجراءات المعركة.

أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.

ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.

د. الخطوة 4 - بدء الحركة.

هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.

و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.

ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.

ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

محظور

27. الخطوة 1 - استلام المهمة. تبدأ هذه الخطوة باستلام أمر إنذاري أولي أو أمر عمليات من القائد الأعلى فور استلام المهمة تبدأ عملية التخطيط والتحضير، وفي هذه المرحلة يجب أن يركز قائد الكتيبة على تحديد مهمة الوحدة والوقت المتوفر.

28. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.

أ. بعد أن يحدد القائد مهمة وحدته ويحدد الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير والتنفيذ، يصدر أمراً إنذارياً لمروؤوسيه (قد يكون مكتوباً أو شفهيّاً)، والقصد من هذا الأمر هو تعريف مروؤوسيه بالمهمة الجديدة للوحدة، بالإضافة إلى الجدول الزمني لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها. يضع القائد في هذا الأمر جميع التعليمات أو المعلومات التي تساعد الوحدات المروؤوسة في التحضير للمهمة الجديدة، وتشمل هذه المعلومات ملخص عن المهمة والعدو، وتعليمات محددة للتحضير لكي تتمكن الوحدة من البدء بالتخطيط والتحضير بينما يقوم هو بإعداد وتطوير أمر العمليات. وقد تشتمل التحضيرات على إجراء تجارب لمهارات معركة محددة.

ب. يتبع الأمر الإنذاري نسق أمر العمليات بحيث يشتمل على (5) فقرات رئيسية، ويقوم القائد بإدراج المعلومات المتوفرة لديه ضمن هذه الفقرات.

29. الخطوة 3 - عمل خطة أولية. إن الأساس لعمل الخطة الأولية هو تحليل متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات والاسناد المتوفرين، الوقت المتوفر، الاعتبارات المدنية) بحيث يستطيع من خلالها القائد الوصول إلى العمل الممكن المناسب لتنفيذ المهمة.

أ. تحليل المهمة. يحلل قائد الكتيبة الأمر الإنذاري أو أمر عمليات مجموعة اللواء لتحديد واجباته والقصد منها، كما يحدد المعلومات التي تؤثر على مهمته وهي:

(1) مهمة وقصد ومفهوم عمليات مجموعة اللواء. يجب أن يفهم قائد الكتيبة مفهوم

عمليات وقصد قائد مجموعة اللواء وكيف تساهم الكتيبة في العملية.

(2) مهمة/ واجبات الكتيبة. يجد قائد الكتيبة مهمته وواجباته في فقرة مفهوم عمليات

قائد مجموعة اللواء. ويجب أن يفهم قائد الكتيبة كيف يرتبط قصده بقصد قادة الكتائب

الأخرين، ويحدد قائد الكتيبة الواجب الأساسي الذي ينجز قصد قائد اللواء بنجاح. وأخيراً

يجب عليه أن يفهم لماذا تم إعطاء الكتيبة واجباً تعبويّاً محدداً، وكيف يتلاءم هذا الواجب

مع مفهوم عمليات مجموعة اللواء.

(3) التحديدات. هي التحديدات الموضوعة على قائد الكتيبة من قبل قائده الأعلى للقيام

بعمل أو الامتناع عن عمل، وتعتبر التحديدات بنوعيتها هي متطلبات للعمل مثل (الاحتفاظ

بفصيل في الاحتياط) أو (عدم اجتياز خط مرحلة محدد).

محظور

(4) تحديد المخاطر. الخطر هو فرصة تعرض الفرد للإصابة أو الموت وتعرض الآليات والمعدات للضرر. وقد تكون هذه المخاطر تعبوية ناتجة عن نشاطات العدو، أو تكون عارضة لأسباب غير تعبوية كالطقس مثلاً. إن احتمالية التعرض للمخاطر موجودة دائماً في كل موقف قتالي وتدريبى تواجهه الكتيبة. لذا يجب أن يعرف قائد الكتيبة كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة لضمان تنفيذ المهمة في أكثر الظروف الممكنة أمناً، وبمعنى بسيط كيف سينجز قائد الكتيبة المهمة بأفضل صورة وبأقل ضرر.

(5) صياغة مهمة الكتيبة. يقوم قائد الكتيبة بصياغة مهمته مستخدماً الأسئلة الخمسة: ماذا، من، متى، أين، ولماذا؟ تعني "ماذا" نوع العملية، و"من" كتيبة المشاة الآلية، و"متى" الوقت والتاريخ المعطى في أمر العمليات، و"أين" الهدف أو الموقع المأخوذ من أمر العمليات، و"لماذا" تعني القصد من الواجب التعبوي للكتيبة والمأخوذ من فقرة قصد القائد. ب. تحليل الأرض والطقس. يجب على قائد الكتيبة أن يفهم الأرض قبل التفكير بإعداد وتطوير أعماله الممكنة وأعمال العدو المحتملة. ويجب أن يصل إلى استنتاجات هامة تتعلق بكيفية تأثير الأرض على عمل العدو وعلى أعمال الكتيبة. يتم تصنيف قابلية الحركة في أي منطقة ضمن إحدى الفئات التالية:

(1) الأرض غير معيقة للحركة. هي الأرض الخالية من أي تقييدات على الحركة، ولا يلزم القيام بأي أعمال لتسهيل قابلية الحركة عليها.

(2) الأرض المعيقة للحركة. تعيق هذه الأرض الحركة إلى درجة ما، وقد يحتاج قائد الكتيبة لسلوك طرق جانبية. قد تسبب الأرض المعيقة للحركة صعوبة في المحافظة على السرعة، أو مواكبة سرعة الوحدات المجاورة، أو التحول من تشكيلة إلى أخرى، وقد تُجبر الأرض المعيقة القوات على الحركة بشكل متعرج.

(3) الأرض المانعة للحركة. تعيق أو تبطل هذه الأرض الحركة بشدة ضمن تشكيلات قتالية ما لم يتم بذل بعض الجهد لتسهيل الحركة، وقد يتطلب ذلك جهداً هندسياً لتحسين قابلية الحركة أو قبول المخاطرة بعدم الالتزام بالعقيدة التعبوية كاستخدام تشكيلة الخط المنفرد بدلاً من تشكيلة رأس السهم، أو الحركة بسرعات بطيئة.

(4) عناصر تحليل الأرض. تُستخدم العناصر العسكرية لتحليل وفهم الأرض، وهذه العناصر هي:

(أ) الموانع. يحدد قائد الكتيبة الموانع الموجودة في منطقة عملياته سواء كانت طبيعية أو اصطناعية والتي يؤثر وجودها على قابلية الحركة لقواته، كما يحدد الموانع الموجودة في المنطقة والتي قد تعيق عمليات العدو. في العمليات

محظور

التعرضية، يساعد تحليل الموانع قائد الكتيبة في تحديد كيف يستخدم العدو الموانع والأرض المعيقة لصالحه؟ ما هو تأليف الموانع المعززة التي يستخدمها العدو في منطقة العمليات؟ كيف ستؤثر الموانع والأرض على حركة الكتيبة ومناورتها؟ وكيف يمكن للكتيبة تجنب هذه الموانع عند الضرورة؟ وطريقة اكتشاف الموانع الموجودة وكيف سيتم تخطيها؟ كما يحدد بناءً على الموانع الموجودة، المواقع المحتملة لتوزيع أسلحة العدو المباشرة، وما هو نوع الأسلحة المستخدمة؟ في حال تطلب الموقف القيام باختراق الموانع (فتح ثغرة)، ما هي المواقع المناسبة لتنفيذ ذلك؟ أما في العمليات الدفاعية، فيساعد تحليل الموانع قائد الكتيبة في تحديد أين سيقوم قائد الكتيبة بتدمير قوات العدو (منطقة التقتيل)؟ وكيف سيتم استخدام الموانع لتحويل اتجاه العدو باتجاه منطقة التقتيل؟ وكيف ستؤثر الموانع على حركة ومناورة العدو (إيقاف، إبطاء، تشتيت أو تحويل اتجاه)؟.

(ب) ممرات الحركة. وهي عبارة عن فُسحة من الأرض توصل القوة المهاجمة إلى هدفها. يساعد تحليل ممرات الحركة قائد الكتيبة على تحديد حجم القوة ونوعها لكل ممر، التشكيلة المناسبة والسرعة التي تنتقل بها الوحدة على طول ممر الحركة.

(ج) الأرض التعبوية. تعطي الأرض التعبوية فائدة أو ميزة للطرف الذي يحتلها أو يحتفظ بها أو يسيطر عليها. يحدد قائد الكتيبة الأرض التعبوية بدءاً من الهدف أو منطقة المعركة الرئيسية باتجاه مواقعه الحالية. قد تكون الأرض التعبوية في صالح العدو بمعنى أنه إذا سيطر عليها العدو، فقد تمنح الكتيبة من إنجاز مهمتها.

(د) المراقبة وميادين الرمي. يقوم قائد الكتيبة بتحليل المناطق المحيطة بالأرض التعبوية، والأهداف، والطرق والممرات، والموانع، لتحديد فيما إذا كانت توفر مراقبة وميادين رمي مفتوحة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو. عند تحليل ميادين الرمي يركز قائد الكتيبة على إمكانية استخدام النيران المباشرة لكل من القوات الصديقة وقوات العدو، كما أنه يحدد المواقع التي تمكّن ضابط الرصد المدفعي من توجيه النيران غير المباشرة، وتسمح للقناصين بالاشتباك مع الأهداف. وعندما يكون ذلك ممكناً، ينفذ قائد الكتيبة استطلاعاً أرضياً من وجهة نظر القوات الصديقة وقوات العدو. يساعد تحليل المراقبة وميادين الرمي قائد الكتيبة على تحديد ما يلي:

محظور

(أ أ) هل تتوفر ميادين الرمي والمراقبة لقوات العدو في منطقة الهدف أو بالقرب منه؟

(ب ب) أفضل المواقع لحشد التأثيرات؟

(ج ج) ما هي الأماكن التي يكون فيها العدو ضعيفاً؟

(د د) ما هي المواقع المناسبة لتوضيع الاسناد بالنيران أو الهجوم بالنيران؟

(ه ه) ما هي نقاط المرجع الطبيعية الموجودة في المنطقة؟

(و و) ما هي أفضل المواقع لتموضع ضباط الرصد؟

(ز ز) ما هي النقاط الميئة في الموقع الدفاعي؟ وما هي الأماكن التي تعتبر فيها قواتي ضعيفة؟

(هـ) التخفية والتستر. التستر هو الحماية من تأثيرات النيران، والتخفية هي الحماية من المراقبة وليس من النيران المباشرة أو غير المباشرة. ينظر قائد الكتيبة إلى الأرض والغطاء النباتي، والمباني، والمعالم الأخرى في المنطقة، لتحديد الأماكن التي توفر التخفية والتستر. يساعد تحليل التخفية والتستر قائد الكتيبة على تحديد ممرات الحركة التي توفر ميادين رمي وتخفية وتستر بنفس الوقت؟ والأماكن التي توفر التخفية والتستر للحركة بنظام القفزات وتضمن فاعلية الأسلحة؟

(5) العناصر العسكرية المؤثرة للطقس. يحلل قائد الكتيبة العناصر العسكرية للطقس لمعرفة مدى تأثيرها على عملياته وعمليات العدو، وهذه العناصر العسكرية هي:

(أ) مدى الرؤية. يستخلص قائد الكتيبة استنتاجات هامة حول عوامل الرؤية (مثل الضباب، والضباب الناتج عن الدخان، والرطوبة) وعوامل التستر (مثل الدخان والغبار) ويحدد فيما إذا كان الطقس الحالي في صالح استخدام الدخان للتستر أثناء عمليات فتح الثغرات، أو هل يؤثر الضباب على استمكان القوات الصديقة وقوات العدو للأهداف؟

(ب) بيانات الضوء. تؤثر عوامل الضوء المختلفة على العمليات بشكل عام وتشمل هذه العوامل (وقت الضوء الأول، وشروق الشمس، وغياها، والضوء الأخير، ووقت طلوع القمر، وغياها، ونسبة الإضاءة)، يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل الضوء على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل تكون الشمس خلف الكتيبة أثناء الهجوم أو الدفاع؟

محظور

(ب ب) كيف يمكن أن تستفيد الكتيبة من الإضاءة المحدودة؟
(ج ج) كيف تؤثر الإضاءة المحدودة على استمکان الأهداف من قبل القوات الصديقة وقوات العدو؟
(ج ج) درجة الحرارة. يأخذ القائد بعين الاعتبار كيفية تأثير درجة الحرارة على العمليات وكما يلي:

(أ أ) كيف تؤثر درجة الحرارة على معدل سرعة الحركة؟
(ب ب) كيف تؤثر درجة الحرارة على الجنود والمعدات؟
(ج ج) هل تؤثر درجة الحرارة على استخدام العوامل الكيميائية غير الباقية؟

(د د) الهطول (الأمطار والثلوج والندى). يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل الهطول (مثل النوع، الكمية، والمدة) على العمليات، وفيما يلي بعض اعتبارات الهطول:

(أ أ) كيف يؤثر الهطول على قابلية الحركة؟
(ب ب) كيف يمكن للهطول أن يساعد في تحقيق المفاجأة؟
(هـ هـ) الرياح. يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل الرياح (مثل الاتجاه والسرعة) على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل تؤدي سرعة الرياح إلى زوال الدخان بسرعة؟
(ب ب) هل سرعة واتجاه الرياح لصالح استعمال العدو للدخان؟
(و و) غطاء الغيوم. يحدد قائد الكتيبة تأثير عوامل غطاء الغيوم على العمليات وكما يلي:

(أ أ) هل يحد غطاء الغيوم الكثيف من الإضاءة والتسخين الشمسي للأهداف؟

(ب ب) هل يسبب غطاء الغيوم سطوعاً مبهراً للبصر وهي حالة قد تستخدمها الطائرات المهاجمة لإخفاء اقترابها؟

(ج ج) هل تؤثر الغيوم على استخدام أنظمة الطائرات المسيرة؟

جـ. القوات المتوفرة. يحدد قائد الكتيبة الواجبات التي يستطيع الأفراد تنفيذها، ويشمل هذا التحليل العناصر الملحقة بالكتيبة. يجب أن يعرف قائد الكتيبة درجة خبرة الأفراد ومستوى تدريبهم، ويجب أن يفهم أيضاً نقاط قوة ونقاط ضعف لدى قادته المرؤوسين. ويشمل تقييمه معرفة

محظور

حالة الأفراد ومعداتهم، وفهماً لكافة قدرات إسناد الكتيبة كأسلحة م/د الإضافية والقناصين وعناصر الهندسة.

د. الوقت المتوفر. يعتبر تحليل الوقت جانباً أساسياً في التخطيط، والتحضير، والتنفيذ. يجب على قائد الكتيبة أن يعرف مقدار الوقت الكلي المتوفر له بالإضافة إلى الوقت المتوفر ليلاً ونهاراً وأن يكون قادراً على تقدير الوقت اللازم للتحضير، والحركة والقتال والإدامة. ويجب عليه أيضاً أن يكون قادراً على حساب الوقت اللازم لتنفيذ واجباته والوقت المتوقع لأعمال العدو. يجب أن يُجري قائد الكتيبة تخطيطاً عكسياً ويراعي قاعدة تقسيم الوقت إلى ثلاثة أقسام (ثلث الوقت) يُخصص للتخطيط و(الثلثين) للمرؤوسين للتخطيط والتحضير والتنفيذ. ويجب على قائد الكتيبة أن يأخذ بالاعتبار بعض العوامل المؤثرة على حساب الوقت وكما يلي:

- (1) تقييم تأثير ظروف الرؤية المحدودة على الحركة.
- (2) تقييم الوقت اللازم لتنفيذ الواجبات المحددة مثل تحضير أمر العمليات، والتجارب، والايجازات، والتحضيرات الأخرى اللازمة للعناصر المرؤوسة.
- (3) تقييم الوقت اللازم لانفتاح عنصر الإسناد الناري، ومعرفة كمية الذخيرة المطلوبة لإدامة عنصر الإسناد لفترة محددة من الزمن.
- (4) مع تطور الأحداث، يجب على قائد الكتيبة مراجعة وتعديل تحليله للوقت المتوفر وتقييم تأثير ذلك على مهمته.
- (5) يجب أن يقوم قائد الكتيبة بتحديث التوقيتات لمرؤوسيه، وإدراج جميع الأحداث التي قد تؤثر على الكتيبة.

هـ. الاعتبارات المدنية. يقوم المستوى الأعلى بتزويد قائد الكتيبة بالاعتبارات المدنية التي قد تؤثر على تنفيذ المهمة. ويجب على قائد الكتيبة أيضاً أن يحدد أي اعتبارات مدنية قد تؤثر فقط على مهمته. من المتوقع أن ينفذ قائد الكتيبة مهاماً في مناطق تحتوي على عدد كبير من المدنيين وغير المقاتلين في ميدان المعركة. قد تشمل بعض الاعتبارات حركة اللاجئين، أو متطلبات المساعدات الإنسانية، أو متطلبات محددة مرتبطة بقواعد الاشتباك.

و. تحليل العدو. تمكّن هذه الخطوة قائد الكتيبة من تحديد نقاط قوة وضعف العدو المحتملة، أو نقاط وهنه بحيث يستطيع استغلالها لإيجاد قوة قتالية متفوقة لتحقيق مهمته. يجب أن تكون افتراضات قائد الكتيبة حول العدو متفقة مع تلك الافتراضات الخاصة بقائد مجموعة اللواء. ولتحليل العدو بفعالية، يجب أن يعرف قائد الكتيبة كيف يتوقع أن يقوم العدو بالقتال وذلك بمساعدة ضابط الاستخبارات.

محظور

(1) التأليف. يجب أن يحدد تحليل قائد الكتيبة أعداد وأنواع آليات العدو، وأفراده، ومعداته، ويحصل على هذه المعلومات من فقرة الموقف في أمر عمليات الكتيبة. يجب أن يحدد تحليل قائد الكتيبة أيضاً كيفية تنظيم العدو نفسه للقتال ليشمل ذلك الاستخدام الممكن للاحتياط.

(2) التوزيع. يحدد قائد الكتيبة من معلومات قائد مجموعة اللواء توزيعات قوات العدو على الأرض.

(3) القدرات. يجب أن يحدد قائد الكتيبة قدرات العدو بالمقارنة مع قواته بناءً على تقييم قائد اللواء وعقيدة العدو، والموقع الحالي، ويجب أن يشمل مثل هذا التحليل المديات التخطيطية لكل نظام سلاح للعدو يمكن أن تواجهه الكتيبة.

(4) أعمال العدو الممكنة المحتملة. لتحديد أعمال العدو المحتملة، يوازن قائد الكتيبة بين نتيجة تحليله الأولى للأرض والطقس مع تأليف العدو، وقدراته، وأهدافه، ويقوم بعد ذلك بإعداد وتطوير نموذج موقف للعدو للجزء الخاص به من خطة الكتيبة. يكون الناتج النهائي هو شفاف مرسوم يصف كيف يتوقع قائد الكتيبة بأن العدو سيقا تل تحت الظروف المحددة المتوقعة في ميدان المعركة. إن تحليل قيادة مجموعة اللواء وفهمها لموقف العدو الحالي ولقواتنا يعطي قائد الكتيبة أغلب المعلومات التي يحتاجها.

ز. إعداد وتطوير الأعمال الممكنة. إن القصد من إعداد وتطوير الأعمال الممكنة هو تحديد طريقة واحدة أو أكثر لإنجاز المهمة. يجب أن يستخدم قائد الكتيبة قوة قتالية متفوقة في المكان أو الزمان الحاسمين. وإذا كان الوقت يسمح، فقد يقوم قائد الكتيبة بإعداد وتطوير عدة أعمال ممكنة، ويعمل على وضع التفصيلات اللازمة للعمل الممكن ليصف بوضوح كيف يخطط لاستخدام قواته لتحقيق مهمة وحدته بشكل يتفق مع قصد القائد. يركز قائد الكتيبة على الأعمال التي يجب على الوحدة أن تقوم بها في النقطة الحاسمة، ويعمل بشكل عكسي باتجاه نقطة بدايته.

(1) التنظيم الأولي للقوات (التجميع للواجب). يجب أن يحدد قائد الكتيبة العدد المحدد من السرايا والأسلحة الضرورية لتحقيق المهمة، فمثلاً يحدد قائد الكتيبة القوة اللازمة لتأسيس موقع اسناد بالنار، وقوة الاقتحام والاحتياط.

(2) تطوير خطط المناورة. خطة المناورة هي وصف لكيفية تصور قائد الكتيبة لتنفيذ مرسوميه للمهمة منذ بدء العملية وحتى انتهائها. ويضع في ذهنه الطريقة الأفضل لاستخدام الأرض المتوفرة، وكذلك كيفية استغلال نقاط قوة الكتيبة مقابل نقاط ضعف العدو أفضل استغلال، ويشمل هذا متطلبات النيران غير المباشرة لإسناد المناورة.

محظور

(3) إجراء التجارب على الأعمال الممكنة. بعد تطوير العمل الممكن، يقوم قائد الكتيبة بإجراء تجربة عليه، إذا كان ممكناً، لتحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه، وتصور سير المعركة، وتحديد المتطلبات لتنسيق التنفيذ. يتم تطبيق هذا الأسلوب أثناء المناقشة مع قادة الفصائل والعناصر الملحقة، بحيث يسهل الفهم الكلي للخطوة.

(4) مقارنة واختيار الأعمال الممكنة. إذا قام قائد الكتيبة بتطوير أكثر من عمل ممكن، فيجب عليه مقارنة هذه الأعمال الممكنة من خلال وزن نقاط القوة ونقاط الضعف المحددة لكل منها. قد تتعلق هذه المميزات بإنجاز قصد قائد الكتيبة أو استخدام الأرض، أو تدمير العدو، وأي جوانب أخرى للعملية يعتقد قائد الكتيبة أنها مهمة.

30. الخطوة 4 - بدء الحركة. يأمر قائد الكتيبة ببدء أي حركة ضرورية لاستمرار التحضيرات أو تهيئة القوة للعملية، وقد يشمل هذا الحركة إلى منطقة التجمع، أو منطقة التشكيل، أو اتخاذ دفاع دائري بالإضافة إلى حركة عناصر الاستطلاع.

31. الخطوة 5 - الاستطلاع. حتى وإن اشترك قائد الكتيبة في استطلاع قائد مجموعة اللواء أثناء إجراءات المعركة، يجب أن يستمر في القيام بتنفيذ الاستطلاع الخاص به حتى بعد تطوير خطته الأولية إذا سمح الوقت بذلك. وقد يقوم قائد الكتيبة أيضاً بالاستطلاع بوسائل أخرى، مثل مراقبة منطقة ما من قبل عناصر مرووسة، أو ارسال دوريات استطلاع لتأكيد مواقع العدو (أو عدم وجوده)، أو من خلال مواقع المراقبة، أو باستخدام أنظمة الطائرات المسيرة.

32. الخطوة 6 - إكمال الخطوة. وتشمل هذه الخطوة عدة أعمال أهمها ترجمة مفهوم قائد الكتيبة إلى أمر عمليات، وتتضمن تحضير المخططات اللازمة أو أي وسيلة مساعدة لإصدار الأمر مثل الطاولة الرملية، وإكمال متطلبات إسناد الإدامة والقيادة والسيطرة، وتحديث الخطوة الأولية بناءً على الاستطلاع. وتسمح كذلك لقائد الكتيبة بتحضير موقع الإيجاز الذي سيحتاج إليه لإعطاء أمر العمليات لمرووسيه وعمل التنسيق النهائي مع الوحدات الأخرى وقائد مجموعة اللواء قبل إصدار الأمر لمرووسيه.

33. الخطوة 7 - إصدار الأمر. يوضح أمر العمليات مهمة الكتيبة، ويوصل قصد القائد ومفهومه لكيفية تنفيذ الفصائل للمهمة. يجب أن لا يحتوي أمر العمليات على معلومات غير ضرورية، وعلى قائد الكتيبة أن يتأكد من أن فصائله تعرف تماماً ما يجب عمله، ومتى يجب عمله، وكيف يجب أن تعمل الكتيبة معاً لإنجاز المهمة.

محظور

أ. يصدر قائد الكتيبة الأمر شخصياً ومباشرة لضمان أن كل قائد سرية يفهم المهمة. ويستخدم قائد الكتيبة أيضاً المساعدات البصرية، مثل الطاولة الرملية، والمخططات التي توضح مفهوم العمليات، لتوضيح الأعمال على الهدف أو أثناء الحركة.

ب. يساعد نموذج أمر العمليات، المكون من خمس فقرات، قائد الكتيبة في رسم صورة كاملة لجميع جوانب العملية من حيث الأرض، والعدو، والوحدات الصديقة الأعلى والمجاورة، ومهمة الكتيبة، والتنفيذ، والإسناد الإداري، والقيادة والاتصالات.

34. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة. يجب أن ينفذ قائد الكتيبة الإيجاز العكسي (من قادة السرايا لقائد الكتيبة) بعد إصدار أمر العمليات للتأكد من أن المرؤوسين يفهمون المهمة وقصده ومفهوم العملية وواجباتهم. تُنفذ الإيجازات العكسية وجهاً لوجه أو بواسطة الأجهزة اللاسلكية حسب الموقف. يُعد الإيجاز وجهاً لوجه هو المفضل لأن جميع السرايا يكونوا موجودين لحل المعاضل، ويضمن أيضاً أن كل قائد سرية يعرف خطة عمليات الوحدات المجاورة. إذا سمح الوقت، تقوم الكتيبة بإجراء تجارب، وأثناء هذه التجارب يقوم القادة إرسال التقارير التعبوية حسب الأوامر المستديمة قبل وأثناء وبعد التماس مع العدو.

الجدول رقم (2) إجراءات المعركة لقائد الكتيبة

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد مجموعة اللواء بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات تحريري.	خطوة 1 استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد الكتيبة.
يصدر قائد الكتيبة الأمر الإنذاري شفهيًا/ تحريريًا.	خطوة 2 إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد نائب قائد الكتيبة أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة مع وكيل القوة. 2. يتأكد قادة السرايا أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يقوم القائد بتحليل المهمة/ عمل تقدير موقف سريع	خطوة 3 عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقاً).
تتحرك الكتيبة الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	خطوة 4 البدء بالحركة	1. تتحرك الكتيبة ضمن منطقة عمليات مجموعة اللواء. 2. تتحرك الكتيبة حسب خطة حركة مجموعة اللواء
إجراءات قائد الكتيبة للكشف والاستطلاع	خطوة 5 القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الكتيبة إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الكتيبة التقارير والصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد الكتيبة المعلومات والاستخبارات من الاستطلاع والمعلومات من المستوى الأعلى لإكمال الخطة إذا توفرت.	خطوة 6 إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناء على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من بساطة الخطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يصدر قائد الكتيبة أمر العمليات شفهيًا/ تحريريًا.	خطوة 7 إصدار الأمر	1. يصدر قائد الكتيبة أو امره شفهيًا/ تحريريًا. 2. يتم استخدام نموذج طاولة رمزية/ مخططات/ خرائط لإصدار أمر العمليات.
يشرف قائد الكتيبة على التحضيرات.	خطوة 8 الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ونائب القائد ووكيل القوة أن الكتيبة جاهزة للمهمة. 2. يجري قائد الكتيبة التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويمثل عنصر الاستخبارات دور العدو.

35. التنسيق والارتباط. أثناء الانفتاح وإجراءات المعركة، تقوم الكتيبة بتنفيذ التنسيق الضروري مع الوحدات الأعلى والأدنى والمجاورة والمساندة. يشمل التنسيق تأسيس كافة روابط الاتصال لضمان الاتصال المستمر أثناء التنفيذ وقد يشمل إرسال واستقبال ضباط الارتباط عند الحاجة. والتنسيق عملية ضرورية خلال العمليات.

36. التنفيذ. هو وضع الخطة موضع التنفيذ لإنجاز المهمة باستخدام القوة القتالية وفهم الموقف والبيئة العملياتية بالإضافة إلى اتخاذ القرار لتعديل الخطة بناءً على المتغيرات في الموقف. يكون فن القيادة أكثر وضوحاً أثناء مرحلة التنفيذ، حيث يمارس قائد الكتيبة خبرته وحكمته في توجيه المرؤوسين أثناء هذه المرحلة.

37. التقييم. هو واجب أساس ومستمر، وهي مقارنة متأنية للنتائج المرسومة سابقاً للأحداث الحالية باستخدام معايير النجاح للقائد للحكم على نجاح العمليات. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بتقييم النتائج المحتملة للعملية الجارية لكي يتم التعديل والتغيير باتجاه إنجاز المهمة، وللرد على التهديدات غير المتوقعة، أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة، يقوم القائد بتقييم العملية الجارية بناءً على تحديد إذا كانت الخطة الحالية لا تزال صالحة أم لا.

38. مراقبة العملية. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بمراقبة العملية لتحديد ما إذا كان التنفيذ يسير بصورة مرضية وفقاً للخطة الحالية (بما فيها أي أوامر مجزأة قد يتم تعديلها). يقوم ضباط قيادة الكتيبة بمراقبة الحقائق والفرضيات التي تكون أساس الخطة لضمان أنها لا تزال صالحة أو لمعرفة الحاجة لحقائق وفرضيات جديدة يمكن أن تؤثر على العمليات الحالية والمستقبلية، يقوم ضباط قيادة الكتيبة بتطوير واضح لفهم الموقف بناءً على المعلومات الاستخباراتية/ معلومات القتال وتقديمها للقائد كصورة واضحة للعمليات.

39. القرارات. يقوم قائد الكتيبة بالتحضير لتعديل خطته إذا كان ذلك ضرورياً لضمان سلامة وحدته، ولإنجاز المهمة، أو لتحقيق النجاح الأكبر. التمسك بالخطة عندما يتغير الموقف يمكن أن يضيع الموارد

محظور

والفرص، إن المرونة بالتكيف مع المتغيرات في الموقف هي السمة المميزة للقائد الجيد، يجب أن تتدرب الكتيبة للاستفادة من الفرص غير المتوقعة ورفع قدرة أنظمة المعلومات المتوفرة لتوزيع القرارات بسرعة. 40. توجيه العمل. يتطلب أي قرار تغيير الخطة تغييراً في استخدام القوة القتالية وتنسيق الكتيبة لحشد التأثيرات على العدو. الأوامر المجزأة هي الوسائل الاعتيادية لتوجيه التغييرات أثناء التنفيذ. تعطي أنظمة المعلومات الرقمية القائد ونظام القيادة والسيطرة القدرة على معالجة وإنتاج الأوامر (الرسومات البيانية) وتوزيعها للتنفيذ.

قيادة المهمة

41. مفهوم قيادة المهمة. هي أحد أساليب القيادة التي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة التي تشجع على روح المبادرة وحرية التفكير والابداع من قبل القادة المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن إطار قصد القائد بهدف إنجاز المهمة.

42. بشكل عام تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.
- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

43. الكفاءة. إن جوهر قيادة المهمة الفعالة يكمن في الكفاءة التعبوية والفنية للقادة والمرؤوسين والفرق، ويحقق القادة والمرؤوسون الكفاءة المطلوبة لتنفيذ واجباتهم حسب المعايير من خلال التدريب والتعليم والخبرة المكتسبة من المهام العملية، ويعمل القادة باستمرار على تقييم كفاءة وحداتهم ومرؤوسيههم وذلك لتحديد درجة الثقة التي يمكن منحها للمرؤوسين وقدرتهم على تنفيذ المهام بشكل لا مركزي مع قبول درجة معينة من المخاطرة.

44. الثقة المتبادلة. الثقة المتبادلة هي ثقة مشتركة بين القادة ونظرائهم ومرؤوسيههم، والتي يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الواجبات المطلوبة بكفاءة. ويتم بناء الثقة المتبادلة من خلال الخبرات المشتركة بمرور الوقت عن طريق دعم قيم القوات المسلحة وممارسة القيادة المنسجمة مع مبادئ القوات المسلحة والقيادة وبالقدوة من قبل القادة.

45. الفهم المشترك.

أ. يُقصد بالفهم المشترك المعرفة المشتركة بين القادة والمرووسين لكيفية التعامل مع المعاضل التي يتم مواجهتها والأدوات والأساليب المتوفرة لحلها، وما هي النتيجة المتوقعة لهذا الإجراء، مما يساعد على سرعة العمل ورد الفعل، إنها باختصار الإجابة على سؤال، ما الذي ينبغي فعله عند مواجهة موقف أو معضلة معينة؟

ب. إن التحدي الأهم للقائد وهيئة ركنه هو إيجاد الفهم المشترك بالبيئة العملية وأساليب حل المعاضل، ويبني القادة وهيئة الركن الفهم المشترك بشكل فعّال ويحافظون عليه عن طريق إدامة التعاون والحوار طوال آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). وكما هو الحال في بناء الثقة، فإن إيجاد الفهم المشترك يكون بشكل تدريجي بين عناصر القوة على مستوى الوحدات والتشكيلات.

46. إعطاء قصد واضح من القائد. إن قصد القائد هو جملة واضحة ومختصرة تبين القصد من العملية والنهاية المرغوبة التي تساند قيادة المهمة، ويوفر رؤية لهيئة الركن، ويساعد القادة المرووسين وقادة أسلحة الإسناد والخدمات بالعمل لتحقيق النتائج المطلوبة من القائد بدون أوامر إضافية حتى عندما لا تكون العملية واضحة كتلك المخطط لها، يضع القادة قصدهم ضمن قصد قيادتهم الأعلى، ويوفر قصد القيادة الأعلى أساس وحدة الجهد في كافة مستويات القوة.

47. ممارسة مبادرة المرووسين.

أ. إن المبادرة هي العمل في غياب الأوامر، أو عند وجود أوامر غير مناسبة للموقف، أو عند وجود فرص غير متوقعة أو وجود تهديد. وهذا يعني أن المرووسين يستمرون في تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة لهم من قادتهم ما دامت هذه الأوامر والتعليمات تناسب الخطة الموضوعية والموقف في ميدان المعركة.

ب. يوضح قصدُ القائد الحدودَ التي قد يمارس المرووسون المبادرة ضمنها، ويعطي المرووسين الثقة لتطبيق الحكم السليم في المواقف الغامضة والملحة لأنهم يعرفون القصد من المهمة والواجب الرئيسي والنهاية المرغوبة، ويشعر المرووسون بالقدرة على تنفيذ الأعمال التي يعتقدون أنها تنجز المهمة، ويبدلون الجهد باستخدام المبادرة لحل عدة معاضل غير متوقعة.

48. استخدام الأوامر. الأوامر هي وسيلة لإيصال التعليمات من المستوى الأعلى للمرووسين، وقد تكون مكتوبةً أو شفويةً، يستخدم القادة أوامر المهمة لتوفير التعليمات والتوجيهات وتحديد الأولويات

محظور

الواجبات التي تؤثر على الموقف وتخصيص الموارد وتفويض الصلاحيات للمرؤوسين. يعتبر نموذج أمر العمليات المكوّن من خمس فقرات هو النموذج القياسي الذي يستخدمه القادة لإصدار أوامرهم وتعليماتهم.

49. قبول المخاطرة.

أ. بشكل عام، يُعرّف الخطر بأنه تعرض شخص ما أو شيء ذو قيمة للضرر أو الخسارة، ويقبل القادة المخاطرة المحسوبة عند اتخاذ القرارات لأن حالة عدم التأكد تكون موجودة في كافة العمليات العسكرية كما أن المخاطرة موجودة في كل عملية ولا يمكن تجنبها بشكل كامل، يقوم القادة وهيئة الركن والمرؤوسون بتحديد مستوى المخاطرة الموجودة وكيفية التخفيف منها إذا تم تبني عمل ممكن معين، ويتم الحكم على قبول المخاطرة من خلال موازنة النتائج المتوقعة الحصول عليها مقابل التعرض للخطر، وبالتالي يؤخذ في الاعتبار أهمية الهدف والوقت المتوفر والتكلفة المتوقعة.

ب. تختلف المخاطرة المحسوبة عن المغامرة (والتي تعني المخاطرة بالقوة من دون معلومات منطقية عن نتيجة الفعل)، أما المخاطرة المحسوبة فهي الحكم على النتيجة مقابل الكلفة (الخسارة المتوقعة). وبالتالي لا تكون التقديرات المنطقية وقبول المخاطر المحسوبة مغامرة، ولذلك يتجنب القادة القيام بالمغامرة، ويكونون حريصين على تحديد المخاطر وتحليلها أو تقليلها قدر الإمكان ومن ثم قبول المخاطر المحسوبة لاستغلال الفرص.

الفصل الثالث

العمليات الدفاعية
لكتيبة المشاة الآلية

محظور

الفصل الثالث

العمليات الدفاعية لكتيبة المشاة الآلية

عام

1. العملية الدفاعية تتكون من معارك قتالية يتم تنفيذها لإفشال هجوم العدو وكسب الوقت والاقتصاد بالقوة وتهيئة الظروف المناسبة للعمليات التعرضية أو عمليات الاستقرار. يقوم المستوى الأعلى بتحديد القطاع الدفاعي/ موقع المعركة للكتيبة وبناء على ذلك يحدد قائد الكتيبة المواقع للفصائل ويهيئ الأرض والظروف لصالحه وفي نفس الوقت حرمان العدو من المعلومات الاستخبارية، والدفاع هو إجراء مؤقت يُستخدم لتحديد أو استغلال نقاط ضعف العدو، حيث يهيئ الظروف للعمليات التعرضية التي تُمكن الكتيبة من استعادة المبادرة.

2. تُستخدم وحدات المشاة الآلية للدفاع ومسك الأرض، حيث تعتبر الأكثر ملائمة لتنفيذ العمليات الدفاعية نظراً للقدرات والإمكانات والخصائص المميزة لوحدات المشاة الآلية.

3. الغاية من العمليات الدفاعية. تنفذ الكتيبة العمليات الدفاعية لتحقيق ما يلي:

- أ. إفشال هجوم العدو.
- ب. كسب الوقت لتجنب الاشتباك الحاسم لمجموعة اللواء.
- ج. حرمان العدو من الدخول إلى منطقة أو الاحتفاظ بالأرض.
- د. الاقتصاد بالقوة في منطقة لتمكين مجموعة اللواء من استخدام القوة الحاسمة في مكان آخر.
- هـ. الاستعداد للتحويل إلى العمل التعرضي.
- و. تهيئة الظروف للأعمال التعرضية.
- ز. استنزاف قوات العدو.
- ح. تأمين وحماية الأهداف الحيوية.
- ط. السيطرة على الأرض المهمة/ التعبوية.
- ي. تجنب القتال في أحوال غير مناسبة.

مبادئ العمليات الدفاعية

4. العمق. يجب توفر العمق من أي موقع أو قطاع أو منطقة دفاعية لتدمير أي هجوم معادٍ مسند ومعزز. تزداد الحاجة إلى العمق كلما زادت قابلية حركة العدو، وقوة نيرانه وعندما تتسع الواجهة التي تتحرك فيها قواته.

أ. يمكن تحقيق العمق في الدفاع بما يلي:

- (1) الانفتاح الصحيح للقوات على طول الواجهة وفي عمق المنطقة.
- (2) انتخاب وتجهيز مواقع وقف الاختراق أو الغلق في العمق.
- (3) مناورة القوات (العناصر الأمامية) لاحتلال مواقع الغلق أو وقف الاختراق.
- (4) استخدام الاحتياط المتحرك في أي مكان ضمن المنطقة الدفاعية.
- (5) دفع نقاط القتال الخارجية.
- (6) في حال عدم تحقيق العمق للوحدات الأمامية يجب تحقيقه في وحدات العمق.

ب. يحقق العمق الأهداف التالية:

- (1) امتصاص ثقل الهجوم وتحطيمه عن طريق استنزافه.
- (2) حرمان العدو من كشف المنطقة الدفاعية أو القطاع أو الموقع الدفاعي.
- (3) إعطاء القائد وقتاً لكشف ومعرفة نوايا العدو.
- (4) إرغام العدو على إعادة انفتاح مدفعيته وبالتالي تجزئة هجومه إلى مراحل.

5. الإسناد المتبادل. يجب أن تكون الأسلحة المباشرة في كل موقع قادرة على تغطية جزء من واجهة الموقع المجاور، بحيث يكون الهجوم على أحد المواقع غير ممكن دون تدخل الأسلحة النارية المباشرة من الموقع المجاور.

6. الدفاع لجميع الجهات/ الدفاع الدائري. مع أن الدفاع يصمم لمواجهة العدو من اتجاه معين، إلا أنه يجب أن يكون الموقع الدفاعي قادراً على دحر العدو من كل الاتجاهات.

7. العمل التعرضي. يجب على المدافع أن يخطط لتدمير العدو بالجمع بين الأعمال الدفاعية والتعرضية، تشمل الأعمال التعرضية في الدفاع الهجوم المعاكس، الهجمات التخريبية والدوريات.

8. الاحتياط. يحتاج القادة إلى احتياط كافٍ، يركز بشكل مناسب إما لشن الهجوم المعاكس من أجل إعادة احتلال الأرض، أو لوقف اختراق العدو أو لتدمير قواته.

9. تلجأ القوات لتنفيذ العمليات الدفاعية عندما لا تمتلك قوة كافية للهجوم. على قادة الكتائب إيجاد الظروف للدفاع بطريقة تسمح للقوات الصديقة بالصمود وتثبيت العدو أثناء التحضير لاكتساب المبادرة والعودة للعمليات التعرضية.

10. تعتبر الأساسيات التالية مهمة لجميع العمليات الدفاعية:

أ. تشثيت العدو. يتم تشثيت هجوم العدو وابطاء سرعة عملياته باستخدام كل ما يتوفر من قدرة قتالية ونيران وموانع وما توفره الأرض من هياكل مختلفة، ونقاط المراقبة والقتال الأمامية بالإضافة إلى استغلال نيران المدفعية والهاونات للتأثير على مناورة العدو.

ب. المرونة والإسناد المتبادل. يجب أن يكون دفاع كتيبة المشاة الآلية قادر على التكيف مع التغيرات وتحويل الجهد الرئيس، ويسمح الإسناد المتبادل بحشد نيران العناصر الأخرى لضمان التكيف مع المتغيرات العملية. يتم إنشاء المواقع البديلة والثانوية (المواقع التحويلية) والمناورة بالقوات والاحتياط لمواجهة التهديد والمواقف الطارئة.

ج. إدامة المناورة والقدرة على تنفيذ العمل التعرضي. من الضروري استخدام كامل منطقة المسؤولية والاستفادة منها لحشد القوات وتنفيذ المناورة المطلوبة لإدامة صمود الدفاع.

د. الدفاع في العمق. تنظيم الدفاع بالعمق يمتص زخم هجوم العدو ويحرمه من الوصول إلى الأهداف النهائية.

هـ. الحماية والدفاع لجميع الجهات. يجب تنفيذ كافة إجراءات الحماية وتنفيذ وتصميم الدفاع ليحقق قدرات الوحدات الفرعية على توفير نيران لحرمان العدو من الحصول على معلومات عن كتيبة المشاة الآلية.

و. التحضيرات. تواصل كتيبة المشاة الآلية تحسين وتطوير مواقعها وإدارة الدفاع حتى يحصل الاشتباك الأول مع قوات العدو مع قوات النطاق الأمني.

ز. الاحتياط. يجب على القائد الاحتفاظ باحتياط لمواجهة المواقف غير المتوقعة ويستخدم الاحتياط لشن هجوم معاكس لاستعادة أرض حيوية أو القيام بواجب وقف الاختراق.

ح. معرفة وفهم العدو وأين سوف تتم هزيمته، مشاهدة/معرفة ميدان المعركة، استغلال حسنات وميزات المدافع

أنواع الدفاع من حيث التجهيز الهندسي

11. الدفاع السريع (العاجل).

- أ. ينفذ هذا النوع من الدفاع خلال التماس مع العدو وتحت ضغط العدو، وبذلك لا تتوفر الظروف المناسبة لاستكمال خطة التجهيز الهندسي في المراحل الأولى، ويتم توجيه الجهود لاستغلال طبيعة الأرض وسرعة التجهيز الهندسي عند توفر الظروف المناسبة.
- ب. يتم تنفيذه في وقت قصير (محدود)، لذلك يتصف عادةً بدرجة استعداد أقل وخطة نيران غير منظمة بدقة، وتجهيزات هندسية غير كافية أو يتم تجهيزها بسرعة خلال (6-8) ساعات، مما يقلل من قدرة القوات المدافعة على مقاومة العدو بشكل فعال ومنظم.
- ج. يعتبر الدفاع عاجلاً إذا كانت المواقع الدفاعية مجهزة هندسياً ولم يمض على القوات أكثر من (24) ساعة من توقيت احتلالها للمواقع. أما إذا كانت المواقع غير مجهزة هندسياً فإن الدفاع يعتبر عاجلاً حتى (36) ساعة من توقيت بدء احتلالها بالقوات وتجهيزها هندسياً في الأرض العادية، وحتى (110) ساعة في الأرض الصعبة التجهيز. انظر الشكل رقم (1).

د. حالات تنفيذ الدفاع السريع (العاجل).

- (1) أثناء إدارة المعارك التصادمية.
- (2) في حال عدم نجاح القوات في كسب المعركة التصادمية.
- (3) في حال عدم نجاح الهجوم المعاكس.
- (4) عند التراجع للخلف إلى خطوط أو مواقع غير مجهزة.
- (5) في حال استنزاف القوة المهاجمة وعدم قدرتها على مواصلة العمليات التعرضية.

- (6) في حال تعرض القوات المهاجمة لهجوم معاكس قوي من قوات العدو.

- (7) التعرض لهجوم تخريبي أثناء التحضير للعمليات التعرضية.

هـ. خصائص الدفاع السريع (العاجل).

- (1) عدم جاهزية الموقع بشكل كامل للدفاع.
- (2) خطة نيران سريعة وغير منسقة مع خطة الموانع.
- (3) تجهيز هندسي غير كامل.
- (4) دراسة غير كافية للأرض في منطقة الدفاع وعلى الأجنحة/ الأجناب.

12. الدفاع المجزئ. هو دفاع مجهز جيداً من الواجهة الهندسية وينفذ عند توفر الوقت والإمكانات الهندسية وظروف المواقع الأخرى.

محظور

13. الدفاع الحصين. ينفذ عند توفر الوقت والإمكانات لتطوير التجهيزات الهندسية بما يزيد من درجة حماية القوات من نيران العدو المختلفة ويزيد من قدرة القوات المدافعة لتعقيد إجراءات العدو للتغلب عليها.

الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي

الدفاع المحصن

1. الوقت: 20 يوم عمل معدل (16) ساعة عمل يومياً = (30) يوماً كاملاً

2. الأعمال المنجزة:

أ. يكون الدفاع محصراً بالتحصينات الهندسية المختلفة و غالباً ما يكون هذا الموقع طويل الأمد أو شبه دائم.

ب. يمكن الاستفادة بالتصاميم المصممة بالخرسانة المحجرة مسيكة التصنيع بحيث يتم ترسيبها في الموقع.



(خندق جنديين مستقيم بالخرسانة)

الدفاع المجهز

1. الوقت:

أ. 48 ساعة عمل = (3) أيام كاملة في الأراضي المتوسطة.

ب. 80 ساعة عمل = (5) أيام في الأراضي الرخوة (الرملية) .

2. الأعمال المنجزة:

أ. استكمال حفر خنادق الأفراد (الأتساء الجانبى والتسقيف والتسوية).


ب. تحسين موقعي الرمي لكل نافذة.

ج. عمل حفرة (البية / نافذة / ثمانية).

د. حفر الملاصق و خنادق الاتصال.

هـ. زراعة حقول الأعغام الدفاعية بواسطة الزارعات.

و. إنشاء الموانع السليكية.



(خندق جنديين)
(الحماية من وضعية الجلوس والرمية من وضعية الوقوف)
عمق الخندق في وضعية الوقوف من 120-150 سم


الدفاع العاجل

1. الوقت: 6 - 8 ساعات

2. الأعمال المنجزة:

أ. عمل مواقع رمي للشقالات

ب. تجهيز المرحلة الأولى من حفر خنادق الأفراد (60 x 60 x 180) كصاية للفرد و حرية استخدام السلاح.



(خندق جنديين)
(الحماية من وضعية الرفود والرمية من وضعية الجلوس)
المرحلة 1 عمق الخندق في وضعية (البيضاخ 30 سم)
المرحلة 2 عمق الخندق في وضعية الجلوس 60 سم

جدول معدلات الأداء

ملاحظات	مجموع ساعات العمل	ساعات العمل للإتساء والتسقيف	ساعات العمل	الكتيبة	السرية	الفصل	الجماعة	خندق جنديين
ملاحظات	4.3 ساعات	3 ساعات	30 دقيقة لخندق	130	42	13	4	

ملاحظات	الوقت	الكتيبة	السرية	الفصل	الجماعة	عدد موقع رمي (1)
ملاحظات	10 دقائق (سيول + بطورز)	44	14	4	1	

ملاحظات	الوقت	الكتيبة	السرية	الفصل	الجماعة	عدد موقع رمي (2)
ملاحظات	45 - 60 دقيقة (سيول النافذة في ام بي)	88	28	8	2	

ملاحظات	الوقت	الكتيبة	السرية	الفصل	الجماعة	مواقع الرمي على مستوى السرية
ملاحظات	45 دقيقة (عمل من ام بي) 3 ساعات (عمل متعاقب باستخدام معادين)	45 - 60 دقيقة (سيول النافذة في ام بي) 6 ساعات باستخدام معادة واحدة فقط (سيول / بطورز)				

ملاحظات

1. قائد المكون يقرر توقيتات الأتوية للدفاع حسب الإمكانيات المتوفرة و طبيعة الأرض و الطقس.

2. يكون الدعم الهندسي 30 % في تجهيز خنادق الأفراد و 70 % بواسطة أفراد المشاة.

3. لا تستخدم الحمامات والمساح الميدانية إلا في سرايا العقب ، وتستخدم الحفر في الأمام .

4. في مستوى السرية تم حساب عدد 28 موقع رمي لعدد 14 آلية و كل آلية تستغرق 10 دقائق = 280 دقيقة و بإضافة 10% من الوقت لحركة السيول و البلدوز بين مواقع الرمي يكون الزمن المطلوب 310 دقيقة = 6 ساعات .

الشكل رقم (1) الأعمال الهندسية في الموقع الدفاعي

اعتبارات تخطيط الدفاع

14. عند التخطيط لكافة أنواع العمليات الدفاعية يجب الأخذ بعين الاعتبار الإجابة عن الأسئلة التالية (أين توجد الأرض الحيوية والأرض المهمة والهيئة/ الأرض الحاكمة والنقاط الحاسمة؟).

أ. الأرض الحيوية. تعرف بأنها الأرض التي إذا احتلها المهاجم يصبح المدافع غير قادر على خوض المعركة الدفاعية. تعين هذه الأرض عادة من قبل القائد الأعلى وتكون على مستوى لواء فأعلى.

ب. الأرض المهمة. هي أرض لها قيمة تعبوية تعطي فائدة كبيرة لمن يحتلها أو يسيطر عليها.

محظور

ج. الهيئة/ الأرض الحاكمة. تعرف بأنها هي تلك الأرض التي تحكم بالنار والنظر على ما حولها.

د. النقاط الحاسمة. النقطة الحاسمة هي منطقة/ نقطة جغرافية أو حدث رئيس معين أو عامل ضروري أو وظيفة والتي تسمح للقادة بتحقيق أفضلية على الخصم أو تساهم مادياً بتحقيق النجاح وهي التي تقود إلى مركز الثقل.

15. الواجبات. أنظر الجدول رقم (3) الذي يبين الواجبات الدفاعية.

16. تحليل الإمكانيات وتخصيص الوحدات.

أ. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة بتحليل الوحدات والإمكانيات المتوفرة، ويراعي بشكل خاص قدرات الإسناد الهندسي والإسناد الناري المخصصة له من مجموعة اللواء.

ب. يخصص قائد الكتيبة القدرات المطلوبة لإنجاز الواجبات المحددة، ويكون التجميع الصحيح للواجب أساسياً، ويجب أن يأخذ ضباط قيادة الكتيبة في الاعتبار كافة الواجبات التي عليهم تنفيذها أثناء العملية، والتغييرات في التجميع للواجب بناءً على متغيرات المهمة.

الجدول رقم (3) الواجبات الدفاعية للكتيبة

المسافة	العمل
8 - 10 كم	واجهة القطاع الدفاعي للكتيبة
4 - 6 كم	عمق القطاع الدفاعي للكتيبة
1.8 - 2.4 كم	واجهة الموقع الدفاعي للسرية
1.8 - 2.4 كم	عمق الموقع الدفاعي للسرية

17. دراسة ميدان المعركة والتقرير الاستخباري. يتم التركيز على النقاط التالية عند عملية دراسة ميدان المعركة استعداداً للعمليات الدفاعية:

- أ. أهداف العدو.
- ب. مناطق تشكيل العدو وتوزيعاته وقوته، وتحضير الشفافات الضرورية.
- ج. خطة مناورة العدو ومقتربات العدو، وتحديد الجهد الرئيس والجهد المساند للعدو.
- د. عوامل الوقت والمسافة في مناورات العدو.
- هـ. كيفية استخدام العدو للوحدات الملحقة مثل مقاومة الدروع والتعزيزات والاحتياط.
- و. قوات استطلاع العدو.
- ز. أهداف العدو عالية القيمة.
- ح. احتياط العدو.
- ط. نقاط القرار التي تحدد اختيار عمل ممكن محدد أو محور تقدم ما.

محظور

- ي. اتجاهات اختراق العدو.
- ك. نقاط ضعف العدو.
- ل. مناطق الاهتمام ومناطق التأثير.

الدفاع أثناء الرؤية المحدودة

18. يتوقع قائد الكتيبة أن يستخدم العدو ظروف الرؤية المحدودة لتحقيق ما يلي:
- أ. القيام بالتسلل بواسطة عناصر المشاة.
 - ب. اجتياز الموانع.
 - ج. دفع بعض العناصر خلال الثغرات في الدفاع واستغلال تحديدات مديات الأسلحة.
19. يتم الدفاع في ظروف الرؤية المحدودة وخاصة ليلاً كما في الظروف العادية (النهارية)، وعلى القوات المدافعة أن تكون قادرةً على تكييف الدفاع بسرعة لإبطال تأثير تحديدات الرؤية في العمليات.
20. على قائد الكتيبة تحديد إشارات أو كلمات رمزية معينة تبين وقت بدء المشاغلة بالنيران المباشرة وغير المباشرة ووقت قطع النار أو رفعها إلى أهداف أخرى.
21. اعتبارات التخطيط للعمليات في ظروف الرؤية المحدودة.
- أ. استخدام معدات كشف بعيدة المدى (الطائرات المسييرة، الرادارات، المجسات ومعدات المراقبة الليلية) في حال توفرها.
 - ب. تكييف المراقبة على الموانع ونقاط المراقبة ومناطق التشكيل المحتملة للعدو والطرق المؤدية إليها.
 - ج. إعادة افتتاح بعض الوحدات والأسلحة على المقتربات الأكثر احتمالاً والتي قد يستخدمها العدو خلال الرؤية المحدودة.
 - د. استخدام آليات الاستطلاع، نقاط المراقبة، الدوريات ومقاومة الدروع على المقتربات الثانوية وبين المواقع لكشف وإبطاء تسلل العدو.
 - هـ. استخدام الموانع ووسائل الإنذار المبكر (رادار الاستمكان) على مقتربات العدو الليلية المحتملة لإبطاء تقدم العدو وإعطاء إنذار للمدافعين عن وجود العدو.
 - و. التخطيط الجيد والتدريب وإجراء التمارين على كيفية تنقل الوحدات والأسلحة وتجميع النيران أثناء الرؤية المحدودة.

محظور

اعتبارات تخطيط الإسناد القتالي للعمليات الدفاعية

22. سرية الإسناد القتالي. تساهم سرية الإسناد القتالي في تقديم نيران إسناد مباشرة وغير مباشرة ضمن المواقع الدفاعية الرئيسية ونطاق الحماية، بالإضافة إلى العمل كجزء من قوة الاحتياط وحماية القوات المدافعة.

23. الإسناد الناري.

- أ. تخصيص أولوية النيران لقوة الحماية (نقاط القتال الخارجية).
- ب. تسجيل الأهداف على طول مقتربات العدو.
- ج. الاشتباك مع تشكيلات العدو المتقدمة في نقاط ضعفها وعلى طول مقتربات حركتها باستخدام النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب.
- د. تخطيط تحويل النيران إلى منطقة قتال المعركة الرئيسية.
- هـ. إجراءات تنسيق الإسناد الناري وأولوية النيران.
- و. ضمان تكامل النيران مع خطط الهجمات المحلية والمعاكسة وخطط إعادة التموضع الطارئة أو احتلال المواقع البديلة أو الثانوية.
- ز. دمج نثر الألغام المبعثرة في خطط منع قابلية الحركة للعدو والهجمات المعاكسة.
- ح. تنسيق خطة الموانع مع خطة نيران الإسناد.

24. التجهيز الهندسي.

- أ. يتم التخطيط للتجهيز الهندسي بشكل عام مركزياً وحسب مستوى الإسناد الهندسي، وعلى مستوى الكتيبة فإن فصيل الهندسة هو وحدة عمل تنفيذي أساسي وليس تخطيطي، إذ يقوم الفصيل بتنفيذ الواجبات المخصصة لها من قبل سرية هندسة مجموعة اللواء.
- ب. الموانع. يستخدم قائد الكتيبة الموانع الطبيعية والاصطناعية لإعاقة قابلية الحركة والحشد والتعزيزات للعدو، ويدمج الموانع في خطة المناورة والنيران الخاصة به لإنتاج تأثيرات الموانع. يؤدي تنسيق النيران والموانع إلى أربعة تأثيرات متميزة، (لمزيد من المعلومات يتم الرجوع لعقيدة الهندسة 2023):

(1) التشتيت. تجبر هذه الميزة قوات العدو على الهجوم بصورة مبكرة جداً والمناورة بطريقة غير منظمة. كما تعمل هذه الموانع على إبطاء سرعة هجوم العدو وإجباره على استخدام معدات فتح الثغرة بصورة مبكرة جداً. وعادة يستخدم القادة مانع التشتيت أمام مناطق الاشتباك.

(2) التثبيت. يستخدم هذا النوع كلاً من النيران والموانع لتأخير المهاجم في منطقة

محظور

الاشتباك، وهذا يعطي الوحدات الصديقة الوقت لاستمكان العدو المتقدم ببطء واستهدافه وتدميره بالنيران المباشرة وغير المباشرة في منطقة الاشتباك. تُستخدم الموانع على طول المسافة لإجبار العدو على استخدام إمكانياته الهندسية المتخصصة بفتح الثغرة بصورة مبكرة.

(3) تحويل الاتجاه. يدمج هذا النوع من الموانع بين خطط النيران والموانع لإجبار العدو على تغيير اتجاه تشكيلاته من أحد المقتربات إلى مقرب آخر أو إلى منطقة الاشتباك التي جرى إعدادها. تستند الموانع من هذا النوع إلى مناطق أرضية لا يمكن تجاوزها في بداية المنعطف، ويستخدم القادة هذا النوع لتغيير الاتجاه على أجنحة مناطق الاشتباك.

(4) الصد/الإيقاف. تستخدم هذه الميزة لصد العدو على طول ممر المقرب المحدد لمنعه من اجتياز منطقة الاشتباك. يستعمل هذا النوع نظام موانع ونيران معقّد لصد كل محاولات العدو لفتح ثغرة.

25. الحماية. بالإضافة إلى الدفاع الجوي والصاروخي المتوفر أثناء العمليات الدفاعية، يعتمد قائد الكتيبة على الأسلحة العضوية للدفاع ضد تهديدات العدو الجوية من خلال سرية الاسناد القتالي (فصيل الحماية) واتخاذ تدابير الدفاع الجوي السلبي، ويوجه ضباط قيادة الكتيبة لتخطيط خيارات الاستجابة لمخاطر استخدام العدو للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يقوم ضباط قيادة الكتيبة أيضاً بالتخطيط لاستخدام إجراءات السيطرة المكتوبة في الأوامر المستديمة ليس فقط لتحسين إدارة المعركة وإنما للمساعدة في تجنب الإصابة بالنيران الصديقة. سيكون من المهم أن يخصص قائد الكتيبة قوة حماية لتأمين باقي الكتيبة أثناء تجهيز المواقع الدفاعية أو قد تُكلف كل سرية بحماية موقعها الدفاعي.

26. الاسناد الجوي. يُخصّص الاسناد الجوي من مجموعة اللواء على شكل طلعات جوية للكتيبة، ويكون تنسيق المجهود الجوي لل خطة الدفاعية هاماً لضمان أن تكون قادرة على حشد النيران وتجنب تأثير النيران الصديقة.

27. إسناد الإدامة. ينسق ضابط الإدارة والإمداد وقائد سرية القيادة في الكتيبة خطة الإدامة مع بقية ضباط قيادة الكتيبة، ويتأكد من ضابط العمليات أن طرق التزويد لا تتداخل مع خطة المناورة وخطة الموانع، ويتم التنسيق مع قائد سرية الدفاع الكيميائي لضمان وجود طرق ملائمة للمعدات الملوثة.

28. إجراءات السيطرة للكتيبة في العمليات الدفاعية. تُنظم الكتائب قواتها الدفاعية ومواقعها وأعمالها ضمن الواجبات الرئيسية للعمليات الدفاعية وذلك بناءً على تحليل متغيرات المهمة وكما يلي:

محظور

أ. نطاق الأمن. على مستوى كتيبة المشاة الآلية، يتكون نطاق الأمن من نقاط القتال الخارجية وكما يلي.


- (1) وهي قوة تشكل من عمق أو احتياط الكتائب الأمامية، يتم إخراجها على مستوى الكتيبة في جميع حالات وأنواع الدفاع، وذلك لتأمين القوات الأمامية ضد الهجوم المفاجئ للعدو ومنعه من الاستطلاع، وتدفع بأوامر قائد اللواء. انظر الشكل رقم (2).
- (2) تدفع هذه النقاط في حالة وجود تماس مع العدو أو عدم وجود تماس، وتنفذ في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة 3 - 5 كم من (ح أ م م).
- (3) نقطة القتال الخارجية عبارة عن فصيل/ وحدة مقاتلة قد تتألف من أربع آليات مدرعة بالإضافة إلى أسلحة الد م د لحماية الجسم الرئيس من عناصر الاستطلاع الأرضية للعدو ويدير معركتها قادة الكتائب الأمامية. تسند النقاط من قبل المدفعية المتقدمة وبتوجيه من ضابط الرصد المخصص لها إن وجد، ويمكن إسنادها من سرية الإسناد القتالي وحسب متغيرات المهمة، والهدف منها هو:

- (أ) إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.
 - (ب) إيهام العدو بأن هذا هو موقع الدفاع الرئيس.
 - (ج) تضليل العدو عن (ح أ م م) وبالتالي سيفتح قواته ومدفعيته.
 - (د) تحقيق مراقبة متقدمة.
 - (هـ) حماية الحد الأمامي والموانع.
 - (و) تحديد حجم واتجاهات العدو.
 - (ز) إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع الدفاعي للكتيبة.
- (4) قد يتم تجهيز من (2 - 3) نقطة قتال خارجية على واجهة كل كتيبة وتكون المسافة الفاصلة بين النقاط (2 إلى 2.5) كم.
- (5) يكون لكل موقع رئيس موقعين بديلين على اليمين واليسار في أفضل الظروف وعند توفر الوقت والقدرات الهندسية، وتتم المناورة بين هذه المواقع حسب الموقف.
- ب. منطقة المعركة الرئيسة (القطاع الدفاعي للكتيبة). هي الأرض التي يختارها القائد أو تخصص له للدفاع عنها وإفشال هجوم العدو وتحقيق مهمته، ويختار منطقة معركته الرئيسة بناءً على مفهوم عمليات قائد مجموعة اللواء والتحصير الاستخباري لميدان المعركة ونتائج الاستطلاع الأولي وتقديره الخاص للموقف.

ج. الاحتياط. يعين قائد الكتيبة ويحدد مواقع احتياط الكتيبة في المكان الذي يستطيع فيه الاستجابة بفاعلية للتهديدات والمواقف الناشئة، يأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وصلاحيات الطرق

محظور

ومناطق التقتيل المحتملة، والنقاط المحتملة لاختراق العدو، والوقت اللازم للحركة من مواقعه وحتى المواقع الدفاعية الأمامية، ويعتبر احتياط الكتيبة هاماً جداً للمهمة.



الشكل رقم (2) نقاط قتال خارجية أمام واجهة الكتيبة

أنواع العمليات الدفاعية للكتيبة

29. تشمل العمليات الدفاعية للكتيبة الأنواع التالية:

- أ. دفاع المنطقة/ الثابت والدفاع عن الساحل.
- ب. الدفاع المتحرك.
- ج. عمليات التراجع. تشمل الأنواع التالية:

(1) الإعاقة.

(2) الانسحاب.

(3) التقهقر.

دفاع المنطقة

30. يركز هذا النوع من الدفاع على حرمان قوات العدو ومنعها من الوصول إلى مناطق محددة لوقت محدد، قد لا يكون التدمير الكامل للعدو هو معيار النجاح للكتيبة، وينصب تركيز الكتيبة على الاحتفاظ بالأرض التي توفر للكتيبة إمكانية تموضع مواقع للإسناد المتبادل والسيطرة على الأرض. يعتمد أسلوب دفاع المنطقة الناجح على نيران الأسلحة الموحدة المتزامنة.

أ. حالات استخدام دفاع المنطقة. يستخدم قائد الكتيبة دفاع المنطقة في الحالات التالية:

- (1) عندما تتطلب المهمة الاحتفاظ بالأرض لفترة محددة من الوقت.
- (2) عندما يكون هناك وقت كافٍ لتنظيم الموقع الدفاعي.
- (3) عندما تساعد طبيعة الأرض على تنفيذ الهجمات المحلية.
- (4) عندما تحدد طبيعة الأرض العدو بمقرب محدد، وبذلك تحدد مناورة العدو.

ب. أشكال دفاع المنطقة. يختار قائد الكتيبة عادة أحد أشكال دفاع المنطقة التالية أو كليهما:

- (1) الدفاع في الأمام. إن مفهوم الدفاع في الأمام هو تركيز الجزء الأكبر من القوة والجهد الرئيس للدفاع في وقت مبكر في الأمام، ويمكن تحقيق ذلك بانفتاح أولي للقوات، أو العناصر في الأمام، أو التخطيط لهجمات معاكسة أقصى ما يمكن في الأمام. إن الدفاع في الأمام يعتبر أمراً صعباً في أكثر الحالات، لأنه أقل مرونة، ويحتاج إلى جهد عالٍ من التنسيق والتجانس وينفذ الدفاع في الأمام للأسباب التالية:

- (أ) عندما تسمح طبيعة الأرض بالدفاع في منطقة العمليات الأمامية.
- (ب) عندما توجد موانع طبيعية أو اصطناعية قوية مثل الأنهار أو خطوط سكة الحديد المحددة في الأمام بمنطقة العمليات.
- (ج) عندما تفتقر منطقة العمليات إلى العمق بسبب موقع المنطقة أو المرافق المحمية.
- (د) عندما توفر منطقة العمليات تخفية وتستتر محدودة في الجزء الخلفي من المنطقة.
- (هـ) عندما يتم توجيه الكتيبة من المستوى الأعلى للاحتفاظ بالأرض الأمامية أو السيطرة عليها بشكل أولي.
- (و) إذا كان شكل الأرض يعطي ميزة للمزج بين نقل المعركة في العمق أو الأمام بأن يثبت السرايا ويمنعها من التراجع بينما ترجع السرايا الأخرى بالمناورة تمهيداً لاستكمال تدمير العدو في عمق المنطقة الدفاعية.

محظور

- (2) الدفاع في العمق. يتم الدفاع في العمق عندما لا يكون هناك تحديد على المهمة، ويتوفر العمق الكافي، وتؤمن طبيعة الأرض مناطق جيدة وملائمة للدفاع، لكي يتمكن التشكيل من الدفاع عن جبهة واسعة. ويُنفذ الدفاع في العمق للأسباب التالية:
- (أ) عندما تسمح المهمة بالقتال في كافة أنحاء منطقة العمليات.
 - (ب) عندما لا تناسب طبيعة الأرض الدفاع الجيد في الأمام، وهناك طبيعة أرض أكثر عمقاً يمكن الدفاع عنها بشكل أفضل في المنطقة الدفاعية.
 - (ج) عندما يوجد عمق إضافي متوفر في المنطقة الدفاعية.
 - (د) عندما توجد تخفية وتستتر محدودتين في الأمام في منطقة العمليات.
 - (هـ) عندما توجد إمكانية أن يستخدم العدو أسلحة الدمار الشامل.

31. تجهيز ميدان المعركة

- أ. يقوم قائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة أثناء تحليل طبيعة الأرض بدراسة الأرض الهامة والأرض الحيوية ومناطق الاشتباك ومواقع الغلق ومواقع وقف الاختراق لتموضع السرايا في مواقع تساعد على الاستخدام الفعال للأسلحة المتوفرة.
- ب. عندما يخصص قائد الكتيبة مناطق العمليات للسرايا، يقوم بتحديد الفجوات بينها والتخطيط لتغطيتها بالنيران والمراقبة والموانع. إضافة إلى ذلك، يخطط قائد الكتيبة مسبقاً مناطق الهجوم المحلي لتدمير قوات العدو التي تنجح في اختراق دفاعاته، يقوم قائد الكتيبة وبناءً على الخطة الدفاعية بتموضع الوحدات التي ليست في التماس لحشد قوتها النارية ضد قوات العدو المهاجمة.
- ج. يختار قائد الكتيبة مناطق التقتيل/ الاشتباك التي ينوي من خلالها احتواء أو تدمير العدو عن طريق حشد التأثيرات لكافة أنظمة الأسلحة، ويقوم بتحديد حجم وشكل منطقة التقتيل/ الاشتباك حسب أقصى مدى فاعل ومدى الرؤية لأنظمة الأسلحة في مواقع النيران.

32. لا يكون الموقع الدفاعي جاهزاً إلا عند اكتمال الخطط الرئيسية التالية:

- أ. خطة المانع.
- ب. خطة النيران.
- ج. خطة م/ د.
- د. خطط الهجوم المعاكس.

33. تكون أولويات الأعمال لتجهيز المواقع الدفاعية حسب ما يراه قائد الكتيبة مناسباً وبما يتوافق مع الخطة العامة لمجموعة اللواء.

محظور

34. منطقة انتظار القوات في العمليات الدفاعية. هي المنطقة التي يتم التخطيط لها وانتخابها في العمليات الدفاعية عندما تكون المسافة بين منطقة التجمع والمواقع الدفاعية بعيدة نسبياً، وتكون على مستوى السرية والفصيل، تمكث فيها القوات أقل وقت ممكن، ويتم انتخابها من قبل قائد الكتيبة أو قائد مجموعة اللواء حتى لا يتم انتخابها من عدة وحدات فرعية.

35. شروط انتخاب وتعيين منطقة الانتظار.

- أ. في حال بعد المسافة بين منطقة التجمع والموقع الدفاعي.
- ب. في حال عدم توفر الوقت للقيام بإجراء الكشف وصرف الاوامر لقسم الأمر من قبل قادة السرايا وقادة الفصائل اثناء وجودهم في منطقة التجمع للمواقع الدفاعية.
- ج. يتم تعيينها على مستوى السرية والفصيل.
- د. تكون أقرب ما يمكن الى نقاط التفرق بحيث يتوفر بها مداخل ومخارج.
- هـ. يتم تقسيمها الى قطاعات مسؤولية لإجراءات الحماية.
- و. تكون مستورة ومخفية عن العدو.
- ز. يتم تعيينها من المستوى الاعلى.
- ح. عدم استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية واستخدام إشارات الميدان والعنائين للسيطرة.

36. الاجراءات في منطقة الانتظار.

- أ. توزع بها اقواس المراقبة والرمي للأليات لحماية منطقة الانتظار.
- ب. تأمين منطقة الانتظار من قبل الفصيل/ السرية وكلا ضمن منطقة مسؤوليته وحسب من تم تحديده من قبل قائد الكتيبة على أن يتم فتح نقطة مراقبة او دفع دورية لإنذار الوحدات عن أي اعمال تخريبه معادية أو نشاطات معادية.
- ج. يتم فيها إعادة تزويد الآليات بالوقود ويتم صرف وجبات للأفراد في حال عدم القيام بالإجراءات في منطقة التجمع أو لم تتوفر وقفات اثناء التنقل من منطقة التجمع الى منطقة الانتظار.

37. الأساليب الدفاعية. تستخدم الكتيبة في أغلب الأحيان أحد الأساليب الدفاعية الأساسية التالية:

- أ. القطاع الدفاعي.
- ب. الدفاع عن موقع دفاعي بالسرايا.
- ج. الدفاع عن موقع المعركة.
- د. الدفاع في السفوح الخلفية.
- هـ. الدفاع عن النقطة الحصينة.
- و. الدفاع الدائري.

محظور

38. القطاع الدفاعي. يُخصص للكتيبة قطاع دفاعي من قبل مجموعة اللواء حيث توفر درجةً من حرية المناورة وتخطيط النيران ضمن القطاع المحدد، يجب أن يوفر القطاع الدفاعي للكتيبة عمقاً كافياً لإنجاز الواجبات المخصصة، ويجب أن تُستغل طبيعة الأرض لتموضع القوات، وأن يتم تشكيلها لتناسب الحجم المتوقع لقوة العدو المهاجمة. وللمحافظة على الحماية وتأمين الدفاع المتماسك، يتطلب القطاع الدفاعي بشكل عام تنسيقاً مستمراً مع الوحدات الجانبية، وتضع قيادة الكتيبة إجراءات السيطرة المناسبة.

39. موقع المعركة.

أ. يتم تخصيص موقع المعركة في حال كان اتجاه هجوم العدو أو مقتربة الرئيس واضحاً أو محدداً، ويعين قائد الكتيبة مواقع المعركة للسرايا عندما يرغب في السيطرة على النيران والمناورة والتموضع. يحدد قائد الكتيبة الوقت والظروف التي يمكن للسرايا تغيير موقع المعركة أو المناورة خارجه. عند تخصيص مسؤوليات موقع المعركة يأخذ قائد الكتيبة بالاعتبار ما يلي:

- (1) وجود مقتربات للعدو محددة بشكل جيد.
- (2) اختيار طبيعة الأرض التي توفر حيزاً كافياً لتوزيع القوات وتعطي عمقاً لأنظمة الأسلحة والمواقع الثانوية والبديلة ونيران الأجنحة.
- (3) قدرات العدو.
- (4) قدرات القوات الصديقة.

ب. إجراءات السيطرة المكتوبة والمرسومة. تساعد إجراءات السيطرة على ما يلي:

- (1) القيادة والسيطرة أثناء الهجمات المحلية.
- (2) إعادة تموضع القوات وتقلل من مخاطر القتل بالنيران الصديقة.
- (3) تحديد الطرق وخطوط المراحل.
- (4) تحديد مواقع مصادر النيران ومواقع المعركة.

ج. مستويات تحضير المواقع الدفاعية.

- (1) الاستطلاع. تقوم الكتيبة باستطلاع الموقع الدفاعي ومنطقة التقتيل/ الاشتباك، ويخطط القائد والقادة المرؤوسون وضباط قيادة الكتيبة مواقع مؤقتة للوحدة ضمن القاطع الدفاعي أو موقع المعركة، ويقومون بتأسيس ووضع إجراءات السيطرة على النيران في منطقة التقتيل/ الاشتباك. يجب على الوحدة أن تنسق وتخطط للدفاع من هذا الموقع.
- (2) التحضير. تقوم السرايا بتأشير مواقع الآليات ضمن القاطع الدفاعي أو موقع المعركة بعد الاستطلاع، ثم تقوم بتحديد إجراءات السيطرة على النيران في منطقة التقتيل/ الاشتباك، وتكون جاهزة لإنجاز المهمة عندما تتحرك إلى الموقع.

محظور

(3) الاحتلال. تُكْمَل الكتيبة تحضير المواقع الدفاعية ويحدّد أمر عمليات الكتيبة الوقت الذي يجب أن يكتمل احتلال المواقع قبل حلوله.


د. أنواع مواقع المعركة. هناك أربعة أنواع من مواقع المعركة، انظر الشكل رقم (3).

(1) المواقع الرئيسية. تغطي المواقع الرئيسية المقرب الأكثر احتمالاً نحو المنطقة، وهي أفضل مواقع يتم إنجاز المهمة المخصصة منها.

(2) المواقع البديلة. تسمح المواقع البديلة للسرية بتنفيذ الواجب الأصلي مثل تغطية مقرب أو منطقة الاشتباك من مكان آخر. تزيد هذه المواقع من القدرة على الصمود بالاشتباك مع العدو من مواقع متعددة والحركة إلى المواقع الأخرى.

(3) المواقع الثانوية. يتم تعيين المواقع الثانوية لتغطية المقتربات التي من غير المتوقع أن تكون مقتربات رئيسة للعدو.

(4) المواقع اللاحقة (خطوط الإعاقة والمواقع المتوسطة للانسحاب). هي سلسلة من المواقع المتتالية تستخدم في عمليات الإعاقة والانسحاب.



الشكل رقم (3) مواقع المعركة للسرايا

محظور

40. الدفاع الدائري. هو الدفاع الموجّه إلى جميع الاتجاهات، وتستخدم الكتيبة الدفاع الدائري للحماية الذاتية وعندما يتعين عليها المحافظة على أرض حيوية في منطقة يكون فيها الدفاع غير متصل بالوحدات المجاورة. كما قد تشكل الكتيبة دفاعاً دائرياً عندما يتجاوز العدو الكتيبة ويعزلها. يجب على الكتيبة اعتبار ما يلي عندما تكون في وضعية الدفاع الدائري:

- أ. وضع قوات الحماية أبعد ما يمكن في جميع الجهات وبشكل دائري.
- ب. تموضع الدروع وأسلحة ال م/د في مواقع محمية وتركيزها على مقتربات دروع العدو.
- ج. الاحتفاظ بقوة احتياط.

41. الدفاع في السفوح الخلفية. يستخدم لإخفاء القوات المدافعة عن مراقبات ونيران العدو.

أ. الحالات التي يمكن بها انتخاب السفوح الخلفية.

- (1) عندما تدعو الحاجة لمفاجأة العدو وخداعه عن مكان الموقع الدفاعي.
- (2) عندما يصبح السفح الأمامي غير منيع بفعل نيران العدو.
- (3) عندما تقدم طبيعة الأرض في السفوح الخلفية ميادين رمي أفضل.
- (4) عندما يصبح احتلال السفوح الأمامية غير ضروري للمراقبة.
- (5) عند فقدان السفح الأمامي.
- (6) إذا كان من الضروري تجنب بروز خطير في الحد الأمامي.

ب. حسّنات الموقع في السفوح الخلفية.

- (1) حجب الموقع عن مراقبات العدو الأرضية.
- (2) لا تستطيع نيران العدو المباشرة مشاغلة الموقع.
- (3) رماية مدفعية العدو أقل تأثيراً نتيجة للنقص الحاصل في المراقبة.
- (4) يمكن خداع العدو عن قوة ومكان الموقع.
- (5) تحقيق المفاجأة التعبوية لصالح المدافع.
- (6) حرية التنقل أكثر للمدافع.

ج. سينات الموقع في السفوح الخلفية.

- (1) مراقبة محدودة، وعدم تغطية حقول الألغام والموانع بفاعلية.
- (2) المدى المؤثر للأسلحة المباشرة محدود وخاصة أسلحة م/د الثقيلة.
- (3) اقتحام العدو يكون نزولاً من القمة، بينما يكون الهجوم المعاكس صعوداً للأعلى.

محظور

د. تنظيم الموقع في السفوح الخلفية. ينظم الموقع كالتالي:

- (1) توفير ميدان رمي جيد من الحد الأمامي وحتى قمة الجبل.
- (2) انتخاب الحد الأمامي بحيث تكون القمة ضمن مدى الأسلحة المباشرة مع تأمين وقت مناسب للكتيبة لمشاغلة العدو بنيران مؤثرة جيداً قبل أن يصل المواقع.
- (3) يجب أن تكون المواقع قادرة على مشاغلة القمة، والمقتربات والسفوح الأمامي للمعالم الأرضية المجاورة.

42. تسلسل القتال في دفاع المنطقة.

أ. الاشتباك في منطقة نقاط القتال الخارجية. عندما تسلم قوات الحماية (قوة الحجاب) لمجموعة اللواء المعركة لنقاط القتال الخارجية في الكتيبة، يبدأ قتال نقاط القتال الخارجية، يستطيع قائد الكتيبة أن يوجه قوة نقاط القتال الخارجية لتشتيت وتأخير أو تدمير العناصر الأمامية من تشكيلات العدو، وأن تعمل نقاط القتال الخارجية على خداع العدو عن الموقع الحقيقي لمنطقة المعركة الرئيسية. يجب على قائد الكتيبة أن يضع في الاعتبار احتمالية اجتياح العدو لنقاط القتال الخارجية أو عزلها، مما يتطلب التخطيط المسبق لكيفية إسناد وتعزيز هذه النقاط. يؤثر قائد الكتيبة بالنيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب.

ب. تسليم المعركة. وهو نقل مسؤولية المعركة من نقاط القتال الخارجية إلى السرايا الأمامية في الكتيبة في منطقة المعركة الرئيسية، ويتضمن تنسيق تسليم المعركة ما يلي:

- (1) تأسيس الاتصالات بين نقاط القتال الخارجية والسرايا المعنية.
- (2) توفير معلومات محدثة حول مواقف القوات الصديقة وقوات العدو.
- (3) تنسيق المرور.
- (4) تأسيس وتنفيذ إشارات التمييز.
- (5) تبادل المعلومات حول حالة الموانع والطرق.
- (6) تأسيس نيران الإسناد ومتطلبات الإدامة.
- (7) تحديد المواقع الدقيقة لنقاط التماس وخطوط المراحل وإجراءات السيطرة الأخرى.

(8) مساعدة نقاط القتال الخارجية حالما يتم قطع التماس مع العدو.

(9) تنسيق ودمج خطط المناورة والموانع والنيران.

(10) التقيد بقواعد الاشتباك.

(11) أثناء تسليم المعركة، تقوم كل سرية أمامية بتنفيذ ما يلي:

محظور

- (أ) مساعدة القوات المتراجعة في اجتياز خطوط المراحل وفض الاشتباك.
(ب) الحصول على التماس والمحافظة عليه مع قوات العدو أثناء إجراء تسليم المعركة.

- (ج) الاستمرار في تحديد مواقع استطلاع العدو وعناصر الحماية لها وتدميرها لمنعها من رصد المواقع الدفاعية الرئيسية.
(د) إغلاق الطرق والممرات وأنشاء الموانع ضد حركة العدو أو تموضع الموانع حسب الموقف في منطقة نقاط القتال الخارجية أثناء تراجعها لعمق الوحدات الأمامية للكتيبة.

- (12) أثناء القتال القريب مع قوات العدو، تستمر سرية الإسناد القتالي بتقديم النيران المباشرة وغير المباشرة (العضوية) والتي قد يصل مداها إلى (6) كم من خلال فصيل الهاون (81) ملم.

- ج. الاشتباك في منطقة المعركة الرئيسية. يركز قائد الكتيبة جميع الأسلحة والنيران لتثبيت وتدمير قوات العدو التي تدخل منطقة المعركة الرئيسية.

- (1) المنورة. أثناء الاشتباك الرئيس في منطقة المعركة، تكون أولوية النيران لإفشال هجوم العدو، وتعمل السرايا الأمامية ضمن منطقة المعركة الرئيسية على إبطاء زخم هجوم العدو، والعمل على تقليل التفوق النسبي للعدو من خلال الضغط على نقاط ضعفه. يقتصد قائد الكتيبة بالقوة في المناطق الأقل تهديداً، ويستغل كثافة النيران المباشرة وغير المباشرة ويناور بالاحتياط والسرايا الأمامية لإيقاف تقدم قوات العدو. يجب أن يعمل قائد الكتيبة على حشد القوات والنيران بسرعة، ويمكن أن تكون عوامل الوقت وفسحة المناورة (المكان) التي ستسمح له بالحصول على الأفضلية مؤقتة، ويمكن أن يتطلب هذا ما يلي:
- (أ) إعادة تموضع القوات من خلال مواقع المعركة البديلة والثانوية.

- (ب) تركيز نيران الأسلحة المباشرة وغير المباشرة المتوفرة من سرية الإسناد القتالي ووحدات الإسناد الأخرى.

- (ج) تبديل الجهد الرئيس حسب الموقف (اتجاه هجوم العدو الرئيس).

- (د) استخدام الاحتياط والتفكير باحتياط بديل.

- (هـ) تعديل الخطة الرئيسية على ضوء الموقف.

- (2) المحافظة على التماسك. يجب أن تحافظ الكتيبة على الدفاع المتماسك حتى يبقى الدفاع فاعلاً، ويجب أن يضمن قائد الكتيبة أن حركة السرايا لا تكشف مواقع السرايا

محظور

الأخرى في الكتيبة. يجب أن تقبل الكتيبة الفجوات في الدفاع مع العمل على تغطية الفجوات بالاستطلاع والمراقبة والنيران وكشف حركة العدو نحو هذه المواقع.

(3) الرد على اختراقات العدو. إذا قام العدو بمحاولة الاختراق، قد يتخذ قائد الكتيبة عدة أعمال لمواجهة منها:

(أ) المحافظة على التماس مع قوة العدو المخترقة، وقد تكون قوات موقع

المعركة الرئيسية قادرة على التحول نحو الإعاقة أو المحافظة على التماس، ويجب أن تعدل القوات التي في التماس، النيران غير المباشرة والإسناد الجوي القريب ضد العدو لتشتيت وتأخير وتحويل هجومه.

(ب) اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف واحتواء الاختراق، وهذا قد يتطلب تغيير التجميع للواجب وتعديل حدود السرايا المتجاورة والواجبات وتنفيذ خطة الموانع حسب الموقف أو الموانع المرجأة من خلال مفرزة الموانع المتحركة.

(ج) تحريك وحدات الإدامة المهددة، بناءً على اتجاه هجوم العدو.

(د) تحديد أين وكيفية الاشتباك مع قوة العدو المخترقة بناءً على هجوم العدو وتأليفه واتجاه الهجوم.

(هـ) استخدام قدرات سرية الإسناد القتالي في صد هجوم العدو.

(4) الهجوم المحلي. تنفذ الكتيبة الهجوم المحلي وتوجه الضربات المباشرة ضد أجنحة العدو الضعيفة لأخذ الأفضلية وحرمان قائد العدو من إدامة الزخم والمبادرة. وقد يكون تخطيط قائد الكتيبة أن يشن الهجوم المحلي في عمق الموقع وعندما ترتد السرايا للعمق أو قد يشن الهجوم المحلي عند اختراق العدو لـ (ح أ م م). ويُعدّ تحديد توقيت الهجوم المحلي وضمان قابلية حركة قوة الهجوم المحلي وموقف وحجم العدو في منطقة الاختراق من العوامل المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.

تخطيط وتنفيذ الهجمات المحلية

43. مفهوم استخدام الاحتياط في العمليات الدفاعية.

أ. إنّ الاعتبارات العامة لاستخدام الاحتياط متشابهة في العمليات التعرضية والدفاعية.

ب. يقوم الاحتياط بالواجبات التالية في العمليات الدفاعية.

(1) تنفيذ الهجمات المحلية لاستعادة مواقع احتلها العدو.

(2) احتلال مواقع وقف الاختراق لتثبيت قوات العدو.

(3) الاستجابة للتهديدات في المنطقة الخلفية.

محظور

- (4) توسيع أجنحة دفاعات الكتيبة لمنع العدو من القيام بالإحاطة.
 - (5) تعزيز الوحدات الأمامية إذا تعرضت للضغط الشديد.
 - (6) توفير الحماية للوحدات المتراجعة والمساعدة في قطع التماس مع العدو.
 - (7) استعادة زمام المبادرة واستعادة الزخم والتحول إلى العمليات التعرضية.
 - (8) القيام بالهجمات التخريبية أمام (ح أ م م) لتعطيل وإرباك إجراءات هجوم العدو.
- ج. يجب أن تعرف قوة الاحتياط القطاع الدفاعي بالتفصيل ليشمل أماكن كافة الموانع لقواتنا، وتقوم قوة الاحتياط بتنفيذ التمارين والتجارب مع الأسلحة الموحدة.
- د. يدرك العدو أهمية الاحتياط في الدفاع، ويسعى لإيجاد احتياط الكتيبة لتدميره. يجب أن يستخدم قائد الاحتياط الأساليب المناسبة للتخفية والتستر وتوزيع الآليات وإجراءات الحماية.
- هـ. حجم الاحتياط. إن حجم الاحتياط يعتمد على عدة عوامل أهمها:

- (1) الاحتفاظ بالأرض والسيطرة عليها من قبل القوات الضرورية للدفاع.
 - (2) التهديد، وبالأخص إذا كان يحتوي على قوات محمولة جوا، فإنه يتطلب على الاحتفاظ بجزء كبير من القوات الرئيسية كاحتياط.
 - (3) سرعة حركة العدو المحتملة نسبة إلى إمكانيات القوات المدافعة على اتخاذ رد فعل ضدها.
 - (4) المعلومات المتوفرة عن حجم قوات العدو المهاجمة، كلما كانت المعلومات قليلة يكون حجم الاحتياط أكبر.
 - (5) عند الحاجة للاحتفاظ باحتياط كبير، فقد يكون على قائد الكتيبة إعادة توجيه وحدات المناورة لتعزيز الاحتياط حال إكمال واجباتهم أو عندما يتم إجبارهم على التراجع من مواقعهم الرئيسية.
 - (6) طبيعة الأرض وما توفره من أعمال ممكنة للعدو، عندما يقوم قائد الكتيبة بتقليل خيارات المناورة للعدو، فإنه يستطيع إبقاء احتياط أصغر. وعندما توفر طبيعة الأرض عدة أعمال ممكنة للعدو، يختار احتياطاً أكبر.
- و. تموضع الاحتياط.

- (1) يعين قائد الكتيبة ويحدد مواقع الاحتياط في المكان الذي يستطيع فيه الاستجابة بفاعلية، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأرض وصلاحيات الطرق ومناطق التقتيل المحتملة، والنقاط المحتملة لاختراق العدو، والوقت اللازم. يضع قائد الكتيبة احتياطه خارج مدى النيران المباشرة للعدو في موقع مخفي ومستور من التهديدات الجوية، ويستخدم كافة الإجراءات المتوفرة لحماية الاحتياط من استطلاع العدو.

محظور

- (2) يتطلب إعادة تموضع الاحتياط تخطيطاً حذراً ولعبة حرب وتحليلاً لقابلية الحركة في الممرات. يجب أن يسمح مكان الاحتياط بالاستجابة بسرعة حال إعطاء الأمر بالانفتاح.
- (3) تتطلب حركة القوات الأرضية على المسافات المتوقعة في الأراضي الواسعة وقتاً، تعتبر علاقة المسافة خاصة تحت ظروف الرؤية المحدودة وطبيعة الأرض الوعرة عاملاً هاماً يُستخدم لتحديد المدة التي قد يستغرقها احتياط الكتيبة ليستجيب بواقعية. لذا يجب على قائد قوة الاحتياط أن يبدأ بالتقرب إلى الأمام وحسب الموقف لضمان سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة.
- (4) إن تموضع الاحتياط والمحافظة عليه يؤدي إلى تعزيز العمق ضمن القاطع الدفاعي للكتيبة.
- ز. استخدام الاحتياط.

- (1) ما لم يتم إصدار أوامر أو تحديدات من قبل مجموعة اللواء، يستخدم قائد الكتيبة احتياطه حسب تقديره الخاص لإنجاز المهمة.
- (2) إذا كان هجوم العدو مجزأً أو أدى هجوم العدو إلى عمل اختراق في موقع السرايا، قد يوجه قائد الكتيبة احتياطه للقيام بالهجوم المحلي، والبحث عن الجناح الضعيف للعدو.
- (3) إذا نجح هجوم العدو باختراق جزء من دفاع موقع السرايا، قد يوجه قائد الكتيبة احتياطه بتعزيز ذلك الموقع من دفاعه إذا كانت تهدد إنجاز المهمة.


44. مستويات الهجوم المحلي.

أ. الهجوم المحلي على مستوى الكتيبة.


- (1) في حالة حدوث الاختراق في مواقع السرايا، ولا يوجد احتياط على مستوى الكتيبة، يتم تعديل مواقع السرايا ويتم شن الهجوم المحلي بالنيران بواسطة السرايا غير المشتبكة سواء كانت في العمق أو على الأجنحة من خلال احتلال مواقع مهيمنة على مواقع العدو التي قامت بالاختراق.
- (2) إذا نجح العدو باختراق الفصائل الأمامية للسرايا، قد يوجه قائد الكتيبة السرايا الأمامية بالتراجع إلى المواقع البديلة في عمق السرية وتعزيز تلك المواقع باحتياط الكتيبة.
- (3) إذا كان ضغط العدو كبير جداً على السرايا الأمامية بحيث يمنعها من الاحتفاظ بالأرض، قد يوجه قائد الكتيبة السرايا بالتراجع وإعادة التجمع لمساندة سرية العمق، وفي هذه الفرضية قد يعزز قائد الكتيبة أيضاً سرية العمق من احتياط الكتيبة.

محظور

- (4) تؤمّن سرية الإسناد المباشر للكتيبة الإسناد للهجوم المحلي بالنيران غير المباشرة، وتؤمّن نيران الإسناد المباشر من كافة الأسلحة لتأمين خطط الهجوم المحلي.
- (5) إذا فشلت الهجمات المحلية التي تنفذها السرايا الأمامية، يقوم قائد الكتيبة بما يلي:
- (أ) توجيه السرايا للقيام بما يلي:
- (أ أ) تعديل المواقع الدفاعية (مواقع وقف الاختراق) لاحتواء وتثبيت هجوم العدو.
- (ب ب) تمكين احتياط الكتيبة من القيام بالهجوم المحلي إذا توفر.
- (ب) استخدام احتياط الكتيبة.
- (ج) إبلاغ قائد مجموعة اللواء باحتمالية تدخل احتياط مجموعة اللواء.
- (6) خيارات الهجوم المحلي.
- (أ) تعزيز المواقع الدفاعية للسرايا من قوات العمق أو الاحتياط. انظر الشكّلين رقم (4) و(5).
- (ب) الهجوم المحلي بالمانورة باستخدام احتياط الكتيبة.
- (7) كيفية تنفيذ الهجوم المحلي باستخدام احتياط الكتيبة. يصدر قائد الكتيبة الأوامر لقائد احتياط الكتيبة بأخذ وضعية الاستعداد من حيث متطلبات الوقت للقيام بالهجوم المحلي. تشمل الاعتبارات الرئيسة للهجوم المحلي باستخدام احتياط الكتيبة ما يلي:
- (أ) النسبة القتالية (مقارنة القوى)، يسعى قائد الكتيبة إلى تحقيق المقارنة المناسبة مع قوات العدو بنسبة 1:1.
- (ب) الوقت المتوفر لاحتياط الكتيبة للمناورة من الموقع الحالي إلى منطقة الهجوم المحلي المتوقعة بغرض التعزيز أو الهجوم المحلي بالمانورة.
- (ج) نوع التشكيلة القتالية للحركة إلى منطقة الهجوم المحلي.
- (د) تنسيق نقاط وإشارات الحركة من خلال مواقع القوات الصديقة (الكتيبة) في الطريق إلى منطقة الهجوم المحلي.
- (هـ) شكل المناورة القتالية التي يجب أن تُستخدَم أثناء تنفيذ الهجوم المحلي.
- (و) معايير وطرق الانسحاب.
- (ز) الإشارة للبدء بالهجوم المحلي (الأجهزة اللاسلكية عالية التردد، أو بوساطة طلقات الإنارة).



الشكل رقم (4) تعزيز مواقع السرايا الأمامية باستخدام الاحتياط



الشكل رقم (5) تعزيز السرايا الأمامية باستخدام وحدات العمق

45. الهجوم المعاكس (مجموعة اللواء وأعلى). وهو هجوم يُشن على مستوى مجموعة اللواء وأعلى، ويشن بعد أن يستقر الموقف، أي بعد أن يتم تثبيت قوات العدو في منطقة الاختراق ويتم عزل القوة التي اخترقت عن القوات اللاحقة من قوات العدو.

الدفاع المتحرك

46. يركز الدفاع المتحرك على تدمير أو هزيمة قوات العدو من خلال الهجوم المعاكس بالقوة الضاربة، ويكون التركيز على هزيمة أو تدمير قوات العدو بواسطة السماح للعدو بالتقدم حتى يكون مكشوفاً للقيام بالهجوم المعاكس الحاسم.

47. يفصل الدفاع المتحرك القوات المهاجمة عن وحدات إسنادها ويشنت أنظمة القيادة والسيطرة للعدو، وأثناء توسع قوات العدو في المنطقة المدافع عنها وفقدانها الزخم والتنظيم، تقوم القوات المدافعة بالهجوم المعاكس من قبل القوة الضاربة لتدمير قوات العدو.

48. قد تنفذ الكتيبة الدفاع المتحرك كجزء من عمليات مجموعة اللواء، وفي بعض الحالات النادرة كمهمة مستقلة. عندما تعمل الكتيبة كجزء من قوة أكبر فإنها تنفذ إما واجب قوات التثبيت (دفاع منطقة) أو تكون جزءاً من القوة الضاربة وتنفذ الهجوم المعاكس.

عمليات التراجع

49. تعرف عمليات التراجع بأنها حركة منظمة للخلف، أو بعيداً عن العدو.

أ. أسباب تنفيذ التراجع.

- (1) مقاومة وإنهاك وتدمير قوات العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم.
- (2) جر العدو إلى موقف غير ملائم له (جر العدو إلى مناطق تقتيل).
- (3) تجنب التماس تحت ظروف غير مناسبة لقواتنا.
- (4) الحصول على الوقت.
- (5) فك الاشتباك من المعركة لاستخدام القوة في مكان آخر/ لمهام أخرى.
- (6) إعادة تموضع القوات أو تقصير خطوط الاتصالات، أو التكيف مع حركة قوات صديقة أخرى.

ب. أشكال عمليات التراجع.

- (1) الإعاقة. عملية تراجع تقوم بها الوحدات تحت ضغط من العدو بالتخلي عن الأرض لكسب الوقت، وتحاول أثناء ذلك إلحاق أكبر خسائر في العدو، دون الدخول معه في اشتباك حاسم.
- (2) الانسحاب. عملية تراجع تتخلص بها قوة ما منفتحة أو جزء منها من الاشتباك مع العدو ويتم في حالتين، تحت ضغط من العدو، ودون ضغط من العدو.

محظور

(3) التفكير. عملية تراجع تبتعد فيها القوات التي ليست على اتصال مع العدو بحركة منظمة بعيداً عن العدو، وذلك لتفادي الاشتباك معه تحت الظروف الحالية والاشتباك معه في ظروف أكثر ملاءمة.

الإعاقة

50. الإعاقة هي شكل من عمليات التراجع، ويتم من خلالها فرض أقصى تأخير على العدو يتقدم في منطقة محددة، وإلحاق أكبر خسائر ممكنة به دون تورط قوة الإعاقة في اشتباك حاسم معه، أو تمكينه من الالتفاف عليها من الأجنحة. ويتم في قتال الإعاقة مبادلة أقل ما يمكن من الأرض بأقصى ما يمكن من الوقت، تعتبر الوحدات المدرعة مثالية جداً للقيام بأعمال الإعاقة نظراً لمزاياها في التنظيم والخصائص المتأصلة فيها خاصة قابلية الحركة والمرونة.

51. أسباب الإعاقة. تُنفذ عمليات الإعاقة للأسباب التالية:

- أ. كسب الوقت للسماح بإجراء التحضيرات اللازمة للدفاع.
- ب. تغطية وحدة مدافعة أو منسحبة (كقوات سائرة).
- ج. حماية جناح وحدات صديقة.
- د. المشاركة في الاقتصاد بالقوات في إحدى المناطق.

52. يتم كسب الوقت في الإعاقة بإجبار العدو على الحشد المتكرر ضد مواقع معركة متعاقبة، وعندما تبدأ وحدات العدو بالانفتاح للهجوم، تنسحب قوة الإعاقة إلى موقع جديد، وهذا يتطلب من العدو اتخاذ نفس الإجراءات، والتي تتطلب نفس الوقت الذي استغرقه انفتاحه أمام الموقع الأول.

53. اعتبارات أساسية في عمليات الإعاقة.

أ. سيطرة مركزية وتنفيذ لا مركزي. تحدث الإعاقة عادة على جبهة واسعة، وتتألف من سلسلة نشاطات متعددة مستقلة تقوم بها الوحدات ضمن إطار الخطة العامة التي يجب أن يسمح من خلالها للقادة بأقصى قدر من حرية المناورة لاستثمار أية فرص قد تظهر لديهم على مستوى الوحدات التي يقودونها.

ب. الاستفادة القصوى من الأرض. تستغل قوات الإعاقة كل الأراضي المناسبة للإعاقة ووضع مواقع الإعاقة في المعالم الأرضية التي تسيطر على مقتربات العدو المحتملة، وعلى قوات الإعاقة ملاحظة توفر التخفية والستر في مواقع الإعاقة ومناطق التجمع وطرق الحركة.

ج. الاستفادة القصوى من الموانع. تستغل الموانع الطبيعية والاصطناعية المتوفرة في المنطقة لإعاقة العدو، ولتوفير الحماية لأجنحة قوات الإعاقة.

محظور

- د. إجبار العدو على الانفتاح والمناورة. يجب مشاغلة العدو على أقصى مدى مؤثر للأسلحة المتوفرة، لإجباره على الانفتاح وتطوير الموقف والمناورة لمهاجمة كل موقع إعاقة.
- هـ. المحافظة على التماس مع العدو. يتم إدامة التماس مع العدو باستمرار من خلال القفزات المتتالية إلى مواقع الإعاقة اللاحقة.
- و. تجنب الاشتباك الحاسم. يجب أن تتحرك قوة الإعاقة لموقع الإعاقة الخلفي اللاحق قبل أن تتورط باشتباك حاسم مع العدو إلا إذا تطلبت مهمة قوة الإعاقة الصمود والبقاء في موقع الإعاقة تحت خطر الاشتباك الحاسم مع العدو.

54. يجب أن تحقق قوات الإعاقة ما يلي:


- أ. إدامة التماس مع العدو لتجنب التجاوز من قبل العدو لقواتنا.
- ب. إجبار العدو على التخطيط لخوض هجمات متعاقبة.
- ج. تحديد حرية مناورة العدو.
- د. المحافظة على تماسك الوحدة.
- هـ. المحافظة على القوات لاستخدامها في المستقبل.

55. طرق (أساليب) الإعاقة. هناك طريقتان يتم اتباعهما في تنفيذ عمليات الإعاقة، ويعتمد تبني أي من الطريقتين على عوامل المهمة، العدو، الأرض والقوات المتوفرة، انظر الجدول رقم (4).

الجدول رقم (4) مقارنة بين أساليب الإعاقة

أسلوب الإعاقة	أفضل وقت لاستخدامه	الإيجابيات	السلبيات
الإعاقة في المواقع المتتالية	عندما تكون منطقة العمليات واسعة، والقوات المتوفرة لا تسمح بأن يتم تقسيمها على المواقع.	• حشد نيران كافة العناصر القتالية المتوفرة. • سهولة السيطرة.	• عمق محدود في مواقع الإعاقة. • الوقت متوفر لتحضير كل موقع. • مرونة محدودة (بطيئة نسبياً).
الإعاقة في المواقع التبادلية	عندما تكون منطقة العمليات ضيقة، وتكون القوات كبيرة بما يكفي ليتم تقسيمها بين المواقع المختلفة.	• تسمح بالتموضع في العمق. • تسمح بوقت أكبر لصيانة المعدات القتالية وإراحة الأفراد. • أكثر مرونة.	• تتطلب تنسيقاً مستمراً. • تتطلب المرور من خطوط القوات الصديقة. • يكون جزء من القوة فقط مشتركاً في وقت واحد. • يتطلب قوات أكبر


- أ. تستخدم عندما يكون القاطع عريضاً أو واسعاً وعندما تكون القوات المتوفرة قليلة.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين، يحتل القسم الأول منها خط الإعاقة الأول بينما يحتل القسم الثاني مواقع في خط الإعاقة التالي، ويفضل الاحتفاظ باحتياط صغير الحجم.
- ج. توضع غالبية القوة على خط الإعاقة الأول، وعلى طرق اقتراب العدو المحتملة.
- د. يتم في هذا النوع من الإعاقة أيضاً دفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول بقصد التماس مع العدو، وذلك عندما تتواجد القطعات في هذا الخط قبل التماس مع العدو.
- هـ. بعد انسحاب عناصر الحماية، بعد القيام بأقصى إعاقة ممكنة، تطلب قوة الإعاقة على الخط الأول من قيادتها السماح لها بأن تقوم بالإعاقة إلى المواقع التالية.
- و. تتحرك القوة من خط الإعاقة الأول إلى خط الإعاقة الثاني وتحتل مواقع على جانبي قوة الإعاقة المتواجدة في خط الإعاقة الثاني.
- ز. بعد وصول قوة الإعاقة إلى خط الإعاقة الثاني، تتحرك القوة المتواجدة أصلاً في هذا الخط إلى خط الإعاقة الثالث. تتكرر العملية هكذا حتى تنتهي عملية الإعاقة. انظر الشكل رقم (6).



الشكل رقم (6) أسلوب الإعاقة المتتالية

57. الإعاقة في المواقع التبادلية.

- أ. تستخدم عندما تكون الجبهة ضيقة والقوات المتوفرة كبيرة والعدو ضعيف نسبياً.
- ب. تقسم قوة الإعاقة إلى قسمين، يحتل القسم الأول منها خط الإعاقة الأول بينما يحتل القسم الثاني مواقع في خط الإعاقة التالي.
- ج. يتم في هذا النوع من الإعاقة أيضاً دفع عناصر حماية أمام خط الإعاقة الأول بقصد التماس مع العدو، وذلك عندما تتواجد القطعات في هذا الخط قبل التماس مع العدو.
- د. بعد انسحاب عناصر الحماية، وقبل الاشتباك الحاسم مع العدو، تستبدل قوة الحماية مواقعها في خط الإعاقة الأول بالحركة إلى خط الإعاقة الثالث مروراً من خلال قوة الإعاقة المتواجدة في خط الإعاقة الثاني أو من حولها.
- هـ. تتولى قوة الإعاقة الموجودة أصلاً في خط الإعاقة الثاني مسؤولية الاشتباك مع العدو، وتكرر العملية هكذا بحيث تتبادل القوتان حالة التماس مع العدو. انظر الشكل رقم (7).



الشكل رقم (7) أسلوب الإعاقة التبادلية

محظور

58. تدابير السيطرة. يستخدم القادة عدداً من تدابير السيطرة، انظر الشكل رقم (8)، ومن هذه التدابير:

أ. خطوط الإعاقة. تعين هذه الخطوط على مستوى كل قيادة نزولاً حتى مستوى الكتيبة، ويوضح للوحدات الفرعية الوقت الذي يجب تأخير العدو أمام هذه الخطوط وتعطى أسماء رمزية.

(1) ينتخب قائد مجموعة اللواء خطوط إعاقة كجزء من خطة مناورة اللواء، (في حال كانت كتيبة المشاة الآلية تعمل كجزء من مجموعة اللواء).

(2) يمكن لقائد الكتيبة انتخاب خطوط إعاقة أخرى إضافية للكتيبة.

(3) ينتخب قائد السرية مواقع إعاقة ضمن خطوط الإعاقة.

(4) إن الهدف من إقامة خطوط/ مواقع الإعاقة ابتداءً من المستوى الأعلى وحتى

مستوى السرية، هو ضمان إجراء الإعاقة المستمرة للتأكد من عدم تقدم العدو دون مقاومة.

ب. الحدود. يمكن أن تمتد الحدود الجانبية بين الوحدات عند رسمها في عمق المنطقة بالكامل، ولكنها يجب أن تمتد للخلف على الأقل لتصل خط الإعاقة التالي.

ج. نقاط التنسيق. تستخدم هذه النقاط لتنسيق الحركة والنيران عند الحدود. وتعين من قبل المستوى الأعلى أو بالتنسيق بين القادة المتجاورين.

د. موقع قوة الاحتياط. يبين موقع الاحتياط في كافة مراحل العملية.

هـ. تدابير سيطرة أخرى. يمكن للقائد استخدام كل أو بعض التدابير التالية في عملية الإعاقة.

(1) خطوط المراحل. تستخدم عندما لا تتوفر معالم أرضية، وتكون بين خطوط


الإعاقة وتعطى أسماء رمزية، ويتم تمرير الوقت الذي تجتاز عنده قوة الإعاقة هذه الخطوط، ولا يطلب منها فرض أية إعاقة للعدو على هذه الخطوط.

(2) طرق الانسحاب. تعين هذه الطرق لتنسيق حركة تراجع قوة الإعاقة ووحدات الإسناد الناري والإداري التابعة لها.

(3) نقاط التفقد. نقاط تنتخب على طرق الانسحاب كوسيلة لتسهيل السيطرة على حركة قواتنا.

(4) نقاط الالتقاء. نقاط تنتخب على معالم أرضية يسهل تمييزها وتستخدم للالتقاء ما بين قوتين صديقتين أو أكثر.

(5) نقاط المرور. نقاط تعين في الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أم م) وذلك في المواقع التي تمر منها القوات المتراجعة، ويراعى في انتخابها ألا تؤثر على عمل القوات المدافعة.



الشكل رقم (8) تدابير السيطرة في الإعاقة

محظور

59. التحضير والتخطيط. يحدد الوقت المتوفر مدى التحضيرات التي يمكن إنجازها، وغالباً ما يكون إتمام جميع التحضيرات غير ممكن لضيق الوقت عند بدء تنفيذ عملية الإعاقة. إن التحضيرات عملية مستمرة، ويتم تعديل الخطط حسب تطور الموقف خلال تنفيذ العملية.

60. الخطط والأوامر. يوضح أمر عمليات الإعاقة العمل المطلوب خلال جميع مراحل العملية، ويشمل على تفصيلات المرحلة الأولى للعملية، ويعدل القائد وينسق نشاطات قوة الإعاقة خلال سير المعركة بواسطة الأوامر المجزأة.

61. القيادة والسيطرة. تقتضي الطبيعة المتحركة لمعركة الإعاقة معرفة القائد لحالة وأماكن وحداته باستمرار، كما عليه أن يعرف ما هي الوحدات التي تعمل على أي من أجنحة قواته، ووحدات العدو، ولهذا السبب يعتبر التنسيق أمراً ذا أهمية خاصة. يجب على جميع القادة أن يكونوا مبادرين في استغلال المعلومات والتقارير الواردة لهم، ويجب على ضباط قيادة الكتيبة أن تبحث عن المعلومات، وتكرر المعلومات الهامة إلى القائد فوراً حال ورودها. وعلى القائد أن يستبق الحوادث حتى يتمكن من فهم الخيارات المتوفرة خلال سير العملية.

62. يجب على القادة مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسيطرة عليها خلال عملية الإعاقة. يمكن إنشاء المحطات الوهمية لخداع العدو عن مهمة وحجم قوة الإعاقة، كما يجب استخدام الخطوط السلكية حيثما أمكن ذلك، وعلى القائد الاستفادة من الخطوط السلكية بين القيادات والاحتياط ومواقع الإعاقة ذات الأهمية.

63. إن واجب القائد الأكثر صعوبة هو استمرار عملية الإعاقة بشكل متماسك ومنسق ويتم المحافظة على ذلك بما يلي:

- أ. تقليل الفجوات بين القوات.
- ب. استمرار مراقبة الفجوات.
- ج. التأكد من احتلال الوحدات للمواقع الجديدة بعد حركتها من مواقعها الأصلية.
- د. المحافظة على تماسك الوحدات خاصة الوحدات الصغرى.
- هـ. تنفيذ جميع أجزاء خطة الموانع بشكل ملائم.
- و. التأكد من أن التقارير دقيقة ووقتها صحيح.
- ز. المحافظة على التماس مع العدو حال تأسيسه.
- ح. عمل خطة لجمع وإدانة المعلومات واستغلالها.
- ط. الاحتفاظ بالاحتياط.

محظور

64. تنفيذ الإعاقة. يتم تنفيذ أحد أساليب الإعاقة المذكورة سابقاً وكما يلي:
- أ. يجب أن تقوم عناصر الاستطلاع الأمامية لقوة الإعاقة بالبحث عن العدو والتماس معه إذا لم يكن التماس قد وقع فعلاً، وعلى هذه العناصر أن تحاول عزل عناصر العدو الأمامية عن قوة الهجوم وتحديد اتجاه حركة العدو.
 - ب. تبدأ عملية الإعاقة بعد أن تبدأ عناصر الاستطلاع الأمامية لقوة الإعاقة بالتماس مع العدو، ويجب أن يتم خلق الانطباع لدى العدو بأنه يهاجم ضد دفاع تنفذه قوات قوية، ويجب أن تشكل قوة الإعاقة دفاعاً يعتمد على الحركة في تنفيذه منذ بداية العملية.
 - ج. عندما يكتشف العدو أنه اصطدم مع قوات إعاقة، فإنه سيحاول الحركة بسرعة واختراق قوة الإعاقة.
 - د. تديم قوة الإعاقة التماس مع العدو مع تجنب الاشتباك الحاسم، إلا إذا كانت المهمة تتطلب ذلك. يجب أن تكون خطة الإعاقة مرنة وتؤمن إمكانية التعديل في تنفيذها بما يتلاءم ومناورة العدو.

65. انتهاء عملية الإعاقة. يمكن أن تنتهي العملية لعدة أسباب، ولكن أكثر الأسباب شيوعاً هي:
- أ. توقف هجوم قوات العدو.
 - ب. إنجاز قوة الإعاقة للمهمة ومرورها من خلال قوة أخرى.
 - ج. تحول قوة الإعاقة إلى مهمة أخرى مثل الدفاع، الهجوم أو الانسحاب.
66. إذا توقف هجوم العدو بسبب الخسائر التي لحقت به أو بسبب الاعتبارات الإدارية عندها يصبح القائد في المستوى الأعلى أمام الخيارات التالية:
- أ. سحب قوة الإعاقة لتنفيذ مهمة أخرى.
 - ب. إبقاء قوة الإعاقة بتماس مع العدو.
 - ج. الهجوم على العدو من خلال قوة الإعاقة إذا سمح الموقف بذلك، حيث إن الوقت يكون عاملاً حرجاً في مثل هذه الحالة، وعلى قوة الإعاقة في هذه الحالة المساعدة في مرور القوات لمعرفتها الجيدة لطبيعة الأرض والعدو.

67. مرور قوة الإعاقة من خلال القوات المدافعة. إذا أرادت قوة الإعاقة أن تمر للخلف من خلال القوات المدافعة، فإن عليها أن تسلم المعركة إلى القوات المدافعة أولاً، ثم تنفذ عملية المرور. لكي تتم الخطوات النهائية بنجاح والتي تعتبر من المراحل الحرجة في عملية الإعاقة يجب أن يتم التنسيق مع القوات المدافعة وكما توضيحه سابقاً في تسليم المعركة.

الانسحاب

68. إن هدف الانسحاب هو سحب الكتيبة من موقع دفاعي حيث تكون في تماس مع العدو إلى موقع دفاعي جديد، وذلك بأقل خسائر ممكنة وأقل تدخل معادي. إن عملية الانسحاب من أصعب العمليات القتالية، حيث المبادأة للعدو وربما يتمتع بتفوق جوي، في الجانب الآخر نجد أن القوات المنسحبة تكون ضعيفة المعنويات. ويتم تنفيذ الانسحاب ضمن حالتين وهي الانسحاب تحت ضغط العدو أو الانسحاب دون ضغط العدو.

69. أسباب الانسحاب. يتم تنفيذ الانسحاب لسبب واحد أو أكثر مما يلي:

- أ. نتيجة لخوض معركة فاشلة.
- ب. لتجنب خوض معركة في ظروف تعبوية غير ملائمة.
- ج. لجذب العدو إلى مواقع لا تلائمه، ومثال لذلك، إطالة خطوط مواصلاته.
- د. للتمشي مع عمليات قوات أخرى صديقة.
- هـ. للسماح باستخدام جزء من القوات في مكان آخر.
- و. لكسب الوقت دون الدخول في معركة حاسمة.
- ز. لأسباب تتعلق بالشؤون الإدارية.

70. مبادئ الانسحاب.

- أ. المرونة.
- ب. البساطة.
- ج. العمل التعرضي.
- د. المعلومات.
- هـ. إدامة الروح المعنوية.
- و. السيطرة.
- ز. السرية.

71. وضع خطة الانسحاب. عند وضع خطة انسحاب الكتيبة فإنه يطلب تنفيذ ما يلي:

- أ. الاحتفاظ بقدرة الدفاع والتمسك بالموقع القديم حتى الوقت المحدد لإخلائه.
- ب. التمكن من الانسحاب دون معرفة العدو حتى يمكن قطع التماس، والمرور بسهولة عبر القطعات الساترة.
- ج. استطلاع وتجهيز الموقع الجديد دون الإخلال بالواجبات الأخرى.

أ. التوقيتات. يعتبر تنسيق التوقيتات ضرورياً لضمان الحفاظ على التوازن والسيطرة وتنسيق الحركة للخلف في كل مراحل الانسحاب.

(1) التوقيتات الرئيسية. يحدد القائد في المستوى الأعلى توقيتين رئيسيين هما:

- (أ) الوقت الذي يجب حرمان العدو من الموقع الحالي (وقت الحرمان).
(ب) الوقت الذي لا حركة قبله إلى الخلف إلا لجماعات الاستطلاع (وقت عدم الحركة). وينطبق هذا التوقيت على كل القوات عدا جماعات الاستطلاع الخلفي. إن الوقت الذي لا حركة قبله يمكن من بدء سحب كل الأفراد والمعدات والآليات غير المطلوبة للخلف فور انتهاء سريانه.

(2) التوقيتات الإضافية. يمكن أن يحدد قائد الكتيبة التوقيتات الإضافية التالية:

- (أ) الوقت الذي تستطيع عنده القطعات الأمامية بدء التخفيف. يخص هذا التوقيت الوحدات الفرعية التي بالعمق مثل سرايا العمق في الكتائب الأمامية وبعض أسلحة الإسناد.
(ب) وقت إخلاء الموقع نهائياً، يكون هذا التوقيت متأخراً عن وقت حرمان العدو من الموقع الحالي.
(ج) وقت اجتياز كافة القطعات لخط معين خلف الموقع الحالي. إن هذا التوقيت يساعد المدفعية، والقوات الجوية، على الاشتباك مع العدو في الموقع الذي تم إخلاؤه، وقد يكون هذا الخط أمام القطعات الساترة مباشرة مع اعتبار منطقة الخطر لأثقل سلاح مستخدم.

(3) يقوم قائد الكتيبة بوضع توقيتاته بناءً على العوامل التالية:

- (أ) الحاجة إلى إرسال جماعات الاستطلاع الخلفي مبكراً وقطعاً خلال ساعات النهار.
(ب) الحاجة إلى التخلص بأسرع ما يمكن من الأفراد والآليات غير الضرورية.
(ج) خطة الخداع للضوضاء، ومثال على ذلك فإن الناقلات إما أن ترسل للخلف في وقت واحد، أو تترك بضع ناقلات حتى آخر وقت لتشبيهه ضوضاء المعركة.
(د) الوقت المطلوب لتخفيف الكتيبة وتجميعها في نقطة الالتقاء. سيرغب قائد الكتيبة في تقصير الفترة الزمنية بين الإخلاء النهائي للمواقع.

ب. نقاط السيطرة.

(1) نقاط التفقد. تعين في مكان يسهل معرفته على طريق انسحاب الوحدة المؤدي إلى منطقة الالتقاء الخاصة بها. لا تقف الوحدة في هذه النقطة وعلى قائدها الإبلاغ عند مرور وحدته، تعين نقاط التفقد على مستوى الكتيبة والسرية وكما يمكن تعيينها للفصيل. يجب توفير اتصال لاسلكي فيها ما عدا في حالة الفصيل ويشرف عليها هذه النقاط ضابط، أو ضابط صف كبير.

(2) مناطق الالتقاء. تتجمع فيها السرايا والفصائل لإعادة تنظيمها وتماسكها كوحدات مقاتلة قبل الاستمرار في الانسحاب. يعين قائد الكتيبة أماكن التقاء وحداته الفرعية لمنع تصادمها أثناء الانسحاب، يجب توفر الشروط التالية في المنطقة:

(أ) ليست واضحة لنيران العدو الإزعاجية.

(ب) ضرورة حمايتها بوساطة قوة مناسبة، ويمكن حمايتها على مستوى السرية بوساطة أول فصيل يصل إليها، ويجب استطلاعها نهائياً.

(ج) توفير اتصالات لاسلكية فيها.

(3) نقطة الركوب. هي منطقة تعين خلف منطقة التقاء مجموعة القتال بحيث تتركب فيها القوات المنسحبة الراجلة في النقلات المخصصة لها. يعين ضابط لقيادة نقطة الركوب، وتوفر له اتصالات سلكية واحتياط لاسلكية. قد تكون نقطة الركوب هي مكان انتظار النقلات المقاتلة.

(4) مناطق هبوط الطائرات العمودية. في حالة تخصيص طائرات عمودية لنقل القوات، يجب إعداد تقدير زمني دقيق لتفادي وجود الطائرات على الأرض مدة طويلة كي لا تكون معرضة فيها لنيران مدفعية العدو. يجب أن تكون مناطق هبوط الطائرات العمودية إلى الخلف بحيث لا تكشف خطة الانسحاب.

73. السرية. يحقق الانسحاب ليلاً أفضل درجة من الإخفاء، رغم أن استخدام العدو لوسائل الرصد الليلي قد يحد من ذلك. يكون القصد هو عدم معرفة العدو لإخلاء المواقع حتى أول ضوء.

74. الأمن والخداع. تكون القوات المنسحبة معرضة لتدخل العدو عند بدء عملية الانسحاب مما يتطلب إجراءات أمن فاعلة وخطة أمن وخداع جيدة وقد تشمل تلك الإجراءات ما يلي:

محظور

أ. الإجراءات السلبية.

- (1) أمن الاتصالات اللاسلكية. يجب عدم الإشارة مطلقاً إلى خطط الانسحاب عبر شبكات الاتصال غير المؤمنة وفي حالة عدم فرض الصمت اللاسلكي يجب بذل كل الجهد لاستمرار نشاط الاتصالات العادي حتى إكمال عملية الانسحاب.
- (2) إدامة الأعمال الاعتيادية. يجب استمرار أية أعمال اعتيادية كانت تقوم بها القوات مثل النيران الإزعاجية، وحركة النقلات الإدارية، ونشاط الدوريات.
- (3) التحركات. يجب السيطرة التامة على التحركات الخلفية لجماعات الاستطلاع وبدء التخفيف.

ب. الإجراءات الإيجابية.

- (1) يتم الخداع الإلكتروني في مستوى التشكيل.
- (2) استخدام نيران المدفعية والهاونات والآليات والإضاءة لإخفاء ضجيج التحركات، وصرف نظر العدو وإعمائه.
- (3) استخدام مشبهات الصوت والإضاءة والضجيج لإيهام العدو أن المواقع لا تزال محتلة.
- (4) التوقيت الدقيق لتوقيتات تفجير التدميرات الأولية أو أي تدمير لمعدات أو أكדاس غير ضرورية.

75. قطع التماس والانفصال عن العدو. يجب على قائد الكتيبة أن يعمل على تحقيق الانسحاب دون حدوث تماس مع العدو في البداية، فإذا لم يتوفق في ذلك، فعليه اتخاذ الإجراءات التالية لتحقيق الانفصال:

أ. الانسحاب ليلاً أو في حالات الرؤية المتدنية.

ب. الانسحاب بسرعة والاعتماد على أقصى قدر من النيران المباشرة وغير المباشرة لإيقاف العدو حتى الانفصال عنه.

ج. الاستناد على حزام موانع صمم لإعاقة العدو من المرور خلاله حتى يتحقق قطع التماس.

د. خطة خداع باستخدام النيران الإزعاجية والدوريات المقاتلة لخلق ضجة مفتعلة، يمكن استغلالها لسحب الآليات في هدوء إلى الموقع التالي.

76. تجهيز الموقع الدفاعي الجديد. عند استلام الأمر الإنذاري بالانسحاب، تقوم جماعة الاستطلاع الخلفية بالتحرك لاستطلاع ووضع وتحضير الموقع المتوسط إذا تطلب الأمر، أو الموقع الدفاعي الجديد. تكون جماعة الاستطلاع تحت قيادة نائب قائد الكتيبة، ويرافقهم نواب قادة السرايا ومندوبو أسلحة الإسناد. يبين تأليف جماعة الاستطلاع عادة في الأوامر التعبوية المستديمة للكتيبة. تقوم جماعة الاستطلاع بوضع

محظور

وتخطيط وتجهيز أي موقع دفاعي كما في حالة الدفاع الثابت العادي، كذلك تقع عليها مسؤولية وضع إشارات وعلامات دالة على الطرق التي ستسلكها القوة الرئيسية من نقطة التفرق إلى المواقع الدفاعية، وأيضاً توفير الأدلاء لكل وحدة. إذا سمح الموقف التعبوي والحفاظ على السرية فيجب إرسال مجموعات إضافية من الأفراد بعد الوقت الذي لا حركة قبله إلى الموقع الدفاعي الجديد وذلك للمساعدة في تجهيز وبناء الموقع حتى تصل القوة الرئيسية لتجد الموقع متماسكاً ومعداً تماماً.

77. خطة مقاومة الدروع. عندما يكون تهديد دروع العدو واضحاً تبرز الحاجة إلى الاحتفاظ بالدفاع المضاد للدروع متكاملأ حتى وقت الحرمان، وعليه فيتم الاحتفاظ بأسلحة المدمر الموجهة وأجهزة الرؤية الليلية في المواقع الأمامية لأطول وقت ممكن. تساعد الطائرات العمودية الهجومية كثيراً في الحفاظ على فاعلية خطة مقاومة الدروع لأطول فترة مطلوبة.

78. الدفاع ضد القوات المحمولة جواً وهجمات التسلّل. قد يستخدم العدو القوات المحمولة أو المنقولة جواً لمحاولة الاستيلاء على هيئات حاكمية، أو جسور لقطع محور الانسحاب. في هذه الحالة فإن التهديد سيؤثر على خطة قائد الكتيبة، وستكون الإجراءات الدفاعية خلال عملية الانسحاب كما يلي:

أ. حراسة المضائق والجسور، والنقاط الحاكمية قبل تحرك الجسم الرئيس للقوة، في حالة عدم وجود القوات الكافية يستعاض بنقاط المراقبة أو تطهير تلك المناطق قبل دخول القوات المنسحبة فيها.

- ب. الاحتفاظ باحتياط متحرك طوال مراحل تنفيذ الانسحاب.
- ج. تنظيم الرصد والمراقبة في العمق وعلى الأجنحة لإعطاء إنذار مبكر عن أي تهديد معاد.
- د. تنظيم إجراءات الدفاع الجوي الإيجابية والسلبية.
- هـ. تأكيد قدرة كل القطعات المنسحبة على سرعة رد الفعل السريع لمواجهة أي تهديد معاد.
- تكون الحاجة أكبر لتلك المميزات عندما يتم الانسحاب في تماس مع العدو وتكون القوات منهكة.

تنفيذ عملية الانسحاب

79. الانسحاب المدبر. يتطلب تنفيذ الانسحاب المدبر ما يلي:

أ. تطبيق إجراءات انضباط وسيطرة عالية بحيث لا تحدث أية أخطاء، أو استخدام أجهزة الاتصالات وتعريض أمن العملية للخطر. يجب على القادة في كل المستويات الإصرار على مستوى عال من الانضباط في وحداتهم.

ب. السيطرة الجيدة على التحركات.

محظور

ج. قدرة رد الفعل السريع والمؤثر عند الطوارئ، بعد بدء الانسحاب يجب على القادة الإصرار على مجابهة كل المواقف الطارئة. لن يكون الاحتياط متوفراً في كل الأوقات، ولذا يجب دحر أية هجمات معادية بالوحدات الفرعية المنفتحة على الأرض، وبإسناد النيران غير المباشرة المتيسرة.

80. الانسحاب الطارئ. في ظروف طارئة وموقف تعبوي غير ملائم، قد تُجبر الكتيبة على تنفيذ انسحاب دون إنذار كافي مما لا يسمح بتطبيق إجراءات المعركة العادية. في هذه الظروف يجب أن يهدف قائد الكتيبة إلى الحفاظ على تماسك وحدته والحفاظ على قطاع دفاعه قوياً ومتربطاً مهما كان الثمن. يكون تسلسل الانسحاب في تلك الحالة كما يلي:

أ. يجب على قائد الكتيبة اختيار موقع دفاعي جديد بأسرع ما يمكن في الخلف وذلك بعد دراسته للخريطة. كل القطاعات غير المشتبكة في المعركة الجارية، بما فيها الاحتياط، يصدر لها الأمر بالتحرك للخلف، واحتلال الموقع الجديد، والبدء فوراً في تجهيز دفاعات عاجلة.

ب. عناصر الكتيبة المتبقية والتي في تماس مع العدو تقاتل متراجعة إلى خلف الموقع إلى منطقة تجمع يتم تحديدها حيث تقوم بعملية إعادة التنظيم تنفذ بعدها إحدى الخطوتين التاليتين:

- (1) التحرك إلى الموقع الجديد حيث تقوم باحتلاله وتحسين المواقع فيه.
- (2) التحرك إلى موقع يتم اختياره خلف الموقع الجديد حيث تبدأ القوة في تجهيز موقع دفاعي آخر.

81. تحرك جماعات الاستطلاع. يقود جماعة الاستطلاع نائب قائد الكتيبة ويرافقه نواب قادة السرايا. تقوم تلك المجموعة بتطبيق إجراءات معركة دفاعية متكاملة بما في ذلك أقسام الاستطلاع والأمر حتى مستوى الفصائل. بعد تحديد واختيار المواقع الدفاعية، يتم تحديد مواقع أسلحة الإسناد ومركز القيادة. يفضل دائماً أن تتمكن جماعة الاستطلاع من الوصول إلى الموقع الجديد نهراً.

82. احتلال الموقع الرئيس الجديد أو الموقع المتوسط. يكون الاحتلال مشابه لاحتلال الموقع الدفاعي في أية عملية دفاعية عادية ويتم اتخاذ نفس الإجراءات.

83. الانسحاب الليلي.
أ. يتم انسحاب الكتيبة ليلاً بنفس الخطوات التي سيتم توضيحها في الانسحاب النهاري، ويعتمد ذلك على قدرة إدامة السرية. إن انسحاب الكتيبة نهراً أو في التماس مع العدو ليلاً سيغير من تعبئة الانسحاب بصورة جوهرية.

محظور

ب. في الانسحاب الليلي من النادر أن تقاتل السرايا كفرق موحدة بل إن الانتشار سيكون أمراً لا مفر منه، قد تغطي سرية منطقة تزيد عن الميل المربع. قد تستخدم الموانع في تلك الحالة، وسيكون القصد إعاقة وتأخير العدو، وأيضاً تمكين السرايا من إعادة التجمع في نقاط التقاء محددة.

84. السيطرة. تعتبر السيطرة المطلقة حيوية للانسحاب النهاري، ويجب أن تكون الخطة مبسطة، والأوامر واضحة وشبكة الاتصالات جيدة. إن الاتصالات الجيدة، ووجود سلسلة من نقاط السيطرة للتفقد والالتقاء تمكن قائد الكتيبة من السيطرة على وحداته، والتفقد بالتوقيات الموضوعة.

85. خطة الانسحاب. يجب وضع الاعتبار للنقاط التالية:

أ. إجراء استطلاع نهارى لكل طرق الانسحاب، ويشمل ذلك طرق بديلة للمشاة والدروع والآليات.

ب. مكان نقاط التفقد ومناطق الالتقاء.

ج. إجراءات جيدة لضبط التنقل وضرورة انسحاب كل الآليات غير الضرورية مبكراً.

د. انسحاب الأسلحة المساندة، واحتمال استخدام الأفراد لحمل تلك الأسلحة لإخلائها من المواقع بالقدر الذي لا يؤثر على السرية.

هـ. السيطرة التامة على خطة الرصد وتمييز الأهداف.

و. خطة الخداع. تشمل ما يلي:

(1) استخدام النيران غير المباشرة لإخفاء ضوضاء الآليات.

(2) برنامج الدوريات والذي يجب أن يوضع بدقة مع مراعاة عدد القوات المطلوبة، وكيفية عملها خلال الانسحاب وأسلوب انضمامها لوحدها لاحقاً.

86. التدريب على الانسحاب. يجب أن يتم التدريب على كل مراحل الانسحاب في وقت السلم وذلك لتسهيل تطبيقه في الحرب، وأن يتعامل معه الأفراد كعملية عادية، وليس في فزع. يجب أن يكون تدريب الأفراد جيداً في العمليات الليلية مع التركيز على التالي:

أ. الملاحاة الليلية والتنقل في طرق الانسحاب بسرعة، وفي ثقة تامة وبصورة لا يكتشفها العدو.

ب. سواقة الآليات ليلاً وقيادة الآليات في الضواحي دون استخدام مصابيح الإضاءة وبأقل ضوضاء ممكنة.

محظور

87. الانسحاب بالنيران. تكون واجبات المدفعية في الانسحاب الليلي كما يلي:
- أ. نيران حماية نهائية، ونيران دفاعية قريبة، ونيران دفاعية في العمق لكل موقع من المواقع المتوسطة. يجب أن تخطط وتسجل تلك النيران فور احتلال الموقع.
 - ب. نيران دفاعية لإسناد القطعات الساترة.
 - ج. تجمعات نيران مخططة في مقتربات العدو.
 - د. نيران إزعاجية.
 - هـ. نيران تغطية لإسناد الهجمات المعاكسة أو مساعدة القوات لقطع التماس عن العدو.
 - و. دخان لستر انسحاب القوات.
 - ز. نيران للخداع أو للإخفاء، مثل إخفاء ضوضاء حركة الآليات ليلاً.
 - ح. إضاءة أرض المعركة.

88. الإدامة. عندما يصبح الانسحاب محتملاً فتجب السيطرة الدقيقة على تكديس الذخائر والوقود والأرزاق في المواقع الدفاعية. تصدر الأوامر الخاصة بذلك من قيادة الكتيبة، ويقتصر التزويد في تلك الحالة على نقلات الخط الثاني وللاحتياجات الضرورية فقط.

89. الترتيبات الإضافية التي ستكون ضرورية هي:
- أ. يجب أن تبدأ الكتيبة الانسحاب وقد تم تزويدها تماماً. لن يكون ذلك سهلاً دون التعرض لفقدان بعض الموارد المكسدة.
 - ب. يتم إصلاح الآليات بالقدر الذي يكفي لتحريكها للخلف على أن تترك جماعات الإنقاذ حرة لإسناد عملية الانسحاب.
 - ج. إن تدمير الآليات والمعدات والأكداش يجب أن يخطط ويوقت بدقة حتى لا يدمر ما يمكن إنقاذه، أو تكشف عملية الانسحاب.
 - د. يجب أن يدرك كل أفراد القوة أن منظومة إخلاء الخسائر ذات كفاءة عالية، وذلك لضمان الحفاظ على الروح المعنوية. يجب الاستفادة القصوى من أية إمكانات لإخلاء الخسائر جواً.

90. الانسحاب النهاري.
- أ. يكون من الصعب الانفصال وتحقيق قطع التماس التام مع العدو، وفي الغالب تتحول العملية إلى انسحاب في التماس. يكون المبدأ هو انسحاب وحدة فرعية خلال وحدة أخرى، ويستمر ذلك حتى يمكن قطع التماس، أو احتلال الموقع الرئيس الجديد، أو الموقع المتوسط. إن نيران

محظور

الإسناد غير المباشرة الكثيفة خاصة عند التدميرات المرجأة في الموانع الطبيعية أو الصناعية تمكن القوات من تحقيق قطع التماس والانفصال عن العدو.

ب. تعدل إجراءات الانسحاب لتكون كما يلي:

- (1) انسحاب السرايا الأمامية أولاً عبر مواقع سرايا العمق.
- (2) استمرار الوحدات المدرعة في الأمام.
- (3) من المحتمل ألا تنشأ نقطة التقاء الكتبية، وستمر الفرق قرب أو عبر نقاط التقائها مبلغة بأجهزة اللاسلكي بمرورها.
- (4) ستقوم المدفعية وطائرات الهجوم الأرضي وربما الطائرات العمودية الهجومية بتقديم أقصى قدر من نيران الإسناد طوال مراحل الانسحاب.

التفهم

91. هو عمليه تراجع عندما لا تكون القوة في تماس مع العدو وتتحرك للخلف بطريقة منظمة، وتقوم الكتبية بتنفيذ التفهم كجزء من مجموعة اللواء لإعادة التوضع للعمليات المستقبلية.

92. يتم تنظيم مجموعة اللواء عادة إلى عناصر الحماية والجسم الرئيس. قد تعمل الكتبية إما كعنصر حماية أو كجزء من الجسم الرئيس، يتم تنظيم الكتبية عادة إلى عناصر حماية وجسم رئيس واحتياط بناءً على الموقف ومكان الكتبية في خطة الحركة، تعتمد التشكيلات وعدد الأرتال المستخدمة على عدد الطرق المتوفرة وعلى احتمالية تدخل العدو، وعلى قائد الكتبية تحريك الوحدات الرئيسة للخلف في وقت واحد وبشكل مخطط له.

93. يقوم قائد الكتبية وضباط قيادة الكتبية بإعداد وتطوير خطة الحركة بناءً على طبيعة الأرض وموقف القوات الصديقة وتوجيه قائد مجموعة اللواء وموقف العدو. ويقومون بإعداد تشكيلات الحركة وأوامر الحركة لتقدير الحاجة للحماية والسرعة. تقوم قوات الحماية في الكتبية بحماية الجسم الرئيس من المفاجأة والإزعاج.

الهجوم المعاكس على مستوى مجموعة اللواء والهجوم المحلي على مستوى الكتيبة

التسلسل	وجه المقارنة	مستوى اللواء وأعلى	مستوى الكتيبة
1.	التسمية	<u>هجوم معاكس:</u> أ. هجوم على مستوى مجموعة اللواء وأعلى. ب. يشن هذا النوع من الهجوم بعد أن يستقر الموقف أي بعد أن يتم تثبيت قوات العدو في منطقة الاختراق ويتم عزل القوة التي اخترقت عن القوات اللاحقة من قوات العدو.	<u>هجوم محلي:</u> أ. هجوم على مستوى الكتيبة لطرد قوات العدو التي اكتسحت موقعاً دفاعياً. ب. يجب أن يشن قبل أن يقوم العدو بتنظيم قواته على الهدف، أي حال حدوث الاختراق بالقوات غير المشتبكة في المواقع الدفاعية.
2.	الإجراءات	أ. توضع خطة هجوم معاكس لكل مقترب بموجب افتراضات تتعلق بالنواحي التالية: (1) حدود منطقة الاختراق (تحديد حجم وشكل الاختراق). (2) حالة ووضع القوات المدافعة وقدرتها في احتواء وتثبيت قوات العدو. (3) توفر الإمكانية الجوية لإسناد احتياط القوة عند شن الهجوم المعاكس. (4) توفر الاحتياط وعدم انشغاله في واجب آخر. ب. تقوم القوات المدافعة حسب الجهة التي تم فيها الاختراق بتثبيت قوات العدو في مواقع وقف الاختراق. ج. تقوم قوة الاحتياط بتنفيذ خطة الهجوم المعاكس حسب الافتراضات الموضوعة. د. تسند نيران المدفعية والقوة الجوية قوة الاحتياط حسب خطة المناورة الخاصة بها.	أ. تصمم خطة دفاع الكتيبة على أساس خوض المعركة الدفاعية في العمق من خلال عدة مواقع معركة ومواقع بديلة ومناطق اشتباك متعددة. ب. في حالة تعرض مواقع السرايا إلى هجوم معادٍ وحدث اختراق فيها واحتلال مواقع جماعات أو فصائل يتم شن هجوم محلي بوساطة الاحتياط إذا كان متوفراً. عادة ما يكون الهجوم المحلي بوساطة النيران من خلال احتلال مواقع رمي مسيطرة على مواقع العدو وذلك لعدم وجود فسحة مناورة كافية لقوة الاحتياط.

محظور

التسلسل	وجه المقارنة	مستوى اللواء وأعلى	مستوى الكتيبة
		هـ. تقوم القوة المدافعة بتقديم نيران الإسناد المباشرة إلى أقرب نقطة ممكنة إلى قوة الاحتياط. و. تحتل قوة الاحتياط هدف الهجوم المعاكس حسب الخطة. ز. يقوم بتسليم المواقع الدفاعية إلى الوحدات المدافعة أصلاً. ح. في حالة فشل خطة الهجوم المعاكس تقوم قوة الاحتياط أو القوات المدافعة بتنشيط العدو في منطقة مواقع وقف الاختراق ويتم الهجوم المعاكس بوساطة احتياط المستوى الأعلى. ط. يؤخذ في الاعتبار أنه عند استخدام الاحتياط يتم إعلام المستوى الأعلى بذلك ويتم التفكير بإيجاد احتياط بديل إن أمكن.	جـ. في حالة حدوث الاختراق في مواقع السرايا ولا يوجد احتياط على مستوى الكتيبة يتم تعديل مواقع السرايا ويتم شن الهجوم المحلي بوساطة السرايا غير متأثرة سواء كانت في العمق أو على الاجنحة لشن الهجوم المحلي بالنيران من خلال احتلال مواقع مهيمنة على مواقع العدو التي قامت بالاختراق.
3.	النيران	أ. تسند خطط الهجوم المعاكس نيران المدفعية حيث توضع خطة إسناد لكل خطة هجوم معاكس. ب. يخصص كل الجهد الجوي (إسناد جوي قريب) لإسناد قوة الاحتياط عند تنفيذ خطط الهجوم المعاكس. جـ. تؤمن القوة الجوية سيطرة جوية فوق منطقة العمليات أثناء تنفيذ خطط الهجوم المعاكس.	أ. تؤمن سرية الإسناد المباشر للكتيبة الإسناد للهجوم المحلي. ب. تؤمن نيران الإسناد المباشر من كافة الأسلحة لتأمين خطط الهجوم المحلي (هجوم بالنيران).

الفصل الرابع
الكتابة في العمليات التعرضية

الفصل الرابع

الكتيبة في العمليات التعرضية

عام

1. تنفذ كتيبة المشاة الآلية العمليات التعرضية لهزيمة وتدمير قوات العدو ومسك الأرض وحرمانه من المصادر وتثبيت قواته وجمع المعلومات، والقصد منها هو فرض إرادة القوات الصديقة على العدو وتحقيق النصر الحاسم.

2. تعتمد العمليات التعرضية على الاستخبارات الدقيقة فيما يتعلق بالعدو والأرض والطقس والاعتبارات المدنية. يناور قائد الكتيبة بقواته لأخذ مواقع ملائمة قبل التماس مع قوات العدو، حيث يسعى قائد الكتيبة إلى الإخلال بتوازن العدو وقهر قدراته وتشتيت (تعطيل) دفاعه وضمان هزيمته وتدميره.

خصائص العمليات التعرضية

3. المفاجأة.

أ. يتم تحقيق المفاجأة بضرب العدو في الزمان والمكان غير المتوقعين. إن معرفة قصد قائد العدو وحرمانه من الحصول على استخبارات موقوتة وشاملة يعتبر أمراً حاسماً، ومن الأمور التي تساعد على تحقيق المفاجأة القدرة على الاختفاء والخداع والتمويه والبراعة في استخدام القوات. يمكن تحقيق المفاجأة من خلال توقيت الهجوم واتجاهه وحجم القوة وكذلك جرأة التنفيذ. تعيق المفاجأة رد فعل العدو وتربك القيادة والسيطرة لديه وتسبب الصدمة النفسية لقادته وأفراده، كما تقلل من تماسك دفاعاته لتقليل قدرته القتالية وبذلك فإن المفاجأة تضمن نجاحاً للمهاجم بقوات أقل.

ب. تصبح إمكانية تحقيق المفاجأة صعبة عند بدء العمليات. إن توفر أجهزة الإنذار والكشف الحديثة وكذلك شبكات وقنوات الأخبار المحلية والعالمية تجعل إمكانية الحصول على مفاجأة كاملة أمراً صعباً، وعلى الرغم من ذلك ما زالت هنالك فرصاً لتحقيق المفاجأة من خلال العمل بأسلوب لا يتوقعه العدو. يمكن للعدو أن يتوقع الهجوم ولكن يمكن خداعه عن طبيعة الهجوم، ووقته، والقوات المستخدمة. إن الطقس السيء والأراضي صعبة المسالك والهجمات التضليلية وعمليات عرض القوة والاتصالات الخادعة يمكن استغلالها لخداع العدو. وتحقق الهجمات الصاخبة المفاجئة تأثيراً كبيراً على العدو، وكذلك الهجمات من الاتجاهات غير المتوقعة (الاقتراب غير المباشر).

ج. يمكن تحقيق المفاجأة من خلال عمليات متكررة تهدف إلى جعل العدو يعتاد عليها وتصبح اعتيادية (روتينية) له، ثم يتم استغلال إهمال العدو لها والقيام بهجمات خفيفة في تلك

محظور

الظروف. كذلك يمكن تحقيق المفاجأة في التغيير غير المتوقع في زخم الهجوم وذلك بإبطاء السرعة في البداية ثم شن عمليات متسارعة ومفاجأة للعدو.

د. إن إحراز المبادأة يساعد القائد على اختيار الوقت، المكان، الوسائل المناسبة لشن الهجوم، وبذلك فإن عليه أن يبقي العدو فاقداً لتوازنه ومنعه من استرداد توازنه قبل إنجاز مهمة الهجوم.

4.

الحشد.

أ. تفرض الأسلحة المتطورة المتواجدة في أرض المعركة وحاجة المهاجم لإحراز نجاح مبكر وإدامته، أن يحشد القائد المهاجم كل جهد يتوفر له، يجب أن يكون التجميع الأولي للوحدات والأسلحة والخدمات كافياً لإجراء تعديلات قتالية على المهمة والتجميع للواجب لاستغلال الفرص السانحة أثناء سير المعركة.

ب. إن حشد القوات هو مبدأ يجب تطبيقه على جميع مستويات القيادة، حيث يمكن تنسيق جميع عناصر القدرة القتالية بما فيها الإدامة لخدمة وإسناد الخطة. يراعى تجنب الإجراءات التي قد تكشف توقيت أو اتجاه الهجوم أثناء الحشد. تعتبر قابلية الحركة، السرعة، السرية والخدعة اعتبارات رئيسة للحشد الناجح.

ج. تعمل الهجمات المباشرة على إحداث نتائج فورية ضد العدو، إلا أن هذه النتائج نادراً ما تدوم. كما أن المهاجم لا يحتمل عادة الخسائر التي تنتج عن هذا النوع من الهجمات.

د. تعتمد قوة العدو بشكل جزئي على عدد أفراد ومصادره، وتعتمد أيضاً على معنويات قواته، وتوزيعاته وكفاءة القيادة والسيطرة وفاعلية إسناده التعبوي والإداري. إن مهاجمة أي من هذه العناصر سيؤثر بشكل فاعل على قدرة العدو على القتال وإن مفهوم التقرب غير المباشر يركز على مهاجمة هذه العناصر، وعلى الرغم من أن هذا المفهوم يناسب مستوى فرقة فأعلى إلا أنه يمكن أن يطبق من قبل الوحدات الدنيا في عملياتها.

5.

السرعة.

أ. تساعد السرعة في التنفيذ على تحقيق المفاجأة أو إدامة حالة فقدان التوازن لدى العدو، والمحافظة على أمن القوات المهاجمة، وإجبار المدافع على التخلي عن إجراءاته المعاكسة. تعمل سرعة الهجوم على إحداث نتائج حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وتُفقد المدافع قدرته على استخدام وتحويل قواته، وبذلك يصبح إيقاف الهجوم أمراً غير ممكن. تساعد أعمال الخدعة والهجمات التضليلية وعمليات عرض القوة واستخدام الحرب الإلكترونية على خلق أو إطالة حالة الفوضى لدى العدو، إلا أن السرعة تبقى عاملاً أساسياً ومطلقاً لإحراز النجاح.

محظور

ب. تندفع القوات المهاجمة بسرعة خلف عناصر الاستطلاع أو خلف هجمات جس النبض الناجحة والتي تُحدث فجوات في دفاعات العدو. يجب على المهاجم أن ينقل قواته بسرعة لتوسيع الاختراق، وتدمير الأجنحة المكشوفة لتعزيز تلك النجاحات وأن يحاول نقل المعركة إلى عمق العدو لتجزئة دفاعاته قبل أن يتمكن من رد الفعل، يجب ألا يُسمح للعدو باستعادة قواه بعد صدمة الاقتحام الأولي، وألا يُعطى الوقت لتحديد الجهد الرئيس، وفوق ذلك كله يجب ألا يُعطى الفرصة لحشد قواته أو نيران إسناده ضد الجهد الرئيس للمهاجم.

ج. يتم تحقيق عامل السرعة في العمليات من خلال التخطيط الدقيق لتحديد أفضل المقتربات للهجوم، والتخطيط للمعركة في العمق وإجراء التغييرات السريعة للانتقال إلى وضعية استغلال النجاح والمطاردة، وحشد وتجميع الأسلحة المشتركة بفاعلية. تعتمد السرعة على التنفيذ الصارم للخطة بوساطة وحدات المناورة والنيران، وتعتمد أيضاً على توفر وسرعة تخصيص الجهد الهندسي، استخدام عناصر الاستطلاع (أي وحدات جوية أو أرضية مخصصة للاستطلاع أو الطائرات المسييرة)، إدامة دفاع جوي فاعل وسرعة استجابة عمليات الإدامة للقوة.

6. الجرأة.

أ. الجرأة هي مفتاح النجاح في العمليات التعرضية، إن تبني خطة بسيطة تنفذ من قبل قادة ذوي جرأة عالية يعوض عن مساوئ النقص في عدد القوات ويحقق نتائج مرضية.

ب. على القادة معرفة متى وأين يمكنهم قبول المخاطرة ولكن يجب عدم التردد في تنفيذ الخطة. إن التعامل بجرأة مع المواقف الصعبة غالباً ما يحقق نتائج باهرة. إن التعرض في حد ذاته عمل جريء ويجب أن يستثمر بجرأة.

غايات العمليات التعرضية

7. تدمير قوات العدو. يعتبر تدمير قوات العدو هدفاً رئيساً للأعمال التعرضية، وهو الضمان الوحيد لكسب المعركة، إن استخدام الأسلحة غير التقليدية جعل تحقيق هذه الغاية أمراً عملياً أكثر من ذي قبل. لا يعني تدمير القوات أن تقاوت وتهزم كل تشكيل مقاتل للعدو في أرض المعركة، فقد تهزم بعض التشكيلات بإحداث الأثر المعنوي المطلوب. تعتبر الهجمات التي تتجنب القوة الرئيسة للعدو، والتي تحطم عزيمة القائد المدافع والقدرة القتالية لقواته أسرع طريق لكسب المعركة. فقد أثبت رجال التعبئة أن الهجمات المحضّر لها جيداً ضد نقاط العدو الضعيفة أفضل من اللجوء لإسلوب الاستنزاف بقوة مقابل قوة. إن أكثر الطرق ضماناً لتدمير قوة العدو هو إجباره على القتال خارج مواقعه وهو في وضعية ضعيفة لتدميره باستخدام المناورة والنيران.

محظور

8. تأمين أرض مهمة. يجب أن تساعد هذه الأرض على تدمير قوات العدو باستخدام النيران من مواقع ثابتة، أو منعه من الانسحاب أو التعزيز.

9. جمع المعلومات. يمكن تحقيق هذه الغاية من خلال الاستطلاع بالقوة بالهجوم على هدف محدد، والذي يعتبر مصدراً أساسياً لجمع المعلومات عن قوة العدو ومواقعه، وأسلحته، ومعنوياته، وتزويده، ومقاصده. لقد استخدمت هذه الهجمات في الماضي وستبقى ضرورية في المستقبل رغم تطور وسائل الجمع الإلكترونية.

10. خداع العدو وتحويل جهده إلى منطقة أخرى. يتم ذلك بشن هجمات مساندة لخداع العدو وتشتيت جهده وتضليله عن اتجاه الهجوم الرئيس. وقد يتم تطبيق إجراءات خداعية مع هذه الهجمات إما لإجبار العدو لتحويل قوات من مناطق حرجة أو لتأخير استخدام هذه القوات ضد الجهد الرئيس.

11. حرمان العدو من المصادر. يتحقق ذلك بشن هجمات/ تدمير مصادر/ معالم رئيسة كالطرق/ سكك الحديد/ أنابيب النفط/ مدن مهمة سياسياً أو مراكز اتصالات وذلك لحرمان العدو من استخدامها.

12. تنشيط قوات العدو. يتم بشن هجمات تثبيتية لمنع قوات العدو من الحركة من مواقعها والتدخل في مناورة قواتنا في مكان ما. تستخدم مثل هذه الهجمات عادة لتسهيل عمليات الإحاطة أو الاختراق لقوات صديقة.

أشكال المناورة

13. تنفذ الكتيبة الأشكال الرئيسة للمناورة التعرضية، وعندما تكون الكتيبة جزءاً من قوة أكبر، فإن القائد في المستوى الأعلى يحدد شكل المناورة لوحدة اللواء ودور كل خلال التنفيذ. يختار قائد الكتيبة شكل المناورة عند العمل بشكل مستقل (مثل الهجوم المعاكس) بناءً على تحليله لمتغيرات المهمة، ويتزامن ذلك مع اعتبارات وظائف الحرب القتالية الأخرى.

14. أشكال المناورة الرئيسة هي:

أ. الاختراق.

ب. الهجوم الجبهوي.

ج. الإحاطة (مفردة، مزدوجة، تطويق).

د. الالتفاف.

هـ. الهجوم على الأجنحة/ الأجانب.

و. التسلل.

محظور

15. يمكن أن تشمل العملية التعرضية على عدة أشكال للمناورة مثل الهجوم الجبهوي لتدمير قوات حماية العدو متبوعة بالاختراق لإيجاد فجوة في دفاعات العدو.

16. يمكن تنفيذ عمليات التسلل مع كافة أشكال المناورة وعمليات التعرض.

17. الاختراق. هو أحد أشكال المناورة، تسعى القوة المهاجمة من خلاله لضرب النقطة الأضعف في دفاعات العدو وتمزيقها لكسر تماسك الدفاع وإيجاد جناح ضعيف يمكن مهاجمته. تستخدم القوة المهاجمة الفجوات التي يتم إحداثها لتمرير القوات من خلالها لمهاجمة أجنحة ومؤخرة قوات العدو تمهيداً لهزيمتها. يعتمد نجاح الاختراق على قدرة المهاجم على إسكات أنظمة أسلحة العدو، وحشد القوات للتفوق على قواته في نقطة الهجوم، وإدخال قوات كافية خلال الفجوة ومن ثم إلحاق الهزيمة به وبسرعة. (المزيد من المعلومات عن الاختراق، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

18. الهجوم الجبهوي. هو شكل من أشكال المناورة تسعى من خلاله القوة المهاجمة إلى تدمير قوة معادية ضعيفة أو تثبيت قوة معادية كبيرة منتشرة على جبهة واسعة في مواقعها.

أ. يُنفَّذ الهجوم الجبهوي بضرب العدو على طول الجبهة، وعلى أقصر المقتربات المباشرة، ويعتبر أقل أشكال المناورة أفضلية لأنه يعرّض المهاجم لنيران المدافع المركزة على أكثر المقتربات وضوحاً، ويحد من فاعلية نيران المهاجم. انظر الشكل رقم (9).

ب. يعتبر الهجوم الجبهوي مناسباً للقضاء على الدفاعات الضعيفة للعدو، أو مواقع القطعات الساترة، أو العدو غير المنظم. وهو عادة أفضل مناورة للهجوم السريع في معركة تصادمية، كما يستخدم الهجوم الجبهوي في عمليات استغلال النجاح والمطاردة، ويستخدم أيضاً من قبل الوحدات المرؤوسة لتشكيل ينفذ عملية الالتفاف.

ج. على الرغم من أن الهجوم الجبهوي يعني ضرب العدو على طول امتداد جبهته، فإنه لا يتطلب استخدام جميع القطعات المهاجمة على خط واحد أو استخدامها كاملة لتنفيذ هذا الهجوم، وعلى قائد الكتيبة أثناء تنفيذ الهجوم الجبهوي أن يسعى لتطوير الموقف أو أن يستفيد من الظروف الطارئة التي تسمح باختراق مواقع العدو أو الالتفاف حولها.


د. تدابير السيطرة للهجوم الجبهوي. قد لا يحتاج قائد الكتيبة التي تقوم بتنفيذ هجوم جبهوي إلى أي تدابير إضافية للسيطرة خلاف تلك التدابير المقررة على مجمل المهمة. وتتضمن تدابير السيطرة في الهجوم الجبهوي ما يلي:

(1) الأهداف.

(2) خط البدء.

محظور

- (3) منطقة التشكيل.
- (4) خطوط المراحل/ الإخبار.
- (5) منطقة التجمع.
- (6) مواقع الاقتحام.
- (7) حد التوسع.
- (8) اتجاه أو محور الهجوم لكل وحدة مناورة.



الشكل رقم (9) الهجوم الجبهوي

19. الإحاطة. ينفذ هذا الشكل من أشكال المناورة بقوات كبيرة تكون الكتائب جزءاً منها، يقوم المهاجم في عملية الإحاطة بالمناورة بقواته حول أو فوق دفاعات العدو الرئيسية لتأمين أهداف على أجنحة العدو، أو في عمق دفاعاته. (لمزيد من المعلومات عن الإحاطة، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).
20. التطويق. تقوم الكتيبة بتنفيذ عملية التطويق كجزء من قوة أكبر تصل إلى فرقة. تقدم هذه المناورة إمكانية كبيرة لثبيت العدو في موقعه ومن ثم تدميره وأسره. التطويق مناورة صعبة التنفيذ لأنها تتطلب

محظور

تفوقاً عددياً أكثر من المعتاد وتفوقاً في قابلية الحركة للقوة التي تنفذها. (لمزيد من المعلومات عن التطويق، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

21. الالتفاف. تنفذ الكتيبة عملية الالتفاف كجزء من قوة أكبر، وهو شكل من أشكال المناورة تسعى من خلاله القوة المهاجمة للحركة حول أو فوق قوات العدو وتجنب قوات العدو الرئيسة وتأمين هدف بعيد خلف مواقعه الحالية، وإجبار قواته على ترك مواقعها ومواجهة التهديد الذي فرضته القوات الصديقة عليها. يهدف الالتفاف لتحقيق التماس مع العدو ولكن من مواقع توفر أفضلية للقوات المهاجمة وتكون خارج مناطق التقتيل التي قام العدو بالتخطيط لها مسبقاً. يختلف الالتفاف عن الإحاطة من حيث سعي القوات المهاجمة للهجوم بشكل أعمق على أجنحة ومؤخرة قوات العدو وإجبارها على ترك مواقعها والاشتباك معها في معركة مفتوحة. (لمزيد من المعلومات عن الالتفاف، يتم الرجوع إلى عقيدة عمليات مجموعة اللواء).

22. الهجوم على الأجنحة/الأجناب.

أ. هو شكل من أشكال المناورة التعرضية يوجّه نحو أجنحة العدو المدافع. يشبه الهجوم على الجناح عملية الإحاطة، وينفذ عموماً على محور أقل عمقاً، ويهدف بنفس الوقت لهزيمة قوة العدو وتجنب تأثير قوة العدو القتالية الموجهة للأمام. تنفذ الهجمات على الأجنحة عادة بهجوم رئيس على جناح العدو وهجوم مساند ضد الدفاعات الأمامية بالنيران والمناورة بهدف تثبيت قوات المواجهة، بينما تناور قوة الهجوم الرئيس لمهاجمة جناح العدو الأقل قدرة قتالية (المكشوفة). يهدف الهجوم المساند إلى تحويل انتباه العدو عن اتجاه الهجوم الرئيس كما يحد من قدرة العدو من المناورة بقواته من الواجهة إلى الأجناب، تعتبر عوامل السرعة والبساطة أموراً في غاية الأهمية للحفاظ على وتيرة المعركة، وتحقيق المبادرة. انظر الشكل رقم (10) الذي يبين الهجوم على الجناح.

ب. هناك حالات وأسباب تتطلب تنفيذ هذا الشكل من المناورة وهي كالتالي:

- (1) تجنب دفاعات العدو الرئيسة والتي تتركز فيها معظم الأسلحة والموانع.
- (2) وجود جناح مكشوف للعدو يسهل من تنفيذ هذه المناورة.
- (3) تجنب مناطق التقتيل/الاشتباك المعادية.
- (4) وجود قوات ذات قابلية حركة عالية لتحقيق مناورة سريعة حول مواقع العدو الدفاعية وقوة صدمة.

محظور

جـ. حسناً وسيئات الهجوم على الأجنحة/ الأجانب.

(1) الحسنات.


- (أ) تجنب الموانع وأسلحة العدو المباشرة.
- (ب) تجنب مناطق التقتيل/ الاشتباك المعادية.
- (ج) يسمح بتطوير العمليات لاستغلال النجاح في العمق.
- (د) تحقيق المفاجأة وخداع العدو.
- (هـ) يحد من قدرة العدو من المناورة بقواته من الواجهة إلى الأجانب.

(2) السيئات.

- (أ) صعوبة القيادة والسيطرة والمحافظة على الاتجاه.
 - (ب) وجود جناح مكشوف يتطلب تأمين.
 - (ج) يحتاج إسناد ناري أكبر من أشكال المناورة الأخرى.
- د. تكون الاختلافات الرئيسة بين الهجوم على الجناح والإحاطة والالتفاف، في موقع الهدف ومستوى القوات التي تنفذ العملية وكما هو موضح في الجدول رقم (5).

الجدول رقم (5) الفروق الرئيسة بين الهجوم على الجناح والإحاطة والالتفاف

نوع العملية	الهدف	ينفذ من قبل
الهجوم على الجناح	تدمير قوة العدو في المواقع الدفاعية الأمامية من الجنب.	القوة الرئيسة للهجوم (السرية/ الكتيبة/ مجموعة اللواء)
الإحاطة	هجوم جانبي يستهدف المنطقة الخلفية للدفاعات والمناطق الإدارية ومناطق عناصر الإسناد والقيادات.	مجموعة لواء من (5 - 7 مجاميع قتال/ كتيبة)
الالتفاف	هجوم جانبي عميق جداً ويهدف إلى إجبار العدو المدافع على ترك مواقع الدفاعية لمواجهة القوات المهاجمة في منطقة من اختيار المهاجم وتوجه نحو أهداف حاسمة وحيوية أو قيام العدو بتخصيص احتياطه أو جزء منه لمواجهة القوات القائمة بالالتفاف.	مجموعة لواء أو أكبر



الشكل رقم (10) الهجوم على الجناح

23. التسلل.

أ. عبارة عن حركة خفية من خلال خطوط العدو لمهاجمة المناطق الخلفية للعدو، تعتبر قوات المشاة الخفيفة ملائمة أكثر لهذا النوع من العمليات، ويُستخدَم التسلل لمهاجمة مواقع العدو المدافع عنها بقوات قليلة أو مواقع أكثر قوة لمهاجمتها من الأجنحة أو المؤخرة ولتأمين أرض مهمة لإسناد الجهد الرئيس أو لإرباك عمليات العدو الخلفية، يجب تجنب جذب انتباه العدو من خلال تموضع وحدات المناورة والمدفعية التي تساعد عملية التسلل، حيث يستخدم عادة مع أشكال المناورة الأخرى.

ب. تعتبر القوات الخاصة ووحدات المشاة الخفيفة هي الأكثر ملاءمة لتنفيذ التسلل. وتقوم السرايا والفصائل عادة بتنفيذ التسلل، ولكن قد يُنفَّذ أيضاً على مستوى الكتيبة أو مستوى الجماعة.

محظور

ج. يأمر القائد بالتسلل بتحريك كل الوحدة أو جزء منها عبر ثغرات في دفاعات العدو لتحقيق ما يلي:

- (1) استطلاع مواقع العدو المعروفة أو المستقبلية والقيام بمراقبة مناطق الاهتمام المحددة ومناطق الاهتمام المستهدفة.
- (2) مهاجمة مواقع العدو البديلة والثانوية.
- (3) احتلال موقع إسناد بالنيران لمساندة الجهد الرئيس.
- (4) تأمين الأرض المهمة لإسناد عملية حاسمة.
- (5) تنفيذ كمائن وغارات لتدمير المرافق الحيوية وإيقاع الفوضى بدفاعات العدو بمهاجمة احتياطاته، وحدات الإسناد الناري والدفاع الجوي، عقد المواصلات وطرق الإدامة.
- (6) مهاجمة المواقع الدفاعية غير المدافع عنها بقوات كبيرة أو المواقع الدفاعية القوية من الأجنحة أو المؤخرة.

د. يؤدي التحليل المفصل لمتغيرات المهمة إلى تحديد موقع، طرق وحجم ممرات التسلل، السرعة المتوقعة للحركة ووقت المغادرة. ينبغي التخطيط لتنفيذ التسلل من خلال المناطق التي لا يحتلها العدو ولا يغطيها بالنار أو المراقبة وفي أوقات الرؤية المحدودة.

هـ. تأليف وتنظيم القوات للتسلل.

- (1) عادة ما يكون حجم وقوة تأليف قوة التسلل محدوداً. يقوم قائد وحدة التسلل بتنظيم الجسم الرئيس في شكل عنصر تسلل واحد أو أكثر بما يتوافق مع متطلبات التسلل وسهولة الحركة، يحدد القائد الحجم الدقيق للقوة المتسللة بناءً على الموقف.
- (2) إذا توفرت الموارد يقوم القائد بتعيين قوات حماية تتحرك أمام وعلى أجنحة وفي مؤخرة كل جسم رئيس للقوة المتسللة. يحدد القائد حجم وواجبات عناصر الحماية بناءً على الموقف.
- (3) تعتمد إدامة قوة التسلل عادة على حمولة القوة الأساسية من الإمدادات والإمكانات الطبية والإسناد الفني التي ترافق قوة التسلل. يقوم القائد بعد إكمال المهمة بتنفيذ عمليات الإدامة العادية.

و. إجراءات السيطرة لعملية التسلل. ينبغي أن يتضمن التخطيط للتسلل على إجراءات السيطرة وتشمل كحد أدنى ما يلي:

- (1) منطقة عمليات للوحدة المتسللة.
- (2) ممر أو ممرات للتسلل.

محظور

- (3) خط البدء أو نقطة البدء.
 - (4) الطرق بما في ذلك نقاط البداية/ نقاط الانطلاق أو اتجاه محور الهجوم.
 - (5) نقاط الاتصال أو التجمع، وتتضمن نقاط التجمع على الهدف.
 - (6) ترتيبات الاقتحام.
 - (7) هدف أو أكثر، ويمكن تقسيم الهدف إلى أهداف فرعية.
 - (8) حدود التقدم.
 - (9) نقاط الالتقاء.
 - (10) يمكن للقائد أن يضع إجراءات أخرى للسيطرة على التسلل تتضمن نقاط التفقد، وخطوط المراحل، ومواقع الاقتحام على أجنحة ومؤخرة العدو.
- ز. تخطيط التسلل.

- (1) لا تختلف عملية التخطيط للتسلل عن أي واجب تعرضي آخر، حيث يتم أثناء هذه المرحلة مزامنة الحركة والمناورة مع وظائف الحرب القتالية الأخرى في الوحدة.
- (2) بعد تحديد الثغرات أو نقاط الضعف في مواقع العدو الدفاعية، يقوم القائد بتخصيص ممرات للتسلل، ونقاط للاتصال، والأهداف للوحدات الفرعية. يختار كل قائد وحدة فرعية طريقاً أو أكثر ضمن الممر المخصص، مع تأسيس نقاط إضافية للاتصال، ونقاط للتجمع، ونقاط للاقتحام، وتدابير أخرى للسيطرة وفق المطلوب. يرغب القائد في أن يكون كل طريق ضمن ممر للتسلل أبعد ما يمكن لمنع عنصر تسلل من رؤية عناصر التسلل الأخرى، ولكن قريباً بما يكفي بحيث يمكن لعنصر تسلل أن يتحول لطريق آخر إذا تطلب الموقف ذلك.
- (3) قد يستخدم القائد ممرًا منفرداً أو ممرات متعددة للتسلل بناءً على حجم قوة التسلل، وكمية المعلومات المفصلة حول استعدادات العدو، والأراضي التي يمكن الوصول إليها، والوقت المسموح به، وعدد الممرات المتوفرة.

خصائص الممر المنفرد. (أ)

- (أ أ) تسهيل الملاحة، والسيطرة وإعادة التجمع.
- (ب ب) يتطلب إيجاد أو إحداث ثغرة واحدة فقط في موقع العدو.
- (ج ج) تقليل حجم المعلومات الاستخبارية المفصلة المطلوبة.
- (د د) احتمالية تعرض مجمل القوة للخطر.

محظور

(ب) خصائص الممرات المتعددة.

(أ أ) تتطلب وجود أو إحداث ثغرات أكثر فقط في منطقة عمليات العدو.

(ب ب) تقليل احتمالية تعرض مجمل القوة للخطر.

(ج ج) تزيد صعوبات السيطرة.

(د د) الحاجة إلى حجم معلومات استخبارية أكثر.

ح. اعتبارات التخطيط للتسلل.

(1) توفر نيران الإسناد، بما في ذلك الطائرات العمودية المسلحة والإسناد الجوي

القريب والإسناد الإلكتروني طوال فترة العملية، وأثناء التسلل والهجوم على الهدف.

(2) الاتصال بالقوات الصديقة أو سحب الوحدة المتسللة بعد إكمال المهمة.

(3) عمليات الخداع المصممة لتحويل انتباه العدو عن المنطقة المنتخبة للتسلل.

(4) الاتصال بين عناصر التسلل المختلفة.

(5) إجراءات السيطرة لتشمل إشارات التعارف.

(6) تموضع الآليات المقاتلة لمساندة العناصر المتسللة.

(7) استخدام الرؤية المحدودة والأراضي الوعرة لإخفاء الحركة وتقليل فرص الكشف.

(8) التجارب.

(9) التحضيرات الخاصة مثل المهمات والمعدات الخاصة المطلوبة للمهمة.

(10) معايير إلغاء المهمة.

(11) المناطق الحرجة.

(12) إدامة الوحدة المتسللة أثناء العملية شاملاً إخلاء المصابين.

ط. التحضير للتسلل. بمجرد أن يختار القائد الهدف، وممرات التسلل، ونقاط الاتصال أو

التجمع، يوجه بتنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة لتحديث وتأكيد التفاصيل التي بُنيَ عليها

التخطيط. تقوم وسائل الاستطلاع والمراقبة بتحديد أجهزة استشعار العدو وأنظمة المراقبة. يقوم

القائد بعدها بمراجعة الخطة لكي تتلاءم مع الظروف الحالية في منطقة العمليات.

ي. تنفيذ التسلل.

(1) يتطلب التحرك خفية دون كشف أثناء التسلل وقتاً طويلاً، لذلك تتحرك الوحدة

المتسللة من منطقة تجمعها أو موقعها الحالي من نقطة البدء وتستمر بعد ذلك بالتحرك

على طول طريق التسلل إلى نقطة الانطلاق المحددة. إذا كانت هناك فِرَق من الوحدة أو

محظور

عناصر صغيرة تقوم بتنفيذ التسلل، تستخدم الوحدات سلسلة من نقاط الاتصال لإعادة التجمع في شكل وحدة متماسكة. وللبقاء ضمن الممر المخطط للتسلل، تقوم الوحدات الفرعية بالإبلاغ باستمرار عن تقدمها ووضعيتها باستخدام أنظمة الاتصالات لكافة مستويات القيادة التي تحتاج لهذه المعلومات.

(2) إذا كان التسلل على مستوى الوحدة كاملة، تبدأ قوة الحماية الأمامية تحركها أولاً، يتبعها الجسم الرئيس. تعتمد المسافة بين قوة الحماية الأمامية والجسم الرئيس على متغيرات المهمة. يجب أن يكون حرس المقدمة بعيداً بما يكفي أمام الجسم الرئيس بحيث يمكنه إما الانفتاح أو التحول إلى طريق بديل عند اكتشاف قوة الحماية الأمامية لمواقع العدو.

(3) أثناء الحركة، يقوم حرس المقدمة بتمرير المعلومات عن الأرض والطرق وعن نشاط العدو بالتفصيل. يجب أن تتفادى الوحدة التماس مع العدو والمدنيين، ولا يعني حدوث التماس بأن المهمة قد تعرضت للخطر. تشتبك الوحدة المتسللة مع الأهداف بالنيران غير المباشرة أولاً لتفادي كشف موقعها بالضبط.

(4) إذا اقتضت الضرورة، تنفذ قوة الحماية الأمامية الأعمال عند التماس بينما ينتقل الجسم الرئيس لطريق بديل، ويعيد القائد تشكيل قوة حماية أمامية جديدة ويواصل المهمة. إذا ما دخل الجسم الرئيس في تماس غير متوقع، فإما أن يكتسح قوة العدو إذا كانت قوة العدو القتالية محدودة أو أن يقوم بالتخطي ويواصل المهمة. أثناء التسلل تتجاهل الوحدة نيران العدو غير المؤثرة وتستمر في تحركها. يجوز للقائد أن يستخدم نيران سائرة ضد العدو لتغطية الضجيج التي يحدثه التسلل، أو لتحويل انتباه العدو لمناطق أخرى غير الذي تتواجد بها ممرات التسلل.


(5) تتحرك عناصر الوحدة المتسللة لمنطقة تجمع أو لنقطة تجمع على الهدف لتعزيز إعادة التجميع والتنظيم، ومراجعة الخطة، وإجراء التنسيق النهائي قبل الاستمرار في المهمة. انظر الشكل رقم (11) عملية تسلل لفصائل مشاة آلية.

(6) تقوم الوحدة بعد ذلك بتنفيذ الواجبات الرئيسية لإنجاز المهمة، والتي يمكن أن تكون هجوماً، أو إغارة، أو كميناً، أو الاستيلاء على أرض مهمة، أو جلب أسرى حرب، أو استهداف شخصيات قيادية للعدو أو تجميع معلومات قتالية محددة.

ك. إلغاء عملية التسلل. قد يضطر القائد إلى إلغاء عملية التسلل إذا ما تغيرت العوامل المهمة بصورة جذرية بحيث تصبح قوة التسلل غير قادرة على إنجاز مهمتها. ومن الأمثلة على ذلك:

محظور

- (1) فقدان جزء مؤثر من القوة القتالية للقوة المتسللة بسبب أخطاء ملاحية، أو أعمال العدو، أو حوادث أو فشل في الصيانة.
- (2) الحركة أو التعزيزات الكبيرة للعدو/ للهدف المخصص للقوة المتسللة.
- (3) كشف التسلل من قبل قوات العدو في مراحل مبكرة.
- (4) تغير الموقف التعبوي بحيث تصبح مهمة التسلل غير ضرورية.



الشكل رقم (11) التسلل

أنواع العمليات التعرضية

24. هناك أربعة أنواع رئيسة للعمليات التعرضية وهي:

أ. التقدم للتماس.

ب. الهجوم (السريع والمدبر).

ج. استغلال النجاح.

د. المطاردة.

25. تنفذ كتيبة المشاة الآلية العمليات التعرضية ضمن مجموعة اللواء مثل استغلال النجاح والمطاردة، أو بشكل مستقل مثل التقدم للتماس الهجوم (السريع والمدبر).

26. التقدم للتماس.

أ. التقدم للتماس هو عملية تعرضية مصممة من أجل تطوير الموقف للتماس أو إعادة التماس مع العدو. تنفذ كتيبة المشاة الآلية التقدم للتماس عندما يكون الموقف التعبوي غير واضح أو عند فقدان التماس مع العدو، ويكون الهدف هو التماس أو إعادة التماس المباشر مع العدو، ويؤدي التقدم للتماس إلى إيجاد ظروف مواتية لأعمال تعبوية لاحقة. قد تقود كتيبة المشاة الآلية التقدم للتماس كجزء من مهمة مجموعة اللواء.

ب. أساسيات التقدم للتماس.

- (1) تركيز كافة الجهود لإيجاد العدو.
 - (2) أن يتم التماس مع العدو بأصغر قوة ممكنة.
 - (3) تجنب الاشتباك الحاسم للجسم الرئيس مع العدو.
 - (4) إجراء التجميع للواجب واستخدام تشكيلات الحركة التي تُمكن الكتيبة من الانفتاح والهجوم السريع في أي اتجاه.
 - (5) إدامة القدرة على الحشد السريع للنيران المباشرة وغير المباشرة وفي أي اتجاه.
 - (6) إبقاء القوات ضمن مسافة الإسناد لتسهيل مرونة الاستجابة.
 - (7) إدامة التماس مع العدو بغض النظر عن شكل المناورة المستخدم.
- ج. تنظيم القوات للتقدم للتماس. تستخدم الكتيبة عادةً أسلوب التقرب لتنفيذ التقدم للتماس، ولاستخدام هذا الأسلوب تقوم كتيبة المشاة الآلية بتنظيم قواتها إلى قوة الحماية (مقدمة حرس)، جسم رئيس، حرس أجنحة وحرس مؤخرة. انظر الشكل رقم (12).

- (1) قوة الحماية (مقدمة الحرس). تستخدم الكتيبة عادةً فصيل ليعمل كقوة حماية بحيث يمكن تحديد موقع العدو بأقل قوة ممكنة في الأمام. قد يتم إلحاق عناصر من الهندسة

محظور

وضابط رصد مع قوة الحماية عند الضرورة، ويتم إعطاء أولوية النيران غير المباشرة لها. إنّ مهمة قوة الحماية هي تحديد، حجم العدو، نشاطاته، مواقعه وعمق قواته، تجنب الاشتباك الحاسم معه، ولكن، يجب إدامة التماس مع العدو عند العثور عليه وإرسال المعلومات عن نشاطاته.

(أ) ينبغي أن تتحرك قوة الحماية على مسافة كافية أمام حرس المقدمة لتتمكن من تقديم إنذار مبكر وفسحة مناورة له، ولكن ليست بعيدة كثيراً في الأمام بحيث لا يتمكن حرس المقدمة من مساعدتها بسرعة في فك الاشتباك مع العدو. يتحرك حرس المقدمة وفقاً لحركة قوة الحماية.

(ب) ينبغي على قوة الحماية الحصول على آخر المعلومات المتوفرة من عناصر استطلاع واستخبارات اللواء وأي مصادر أخرى، لكي تتمكن من تأكيد هذه المعلومات والتقليل من المخاطر المصاحبة لمهمة التماس.

(2) حرس المقدمة. يتألف حرس المقدمة على مستوى الكتيبة عادة من أحد السرايا وحسب متغيرات المهمة. تتبع عناصر الهندسة عادةً العناصر الأمامية أو قد تلتحق بها.

(أ) يعمل حرس المقدمة أمام الجسم الرئيس للكتيبة لضمان استمرارية تقدم القوة، ولتوفير الحماية للجسم الرئيس ضد الهجمات المفاجئة، ولتطوير الموقف لحماية انفتاح الجسم الرئيس، ويقوم بالواجبات التالية:

(أ أ) تمرير المعلومات لقائد الكتيبة عند التماس مع العدو.

(ب ب) تدمير أو طرد قوات استطلاع العدو.

(ج ج) محاولة اختراق عناصر حماية العدو وتحديد جسمه الرئيس.

(د د) منع العدو من الاشتباك مع الجسم الرئيس بالنيران المباشرة.

(هـ هـ) انتخاب مواقع قتالية مؤقتة للسرايا اللاحقة من الكتيبة.

(و و) تحديد أماكن تخطي أو فتح الثغرات في الموانع على طول محور تقدم الجسم الرئيس.

(ز ز) تنفيذ الواجبات التعبوية مثل التثبيت، والاستيلاء أو الغلق ضد قوات العدو لتطوير الموقف للجسم الرئيس.


(ح ح) التأكد من تمرير كافة المعلومات المطلوبة إلى باقي عناصر الكتيبة عبر وسائل الاتصالات المناسبة.

(ب) يعمل حرس المقدمة كجهد رئيس لقائد الكتيبة حتى يتم استخدام الجسم الرئيس بالمعركة حيث يتم تحويل أولوية النيران له.

محظور

(3) الجسم الرئيس. يتألف الجسم الرئيس من معظم عناصر الكتيبة القتالية وتكون العناصر القتالية للجسم الرئيس جاهزة للانفتاح والمناورة بسرعة للوصول للنقطة الحاسمة في ميدان المعركة من أجل تدمير قوات العدو. يتحرك الجسم الرئيس باتجاه حركة حرس المقدمة، يقدم الجسم الرئيس الإسناد الفوري لحرس المقدمة عند اشتباكه مع العدو.

(4) حرس الأجنحة. قد يقرر قائد الكتيبة استخدام حرس الأجنحة حيث يخصص فصائل من سرية أو أكثر من الجسم الرئيس لتعمل، وبسيطرة أحد السرايا، كقوة حماية متحركة لتأمين الحماية لأجنحة القوة. يبقى حرس الأجنحة على مسافة معقولة من الجسم الرئيس بالقدر الذي يوفر الوقت والمساحة الكافية للكتيبة للمناورة على كلا الجناحين. وتكون بعيدة بالقدر الذي يمنع قوات العدو من مفاجأة الجسم الرئيس بالنيران المباشرة. يتم أيضا التخطيط لاستخدام النيران غير المباشرة على المقتربات الرئيسة التي على الأجنحة لتعزيز الحماية.



الشكل رقم (12) تنظيم الكتيبة في التقدم للتماس

(5)

أساليب التقدم للتماس.

(أ) البحث والهجوم. هو أحد أساليب تنفيذ التقدم للتماس حيث يقوم قائد الكتيبة بتنظيم قواته لإيجاد العدو والهجوم عليه عن طريق تخصيص سرية لتنفيذ واجبات الاستطلاع (البحث) وسرية لتكون قوات تثبيت وسرية كقوات تدمير. وقد تُكلف سرايا المشاة الآلية بتنفيذ المهام التالية:

- (أ أ) تحديد أماكن العدو أو الطرق التي يسلكها بشكل اعتيادي.
- (ب ب) تدمير قوات العدو ضمن قدرتها أو العمل على تثبيت أو وقف العدو إلى أن تصل التعزيزات.
- (ج ج) مراقبة قوات معادية أكبر إلى أن تصل التعزيزات.
- (د د) إيجاد العدو والتفتيش في المناطق المبنية من خلال المراقبة.
- (هـ هـ) حماية الممتلكات العسكرية أو المدنية أو المنشآت.
- (و و) القضاء على تهديد العدو ضمن منطقة العمليات.
- (ز ز) اعتبارات إيجاد العدو والهجوم.

(أ أ) تنسيق النيران والحركة ما بين الوحدات المجاورة.

(ب ب) تلعب المعلومات الاستخباراتية دوراً هاماً في عمليات البحث والاستطلاع والهجوم.

(ج ج) يجب على قائد السرية المكلف بالهجوم وتدمير العدو تنظيم قوة إنهاء المهمة أولاً لضمان تحقيق الهدف.

(د د) يعتمد حجم قوة الاستطلاع (البحث) على درجة المعرفة المؤكدة للعدو، فكلما زاد غموض الموقف كلما زاد حجم الاستطلاع.

(هـ هـ) يجب أن يكون الإسناد الناري مرناً وسريعاً في منطقة العمليات وأن يكون قادراً على حشد النيران بسرعة.

(و و) تطبيق قيادة المهمة وإعطاء حرية العمل لقادة السرايا.

(ز ز) التأليف والتنظيم. ينظم قائد الكتيبة السرايا في ثلاثة أقسام هي قسم إيجاد العدو (الاستطلاع والبحث)، عنصر التثبيت وعنصر الهجوم والتدمير (الإنهاء) مع الملحقين من عناصر الاستطلاع والطائرات المسيرة وفصيل هندسة ميدان وضباط الرصد الأماميين

محظور

وأقسام الدم/ د والهاون، مسيطر جوي أمامي، عناصر دفاع كيميائي وعناصر دفاع جوي (حسب توفرهم).

(ب) التطويق والبحث. تمتلك سرايا المشاة الآلية القوى البشرية الكافية لمنع هروب الأفراد المطلوب تفتيشهم، يوفر المستوى الأعلى التعزيزات اللازمة للعملية. يقوم المستوى الأعلى عادة بتفويض مهمة التطويق والبحث إلى فرق القتال، ومع ذلك فإن عليه تنظيم وتوفير الموارد اللازمة من أجل تحقيق المهمة. يجب على الوحدات المرؤوسة تقسيم المناطق المبنية إلى قطاعات بحث وتعيين جماعة بحث لكل قطاع.

(أ أ) التنظيم.

(أ أ) تتألف قوة التطويق والبحث مما يلي: قوة الحماية، البحث والاحتياط.

(ب ب) تقوم قوة الحماية بتطويق المنطقة، بينما تقوم قوة البحث بالتفتيش، ويقوم الاحتياط بمساعدة قوات الحماية أو البحث حسب الطلب.

(ب ب) تقوم كتيبة المشاة الآلية بتوفير الإسناد التالي للسرايا التي تنفذ مهام التطويق والبحث وحسب الحاجة:

(أ أ) وحدات الاستطلاع.

(ب ب) الطائرات المسيرة.

(ج ج) وحدات كشف الألغام.

(د د) فرق الاستجواب والترجمة وفرق التفجير.

(ه هـ) ضباط الارتباط وقوات حماية من السلطات المدنية المختصة مثل (عناصر الشرطة، سلطات الأجهزة المحلية وربما الدولة المضيفة للمساعدة في التعامل مع الدولة المضيفة).

(و و) قوات حماية من الدولة المضيفة.

(ز ز) الشرطة العسكرية.

(ح ح) يجب على قيادة الكتيبة عمل اللازم حيال جمع وتحويل المواد المضبوطة بسرعة إلى مجموعة اللواء لإجراء اللازم.

أ. تتميز كتيبة المشاة الآلية بقابلية حركة وسرعة وقوة نيران تساعد على الوصول إلى دفاعات العدو وعمق منطقته الدفاعية للسيطرة على مواقع حيوية أو لحرمان العدو من المصادر وبالتالي شل قدرته على الاستمرار ثم هزيمته، تنفذ كتيبة المشاة الآلية نوعين من الهجوم هما السريع والمدير وذلك لتدمير العدو بالنار والمناورة. إن التمييز بين نوعي الهجوم هو بمقدار الوقت المتوفر للتخطيط والتحضير، ففي الهجوم السريع (وقت تحضير أقل) أما الهجوم المدير (وقت تحضير أطول) مع مراعاة أن الإجراءات بشكل عام هي نفسها في النوعين.

ب. يعتمد نوع الهجوم على عاملَي الوقت ودرجة تحضير مواقع العدو الدفاعية، فإذا كان الوقت المتوفر للتخطيط والتنفيذ قصيراً ومواقع العدو غير محضرة أو العدو في حالة دفاع سريع فيكون الهجوم السريع هو الأنسب، وإذا كانت مواقع العدو مجهزة بشكل جيد والوقت متاح للتخطيط والتنفيذ فالهجوم المدير هو الأنسب. والقاعدة العامة هي أن الهجوم السريع ينفذ على مستوى الوحدات الفرعية وأدنى والاستثناء هو الهجوم المدير، أما على مستوى الكتيبة ومجموعة اللواء فيتم في الغالب تنفيذ الهجوم المدير ليلاً أو نهاراً.

ج. الهجوم السريع.

(1) تتم الهجمات السريعة في الغالب بعد التقدم للتماس حيث يقوم قائد الكتيبة بتوجيه الأعمال المناسبة اعتماداً على تحليله للموقف. ويحدث الهجوم السريع نتيجة معركة تصادمية أو في نطاق أمن العدو، ويتم تنفيذه بالقوات والموارد المتوفرة.

(2) عند تنفيذ هجمات سريعة، فإن الكتيبة تتخذ عملاً من الأعمال الثلاثة التالية: تثبيت العدو من الأمام وتطويق جناحه أو تثبيت العدو من الأمام وتطويقه من كلا الجناحين أو تنفيذ هجوم جبهي.

(3) يزيد الهجوم السريع من مرونة الكتيبة لاستغلال الفرص لتدمير العدو وكسب المبادرة.

(4) يحقق الهجوم السريع النجاح دائماً ضد العدو قبل أن يتمكن من الرد حتى عندما يكون التوازن القتالي للقوات غير مناسب.

(5) تقوم الكتيبة بتنفيذ الهجمات السريعة لتحقيق ما يلي:

(أ) استغلال الفرصة التعبوية.

(ب) إدامة الزخم.

(ج) مسك زمام المبادرة.

(د) منع العدو من إعادة التنظيم أو التوازن.

محظور

(هـ) احتلال المواقع التي تكون لصالح قواتنا قبل فقدانها مع مرور الوقت.

د. الهجوم المدبر.

(1) تنفذ كتيبة المشاة الآلية الهجوم المدبر عندما يكون دفاع العدو محضراً بعناية أو لا يمكن تجاوزه مع التركيز على ضرب النقاط الضعيفة في تشكيل العدو، وتتطلب الهجمات المدبرة تخطيطاً مفصلاً وتحضيراً طويلاً ونيراناً يتم تنسيقها وتنفيذها بشكل دقيق ومزامنة الإسناد بشكل كامل لكافة القدرات المتوفرة لهزيمة العدو. ويجب على قائد الكتيبة جمع المعلومات الضرورية وتحديثها باستمرار لضرب العدو.

(2) يقوم ضابط الإسناد الناري بالكتيبة بتنسيق نيران الإسناد والنيران التمهيدية والنيران الساترة بشكل مُفصّل. تستغل الكتيبة نيرانها غير المباشرة لإعاقة استطلاع العدو في حين يقوم قائد الكتيبة باستخدام الاحتياط لهزيمة هجمات العدو المعاكسة المتوقعة.

(3) إن إسناد الهندسة ضروري للتعامل مع الموانع، وتُساعد الهندسة في حركة السرايا وتوضيع الموانع على مقتربات العدو وذلك لحماية أجنحة القوات الصديقة وفتح وصيانة الطرق وكذلك المساعدة في تحسين الموانع الطبيعية على الأرض التي تمّ احتلالها.

(4) يقوم قائد الكتيبة بتنظيم السرايا إلى قوات إسناد واقتحام لتنفيذ الهجوم المدبر.

(5) تتطلب الهجمات المدبرة تخطيطاً مفصلاً وتحضيراً طويلاً ونيراناً يتم تنسيقها وتنفيذها بشكل دقيق ومزامنة الإسناد بشكل كامل لكافة القدرات المتوفرة لهزيمة العدو.

(6) قد يتم انشاء أكثر من قاعدة اسناد على مستوى الكتيبة خاصة إذا كان الهجوم على مرحلتين أو أكثر وفي حالة عدم القدرة على تغطية الهدف الآخر وحسب متغيرات المهمة (القوات المتوفرة، طبيعة الأرض، قوات العدو، الوقت والمسافة).

هـ. الهجوم الليلي.

(1) لا يختلف الهجوم الليلي عن النهاري وهو يتضمن نفس الإجراءات والمراحل مثل الحركة والهجوم، إلا أن الظلام يؤثر على الرؤية وينتج عن ذلك ما يلي:

(أ) يقل مدى المراقبة ويصبح تمييز واستمکان الأهداف صعباً وبذلك يقل تأثير النار كما يصبح تنسيق النيران صعباً.

(ب) تكون الحركة والمحافظة على الاتجاه صعبة وتحتاج الوحدات وقتاً أطول للحركة والانفتاح وتكون معالجة الموانع أكثر صعوبة.

(ج) تزداد صعوبات السيطرة على القوات.

(د) يؤثر الظلام سلباً على معنويات القوات التي تقوم بالعمليات التعرضية مما يقلل من القدرة القتالية للقطعات واحتمالية فشل المهمة أو العملية.

محظور

(2) لمزيد من المعلومات حول الهجوم الليلي، يتم الرجوع لعقيدة القوات البرية - تعبئة سرية المشاة الآلية وتعبئة فريق القتال.

28. استغلال النجاح.

أ. لا يتم عادة تنفيذ استغلال النجاح على مستوى أقل من مجموعة اللواء. ويأتي بعد هجوم ناجح لاستغلال ضعف أو انهيار قوات العدو. تتعدد غايات استغلال النجاح، إلا أنه يركز بشكل عام على استثمار أفضلية أو ميزة مؤقتة، منع قوات العدو من تأسيس دفاع أو تنفيذ انسحاب منظم. ب. تالياً بعض المؤشرات النموذجية التي تُبين الظروف الملائمة لاستغلال النجاح:

- (1) زيادة كبيرة في عدد أسرى العدو.
 - (2) زيادة كبيرة في أعداد آليات ومعدات العدو المتروكة.
 - (3) تدمير مدفعية العدو، ومنظومة القيادة والسيطرة ومواقع الإمداد.
 - (4) انخفاض كبير في مقاومة، نيران أو مناورة العدو المنظمة.
 - (5) حركة مزيج من آليات القتال وآليات الإسناد على شكل أرتال أو تشكيلات معينة.
 - (6) زيادة ملحوظة في الحركة للخلف خاصة لقوات الاحتياط ووحدات الإسناد الناري.
- ج. تعمل كتيبة المشاة الآلية كجزء من مجموعة اللواء في استغلال النجاح، وقد يُسند لكتيبة المشاة الآلية مهمة الاستيلاء على أرض معينة، وفي هذه الحالة ينبغي على الكتيبة أن تتجنب الاشتباك الحاسم مع قوات العدو وأن تتحرك إلى أهدافها بالسرعة الممكنة. عندما تسند لكتيبة المشاة الآلية مهمة تدمير قوات العدو فينبغي عليها البحث عن العدو وتدميره على امتداد منطقة العمليات.

29. المطاردة. لا تنفذ كتيبة المشاة الآلية المطاردة بشكل مستقل، وحتى على مستوى مجموعة اللواء لا يتم تنفيذها لأن المخاطر التي تصاحب عملية المطاردة تفوق المكاسب التي يمكن تحقيقها، ومع ذلك إذا توفرت قدرات الطيران أو وحدات مناورة إضافية يمكن تنفيذها من قبل مجموعة اللواء عند الطلب، وإذا حصل ذلك فقد تعمل كتيبة المشاة الآلية كقوة ضغط مباشر أو قوة تطويق. يصدر قائد مجموعة اللواء أوامره بالمطاردة عند عدم تمكن العدو من البقاء في موقعه لمدة أطول ومحاولته الانسحاب، وفور صدور الأوامر لها تقوم كتيبة المشاة الآلية بمهمة تدمير العدو.

30. الهجمات ذات الأغراض الخاصة. لدى كتيبة المشاة الآلية القدرة على تنفيذ الهجمات ذات الأغراض الخاصة لتحقيق نتائج مميزة، وتتضمن هذه الهجمات ما يلي:

محظور

أ. الهجوم التضليلي. تنفذ الكتيبة الهجوم التضليلي لخداع العدو فيما يتعلق بالموقع أو الوقت الفعلي للعملية الحاسمة. وتسعى القوات التي تنفذ الهجوم التضليلي للتماس مع العدو بالنيران المباشرة ولكنها تتجنب الاشتباك الحاسم. تشمل أهداف الخداع في هذا الهجوم ما يلي:

- (1) إجبار العدو على استخدام احتياطه بعيداً عن جهده الرئيس.
- (2) تحويل نيران إسناد العدو بعيداً عن الجهد الرئيس للكتيبة.
- (3) إجبار العدو على كشف نيرانه الدفاعية أو نقاط ضعفه.
- (4) القيام بالهجوم التضليلي من أجل كسب المفاجأة بالجهد الرئيس للكتيبة.

ب. عمليات عرض القوة. لا تنفذ كتيبة المشاة الآلية عرضَ القوة كعمليةٍ مستقلة، ويساند قائد الكتيبة هجوم مجموعة اللواء في عرض القوة لخداع العدو بمكان أو وقت العملية الحاسمة من خلال هذه العملية. وبعكس الهجوم التضليلي، لا تسعى القوات التي تنفذ عرض القوة للتماس مع العدو.

ج. الاستطلاع بالقوة. هي عملية هجوم على هدف محدود، تنفذها كتيبة المشاة الآلية بهدف جمع المعلومات وتحديد واختبار مواقع العدو وقوته وردود فعله. على القائد أن يكون جاهزاً لاستغلال أي نجاح تعبوي أثناء تنفيذ هذه العملية إذا ما أريد تطوير موقف العدو على جبهة واسعة. قد تتألف عملية الاستطلاع بالقوة من موجات قوية ومتلاحقة من العمليات لاختبار العدو على نقاط تم انتخابها.

د. التعزيز / التبديل لمواصلة الهجوم. تنفذ هذه العملية لجلب قطعات جديدة للأمام لمواصلة العمليات التعرضية، أو لإدخال وحدات جديدة للمعركة، تنفذ هذه العمليات عادة بعد تأمين الأهداف وانتشار الوحدات وعدم توقع شن هجمات معاكسة من قبل العدو.

هـ. الإغارة. هي من العمليات التي تشمل الاختراق السريع للمناطق المعادية لتأمين المعلومات أو لإرباك العدو أو لتدمير معداته. إن الميزة الأهم والأوضح للإغارة مقارنةً مع الأنواع الأخرى من الهجمات هي وجود انسحاب مخطط له في نهاية العملية. تنفذ سرية المشاة الآلية الإغارة أو يستخدم فصولها لتنفيذها، وعادةً ما تُنفَّذ الإغارة في ظروف الرؤية المحدودة والقصد الرئيس للإغارة هو كما يلي:

- (1) اعتقال أسرى الحرب أو السيطرة على المنشآت أو معدات العدو العسكرية.
- (2) تدمير منشآت أو معدات العدو العسكرية.
- (3) الحصول على معلومات عن وحدة العدو.
- (4) خداع أو إزعاج قوات العدو.
- (5) تحرير أسرى القوات الصديقة.

مفهوم الاحتياط في العمليات التعرضية

31. تعريف احتياط الكتيبة. هو جزء من القوة يتم الاحتفاظ به تحت سيطرة القائد على المستوى التعبوي كقوة مناوره للتأثير على عمل مستقبلي في إطار المحافظة على المبادأة والزخم واستغلال النجاح من خلال العمل التعرضي، والقصد الرئيس من وجوده هو تأمين المرونة من خلال العمل التعرضي. يمكن الاحتياط قائد الكتيبة من استغلال النجاح التعبوي أو منع الخسارة. يستخدم قائد الكتيبة الاحتياط للحصول على الفائدة من الفرص التعبوية لتعزيز أو استغلال النجاح التعبوي في ميدان المعركة.

32. مهام/ واجبات الاحتياط. حالما يخطط قائد الكتيبة للاحتياط، ويجب عليه توفير توجيه واضح للقوة التي تقوم بدور الاحتياط وتحديد واجباتها. إن احتياط الكتيبة له التزام واحد فقط هو: العمل كاحتياط. لا تستطيع الوحدة التي تعمل كاحتياط التخطيط لمهمة أخرى وأن يكون لديها الوقت لواجب الاحتياط. قد يوجه قائد الكتيبة الاحتياط بالاستعداد لتنفيذ عدة أنواع من المهام أو الواجبات والتي يتم تنفيذها بالأمر مثل الاستعداد لتعزيز وحدة أخرى أو تبديلها أو شن هجوم معاكس.

33. حجم الاحتياط. تتوقف أكثر العوامل الحاسمة التي تساهم في حجم الاحتياط على مستوى الشك (غموض الموقف) حول موقف العدو. فكلما كان الموقف غامضاً أكثر، كلما استدعى الأمر وجود احتياط أكبر، فعلى سبيل المثال، سيستخدم قائد الكتيبة عند تنفيذ هجوم مدبر عادة احتياطاً أصغر من الهجوم السريع حيث إنه في الهجوم المدبر يعرف أكثر عن العدو. وأثناء التقدم للتماس قد يُبقى قائد الكتيبة ثلث قواته كاحتياط ليحتفظ بالمرونة للاستجابة لعمل العدو، وفي كافة خطط الاحتياط، يجب أن يناسب حجم احتياط الكتيبة متطلبات المهمة. ويتطلب تنفيذ الهجوم باستخدام الاحتياط نسبة قتالية (3: 1) من المهاجمين بالنسبة للمدافعين.

34. مكان الاحتياط. يتطلب تموضع احتياط الكتيبة ترتيباً دقيقاً بناءً على متغيرات المهمة. إذا وضع القائد الاحتياط بعيداً في الأمام، فإنه يصبح أكثر عرضة للنيران المباشرة وغير المباشرة. وإذا وضع القائد الاحتياط بعيداً في الخلف، فإنه يخاطر بفقدان قدرة الاستجابة المطلوبة للاشتباك القريب مع العدو في اللحظة الحاسمة. تأتي أولويات تموضع الاحتياط أولاً لاستغلال النجاح ومساعدة الجهد الرئيس ومن ثم هزيمة ومنع الهجمات المعاكسة للعدو. أثناء عملية التخطيط ولعبة الحرب في تحليل الأعمال الممكنة، يقوم قائد الكتيبة بتحديد منطقة لتمرکز الاحتياط في الوقت والمكان الذي يتوقع أن يستخدمه فيها.

35. القرار باستخدام احتياط الكتيبة.

أ. يرتبط قرار استخدام احتياط الكتيبة بقائد الكتيبة الذي يعين مكان وتوقيت تدخل الاحتياط، ويقوم باتخاذ قرار الاستخدام بسرعة قدر الإمكان لإعطاء وحدة الاحتياط الوقت لإنجاز المهمة. يقوم قائد الكتيبة بالتنسيق مع ضابط العمليات بتعيين متطلبات المعلومات الهامة التي عندما يتم

محظور

الإجابة عليها أثناء القتال ستؤدي إلى اتخاذ القرار باستخدام الاحتياط. في بعض العمليات، قد يحتفظ قائد مجموعة اللواء بالسيطرة على احتياط الكتيبة، وفي هذه الفرضيات، يطلب قائد الكتيبة الموافقة على استخدام الاحتياط قبل إشراكه.

ب. استخدام الاحتياط. يستخدم الاحتياط في العمليات التعرضية من أجل:

- (1) استغلال نجاح هجوم الكتيبة.
- (2) إسناد الجهد الرئيس للكتيبة عن طريق هزيمة ومنع الهجوم المعاكس للعدو.
- (3) مواصلة هجوم الكتيبة إذا توقف الجهد الرئيس أو تباطأ.

ج. عندما يقوم قائد الكتيبة بإشراك الاحتياط، فمن الضروري أن تفهم الوحدات المرؤوسة والمجاورة هذا الأمر. قد يؤدي التوظيف غير المنسق وغير المتقن للاحتياط إلى الإصابة بالنيران الصديقة.

التخطيط للعمليات التعرضية

36. إن إحدى أهم واجبات قيادة الكتيبة هي التخطيط للعمليات التعرضية وذلك كجزء من آلية العمليات (التخطيط، التحضير، التنفيذ والتقييم)، ولإجراء عملية التخطيط يستخدم ضباط قيادة الكتيبة إجراءات المعركة الثمانية كما تم توضيحه سابقاً في الفصل الثاني.

37. استخدام سرية الإسناد القتالي. عند التخطيط لاستخدام فصائل سرية الإسناد القتالي في العمليات التعرضية، يتم الأخذ بعين الاعتبار متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، الوقت المتوفر، القوات المتوفرة والاعتبارات المدنية) وقصد القائد ومفهوم عملياته.

التحضير للعمليات التعرضية

38. يقوم قائد الكتيبة وضباط القيادة بالمراقبة والإشراف على التحضيرات للمهمة لتجهيز الكتيبة للمعركة، يستخدم قائد الكتيبة جزء من القوات لحماية التحضيرات من العدو وإخفائها عنه، يستخدم القادة والمرؤوسون وقت التحضير لتنفيذ تفتيشات وفحوصات ما قبل المعركة والتمارين على كافة المستويات ونشاطات عمليات الإدامة.

39. يتم البدء بالكشف في أبكر وقت ممكن وبعد تقدير موقف قائد الكتيبة مباشرة باستخدام القدرات المتوفرة لمجموعة كشف القائد، يتم استغلال وتفعيل جميع القدرات المتوفرة في الكتيبة مثل (منظومة القيادة والسيطرة (C4I)، أنظمة الاستطلاع، الطائرات المسيرة) وذلك لكسب الوقت والعمل بأسرع ما يمكن لتنفيذ جميع مراحل التعرض بالاستغلال الأمثل لهذه القدرات التي تم توفيرها للكتيبة.

محظور

40. منطقة الحشد. هي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع.

أ. متطلبات منطقة الحشد.

- (1) طرق جيدة وسهلة توفر التستر عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو.
 - (2) يجب أن تكون بعيدة عن مدى مدفعية العدو الصاروخية.
 - (3) تكون للخلف لتجنب إعطاء العدو أي دلائل عن عملية الهجوم.
 - (4) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجاز الابتدائي للقوات.
- ب. العمل في منطقة الحشد. ويتم تنفيذ الاجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والاجراءات التي لا تتم فيها تؤخر الى منطقة التجمع.

- (1) الصيانة وتبديل المهمات.
- (2) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.
- (3) إعادة التزويد.
- (4) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.
- (5) التمارين والتجارب.
- (6) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والايجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.
- (7) صرف الأوامر.

ج. مسافات الانتشار. يتم انتشار الوحدات في منطقة الحشد بحيث تحقق كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وحسب المساحات التالية:

- (1) انتشار سرية $1 \times 1 = 1$ كم².
- (2) انتشار كتيبة مشاة آلية $2 \times 2 = 4$ كم².
- (3) انتشار الكتيبة $3 \times 2 = 6$ كم².

د. الجاهزية القتالية للكتيبة.

- (1) تحضير القادة وضباط قيادة الكتيبة. يجب على القادة المرؤوسين معرفة مفهوم عمليات القائد وقصده ومهامهم وواجباتهم لإنجاز المهمة، ويتم ذلك من خلال الإيجازات العكسية والتجارب على تنفيذ المهمة.
- (2) جاهزية الأفراد والمعدات (التفتيشات). يقوم قائد الكتيبة بالتفتيش على تحضيرات الوحدات المرؤوسة للتأكد بأنها تتوافق مع القصد ومفهوم العمليات.

الانفتاح وإجراءات المعركة.

(1) التجارب. يتدرب القادة في الكتيبة على الخطط ضد مجال واسع من الأعمال الممكنة للعدو والتي قد تؤدي إلى قيام الكتيبة بخيارات مناورة متعددة في أوقات وأماكن مختلفة. القصد من التجارب هو تهيئة القادة المرؤوسين للمواقف المحتملة التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وتجبرهم على اتخاذ قرارات تحت الظروف المتوقعة للمعركة، وهذا يعزز المرونة وخفة الحركة وتعزيز قصد قائد الكتيبة. يسعى قائد الكتيبة إلى التدرب على العملية من البداية وحتى احتلال الهدف النهائي، وبسبب تحديدات الوقت عادة، فإنه يضع الأولويات لخيارات المناورة وأعمال العدو الممكنة ليتم التدرب عليها بناءً على الوقت المتوفر. يجب أن تأخذ التجارب بالاعتبار احتمالية مواجهة قوات العدو الثابتة أو المتحركة، وفيما يلي الأعمال الأخرى التي يجب اعتبارها في إجراء التجارب:

- (أ) الإجراءات عند العبور من مناطق خطرة معروفة مثل (وجود جماعات غير موالية، عبوات ناسفة، كمائن وغيرها).
- (ب) قيام حرس المقدمة بالتماس مع قوة صغيرة للعدو أو مع قوات كبيرة للعدو أكبر من قدرتها على هزيمتها.
- (ج) قيام حرس المقدمة بالاصطدام بمانع لم تقم قدرات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بتحديدته والتبليغ عنه.
- (د) قيام قوة حماية الأجنحة بالتماس مع قوة صغيرة للعدو أو مع قوة كبيرة للعدو أكبر من قدرتها على هزيمتها.
- (هـ) إجراءات الإبلاغ وتجاوز قوات العدو (بناءً على معايير التجاوز).
- (و) التحول إلى خيار المناورة.

(2) استطلاع القادة. إن الهدف من الاستطلاع هو فهم قصد وخطة هجوم قائد الكتيبة، يقوم قادة السرايا وقادة الوحدات المساندة بإيجاز مرؤوسيه عن واجباتهم وأدوارهم كجزء من التمارين المستمرة والتفتيشات. وبعد أن تكتمل عملية تقدير الموقف، يقوم قائد الكتيبة بإعادة تشكيل فريق الاستطلاع والقيام بالاستطلاع مرة أخرى إذا توفر الوقت.

- (أ) التأليف. يشمل فريق الاستطلاع عادة قائد الكتيبة وقادة السرايا وضابط العمليات وضابط الاستخبارات وضابط الإسناد الناري وقادة الوحدات الملحقة عند الحاجة، قد يكلف قائد الكتيبة إحدى السرايا بتوفير الحماية بناءً على موقف العدو.

محظور

(ب) الواجبات. يقوم فريق الاستطلاع باستطلاع ميدان المعركة من نقطة مسيطرة أو من الخرائط. يوضح قائد الكتيبة قصده وخطة مناورته ويقوم قادة السرايا والوحدات المرؤوسة بنفس العمل.

(ج) التوقيات. ينفذ قائد الكتيبة الاستطلاع مع القادة المرؤوسين بشكل مبكر قدر الإمكان مع بداية عملية التخطيط.

(3) تحديد مكان العدو. تستخدم الكتيبة السرايا وقدرات جمع المعلومات في مجموعة اللواء لتحديد مكان العدو قبل وصول الجسم الرئيس لمجموعة اللواء، وهذا يعطي قائد مجموعة اللواء الوقت لتحديث خطته والهجوم على العدو في العمق في منطقة عمليات مجموعة اللواء، واختيار التضاريس المفضلة والمواقع للاشتباك بالنيران المباشرة وتموضع ضباط الرصد الأماميين والانفتاح قبل التماس.

(أ) عندما تكتشف قدرات الاستطلاع والمراقبة قوات العدو، تقوم بتحديد حجمه وتوزيعاته.

(ب) تقوم قدرات الاستطلاع بجمع الاستخبارات الحيوية عن قوة العدو وتحاول تحديد نقاط ضعفه مثل الأجحة المكشوفة.

(ج) تقوم مجموعة اللواء بتوزيع المعلومات عن العدو إلى الكتيبة.

(د) عندما تواجه السرية الموانع أثناء عمله كقوة حماية، تقوم بتحديد حجم ومكان وتنظيم هذه الموانع، التي يسعى للمرور من خلالها.

(هـ) توفر السرية أدلاء للمساعدة في المرور من خلال الموانع.

(و) تطلب السرية من عناصر الهندسة التعامل مع الموانع التي لا يمكن المرور من خلالها.

(ز) يديم حرس المقدمة في الكتيبة الاتصال مع قوة الحماية لتنسيق الأعمال القتالية ولتبادل المعلومات الضرورية.

(4) قيادة الكتيبة في العمليات التعرضية. يمارس قائد الكتيبة القيادة في العمليات ضد قوات العدو، ويبلغ مرؤوسيه توجيهاته القيادية وقصده عن طريق استخدام قيادة المهمة لتوضيح الهدف النهائي للعمليات التعرضية المخطط لها. وبطريقة أخرى، يبين قائد الكتيبة بالتفصيل كيف يتوقع أن يبدو ميدان المعركة عندما تنتهي العملية (النهاية المرغوبة). يجب أن يشاهد القادة المرؤوسون في الكتيبة ميدان المعركة من خلال عين القائد وتصوره لأدوارهم في إنجاز المهمة.

محظور

- (5) موقع القائد أثناء الهجوم. قد يختار قائد الكتيبة مكانه أثناء كل مرحلة من المعركة، ويوضح الجدول رقم (6) مثال على مكان قائد الكتيبة في الهجوم خلال جميع المراحل.
- الجدول رقم (6) دور ومكان قائد الكتيبة في الهجوم

الحدث	التنفيذ
التحضير والتخطيط	يلعب القائد دوراً مركزياً في عملية التخطيط، والتمارين، والتفتيشات (يكون موجوداً في موقع القيادة الرئيس).
الحركة من منطقة التجمع	يلعب القائد دوراً فاعلاً جداً في الاتصال مع القادة المرؤوسين بسبب صعوبة تنسيق وترتيب السرايا في منطقة التجمع وصعوبة إخراجها منها.
المنافرة من خط البدء إلى خط الاقتحام	يتحرك القائد باستخدام القيادة المتقدمة في المكان الذي يستطيع منه إدامة القيادة والسيطرة وتوجيه خيارات الاستجابة للتماس مع العدو.
الإجراءات على خط الاقتحام	يتحرك القائد خلف الجهد الرئيس للكتيبة.
تنفيذ الاختراق	يبقى القائد في القيادة المتقدمة خلف الجهد الرئيس للكتيبة، يتحرك نائب قائد الكتيبة مع الجهد المساند في منطقة الاختراق.
اقتحام الهدف	يبقى قائد الكتيبة بالقيادة المتقدمة أو يتحرك إلى السرية التي تعمل كجهد رئيس لتوفير القيادة والسيطرة لهجوم الأسلحة الموحدة.
إعادة التنظيم للعمليات المستقبلية	يتحرك القائد إلى موقع القيادة الرئيس ويوجه جهد التخطيط للعمليات المستقبلية.
التحول	يبقى القائد في موقع القيادة الرئيس ويجهز الكتيبة للعمليات المستقبلية.

41. تنفيذ العمليات التعرضية. إن التسلسل النموذجي للهجوم هو كما يلي:

أ. الحركة إلى منطقة التجمع. بعد الانتهاء من الإجراءات التحضيرية في منطقة الحشد تتحرك القوات إلى منطقة التجمع، وهي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام، وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد، أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع. ويفضل أن تخصص لكل وحدة منطقة تجمع خاصة بها وذلك لتقليل الخسائر في حال تعرض المنطقة لأي عمل عدائي.

(1) متطلبات منطقة التجمع.

- (أ) واسعة تساعد القوات على الانفتاح والانتشار.
- (ب) محمية ومستورة.
- (ج) لها مداخل ومخارج جيدة.
- (د) أن تكون خارج مدى مراقبة العدو الأرضية من مواقعه الأمامية.

محظور

- (هـ) أن يتم وضع الإشارات والعلامات فيها بعناية وحذر.
- (2) العمل في منطقة التجمع. يشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:
- (أ) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.
- (ب) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.
- (ج) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة إلى منطقة التشكيل وخط البدء.
- (د) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.
- (هـ) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.
- (و) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.
- (3) التمركز والانتشار في منطقة التجمع. يتم تخصيص مساحة منطقة التجمع باعتبار أن كثافة الانتشار كل (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة، والوقت الذي من المتوقع أن تمكث فيه القوات وبالتالي:
- (أ) السرية. 1 كم².
- (ب) الكتيبة. $2 \times 2 = 4$ كم².
- (4) يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات والعمل بشكل متوازي لجميع القطاعات لتحقيق أقل وقت ممكن في منطقة التجمع وقد يزيد في بعض الحالات مثل: (التغيير في موقف قوات العدو، الحاجة إلى إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية، الحاجة إلى إجراء بعض التجارب، حاجة القادة الاستطلاع لمواقع العدو للتأكيد على الخطة).
- (5) يتم تنظيم الدخول لمنطقة التجمع بنظام (أرتال سرايا) وتأخذ كل سرية قطاع محدد وينظم الخروج بنظام (أرتال فصائل) وحسب تسلسل بدء الحركة ونظام المسير ومهمة كل وحدة.
- (6) تتحرك السرايا في منطقة التجمع بنظام أرتال متتالية أو أرتال متوازية وتطبق إجراءات حماية القوات أثناء الحركة حتى الوصول إلى منطقة.
- (7) يتم انتخاب وتوضيع منطقة التجمع بناءً على الحشد السائد لمدفعية الميدان المعادية وأسلحة أسناده غير المباشرة من مواقع انفتاحها مثل (مدفع 122 ملم D30).

محظور

ب. الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. يتم تحديد أسلوب الحركة والتسلسل الذي من خلاله يريد القائد أن تصل وحداته المرؤوسة إلى مواقع الهجوم من خلال استخدام تشكيلة المسير المناسبة.

(1) خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفتح المبكر إلى تشكيلات أقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي إلى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (13) مثال على خطوط الفتح التعبوي.

(أ) من أجل تقليل تعرض القوات، يجب العمل على التحرك بمعدلات أعلى، حيث أن تحرك القوات بسرعات عالية تحقق أقل فترة زمنية للتعرض لنيران العدو، وتعتبر من أهم إجراءات الحماية.

(ب) عادة ما يتم تحديد خطوط الفتح بهيئات ومعالم أرضية يسهل تمييزها على الأرض، وتعتبر انصب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:

(أ أ) يحدد خط الفتح التعبوي لمستوى الكتائب على مسافة (10-12) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو، وفي حالة تحرك اللواء من منطقة التجمع على مقتربين لا يتم تعيين خط فتح الكتائب إلا إذا كان اللواء يهاجم على مرحلة واحدة (وهذا من النادر أن يحدث على مستوى لواء).

(ب ب) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى السرايا على مسافة (6 - 8) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال كتائب إلى ارتال سرايا.

(ج ج) يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة (4 - 6) كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال سرايا إلى ارتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).

(د د) يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي للعدو حيث يتم التحول من ارتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة (3 - 3.5) كم.

محظور

(2) منطقة التشكيل. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلة النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفواصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة (س)، ويتم احتلال منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن، مع أنه قد يتم إعطاء الأوامر النهائية أو إيجاز وعمل تصحيح المسير بها، وإذا كانت خارج الحافة الامامية لمنطقة المعركة فيجب أن يتم استطلاعها وأن يتم حمايتها قبل تحرك قوات الهجوم إليها، ويجب أن تكون المنطقة المختارة سهلة التعرف عليها وليست تحت مراقبة العدو ونيرانه المباشرة، وليست هدفاً للنيران الدفاعية للعدو (لقربها من العدو ولكن الأفضل أن تكون محمية من نيران المدفعية).

(أ) متطلبات منطقة التشكيل.

- (أ أ) يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.
- (ب ب) يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيلة النهائية.
- (ج ج) يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرمية المباشرة وغير المباشرة، الكمائن، أسلحة الدم المعادية، الضربات الكيميائية وغيرها).
- (د د) أن تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.
- (ه هـ) أن تتماشى مع طبيعة الأرض.
- (و و) العامل الرئيس لبعد منطقة التشكيل هو قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.

(ب) إجراءات منطقة التشكيل.

- (أ أ) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلة النهائية للاقتحام.
- (ب ب) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.
- (ج ج) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرضت القوات لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصغر لهذه الإجراءات).

محظور

- (ج) يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:
- (أ أ) الموانع باختلاف أنواعها وخاصة حقول الألغام أمام العدو.
- (ب ب) طبيعة الأرض
- (ج ج) نوع القوات.
- (د د) درجة الحماية.
- (ه هـ) درجة التهديد.
- (و و) تهديد أسلحة التدمير الشامل.
- (ز ز) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.
- (د) إن وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها، ولا يتم التوقف بها نهائياً.
- (هـ) تكون لكل كتيبة منطقة تشكيل مستقلة ومن ضمن منطقة تشكيل مجموعة اللواء، على أن يكون الانفتاح على خط البدء للكائب متزامن ما أمكن.
- (و) عند تخصيص بعض القوات لتأمين منطقة التشكيل وخط البدء، فإن هذه القوات يتم استخدامها لإدامة زخم الهجوم بعد اجتياز قوات الهجوم لخط البدء.

خطوط الفتح التبعوي لمجموعة لواء

خط البداية

خط التراجع الافتتاحي

خط أ.م.ح

منطقة التشكيل

تشكيلات ما قبل المعركة

خط الفتح الآليات

خط الفتح للفصائل

خط الفتح السرايا

خط الفتح لكتائب المشاة الآلية

حتى 1000 م

3-3.5 كم

4-6 كم

6-8 كم

10-12 كم

- 144 -
محظور

محظور

جـ. المنورة من خط البدء إلى خط الاقتحام. تتحرك الوحدات بشكل سريع من خلال منطقة التشكيل وعبر خط البدء والذي يجب أن يكون مسيطراً عليه من قبل قائد الكتيبة والقادة المرؤوسين. يضع القائد باعتباره متغيرات المهمة (المهمة والعدو وطبيعة الأرض والطقس والقوات والإسناد المتوفر والوقت المتوفر والاعتبارات المدنية) عندما يختار التشكيلة القتالية والتي يجب أن توازن بين قوة النيران وسرعة الأداء والأمن والسيطرة.

(1) خط البدء. هو الخط الذي تجتازه القوات المقتحمة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيينات وشروطه كالتالي:

- (أ) يجب أن يكون موازياً للهدف.
- (ب) يجب أن يكون واضحاً ومميزاً على الأرض ويمكن الدلالة عليه بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.
- (ج) يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.
- (د) يجب أن يكون محمي.

(2) إجراءات خط البدء (ويتم الاجتياز في ساعة الصفر).

- (أ) تقسيم القوة المهاجمة إلى قوة إسناد وقوة اقتحام.
- (ب) تقسيم محاور الهجوم إلى قطاعات رمي لكل وحدة مهاجمة.
- (ج) تقوم وحدات الإسناد الناري بتقديم نيران ساترة للكتيبة ويتم اجتيازه في ساعة الصفر (س).

- (3) لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات في الموانع.
- (4) يتم مزمنة نيران الاسناد (خطة الرمي) مع حركة القوة المهاجمة وانفتاحها على خط البدء وإضافة مدة مرور القوة في منطقة التشكيل ضمن (خطة الرمي بالنار الساترة) لمدة (س - 10) دقائق.

- (5) يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) وفي حال وجود حقل ألغام بعد خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).

د. تأسيس قاعدة الإسناد بالنيران للكتيبة.

- (1) تنشئ قاعدة الإسناد من مستوى الجماعة حتى مستوى الكتيبة. وقد يتم تأسيس قاعدتي إسناد عند الحاجة. انظر الشكل رقم (14) مثال على الهجوم المدبر لكتيبة مشاة آلية باستخدام قاعدتي اسناد.

محظور


(2) تُكلف سرية الإسناد القتالي بتأسيس قاعدة إسناد بالنيران لكتيبة المشاة الآلية، في الهجوم المدبر أو التقدم للتماس لإخماد نيران العدو على الهدف وشل قدرته على رد الفعل المؤثر حتى تتمكن قوة الاقتحام من التقرب إلى الهدف واقتحامه، وعادة ما تُكلف بهذه المهمة قبل اجتياز القوات لخط البدء ولكن قد تكلف بالعمل كإسناد بصورة سريعة ومباشرة عند الاقتراب من الحد الأمامي أو عند الاقتراب من مواقع العدو (بعد خط البدء).

(3) إجراءات قائد سرية الإسناد القتالي عند تأسيس قاعدة الإسناد بالنيران:

- (أ) إصدار الأوامر للفصائل بالحركة لتأسيس قاعدة إسناد.
- (ب) يقوم قائد السرية باستطلاع موقع قاعدة الإسناد بالنيران لتحديد مواقع الفصائل.
- (ج) تتحرك فصائل السرية لاحتلال مواقعها المخصصة من قبل قائد السرية.
- (د) يتم إبلاغ قائد الكتيبة بتأسيس قاعدة الإسناد بالنيران.
- (هـ) تبدأ فصائل سرية الإسناد القتالي بمشغلة قوات العدو وحسب خطة قائد الكتيبة لإسناد قوة فتح الثغرة وقوات الاقتحام.
- (و) يقوم قادة الفصائل بالسيطرة على نيران فصائلهم ومراقبة حركة سرايا الكتيبة لتلافي الإصابة بالنيران الصديقة (يجب أن تكون هناك زاوية كافية بين نيران الإسناد واتجاه حركة قوات الاقتحام).
- (ز) يتم تقديم الإسناد بالنيران بصورة مستمرة حتى وصول القوات إلى أقرب نقطة ممكنة من الهدف.
- (ح) يتم تحويل نيران الإسناد أو قطعها بالأمر أو عند وصول قوات المناورة لمسافة الأمان قبل الهدف.

(4) إجراءات قادة الفصائل عند العمل في قاعدة الإسناد بالنيران:

- (أ) التأكد من معرفة الاتجاه الصحيح للعدو واتجاه قواتنا.
- (ب) معرفة إشارات ضبط الرمي وقطع النيران وتحويل النيران المتفق عليها من قبل قائد السرية.
- (ج) ملاحظة تأثير النيران على مواقع العدو والتعديل عليها، ويجب عليه أيضاً ضبط النيران وتحديد حجم وكمية الذخيرة لكل هدف إن لم تكن محددة مسبقاً.
- (د) الاستعداد للاندفاع أمام القوة المهاجمة إذا كُلفت بالتوسع على الهدف أو القضاء على مقاومات العمق.



الشكل رقم (14) الهجوم المدبر لكتيبة المشاة الآلية (قاعدتي إسناد)

محظور

هـ. إجراءات فتح الثغرة في حقول الألغام التعبوية.

- (1) إن مراحل فتح الثغرة هي:
 - (أ) إسكات العدو.
 - (ب) الحجب/ الإعماء بالدخان.
 - (ج) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة.
 - (د) مرحلة فتح الثغرة.
 - (هـ) مرحلة الاقتحام.
- (2) عند الاصطدام بحقل ألغام تعبوي قبل وصول القوة لخط البدء يجب إنشاء خطة إسناد ناري (خطة رمي) بشكل مستقل لإسناد قوة فتح الثغرة.
- (3) في حال اصطدام القوات بحقل ألغام بعد خط البدء يتم تضمين إسناد قوة فتح الثغرة (النار الساترة) ضمن خطة النار (خطة رمي مدبرة) لمجموعة اللواء عن طريق تعديل جداول التوقيتات بإضافة وقت فتح الثغرة ضمن جدول الوقت لخطة الرمي.
- (4) إن نيران المدفعية التي يتم تقديمها لقوة فتح الثغرة هي جزء من النيران المخطط لها في خطة النيران لإسناد الهجوم على الأهداف الرئيسية.
- (5) تتكون الخطة من نيران تمهيدية (ضد أسلحة العدو غير المباشرة) وحسب طلب قائد مجموعة اللواء بالإضافة الى نيران ساترة لقوات فتح الثغرة (لمنع العدو من المراقبة واستخدام اسلحته المباشرة).
- (6) تستخدم ذخائر شديدة الانفجار لإبطال فعالية أسلحة العدو المباشرة وغير المباشرة.
- (7) تستخدم ذخائر الدخان للإعماء والحجب، إعماء قوة العدو المخصصة لمراقبة وحماية الموانع، ولحجب وستر حركة قوات فتح الثغرة.
- (8) تستخدم ذخائر (ش ف) كواجب بديل للدخان عند عدم توفره أو عدم فعالية الدخان بالصورة المطلوبة (فشل الستار الدخاني بسبب تغير الأحوال الجوية).
- (9) يعمل رادار الاستمکان المخصص لمجموعة اللواء طيلة فترة العملية للمساهمة في عملية القصف المعاكس.
- (10) المرونة والاستعداد لإسناد أي تعديلات في الخطة مثال (التعديل على التوقيتات وخاصة توقيت فتح الثغرة).

محظور

(11) يتم تضمين مدة مرور القوات في منطقة التشكيل والانفتاح على خط البدء ضمن خطة الرمي (النار الساترة) من (س - 10) كحد أدنى لمنع العدو من التأثير على القوة المهاجمة في منطقة التشكيل والانفتاح على خط البدء.

و. الأعمال على خط الاقتحام. عند وصول الكتيبة لخط الاقتحام ينقسم الجهد الرئيس في الكتيبة إلى قوة اقتحام وقوة إسناد واحدة أو أكثر. إذا لم يتم القيام بذلك مسبقاً، يجب أن يكون الجهد المساند للكتيبة جاهزاً في مواقع النيران قبل اجتياز قوات الاقتحام خط البدء. تتاور قوات الاقتحام ضد أو حول العدو للاستفادة من جهود قوات الإسناد لإسكات مواقع العدو المستهدفة.

ز. تنفيذ الاختراق. تنفذ الكتيبة عمليات اختراق الأسلحة الموحدة حسب الضرورة، ويكون أسلوب القتال المفضل من خلال الموانع والمواقع المدافع عنها هو استخدام الاختراق.

ح. اقتحام الهدف. يستخدم قائد الكتيبة كافة وسائل نيران الإسناد لتدمير وإخماد قوات العدو وإدامة زخم هجوم الكتيبة، تتحرك السرايا بسرعة قدر الإمكان على أو خلال الأهداف. واعتماداً على حجم وتحضيرات القوات المعادية، قد يكون من الضروري عزل وتدمير أجزاء من العدو بالتتابع (على مراحل).

ط. إعادة التجمع والاستعداد للعمليات المستقبلية. بعد الاقتحام الناجح، يستخدم قائد الكتيبة فوراً السرايا للبحث عن طرق لاستغلال النجاح. يمكن أن يتنوع تعزيز المكتسبات من إعادة تموضع القوة وعناصر الحماية على الهدف إلى إعادة تنظيم القوة المهاجمة وإلى تنظيم وتجهيز الموقع الدفاعي للكتيبة.

42. التحول. توقف الكتيبة العمليات التعرضية حالما تحقق النصر أو عندما تصل إلى نقطة الذروة أو عندما تستلم أمراً لتغيير المهمة من قبل قيادة مجموعة اللواء. وفي هذا السياق، يحول قائد الكتيبة قواته من عملية إلى أخرى، تشمل بعض خيارات التحول للكتيبة ما يلي:

أ. قد يوجه قائد مجموعة اللواء الكتيبة بمتابعة الهجوم وإسناد كتيبة أخرى كجزء من عملية استغلال النجاح على مستوى مجموعة اللواء.

ب. قد تتحول الكتيبة للعب دور في عمليات المطاردة التي تقوم بها مجموعة اللواء وذلك لإيقاف أو تدمير قوات العدو التي تحاول التراجع.

ج. بينما تقترب العمليات التعرضية من نقطة الذروة، قد يتم إصدار أوامر للكتيبة بالتحول إلى الدفاع. فهو يستخدم طريقتين رئيسيتين للتحول إلى الدفاع:

(1) الطريقة الأولى. هي استخدام السرايا في الكتيبة الأمامية لإشراك القوات والاندفاع

إلى الأمام للاستيلاء على أرض كافية لتأسيس منطقة حماية مرتكزة على أرض دفاعية.

محظور

(2) الطريقة الثانية. هي تأسيس منطقة حماية بشكل عام على طول مواقع الكتيبة النهائية التي احتلتها وتحريك الجسم الرئيس إلى الخلف لاحتلال مواقع يمكن الدفاع عنها. د. بينما تقترب العمليات التعرضية من نقطة الذروة أو حسب الأمر الصادر من مجموعة اللواء، قد يصدر قائد الكتيبة الأمر بالتحول إلى عمليات الاستقرار.

الفصل الخامس

عمليات الاستقرار وإسناد السلطات
المدنية لكتيبة المشاة الآلية

محظور

الفصل الخامس

عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية لكتيبة المشاة الآلية

عام

1. تتطلب عمليات الطيف الكامل أن تقوم وحدات القوات البرية بتنفيذ عمليات الاستقرار خارج حدود الدولة، وتستخدم كتيبة المشاة الآلية قدراتها ومهاراتها المتعددة ومرونتها للتحويل من القتال التقليدي إلى تنفيذ واجبات عمليات الاستقرار. ويتم تنفيذ هذه العمليات تحت قيادة مجموعة اللواء كجزء من عملية قوة مشتركة أو عمليات متعددة الجنسيات، يساعد الانضباط والمستوى التدريبي والتنظيم والمعدات في الكتائب على تنفيذ عمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية.

2. تعرف عمليات الاستقرار بأنها نشاطات متكاملة يتم تنفيذها خارج الدولة للمحافظة على أو إعادة بناء بيئة آمنة، توفير الخدمات الحكومية الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الملحة، تقديم الإغاثة الانسانية. تشتمل هذه النشاطات على توفير الموارد أو المشاركة الفعلية للقوات المسلحة ووزارات الدولة المعنية، والمؤسسات الحكومية الأجنبية، المنظمات غير الحكومية، مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للدولة المضيفة وشخصيات المجتمع المحلي فيها.

عمليات الاستقرار

3. الاستخدام التعبوي لكتيبة المشاة الآلية في عمليات الاستقرار. تنفتح الكتائب وتقاتل في أي بيئة عملياتية، وعندما لا تكون الظروف الأمنية مستقرة في المنطقة العملياتية وتكون حكومة البلد المضيف غير قادرة على العمل بفاعلية، فإن وجود الكتيبة قد يكون أحد العوامل التي تساعد على تحقيق الاستقرار. وتنفذ المشاة الآلية عمليات الاستقرار عادةً كجزء من قوة أكبر.

أ. واجبات الكتيبة في عمليات الاستقرار. تساهم كتيبة المشاة الآلية في تنفيذ الواجبات التالية وحسب الإمكانيات:

(1) القيام بالمساعدة في الواجبات التالية:

- (أ) فرض القانون والنظام.
- (ب) مساعدة جهاز الشرطة المحلية.
- (ج) المساعدة في عمليات الإنقاذ.
- (د) المساعدة في التعليم والتدريب.
- (2) حماية السكان المحليين.

محظور

- (3) توفير الخدمات الأساسية للمحافظة على حياة السكان المدنيين (الطعام والمياه والمأوى) وحسب الإمكانيات.
- (4) خفض مستوى العنف والمعاناة الإنسانية.
- (5) فرض اتفاقيات السلام إن وجدت.
- (6) تدريب القوات العسكرية للدولة المضيفة.
- (7) اعتقال أسرى الحرب والمجرمين بشكل مؤقت.
- (8) نزع سلاح قوات العدو أو المجرمين المدنيين.
- (9) تأسيس نقاط السيطرة على حركة المرور.
- (10) إنشاء قوات رد فعل سريع.
- (11) إنشاء قاعدة للعمليات.
- (12) حماية القادة المهمين والمرافق والمؤسسات الحكومية الهامة.

ب. الأعمال المميتة وغير المميتة. تتطلب عمليات الاستقرار من كل وحدة الإلمام بالقوانين والقواعد والاتفاقيات والتحديات العملية ذات العلاقة بالمهمة والتي تؤثر على الأعمال المميتة وغير المميتة، تحدد القيادة الأعلى الأعمال المميتة وغير المميتة لقائد الكتيبة، وتصدر تلك التوجيهات من خلال الأوامر المناسبة. تدعو الحاجة في عمليات الاستقرار إلى وضع قيود على استخدام القوة المميتة، وقد يتم فرض هذه القيود بسبب الحاجة لبناء علاقات ودية مع السكان المحليين. ينبغي الأخذ بعين الاعتبار تواجد وسائل التواصل والإعلام المحلية والعالمية ضمن منطقة العمليات. تؤدي الأعمال غير المميتة إلى زيادة نطاق خيارات استخدام القوة، كونها تشكل بديلاً لاستخدام القوة المميتة، كما وتعتبر ذات أهمية كبيرة في عمليات الاستقرار كونها تعزز القدرة على استخدام القوة بما يتناسب مع حجم التهديد. قبل الانفتاح، يستلم قائد الكتيبة التعليمات والمتطلبات التي تساعد على تنفيذ الواجب في أرض المهمة والمشاركة في عمليات الاستقرار، ويتأكد قائد الكتيبة أن أفرادهم تلقوا التعليمات والتدريب قبل عملية الانفتاح.

ج. قواعد الاشتباك.

(1) هي مجموعة من القواعد والتوجيهات التي تصدر من المستوى السياسي وبموجبها ينفذ القائد عملياته الخاصة في وقت الأزمات وتحتوي على عناصر القانون الوطني والدولي والسياسة الحكومية والدولية والمتطلبات العملية، على الرغم من أن قواعد الاشتباك في بعض الأحيان تعطي توجيهاً مفصلاً، إلا أنها لا تعفي القائد من مسؤوليات أعماله وأعمال مرؤوسيه. يجب شرح قواعد الاشتباك والتدريب عليها حتى أدنى مستوى، ويجب أن تكون مفهومة بشكل كامل من قبل كل أفراد القوة، كما يجب على

محظور

القادة أن يفترضوا بأن العدو الذي يواجهونه يفهم قواعد الاشتباك أيضاً. سيحاول العدو استخدام فهمه لقواعد الاشتباك لمصلحته وضد مصلحة القوات الصديقة.

(2) توفر قواعد الاشتباك التوجيهات ذات العلاقة باستخدام القوة من قبل القادة والأفراد بناءً على المتطلبات العملية والقانون وفقاً للاعتبارات التالية:

(أ) ضرورة استخدام القوة. يتطلب استخدام القوة عندما يكون هناك عمل

عدائي أو نية عدائية. والعمل العدائي هو الاستخدام الفعلي للقوة المسلحة، أما النية العدائية فهي التهديد باستخدام القوة أو الاستخدام الوشيك للقوة.

(ب) حجم استخدام القوة. يجب أن يكون استخدام القوة بكثافة محددة ولمدة زمنية معينة وبحجم مناسب لضمان الأمن المستمر للقوات المسلحة.

(ج) التدرج باستخدام القوة. هو الأسلوب الذي تستخدمه القوات لتحديد الرد المناسب على الأفعال المزعومة للأمن في عمليات الاستقرار وهذا يتطلب تدريباً وانضباطاً عالي المستوى. والمقصود بالتدرج باستخدام القوة هو استخدام القدر المناسب من القوة لتحقيق الغاية المطلوبة من المهمة مع مراعاة عدم تعريض القوة للخطر، وفي حالة عدم كفاية القوة المستخدمة يتم اللجوء إلى مرحلة أخرى تستخدم فيها قوة أشد وأكبر وبما يتناسب مع قواعد الاشتباك. هذا التدرج يجب أن لا يعرض حياة الأفراد للخطر وفي نفس الوقت يزودهم بالمرونة الكافية للتعامل مع الموقف. تبرز أهمية التدرج في استخدام القوة في عمليات الاستقرار تحديداً نظراً للظروف الخاصة ببيئة العمليات، حيث يتم تنفيذ العمليات وسط المدنيين، وأي استخدام خاطئ سيؤدي إلى تأليب السكان على القوات المقاتلة، كما تنبع أهميتها من طبيعة هذه البيئة التي تجعل من الصعب تحديد العدو من الصديق. إن تجنب الآثار الجانبية لاستخدام القوة سيكون هدفاً أساسياً يوضع في الاعتبار أثناء إدارة العمليات.

د. قواعد السلوك. هي قواعد أخلاقية تصدر من قيادة المستوى الأعلى للوحدات وتبين كيف يجب أن يتصرف العسكريون أثناء القتال. تهدف قواعد السلوك إلى إضفاء البعد الإنساني على عمليات الاستقرار، كما تعمل على تقوية العلاقات الناجحة بين الأفراد والمنظمات (الحكومية وغير الحكومية) التي تلعب دوراً مهماً في عمليات الاستقرار. ينبغي أن يتم إعداد قواعد السلوك بحيث تتلاءم مع عادات وتقاليد السكان المحليين المتأثرين بعمليات الاستقرار ومراعاة الجوانب الثقافية والبعد الديني للسكان.

محظور

هـ. اتفاقيات جنيف ولاهاي. هي سلسلة من الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها في مؤتمرات السلام الدولية في جنيف، توضح هذه الاتفاقيات القوانين الدولية فيما يتعلق بالحرب وجرائم الحرب ومعايير القانون الدولي للمعاملة الإنسانية أثناء الحرب مثل حقوق الأسرى، وأقرت الحماية للجرحي والمدنيين ضمن منطقة الحرب وحولها.

عمليات إسناد السلطات المدنية

4. الاستخدام التعبوي لكتيبة المشاة الآلية في عمليات إسناد السلطات المدنية. تتضمن عمليات إسناد السلطات المدنية استخدام الكتائب لتوفير الإمدادات، والقدرات، والخدمات الأساسية لمساعدة السلطات المدنية في التعامل مع الظروف غير القتالية الخارجة عن السيطرة، وقد تشمل الظروف التي تشكلت بفعل الكوارث الطبيعية، أو الكوارث التي من صنع الإنسان.

5. حالات إسناد السلطات المدنية. تشمل الحالات التي تقوم فيها كتيبة المشاة الآلية بإسناد السلطات المدنية ما يلي:

- أ. الاستجابة للكوارث.
- ب. حوادث أسلحة الدمار الشامل.
- ج. فرض القانون المحلي.
- د. الأحداث ذات الأهمية الوطنية.

6. واجبات كتيبة المشاة الآلية في عمليات إسناد السلطات المدنية. تمتلك كتيبة المشاة الآلية القوة البشرية والآليات المتوفرة لمواجهة تأثيرات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، العواصف، الزلازل، الأوبئة، حوادث الشغب أو الكوارث الإنسانية الأخرى. ومن الواجبات الرئيسية التي تساهم فيها كتيبة المشاة الآلية في عمليات إسناد السلطات المدنية ما يلي:

- أ. توفير الإسناد الأساس لأكثر عدد ممكن من السكان دون تمييز.
- ب. تنسيق الأعمال مع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى.
- ج. وضع أهداف للكتيبة قابلة للقياس والتقييم.
- د. نقل المسؤولية إلى المؤسسات المدنية في أسرع وقت ممكن.

محظور

8.

المراحل العملية لإسناد السلطات المدنية.

أ. المرحلة الأولى (التحضير). تبدأ المرحلة الأولى قبل تحريك مجموعة اللواء لكتيبة المشاة الآلية للقيام بعمليات إسناد للسلطات المدنية ويتم فيها فهم الموقف وإدراكه، القيام بالتدريب والتمارين المشتركة، تحديد النقص في القدرات ومعالجتها، تجهيز المعدات والآليات والمهمات الخاصة والتأكد من محاضر التنسيق وإدائها.

ب. المرحلة الثانية (الإنذار). تبدأ مرحلة الإنذار عند استلام الأمر الإنذاري والمهمة ويتم في هذه المرحلة تحضير وتجهيز القوات والمعدات والآليات والمهمات الخاصة، تحديد المهام والواجبات المختلفة، تحديد وتقييم الإمكانيات والمتطلبات الإضافية وتبادل ضباط الارتباط.

ج. المرحلة الثالثة (الانفتاح وتنفيذ العمليات). تبدأ المرحلة الثالثة عند تأسيس مناطق العمليات ونشر القوات، تأسيس مواقع الإسناد الأمامية، تنفيذ العمليات، تطبيق قواعد استخدام القوة (قواعد الاشتباك) وإدانة الصورة العامة للعمليات.

د. المرحلة الرابعة (إكمال المهمة والعودة). تبدأ المرحلة الرابعة مع نجاح وإكمال انتقال السلطة للأجهزة المدنية وعودة الكتيبة إلى معسكرها الدائم. ويتم في هذه المرحلة البدء بالتخطيط لنقل المهام وإعادة الوحدات إلى المعسكر، البدء في خفض مستويات العمليات وخفض القوات والقيادة والسيطرة والإمداد، نقل كافة المهام للسلطات المدنية ونقل القوات إلى المعسكر وعندها يتم تحضير تقارير إنهاء المهمة وتنفيذ أعمال الصيانة وتفقد المعدات.

9.

الاختلافات الأساسية بين عمليات الاستقرار وعمليات الأمن الداخلي وعمليات إسناد السلطات المدنية.

المدنية. تُنفذ عمليات إسناد السلطات المدنية فقط داخل الدولة، بينما يُطلق على العمليات التي تُنفذ خارج الدولة عمليات الاستقرار، ووزارة الخارجية وليس وزارة الدفاع هي من تقود هذا النوع من الجهد. تختلف مهام إسناد السلطات المدنية ومهام الأمن الداخلي بناءً على القصد والأهداف وتوجد اختلافات مهمة في القواعد والتعليمات والقوانين والتوجيهات التي توجه استخدام القوة عندما تعمل داخل الدولة، ومن المهم فهم الاختلافات وكيف تؤثر على تنفيذ تلك المهام.

10.

لمزيد من المعلومات حول عمليات إسناد السلطات المدنية يتم الرجوع إلى (عقيدة العمليات المدنية العسكرية 2023).

الفصل السادس
الاستخدام التعبوي
لسرية الإسناد القتالي

محظور

الفصل السادس

الاستخدام التعبوي لسرية الإسناد القتالي

عام

1. تعتبر سرية الإسناد القتالي وحدة فرعية عضوية في تنظيم كتيبة المشاة الآلية وهي قدرة إضافية لقدرات كتيبة المشاة الآلية من خلال امتلاكها للأسلحة التي تتميز بقدرات النيران المباشرة وغير المباشرة والحماية، قابلية الحركة والمديات المختلفة مما يوفر لقائد كتيبة المشاة الآلية المرونة في استخدام واختيار الأنظمة المناسبة للمهمة الموكلة.

2. التنظيم. تتكون سرية الإسناد القتالي مما يلي:

- أ. قيادة السرية.
- ب. فصيل طائرات مسيرة. يتكون فصيل أنظمة الطائرات المسيرة من قيادة الفصيل وعدد من أقسام أنظمة الطائرات الانتحارية والمذخرة والدعم اللوجستي.
- ج. فصيل الهاون 81. يتكون فصيل الهاون عيار 81 ملم في كل كتيبة مشاة آلية من قيادة الفصيل وعدد من الأقسام.
- د. فصيل الحماية. يتكون من قيادة الفصيل وجماعة الاستمكان وجماعة الحماية (دفاع جوي، حرب الكترونية).
- هـ. فصيل ال م/د. يتكون من قيادة الفصيل وعدد من الأقسام.

3. السيطرة والتنسيق لاستخدام سرية الإسناد القتالي.

- أ. إن تنظيم السرية يسمح لقائد كتيبة المشاة الآلية باستخدام السرية مجمعة أو تجزئتها لفصائل وفرق صغيرة تسند عمليات الطيف الكامل في ظل التحديات التي قد تواجه العمليات التقليدية وغير التقليدية وذلك حسب متغيرات الموقف والمهمة.
- ب. بشكل عام تعمل سرية الإسناد القتالي ضمن قيادة الكتيبة ويخصص قائد الكتيبة بعض قدراتها على السرايا أو يبقياها مجمعة حسب متغيرات المهمة.
- ج. يتم السيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة وأنظمة الطائرات المسيرة ونيران الهاون واستخدام فصيل الحماية وفصيل ال م/د من قبل خلية الإسناد الناري في قيادة الكتيبة بالتنسيق مع قائد سرية الإسناد القتالي.

محظور

- د. يتم تنسيق استخدام الطائرات المسيرة والنيران المباشرة وغير المباشرة وفصيل الحماية وفصيل الم/د من قبل ضابط العمليات والتدريب في الكتيبة، ويتم التنسيق مع خلية النيران في قيادة مجموعة اللواء عندما تعمل الكتيبة كجزء من مجموعة اللواء.
- هـ. يكون موقع قائد سرية الإسناد القتالي في قيادة كتيبة المشاة الآلية ضمن هيئة ركن قائد الكتيبة المشاة الآلية للسيطرة على فصائل السرية.

أدوار ومهام وواجبات سرية الإسناد القتالي في عمليات الطيف الكامل

4. العمليات الدفاعية.

أ. الأدوار. تقدم سرية الإسناد القتالي عمليات الإسناد المختلفة في العمليات الدفاعية ضمن نطاق الأمن والمواقع الدفاعية الرئيسية، وإسناد قوة الاحتياط وتقوم بوظيفة الحماية للقوات المدافعة.

ب. الواجبات. تشارك سرية الإسناد القتالي في تنفيذ الواجبات التالية:

- (1) تدمير آليات القوات المعادية عند العمل ضمن نقاط القتال الخارجية وقوة الحجاب.
- (2) تقديم النيران المباشرة وغير المباشرة أثناء المعركة الدفاعية في المواقع الأمامية.
- (3) تغطية الموانع بالنيران واستنزاف قوات العدو.
- (4) حماية القوات المدافعة ضمن الإمكانيات المتوفرة ضد التهديدات الأرضية والسطحية والجوية المعادية.
- (5) تنفيذ عمليات الدعم اللوجستي المحدود.
- (6) تنفيذ عمليات استهداف ضمن الإمكانيات.
- (7) تأسيس قواعد إسناد بالنيران لإسناد عناصر المناورة أثناء الهجوم المعاكس/المحلي.
- (8) المشاركة في خطة الرمي.

5. العمليات التعرضية.

أ. الأدوار. تقدم سرية الإسناد القتالي عمليات الإسناد المختلفة في العمليات التعرضية من خلال توفير القدرات التي تساعد في إنجاز المهمة.

ب. الواجبات. تشارك سرية الإسناد القتالي في تنفيذ الواجبات التالية:

- (1) العمل ضمن قاعدة إسناد عند تنفيذ الهجوم السريع أو المدبر.

محظور

- (2) حماية القوات ضمن الإمكانات المتوفرة ضد التهديدات الأرضية والسطحية والجوية المعادية.
- (3) عزل منطقة الهدف ومنع العدو من تعزيز مواقعه.
- (4) إسناد عمليات فتح الثغرة.
- (5) إسناد سرايا المناورة في عمليات تثبيت العدو.
- (6) تنفيذ عمليات الدعم اللوجستي المحدود.
- (7) توفير الحماية أثناء التقدم والهجوم.
- (8) المشاركة في خطة الرمي.
- (9) التعامل مع جيوب العدو.
- (10) جمع المعلومات وتأكيداها وتحديد تمرکز قوات العدو.

6.

عمليات إسناد السلطات المدنية.

أ. الأدوار. تسند سرية الإسناد القتالي كتيبة المشاة الآلية في عمليات إسناد السلطات المدنية من خلال القدرات المتوفرة ضد التهديدات المختلفة، والمساعدة في عمليات السيطرة على الشغب والاضطرابات المدنية وتأسيس طوق خارجي ونقاط التفتيش، والاستجابة للكوارث الطبيعية من خلال الدعم اللوجستي المحدود.

ب. الواجبات. تشارك سرية الإسناد القتالي في تنفيذ الواجبات التالية:

- (1) إسناد عمليات البحث والإنقاذ.
- (2) إسناد قوات الأمن والشرطة.
- (3) إسناد نقاط التفتيش.
- (4) دعم فرق الاستجابة للكوارث (الدعم اللوجستي المحدود).

7.

عمليات الاستقرار.

أ. الأدوار. تسند سرية الإسناد القتالي كتيبة المشاة الآلية والمكلفة في عمليات الاستقرار خارج الدولة من خلال مساعدة أجهزة الدولة المستضيفة في تقديم المساعدات الإنسانية وكذلك عمليات السلام.

ب. الواجبات. تشارك سرية الإسناد القتالي في تنفيذ الواجبات التالية:

- (1) العمل ضمن نقاط التفتيش.
- (2) إسناد حماية القوافل على الطرق.

محظور

(3) اسناد تأسيس طوق الحماية.

(4) اسناد السيطرة على الحشود.

فصيل أنظمة الطائرات المسيرة

8. يتكون فصيل أنظمة الطائرات المسيرة من قيادة الفصيل وقسم أنظمة الطائرات الانتحارية وقسم أنظمة الطائرات المذخرة وقسم الدعم اللوجستي.

أ. أنظمة الطائرات المسيرة الانتحارية (FPV) والمذخرة.

(1) الأدوار والواجبات لأنظمة الطائرات المسيرة الانتحارية (FPV) والمذخرة. تقوم فرق الطائرات المسيرة بتنفيذ العديد من الأدوار والواجبات في عمليات الطيف الكامل، حيث تساهم هذه الفرق في التعامل مع الأهداف الطائرة ويتمثل دورها الرئيسي في تنفيذ عمليات استهداف العدو بغرض تدمير آليات ومعدات العدو أو المشاة الراجلة وتجمع قواته ومهاجمة المنشآت والأهداف ضمن المدى ويتم التنسيق مع خلية الاسناد الناري في قيادة الكتيبة حول الأهداف ومسار الطائرات المسيرة.

(2) أسلوب الاستخدام في العمليات الدفاعية

(أ) نطاق الامن. تعمل أنظمة الطائرات المسيرة في قوة نطاق الامن (الحجبات ونقاط القتال الخارجية) وذلك لإسناد القوات من خلال استغلال قدراتها بالاشتباك مع الأهداف المعادية وتدميرها بحيث يتم السيطرة عليها من قبل قيادة الكتيبة عند العمل ضمن نقاط القتال الخارجية وفي حال عملها مع قوة الحجاب يتم السيطرة عليها من قبل قيادة اللواء.

(ب) الموقع الدفاعي الرئيس.

(أ أ) يتم انتخاب مواقع محمية لفصيل الطائرات المسيرة حسب متغيرات المهمة، وتكون خلف فواصل العمق للسرايا الأمامية وباتجاه المقرب الرئيس للعدو، بحيث تكون قادرة على استهداف قوات العدو المهاجمة ضمن المدى المؤثر لها ويتم السيطرة عليها من قبل قيادة الكتيبة.

(ب ب) يمكن استخدام الطائرات المسيرة بأسلوبين، الأسلوب الأول يتم اطلاقها من الموقع الرئيس مما يتيح المجال لهذه الوحدات لتوحيد الجهد والاقتصاد في عدد الأجهزة والمعدات المستخدمة. يتم في هذه الحالة توزيع معدات الإطلاق والاستعادة لجميع الطائرات في موقع واحد. أما

محظور

الأسلوب الثاني فيتم تجهيز الطائرة المسيرة في الموقع الرئيس من قبل أفراد الطاقم ثم يتم ارسال فريق طائرات مسيرة إلى مواقع أمامية متقدمة بالقرب من (السرايا الامامية) للتحكم بها وتغطية مدى أكبر وعودة الفريق بعد انتهاء المهمة.

(جـ) تتطلب الطائرات المسيرة سيطرة من قائد الفصيل وتنسيق مباشراً ومستمراً مع قائد سرية الاسناد القتالي وقائد كتيبة المشاة الآلية ووحدات المناورة وأية جهات أخرى معنية، وينبغي أيضاً التنسيق المباشر مع خلية الاسناد الناري حول الاستهداف.

(3) الواجبات في العمليات الدفاعية. تشارك الطائرات المسيرة في تنفيذ الواجبات الدفاعية التالية:

- (أ) استهداف آليات ومراكز القيادة والسيطرة المعادية ضمن القدرات.
- (ب) تشتيت قوات العدو.
- (جـ) استهداف افراد اليات ومعدات العدو وتعزيزاته.
- (د) استهداف خطوط إمدادات العدو ضمن الامكانيات.
- (هـ) التعامل مع الأهداف الطارئة.

(4) أسلوب الاستخدام في العمليات التعرضية.

(أ) تعتبر الطائرات الانتحارية والمذخرة في العمليات التعرضية هي العمليات الأكثر حسماً في الحرب، فعلى الرغم من أن الاعتبارات العملياتية أو التعبوية قد تتطلب تنفيذ عمليات دفاعية، إلا أن هزيمة العدو تحتّم في النهاية التحول الى العمليات التعرضية. ينبغي العمل على مهاجمة العدو بأوقات وأماكن وأساليب غير متوقعة لا يكون جاهزاً فيها للمواجهة. فالعمليات التعرضية هي التي تمكّن من إحراز المبادرة العملياتية والاحتفاظ بها واستثمارها.

(ب) تتمثل المهمة الرئيسية لوحدات الطائرات الانتحارية والمذخرة خلال العمليات التعرضية بتوفير إسناد كتيبة المشاة الآلية بمهاجمة العدو في الزمان والمكان المناسبين.

(جـ) تتطلب الطائرات المسيرة سيطرة من قائد الفصيل وتنسيق مباشراً ومستمراً مع قائد سرية الاسناد القتالي وقائد كتيبة المشاة الآلية ووحدات المناورة وأية جهات أخرى معنية، وينبغي أيضاً التنسيق المباشر مع خلية الاسناد الناري حول الاستهداف.

محظور

(5) الواجبات في العمليات التعرضية. تشارك الطائرات المسيرة في تنفيذ الواجبات التالية:

- (أ) استهداف مواقع العدو المدفوعة.
 - (ب) استهداف نقاط التزويد وكذلك الذخائر المكسدة.
 - (ج) استهداف أنظمة الدفاع الجوي المعادي.
 - (د) استهداف مدفعية وهاونات العدو.
 - (هـ) استهداف آليات ومواقع القيادة والسيطرة المعادية.
- (6) أساليب استخدام أنظمة الطائرة المسيرة الانتحارية (FPV) والمذخرة.


(أ) أسلوب الاستخدام الاعتيادي. اثناء عمليات الاستطلاع المستمرة من قبل الكتيبة أو اللواء سواءً من الأرض أو الجو يتم إرسال معلومات عن الهدف وتحديد نوعه والاحداثيات إلى خلية الاسناد الناري والذي يقوم بالتعامل مع الهدف. انظر الشكل (15).



الشكل رقم (15) الاستخدام الاعتيادي للطائرة المسيرة الانتحاري والمذخرة

محظور

(ب) أسلوب القنص الحر. يتم إرسال طائرات مسيرة في حال وجود اهدف واضحة في منطقة المسؤولية ويتم التعامل مع الأهداف المعادية. انظر الشكل (16).



الشكل رقم (16) أسلوب القنص الحر للطائرة المسيرة الانتحارية والمذخرة (7) أسلوب هجوم مجموعة من الطائرات المسيرة. امكانية عمل جميع الفرق على عدة اهدف في آن واحد وقد يتم الجمع بين استخدام الطائرات المسيرة ونيران المدفعية وقذائف الهاون. عادةً ما يستخدم هذا الأسلوب ضد الأرتال المتحركة لاستهداف أكبر عدد ممكن من قوات العدو في وقت واحد. انظر الشكل (17).



الشكل رقم (17) أسلوب هجوم مجموعة من الطائرات المسيرة

محظور

(8) أسلوب الاستخدام في إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار. يستخدم هذا الأسلوب لمراقبة المباني والطرق والمرافق الحيوية من قبل طائرات الاستطلاع الأخرى ومن ثم التعامل معها بالطائرات الانتحارية. انظر الشكل رقم (18).



الشكل رقم (18) الطائرات المسيرة في إسناد السلطات المدنية وعمليات الاستقرار

ب. قسم أنظمة طائرات الدعم اللوجستي.

(1) الأدوار. يقوم قسم الدعم اللوجستي بتنفيذ أدوار وواجبات في عمليات الطيف الكامل (محدودة القدرة) لاستمرارية الامداد ودعم القوات في الميدان مما يساهم في تقليل المخاطر البشرية.

(2) أسلوب الاستخدام في العمليات الدفاعية.

(أ) يكون الموقع الرئيسي خلف فضاء العمق للسرايا الأمامية. وينتخب

مواقع بديلة خلف سرية العمق بحيث تكون هذه المواقع محمية.

(ب) تقوم طائرات الدعم اللوجستي على مستوى الكتيبة بعملية نقل محدودة

لإسناد القوات في نطاق الأمن والموقع الرئيسي والاحتياط ونقل الذخائر،

الأرزاق، المياه والطبابة وحسب إمكانية وقدرة الطائرة، ويخطط لها ضمن خطة

الادامة. ويتم السيطرة عليها من قبل قيادة الكتيبة. انظر الشكل رقم (19).

(ج) تتطلب الطائرات المسيرة سيطرة من قائد الفصيل وتنسيق مباشر

ومستمراً مع قائد سرية الاسناد القتالي وقائد كتيبة المشاة الآلية ووحدات المناورة


وأية جهات أخرى معنية، ويكون المسؤول المباشر لخطة الادامة لطائرة الدعم

اللوجستي قائد كتيبة المشاة الآلية.

محظور

(3) الواجبات في العمليات الدفاعية. تشارك طائرات الدعم اللوجستي في تنفيذ واجبات الإدامة التالية:

- (أ) إعادة التزويد الفوري للوحدات المدافعة حسب القدرات المتوفرة.
- (ب) القيام بأعمال نقل وتزويد محدود للوحدات المدافعة.
- (ج) دعم فرق الاسناد الطبي وأطقم الصيانة.
- (د) الاسناد الطبي والفني من خلال نقل قطع الغيار واللوازم الطبية.



الشكل (19) فصيل الطائرات المسيرة في إسناد العمليات الدفاعية

(4) أسلوب الاستخدام في العمليات التعرضية.

- (أ) التقدم. تقوم طائرات انظمة الدعم اللوجستي بعملية نقل محدودة حسب إمكانية وقدرة الطائرة حيث تقوم بنقل المواد مثل (الذخائر، الارزاق، مياه والطبابة) لإسناد القوات المتقدمة اثناء وبعد الاشتباك وإجراءات إعادة التنظيم.

محظور

(ب) الهجوم. تقوم طائرات انظمة الدعم اللوجستي بعملية نقل محدودة حسب إمكانية وقدره الطائرة حيث تقوم بنقل المواد مثل (الذخائر، الارزاق، مياه والطبابة) لإسناد القوات المهاجمة اثناء وبعد الاشتباك وإجراءات إعادة التنظيم.

(ج) تتطلب من قائد الفصيل الطائرات المسيرة تنسيقاً مباشراً ومستمرًا مع قائد سرية الاسناد القتالي وقائد كتيبة المشاة الآلية والوحدات المناورة وأية جهات أخرى معنية ويكون المسؤول المباشر لخطة الادامة لطائرة الدعم اللوجستي قائد كتيبة المشاة الآلية.

(5) الأدوار والواجبات في العمليات التعرضية. تشارك طائرات الدعم اللوجستي في تنفيذ الواجبات التالية:

- (أ) إعادة التزويد الفوري للوحدات حسب القدرات المتوفرة.
 - (ب) القيام بأعمال نقل وتزويد محدود للوحدات.
 - (ج) دعم فرق الاسناد الطبي وأطقم الصيانة.
 - (د) الاسناد الطبي والفني من خلال نقل قطع الغيار واللوازم الطبية.
- (6) الأدوار والواجبات في إسناد السلطات/ دعم الاستقرار. قد يكلف القسم بواجبات في هذا النوع من العمليات من خلال إيصال المساعدات للمتضررين والعالقين بسبب الكوارث والازمات.
- (7) الأدوار والواجبات في عمليات الطبيعة الخاصة. قد يكلف فرق أنظمة الدعم اللوجستي بمهام نوعية ذات طبيعة خاصة (الجبلية ، الغابات ، المناطق المبنية و المناطق الساحلية) مثل المساهمة في إيصال الإمدادات للقوات المتمركزة في المرتفعات ودعم القوات المعزولة وكذلك دعم فرق الإخلاء الطبي من خلال نقل معدات الطبية والإسعافات أولية العاجلة بسبب ندرة الطرق أو طبيعة التهديدات.

9. فصيل الم/د

أ. دور فصيل الم/د. يقوم الفصيل بدور إسناد كتيبة المشاة الآلية في عمليات الطيف الكامل، ويتعامل مع الآليات المدرعة والتحصينات والآليات والمعدات الهندسية المدرعة المعادية، وأيضاً يعمل على خطوط قتال في العمليات الدفاعية، وينسق قائد الفصيل خطته مع قائد سرية الإسناد القتالي وقيادة الكتيبة حول مديات أسلحة الم/د المتوفرة مثال (قد يعمل فصيل الم/د مع أسلحة الم/د الأخرى ويراعى فيه مديات الأسلحة والتنسيق بينهم)، وتكون السيطرة على الفصيل من قيادة الكتيبة.

محظور

ب.

أسلوب الاستخدام في العمليات الدفاعية.

(1) نطاق الأمن. قد يعمل قسم أو فصيل الم/د ضمن مواقع نقاط القتال الخارجية أو مع الحجابات (تحت سيطرة اللواء) لتوفير الإسناد للقوة وتُراعى إجراءات الحماية لهم من قبل وحدات وسرايا المناورة.

(2) الموقع الدفاعي الرئيس والاحتياط. يساند فصيل الم/د كتيبة المشاة الآلية في الدفاع ويعمل فصيل الم/د في الدفاع على خطوط قتال من 2-3 خطوط قتال رئيسية ويكون خط القتال/1 على الحد الأمامي (ح أ م) وخط القتال/2 في عمق السرايا الأمامية (ضمن فصيل العمق) وخط القتال/3 في عمق الكتيبة (ضمن سرية العمق) وذلك لتحقيق الحماية لهم وتجهز مواقع رميهم ضمن مواقع وخنادق الرمي لسرايا المناورة. انظر الشكل رقم (20).

(3) اختيار الموقع لتعزيز القدرة على البقاء. يقدم قائد فصيل مقاومة الدبابات الاستشارة والنصح لقائد كتيبة المشاة الآلية لتحديد خطوط فتح مواقع أقسام مقاومة الدبابات، واضعاً في ذهنه مبدأ القدرة على البقاء.

(أ) يحدد قائد الكتيبة المواقع التي توفر الحماية الجيدة والتي تكون عادةً خلف أرض مرتفعة.

(ب) يختار قائد الكتيبة المرتفعات الأقل من القمم التي توفر له ارتفاعاً أعلى من طبيعة الأرض من حوله وعدم الظهور على خط الأفق.

(ج) يتم تحديد واختيار مواقع قتالية متعاقبة محضرة ومجهزة على خطوط قتالية من (2 - 3) بحيث يكون الخط القتال الأول على الحد الأمامي (ح أ م) وعلى جوانب خنادق السرايا الامامية.

(د) يكون خط القتال الثاني في عمق السرايا الامامية (ضمن فصيل العمق).

(هـ) يكون خط القتال الثالث في عمق كتيبة المشاة الآلية (ضمن سرية العمق).


(و) لتحقيق الحماية لهم، تجهز مواقع رمي ضمن مواقع وخنادق الرمي لسرايا المناورة ومخابئ للآليات.

(ز) ينسق قائد الفصيل الم/د خطته مع قائد سرية الإسناد القتالي وعلى أن يكون هناك تنسيق مع قيادة الكتيبة المشاة الآلية حول مديات أسلحة الم/د المتوفرة مثال (قد يعمل فصيل الم/د مع أسلحة الم/د الأخرى ويراعى فيه مديات الأسلحة والتنسيق بينهم)، وتكون السيطرة على الفصيل من قيادة الكتيبة.

محظور

جـ. الواجبات في العمليات الدفاعية. يشارك الفصيل في تنفيذ الواجبات الدفاعية التالية:

- (1) تجهيز واحتلال خطوط القتال.
- (2) إسناد سرايا المشاة الآلية.
- (3) التعامل مع اليات ودبابات العدو.
- (4) صد اختراقات العدو.
- (5) إسناد قوة الاحتياط أثناء تنفيذ الهجوم المحلي والمعاكس.



الشكل (20) فصيل الـ م/د في إسناد العمليات الدفاعية

د. أسلوب الاستخدام في العمليات التعرضية. يسند فصيل الـ م/د العمليات التعرضية (التقدم أو الهجوم السريع أو الهجوم المدبر) لكتيبة المشاة الآلية أو سرايا المناورة، يقوم قائد فصيل الـ م/د مع قائد سرية الاسناد القتالي بالمشاركة في خطة الـ م/د بناءً على قصد قائد كتيبة المشاة الآلية، ويكون دور فصيل الـ م/د الرئيسي في العمليات التعرضية هو تقديم الإسناد الناري المباشر ضمن حدود الإمكانيات.

محظور

(1) التقدم للتماس.


- (أ) ينفذ فصيل الـ م/د التقدم للتماس كجزء من قوة أكبر (كتيبة المشاة الآلية)، في الغالب يكون فصيل الـ م/د موزع على سرايا المناورة وفي حال تحول إلى الهجوم السريع على مستوى الكتيبة قد يتم تجميعه ضمن قاعدة الاسناد.
- (ب) يستخدم قائد الفصيل فيه النيران المباشرة للاشتباك مع العدو، ويحاول قائد الفصيل تدمير أو إسكات أو تثبيت أو خداع العدو بدون الاقتراب منه.

(2) الهجوم المدبر. يعتبر الهجوم جزءاً من العمليات التعرضية والقصد منه هزيمة أو تدمير قوات العدو، ويبرز دور الـ م/د في العمل ضمن قوة اسناد الهجوم (قاعدة اسناد) ويتم فيه تنسيق النيران المباشرة وغير المباشرة مع قوات المناورة ويتم السيطرة عليه من قبل قائد قاعدة الاسناد في الهجوم. انظر الشكل رقم (21) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم.

(3) ينسق قائد الفصيل الـ م/د خطته مع قائد سرية الإسناد القتالي والنيران المباشرة وغير المباشرة وعلى أن يكون هناك تنسيق مع قيادة الكتيبة حول مديات أسلحة الـ م/د المتوفرة مثال (قد يعمل فصيل الـ م/د مع أسلحة الـ م/د الأخرى ويراعى فيه مديات الأسلحة والتنسيق بينهم).

هـ. الواجبات في العمليات التعرضية.

- (1) العمل ضمن قوة قاعدة الاسناد.
- (2) المساهمة في التعامل مع دبابات واليات العدو المدرعة.
- (3) المساهمة في تغطية مقتربات وطرق العدو في مرحلة إعادة التنظيم.
- (4) العمل ضمن قوة الاحتياط.



الشكل رقم (21) فصيل مقاومة الدبابات في إسناد قوة الهجوم

10. فصيل الهاون 81 ملم.

أ. دور فصيل الهاون. يقدم فصيل الهاون 81 النيران غير المباشرة ميزة إضافية تستخدم في مراحل المعركة ويعتبر الهاون 81 ملم من النيران ذات المرونة العالية وبمعدل رمي عالي مما يساهم بتوفير نيران مضمونة باستمرار، ويتم التخطيط لنيران الفصيل من قبل خلية الاسناد الناري وتعديل نيران الهاونات من قبل ضباط الرصد المتوفرين.

ب. أسلوب الاستخدام في العمليات الدفاعية.

(1) نطاق الأمن. قد يتم دفع قسم أو فصيل هاون 81 للعمل في مواقع نقاط القتال الخارجية أو العمل ضمن قوة الحجاب (تحت سيطرة اللواء) بحيث يقدم إسناد ناري غير مباشر يراعى فيه إجراءات وتوفير الحماية اللازمة له خلال هذه المرحلة.

(2) الموقع الدفاعي الرئيس.


(أ) يتم توضع فصيل الهاون في مواقع رئيسية خلف السرايا الأمامية ويمكن أن تعمل الفصيل مجمعة أو بأسلوب الأقسام، حيث يحدد قائد كتيبة المشاة الآلية أولويات النيران.

محظور

- (ب) تستخدم نيران الهاون للاشتباك مع قوات العدو المتقدمة على مديات بعيدة، لإيقاع الخسائر به، لإعاقة وتشتيت حركته.
- (ج) يمكن لفصيل الهاون احتلال مواقع مؤقتة في الأمام لإنجاز مهمتها المطلوبة على أحسن وجه والعودة الى الموقع الرئيس.
- (د) ينتخب مواقع بديلة لفصيل الهاون ويشملها في الخطة عند قصف الموقع الرئيس.
- (هـ) ان قدرة فصيلة الهاون على مشاغلة الأهداف بدقة وثبات يعتمد على التخطيط المفصل للنيران حيث ان تخطيط النيران هو عملية مستمرة على كافة المستويات، كما ان مبادئ تخطيط النيران التي تستخدمها المدفعية تنطبق ايضا على الهاون. تتلخص تلك المبادئ بتقديم اسناد قريب ومستمر لكتيبة المناورة، والتنسيق مع الوحدات المجاورة وخلية الاسناد الناري لخط النار. انظر الشكل رقم (22).

جـ. الواجبات في العمليات الدفاعية (يراعى فيه مديات الهاون 81). يشارك فصيل الهاون 81 ملم في تنفيذ الواجبات الدفاعية التالية:

- (1) تغطية المناطق الميتة والموانع أمام المواقع الدفاعية.
- (2) اسناد خطة الرمي.
- (3) اسناد قوة الاحتياط اثناء تنفيذ الهجمات المحلية والمعاكسة ضمن خطة الرمي.
- (4) العمل ضمن نطاق الأمن لإسناد نقاط القتال الخارجية.



الشكل رقم (22) فصيل الهاون 81 ملم في إسناد العمليات الدفاعية

د. أسلوب الاستخدام في العمليات التعرضية.

(1) ان الهدف من العمليات التعرضية هو هزيمة وتدمير او تحييد قوات العدو. يتم دمج نيران الهاون مع كافة النيران المباشرة وغير المباشرة المتوفرة لإسناد خطة مناورة القائد. تمتاز العمليات التعرضية بكثرة الحركة وتبدل المواقع لذا تعتبر مرونة الاسناد الناري مطلباً أساسياً لتأمين النيران بصورة مستمرة. يقوم قائد فصيلة الهاون بالتخطيط لتنفيذ النيران قبل الهدف، على الهدف او بعد الهدف.

(2) توفر فصيل الهاون للقائد أكثر وسائل الإسناد الناري غير المباشرة قدرة على الرد أثناء التقدم للتماس. يعتمد تغيير مواقع فصيل الهاون أثناء هذه العملية على المسافة التي يتم قطعها، واحتمال التماس مع العدو، ودليل تخطيط قائد المناورة. فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف خارج مدى مدافع الهاون، قد يقوم فصيل الهاون كامل بتغيير موقعه

محظور

والحركة بشكل قريب خلف عنصر المناورة. وأثناء عملية تغيير الموقع، يجب أن يكون فصيل أو قسم أو جماعة هاون مستعد للمشاغلة الفورية للأهداف.


(3) يخطط فصيل الهاون لتنفيذ نيران في اتجاه الهدف وعلى الهدف وخلفه، وتحقق مدافع الهاون هذا من خلال التوضيع بالقرب من خط البدء، مستخدماً قاعدة نصف إلى ثلثي المدى المؤثر كدليل، ثم الحركة إلى الأمام عند الضرورة. ومع ذلك، يكون استخدام موقع رمي يوفر مخبأً جيداً أفضل من التطبيق الصارم لقاعدة أقصى مدى مؤثر.

(4) يقوم فصيل الهاون عادة بتقديم نيران كثيفة، دقيقة وموقوتة على أهداف معينة. وقد يشارك فصيل الهاون في هذه النيران أو يمكن استخدامها ضد الأهداف الطارئة غير المخطط لها مسبقاً. على قائد الفصيل الأخذ بعين الاعتبار تحضير الذخيرة، وتسجيل الأهداف لضمان دقة النيران والتخطيط لعملية إعادة التزويد. إن استخدام الذخائر المكسدة كلما أمكن ذلك يتيح لفصيل الهاون الاحتفاظ بحمولة القتال الرئيسية من أجل الاستمرار بالهجوم.

(5) يعتبر قائد كتيبة المشاة الآلية مسؤولاً عن استخدام النيران غير المباشرة في قطاع عملياته، ويتم تنسيق نيران فصيل الهاون من قبل خلية الإسناد الناري حيث يتم إجراء التغييرات اللازمة لضمان أن رماية الأهداف تحقق القصد المطلوب. انظر الشكل رقم (23).

هـ. الواجبات في العمليات التعرضية. يشارك فصيل الهاون 81 ملم في تنفيذ الواجبات التالية:

- (1) العمل ضمن قاعدة الاسناد.
- (2) مشاغلة اهداف تحت الطلب ضمن خطة الرمي.
- (3) ستر حركة القوات من خلال اعماء قوات العدو باستخدام الدخان.
- (4) توفير الانارة في العمليات الليلية.



الشكل رقم (23) مثال على شفاف تغيير مواقع الهاون

11. فصيل الحماية. يتكون فصيل الحماية من قيادة الفصيل وجماعة رادار استمکان وجماعة الحماية. أ. أدوار فصيل الحماية. يقوم فصيل الحماية بحماية الكتيبة من تهديدات الطائرات المسييرة المعادية وكشف مواقع هاونات ومدفعية العدو القريبة بواسطة رادار الاستمکان والتعامل مع تهديدات الطائرات المسييرة ضمن إمكانيات وقدرات الأنظمة المتوفرة. وتتخلص مهام الرادار في تعقب الأهداف وتوفير نظام الإنذار المبكر وتوفير تغطية كشف حول موقعه على نطاق 360 درجة.

ب. الواجبات في العمليات الدفاعية.

- (1) الاشتباك والتعامل مع الطائرات العامودية والمسييرة المعادية ضمن القطاع الدفاعي للكتيبة.
- (2) استمکان التهديدات الجوية والهاونات المعادية بواسطة رادار الاستمکان.
- (3) الاشتباك مع الزوارق والاهداف الأرضية كواجب ثانوي بواسطة نظام الدفاع الجوي المحمول (الكتف).

محظور

ج. الواجبات في العمليات التعرضية.

- (1) تعمل في مناطق الحشد والتجمع ومن ثم تلتحق في القوة في مرحلة إعادة التنظيم.
- (2) تعمل منظومة الدفاع الجوي (الكتف) ضد التهديد الجوي والتعامل مع الزوارق والاهداف الأرضية كواجب ثانوي.

د. جماعة الاستمکان. يعمل الرادار من مواقع ثابتة ويحتاج وقت للدخول والخروج في العمل ويخطط من قبل قائد السرية بالتنسيق مع خلية الاسناد الناري في كتيبة المشاة الآلية وتتلخص مهام الرادار في تعقب الأهداف وتوفير نظام الإنذار المبكر وتوفير تغطية كشف حول موقعه على نطاق 360 درجة.

(1) العمليات الدفاعية.

(أ) نطاق الامن. تنتخب مواقع أمامية مؤقتة لاستغلال المدى الذي يصل إليه الرادار لتغطية وكشف قطاع الحجابات ونقاط القتال الخارجية ويراعى فيه عدم تجاوز الحجابات مدى الكشف الرادارى ثم ينسحب من خلال نقاط المرور إلى مواقع رئيسية استعدادا للمراحل التالية من المعركة.

(ب) الموقع الدفاعي الرئيس والاحتياط.

(أ أ) ينتخب موقع رئيسي عادة خلف عمق الكتيبة حيث يحتل الرادار الموقع الرئيسي لتغطية وكشف تهديدات الطائرات المسيرة وقنابل الهاون لمرحلة الدفاع الرئيسي ومرحلة الهجوم المحلي والهجوم المعاكس وتوفير نظام الإنذار المبكر وتوفير تغطية كشف حول موقعه على نطاق 360 درجة.

(ب ب) ينتخب الموقع البديل بحيث لا يكون عرضه للتدمير وبعيد عن مدفعية العدو.

(2) الواجبات في العمليات الدفاعية.

(أ) العمل في المواقع الدفاعية المختلفة (نطاق الأمن، المواقع الدفاعية الرئيسية، قوة الاحتياط).

(ب) استمکان التهديدات الجوية والهاونات المعادية.

(3) العمليات التعرضية.

(أ) يعمل جماعة المراقبة الرادارية في العمل والتحرك بالقفزات خلف القوات الأمامية ودون التعرض لنيران العدو ولا تعمل منعزلة.

محظور

(ب) توفير المعلومات لحماية القوات ضد التهديدات المعادية من الطائرات المسييرة ومدافع الهاونات المعادية ضمن المدى، حيث ينتخب لها مواقع في منطقة الحشد ومنطقة التجمع وفي مرحلة إعادة التنظيم، إضافة الى تأمين القواعد العسكرية.

هـ. جماعة الحماية. تستخدم أنظمة الدفاع الجوي كنيران مميتة وتعتبر أنظمة الحرب الالكترونية (إعاقة) نار غير مميتة وتعمل تحت سيطرة قائد الفصيل وبارتباط وثيق ومستمر مع رادار الاستمکان بحيث يتم إنذار جماعة الحماية بالتعامل مع التهديد باعتباره المصدر الرئيسي لكشف تهديدات الطائرات المسييرة والطائرات العمودية، ويخطط قائد السرية لهذه الجماعة خلال جميع مراحل المعركة، وبالتنسيق مع خلية الاسناد الناري لابد من ربط جميع هذه الأنظمة بوسائل الاتصال نظراً لانفتاح هذه القدرات في القطاع الدفاعي للكتيبة. انظر الشكل رقم (24).

(1) أنظمة الدفاع الجوي. يتلخص مفهوم الاستخدام في العمليات بما يلي:

(أ) العمليات الدفاعية

(أ أ) يوزع نظام الدفاع الجوي (القواذف) بحيث تكون أولوية الحماية (موقع قيادة الكتيبة، موقع المدفعية، مواقع السرايا الامامية) أو على المحاور المحتملة المكشوفة والتعامل مع التهديدات مباشرة.

(ب ب) يساهم نظام الدفاع الجوي (القواذف) في حماية قوة الاحتياط أثناء تنفيذ الهجوم المحلي للكتيبة ومرحلة الهجوم المعاكس لمجموعة اللواء ضمن منطقة مسؤولية الكتيبة من تهديدات الطائرات المسييرة وتتمركز في مواقع وقف الاختراق وضمن امكانياتها.

(ج ج) لتحقيق الحماية لأنظمة الدفاع الجوي تجهز مواقع رمي ومخابئ الاليات.

(د د) يعتبر قائد فصيل الحماية مع قائد جماعة نظام الدفاع الجوي مسؤولين عن التنسيق مع قائد سرية الاسناد القتالي وقائد الكتيبة المشاة الآلية وخليّة الاسناد النار وباقي الاسلحة الاخرى.

(ب) العمليات التعرضية

(أ أ) التقدم. في الغالب يتم توزيع نظام الدفاع الجوي (القواذف) في سرايا المناورة الامامية على الاجناب يميناً أو يساراً بحيث تتعامل مع التهديدات مثل الطائرات المسييرة أو العامودية المنظورة ويكون التحرك على قفزات.

محظور

(ب ب) الهجوم. تحرك الجماعة مع الوحدات المنفتحة والتركيز على حماية القوات من الطائرات المسيرة والعمودية والطيران القريب المنظورة، التموضع أحياناً على الاجنحة أو محاور الاقتراب الجوية المحتملة والعمل ضمن مدى قصير ثم إعادة التموضع فوراً بعد الاطلاق، إضافة الى قدرات الحماية الأخرى ويقوم بحماية قوة قاعدة الاسناد.


(ج ج) إعادة التنظيم. خلال هذه المرحلة من الممكن أن تتوزع الجماعة بحيث تنسق مع رادار الاستمكان لمديات الكشف وحماية القوات ضد تهديدات الطائرات المسيرة والعمودية.

(د د) يعتبر قائد جماعة نظام الدفاع الجوي المسؤول المباشر بالتنسيق مع قائد سرية الاسناد القتالي وقائد الكتيبة المشاة الآلية وخلية الاسناد النار وباقي الاسلحة الأخرى.

(2) نظام الإعاقة الإلكترونية. يقوم بكشف واستقبال إشارات العدو وجلب معلومات عن نواياه وتحركاته إضافة إلى أنه يقدم حماية ضد تهديدات الطائرات المسيرة باستخدام نار غير مميتة بإعاقة الطائرات المسيرة والتشويش عليها على أن يتم تخطيط استخدامها من قبل قائد سرية الإسناد القتالي وبالتنسيق مع خلية الإسناد الناري على مستوى الكتيبة.

(أ) العمليات الدفاعية. يتمركز النظام خلف الحد الأمامي لمنطقة المعركة ليغطي كافة مراحل المعركة الأخذ في الاعتبار (المديات) في حال تم اخراج نقاط القتال الخارجية بحيث ينفث باتجاه التهديدات المحتملة على أن يتم تنسيق الاستخدام من خلية الإسناد الناري ولا يبيث الإعاقة إلا بأمر أعلى سلطة ميدان.

(ب) العمليات التعرضية. يعمل النظام في منطقة الحشد ومنطقة التجمع لمواجهة التهديدات المحتملة من الطائرات المسيرة بالنار غير المميتة بالإضافة الى دوره في كشف واستقبال معلومات عن التهديدات المعادية، ويسيطر عليه قائد السرية وبالتنسيق مع خلية الإسناد الناري ولا يبيث إلا بأمر أعلى سلطة ميدان.



الشكل رقم (24) فصيل الحماية في إسناد العمليات الدفاعية

الفصل السابع
العمليات التعبوية المساندة لكتيبة
المشاة الآلية

محظور

الفصل السابع

العمليات التعبوية المساندة لكتيبة المشاة الآلية

عام

1. تنفذ كتيبة المشاة الآلية عدداً من العمليات التعبوية المساندة وذلك لتسهيل تنفيذ المهام والواجبات الرئيسية في عمليات الطيف الكامل، مما يتطلب من القادة والمؤوسين فهم هذه العمليات واكتساب الخبرة في تنفيذها وتبسيط الخطط حتى يتم تنفيذها دون أي صعوبات.

العمليات المنقولة جواً

2. تُعرّف العمليات المنقولة جواً بأنها هي تلك العملية التي تتم فيها مناورة القوات القتالية ومعداتھا حول ميدان المعركة بوساطة الطائرات للاشتباك والقتال الأرضي. ويُطلق عليها أيضاً عمليات الاقتحام الجوي، هي جزء مكمل للمعركة البرية وتعتمد على المعلومات الاستخبارية المحدثة والدقيقة، وتتم هذه العمليات عادةً باستخدام الطائرات العامودية.

3. تمكّن القوات المنقولة جواً القادة من رد الفعل السريع في عمق وعرض منطقة العمليات مما يساعدهم على انتزاع زمام المبادرة من العدو وحرية العمل التي تعتبر مناسبة لأدوار الاحتياط المتحرك.

4. تعتبر عمليات الاقتحام الجوي من العمليات المعقدة والتي تحتاج الى قيادة وسيطرة من أعلى مستوى، تنفذ هذه العمليات عادةً من قبل قوات خاصة، ويتم تدريب وحدات المشاة الآلية في القوات البرية وتجهيزها لتنفيذ هذه العمليات.

5. تعتبر كتيبة المشاة الآلية أدنى مستوى لديه القدرة والإمكانات لتخطيط وتنفيذ العمليات المنقولة جواً، وبالإمكان استخدام وحدات أقل بحجم فصيل أو سرية، وتعتبر الكتيبة أعلى مستوى في القوات البرية يمكن استخدامه لتنفيذ العمليات المنقولة جواً.

6. تستطيع القوات المنقولة جواً التمسك بالأهداف في عمق دفاعات العدو لفترات زمنية محددة بناءً على بعض الاعتبارات مثل الإسناد اللوجستي والمعدات والتجهيزات والتهديدات وشدة القتال وغيرها، وتتضاعف هذه المدة عند استمرار توفر الإسناد الإداري لها، تنتهي عمليات الاقتحام الجوي في معظم العمليات بالاتصال بين الوحدات الأرضية وقوات الاقتحام الجوي والتي يجب أن تتم خلال فترة زمنية قصيرة.

محظور

أ. الفصيل المنقول جواً. يمكن للفصيل تنفيذ أعمال قتال للاستيلاء على هدف صغير منعزل والتمسك به لمدة (2-3) ساعات، وتزيد المدة إلى (4-6) ساعات في حالة القتال في المناطق الجبلية والمحصنة.

ب. السرية المنقولة جواً. يمكن للسرية تنفيذ أعمال قتال للاستيلاء على هدف متوسط والتمسك به لمدة (4-6) ساعات، وتزيد المدة إلى (8-12) ساعة في حالة القتال في المناطق الجبلية والمحصنة.

ج. الكتيبة المنقولة جواً. يمكن للكتيبة تنفيذ أعمال قتال في عمق دفاعات العدو للاستيلاء على هدف كبير والتمسك به لمدة (8-12) ساعات، وتصل إلى (24) ساعة في حالة القتال في المناطق الجبلية والمحصنة وفي حالة إمدادها جواً.

7. تعتبر الأرقام أعلاه لأغراض التخطيط والتي قد تختلف حسب نوع المهمة ودرجة مقاومة العدو ونوع القوات المنفذة للمهمة.

8. تُنفذ العمليات المنقولة جواً عادةً في مناطق العدو غير المدافع عنها أو المناطق الضعيفة المدافع عنها بشكل خفيف، ومع ذلك وفي حالات خاصة، ربما تنفذ في مناطق محتلة من قبل قوات عدو قتالية جيدة التنظيم، شريطة أن تكون مجهزة بموارد كافية لإخماده.

9. الواجبات. قد تنفذ العمليات المنقولة جواً كل أنواع العمليات الأرضية (البرية)، وقد تكلف القوات بالواجبات التالية:

أ. مسك أرض حيوية والاحتفاظ بها بما في ذلك الممرات والجسور ومواقع العبور والمطارات والجزر.

ب. تجاوز الموانع.

ج. المساهمة في تنفيذ الهجمات المعاكسة ضد اختراقات العدو.

د. الاستطلاع والحماية أثناء سير العمليات لغلق أو حماية طرق تقرب العدو مثل واجب القوات الساترة، حرس الأجنحة وواجب المناطق الخلفية.

هـ. العمليات التضليلية.

و. عمليات التخليص (لقوات أو مجموعات محاصرة).

ز. العمل كقوة إسناد في عمليات الهجوم على المناطق المبنية.

محظور

10. التحديدات. قد تكون العمليات المنقولة جواً مقيدة بالتحديدات المبينة أدناه:
- أ. أحوال الطقس.
 - ب. تعرضها لنيران العدو وتأثيرات أسلحة التدمير الشامل، خاصة بين الحشد والإقلاع وبعد الهبوط.
 - ج. التعرض خلال الحركة الجوية إلى الدفاع الجوي للعدو بما فيها الطائرات.
 - د. التفوق الجوي المحلي في منطقة الهدف.
 - هـ. عدم القدرة على إخماد نيران العدو الأرضية ودفاعه الجوي، متضمناً نظام القيادة والسيطرة المعادي على طول خط الطيران.
 - و. محدودية أنواع وكميات الأسلحة المساندة والمعدات الثقيلة الأخرى التي يمكن نقلها جواً.

11. التخطيط للعمليات التعبوية للقوات المنقولة جواً. تشارك قيادة كتيبة المشاة الآلية مرحلة في التخطيط لعمليات القوات المنقولة جواً، ولا يختلف التخطيط عن استخدام قوة أخرى حيث تبدأ عملية التخطيط وبشكل عكسي من المرحلة النهائية (الخطة التعبوية الأرضية) وحتى مرحلة التحضير / التمرحل.
- أ. يتألف تسلسل التخطيط العكسي من الخطط التالية:

- (1) الخطة التعبوية الأرضية. الشكل رقم (25-26).
 - (2) خطة الإنزال.
 - (3) خطة الحركة الجوية.
 - (4) خطة التحميل.
 - (5) خطة التمرحل / التحضير.
- ب. الخطة التعبوية الأرضية. تعتبر الخطة التعبوية الأرضية لقائد الكتيبة الأساس لنجاح العمليات التعبوية للقوات المنقولة جواً، والتي تشتمل على المكونات الرئيسية التالية:

- (1) التجميع للواجب.
- (أ) استخدام أقصى ما يمكن من القدرة القتالية من أجل زيادة عناصر المفاجأة والصدمة.
- (ب) إعداد القدرة القتالية بشكل مبكر لتحقيق الأهداف الأولية بسرعة.
- (ج) توضع القدرة القتالية في مناطق الإنزال بشكل مبكر وذلك لتحقيق المهمة المكلفة بها الكتيبة قبل قيام العدو بالتدخل في العملية.

محظور

(2) مفهوم العمليات. مفهوم العمليات هو الصيغة التي تقود إلى الأسلوب الذي تنجز فيه الكتيبة المهمة، ويتضمن تسلسل الأعمال والنشاطات التي ستنفذ من قبل الكتيبة لإنجاز الهدف النهائي وهو شكل المناورة للقوات الأرضية على الهدف بمساعدة عناصر الإسناد الضرورية.

(3) واجبات الوحدات الفرعية. يتم تحديد الواجبات لكل وحدة مرؤوسة.

(4) حالات تأخير/ إلغاء المهمة. يضع قائد الكتيبة حالات تأخير أو إلغاء المهمة وذلك تحسباً لأي ظروف طارئة قد تحدث في منطقة الهدف أو منطقة الإنزال والتي تهدد نجاح المهمة.

(أ) التأخير. تأخير المهمة إذا توفر الوقت.

(ب) التحويل. إذا لم يتوفر الوقت، ولم يتغير الموقف بوساطة تأخير المهمة، فربما تنفذ الكتيبة الخطة البديلة.

(ج) الإلغاء. يقوم قائد الكتيبة بإلغاء المهمة إذا لم تستطع عمليات التأخير أو التحويل تغيير الموقف.

(د) الطقس. إن ظروف الطقس السيء تجعل الطيران غير آمن وتقلل من فاعلية أنظمة أسلحة الطائرات العمودية. يجب على طاقم الطائرة اتباع السياسات والتعليمات الموضوعة من القيادات الأعلى والقواعد الجوية والتي تحدد الحد الأدنى من الظروف المناسبة للطيران.

(هـ) توفر الطائرات. تعتمد الخطة التعبوية الأرضية لعمليات الاقتحام الجوي على الحشد السريع للقدرة القتالية في الزمان والمكان المطلوبين وذلك بوساطة الطائرات العمودية. فإذا لم تتوفر الطائرات العمودية القادرة على إنجاز المهمة، فلن يستطيع قائد الكتيبة بناء القدرة القتالية بسرعة كما هو مخطط له سابقاً.


(و) القدرة القتالية الأساسية للمهمة. يقوم المخططون لعمليات الاقتحام الجوي باستخدام متغيرات المهمة لتحديد الحد الأدنى من القدرة القتالية (المشاة، المدفعية والطائرات العمودية الهجومية) وذلك لضمان نجاح المهمة. إن القوة والنسبة القتالية تضمن تفوق القوات الصديقة على قوات العدو.

(ز) درجة أهمية المهمة. ربما يعتمد نجاح الوحدات والعمليات المستقبلية على نجاح مهمة الاقتحام الجوي.

(ح) العدو. ربما تلغى مهمة الاقتحام الجوي بناءً على نشاطات العدو وخصوصاً على طول الممرات الجوية أو بالقرب من مناطق الإنزال والأهداف.


محظور

ج. خطة الانزال. يُعتبر تطوير خطة الانزال بمثابة المكون الرئيس لعمليات الاقتحام الجوي التعبوية، وتشمل المجالات التي يتم تطويرها في خطة الانزال كل من اختيار منطقة الانزال وتحديث المعلومات عن منطقة الانزال، والإجراءات في مناطق الانزال الخطرة، والنيران التمهيدية والمساندة، وإجراءات أنزال وإقلاع الطائرات. يوفر الاستطلاع الجوي الموقف الحالي في مناطق أنزال قبل وصول الكتيبة إليها، بالإضافة إلى ذلك، فإن توفر الخرائط والمخططات والصور الجوية والبث التلفزيوني يعزز تطوير خطة الانزال، يتم اختيار مناطق الانزال بناءً على التوصية الفنية من قائد المهمة الجوية من قيادة الطيران المشترك وبما يتناسب مع تحقيق الهدف وإنجاز المهمة من قبل الكتيبة.



الشكل رقم (25) الخطة التعبوية الأرضية للكتيبة

محظور



الشكل رقم (26) خطة مجموعة اللواء التعبوية على الأرض

د. خطة الحركة الجوية. تضمن خطة الحركة الجوية وصول القوة القتالية إلى الهدف في الوقت المناسب، تبدأ خطة الحركة الجوية عندما تجتاز الطائرات العمودية نقطة البدء وتنتهي عندما تصل إلى نقطة الانتشار، وتكون نتيجة التخطيط للحركة الجوية هي إكمال جدول الحركة الجوية من منطقة التحميل إلى منطقة الانزال وتشمل كذلك على المعلومات المتعلقة بتشكيل الطيران، الارتفاعات، السرعات والطقس، الوقود، سعة الحمولة القصوى، مديات العمل، إجراءات السيطرة على المجال الجوي، الدفاع الجوي والإسناد الجوي التعبوي.

هـ. خطة التحميل. تضمن خطة التحميل العدد المطلوب من الأفراد والمعدات والتي يتم تحميلها في الطائرة المناسبة، ثانياً، توفر خطة التحميل أولوية الحركة من منطقة التحميل إلى

محظور

منطقة النزول بناءً على توجيهات قائد الكتيبة ضمن جدول الحركة الجوية. وتحت كافة ظروف عمليات الاقتحام الجوي التعبوية، يحمل الأفراد فقط الأسلحة الفردية وأسلحة الأطقم التي يمكن حملها بالطائرة والروكسات (البيكات) والحد الأدنى من الأرزاق والذخيرة بناءً على موافقات وإجراءات الكتيبة وقيادة الطيران المشترك.

و. خطة التمرحل/ التحضير. هي الخطة الشاملة التي تربط الخطة التعبوية الأرضية، خطة الانزال وخطة التحرك الجوي وخطة التحميل معاً وهي تؤمن تنفيذ كل جزء من هذه العملية السريعة والمعقدة يجب تنفيذها أو تجميعها في الوقت الصحيح وتؤمن أيضاً على تنسيق السيطرة الكلية على المجال الجوي والأرضي وتوفير كل الإسناد الضروري.

ز. يتطلب تخطيط عمليات الاقتحام الجوي الكثير من التفاصيل مع الأوامر المكتوبة والمرسومة. يقيم قائد الكتيبة بعناية قدرات وتحديات وحدته، ويقوم بإعداد وتطوير الخطة للنجاح ضمن الوقت المتوفر للتخطيط.

12. تسلسل التخطيط لنقل القوات المنقولة جواً.

أ. الأمر الإنذاري. يبدأ التخطيط لعمليات الاقتحام الجوي عندما تستلم الكتيبة الأمر الإنذاري من المستوى الأعلى. يبين الأمر الإنذاري بالتفصيل التجميع للواجب للكتيبة، مما يُمكن قائد الكتيبة من التنسيق مع الطيران المشترك حول إرسال ضابط ارتباط إلى الكتيبة بشكل مبكر في مرحلة التخطيط. يحتوي الأمر الإنذاري للكتيبة على معلومات التخطيط التالية:

(1) خطة مناورة قائد الكتيبة.

(2) حجم الاقتحام الجوي التي ستنفذ العملية التعبوية.

(3) مناطق التحميل والانزال المحتملة.

(4) التوقيات.

(5) متطلبات طائرات الهجوم والاستطلاع.

(6) القيود والتحديات على العملية.

ب. اجتماع التخطيط الأولي. هو الاجتماع الأول بين ضباط قيادة الكتيبة وقيادة الطيران المشترك وجميع العناصر المشاركة في التنفيذ.

(1) يُمكن هذا الاجتماع الأولي قيادة الطيران المشترك وجميع العناصر المشاركة

في التنفيذ من التنسيق مع ضباط قيادة الكتيبة، حيث تستضيف الكتيبة الاجتماع.

(2) يتم مناقشة تسلسلات الطائرات والحمولات ومناطق التحميل ومناطق الانزال


وجداول التوقيات والطرق.

محظور

ج. الاجتماع التنسيقي للمهمة الجوية. إن القصد من هذا الاجتماع هو التنسيق النهائي بين الكتيبة وقيادة الطيران المشترك وجميع العناصر المشاركة في التنفيذ، والنتيجة من الاجتماع هي خطة الحركة الجوية وخطة الانزال والطرق الجوية ومناطق التحميل النهائية، حيث يتولى ضابط عمليات الكتيبة قيادة هذا الاجتماع.

د. المخططات الرئيسية للقوات المنقولة جواً:

(1) مخطط مناطق التحميل. تقوم الكتيبة بتحضير مخطط لكل منطقة تحميل كما هو مبين في الشكل رقم (27).




الشكل رقم (27) مثال على مناطق الالتقاط

هـ. تحديث إيجاز مناطق التحميل. يعتبر تحديث إيجاز مناطق التحميل هو الاجتماع النهائي للقادة الرئيسيين في الكتيبة وقيادة الطيران المشترك وجميع العناصر المشاركة في التنفيذ قبل تنفيذ عمليات الاقتحام الجوي التعبوية، والذي يتم فيه توزيع معظم المعلومات العملية والاستخباراتية الحالية. ويحضر هذا الاجتماع قائد الكتيبة، وقائد المهمة الجوية، وضابط

محظور

العمليات وضابط الأمن، حيث يخطط ضابط العمليات لهذا الإيجاز بأن يبدأ بعد وصول الطائرات حتى يتمكن الطيارون من حضور الاجتماع قدر الإمكان.

(2) مخطط مناطق الإنزال. الشكل رقم (28) يوضح مناطق الإنزال.



الشكل رقم (28) مثال على مخطط مناطق الإنزال

عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية

13. عمليات عبور الأنهار. إن الغرض من عمليات عبور الأنهار الكتيبة هو دفع القوة القتالية عبر مانع مائي لإنجاز المهمة، لا تمتلك الكتيبة الموارد والقدرات الكافية لتنفيذ العبور السريع للأنهار والقنوات المائية دون إسناد من مجموعة اللواء، ويعتبر عبور الأنهار عملية استثنائية، حيث تحتاج لإجراءات محددة، وتخطيط مفصل، وإسناد فني يختلف عن العمليات التعبوية الأخرى. ويجب على الكتيبة أن تتوقع عبور الأنهار وتخطط له مسبقاً.

أ. عمليات عبور الأنهار والقنوات المائية. في أغلب الأحيان لا تقوم الكتيبة بعمليات عبور الأنهار والقنوات المائية المدبرة أو العبور أثناء التراجع بشكل مستقل، ولكنها عمليات تسيطر عليها مجموعة اللواء بشكل مركزي، وتحتاج لإسناد هندسي مكثف من المستوى الأعلى أو من المصادر متعددة الجنسيات.

محظور

ب. اعتبارات عبور الأنهار والقنوات المائية. يمكن أن تقوم كتية المشاة الآلية بعبور سريع للأنهار والقنوات المائية إذا توفرت لها الموارد، وتعيد تنظيمها على الطرف البعيد للنهر من أجل المحافظة على زخم العمليات التعرضية. تبحث مجموعة اللواء عن مواقع عبور غير مدافع عنها أو مدافع عنها بقوات قليلة من أجل أن تدفع الكتائب عبر النهر وتتمكن من تنفيذ مهامها.

14. أنواع العبور. أنواع عبور الأنهار والقنوات المائية هي العبور السريع، والمدبر، والتراجع، وبغض النظر عن نوع العبور فإن متطلبات التخطيط والإسناد الفني الهندسي المطلوبة متشابهة.

أ. العبور السريع للأنهار أو القنوات المائية. هو استمرار الهجوم دون توقف بقصد التحضير لعملية العبور. يمكن تحقيق هذا النوع من العبور عندما تكون مقاومة العدو ضعيفة وعندما لا يشكل النهر مانعاً خطيراً وهو النوع المفضل للعبور. يمكن أن تستولي الكتية على المخاضات الموجودة أو الجسور وقد تستخدم أي وسائل عبور عضوية أو غير عضوية أو أي وسيلة مناسبة لتنفيذ العبور. قد تواجه الكتية فجوات صغيرة أو جداول، أو أنهار صغيرة تمنع الآليات من التقدم بشكل أكبر من الفجوات الكبيرة التي تتطلب عمليات بناء جسور واسعة تبعاً لطبيعة الأرض وموقف العدو. على كل وحدة أن تطلب معدات عبور متحركة لتمكنها من بناء الجسور بسرعة لكي تعبر الفجوات الصغيرة، وتتمكن من استعادة الجسور لاستخدامها مستقبلاً. وهناك حاجة غالباً لإسناد مجموعة اللواء للكتية، ويتم التنسيق لذلك الإسناد في وقت مبكر قبل عملية العبور.

(1) العبور السريع للفجوات الجافة. الفجوات الجافة التي تواجهها الكتية عادة ما تكون خنادق وحفر مضادة للدبابات، وتشكل مجاري الأنهار والأودية الجافة معضلة لعبور الآليات. قد تستخدم مجاميع الألوية جرافات لتسوية أطراف الخنادق أو ردم الحفر. وقد تستخدم الكتية الوسائل اليدوية المتوفرة لفصيل الهندسة لردم هذه الخنادق والحفر بمواد صلبة، حيث يسمح الردم بعبور الآليات المقاتلة. قد تطلب الكتية عناصر إنشاء الجسور التعبوية لإسناد عملية العبور في حال وجود الفجوات الجافة الكبيرة وضايف الجداول والخنادق والحفر والقنوات والجسور المنشأة/ المدمرة بشكل جزئي والموانع المشابهة. وعند إتمام المهمة، تترك الكتية الجسور التعبوية في مكانها عبر الفجوات، تحدد الكتية احتياجاتها من الجسور قبل ظهور الحاجة لها أو عند توقف زخم العملية.

(2) العبور السريع للفجوات المائية. تحدد ظروف ضفاف الموانع المائية وعمقها وعرضها وسرعة التيارات المائية فيها ما إذا كانت الكتية قادرة على عبور آلياتها، بالعموم أو باستخدام معدات الجسور. يسمح التعرف المبكر على الفجوات المائية التي تحتاج إلى

محظور

اهتمام خاص عند استخدام معدات الجسور لنشر معدات الجسور على الفجوات المائية. وتعتبر الأمور التالية عوامل تخطيط عامة للعبور السريع للفجوات المائية.

(أ) عند عبور الآليات للقنوات المائية ينزل الماء منها بشكل سريع مما يؤدي إلى تغيير سريع بطبيعة الضفاف التي كانت صلبة عند بدء العبور بسبب الاستخدام المتكرر من نفس النقطة. ويقلل وجود الوحل وعدم ثبات قشرة الأرض من قدرة الآليات على التغلب على انحدار المرتفعات. عندما ينتخب موقع العبور في الفجوة المائية فإن عمق الماء هو أهم العوامل وقد يتغير هذا العمق بسبب الوحل الموجود في القاع أو عدم انتظام قشرة الأرض بسبب الصخور والحفر.

(ب) قد تعبر الكتيبة المانع المائي من نقاط متعددة إما سباحة أو بالآليات سواء كانت القوات محمولة أو راجلة، وتنفذ العبور حال وصول عناصرها إلى المانع. وأثناء عبور الجسم الرئيس للكتيبة للمانع المائي، تتواجد قوات قليلة لتوفير الحماية لمواقع العبور.

(ج) في حال مواجهة مقاومة معادية صغيرة على ضفتي النهر، تحتاج الكتيبة إلى تطهير جميع قوات العدو من النهر لتنفيذ العبور السريع. بالإضافة إلى استغلال سرعة العبور وإمكانيات العدو المحدودة بالتأثير على عملية العبور.

ب. العبور المدبر للأنهار والقنوات المائية. تعتبر مجموعة اللواء هي أصغر تنظيم يقوم بإجراء عملية العبور المدبر للأنهار. تقوم مجموعة اللواء بإجراء عملية العبور المدبر للأنهار عندما يكون العبور السريع غير ملائم أو حال فشل العبور السريع.

(1) تشمل خصائص العبور المدبر للأنهار ما يلي:

- (أ) وجود مانع مائي كبير.
- (ب) وجود مقاومة قوية لقوات العدو.
- (ج) ضرورة تطهير مدخل ومخرج الضفاف من قوات العدو.

(2) تتضمن عمليات العبور المدبر للأنهار ما يلي:

- (أ) التخطيط والسيطرة بشكل مركزي من مجموعة اللواء.
- (ب) التحضيرات الشاملة والتي تتضمن الوقت اللازم لإجراء الاستطلاع والتمارين المكثفة.
- (ج) حشد القوات ومعدات العبور.

(3) يتألف تنظيم قوة العبور المدبر للأنهار من قوة الاقتحام، قوة إسناد المناورة، قوة رأس الجسر وقوة الاختراق.

محظور

(أ) قوة الاقتحام. تقوم قوة الاقتحام بالعبور والسيطرة على الضفة البعيدة للنهر وتقوم بالقضاء على نيران العدو المباشرة في موقع العبور.

(ب) قوة إسناد المناورة. تقوم هذه القوة بتوفير النيران المساندة لقوة الاقتحام، وتأمين خط رأس الجسر بعد نجاح الكتيبة بتأمين الضفة البعيدة بالنيران. كما تقوم هذه القوة بتوفير وسائل العبور، السيطرة على الحركة في موقع العبور وتنفيذ الإغماء. تتألف هذه القوة عادة من وحدات مناورة، هندسة، شرطة عسكرية ووحدات تنفذ الستار الدخاني ووحدات من الدفاع الجوي.

(ج) قوة رأس الجسر. تقوم هذه القوة بالهجوم من منطقة إسناد المناورة لتأمين رأس الجسر والقضاء على نيران العدو المباشرة ومراقبة النيران غير المباشرة في منطقة العبور وتؤمن هذه القوة هدف رأس الجسر.

(د) قوة الاختراق. عند الانتهاء من عملية عبور النهر أو القناة المائية وتأمين خط رأس الجسر تقوم قوة الاختراق بعبور النهر خلف قوة رأس الجسر وتهاجم الأهداف خارج منطقة رأس الجسر وعادة لا تكون هذه القوة جزءاً من الوحدة التي تقوم بتنفيذ عبور النهر بل هي قوة صديقة لاحقة تقوم بتنفيذ عملية استغلال النجاح.

(4) معدات عبور الأنهار والقنوات المائية والجسور. تشمل متطلبات الكتيبة للقيام بعمليات عبور الأنهار والقنوات المائية ما يلي:

(أ) أن يكون الجسر قادراً على تحمل دبابة بوزن 60 طن (سواء كان موجوداً أو تم تركيبه).

(ب) قوارب مطاطية أو حبال للمشاة الراجلة.

(ج) توفر جسور مؤقتة (مقدمة من مجموعة اللواء أو المستوى الأعلى) ومعدات تجسير.

15. مثال للعبور المدبر للأنهار والقنوات المائية. تسلسل عبور الأنهار والقنوات المائية المدبر للكتيبة

(6 سرايا)، عندما يسمح الجسر بعبور دبابة تزن 60 طن، ولا توجد معدات عبور خاصة مطلوبة. الشكلين رقم (29 - 30) كتيبة مشاة آلية تقوم بعملية عبور مدبر لنهر.

أ. التجميع للواجب. تستقبل كتيبة المشاة الآلية قوات مناورة أخرى (سرايا مشاة ودبابات) للقيام بعبور النهر، يتحرك قائد الكتيبة مع الجسم الرئيس لقوة الاقتحام باتجاه الهدف (أ)، يقوم

محظور

بتموضع موقع القيادة الرئيس بين قوة الاقتحام وقوة إسناد المناورة خارج مدى رماية هاون العدو قصير المدى ومدى رماية نيران العدو المباشرة.

ب. مفهوم العمليات (شكل المناورة). يقوم قائد الكتيبة بتنفيذ عملية تأمين رأس الجسر من خلال تقسيم الكتيبة إلى قوة إسناد مناورة/ قوة رأس جسر، وقوة اقتحام، وقوة اختراق وكما يلي:

(1) قوة إسناد المناورة/ قوة رأس الجسر.

(أ) التجميع. عدد 2 سرية.

(ب) الواجب 1 (إسناد قوة الاقتحام). القيام بإسناد قوة الاقتحام أثناء عملية العبور من خلال الجسور 1 و 2 عن طريق توفير النيران المباشرة وغير المباشرة على الأهداف (أ) و (ب)، بالإضافة إلى نيران فصيل الهاون غير المباشرة.

(ج) الواجب 2 (تأمين خط رأس الجسر). بعد تأمين الأهداف "أ" و "ب" تستلم قوة إسناد المناورة مهمة تأمين رأس الجسر.

(2) قوة الاقتحام.


(أ) التجميع للواجب. عدد 2 سرية + فصيل الهندسة.


(ب) الواجب. تقوم قوة الاقتحام بتأمين الأهداف "أ" و "ب" بالجهد الرئيس من خلال المحور (سهل) على الجسر (1) لتأمين الهدف (أ) وبالجهد المساند من خلال المحور (سالم) على الجسر (2) لتأمين الهدف "ب" وذلك بعد تأمين الجسور (1) و (2) من المشاة الراجلة وفصيل الهندسة.

(3) قوة الاختراق.

(أ) التجميع للواجب. سرية.

(ب) الواجب. تقوم قوة الاختراق بعبور النهر من خلال الجسر (1) بعد تأمين الأهداف (أ) و (ب) من قبل قوة الاقتحام وتأمين خط رأس الجسر من قبل قوة رأس الجسر وتقوم بتأمين منطقة التجمع (سعد) استعداداً لتنفيذ العمليات المستقبلية للكتيبة.





الشكل رقم (30) مثال عملية عبور قوة الاختراق بعد تأمين رأس الجسر

عمليات الاتصال مع القوات الصديقة

16. الاتصال هي عملية تتضمن الالتقاء مع قوات أرضية صديقة (أو قادتها أو ممثليها المعينين)، وتنفيذ الكتيبة نشاطات الاتصال بشكل مستقل أو كجزء من مجموعة اللواء من أجل ما يلي:
- الاتصال مع قوات صديقة متقدمة قامت بتأمين أهدافها.
 - الاتصال مع القادة لتنسيق عملية التبديل في الموقع.
 - الاتصال مع وحدات متحركة ملحقه بالكتيبة أو منفصلة عنها.

محظور

- د. الاتصال مع وحدات تتحرك للأمام أثناء مهمة لاحقة ومساندة.
- هـ. الاتصال مع وحدة متحركة للمساعدة في فك الطوق لقوات صديقة محاصرة.
- و. الاتصال مع وحدات اجتمعت على نفس الهدف أثناء الهجوم.
- ز. الاتصال مع وحدات تنفذ المرور من خلال الخطوط الدفاعية أو خطوط الانسحاب.
- ح. الاتصال مع وحدات/ عناصر الاستطلاع أمام الجسم الرئيس للكتيبة.

17. مراحل عمليات الاتصال. تتألف عمليات الاتصال من ثلاث مراحل هي:

أ. المرحلة الأولى. (إشارات التمييز والتعارف البعيدة). تقوم الكتيبة وبقية العناصر المشتركة في عمليات الاتصال بتأسيس الاتصالات قبل أن يصلوا إلى مدى النيران المباشرة. يراقب العنصر الأمامي في كل قوة اتصال قنوات اتصالات ببقية عناصر القوات الصديقة وعادة يتم توضيح إشارات التمييز والتعارف في أمر العمليات الفقرة الخامسة (القيادة والاتصالات) يمكن إدانة الاتصالات في هذه الظروف عادة باستخدام الأجهزة اللاسلكية بصورة أساسية وعندما لا يكون ذلك ممكناً يتم إجراء الاتصالات باستخدام الإشارات الضوئية، علامات تمييز مرئية متعارف عليها مسبقاً، عناصر الارتباط.

ب. المرحلة الثانية. (التنسيق). في الفترة التحضيرية وقبل البدء بالحركة لنقطة الاتصال، يجب على الكتيبة وبقية العناصر تنسيق المعلومات التعبوية الضرورية التي تشمل ما يلي:

- (1) علاقات القيادة.
- (2) موقف العدو.
- (3) أنواع وأعداد آليات القوات الصديقة.
- (4) توزيع القوات الثابتة إذا كانت هناك وحدة ثابتة (المواقع الدفاعية، الوظائف، الدوريات).
- (5) الطرق لنقاط الاتصال ونقاط التجمع في حال فقدان الاتصالات (إذا كانت مستخدمة).
- (6) إجراءات السيطرة على النيران.
- (7) إشارات التمييز والتعارف المختلفة.
- (8) معلومات الاتصالات.
- (9) الموقع النهائي لنقطة الاتصال ونقطة التجمع في حال فقدان الاتصالات (إذا كانت مستخدمة).
- (10) أي تعليمات تنسيق خاصة مثل تعليمات المناورة أو طلبات الإسناد الطبي.

محظور

(11) إشارات الاتصال البصرية أو المواقع البديلة للاتصال.

(12) أي معلومات ضرورية.

ج. المرحلة الثالثة. (الحركة إلى نقطة الاتصال وتنفيذ الاتصال). يجب على جميع الوحدات والعناصر المشتركة بالاتصال أن تفرض إجراءات سيطرة صارمة وشديدة على النيران للمساعدة في تجنب حوادث القتل بالنيران الصديقة، يجب أن تكون نقاط الاتصال وخطوط النيران المحددة سهلة التمييز من قبل القوات المتحركة والقوات المجتمعة. تقوم عناصر الاتصال باتخاذ الإجراءات التالية:

(1) تنفيذ التمييز البعيد باستخدام الأجهزة اللاسلكية.

(2) تنفيذ تمييز قصير المدى (قريب) باستخدام الإشارة المعينة.

(3) إكمال الحركة لنقطة الاتصال.

(4) تأمين الحماية المحلية في نقطة الاتصال.


(5) أي تنسيق إضافي وحسب الضرورة.

18. أشكال الاتصال. تأخذ عمليات الاتصال أحد الأشكال التالية:

أ. اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة.

(1) لضمان قيام الكتيبة وبقية القوات الصديقة بالتجمع دون اشتباك بينها، تختار الكتيبة نقاط الاتصال في المواقع المحددة مع عناصر الحماية للقوة الثابتة مع مراعاة الإشارات المتفق عليها. انظر الشكل رقم (31). يجب أن تكون هذه النقاط جاهزة ومميزة ومعروفة لكلا القوتين وأن تكون متموضعة على الخرائط، ويجب أن تختار الكتيبة نقاط اتصال بديلة في حالة وجود نشاطات معادية في المنطقة، ويعتمد عدد نقاط الاتصال التي يتم اختيارها على طبيعة الأرض وعدد الطرق المستخدمة من قبل قوة الاتصال.


(2) لتسهيل المرور السريع من الخطوط (لإجراءات السيطرة) ولتجنب الاشتباك غير المقصود بالقوات الصديقة، يجب على الأفراد في قوة الاتصال أن يكونوا على اطلاع ومعرفة تامة بإشارات وخطط التمييز والتعارف، وتساعد القوة الثابتة عند الحاجة بالقيام بفتح الممرات في حقول الألغام أو إزالة الموانع المحددة وتوفير الأدلاء والطرق مع نقاط التفتيش وتعيين مناطق التجمع.



الشكل رقم (31) اتصال قوة متحركة مع قوة ثابتة

ب. اتصال قوتين متحركتين. تعتبر عملية اتصال قوتين متحركتين من أصعب العمليات. انظر الشكل رقم (32). وتنفذ الكتيبة ادة هذه العملية لإكمال تطويق قوة معادية. تؤسس الكتيبة نقاط اتصال رئيسة وبديلة للقوتين المتحركتين على الحدود في المكان المتوقع للالتقاء، وكلما اقتربت الوحدات من بعضها بعضاً، تنسق الكتيبة السيطرة فيما بينها لتجنب الرماية على بعضهما ولضمان عدم انسحاب العدو.

محظور



الشكل رقم (32) اتصال وحدتين متحركتين

19. الإجراءات بعد الاتصال.

- أ. قد تقوم الوحدات عندما تنهي الكتيبة والوحدات الصديقة الأخرى الاتصال بالانضمام أو المرور أو الالتفاف أو مواصلة الهجوم.
- ب. يعين قائد مجموعة اللواء قيادة واحدة لقوات الاتصال بعد إتمام عملية الاتصال، وتخصص مجموعة اللواء الواجبات لها ضمن حدود منطقة العمليات.

عمليات المرور من خلال مواقع القوات الصديقة

20. هي عملية تقوم فيها وحدة بالمرور من خلال موقع وحدة أخرى. يحدد اتجاه الحركة بالنسبة للعدو هل سيكون المرور للأمام أم للخلف، مثال المرور للخلف هو تراجع الكتيبة من خلال الحد الأمامي لمنطقة المعركة الرئيسية، ومثال المرور إلى الأمام هو حركة قوة الاحتياط من خلال القوات المدافعة لتنفيذ الهجوم المعاكس.

21. اعتبارات التخطيط. تأخذ الكتيبة بالاعتبار العوامل والإجراءات التعبوية التالية عند التخطيط للمرور من خلال مواقع القوات الصديقة:

- أ. يجب أن يسهل المرور التحول للمهام اللاحقة من خلال استخدام ممرات متعددة وتجنب الازدحام الكبير الذي يؤدي إلى التأخير أو تشكيل الوحدات أهدافاً واضحة للعدو يسهل تدميرها وإيقاع خسائر كبيرة فيها.
- ب. استخدام أساليب الخداع مثل استخدام الدخان لتعزيز الحماية أثناء المرور.

محظور

- جـ. تنسيق وتبادل المعلومات حول الموانع بما فيها موانع قوات العدو والقوات الصديقة، والممرات الموجودة أو طرق المرور وتوجيهات المرور.
- د. تحديد مسؤوليات إجراءات الإمداد مثل إنقاذ الآليات أو إخلاء المصابين بوضوح لكل من وحدة المرور والوحدة الثابتة في طرق المرور.

22. الاستطلاع والتنسيق. تشمل عناصر المعلومات الخاصة بالتنسيق ما يلي:


- أ. حجم وتأليف الوحدة المارة، عدد ونوع الآليات وعدد الأفراد الذين سيقومون بالمرور.
- ب. وقت وصول وحدة المرور.
- ج. أماكن مواقع الهجوم أو مناطق التجمع.
- د. موقف العدو الحالي.
- هـ. الموانع.
- و. خطة ومهمة الوحدة الثابتة.
- ز. أماكن ممرات الحركة، نقاط الاتصال، نقاط المرور وطرق المرور.
- ح. متطلبات الأدلاء.
- ط. ترتيب الحركة للمسير.
- ي. الإجراءات المتوقعة عند الاشتباك مع العدو.
- ك. متطلبات إسناد النيران المباشرة وغير المباشرة وتشمل موقع خط تحديد النيران.
- ل. الظروف الكيميائية والبيولوجية والنووية.
- م. إمكانيات الإسناد القتالي والإسناد الإداري القتالي المتوفرة ومواقعها.
- ن. معلومات الاتصالات.
- س. معايير تسليم المعركة وموقع خط تسليم المعركة.

23. المرور للأمام من خلال القوات الصديقة. تتحرك وحدة المرور إلى منطقة تجمع خلف الوحدة الثابتة وذلك عند المرور للأمام وضمن الإطار التالي. انظر الشكل رقم (33).

- أ. يتحرك أفراد الارتباط المخصصين إلى الأمام للاتصال مع الأدلاء وتأكيد معلومات التنسيق مع الوحدة الثابتة، يقوم الأدلاء بعدها بقيادة عناصر المرور من خلال طرق المرور المخصصة.
- ب. تتحرك الكتيبة للأمام بسرعة باستخدام الحركة التعبوية والتشكيل المناسب والمعلومات مع المحافظة على الحد الأدنى من استخدام الأجهزة اللاسلكية، تسيطر الوحدة الثابتة على نيرانها حتى عبور خط تسليم المعركة أو خط تنسيق النيران للقوة المارة من خلاله لتجنب الإصابة

محظور

بالنيران الصديقة. عندما تسمح خطوط ونقاط المرور تندمج الوحدة في نقطة الالتقاء ومن ثم تنفذ حركة تعبوية حسب الأوامر. القوة المتحركة لا تشتبك مع العدو حتى عبور خط تسليم المعركة وبالتنسيق مع الوحدة الثابتة.




الشكل رقم (33) المرور للأمام من خلال مواقع القوات الصديقة

24. المرور للخلف من خلال القوات الصديقة. عند المرور للخلف تتحرك وحدة المرور بعيداً عن العدو ومن خلال الوحدة الثابتة التي تحتل مواقع دفاعية ثابتة، وقد تستمر وحدة المرور بالتماس مع العدو أثناء عملية المرور. تستمر وحدة المرور بالحركة باتجاه نقاط المرور بعد التنسيق، يتم توجيه مدافع

محظور

الوحدة المارة دائماً باتجاه العدو، وتكون وحدة المرور مسؤولةً عن حمايتها المحلية حتى المرور من خلال خط تسليم المعركة. في حال تم توفير أدلاء من قبل الوحدة الثابتة قد تقوم وحدة المرور بالتوقف لمدة قصيرة للاتصال والتنسيق معهم. تتحرك وحدة المرور بسرعة من خلال نقاط وطرق المرور إلى موقع محدد خلف الوحدة الثابتة، انظر الشكل رقم (34).



الشكل رقم (34) المرور للخلف من خلال مواقع القوات الصديقة

التبديل في الخطوط الأمامية

25. هو عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناءً على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجري تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة). تجرى العملية ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

محظور

26. يمكن إجراء التبديل في الدفاع الثابت إذا كان العدو على تماس قريب، أما في الدفاع المتحرك فيمكن ذلك في المراحل الأولى للتماس، ويصبح التبديل مستحيلاً بعد اختراق العدو. تقل فاعلية الدفاع خلال عملية تبديل وحدة على تماس مع العدو، كما تزيد فرص الارتباك ووقوع الخسائر.

27. لتجنب الفوضى والارتباك وللتقليل من درجة تعرض القوات أثناء عملية التبديل، يجب وضع الخطط الدقيقة، إجراء التنسيق والاستطلاع بصورة مكثفة. من المفضل دائماً إجراء عمليات التبديل في الخطوط الأمامية ليلاً، أو خلال أوقات الرؤية المحدودة. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجية، ويستطيع تبديلها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

28. أسباب التبديل. فيما يلي الأسباب الرئيسة للتبديل:

أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.

ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.

ج. إعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل مشاة/ مشاة آلية/ دبابات.

د. حشد القطعات لعملية في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.

29. أنواع التبديل. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت وكما يلي:

أ. من حيث الحجم والصنف.

- (1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجماً وصنفاً.
 - (2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفاً أو حجماً.
- ب. من حيث الوقت.

- (1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.
- (2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

30. يعتمد نوع التبديل على ما يلي:

- أ. الموقف التعبوي.
- ب. طبيعة وحجم ونوع معدات الوحدات.
- ج. السرعة المطلوبة للتبديل (الوقت).

أ. السرية. يمكن إخفاء عملية التبديل عن العدو من خلال استمرار الوحدة الخارجة بالأعمال اليومية العادية وذلك في الليالي التي تسبق عملية التبديل. يمكن اتباع الإجراءات التالية للحفاظ على السرية وخداع العدو:

- (1) تنفيذ العملية في الظلام أو في حالة الرؤية المحدودة.
- (2) استمرار النشاط العادي، يشمل ذلك حركة الدوريات، نشاط شبكات الاتصالات والتنقل الروتيني.
- (3) فرض قيود على جماعتي الاستطلاع والمقدمة، ولكن من البديهي أن يتعارض ذلك مع الحاجة للاستطلاع في كل مستوى.
- (4) يجب على الوحدة الداخلة عدم استخدام شبكة اتصالاتها حتى انتهاء التبديل.
- (5) ضبط وتسجيل أهداف المدفعية والهاونات يجب أن يتم بعد انتهاء التبديل في حال وجود ضباط رصد.

ب. التوقيت. يساعد التبديل ليلاً على إدامة السرية، ويعتمد القرار على العوامل التالية:

- (1) مقارنة قيمة الظلام مع إمكانات مراقبة العدو الليلية بوسائل حديثة.
- (2) مدى ضرورة سرعة التبديل لوحدة في تماس مع العدو. قد يفرض الموقف سرعة التبديل، ولهذا قد تجرى العملية نهاراً، وباستغلال الدخان، وأية وسائل تساعد على إخفاء العملية، تنطوي هذه العملية على مخاطرة وصعوبة كما أن الوقت المتوفر لاستطلاع القادة يكون قليلاً.
- (3) ساعات الظلام في الليلة الواحدة وهل تكفي لعملية التبديل أم يلزم ليلة أخرى.
- (4) إذا كانت السيطرة الجوية للعدو، يفضل التبديل ليلاً، إلا إذا تمكن القائد من حشد قوة كافية من معدات الدفاع الجوي لحماية العملية.

- أ. إن الحاجة للتوازن ضرورية جداً وهي التي تؤثر على قرارات القائد المتعلقة بالأمن والتوقيات والسيطرة. إذا كانت الوحدة متوازنة تكون قادرة على رد الفعل السريع خلال التبديل.
- ب. الأمن. يجب التخطيط بعناية للأعمال والإجراءات التي ستتخذ في حالة تدخل العدو خلال التبديل، إن التخطيط يشمل إدامة الاحتياط ونار الإسناد والمراقبة.
- ج. الوقت المتوفر للتبديل. غالباً تكفي ليلة واحدة للتبديل، إلا أنه من الأفضل استغلال الليلة السابقة أو قبلها لتحريك جماعات المقدمة وربما بعض المعدات. إذا سمحت الظروف (في حالة

محظور

التبديل خلال ليلتين) يجب البدء بتبديل وحدات العمق أو الاحتياط، كذلك المدفعية والوحدات الإدارية. إن هذا العمل يساعد على استمرار الأعمال العادية في الأمام، واستغلال خبرة الوحدات الأمامية لمواجهة أي هجوم، يتم تبديل الوحدات الأمامية في الليلة الثانية. إذا كان التبديل سيتم في ليلة واحدة قد يكون من الضروري تبديل كافة الوحدات في وقت واحد تقريباً حتى تتمكن الوحدة الخارجية من إخلاء المنطقة قبل الضوء الأول. يعتمد أسلوب تبديل الوحدات والوحدات الفرعية على الوقت المتوفر والموقف. ويجب المحافظة على قوة وتوازن الدفاع طيلة العملية.

د. السيطرة. القاعدة الأساسية هي بقاء القائدين معاً خلال عملية التبديل. يمارس قائد الوحدة الخارجية القيادة حتى يحين وقت تبديل مسؤولية القيادة المحدد، ويبقى حتى يتم إخلاء وحدته كاملة، ويستطيع ترك الموقع إذا لزم وجوده في مكان آخر، تبقى وسائل الاتصال للوحدة الخارجية عاملة حتى تنهي الوحدة الداخلة تأسيس وسائل الاتصال الضرورية للسيطرة، وقد يكون ذلك في موقع جديد للقيادة. ومن المهم أيضاً وضع خطط وإجراءات سيطرة على التحركات والتنقل مشتركة، وذلك لتفادي الارتباك والازدحام على الطرق. وتشمل الترتيبات التالي:

- (1) السيطرة على السير.
- (2) التوقيتات.
- (3) الطرق وأساليب الاستخدام.
- (4) مناطق التجمع.
- (5) الأدلاء.
- (6) الاستخدام المشترك لوسائل النقل كلما كان ذلك ملائماً.

33. التنسيق. الجوانب الرئيسية التي تحتاج إلى تنسيق هي:

- أ. التوقيتات.
- ب. استخبارات المعركة.
- ج. أمن الاتصالات.
- د. خطط الخداع.
- هـ. خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- و. المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- ز. الاستطلاع والإيجاز.
- ح. خطط التنقل والسيطرة على التحركات.
- ط. أسلوب الإدارة.

محظور

- ي. تبديل الوحدات الإدارية.
- ك. مناطق المخابئ الطارئة.
- ل. موقع القيادة وتبديلها.

التخطيط للتبديل

34. الاعتبارات. يجب على القادة وضباط الأركان اعتبار الجوانب التالية عند وضع خططهم:

- أ. إصدار أوامر انذارية مبكرة شاملة التوقيتات.
- ب. التخطيط المشترك بحيث يتم وضع الخطة بمشاركة الوحدات المعنية.
- ج. اعتبار تسلسل عملية التبديل.
- د. أسلوب تغيير المسؤولية القيادية.
- هـ. إجراءات السيطرة والضبط.
- و. خطة الأمن والخداع.
- ز. خطة التحركات وتخصيص الطرق.
- ح. الإسناد بالنيران خلال مرحلة التنفيذ.
- ط. ترتيبات الشؤون الإدارية.

35. الأمر الإنذاري. يشمل الأمر الإنذاري على ما يلي:

- أ. التوقيتات العامة لعملية التبديل.
- ب. الأسبقيات.
- ج. الطرق وأولوية الاستخدام.
- د. حجم جماعة المقدمة.
- هـ. أية إجراءات خاصة للإسناد.

36. التخطيط والتنسيق المشترك. إن التخطيط المشترك يبدأ بإرسال جماعة المقدمة من الوحدة أو

التشكيل الداخل إلى منطقة الوحدة أو التشكيل الخارج. إن حجم وتكوين جماعة المقدمة قد يختلف وفقاً للظروف، والموقف التعبوي، لكنه يضم في العادة ضباط قيادة الكتيبة والقادة والذين يقومون بدورهم بإجراء الاستطلاع، ووضع الخطط المشتركة لعملية التبديل. يفتح مركز قيادة الوحدة الداخلة بقرب مركز قيادة الوحدة الخارجة وذلك للتخطيط والتنسيق المشترك. يتم تبادل ضباط الارتباط في وقت مبكر ويبقى ضابط الارتباط مع التشكيل الداخل حتى يصبح ملماً تماماً بالمنطقة والموقف التعبوي.

محظور

37. جماعة المقدمة. يجب إيجاز جماعة المقدمة، وتحريكهم معاً إلى الأمام وقد تدعو الضرورة لإرسالهم على مراحل، ويختلف تأليفها إلا أنه يفضل إرسال أكبر عدد من القادة (لكل المستويات) لمشاهدة المنطقة والتنسيق مع نظرائهم وكلما تحقق ذلك يكون التبديل أسرع. قد تتألف جماعة المقدمة للكتيبة من الآتي:

أ. قيادة الكتيبة. القائد، ضابط الاستخبارات، وقد يعود ضابط الاستخبارات للخلف لإيجاز جماعة الأمر.

ب. سرية القيادة. القائد، قائد جماعة الإشارة، مأمور أجهزة، قادة فصائل أسلحة الإسناد العضوية.

ج. السرايا. قادة السرايا وقادة الفصائل وعداؤون.

د. أسلحة الإسناد. قائد سرية الإسناد المباشر، قائد فصيل الهندسة، مسيطر الهجوم النهائي المشترك إن وجد، بالإضافة إلى ضباط الرصد الأماميين.

هـ. قد يقرر القائد اصطحاب أعضاء الدوريات التي ستخرج خلال التبديل وأداء لقيادة الكتيبة وجماعة الخطوط.

38. واجبات جماعة المقدمة. الواجب الرئيس لكل عضو في الجماعة هو مقابلة نظيره في الوحدة الخارجية، وجمع كل المعلومات والاستخبارات الممكنة لإجراء التبديل بهدوء ونظام وسرعة. أعضاء الجماعة يجهزون قائمة بالنقاط التي تهمهم (حسب مستوى كل منهم) قبل الحركة للأمام.

39. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل موقع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن أن يتم تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف في كل الحالات، وعند إقرار أسلوب التبديل يجب على القادة اعتبار ما يلي:

أ. المهمة التالية للتشكيل أو الوحدة الخارجية مع اعتبار خاص لقوة الأفراد وحالة المعدات.

ب. المهمة التالية للوحدة الداخلة.

ج. قدرة العدو في كشف عملية التبديل والتدخل ضدها.

د. خصائص وطبيعة الأرض.

هـ. الحاجة إلى تغيير الأسلوب النمطي لعملية التبديل.

40. الاستخبارات. على الوحدة الخارجية وضع كل الاستخبارات والمعلومات المتيسرة تحت تصرف الوحدة الداخلة.

محظور

41. الإسناد الناري. يجب على ضباط الارتباط وضباط الرصد الأماميين من الوحدات الداخلة الوصول مبكراً حتى يمكنهم التعرف على خطة النيران. قد تصدر قيادة المستوى الأعلى أوامر باستمرار لوحدة النيران التابعة للقوات الخارجة بالاستمرار في مواقعها لإسناد أية عمليات لاحقة، في تلك الحالة يجب اختيار مواقع انفتاح الوحدات الجديدة بعناية، لتجنب التحشد في منطقة ضيقة. تسلم أكداًس ذخائر المدفعية للوحدات الجديدة الداخلة إذا كانت عيارات المدفعية متشابهة.

42. تبادل المعدات. إن الوقت المتوفر لعملية التبدل إضافة للظروف الأخرى خاصة الحماية قد يدعو لتبادل بعض المعدات الأساسية بين الوحدات الداخلة والخارجة، عموماً فإن سياسة تبادل المعدات تصدر من القيادة القائمة على أمر التبدل. يجب تحديد التبادل في نطاق ضيق، قد يشمل معدات المراقبة، منصات بعض الأسلحة، معدات وهوائيات أجهزة الاتصالات وأية معدات ثابتة أخرى.

43. المواد والخدمات. يجب التنسيق ووضع الإجراءات المطلوبة بين قيادات وحدات التبدل لتشمل مواد الإدامة والأكداًس، استخدام المنشآت، تنقل الوحدات الإدارية، إرجاع الآليات والمعدات المعطوبة. من المهم أيضاً تنسيق الاستخدام المشترك لوسائل النقل.

44. ترتيبات السيطرة. تعين طرق مستقلة للآليات خاصة المدرعة وأخرى للمشاة لاستخدام الوحدات الداخلة والخارجة. تعتمد ترتيبات السيطرة على هذه الطرق ومدى استخدامها من الوحدات على التوقيينات وطبيعة الأرض، وهل ستكون المشاة راجلة أم محمولة، وفي حالة تبادل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية، انظر الشكل رقم (35):

أ. نقطة النزول من الآليات. للوحدة الداخلة وغالباً تكون نقطة ركوب للوحدة الخارجة. يتواجد فيها ضابط من كل وحدة.

ب. مناطق الانتظار. تستطيع الوحدات أن تنتظر فيها لفترة قصيرة جداً، تخصص لمستوى الكتيبة والسرية، وتساعد القادة في مرونة السيطرة على التبدل.


ج. نقاط التفقد. تعين نقطة للكتيبة، للسرية، وللفصيل، تستخدم للتفقد ولا تقف فيها الوحدات. يجرى تعيين من يتواجد في النقاط لإجراء التفقد.

د. منطقة التقاء الفصيل. تقاد منها الجماعات الداخلة إلى مواقعها. تتجمع فيها جماعات الفصيل الخارجة، ثم تتحرك منها كفصيل واحد إلى الخلف.


هـ. نقطة الركوب في السيارات. لاستعمال الوحدة الخارجة.

محظور

45. في حالة تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية:
- أ. مناطق الانتظار والالتقاء. تلزم مناطق انتظار لمستوى الكتيبة والسرايا أما مناطق الالتقاء فتكون لمستوى السرية والفصيل.
- ب. نقطة النزول والركوب ونقطة تفقد الفصيل. تلزم هذه النقاط إذا كانت وحدات المشاة الداخلة ستترجل قبل الانفتاح أو إذا كانت الوحدات الخارجة بدون ناقلات.
- ج. خطوط الإخبار. للإخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية. الشكل رقم (36) تنفيذ تبديل في مستوى كتيبة.



الشكل رقم (35) ترتيبات السيطرة لتبديل الكتيبة



الشكل رقم (36) تنفيذ تبديل في مستوى الكتيبة

46. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلية مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجية. يلزم استخدام الإشارات المضيفة التي تؤمن من الوحدة الداخلية، وتجلب مع جماعات المقدمة.

47. الأدلاء. يقع تأمين الأدلاء على عاتق الوحدة الخارجية ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الأدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، ومناطق الالتقاء وللأمام، كذلك معرفة مناطق الانتظار والطرق منها وإليها.

محظور

48. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة السرايا أو في منطقة التقائها، كل ممثل يسير مع فصيل للأمام.

48. الاتصالات. تلزم الاتصالات اللاسلكية لكافة نقاط السيطرة. كلا الوحدتين تؤمنان هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجة تكون لأطول مدة ممكنة عندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلكية بين نقاط السيطرة، وقيادة الكتيبة، ولزيادة الحماية فإنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

50. الحماية.

أ. الحماية ضرورية على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على معلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال التبديل. من الإجراءات الضرورية تحديد حجم وحركة جماعات المقدمة، واستخدام آليات الوحدة الخارجة كلما أمكن وحتى نهاية التبديل، ومنع وصول ناقلات الأفراد. للمواقع الأمامية خلال التبديل.

ب. تعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو. تتطلب الحماية دوريات وجماعات حماية كما يلي:

- (1) دوريات ثابتة. توضع في الفجوات بين المواقع، وكذلك في ممرات حقول الألغام. يجرى تبديلها خلال عملية تبديل الوحدة.
- (2) دوريات كاشفة. تذهب للأمام وللأجنحة، وتخرج عادة من الوحدة الخارجة وتبقى في الخارج حتى انتهاء التبديل. توضع ترتيبات التحاقها لوحداتها فيما بعد.
- (3) دوريات مقاتلة. يجرى الاتفاق عليها بين القائدين. العناصر التي ستستخدم في الدوريات خلال التبديل أو بعده مباشرة تتحرك مع جماعات المقدمة.
- (4) جماعات الحماية. تخرج لحماية نقاط السيطرة، مناطق الانتظار تكون عادة من واجب الوحدة الخارجة.

51. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين وتكون عادة كالتالي:

- أ. الفصيل. بعد تبديله بالكامل.
- ب. السرية. بعد أن يتم تبديل أكثر من نصف السرية.
- ج. الكتيبة. بعد تبديل سريتين على الأقل، ويكون قائد الوحدة الداخلة قد تهيأ لاستلام مسؤولية الدفاع.
- د. مجموعة اللواء. بعد أن يتم تبديل أكثر من 60% من قوة اللواء ووحداته العضوية والمساندة.

52. نيران الإسناد.

- أ. المدفعية. إذا كان تبديل مدفعية الإسناد المباشر سيتم مع تبديل الوحدة فيجب تسليم المراصد (مواقع الرصد) لضباط الرصد خلال النهار أو يبقى ضابط رصد الوحدة الخارجة حتى اليوم التالي. من المهم جداً مشاهدة الأهداف الدفاعية على الأرض، وعدم الاكتفاء بأرقام الخارطة.
- ب. الهاون. تُعامل المراصد كما جاء بالنسبة للمدفعية. قد يجرى تسليم صواني الهاون للوحدة الداخلة إذا كانت مثبتة بشكل جيد في الخنادق.

53. حقول الألغام.

- أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.
- ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، هذا يشمل مواقعها، وأنواعها، حدودها وممراتها. من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

عمليات التنقل للكتيبة المشاة الآلية

54. تعتمد درجة المناورة للكتيبة على الإمكانيات والموارد المتاحة للتنقل مع إدامة الأفراد والمعدات ومقدرة ضباط قيادة الكتيبة على تنفيذ المهمة، وتقوم الكتيبة بتنفيذ نوعين من التنقل وهما الإداري والتعبوي.
- أ. التنقل الإداري. حركة القوافل والوحدات الإدارية اللازمة لإسناد عمليات الكتيبة. لا تكون مثل هذه التحركات آمنة من هجمات العدو الأرضية. وقد يستوجب الأمر تأمين مفارز الحماية وخاصةً في المناطق الامامية. ويمكن ان تنتقل الكتيبة تنقل اداري وعلى جرارات من مكان لآخر لتلبية متطلبات مهمة معينة.
- ب. التنقل التعبوي. هو حركة الكتيبة من منطقة الى أخرى بمجموعات تعبوية وهي بكامل جاهزيتها القتالية، حيث تنظم السرايا والأليات والتجهيزات بشكل يسهل استخدامها في حال الاشتباك أو التدخل من قبل العدو، ويستخدم التنقل التعبوي عندما تكون القطعات المتنقلة ضمن تأثير قوات العدو الأرضية أو عندما يكون الانفتاح ضرورياً سواء كان أثناء الحركة أو حال الانتهاء منها.
- ج. يخطط ضابط العمليات في الكتيبة عمليات التنقل التعبوي، يكون لدى قائد سرية القيادة واجب أساس في التخطيط للتنقل الإداري، ولكنه ينسق خطته مع ضباط قيادة الكتيبة وضباط الاختصاص الآخرين.

55. نظام التنقل. تنتقل التشكيلات والوحدات بنظام الرتل أو بنظام التسلسلات.
- أ. التنقل بنظام الرتل. مجموعة من الآليات تنتقل بقيادة قائد واحد في نظام مسير تتعاقب فيه العناصر المتحركة على نفس الطريق وفي نفس الاتجاه، ويمكن أن تنتقل الكتبية عبر طرق متعددة لتقليل وقت إنهاء التنقل. يمكن تشكيل رتل كبير مكون من عدد من التسلسلات، كل واحد منها تحت سيطرة قائد سرية.
- ب. التنقل بنظام التسلسلات. التسلسل هو رتل رئيس من القافلة نظم كوحدة منفردة تحت سيطرة قائد معين ويخصص له رقم للدلالة لأغراض التخطيط والتنظيم والسيطرة.
- ج. تنفيذ التنقل.

- (1) قبل تنفيذ التنقل. قبل بدء التنقل تستطلع كل وحدة في التسلسل طريقها لنقطة البدء وتقرر الوقت الدقيق للوصول إليها. يحدد أمر التنقل الوقت الذي سيصل فيه التسلسل إلى نقطة البدء ثم يخليها، بعد ذلك يحدد قائد التنقل الأوقات التي ستصل فيها كل وحدة في التسلسل لنقطة البدء ووقت إنهاء تجاوزها وتصدر هذه التوقيتات في أمر التنقل. يعتبر وقت الوصول لنقطة البدء حاسماً، يجب على كل وحدة أن تصل وتخلي نقطة البدء في الوقت المحدد، وإلا سيتأخر تنقل العناصر الأخرى.
- (2) أثناء التنقل. تتحرك الوحدات على سرعات ثابتة يتم تحديدها في أمر التنقل، حيث تحافظ على فواصل زمنية ومسافة مناسبة بين وحدات تشكيل الرتل. قد تواجه العناصر الموجودة في الرتل أنواع مختلفة من الطرق والموانع، مما يؤدي إلى حركة أجزاء مختلفة من الرتل بسرعات مختلفة في نفس الوقت، قد ينتج عن ذلك حركة وفواصل غير منظمة. يوضح أمر التنقل نقطة البدء، نقطة الانتشار، معدل السرعة، نقاط السيطرة، النقاط الحرجة، الوقفات، طرق التنقل والمسافات وغيرها، تؤمن الكتبية الحماية الجوية والأرضية أثناء التنقل.

56. تنظيم تشكيل الرتل. يتألف التنقل بتشكيل الرتل من أربعة عناصر بغض النظر عن حجم الوحدة وهي جماعة الاستطلاع، جماعة المقدمة، الجسم الرئيس وجماعة المؤخرة. ينظم المسير بنظام الرتل للمحافظة على تماسك الوحدة والتجميع للواجب بما يتوافق مع متطلبات المهمة. تُعطى عناصر الرتل أرقاماً أو أحرفاً هجائية للتمييز لغايات التخطيط والتوقيتات والسيطرة.
- أ. جماعة الاستطلاع. قد تدعم الكتبية جماعة الاستطلاع بإمكانيات هندسية أو صيانة. تقوم جماعة الاستطلاع باستطلاع الطريق لتحديد الوقت المستغرق للتنقل، وسعة الطريق والجسور

محظور

والأنفاق والتقاطعات وغيرها من النقاط التي تؤثر على التنقل، ومواقع العبّارات والمخاضات، وتحدد النقاط الحرجة بما فيها الموانع. يتم تأكيد نتائج استطلاع الطرق أيضاً من خلال المعلومات الناتجة عن دراسة الخرائط وتوجيهات مجموعة اللواء والاستطلاع الجوي. يجب أن توضح التعليمات لجماعة الاستطلاع طبيعة ومدى المعلومات المطلوبة والوقت والمكان المطلوب لتقديم التقرير.

ب. جماعة المقدمة. تتألف جماعة المقدمة عادة من ممثلين عن السرايا والوحدات الملحقة. تقوم هذه الجماعة باستطلاع المنطقة الجديدة مثل (منطقة التجمع، المواقع الدفاعية)، تقوم بتأشير مواقع الوحدات وتوجه عناصر تشكيل الرتل إلى المواقع الجديدة عند وصولهم.

ج. الجسم الرئيس. يتألف الجسم الرئيس من وحدات المناورة ووحدات الإسناد التابعة للكتيبة مع النقلات التابعة لها ومواقع قيادات الكتيبة. قد تتحرك آليات الوقود المطلوبة لإعادة التزود بالوقود أثناء المسير غير التعبوي قبل الوقت المحدد لتأسيس نقطة إعادة تزود بالوقود كمحطة خدمات.

د. جماعة المؤخرة (الوحدات الإدارية). تتكون جماعة المؤخرة عادة من عناصر الخدمات الإدارية والإسناد الطبي حيث يكون عملها هو إنقاذ الآليات المعطلة.

(1) الأعطال الميكانيكية. عندما تتعطل الآلية ولا يمكن إصلاحها أو سحبها، يتم تحريكها خارج الطريق ووضعها في منطقة محمية، حيث يبقى السائقون وأفراد الطاقم مع آلياتهم ويجب أن يكونوا مزودين بالمياه والطعام الكافي. يقوم مسؤول النقلات المقاتلة بإرسال تقرير إلى قائد سرية القيادة/ ضابط الإدارة والامداد يبين فيه مكان الآلية وسبب تركها في الخلف مع نوع العطل.

(2) الإنقاذ. حالما تنهي جماعة المؤخرة المسير على الطريق، تكون أولوية الصيانة هي إنقاذ الآليات المعطلة، بحيث لا ينتهي المسير التعبوي للآليات حتى تصل جميع الآليات المشاركة في المسير إلى نقطة النهاية.

57. أساليب المسير التعبوي على الطرق. إن الهدف أو الغاية من إجراء المسير على الطرق هو التنقل من مكان لآخر وتركه بسرعة وليس للحصول على تماس مع العدو. تنفذ الكتيبة عمليات المسير على الطرق بسرعات ثابتة وفواصل زمنية منتظمة، كما تقوم الكتيبة أيضاً بتنظيم عمليات المسير على الطرق لتلبية متطلبات المهمة ولتوفير سيطرة منظمة عليها. تقسم أساليب المسير التعبوي على الطرق إلى ثلاثة أنواع هي الرتل المتراص (المغلق)، الرتل المفتوح والتسريب.

محظور

أ. الرتل المتراص (المغلق). في هذا الأسلوب تكون المسافة بين الآليات قصيرة بحيث تكون بين الآلية والتي تتبعها حوالي 25 متر نهاراً، أما في الليل فتكون بالقدر الذي يستطيع فيه السائق مشاهدة ضوء الآلية التي أمامه عندما تكون الإضاءة الرئيسية مطفأة، وتستخدم المناظير الليلية إذا توفرت لأنها توفر تخفية من مراقبة العدو. يمكن استخدام هذا الأسلوب في التنقل التعبوي أو الإداري خلال ساعات الليل والإضاءة مطفأة ويعتمد هذا الأسلوب على الاستفادة القصوى من استيعاب الطريق، وعلى أي حال فإنه لا يؤمن الانتشار.

ب. الرتل المتباعد (المفتوح). في هذا الأسلوب يتم زيادة المسافة بين الآليات إلى أقصى درجة، ويمتاز هذا الأسلوب بأن مسافة الانتشار بين الآليات تتراوح تقريباً بين 50 إلى 200 متر، وتستخدم الكتيبة عادة هذا الأسلوب عندما تكون الطرق مؤثرة جيداً وفي حالات الرؤية الجيدة أثناء النهار وعندما يتوفر للوحدة أجهزة الرؤية الليلية والأشعة تحت الحمراء، ويجرى الموازنة في هذا النوع من الحركة بين الحاجة إلى وقت قصير في حالة الاشتباك وبين الانتشار.

ج. التسريب. لا يوجد تنظيم محدد لهذا الأسلوب، حيث ينفذ قائد الكتيبة أسلوب التسريب أثناء الحركة بإرسال الآليات بشكل منفرد أو بمجموعات صغيرة أو بفواصل منتظمة. يوفر أسلوب الحركة بالتسريب أفضل دفاع سلبي ممكن ضد مراقبة وهجمات العدو ويفضل استخدامه في الحالات التالية:

(1) إذا توفر الوقت الكافي وفسحة الطريق.

(2) إذا تطلبت العملية أقصى درجة من الحماية، الخدعة والانتشار.

58. اعتبارات التخطيط. يتطلب التنقل على الطرق تخطيطاً شاملاً، حيث يقوم قائد وضباط الكتيبة بعمل تقدير موقف لتنفيذ التنقل من نقطة إلى أخرى ويتم الأخذ بعين الاعتبار ما يلي عند التخطيط للتنقل على الطرق:

أ. متطلبات التنقل.

ب. إمكانيات توفر وسائل النقل العضوية وغير العضوية.

ج. أولويات تنقل الوحدة.

د. موقف العدو وقدراته، والأرض والطقس.

هـ. تنظيم الكتيبة.

و. إجراءات الحماية قبل وأثناء التنقل وعند الوصول إلى نقطة التفرق.

ز. تجمع الوحدات المشاركة.

ح. الأعمال عند الوصول إلى نقطة التفرق.

محظور

ط. الاتصالات.

ي. الإدامة.

59. تسلسل عملية التخطيط. عند التحضير للمسير التعبوي على الطرق، تستخدم الكتيبة التسلسل التالي أثناء عملية التخطيط إذا سمح الوقت بذلك.

أ. إعداد وإصدار أمر إنذاري (قد يكون شفويًا) بشكل مبكر قدر الإمكان لإعطاء الوحدات الرؤوسة الوقت الكافي للتحضير للمسير.

ب. دراسة الطرق المحددة من قبل المستوى الأعلى وتحديد تنظيم تسلسل المسير.

ج. إعداد وإصدار أمر التنقل.

د. إعداد خطة تنقل مفصلة وخطة لمنطقة التجمع.

هـ. تنظيم وإرسال جماعات الاستطلاع وجماعات المقدمة حسب الضرورة.

60. أمر التنقل. إن نسق أمر التنقل المستخدم في التنقل التعبوي يشابه أمر التنقل الإداري، ويتم إعداد أمر التنقل على ثلاثة أشكال إما كملحق لأمر العمليات أو كأمر تنقل منفصل أو كأوامر مجزأة.

61. إجراءات السيطرة. تُستخدم إجراءات السيطرة للمساعدة في السيطرة على الكتيبة أثناء المسير التعبوي على الطرق وكما يلي:

أ. المخططات. تشمل مخططات المسير على الطرق كحد أدنى نقطة البداية، نقطة الانتشار والطرق، ويتم تأشيرها على خارطة التنقل التعبوي.

(1) نقطة البدء. هي نقطة معروفة بشكل جيد تقع على طريق التنقل وتكون فيه حركة الآليات تحت سيطرة القائد المسؤول عن التنقل. يتم تشكيل الرتل وتمريره بشكل متتابع عند هذه النقطة وفي وقت مُعَيَّن لكل العناصر المشمولة في هذا الرتل. يجب أن يتم تمييز نقطة البدء بسهولة على الخارطة أو على الأرض. يجب أن تكون بعيدة بشكل كافٍ عن منطقة التجمع للسماح للوحدات لإعادة تنظيم نفسها والحركة بالسرعة والفاصل الزمني المفروضين عند الوصول إلى نقطة البدء.

(2) نقطة الانتشار/ التفرق. هي نقطة معروفة بشكل جيد تقع على طريق التنقل تقوم فيه العناصر بتشكيل رتل وتعود الصلاحيات إلى القائد المباشر. عند كل نقطة انتشار يستمر كل عنصر في الحركة للمكان المخصص له، وتُمكن الطرق المتعددة من نقطة الانتشار/ التفرق الوحدات من الانتشار بشكل أسرع والحركة إلى مناطق التجمع أو مناطق العمليات الخاصة بهم.

محظور

(3) الوقوفات المخططة. اثناء التنقل لمسافات طويلة، تتطلب الحاجة إلى وقفات مخططة لأغراض الراحة، ولتقديم وجبات الطعام، والتزود بالوقود في أماكن الحركة ولأغراض الصيانة. يجب مزامنة وقفات تناول الطعام والتزود بالوقود قدر الإمكان. يتم التخطيط للوقوفات المبرمجة على طول طريق التنقل لأغراض الصيانة والاستراحة أو لتنفيذ أوامر تنقل الكتيبة. في الوقفات المخططة، تتحرك الآليات والأفراد على جانب الطريق بينما يتم المحافظة على انتشار الآليات، ويتم توفير الحماية المحلية فوراً وتصبح الوحدة جاهزة للحركة في أي وقت.

(4) الوقوفات غير المخططة. يمكن أن يعود سبب الوقفات غير المخططة إلى تطورات غير متوقعة مثل وجود موانع أو ازدحام في السير أو عطل في المعدات أو تهديد جوي. إذا كانت الوقفة ضرورية، فإن الأولوية الأولى هي تأسيس الحماية.

(5) طرق القافلة. يتم رسم هذا الطريق على الخرائط.

(6) المدن الرئيسية والبلدات. يتضمن ذلك قائمة بأسماء المدن والبلدات على طول الطريق.

(7) نقاط الضبط والسيطرة. هي مواقع على طريق التنقل تستخدم كمرجع لتمرير المعلومات، قد يحدث عندها إعاقة للحركة، تداخل مع حركة التنقل أو مواقع يعتبر عندها عامل الوقت مهم جداً. تستخدم هذه النقاط كإجراءات ضبط بهدف السيطرة وإدامة الجدول الزمني للتنقل. يمكن استخدام الإشارات والدلالات في بعض هذه النقاط لضمان سير التنقل بشكل ملائم.

(8) المسافة بين نقاط الضبط والسيطرة. يتم تحديد المسافة بالكيلومترات بين نقاط الضبط والسيطرة المختلفة. تستخدم هذه المسافة المعروفة للمساعدة في إنقاذ الآليات، تمرير مواقع العدو وإيجاد الآليات المفقودة.

(9) اتجاه الشمال. يتم رسم سهم اتجاه الشمال على الخارطة وذلك لأغراض التوجيه.

ب. الاتصالات. يعتبر استخدام المراسلين العسكريين والإشارات المرئية من الوسائل المفضلة أثناء عمليات التنقل على الطرق. بسبب استخدام العدو أجهزة الحرب الإلكترونية، تستخدم الكتيبة فقط جهاز الراديو اللاسلكي في حالات الطوارئ وعندما لا تستطيع استخدام وسائل أخرى للاتصالات. تستطيع الكتيبة أيضاً استخدام الأدلاء لإرسال الرسائل بين الوحدات المتحركة. وبسبب عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية، تبرز أهمية الأدلاء كطرق في السيطرة على سرعة مسير الوحدات والفواصل الزمني فيما بينها.

محظور

ج. السيطرة على الحركة. يمكن للكتيبة أن تعين أدلاء طرق وإشارات مرور في نقاط السيطرة المخصصة. يقوم الأدلاء في النقاط الحرجة بالمساعدة في تسهيل تدفق السير عبر طرق التنقل. قد تقوم الشرطة العسكرية أو أفراد سرية القيادة أو عناصر جماعة المقدمة بالعمل كأدلاء. يستخدم الأدلاء المعدات أو أدوات التأشير والتي تسمح لعناصر التنقل بالتعرف عليهم خاصة في الظلام الشديد أو في ظروف الرؤية المحدودة. عادة توجد هناك نقطة انتشار لكل قيادة تقوم بتنفيذ التنقل.

62. الحماية. أثناء التنقل تحافظ وحدات الكتيبة المشاركة بالتنقل على الحماية من خلال المراقبة، وتوجيه الأسلحة، والانتشار والتمويه.

أ. التهديد الجوي المعادي. يتم تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية لتقليل نقاط ضعف الكتيبة ضد الهجوم الجوي من قبل العدو. يقوم قائد الكتيبة بدمج خطة الحماية للكتيبة مع الدفاع الجوي لمجموعة اللواء واستخدام إجراءات الدفاع الجوي السلبي. يتم تعيين آليات محددة للقيام بواجبات الحماية الجوية أكثر من المراقبة الأرضية المتقدمة، إذا تعرضت الكتيبة إلى هجوم جوي معادي، تقوم الوحدات المتأثرة بالانتشار خارج الطريق والقيام بالدفاع السريع والاشتباك مع الطائرات المهاجمة بكافة الأسلحة الآلية المتوفرة وعناصر الدفاع الجوي الملحقة، أما بقية الكتيبة فتقوم بالحركة لمناطق مخفية ومستورة حتى نهاية الاشتباك.

ب. الموانع. يجب أن تتجاوز الكتيبة الموانع ما أمكن. وفي حال عدم القدرة على تجنب هذه الموانع، تقوم وحدة قيادة التنقل وبشكل سريع بإجراء دفاع سريع وفتح ثغرة في المانع من خلال العمل مع هندسة الميدان إذا توفر ذلك. وبعد أن يتم فتح ثغرة في المانع من قبل وحدة قيادة التنقل، تقوم الوحدات الأخرى بالتحرك مع التقليل من سرعتها أو الحركة خارج الطريق ومراقبة شبكة قيادة الكتيبة اللاسلكية.

ج. نيران العدو غير المباشرة. إذا تعرضت الكتيبة للهجوم من قبل نيران العدو غير المباشرة، تقوم الوحدات المتحركة بالاستمرار في الحركة وتقوم بقية وحدات الكتيبة بمحاولة تجاوز مناطق تأثير القصف المعادي.

د. الآليات المعطلة. تقوم الوحدات المشاركة بالتنقل بتحريك الآليات المعطلة خارج الطريق والإبلاغ عنها وبالسريعة الممكنة، تقوم أيضاً بتأسيس إجراءات الحماية الضرورية وتعيين الأدلاء لتوجيه حركة التنقل. في حال إصلاح الآلية تعود هذه الآليات للانضمام إلى الرتل وأما في حال عدم قدرة عناصر فصيل الصيانة على إصلاح الآلية تقوم بإخلاء الآلية إلى أقرب قاعدة متقدمة.

هـ. النقاط الحرجة. هي عبارة عن نقاط على طول طريق بالتنقل والتي تحد من الحركة وتعوقها. وتشمل هذه النقاط الجسور، التقاطعات، أماكن العبور والممرات الجانبية، تقوم الكتيبة

محظور

بالتباطؤ في أوقات البدء أو تقوم بتعديل سرعة المسير من أجل تعويض الوقت الضائع أثناء عبور النقاط الحرجة.

و. الرؤية المحدودة. تعمل وحدات الكتبية وبشكل اعتيادي في ظروف الرؤية المحدودة والتي يسببها الظلام، الدخان، الغبار، الضباب، غزارة الأمطار أو تراكم الثلوج. تؤدي الرؤية المحدودة إلى التقليل من سرعة الحركة وزيادة الصعوبة في الملاحاة وتمييز نقاط التفتيش والمحافظة على الفواصل الصحيحة بين الوحدات. وحتى تستطيع القيادة والسيطرة التغلب على المعاضل التي تسببها محدودية الرؤية، يقوم القادة بتموضع أنفسهم مباشرة خلف عناصر المقدمة. قد يكون من الضروري استخدام إجراءات سيطرة مقيدة إضافية مثل زيادة نقاط التفتيش، وخطوط المراحل، واستخدام طريق واحدة.

اجتياز حقل الألغام

63. قد تصطدم القوات المهاجمة على الأهداف بحقول الحماية مما يتطلب أن يخصص جهد هندسي لفتح ثغرات للقوات المهاجمة وتفتح عادة ثغرات اختراق وبمعدل (2 ثغرة) لكل سرية.

إجراءات اجتياز حقل الألغام

64. إسكات العدو. هو واجب تعبوي ينفذ برماية نيران مباشرة وغير مباشرة على الهدف لمنع أو تقليل فاعلية وتأثير نيران العدو ومراقبته ضد قواتنا ويجب إيلاء أهمية خاصة لإسكات مدفعية العدو.

65. الحجب/ الإغماء بالدخان. يستخدم الحجب لحماية قوة فتح الثغرة. بحيث يعيق الإغماء بالدخان مراقبة العدو لقواتنا وقدرته على الرؤية. وتتم هذه المرحلة كما يلي:

أ. تستمر المدفعية والهاون بالرماية لتوفير نار سائرة وغطاء دخاني على الهدف لتمكين فصائل المشاة الآلية وقوة فتح الثغرة من التحرك باتجاه الموقع المختار لفتح الثغرة في الحقل لتتمكن بعدها فصائل المشاة من الاجتياز.

ب. تتكون قوة فتح الثغرة مما يلي:

(1) فصائل المشاة الآلية والدبابات (عند توفرها) التي تؤمن الحماية لجماعة فتح الثغرة.

(2) جماعة الهندسة مع دبابة المهندسين والناسف الأفعواني.

(3) البلدوزر المدرع.

(4) الجسور المتحركة.

(5) ونش الإنقاذ.

(6) ناقلة الإسعاف.

محظور

66. مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة. يتم انتخاب منطقة الثغرة في حقل الألغام في مرحلة الاستطلاع بشكل عام، عند وصول قوة فتح الثغرة يتم انتخاب موقع الثغرة على الأرض من قبل جماعة الهندسة وتتخذ الإجراءات التالية:

- أ. تستمر قاعدة الإسناد بتأمين الحماية والرمية على مواقع العدو في المنطقة البعيدة للمانع والتقليل من تدخل العدو في عملية فتح الثغرة.
- ب. تقوم فصائل المشاة الآلية والدبابات (عند توفرها) بتأمين الحماية القريبة لقوة فتح الثغرة.

67. مرحلة فتح الثغرة. تتخذ الإجراءات التالية:

- أ. تتقدم دبابة الهندسة والتي تحمل ناسفين أفعوانيين معها وتقف على مسافة (80) متر تقريباً قبل الحقل على الجانب القريب وتطلق الناسف لفتح ثغرة في الحقل بطول (180) متر وعرض (6) أمتار ويعتمد ذلك على نوع الناسف وكمية المتفجرات التي يحملها الناسف ويحدد توقيتات فتح الثغرة وتعطي انتهاء فتح الثغرة بكلمة رمزية.
- ب. يحتاج إطلاق كل ناسف إلى (10) دقائق، وفي حالة زيادة عمق الحقل عن طول الناسف (180متر) فإن ذلك يحتم استخدام ناسف آخر لفتح ثغرة في الحقل ويتضاعف الوقت اللازم إلى (20) دقيقة أخرى.
- ج. تتحرك دبابة الهندسة بالناسف الثاني إلى موقع الثغرة الثانية والذي يكون بطول الثغرة التي يفتحها الناسف الأول متضمناً مسافة الأمان لدبابة المهندسين وتطلق الناسف لفتح الثغرة الثانية، ثم تتراجع إلى موقع آمن.
- د. تقوم الهندسة بالتأشير السريع لتحديد جوانب الثغرة وتحديد مدخل ومخرج الثغرة التي تم فتحها في الحقل وتستعد لمساعدة قوة الاقتحام بالمرور من خلال الثغرة.
- هـ. تستمر قاعدة الإسناد ونيران الإسناد غير المباشرة بتوفير الأمن والحماية لقوة الثغرة أثناء تنفيذها.
- و. يتم اجتياز حقل الألغام من قبل السرايا بالكلمة الرمزية وحسب الأولوية المحددة مسبقاً.

68. مرحلة الاقتحام.

- أ. تتكامل فصائل السرايا وتبدأ بالرمية المسددة على الأهداف مباشرة.
- ب. تتحرك فصائل المشاة الآلية وتجتاز الثغرة بتشكيل خط منفرد تحت إسناد بقية الفصائل وتحتل مواقع رمي على الطرف البعيد.
- ج. تجتاز بقية الفصائل وحسب الأولويات من خلال الثغرة.

محظور

د. تبدأ فصائل المشاة بالترجل بعد اجتياز حقل الألغام (خط الاقتحام النهائي) والذي يبعد عن الهدف من 200 - 300 متر).

هـ. ثم يتبعها قائد فريق القتال وتستمر قاعدة الإسناد بإسناد الفصائل أثناء مرحلة الاقتحام النهائي، وبعدها تتوسع فصائل الدبابات على الهدف، يعتبر الطرف البعيد لحقل الألغام هو خط الاقتحام النهائي حيث يترجل أفراد المشاة على الهدف وتبدأ عملية الاقتحام وتطهير الخنادق تحت إسناد آليات القتال وفصائل الدبابات.

و. تقوم أسلحة الإسناد غير المباشرة بالاستمرار بتقديم نار سائرة لحماية قوة الاقتحام ثم ترفع وتحول نيرانها إلى قوات العدو الموجودة في العمق لمنع أي تدخل أثناء مرحلة الاقتحام النهائي.

ز. تبقى جماعة الهندسة لتحسين الثغرة لتسهيل مرور آليات الإدامة والإنقاذ والإخلاء في مرحلة إعادة التنظيم، ثم تلتحق بالموقع الدفاعي.

69. إعادة التنظيم. تنفذ السرايا الاقتحام حتى حدود التوسع وتؤسس مواقع رمي للآليات. عند احتلال الأهداف والقضاء على مقاومة العدو، تستعد السرايا لصد محاولات العدو شن هجوم معاكس لاستعادة الموقع، وحال وصول الفصائل وتطهير الأهداف، تتم إعادة التنظيم والتثبيت على الهدف.

فتح الممرات والثغرات والفجوات في حقول الألغام

70. تختلف المفاهيم السابقة من حيث عرض المنطقة التي تنزع منها الألغام وكما يلي:

أ. الممر. هو جزء من الحقل يتم نزع الألغام منه بعرض (60 سم) وقد يصل إلى (3.5 متر)، لمرور المشاة بنظام الخط المنفرد في عمليات الاقتحام ويستخدم لمرور الدوريات الراجلة.

ب. الثغرة. هي جزء من الحقل يتم نزع الألغام منه بعرض (6 متر) تقريباً وتستخدم لمرور الآليات من خلال الحقل ويمكن توسيعها إلى (12 متر) ليكون المرور باتجاهين.

ج. الفجوة. هي جزء من الحقل خالٍ من الألغام أو يتم نزع الألغام منه بعرض (100 متر) كحد أدنى، وتستخدم لمرور القوات بتشكيل تعبوي على المستويات الدنيا.

الفصل الثامن

عمليات البيئات الخاصة لكتيبة
المشاة الآلية

محظور

الفصل الثامن

عمليات البيئات الخاصة لكثبية المشاة الآلية

عام

1. تمتلك كثبية المشاة الآلية القدرات اللازمة التي تساعد على العمل في مختلف البيئات العملية، وتُطبّق المبادئ والميزات الخاصة بالأسلحة الموحدة في عمليات الطيف الكامل، ويساعد فهم البيئات المختلفة وطريقة التعامل مع مختلف الظروف على تقليل الخسائر ويعطي الكثبية أفضلية نسبية على قوات العدو. يبين هذا الفصل المعلومات الأساسية لعمليات المناطق العملية في البيئات الخاصة.

عمليات البيئات الساحلية

2. يعتمد مفهوم استخدام المشاة الآلية في البيئات الساحلية على استغلال المميزات التي تتمتع بها وحدات المشاة الآلية خاصةً قابلية الحركة وقوة النيران لقهر العدو، ويتم تنسيق استخدامها مع باقي الأسلحة الموحدة (استطلاع مدرع، استطلاع جوي، طائرات عمودية، دروع، مدفعية وهندسة) من خلال تزويدها بشبكة اتصالات مرنة ونظام إداري متحرك. لمزيد من المعلومات حول دور وحدات المشاة الآلية في البيئات الساحلية، يتم الرجوع إلى عقيدة القوات البرية - الدفاع عن الساحل.

عمليات البيئة الصحراوية

3. يتطلب نجاح العمليات في المناطق الصحراوية التكيف مع البيئة وتحديدات طبيعة الأرض والمناخ. يجب اختيار الأساليب التعبوية والمعدات لتناسب تأثيرات الطقس ووعورة الأرض حيث تتباين درجات الحرارة، مع اعتبار التغييرات المؤثرة على مدى الرؤية.

4. تأثير البيئة الصحراوية على عمليات كثبية المشاة الآلية. الحركة في المناطق الصحراوية بشكل عام جيدة لكنها تتأثر ببعض معالم التضاريس البارزة. يمكن أن تسبب السبخات الملحية تحديدات على الحركة أثناء فصل الشتاء الماطر، كما يمكن أن تعرقل الرمال حركة السير وأن تجعل المشي على الأقدام بطيئاً ومرهقاً، كما أن منحدرات الكثبان والجبال الصخرية الحادة قد تجعل حركة الآليات مستحيلة، وكذلك وجود الوديان ذات الحواف الحادة والقيعان بعد هطول الأمطار تحد من الحركة، ويمكن أن تساعد الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية على تحديد هذه المناطق.

محظور

5. الاعتبارات التعبوية لطبيعة الأرض الصحراوية. على قادة الكتائب والقادة في جميع المستويات تحليل طبيعة الأرض وذلك بدراسة المراقبة، وميادين الرماية، والمقتربات، والأرض الحاكمة، والموانع، والتخفية والتستر وتأثيرها على العمليات.

أ. المراقبة وميادين الرمي.

(1) الطقس في معظم المناطق الصحراوية مستقر وجاف وهذا يتيح رؤية غير محدودة لمسافات بعيدة، لكن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها السريعين يعيق الرؤية ويتسبب في تشتيت تقدير المسافات سواءً باستخدام العين المجردة أو باستخدام أدوات الرؤية المساعدة. تُشكّل الرياح التي تثير الغبار والرمال في الجو مسببة صعوبة الرؤية والقدرة على المناورة. يختار قادة السرايا المواقع القتالية لفصائلهم والتي تؤمن أقصى المديات المؤثرة لأنظمة الأسلحة، يمكن الوصول بسهولة إلى المدى المؤثر للأسلحة لذلك فإن تقدير المديات القصوى تقديرًا صحيحًا أمر بالغ الأهمية لكل أنواع الأسلحة خاصةً الأسلحة الموجهة. لذلك تُستخدم الوسائل الميكانيكية والإلكترونية للتحقق من تقدير المديات بدقة، ويجب على القوات زيادة تكرار معايرة الموجهات وتصويرها على المديات القياسية. على الرغم من أن الأرض تبدو منبسطة إلا أن المناطق الميتة موجودة ويجب تغطيتها بالنيران غير المباشرة.

(2) تسبب درجات الحرارة المتشكلة على سطح الأرض صعوبة في تحديد الأهداف وتقدير المديات بدقة.

(3) تكون رادارات المراقبة الأرضية ذات قيمة كبيرة في المناطق المنبسطة، ولكنها تتأثر بالعواصف الرملية. تعتمد أجهزة الرؤية الحرارية على الفرق بين حرارة البيئة المحيطة وحرارة الأجهزة وهي أكثر فائدة في الليل.

ب. المقتربات. المقتربات في المناطق الصحراوية مفتوحة نسبياً وتتيح المناورة من أي جهة. إن تقنية المجسات الحديثة والتخفية الطبيعية المحدودة ووسائل المراقبة المتطورة تجعل من تحقيق عنصر المفاجأة أمراً صعباً. يمكن أن يكون الوقود هو التحديد الرئيس فيما يتعلق بالمقتربات، إذ إن المسافات الكبيرة التي يجب على الوحدة قطعها لتفادي أجنحة العدو تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود وتزيد من صعوبات إعادة التزويد، أما في المناطق الجبلية والأودية فإن المقتربات محدودة.

ج. الأرض الحاكمة. يمكن أن تكون الأرض الحاكمة في الصحراء أي مَعْلَم صناعي أو ممر جبلي أو مصدر مياه أو أرض مرتفعة، وبما أن المعالم الاصطناعية قليلة في الصحراء

محظور

فإنها إن وُجِدَت قد تصبح هامة، كما أن الممرات التي تعبر الأراضي المنحدرة بالغة الأهمية لأنها قليلة.

د. الموانع. الموانع الطبيعية موجودة في الصحراء إلا أن الموانع الاصطناعية مناسبة تماماً لهذه البيئة ويجب الاستفادة منها. إن منحدرات الأودية والجبال والتلال الحادة تعيق الحركة، كذلك الكثبان الرملية التي تمتد إلى أميال من الرمال الرخوة شديدة الانحدار التي تكون مع اتجاه الرياح تجعل عبور الآليات صعباً. تتميز السبخات الملحية بوجود قشرة على سطحها يمكن أن تؤدي إلى الخداع خصوصاً في المواسم التي يرتفع فيها منسوب المياه الجوفية. إن الصحاري الرملية مثالية لاستخدام حقول الألغام إلا أن العواصف الرملية قد تسبب الكشف عن الألغام المدفونة، وتشمل الموانع الأخرى الخنادق المضادة للدبابات والحواجز.

هـ. التخفية والتستر. لا توفر الأراضي الصحراوية إلا القليل من التخفية أو التستر، وخاصة من الجو. يمكن التخفي والاحتماء من النيران الأرضية خلف الكثبان الرملية أو في الوديان، كما أن بعض المناطق يوجد بها نباتات يمكن أن تستخدم للتخفي بشكل محدود، توفر الصخور والفجوات التخفية والتستر في المناطق الصحراوية ذات الجبال الصخرية ولتحسين التخفية والتستر يمكن استخدام التمويه بشكل جيد. ينتقل الصوت والضوء إلى مسافات بعيدة في الليل، لذلك فإن ضبط الضوضاء والضوء هام جداً.

6.

المنورة

أ. يجب أن تكون المنورة بأقصى سرعة تعبوية تسمح بها طبيعة الأرض وظروف الطقس المغبر ومعدل مسير أبطأ آلية، وفي بعض الظروف يمكن إبطاء الحركة لتخفيف الغبار الناتج الذي يدل عليها. تناور الكتيبة في ظروف تمنع العدو من المراقبة لتحقيق عنصر المفاجأة، ولكن إذا كان لدى العدو مراقبة بعيدة المدى فيجب أن تتحرك الكتيبة بأفضل سرعة ممكنة.

ب. تتيح معظم الصحاري حرية الحركة للكتيبة بشكل جيد، مما يمكنها من تخطي مواقع العدو واجتياز الموانع في الصحراء بشكل أسهل من البيئات الأخرى، ولكن يجب القيام بالاستطلاع المفصل لمعرفة ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك. قد تكون المقتربات محدودة للقوات بسبب قلة إمكانيات آليات الإمداد والتزويد وطول خطوط المواصلات.

ج. يجب أن يركز قادة الكتائب على الأساليب التعبوية للوحدات الصغيرة بما في ذلك عمليات الأسلحة الموحدة، وتشمل الموضوعات الإضافية ذات الصلة ما يلي:

(1) طبيعة الأرض في منطقة العمليات.

محظور

- (2) استخدام أسلوب التخفية والتستر.
- (3) قابلية الحركة في المناطق الصحراوية.
- (4) أساليب القيادة والسيطرة في العمليات الصحراوية.
- (5) استخدام أسلوب النار والحركة في العمليات الصحراوية.
- (6) إعادة التزويد أثناء العمليات الصحراوية.
- (7) استخدام المعدات الخاصة.

7. التحضير للعمليات في البيئة الصحراوية. يقوم قائد الكتيبة بتحضير خطة وبرامج التدريب حيث يتم التركيز على العمل بنجاح في الظروف الصحراوية القاسية وذلك بإعداد وتطوير قائمة أولويات تدريب الفرد والوحدة. يستخدم القائد أيضاً قائمة المعلومات الواردة أدناه ويعديلها بما تقتضي الضرورة لمعرفة جاهزية الوحدة ولإعداد أولويات التدريب والمعدات قبل الانفتاح:

- أ. أين سيكون الانفتاح؟
- ب. ما هي الظروف الجوية والتضاريس؟
- ج. ما هي المعدات التي يمكن استخدامها؟
- د. ما هو المخطط الزمني للانفتاح؟
- هـ. ما هو الوقت المتوفر للتدريب؟
- و. ما هي المعدات الإضافية التي نحتاجها؟
- ز. ما هي المعدات الخاصة المطلوبة للوحدة؟
- ح. ما هي الصيانة الخاصة المطلوبة للأسلحة والمعدات؟

8. التدريب الميداني. عندما يبدأ التدريب الميداني، يجب أن تضع الكتيبة المعدات الضرورية في المواقع الميدانية والواقعية في التدريب في ظروف مشابهة للعمليات، ويجب أن يبقى تعرض الوحدة للمؤثرات الخارجية بشكل يتناسب مع القصد من التدريب. يتم التدريب في الميدان على التعايش في البيئة الصحراوية وعادة يكون جزءاً من تدريب الوحدة حيث يشمل التدريب الجوانب الهامة التالية:

- أ. آثار الحرارة بما في ذلك الجفاف وفقدان الأملاح والحاجة إلى المحافظة على مستوى السوائل في الجسم.
- ب. آثار التغير في درجات الحرارة.
- ج. آثار الجو البارد في الصحراء.
- د. الإسعافات الأولية عند حصول الأمراض الناتجة عن الحرارة ولدغات الأفاعي والعقارب.

محظور

- هـ. طريقة المحافظة على معنويات الفرد وانضباط الوحدة في الصحراء.
- و. المؤثرات البيئية كالرمال والرياح والضوء.
- ز. ضبط استخدام الماء.
- ح. النظافة الشخصية والنظافة العامة.
- ط. اللباس والمعدات القتالية بما في ذلك طريقة ارتداء اللباس والمحافظة عليه.
- ي. الحذر من الحشرات والكائنات الحية الدقيقة التي تنقل الأمراض.

9. ضبط المسير. يجب أن يركز التدريب على ما يلي:

- أ. الحركة في المناطق المفتوحة.
- ب. وجود مسافات فاصلة عند الحركة بقافلة.
- ج. الحاجة للحفاظ على مسافات كافية بين الآليات لتجنب صعوبة الرؤية بسبب الغبار الناتج عن الحركة.
- د. الإجراءات المتخذة عند الغرز بالرمال.
- هـ. تمويه الآليات.
- و. إزالة أثر المسير.
- ز. الانتشار عند التوقف.
- ح. التدريب على تمارين الانتشار والحركة والمناورة أثناء التعرض لرميات المدفعية والجوية.

10. تعديل النيران واستخدامها. هناك بعض من جوانب رمية النيران غير المباشرة في البيئة الصحراوية تتطلب اهتماماً خاصاً وهي:

- أ. اعتبارات تنسيق الإسناد الناري الخاصة بالعمليات الصحراوية.
- (1) يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة والرمال والغبار والدخان على الرماية المباشرة.
- (2) عدم دقة رمية الطلقات الأولية من أسلحة النيران غير المباشرة.
- (3) يمكن أن تحجب الرمال أو الغبار مشاهدة الهدف.
- (4) السراب الناتج عن الحرارة قد يؤثر في تحديد موقع الهدف.
- ب. عند الرماية المباشرة على الهدف يتم استخدام المناظير الخاصة بالمدافع ويمكن أن تؤثر البيئة الصحراوية على دقة هذه الرماية، يحتاج ضباط الرصد عند طلب النيران غير المباشرة التأكد من وصول الطلقات الأولية على الأرض وذلك لتعديل الرماية على الهدف.

محظور

11. اعتبارات العمليات التعرضية في بيئة المناطق الصحراوية.

- أ. الاستفادة من أجهزة الرؤية الحرارية في الهجوم الليلي.
- ب. اختيار المقتربات التي توفر المناورة ومديات النيران المناسبة للأسلحة.
- ج. الاستفادة من قابلية الحركة للسرايا أثناء المناورة للهجوم على أجنحة العدو.
- د. يجب أن يقوم فصيل الهاون والمدفعية بالرمية على قوات العمق للعدو.

12. اعتبارات العمليات الدفاعية في بيئة المناطق الصحراوية.

- أ. القيام بنشر القوات على مسافات واسعة للحماية والمراقبة المتبادلة من أجل تغطية معظم الأراضي على أن يراعي الإسناد المتبادل بين السرايا.
- ب. تشكيل قوة احتياط إن أمكن لمواجهة الحالات الطارئة.
- ج. الدفاع في العمق بوجود خطة موانع قوية لإعاقة وتحويل اتجاه حركة تشكيلات العدو المهاجم نحو مناطق الاشتباك.
- د. استخدام التخفية والتستر لإخفاء موقع الجسم الرئيس في الدفاع.
- هـ. توضع نقاط القتال الخارجية أمام الحد الأمامي لمنع قوة استطلاع العدو من المراقبة القريبة للموقع الدفاعي.

عمليات بيئة المناطق المبنية

13. تحدد تعقيدات المناطق المبنية بالإضافة إلى السكان المدنيين وشبكات الطرق مجموعة من خصائص عمليات المناطق المبنية والتي تشمل ما يلي:

- أ. تعتبر الاستخبارات مفتاح النجاح في القتال في المناطق المبنية، ولذلك يجب أن تحدد عمليات الاستطلاع المفصلة وقت قرارات قائد الكتيبة ومكانها.
- ب. تنفذ كتيبة المشاة الآلية العمليات القتالية وفقاً لمفهوم معركة الأسلحة الموحدة.
- ج. في العمليات التعرضية، تخترق الكتيبة دفاعات العدو على واجهة ضيقة للتغلب على نقاط قوة المدافعين، وتحقق الحشد بجلب قوات جديدة لاستمرار القتال.

14. بيئة المناطق المبنية. يجب على قائد الكتيبة عند تحليل مهمته دراسة نوع بيئة المناطق المبنية التي يجب عليه القتال فيها، وتتنوع بيئة المناطق المبنية في الدولة من حيث الحجم والتعقيد والثقافة وشبكات الطرق وأنواع المباني والمنشآت وأحجامها. ولكل منطقة مبنية سواء كانت مدينة كبيرة أو قرية صغيرة تحديدات يجب تحليلها وفهمها قبل تنفيذ القتال في المناطق المبنية، وتشمل هذه التحديدات ما يلي:

محظور

- أ. تعقيد بيئة المناطق المبنية.
- ب. كثافة السكان المدنيين.
- ج. الثقافات المتنوعة ضمن المنطقة.
- د. السلطات المدنية الموجودة في المنطقة المبنية.
- هـ. أنواع أنظمة الاتصالات والقدرة على الوصول إليها.
- و. القدرة على الوصول إلى مؤسسات الشرطة والمطافئ والدفاع المدني وأنظمة اتصالاتها.
- ز. وجود وسائل الإعلام وتأثيرها الممكن على عمليات المناطق المبنية.
- ح. أنظمة النقل والتوزيع مثل الأنظمة التالية:
 - (1) الطرق السريعة.
 - (2) السكك الحديدية.
 - (3) الطرق التي تحت الأرض والأنفاق.
 - (4) الطرق المائية والعبّارات.
 - (5) الموانئ والمرافئ.
 - (6) المطارات والأماكن المخصصة للمروحيات.
 - (7) النقل الجماعي.

15. عمليات الطيف الكامل في بيئة المناطق المبنية. تنفذ الكتائب عمليات المناطق المبنية وتكون إما جزءاً من عملية تنفذها مجموعة لواء أو تنفذ عملية مستقلة تركز على منطقة مبنية محددة.

- أ. تشمل عمليات المناطق المبنية عمليات الطيف الكامل (التعرضية والدفاعية وعمليات الاستقرار وعمليات إسناد السلطات المدنية). قد تكون عمليات المناطق المبنية التي تنفذها الكتيبة واحدة من عدة واجبات مشمولة في عملية أكبر تنفذها مجموعة اللواء، وبغض النظر عن أنواع العمليات، فإن بيئة المناطق المبنية المعقدة تؤثر على تنفيذ المهمة الكلي.
- ب. عند التفكير بعمليات المناطق المبنية، يجب على قادة الكتائب أن يفهموا ويميزوا بين مصطلحين مهمين: المناطق المبنية وبيئة المناطق المبنية، فالمنطقة المبنية جزءٌ من بيئة المنطقة المبنية، وهي منطقة يكون فيها البناء الذي يبنيه الإنسان أو كثافة السكان العالية العامل الأهم. يتطلب التركيز على المناطق المبنية التركيز على الجوانب المادية، وتأثيرها على الأسلحة والمعدات وخط النظر والطُّرُق التعبوية والأساليب والإجراءات، أما بيئة المناطق المبنية فتشمل جوانب المنطقة المبنية المادية والعلاقات والتفاعلات بين مكوناتها الرئيسة؛ طبيعة الأرض (الطبيعية والصناعية) والمجتمع والبنية التحتية المساندة.

محظور

ج. يجب على قادة الكتائب أن يأخذوا في الحسبان أن عناصر البنية التحتية الهامة قد تكون بعيدة عن حدود منطقة العمليات، فعلى سبيل المثال يعد مصدر توليد الكهرباء الذي يزود نظام الطاقة في المنطقة المبنية جزءاً من ذلك النظام ولكنه قد يكون خارج المنطقة المبنية. إن فهم بيئة عمليات المناطق المبنية كلها أمرٌ أساسي لتخطيط وتنفيذ عمليات الطيف الكامل في المناطق المبنية.

د. العمليات التعرضية. من المحتمل أن يتطلب قتال قوات العدو في المناطق المبنية الرئيسة من الكتيبة موارد أكثر من البيئات الأخرى وأن يسبب مخاطر كبيرة. وحتى في عمليات الدفاع والاستقرار وإسناد السلطات المدنية، قد تنفذ الكتيبة عمليات تعرضية تعبوية في المناطق المبنية مثل الهجمات المعاكسة للمحافظة على المبادرة، أو القيام بالغارات للقضاء على العناصر التي تعرقل عمليات قواتنا. تهدف العمليات التعرضية للكتيبة في المناطق المبنية إلى تدمير وهزيمة وتحييد قوات العدو، قد تنفذ الكتيبة العمليات التعرضية لتأمين ميناء أو مركز اتصالات للقضاء على التهديد للمنشأة الحكومية أو لحرمان العدو من استخدام البنية التحتية في المنطقة المبنية، وبغض النظر عن الغرض، يجب أن يستخدم قائد الكتيبة أسلوب الأسلحة الموحدة وذلك بدمج تأثيرات أنواع الأسلحة المتوفرة لديه للعمليات التعرضية الناجحة في المنطقة المبنية.

هـ. العمليات الدفاعية.

(1) قد تنفذ الكتيبة العمليات الدفاعية في المناطق المبنية كعمليات مساندة ضمن حملة أو لحماية المنشآت الحيوية في المنطقة المبنية، أو لحماية الأجنحة من أي هجوم معاكس أو لمنع هروب الأعداء المُطَوَّقِينَ، أو لحماية قواعد الإمداد الهامة أو طرق القوافل المعرضة للخطر.

(2) تشمل المنشآت الحيوية في عمليات المناطق المبنية الموانئ الموجودة في هذه المناطق والمطارات اللازمة للكتيبة لإسناد العمليات البرية.

(3) إن القصد من تنفيذ الكتيبة للعمليات الدفاعية هو:

- (أ) دحر هجوم العدو.
- (ب) كسب الوقت.
- (ج) حماية المنشآت الحيوية المؤسسات السياسية الوطنية والبنية التحتية.
- (د) حماية السكان في منطقة مبنية معينة.
- (هـ) تهيئة الظروف للعمليات التعرضية الحاسمة.
- (و) تهيئة الظروف لعمليات الاستقرار أو عمليات إسناد السلطات المدنية.

محظور

16. الجاهزية للعمليات في بيئة المناطق المبنية. تشمل الإجراءات التي تسبق الانفتاح ما يلي:

- أ. التخطيط المفصل.
- ب. الاستطلاع الدقيق في الوقت المناسب.
- ج. فهم قصد المستوى الأعلى بوضوح.
- د. وجود احتياط كافٍ وخطة لتبديل القوات.
- هـ. احتياطات الأمان والحماية بما في ذلك زيادة استخدام الحواجز.
- و. خطة اتصالات مفصلة تستغل أنظمة الاتصالات العسكرية والمدنية إن وجدت.
- ز. إجراءات السيطرة على الموارد والسكان.
- ح. فهم قواعد الاشتباك فهماً شاملاً.
- ط. استخدام إجراءات السيطرة استخداماً واسعاً مفصلاً.
- ي. إجراءات مفصلة لانتخاب الأهداف للوسائل المميتة وغير المميتة.
- ك. القيام بإجراءات أمنية مفصلة.
- ل. إجراءات إدامة مفصلة وإجراءات بديلة تدمج القدرات المدنية.

17. اعتبارات العمليات في المناطق المبنية. تتميز بيئة المناطق المبنية بوجود صعوبات يندر وجودها

في أي مكان آخر من بيئات العمليات المختلفة، لذلك يجب على قائد الكتيبة أن يدرس المناطق المبنية بشكل دقيق، وتختلف المدن كثيراً بناءً على تاريخها وثقافتها ساكنيها وتطورها الاقتصادي ومناخها المحلي وتوفر مواد البناء وعوامل أخرى كثيرة. بيئة المناطق المبنية كغيرها من البيئات، تؤثر على عمليات الكتيبة وعلى العدو على حدٍ سواء، والجانب الذي يفهم المنطقة المبنية ويستغل تأثيراتها أكثر من غيره لديه فرصة أفضل من الآخر في النجاح. تنفذ الكتيبة عملياتها في المناطق المبنية في الحالات التالية:

- أ. عندما يجب أن تقاوم الكتيبة ضمن منطقة مبنية لا تستطيع تخطيها.
- ب. عندما تكون المنطقة المبنية هامة جداً لتهيئة الظروف المناسبة للعمليات الحالية أو المستقبلية.
- ج. عندما تكون المنطقة المبنية في طريق عملية تعرضية تنفذها مجموعة اللواء ولا يمكن الإحاطة بها أو تجاوزها.
- د. عندما تتطلب الظروف السياسية أو الإنسانية السيطرة على منطقة مبنية ما.
- هـ. الدفاع عن المناطق المبنية يساهم في وجود دفاع كلي فاعل.
- و. إن احتلال منطقة مبنية ما والاستحواذ عليها سيحرم العدو من السيطرة عليها ومن قدرته على فرض تأثيره على الكتيبة والسكان المدنيين المحليين.

محظور

- ز. عندما تتطلب عمليات الاستقرار التي تنفذها مجموعة اللواء من الكتيبة تنفيذ عمليات أمنية في المناطق المبنية لإسناد أهداف العملية.
- ح. عندما تتطلب عمليات إسناد السلطات المدنية التي تنفذها مجموعة اللواء من الكتيبة تنفيذ عمليات الإسناد الإنسانية.

عمليات البيئة الجبلية

18. تنفذ الكتائب عمليات الطيف الكامل في الأراضي الجبلية، وتؤثر المناطق الجبلية على أنظمة الأسلحة فيما يتعلق بأقصى مدى مؤثر وخط النظر والإدامة. إن معرفة الأراضي المسيطرة والسيطرة عليها أساس العمليات الجبلية الناجحة، وتضع الأرض الجبلية تحديات كبيرة في وضع الحدود وإدامة الاتصالات وتقديم الإسناد وإخلاء المصابين. قد تُكلف مجموعة اللواء كتيبة المشاة الآلية لتنفيذ واجبات قتالية في المناطق الجبلية مما يتطلب منها معرفة الأساليب التعبوية التي تُطبق في هذه البيئات. لمزيد من المعلومات حول العمليات في البيئات الجبلية يتم الرجوع إلى عقائد القوات البرية - عمليات البيئات الخاصة الجبلية وعقيدة سرية وفصيل المشاة الجبلية.

الفصل التاسع
عمليات الإدامة في
كتيبة المشاة الآلية

محظور

الفصل التاسع

عمليات الإدامة في كتيبة المشاة الآلية

عام

1. الإدامة هي توفير الإمداد وخدمات القوى البشرية وإسناد الخدمات الطبية اللازمة والصيانة لإدامة عمليات الطيف الكامل وإطالتها حتى تنجز المهمة بنجاح. يساهم تنظيم الكتيبة وما يتوفر بها من معدات وتجهيزات وآليات في إدامة السرايا أثناء تنفيذ عمليات الطيف الكامل حيث تحتوي سرية القيادة على فصيل إدارة وعهدة وفصيل نقلات بالإضافة إلى الفصيل الطبي الذي يقدم الخدمات الطبية للأفراد وفصيل الصيانة الذي يقدم عمليات الإخلاء والإنقاذ للآليات.

واجبات الإدامة ومسؤولياتها في الكتيبة

2. يمثل نائب القائد وضابط الإدارة والإمداد وقائد سرية القيادة الفريق الأساس لتخطيط وتنفيذ عمليات الإدامة في الكتيبة، وتبين الفقرات اللاحقة أدوارهم ومسؤولياتهم في إسناد عمليات الإدامة.

أ. نائب قائد الكتيبة. بالإضافة إلى متابعة مهمة الكتيبة التعبوية، يجب عليه الإشراف على خطة إدامة الوحدة والمشاركة فيها، وتشمل مسؤولياته العملية لإسناد عمليات الإدامة الأعمال التالية:

- (1) يشرف على الجاهزية القتالية لأنظمة الأسلحة والآليات والمعدات الخاصة بعمليات الإدامة.
- (2) ضمان ملائمة خطة إدامة الكتيبة بالتنسيق مع كتيبة الإسناد الإداري لمجموعة اللواء.
- (3) يشرف على وظائف خدمات الأفراد، تشمل إدارة مرتب الوحدة وتنسيق تبديل الأفراد وجاهزية الأفراد وإخلاء المصابين.
- (4) الإشراف على التخطيط للإسناد الطبي بالاشتراك مع قائد الفصيل الطبي في الكتيبة.

ب. ضابط الإدارة والإمداد. يكون موجوداً في قيادة الكتيبة، ويقوم بالإشراف على عمليات إدارة الصيانة في الكتيبة ومساعدة قائد/ نائب سرية القيادة في واجبات الإمداد ويقوم بما يلي:

- (1) أعمال الصيانة. يقوم بمتابعة الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات والآليات مع فصيل الصيانة في، ويتواصل مع قائد فصيل الصيانة فيما يتعلق بحالة إصلاحات الصيانة الصنف التاسع (قطع الغيار)، ومتطلبات الإنقاذ والإخلاء.

محظور

(2) مساعدة نائب قائد سرية القيادة في واجبات الإمداد. يقوم بدور إضافي في مساعدة نائب قائد سرية القيادة في واجبات الإمداد، حيث يقوم بالإشراف على نقلات "ب".
ج. قائد سرية القيادة. يقوم قائد سرية القيادة بدور ضابط إمداد للكتيبة وهو الضابط الرئيس الذي يساعد قائد للكتيبة في عمليات الإمداد والتزويد، وتشمل واجباته ومسؤولياته ما يلي:

(1) يقوم قائد سرية القيادة بدور ضابط إمداد للكتيبة، ويقوم بما يلي:
(أ) التخطيط للإمداد وتقديم التوصيات والمعلومات والنصح في هذا المجال لقائد الكتيبة وضباط قيادة الكتيبة.

(ب) عمل تقدير موقف الإمداد على مستوى الكتيبة.
(ج) تنسيق متطلبات إدامة الكتيبة مع ضابط إمداد مجموعة اللواء.
(د) توجيه إعادة توزيع إمكانيات نقلات "ب" للكتيبة حسب الطلب.
(2) قائد النقطة الإدارية للكتيبة. عندما يعمل قائد سرية القيادة كقائد للنقطة الإدارية للكتيبة تكون مسؤولياته كما يلي:

(أ) التخطيط للدفاع عن المنطقة وتأمين متطلبات الحماية للمنطقة الإدارية وتنسيقها والإشراف عليها.
(ب) يشرف على نقلات "ب" للكتيبة.

3. نقلات الكتيبة. تُقسم نقلات الكتيبة إلى النقلات المقاتلة والنقلات الإدارية.
أ. قدمه القتال. آليات السرايا المقاتلة وقيادة الكتائب المقاتلة الضرورية للقتال وتشمل ما يلي:

(1) الناقلات المدرعة.
(2) الإسعاف المدرع.
(3) الإنقاذ المدرع.
ب. النقلات الإدارية. وتشمل الآليات المحملة بإمدادات القتال المطلوبة لإعادة تزويد النقلات المقاتلة وتنقسم إلى آليات (أ) و (ب).

(1) نقلات أ. وتنقسم إلى نقلات 1، 2.
(أ) نقلات 1. تتمركز على مسافة (1 - 2) كم خلف السرايا الأمامية وتتكون من (6 - 12) آلية محملة بالإمدادات (ذخيرة، وقود، مياه) وتكون تحت سيطرة نائب قائد سرية القيادة، وتتكون من:

(أ أ) آليات شحن الذخيرة.
(ب ب) صهاريج الوقود.
(ج ج) صهاريج المياه.

محظور

- (د د) الإسعاف والإنقاذ غير المدرع.
- (ب) نقلات 2. تكون بمسافة (5) كم من ح أ م م وحسب طبيعة الأرض وتتكون من بقية الآليات والعناصر الإدارية والمخزونات الخاصة بالوحدة وتكون تحت سيطرة قائد سرية القيادة، وتتكون من:
- (أ أ) آليات شحن الذخيرة.
- (ب ب) صهاريج الوقود.
- (ج ج) صهاريج المياه.
- (2) نقلات ب. تتكون من باقي آليات الكتيبة المحملة بالملابس والمخزونات العامة وآليات الخدمات كالمطابخ والحمامات والمساح وتتواجد في المنطقة الإدارية لمجموعة اللواء وتكون تحت سيطرة قائد فصيل الإدارة والعهد.

إدامة الكتيبة في عمليات الطيف الكامل

4. العمليات التعرضية.

أ. اعتبارات التخطيط. تشمل اعتبارات التخطيط لعمليات الإدامة في العمليات التعرضية ما يلي:

- (1) طول خطوط المواصلات. نظراً لاستمرار العمليات وازدياد طول خطوط الإمداد في العمليات التعرضية تزداد الحاجة إلى إصلاح أنظمة الأسلحة واستبدالها.
- (2) التحول السريع. قد يتطور الهجوم الناجح ويصبح عملية استغلال نجاح أو عملية مطاردة، لذا يجب أن تكون عمليات الإدامة في الكتيبة قادرة على التحول السريع.
- (3) تهديد قوات العدو للمناطق الخلفية. تقوم قوات العدو التي تم تجاوزها بمهاجمة وحدات إدامة الكتيبة لإعاقة العمليات التعرضية أو إيقافها مما يشكل تهديداً على وحدات الإدامة في المناطق الخلفية.
- (4) زيادة استهلاك الوقود والذخيرة. أثناء العمليات التعرضية تظهر الحاجة الكبيرة للإدامة تحديات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالصنف الثالث (الوقود المعبأ بالصحاري أو المعبأ بالعبوات/ الجراكن) والصنف الخامس (الذخيرة). تركز خطط إسناد الإمداد على عملية إعادة التزويد بالصنف الثالث والخامس لتلبية احتياجات الكتيبة، وضمان أن تكون عناصر تزويد الصنف الثالث قادرة على الحركة للأمام مع تطور الهجوم.


محظور

(5) الحاجة المتزايدة للصيانة. تؤدي العمليات التعرضية إلى زيادة الحاجة إلى عناصر صيانة الكتيبة، وقد تعمل عناصر الصيانة وحسب التجميع للواجب مع العناصر الأمامية لإدامة زخم العمليات التعرضية.

(6) معدل الإصابات العالي. يزيد معدل الإصابات العالي العبء على الموارد الطبية، وقد يتطلب ذلك استخدام إمكانيات النقل غير الطبية للمساعدة في إخلاء المصابين، ويجب أن يكون الفصيل الطبي في الكتيبة مستعد تماماً لإخلاء الإصابات الجماعية.

(7) التحول إلى العمليات الدفاعية. يتم التنسيق مع ركن إمداد مجموعة اللواء ومع قيادة كتيبة الإسناد للإعداد للتحول إلى العمليات الدفاعية، ويجب أن يكونوا جاهزين لزيادة صرف الصنف الخامس (الذخيرة)، والتنبؤ بأنواع مواد الصنف الرابع (مواد البناء والموانع) التي قد تحتاجها الكتيبة للقيام بالتحضيرات الدفاعية في المواقع.

ب. مفهوم توزيع مواد التزويد في العمليات التعرضية. انظر الشكل رقم (37) الإدامة في العمليات التعرضية.



الشكل رقم (37) الإدامة في العمليات التعرضية

العمليات الدفاعية. وتشمل اعتبارات التخطيط الشائعة في العمليات الدفاعية ما يلي:

أ. اعتبارات التخطيط.

(1) مواد البناء والتحصين والموانع. في العمليات الدفاعية، تزداد الحاجة بشكل أساسي وبكميات كبيرة لمواد الصنف الرابع (مواد البناء والحواجز) وذلك لتقوية المواقع الدفاعية وتحسينها، مما يتطلب التنسيق حول هذه المواد ونقلها إلى أقرب نقطة من مواقع التموضع المتوقعة للقوات على الأرض.

(2) تكديس مواد التموين في المناطق الأمامية. تنسق الكتيبة مع مجموعة اللواء لتكديس مواد التموين والمعدات في أماكن أمامية متقدمة وفي المواقع الدفاعية المتعاقبة، ويشمل هذا تموضع مخزون من الذخيرة، والوقود المعبأ بالصهاريج والمعبأ بالعبوات، ومواد البناء والحواجز بشكل مسبق في المواقع الدفاعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

(3) عمليات دفاع المنطقة.

(أ) التخطيط لاستهلاك كميات كبيرة من الذخيرة، والتخطيط لإعادة ترتيب

طرود الإمداد مع استمرار المعركة لتزويد الذخيرة بناءً على معدل الاستخدام.

(ب) تموضع كميات محدودة من إمدادات الوقود المعبأ بالصهاريج والمعبأ

بالعبوات، والذخيرة في مواقع متتالية مسبقاً ومنسجمة مع المواقع الدفاعية.

(ج) التخطيط لاستهلاك كمية قليلة من الوقود.

(د) التخطيط لسد نقص متطلبات الصيانة للآليات.

(هـ) التركيز على إنقاذ المعدات التي يستغرق إصلاحها وقتاً طويلاً

وإخلائها.

(و) التخطيط لزيادة طلب مواد الصنف الرابع (مواد البناء والحواجز)

وخاصة إذا كان من المتوقع أن يستخدم العدو نيران المدفعية الثقيلة.

(ز) تموضع فرق الصيانة في الأمام حتى تقوم بأي إصلاحات ضرورية

مصرح بها على مستواهم.

(ح) إخلاء جميع المعدات والأسلحة الأخرى المعطلة إلى المستوى الأعلى.

(4) عمليات الدفاع المتحرك.

(أ) تحميل النقلات المقاتلة بأكبر قدر ممكن من المواد.


(ب) زيادة فرق الصيانة الملحقة بالسرايا.

(ج) التخطيط لزيادة الحاجة إلى صيانة الآليات.

(د) التخطيط لزيادة استهلاك الوقود والذخيرة.

محظور

- (هـ) استخدام طرود من المواد الأساسية مخطط لها ومرتبطة مسبقاً.
 (و) التخطيط لزيادة الأرزاق القتالية (المرزومة).
 (ز) اختيار طرق الإمداد والإخلاء الرئيسية والبديلة.
 (ح) التخطيط لإعادة التزويد في الليل.
- (5) التخطيط للتحويل للعمليات التعرضية. قد تسنح فرصة التحويل إلى التعرض في أي لحظة أثناء العمليات الدفاعية، وهذا يتطلب وجود إدامة فاعلة ومرنة قادرة على إدامة الكتيبة عند التحويل من الدفاع للعمليات الأخرى.
- ب. مفهوم توزيع مواد التزويد في الدفاع. انظر الشكل رقم (37).



الشكل رقم (38) الإدامة في العمليات الدفاعية

6. فصيل الصيانة في الكتيبة.

أ. مهمة فصيل الصيانة. فصيل الصيانة في الكتيبة ملحق من سرية صيانة مجموعة اللواء لإدارة متطلبات إصلاح معداتها، ويتكون من أقسام صيانة مُدرّبة على إصلاح الخط الأول، ويحدث هذا الإصلاح أقصى ما يمكن في الأمام في ميدان المعركة، وخلف السرايا. يقوم فصيل الصيانة أيضاً بواجبات إنقاذ المعدات، أما أعمال الإصلاح التي تفوق قدرة فصيل صيانة الكتيبة، فتُعاد إلى سرية صيانة مجموعة اللواء (الخط الثاني).

ب. تنظيم فصيل الصيانة. يتكون فصيل الصيانة في الكتيبة من قسم الشؤون الإدارية، قسم قطع الغيار، قسم إصلاح الآليات الإدارية (آليات ب)، قسم إصلاح وآليات القتال (آليات أ) وفِرَق صيانة السرايا. تعمل أقسام الإصلاح في نقطة إرجاع المعدات للكتيبة، وتكون جزءاً من النقلات "ب" للكتيبة. بالإضافة إلى ذلك، يعين فصيل الصيانة فِرَق صيانة في الأمام لمساعدة السرايا في إصلاحات الخط الأول.

ج. فِرَق الصيانة.

(1) تكون فصائل الصيانة في الكتيبة وسرية الصيانة في مجموعة اللواء مسؤولة عن تنظيم وانفتاح فِرَق إسناد الصيانة. تُوجّه تلك الفِرَق لمهام محددة وتوفر المهارات الضرورية اللازمة لإصلاح المعدات التي لا يمكن صيانتها.

(2) عند وجود فِرَق إسناد الصيانة في المناطق الأمامية، فإنها تحصل على قطع الغيار الضرورية من خلال استبدال قطع الغيار الصالحة من الآليات المتعطلة والتي تكون أقرب ما يمكن لموقع المعدات المتضررة.

(3) يجب على فِرَق إسناد الصيانة إصلاح المعدات وأنظمة الأسلحة ضمن إطار زمني محدد. وفي حال عدم قدرة فريق الصيانة على إصلاح المعدات أو أنظمة الأسلحة في الموقع، فيجب عليه إخلاء المعدات أو إنقاذها. إذا كانت المعدات بحاجة إلى الإخلاء تقوم عندها الوحدات بنقل المعدات مباشرة إلى منطقة الصيانة التي تستطيع إصلاح المعدات في الوقت المناسب. يزيد هذا العمل من فائدة الوقت وإمكانات المواصلات. يقوم قسم الشؤون الإدارية بفصيل الصيانة بالتنسيق مع سرية الصيانة حول عملية الإخلاء بالاشتراك مع ضابط الإدارة والامداد في الكتيبة.

(4) يجب على فِرَق إسناد الصيانة الأمامية امتلاك آليات متوافقة مع القوة المساندة من حيث قابلية الحركة والحماية والقدرة على البقاء والاتصالات.

7. عمليات الإنقاذ والإخلاء.

أ. عمليات الإنقاذ. هي عملية تخليص المعدات أو الآليات أو الأسلحة بنقلها إلى أي مكان يتم فيه التصليح أو الذي يجري فيه تحميل المعدات كي يتم نقلها إلى الخلف بما فيها آليات العدو التي تم الاستيلاء عليها، ويكون ذلك من مكان تعطلها إلى أقرب نقطة تجمع للصيانة. يبين الشكل رقم (39) مخطط الإنقاذ والإصلاح والإخلاء. إن الهدف من عملية الإنقاذ هو تحقيق الأهداف التالية:

- (1) إنقاذ المعدات بغرض إصلاحها ومن ثم إرجاعها إلى الوحدة.
 - (2) تعزيز نظام التزويد من خلال استخدام قطع الغيار والأجزاء الصالحة من المعدات الخارجة من العمل.
 - (3) المساعدة في منع استيلاء العدو على معدات الكتيبة.
 - (4) الحصول على معلومات استخباراتية من معدات العدو التي تم الاستيلاء عليها.
- ب. متطلبات عمليات الإنقاذ.

(1) يتم تنسيق عمليات الإنقاذ مع جهود الصيانة، ويقوم أفراد الصيانة بإصلاح المعدات أقصى ما يمكن في الأمام ضمن تحديدات الموقف التعبوي، وحجم الأضرار، والموارد المتاحة. يجب استخدام الجدول الزمني للإصلاح لاتخاذ القرارات الخاصة بالإنقاذ أو الإصلاح، حيث يساعد الزمن المقدر للإصلاح في تحديد وحدة الصيانة التي سترسل إليها المعدات التي يتم إنقاذها.

(2) أثناء العمليات التعرضية، يجب إنقاذ المعدات إلى طرق التزويد الرئيسية، ومن هناك يقوم أفراد الصيانة بإخلاء المعدات للخلف، يخطط قائد وحدة الصيانة في العمليات التعرضية ويوصي بالمواقع المقترحة لنقاط جمع وتصنيف المعدات على طول طرق التزويد الرئيسية.


(3) أثناء العمليات الدفاعية يجب إنقاذ المعدات إلى الخلف ومن هناك يتم تنسيق نقلها إلى نقطة جمع وتصنيف المعدات. قد يتم استخدام الآليات الخارجة من العمل بسبب الأعطال في أنظمة الأسلحة لإنقاذ الآليات المشابهة لها إلى أقصى حد ممكن، أما إذا لم تستطع الكتيبة أو وحدة الصيانة المساندة من إنقاذ المعدات فيجب حينئذ تدميرها لمنع العدو من الاستيلاء عليها.

(4) يجب تنسيق مهام الإنقاذ مع قائد وحدة المناورة الموجود بالقرب من الآليات المتعطلة في جميع العمليات القتالية. ويتم تأمين الحماية من قبل وحدات المناورة للأطقم الفنية أثناء عمليات الإصلاح والإنقاذ في ميدان المعركة.

محظور

(5) يجب تحديد أولويات الإنقاذ، وعندما تكون موارد الإنقاذ محدودة فإن الإنقاذ يعتمد حينئذ على حاجة القائد لإحدى قطع المعدات وعلى الموقف التعبوي. يؤثر نوع الآلية المتعطلة وأيضاً نوع الصيانة أو الإصلاح المطلوب تنفيذه على تحديد الأولوية وذلك عندما تكون هناك ضرورة لإنقاذ اثنتين أو أكثر من الآليات المتشابهة. وكقاعدة عامة، يجب دائماً إنقاذ أنظمة الأسلحة والآليات القتالية أولاً. تكون جهود الإنقاذ حسب الأولويات التالية وبالترتيب:

- (أ) الآليات الغارزة في الرمال.
- (ب) المواد والمعدات ذات الأجزاء والمكونات المتضررة والتي يلزمها إصلاح بسيط فقط.
- (ج) المواد المتضررة التي يلزمها جهود إنقاذ وإصلاح رئيسة من أجل إعادتها إلى الخدمة.
- (د) الآليات الملوثة (يجب إنقاذها فقط إذا لم تكن هناك آليات مشابهة لها).
- (هـ) المعدات المتضررة جداً إلى الحد الذي لا ينفع معه إصلاحها.
- (و) معدات العدو التي يتم الاستيلاء عليها.



الشكل رقم (39) مخطط الإنقاذ والإصلاح والإخلاء

ج. **عمليات الإخلاء.** هو قسم من عملية الإنقاذ ويختص بنقل الخسائر والمعدات إلى الخلف خارج مسرح العمليات. الهدف من الإخلاء هو تحقيق الأهداف التالية:

- (1) تقليل تراكم عمليات الصيانة في موقع ما.
- (2) نقل المعدات المتضررة إلى وحدة الصيانة القادرة على تنفيذ الإصلاحات.
- (3) تجهيز المعدات لأخذ قطع غيار منها.
- (4) تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والإمدادات الحرجة.
- (5) مطابقة ساعات عمل الصيانة مع الموارد المتاحة.

محظور

د. متطلبات عمليات الإخلاء.

- (1) يجب إخلاء المعدات إلى مشغل الإسناد المخصص فور إتمام عملية الإنقاذ والتصنيف، أو حينما يسمح الموقف التعبوي بذلك.
- (2) يتم الإخلاء باستخدام أسرع الطرق المتاحة.
- (3) وضع أولويات إخلاء المعدات بحيث يتم إخلاء المعدات القتالية الهامة أولاً.
- (4) تحقيق أقصى استفادة من وسائل النقل المتوفرة لإعادة الأجزاء والمعدات الرئيسية المتعطلة مرة أخرى إلى وحداتها.
- (5) منع المزيد من الضرر للمعدات من خلال حمايتها ضد العوامل الجوية والأضرار باستخدام وسائل التغليف والتثبيت والحفظ.

هـ. مسؤوليات الكتيبة.

- (1) فصيل صيانة الكتيبة. ينفذ واجبات الإنقاذ التالية:
 - (أ) الإنقاذ السريع للمعدات غير الصالحة أو المتروكة.
 - (ب) إصلاح المعدات التي تم إنقاذها في حدود قدراتهم، وإذا زادت عن قدراتهم فيتم طلب الإسناد من وحدة الصيانة بمجموعة اللواء.
 - (ج) تأمين المعدات التي تم إنقاذها لمنع المزيد من الأضرار أو التلف، ويشمل ذلك تنظيفها والمحافظة عليها في حدود قدرات الوحدة.
 - (د) تسليم المواد غير الصالحة للاستخدام التي تتطلب عناية خاصة إلى سرية صيانة مجموعة اللواء أو إلى فريق إسناد الصيانة، ويشمل ما يلي:
 - (أ أ) الأدوات الحساسة.
 - (ب ب) مولدات الطاقة الصغيرة.
 - (ج ج) المواد الإلكترونية.
 - (د د) المواد التي يسهل الاستيلاء عليها أو تكون ذات قيمة كبيرة للعدو.
 - (هـ) إنقاذ المعدات إلى مواقع على طول طرق التزويد الرئيسية أثناء العمليات التعرضية السريعة.
 - (و) إنقاذ المعدات (أو تدميرها بوساطة سرية الهندسة) أثناء الانسحاب لمنع قيام العدو بالاستيلاء عليها، ويشمل ذلك معدات العدو التي تم الاستيلاء عليها.
 - (ز) تقديم تقرير إلى ركن استخبارات في مجموعة اللواء لإبلاغه بالمعدات التي تم الاستيلاء عليها من العدو، ويشمل ذلك التقرير المعلومات التالية:

محظور

- (أ أ) الوحدة التي نفذت الاستيلاء.
(ب ب) نوع المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
(ج ج) موقع المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
(د د) حالة وكمية المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
(ه هـ) الفرد الذي يجب الاتصال به في الوحدة التي نفذت الاستيلاء.
(ح ح) تأمين المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
(ط ط) وضع بطاقات تعريفية على المعدات التي تم الاستيلاء عليها من العدو
لتشمل المعلومات التالية:

- (أ أ) اسم المعدة/ الآلية.
(ب ب) الرقم التسلسلي لها.
(ج ج) تاريخ الاستيلاء عليها.
(د د) مكان الاستيلاء عليها.
(ه هـ) الوحدة التي نفذت الاستيلاء.
(و و) ظروف عملية الاستيلاء.
(ز ز) حالة المعدة.

الإسناد الطبي

8. مهمة الفصيل الطبي. توفير الإسناد الطبي للكتيبة في مستوى الاسناد الطبي الأول، وتشمل الإسعافات الأولية وإجراءات الإنقاذ الفوري للحياة، وفرز وتصنيف الإصابات، إخراجها من الخطوط الأمامية ومعالجة الأفراد وإعادتهم إلى الواجب، مما يساعد القائد في المحافظة على القوة القتالية، وقد يتم أيضاً من خلالها إخلاء المرضى إلى المستويات الأعلى من الرعاية لتقديم علاج أفضل.
9. الهيكل التنظيمي للفصيل الطبي. يقوم الفصيل الطبي بإسناد السرايا الأمامية وذلك من خلال انفتاح ثلاث نقاط إسعاف أمامية متحركة مع السرايا (نقطة إسعاف السرية) بالإضافة إلى موقع إسعاف الكتيبة والذي يكون عادةً موجوداً في الموقع الرئيس لقيادة الكتيبة وكما هو مبين في الشكل رقم (40).
10. قدرات الفصيل الطبي.

أ. قيادة الفصيل الطبي. تكون قيادة الفصيل تحت إمرة طبيب الفصيل، وتوفر التوجيه والسيطرة والاتصالات للفصيل. يشكل قائد الفصيل الطبي ورفيق الفصيل فريق العمل في هذا القسم الذي يكون عادةً موجوداً مع قسم المعالجة لتشكيل موقع إسعاف الكتيبة. ينفذ قائد ورفيق

محظور

الفصيل التخطيط والجزء العمليتي من موقع قيادتهما، ولدى الفصيل القدرة على الاتصال مع كافة الأقسام الرئيسية في الكتبية.

ب. قائد الفصيل الطبي (الطبيب). يساعد قائد الفصيل الطبي في إعداد الخطط لإسناد الكتبية في مهام الإسناد الطبي، وينسق جميع نشاطات التخطيط والإدارة والتزويد ويشرف عليها، ويعمل جنباً إلى جنب مع ضابط العمليات وقائد سرية القيادة في الكتبية في التخطيط لمهام وعمليات الإخلاء الطبي. يعمل قائد الفصيل الطبي على تقديم النصح والإرشاد لقائد الكتبية وضباط قيادة المجموعة على الأغلب من النواحي الفنية، وهو الطبيب المشرف على الوحدة، والمسؤول عن كافة أشكال العلاج الطبي التي يقدمها الفصيل الطبي.


ج. رقيب الفصيل الطبي. يساعد رقيب الفصيل قائد الفصيل في كافة الواجبات، وواجباته الرئيسية مراقبة وتوجيه الفصيل وإدارة الإمدادات والإشراف على العناية بالمرضى.

د. المرض الأقدم (مساعد الطبيب). واجبه الرئيس هو مساعدة طبيب الفصيل مباشرة في جميع عمليات الفصيل لتشمل معالجة المرضى والتدريب الطبي.

هـ. جماعة المعالجة. هي قسم المعالجة الطبي الأساسي في موقع إسعاف الكتبية. تعمل كعيادات يومية اعتيادية وتقدم الرعاية الطبية الطارئة وتصنيف المرضى، ومعالجة الإصابات المتقدمة، تشمل الجماعة طبيب الفصيل والمرضى الأقدم (مساعد الطبيب)، ومرضى وسائقين (غير طبيين).


و. المسعف الطبي الميداني. يقوم الفصيل الطبي بتخصيص مسعف طبي ميداني إذا توفر لكل فصيل مناور وهذا يضمن بأن جميع الفصائل لديها مسعف من ذوي الخبرة عند تنفيذ العمليات. يعتبر هذا أمراً هاماً لبقاء المصاب على قيد الحياة أثناء معالجته وجعل حالته مستقرة في الدقائق العشرة الأولى من لحظة إصابته.

ز. جماعات عربات الإسعاف (المدرعة). توفر جماعات عربات الإسعاف الإخلاء ضمن الكتبية، توفر فرق عربات الإسعاف الإخلاء والمعالجة على الطريق من نقطة إصابة الفرد أو نقطة جمع المصابين (وهي نقطة يتم تحديدها ونقل المصابين إليها لتصنيفهم وإخلائهم) إلى موقع إسعاف الكتبية. قد يستخدم الأفراد في ظروف الإصابات الجماعية الآليات غير الطبية لإنجاز عمليات الإخلاء، يجب أن يتم شمول الاستخدام المحدد لأساليب الحركة في الأوامر المستديمة للوحدة.




الشكل رقم (40) القدرات الطبية على مستوى الكتيبة

11. الرعاية الطبية التعبوية. تبدأ الرعاية الطبية التعبوية لحظة وقوع الإصابة وقد تمتد لتمرّ بجميع مستويات الرعاية الطبية وجميع مراحل الإخلاء. تستخدم الوحدات أثناء هذه العملية جميع الإمكانيات المتوفرة التي تسمح لها بإنقاذ حياة المصابين وإخلائهم. بشكل طبيعي يتلقى المصاب العلاج من الطواقم الطبية المدربة بشكل جيد وإخلائه بوسائل إسعاف مخصصة لهذه الغاية سواء كانت وسائل أرضية أو جوية. من المهم قيام الوحدات بتدريب أفرادها للقيام بالإسعاف الذاتي والإسعاف التبادلي/ المسعف المقاتل، واستخدام الآليات أو الطائرات غير المخصصة للإخلاء الطبي في تقديم الرعاية الطبية التعبوية. الشكلان رقم (41) و (42) يبينان مستوى كل قيادة ومستوى الإسناد والإخلاء الطبي المتوفر لها.



الشكل رقم (41) مستوى الإسناد والإخلاء الطبي لمستوى الكتيبة



الشكل رقم (42) الرعاية الطبية التعبوية بالمصابين من نقطة الإصابة حتى المستوى الرابع

المراجع

محظور

المراجع

ت	الاسم	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
1	العقيدة العسكرية للقوات المسلحة (الإمارات العربية المتحدة) الرقم الرمزي: ع ع 1/	وزارة الدفاع	2023
2	عقيدة القوات البرية – عمليات مجموعة اللواء الرقم الرمزي: ق ب/ 5020	القوات البرية	2025
3	عقيدة الكتيبة والسرية والفصيل الطبي الطبعة الأولى الرقم الرمزي: س خ ط 798	الاسناد المشترك	2024
4	عقيدة القوات البرية – الأسلحة الموحدة في عمليات الطيف الكامل الرقم الرمزي: ق ب/ 5004	القوات البرية	2022

لجنة الإعداد

محظور

لجنة الإعداد

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1	عقيد ركن	خالد حمد عبيد العزيزي	
2	مقدم	سالم علي سالم العفاري	
3	رائد	خليفة هلال محمد الغافري	
4	عقيد ركن متقاعد	حميد محمد الزعابي	
5	عقيد ركن متقاعد	سعيد سلطان البلوشي	
6	مدني	محمد عبد الله المستريحي	

لجنة المراجعة والتدقيق

محظور

لجنة المراجعة والتدقيق

ت	الرتبة	الاسم	ملاحظات
1			
2			
3			
4			
5			
6			