

محظور

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب/ 5070



دليل قائد فصيل المشاة الآلي

(الطبعة الأولى)

2025

" يحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع "

محظور

تحذير

هذا الدليل صمم وطبع أساساً لاستخدام قادة الفصائل في القوات البرية، ولا يسمح بنشر أو إعادة طبع محتوياته دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادة القوات البرية.

Warning

This reference book was designed and printed primarily for use of platoon leaders in the LFHQ. Any attempt to publish or reproduce the content of this reference book, without a prior approved of the LFHQ is absolutely prohibited.

المحتوى العام

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
		من إلى
1	التمهيد	15 15
الفصل الأول: التنظيم والقدرات والتحديات		
2	التنظيم والقدرات	19 21
3	واجبات ومسؤوليات جماعة وفصيل المشاة الآلي	21 26
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة		
4	وسائل القيادة والسيطرة	29 29
5	قيادة المهمة	29 30
6	أوامر الميدان	30 31
7	إجراءات المعركة للفصيل	31 33
8	إجراءات قائد الفصيل في التخطيط والتحضير للعمليات	33 36
9	الملحق "أ" نسق أمر العمليات	37 39
الفصل الثالث: الاستخدام التعبوي لفصيل المشاة الآلي		
9	إجراءات منطقة التجمع	43 43
10	التنقل التعبوي على الطرق	43 45
11	المراقبة وتمرير المعلومات	45 46
12	تشكيلات الحركة/ المناورة	46 51
13	تشكيلات فصيل المشاة	51 58
14	حركة المشاة مع الآليات	58 63
15	النار والحركة	63 71
16	السيطرة على النيران المباشرة	72 81
17	المبيت	82 85
18	حراسة (مرافقة) القوافل	86 86
19	التبديل في الخطوط الأمامية	86 87
20	أمن العمليات	87 88
21	قواعد الاشتباك	88 90
الفصل الرابع: فصيل المشاة الآلية في العمليات الدفاعية		
22	واجبات المهمة التعبوية	93 93
23	اعتبارات التخطيط	93 94
24	المواقع الدفاعية	94 99
25	المواقع القتالية	99 102
26	الأساليب الدفاعية	102 104
27	آلية إدارة المعركة الدفاعية لمستوى فصيل المشاة الآلي	104 110
28	الانسحاب	111 112
29	احتلال الموقع الجديد	112 112
30	التبديل في الخطوط الأمامية	112 113
31	إجراءات التبديل	113 115
32	الملحق "أ" ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة المشاة	116 116
33	الملحق "ب" النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة	117 119

محظور

ت	الموضوع	رقم الصفحة	
		من	إلى
الفصل الخامس: فصيل المشاة الآلية في العمليات التعرضية			
34	واجبات المهمة التعبوية للفصيل في الهجوم	123	123
35	مناورة الفصيل في الهجوم	123	135
36	العمليات ذات الأغراض الخاصة	135	142
37	الهجوم الليلي	143	143
38	أنواع الهجوم الليلي	143	143
39	مراحل الهجوم الليلي	143	146
الفصل السادس: فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد وكنقطة قتال خارجية			
40	دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد	149	150
41	دور فصيل المشاة/ المشاة الآلي عند العمل كنقطة قتال خارجية	150	151
42	دور قائد الفصيل عند العمل كنقاط قتال خارجية	151	152
الفصل السابع: فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل والنقطة الحصينة			
43	توضيع وتنظيم النقاط الحصينة	155	157
الفصل الثامن: الإدامة على مستوى جماعة وفصيل المشاة			
44	عام	161	161
45	إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد الفصيل	161	163
الملاحق			
46	محتوى المراجع	167	167
47	لجنة الإعداد	171	171

محتوى الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) ترتيب المسير في تشكيل خط منفرد	44
2	الشكل رقم (2) ترتيب المسير في تشكيل خط مزدوج	44
3	الشكل رقم (3) ترتيب المسير في تشكيل رأس السهم	45
4	الشكل رقم (4) ترتيب المسير في تشكيل خط الحرب	46
5	الشكل رقم (5) ترتيب المسير في تشكيل المعين	46
6	الشكل رقم (6) ترتيب المسير في تشكيل رأس الرمح	47
7	الشكل رقم (7) جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف	48
8	الشكل رقم (8) جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف	49
9	الشكل رقم (9) تشكيل الخط المزدوج بمحاذاة سياج شائك	49
10	الشكل رقم (10) ترتيب المسير في تشكيل الخط المنفرد	50
11	الشكل رقم (11) تشكيل الرتل	50
12	الشكل رقم (12) الحركة كاملة	51
13	الشكل رقم (13) حركة التلاحق	52
14	الشكل رقم (14) حركة التناوب	52
15	الشكل رقم (15) تشكيلة الصندوق	53
16	الشكل رقم (16) تشكيلة الصندوق المتعرج	54
17	الشكل رقم (17) تشكيلة الخط المنفرد	54
18	الشكل رقم (18) عناصر المشاة في الأمام	56
19	الشكل رقم (19) آليات القتال المدرعة في الأمام	56
20	الشكل رقم (20) الآليات المقاتلة والمشاة في الأمام معاً	57
21	الشكل رقم (21) ثلاث ناقلات في الأمام	57
22	الشكل رقم (22) ناقلتان في الأمام	58
23	الشكل رقم (23) تشكيلة خط الحرب	59
24	الشكل رقم (24) طريقة حركة الثعبان (الأفعى)	60
25	الشكل رقم (25) طريقة التلاحق والتناوب بالآليات	61
26	الشكل رقم (26) أسلوب قاعدة الاسناد بالنيران	62
27	الشكل رقم (27) الرد على التماس (جماعات المشاة)	63
28	الشكل رقم (28) الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة	64
29	الشكل رقم (29) خطوط اشتباك الأسلحة حسب المدى	68
30	الشكل رقم (30) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي	70
31	الشكل رقم (31) مثال على إجراءات السيطرة على نيران ضمن قطاع فصيل مدافع	70
32	الشكل رقم (32) ثلاثة أنواع من أشكال الرماية	71
33	الشكل رقم (33) أمثلة على أساليب رماية الرشاش الآلي	73
34	الشكل رقم (34) إشارات اليد والذراع للسيطرة على الرماية	74
35	الشكل رقم (35) مثال على بطاقة مدى فارغة	75

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
36	الشكل رقم (36) مثال على بطاقة مدى مكتملة	76
37	الشكل رقم (37) المبيت المغلق على شكل صندوق	78
38	الشكل رقم (38) المبيت الدائري	79
39	الشكل رقم (39) المبيت المفتوح في الأراضي المغلقة	79
40	الشكل رقم (40) مثال على الأنواع الثلاثة من الموانع السلكية	90
41	الشكل رقم (41) تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة بالأوتاد الأرضية	92
42	الشكل رقم (42) موقع مخفي مع ميادين رمي أصغر	95
43	الشكل رقم (43) موقع قتالي لآلية	98
44	الشكل رقم (44) الدفاع عن نقطة حصينة	99
45	الشكل رقم (45) الدفاع الدائري للفصيل	100
46	الشكل رقم (46) الدفاع على السفوح الخلفية	100
47	الشكل رقم (47) الدفاع على السفوح الأمامية	100
48	الشكل رقم (48) مخطط خنادق وملجأ جماعة	102
49	الشكل رقم (49) مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق	102
50	الشكل رقم (50) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي	103
51	الشكل رقم (51) ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة المشاة	112
52	الشكل رقم (52) مناطق وخطوط السيطرة لمعركة الفصيل في الهجوم	126
53	الشكل رقم (53) كمين الفصيل على شكل زاوية	132
54	الشكل رقم (54) تشكيل كمين الفصيل على شكل (V)	132
55	الشكل رقم (55) كمين المنطقة للفصيل	132
56	الشكل رقم (56) مراحل اجتياز المانع	137
57	الشكل رقم (57) مراحل اجتياز المانع	137
58	الشكل رقم (58) مراحل اجتياز المانع	138
59	الشكل رقم (59) مراحل اجتياز المانع	138
60	الشكل رقم (60) مراحل اجتياز المانع	138
61	الشكل رقم (61) دور فصيل الإسناد في التقدم	146
62	الشكل رقم (62) دور فصيل الإسناد في الهجوم	146
63	الشكل رقم (63) نقاط قتال خارجية	148
64	الشكل رقم (64) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية	153

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد الفصيل	31 – 32
2	الجدول رقم (2) قياسات الخنادق	96 – 97

محظور

محظور

التمهيد

1. تم وضع هذا الدليل ليكون مرجعًا مختصرًا لقائد فصيل المشاة فيما يتعلق بالمهارات الأساسية وواجبات الفصيل والتعبية التي يحتاجها قائد الفصيل وضباط الصف عند تنفيذ العمليات المختلفة.
2. تعتبر عقائد القوات البرية وخاصة عقيدة فصيل المشاة والمشاة المدولبة والمشاة الآلية هي المرجع الأساسي لهذا الدليل ويتم الرجوع إليها عند الحاجة لمزيد من المعلومات أو للتوضيح.
3. تم تنظيم هذا الدليل على النحو التالي:
 - أ. الفصل الأول. يناقش تنظيم فصيل المشاة الآلي ويصف المهام والقدرات والتحديات الأساسية للفصيل ويوضح الواجبات والمسؤوليات ضمن فصيل المشاة الآلي.
 - ب. الفصل الثاني. يركز على القيادة والسيطرة والأوامر وإجراءات المعركة للفصيل.
 - ج. الفصل الثالث. يركز على الاستخدام التعبوي لفصيل المشاة ويشمل ذلك إجراءات منطقة التجمع، التنقل التعبوي على الطرق، المراقبة وتمرير المعلومات، تشكيلات الحركة/ المناورة، النار والحركة، السيطرة على النيران المباشرة، المبيت، حراسة (مرافقة) القوافل، التبديل في الخطوط الأمامية، أمن العمليات وقواعد الاشتباك.
 - د. الفصل الرابع. يناقش العمليات الدفاعية على مستوى الفصيل.
 - هـ. الفصل الخامس. يناقش العمليات التعرضية على مستوى الفصيل.
 - و. الفصل السادس. يوضح فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد وكنقطة قتال خارجية.
 - ز. الفصل السابع. يركز على دور فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل والنقطة الحصينة.
 - ح. الفصل الثامن. يناقش الإدامة لفصيل المشاة.

الفصل الأول
التنظيم والقدرات والتحديات

محظور

الفصل الأول

التنظيم والقدرات والتحديات

التنظيم والقدرات

1. تنظيم فصيل وجماعة المشاة الآلية.

أ. جُهِز فصيل المشاة الآلي بأربع آليات قتال مدرعة، ويُقسم إلى ما يلي:

(1) أطقم الآلية.

(2) عناصر مشاة.

ب. يستطيع فصيل المشاة الآلي القتال بأحد الأساليب التالية:

(1) أسلوب النار والحركة. حيث تتحرك عناصر المناورة بأسلوب يسند كل منهما

الآخر (إسناد متبادل/ نار وحركة).

(2) أسلوب المناورة المنفصل. على شكل عنصرين منفصلين للمناورة، أحدهما أطقم

الآليات والآخر جماعات مشاة.

ج. أطقم الآليات. عندما يكون الفصيل محمولاً بالكامل (جماعات المشاة والأطقم في الآليات).

يتكون فصيل المشاة الآلي من عدد 4 آليات قتال مدرعة، وطاقم لكل آلية منظمة ضمن قسمين:

(1) قسم (أ) يتكون من آليتين بقيادة قائد الفصيل.

(2) قسم (ب) يتكون من آليتين بقيادة مساعد قائد الفصيل.

د. عناصر المشاة.

(1) يتألف عنصر المشاة في الفصيل من ثلاث جماعات مشاة.

(2) تقسم جماعة المشاة إلى فريقين رمي.

2. قدرات فصيل وجماعة المشاة الآلية. يقوم قائد الفصيل باستغلال نقاط القوة التالية:

أ. يستطيع فصيل المشاة الآلي القيام بما يلي:

(1) اقتحام مواقع العدو.

(2) الاقتحام بالأسلحة الخفيفة ونيران الإسناد العضوية لإيصال جماعات المشاة إلى

مواقع تعبوية تعطيها أفضلية على العدو.

(3) استخدام نيران السلاح الرئيس للآلية والرشاشات لإخماد أو تدمير مشاة ودروع

العدو بفاعلية.

(4) إغلاق مقتربات مشاة العدو.

محظور

- (5) احتلال أراضي حاكمة.
 - (6) تنفيذ دوريات باليات القتال المدرعة أو جماعات المشاة وإسناد عمليات الحماية.
 - (7) تطوير الموقف من خلال الاستطلاع والقتال القريب.
 - (8) تأسيس نقاط حصينة لحرمان العدو من الحصول على مواقع في الأراضي الحاكمة أو على الأجنحة.
 - (9) التسلل من خلال مواقع العدو.
 - (10) مراقبة وحماية الموانع التعبوية.
 - (11) صد هجمات العدو من خلال القتال القريب.
 - (12) تنفيذ الاختراق وعبور الموانع.
 - (13) المشاركة في إسناد عمليات الاقتحام الجوي.
 - (14) تدمير الآليات المدرعة المعادية باستخدام النيران المباشرة من آليات القتال المدرعة.
 - (15) استخدام أسلحة النيران المتوفرة في فصيل المشاة/ المشاة الآلية لتثبيت وإعاقة حركة الآليات المقاتلة المعادية.
 - (16) استخدام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات لتدمير الدبابات والآليات المقاتلة لأقصى مدى مؤثر.
 - (17) المشاركة في عمليات الأمن الداخلي والاستقرار.
 - (18) المشاركة في عمليات إسناد السلطات المدنية.
- ب. القدرة على البقاء. تشمل معدات آلية القتال المدرعة التي تساعد على البقاء ما يلي:
- (1) حماية علوية من الشظايا.
 - (2) إمكانية تركيب دروع إضافية (سيراميك) للحماية التفاعلية المدرعة.
 - (3) يزيد وجود خزانات الوقود في أرضية الآلية من قدرتها على البقاء.
 - (4) تستطيع الآلية إنتاج الدخان الخاص بها من خلال حقن الوقود في العادم.
 - (5) تحتوي الآلية على نظام تنقية للهواء.
 - (6) تحتوي الآلية على نظام إطفاء حريق آلي بالإضافة إلى طفايات حريق محمولة.
- ج. القتال القريب. يحدد قائد الفصيل أثناء القتال القريب كيف سيستخدم آليات القتال من خلال اعتبار الأهداف التالية:

- (1) إسناد الجماعات بالنيران المباشرة.
- (2) توفير حماية أثناء نقل جماعات المشاة إلى ميدان المعركة.

محظور

- (3) تعطيل أو تدمير آلات مشاة العدو المقاتلة والآليات الأخرى خفيفة التدريب.
- (4) تدمير دروع العدو باستخدام النيران المضادة للدبابات.
- د. يعمل فصيل المشاة الآلي كجزء من قوة أكبر، وتأتي بعض قوته القتالية من خارج الفصيل وتشمل ما يلي:
- (1) الهاونات لمجموعة القتال ومدفعية مجموعة اللواء، كما توفر لها المصادر الأخرى النيران عند الطلب.
- (2) يتم تطبيق القيادة والسيطرة على مستوى الفصيل كما هو في المستويات الأعلى.
- (3) يقوم الفصيل بجمع أغلب المعلومات التي يتم تحليلها وتحويلها إلى استخبارات على مستويات مجموعة القتال والمستوى الأعلى.

3. تحديدات فصيل وجماعة المشاة الآلية. تشمل هذه التحديدات ما يلي:
- أ. وهن آلات القتال المدرعة أمام النيران المضادة للدروع، وطائرات الهجوم العمودية، والألغام، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وطائرات الهجوم الجوي القريب.
- ب. وهن جماعات البنادق (جماعات المشاة) أمام نيران الأسلحة الخفيفة والنيران غير المباشرة عندما تكون غير محمولة في الآليات.
- ج. تُحدّد سرعة أفراد المشاة معدل سرعة العمليات.
- د. نقل كفاءة الاتصالات اللاسلكية بشكل كبير في المناطق المبنية والأراضي الضيقة.
- هـ. قد يمنع ضجيج آلات القتال من اقترابها إلى أهدافها دون أن يتم اكتشافها.

واجبات ومسؤوليات جماعة وفصيل المشاة الآلي

4. واجبات قائد الفصيل.
- أ. الواجبات في السلم.
- (1) مراقبة جميع نواحي الضبط والالتزام بالأوامر والتعليمات.
- (2) متابعة شؤون الأفراد الإدارية من حيث الترفيع والتعيين والشؤون المالية.
- (3) الإشراف المباشر على تدريب أفراد الفصيل وتقييمهم.
- (4) إدامة سجلات متابعة نتائج الرمايات والنواحي الصحية والمعنوية وتقييمه الشخصي لكل فرد في الفصيل.
- (5) الإشراف على رفع الحالة الفنية للآليات والأسلحة والذخائر والإبلاغ عن أي مشاكل تواجهه واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

محظور

ب. الواجبات في العمليات.

- (1) يترجّل عادةً عندما يتطلب الموقف ترجّل الفصيل.
- (2) يبلغ قائد السرية عن الموقف وأعماله التي يقوم بها.
- (3) الاطلاع على الموقف بشكل دائم ويكون موجوداً حيثما يتطلب الموقف والمهمة.
- (4) يطلب من قائد السرية أي إسناد يلزم لمساعدة الفصيل في إنجاز المهمة.
- (5) يساعد رقيب الفصيل في التخطيط والتنسيق لإدامة الفصيل.
- (6) يستلم تقارير الموقف والتي تشمل النواحي الفنية للآليات والأسلحة وموقف الذخيرة والحالة الصحية للأفراد من رقيب الفصيل وقادة الأقسام وقادة الجماعات.
- (7) يقوم بمراجعة متطلبات الفصيل بناءً على الخطة التعبوية.
- (8) لديه فهم ومعرفة بالموانع والثغرات ضمن موقعه.
- (9) يكون ملماً بالموقف وإعطاء المعلومات الدقيقة لقائد السرية واستخدام القدرات الكاملة لأسلحة ومعدات الفصيل لإنجاز المهمة.
- (10) يتأكد من أن تقارير الموقف يتم إعدادها بدقة وتمريها إلى قائد السرية.
- (11) يستخدم جميع الإمكانيات المتوفرة أثناء ظروف الرؤية المحدودة لتعيين الأهداف لأسلحة النيران المباشرة وغير المباشرة.
- (12) يراقب الشاشة التعبوية (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) لتحديث مواقع القوات الصديقة، الشفافات والتقارير الرقمية.
- (13) يراقب الشاشة التعبوية (عند استخدام منظومة C4I) لإدامة الإلمام بمواقع آليات قتال الفصيل وجماعات المشاة المترجلة إذا بقي ركباً في الآلية.
- (14) يتأكد من أن قادة آليات الفصيل يستخدمون أجهزة الملاحة بدقة.

5. مساعد قائد الفصيل. يكون مساعد قائد الفصيل مسؤولاً عما يلي:

- أ. مساعدة قائد الفصيل وتقديم النصح له.
- ب. يقوم بقيادة الفصيل أثناء غياب قائد الفصيل وينفذ جميع واجباته الاعتيادية وفي العمليات.
- ج. يسيطر على آليات القتال المدرعة (أطقم الآليات) عندما يترجّل قائد الفصيل أو يترجل ويقود ويبسّط على الفصيل عند الضرورة.
- د. يعمل كقائد آلية عندما يكون الفصيل محمولاً كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة).
- هـ. يراقب الشاشة التعبوية لإدامة الإلمام بمواقع الجماعات والأقسام بالنسبة إلى تشكيل الفصيل والسرية.

أ. الواجبات الاعتيادية.

- (1) يتولى قيادة الفصيل عند غياب قائد/ نائب الفصيل.
- (2) مسؤول أمام قائد الفصيل عن جاهزية الفصيل.
- (3) يشرف ويشارك في تدريب الفصيل.
- (4) مسؤول عن الاصطفاف والطوابير وتحضير الفصيل وتقديم الموجود اليومي لوكيل قوة السرية/ قائد الفصيل.
- (5) مسؤول عن رفع الروح المعنوية والانضباط والصحة العامة لمرتبات الفصيل.
- (6) مسؤول عن تأهيل وترشيح الأفراد لشغل الوظائف بناء على مهاراتهم كرامة(رشاش، م/د، قناص، وغيرها).
- (7) مسؤول عن تعيين أطقم الآليات وادامة سجلات التحميل والركوب للفصيل وبالتعاون مع قائد الفصيل.
- (8) معاونة قائد الفصيل وبالتسيق مع وكيل قوة السرية حول المسار الوظيفي لأفراد الفصيل.
- (9) ادامة سجل دفتر رقيب الفصيل لكافة المعلومات المتعلقة بالأفراد، والمعدات، والآليات، والأسلحة، وأية معلومات ضرورية أخرى.
- (10) يحضر المناسبات الاجتماعية لأفراد الفصيل.

ب. الواجبات في العمليات.

- (1) يتولى قيادة الفصيل عند غياب قائد/ نائب الفصيل.
- (2) تفهم المهمة التعبوية للفصيل والتأكد من تفهم الأفراد لها.
- (3) مسؤول عن اصطفاف الآليات والأفراد والتأكد من جاهزيتهم لأداء المهمة.
- (4) مسؤول عن التحضيرات ما قبل المهمة كتحميل الذخائر في آليات الفصيل، واستلام الذخائر، وتوزيع الأسلحة والمعدات والمهمات، وغيرها.
- (5) متابعة وحصر الخسائر وابلاغ قائد الفصيل بذلك.
- (6) مسؤول عن اخلاء اصابات الفصيل أثناء العمليات.
- (7) مسؤول عن اعادة تزويد الفصيل أثناء العمليات وحسب الموقف التعبوي وأوامر قائد الفصيل.
- (8) قد يكلف بقيادة قاعدة الإسناد عند تشاكيلها في فصائل المشاة، وقد يكلف بدور قائد دورية سطح، ومقاتلة، وغيرها.

محظور

7. قائد الجماعة. تشمل واجباته ما يلي:
- أ. مسؤول عن أفراد جماعته وجميع أسلحتهم ومعداتهم.
 - ب. المحافظة على انضباط أفراد الجماعة ورفع الروح المعنوية.
 - ج. يشارك في تدريب الأسلحة والمشاة ومهارات الميدان والمعرفة.
 - د. يستخدم بفاعلية إجراءات السيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة والحركة التعبوي.
 - هـ. مسؤول عن اخلاء اصابات الفصيل أثناء العمليات.
 - و. يسيطر على الحركة التعبوية لجماعته، وتوزيع نيران الجماعة والسيطرة عليها.
 - ز. يتبادل التقارير العاجلة الموقوتة والدقيقة والتي تشمل:
- (1) التقارير العاجلة عن العدو (الحجم، النشاط، الموقع، الوحدة، الوقت والمعدات).
 - (2) تقارير الحالة لقائد الفصيل (تشمل موقع الجماعة، وتقدمها، وموقف العدو، والعدو الذي تم تدميره أثناء العملية، والوضع الأمني).
 - (3) راجع حالة الذخيرة، والإصابات، والمعدات إلى رقيب الفصيل.
- ح. المحافظة على الروح المعنوية لأفراد الجماعة أثناء العمليات.
 - ط. يفهم مهمة وقصد القائد لمستويين أعلى (الفصيل وفريق القتال/ السرية).
8. قائد القسم في الآليات. عندما يكون الفصيل محمولاً كاملاً (أطقم الآليات + جماعات المشاة)، يكون قائد الفصيل ومساعدته هما قادة الأقسام، وفي حال وجوب ترجل قائد الفصيل أو مساعدته، يصبح أقدم قائد آلية في كل قسم قائداً للقسم، حيث يساعد وينصح قائد الفصيل في استخدام الأقسام. قائد القسم مسؤول عن:
- أ. الاستخدام التعبوي والإدامة لآليات القتال المدرعة في القسم، والتدريب لمرتبات القسم.
 - ب. الملاحظة بشكل صحيح بمساعدة نظام الملاحظة الدقيقة.
 - ج. إرسال التقارير العاجلة كما هي مطلوبة، أو عندما يحصل التماس للقسم مع العدو.
9. قائد الآلية. يعمل كل من قائد الفصيل، ومساعدته وقادة كل من القسمين كقادة لناقلات الأفراد، وفي حال غياب قائد الفصيل يتولى المدفعي مسؤوليات قائد الآلية. يقوم قائد الآلية بما يلي:
- أ. عمل الشفافات (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة C4I).
 - ب. اكتشاف الأهداف.
 - ج. تحريك الآلية نسبةً إلى القسم والفصيل.
 - د. السيطرة على نيران الآلية.

محظور

- هـ. المحافظة على مكان الآلية في تشكيل الفصيل.
- و. إصدار أوامر الرماية.
- ز. صيانة بدن وبرج الآلية.
- ح. صيانة أنظمة أسلحة الآلية.
- ط. الملاحه بشكل صحيح.
- ي. إرسال تقارير الموقف كما هي مطلوبة أو عندما يحصل تماس للناقلة مع العدو.

10. السائق. يقوم السائق بتشغيل الآلية تحت سيطرة قائد الآلية ويقوم بما يلي:
- أ. يتبع إجراءات القيادة في مختلف الأراضي ويحاول اختيار مواقع البدن المخفي.
 - ب. يساعد في اكتشاف الأهداف ومراقبة الطلقات التي تم رمايتها.
 - ج. يساعد في الملاحه بمراقبة قراءات عداد المسافة ومراقبة الأرض.
 - د. يتحمل المسؤولية الرئيسة حول صيانة أنظمة الآلية المتحركة.
11. قائد القسم في الجماعة. (عند تقسيم الجماعة إلى فريقين أثناء التمرين) يقود فريقه ويقوم بما يلي:
- أ. يراقب الشاشة (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) عندما يكون محمولاً من أجل تحديثات مواقع القوات الصديقة، الشفافات وتقارير الموقف.
 - ب. يراقب الشاشة (عند استخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4I) للبقاء على إلمام بمواقع آليات القتال بالنسبة إلى تشكيل الفصيل وطبيعة الأرض.
 - ج. يقود القسم حسب توجيه قائد الجماعة عندما يكون مترجلاً من الآليات.

12. واجبات الأفراد. يقوم الأفراد بتوفير الحماية المحلية وبشكل دائم، وتقديم أي مساعدة لصيانة آليات القتال المدرعة.

أ. حملة البنادق/ الفرد. تحتوي كل جماعة مشاة على حملة بنادق ويكون كل منهم مُعَيَّنًا إما كمختص ضد الدروع أو مختص أسلحة خفيفة.

(1) حامل البندقية المختص بمقاومة الدروع. يكون لدى حامل البندقية المختص

بمقاومة الدروع قاذف الم د، ويقوم بتدمير آليات العدو المدرعة.

(2) حامل البندقية المختص بالأسلحة/ القناص. وهو مدرب للتخلص من أهداف أفراد

العدو ذات القيمة العالية كفرق البنادق الآلية للعدو، وفرق مقاومة الدبابات، والقناصين باستخدام الأسلحة الدقيقة.

ب. قاذف القنابل. يتوفر لكل جماعة عدد من قواذف القنابل.

محظور

- ج. حملة الرشاشات. يتوفر لكل جماعة مشاة عدد (2) رشاش.
- د. المسعف (المنقذ) المقاتل المؤهل. هو فرد مشاة مدرب لتقديم إجراءات إنقاذ حياة والإسعافات الأولية، وليس المقصود منه أن يحل محل المسعف الطبي. يتأكد قائد الفصيل من وجود عدد (3) أفراد (لكل جماعة عدد فرد واحد) متدربين على الإسعاف الميداني.

16. الأفراد الإضافيون الملحقون بالفصيل.

- أ. المسعف الطبي. إن الدور الرئيس للمسعف الطبي هو توفير الإسناد الطبي الفوري، بما في ذلك إسناد الخدمات الصحية والوقاية الصحية للفصيل. تكون المعالجة من قبل المسعف الطبي للفصيل تحت إشراف الطبيب/ الطبيب المساعد في الكتيبة/ مجموعة القتال، ويعمل المسعف عادةً تحت إشراف وسيطرة رقيب أول فريق القتال/ السرية أو رقباء الفصائل ضمن الوحدة.
- ب. ضابط الرصد الأمامي. إذا تم تعيين أو تخصيص ضابط رصد يعتبر هو خبير الوحدة المختص في تخطيط وتنفيذ النيران غير المباشرة، وهو الراصد الرئيس لجميع إمكانات الإسناد الناري غير المباشرة بما فيها الهاونات ومدفعية الميدان وأي إمكانات إسناد ناري مخصصة. وهو مسؤول عن تحديد مكان الأهداف وطلب وتعديل النيران غير المباشرة، يجب على ضابط الرصد أن يعرف المهمة، ومفهوم العمليات، وبالتحديد خطة المناورة ومفهوم النيران. يتعامل ضابط الرصد الأمامي مع ممثل نيران إسناد القيادة الأعلى.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

محظور

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة

1. وسائل القيادة والسيطرة.

- أ. الاتصالات السلوكية. يستخدم فصيل المشاة الآلي خط اتصالات سلوكي في المواقع الدفاعية، ومراكز الرصد ومناطق التجمع وقد يكون في مناطق انتظار القوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يُعد الخط السلوكي آمناً وذو اعتمادية عالية ولكنه يفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.
- ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. للمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كراسة الإشارة لدورات ضباط الوحدات الأخرى والرقم الرمزي م ت/ د م / 346 الصادر من مديرية التدريب.
- ج. الإشارات البصرية. تستطيع الأطقم استخدام الورق الحراري، الأضواء اليدوية، الأضواء الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو الأوامر المستديمة للوحدة.
- د. الإشارات الصوتية. تُستخدم لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقاً، والإنذار. ومع ذلك فإنها تصل فقط لمسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو.
- هـ. العداؤون. حيث يمثل العدائين الوسيلة الأكثر أمناً ومرونةً واعتماديةً.. يجب أن تكون التقارير والأوامر المرسلة مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

قيادة المهمة

2. هي أحد أساليب القيادة والتي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة التي تشجع روح المبادرة وحرية التفكير والإبداع من المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن قصد القائد لإنجاز المهمة، وتعتبر مناسبةً في ظل ظروف البيئة العملياتية المعقدة والغامضة وحالات عدم التأكد، وفي ظل غياب الاتصال بمراكز القيادة الأعلى وما يترتب عليه من غياب الأوامر.

3. تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.

محظور

- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

أوامر الميدان

4. أنواع أوامر الميدان.

أ. الأوامر الإنذارية. مشتملات الأمر الإنذاري:

- (1) نوع العملية والواجبات أو التحركات المحتملة (طبيعة المهمة).
 - (2) الوقت الذي لا حركة قبله ودرجة الإنذار إذا كان ضرورياً.
 - (3) أين ومتى سيتم صرف الأوامر التفصيلية أو مكان نقاط الالتقاء إذا أمكن.
 - (4) أي قيود/ تحديدات على الاستطلاع واستخدام الآليات والطرق المستخدمة.
 - (5) التعليمات الإدارية (ذخيرة، معدات... وغيرها).
 - (6) أي تعليمات لمساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل تختص بتجهيز وتحريك الفصيل.
- ب. أوامر العمليات. يتم إيجاز المرؤوسين عن آخر تطورات الموقف، وتوصف لهم الأرض من قبل القائد شخصياً بوصف الأرض قبل الأوامر سواءً على طاولة رملية أو على الطبيعة. الملحق "أ" يبين نسق أمر العمليات المكتوب لمستوى سرية فما دون.
- جـ. إصدار الأوامر.

- (1) يقوم القائد بإصدار أوامره شخصياً بعد التأكد من فهم المرؤوسين للأرض وتوجيه أوامره بـ (الآن أوامر)، ثم فقرة الموقف والمهمة وبقية فقرات الأوامر.
 - (2) يكرر القائد المهمة (بقوله أكرر المهمة... إلخ).
 - (3) بعد فقرة التنفيذ يسأل القائد قسم الأمر (هل من سؤال؟) وكذلك بعد انتهاء الأمر.
- د. عند اختتام الأمر.

- (1) يقرر القائد عادة مدة الوقت المسموح به قبل سماعه للأسئلة وعليه توجيه أسئلة للمرؤوسين للتأكد من استيعابهم لواجباتهم بصورة صحيحة.
- (2) بعد انتهاء الإجابة على الأسئلة يُضبط الوقت على ساعة القائد.
- (3) إذا طرأت أية تعديلات على الخطة بعد إجابة القائد على الأسئلة فيجب التأكيد عليها قبل انصراف قسم الأمر.

محظور

5. الأوامر الشفوية السريعة. تُعطى مثل هذه الأوامر على الجهاز ويجب أن تشمل على ما هو ضروري لمعالجة الموقف الراهن بصورة سريعة فقط، مثل طبيعة الأرض، تأليف العدو وتوزيعاته، أسلوب الحركة والسرعة والتشكيلة، وخطة قائد الفصيل لمعالجة الموقف.

6. قد تصرف الأوامر بواسطة أنظمة القيادة والسيطرة والاستخبارات (C4I) للقادة المرؤوسين وتُمكن تلك الإمكانيات قائد الفصيل من معالجة المواقف بسرعة وتوزيعها على المرؤوسين.

إجراءات المعركة للفصيل

7. تبدأ هذه الإجراءات باستلام الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قادة الفصائل على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد.

8. خطوات إجراءات المعركة. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات كما في الجدول رقم (1).

الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد الفصيل

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد السرية بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات شفهي/ تحريري.	<u>خطوة 1</u> استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد الفصيل.
يصدر قائد الفصيل الأمر الإنذاري شفهيًا.	<u>خطوة 2</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد رقيب الفصيل أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة. 2. يتأكد أمروا الآليات أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يحضر قائد الفصيل أمر العمليات.	<u>خطوة 3</u> عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقًا).
يحرك قائد السرية الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>خطوة 4</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد الفصيل ممثلًا في جماعة مقدمة السرية إذا كان ضروريًا. 2. يحرك قائد الفصيل فصيله حسب خطة حركة السرية. 3. يتحرك الفصيل ضمن موقع السرية.
إجراءات قائد السرية للكشف والاستطلاع.	<u>خطوة 5</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الفصيل إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الفصيل تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.

محظور

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يسـتخدم قائد الفصيل المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	خطوة 6 إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد الفصيل أمر العمليات شفهيًا.	خطوة 7 إصدار الأمر	1. يصدر قائد الفصيل أوامره شفهيًا وإذا كان ممكنًا إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكنًا يتم استخدام نموذج طاوله رمليه أو مخططات أو خرائط لتعريف الفصيل. 3. إذا كان الوقت يسمح يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض بدون قطعات.
يشرف قائد الفصيل على التحضيرات.	خطوة 8 الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ورقيب الفصيل أن الفصيل جاهز للمهمة. 2. يجري قائد الفصيل التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويعين شخص للقيام بدور العدو. 3. إذا سمح الوقت تقدم طواقم الفصيل إيجازًا يبين فهمهم لواجباتهم والخطة.

9. إجراءات قائد الفصيل في التخطيط والتحضير للعمليات.

- أ. استلام الأمر الإنذاري من قائد السرية.
- ب. القيام بتحليل سريع للمهمة لمعرفة الواجبات المحددة.
- ج. تحليل الوقت المتوفر وتخصيص الوقت حسب قاعدة الثلث والثلثين (ثلث التخطيط وثلثين للتحضير)، وتحديد أهم الأحداث والنشاطات حتى انتهاء المهمة.
- د. إصدار الأمر الإنذاري للمرؤوسين (قد يكون شفهيًا) ويشمل كحد أدنى ما يلي:

- (1) مهمة الفصيل.
- (2) الجدول الزمني الأولي لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها من قبل الفصيل (مع مراعاة النشاطات التي سيتم تنفيذها على مستوى السرية) والتي تشمل:
 - (أ) توقيينات التحركات.
 - (ب) التفقيشات.
 - (ج) الكشف والاستطلاع من الأرض.
 - (د) التزويد.
 - (هـ) وقت إصدار الأمر.

محظور

- (و) وقت إجراء التجارب.
- (3) أي معلومات تساعد المرؤوسين في التحضير للمهمة.
- (4) أي تعليمات تتعلق بالحركة.
- (5) أي تعليمات تتعلق بالمراقبة، النوم أو الاستراحة.
- هـ. تحريك الآليات وتوضيغها في موقع مناسب تمهيداً لبدء الحركة.
- و. البدء بإجراءات الجاهزية وتفقد الآليات والأسلحة والمعدات والأجهزة اللاسلكية.
- ز. البدء بعملية إعادة التزويد وحسب الأوامر.
- ح. التأكد من إجراءات الحماية المحلية للفصيل وخاصة انتشار الآليات وحسب الأوامر التعبوية المستديمة.
- ط. التأكد من تنفيذ إجراءات السيطرة على الاضاءة، الضوضاء والتخلص من الفضلات وحسب الأوامر المستديمة.
- ي. يقوم قائد الفصيل بالاستطلاع من الخارطة أو الصور الجوية أو المخططات وحسب توفرها.

ك. يقوم قائد الفصيل بعمل خطة أولية وتشمل ما يلي:

- (1) تحليل المهمة (من أمر عمليات قائد السرية) ويشمل ما يلي:
- (أ) مهمة وقصد ومفهوم عمليات السرية.
- (ب) التحديدات الموضوعية على قائد الفصيل من قبل قائد السرية.
- (ج) تحديد المخاطر التعبوية والعارضة.
- (د) صياغة مهمة الفصيل المستخلصة باستخدام العناصر الخمسة (ماذا، من، متى، أين، ولماذا).
- (2) معرفة الأرض وتصنيفها (غير معيقة للحركة، معيقة للحركة أو مانعة للحركة).
- (3) العناصر العسكرية للأرض وتأثيرها على المهمة:
- (أ) الموانع.
- (ب) ممرات الحركة.
- (ج) الأرض التعبوية.
- (د) المراقبة وميادين الرمي.
- (هـ) التخفية والتستر.
- (4) العناصر العسكرية للطقس وتأثيرها على المهمة:
- (أ) درجة الرؤيا.

محظور

- (ب) بيانات الضوء.
- (ج) درجة الحرارة.
- (د) الهطول (الأمطار والثلوج والندى).
- (هـ) الرياح.
- (و) غطاء الغيوم.
- (5) القوات المتوفرة (حسب التجميع للواجب) وكفايتها لإنجاز المهمة.
- (6) الوقت المتوفر بشكل مفصل:
 - (أ) الوقت الكلي المتوفر والوقت المتوفر نهاراً وليلاً.
 - (ب) تحديث الجدول الزمني.
- (7) العدو، ويشمل ما يلي:
 - (أ) التأليف.
 - (ب) التوزيع.
 - (ج) القدرات.
 - (د) أعمال العدو الممكنة المحتملة.
- ل. وضع خطة المناورة لتنفيذ المهمة.
- م. التنسيق مع الوحدات المعنية فيما يتعلق بالمرور من خلال القوات إذ كانت خطة الحركة تتضمن ذلك.
- ن. تنفيذ الاستطلاع من الأرض وحسب الحاجة.
- (1) وضع خطة الاستطلاع شاملة نقاط الاستطلاع وما الذي سيتم استطلاعه في كل نقطة.
- ب. المشمولين بالاستطلاع مع قائد الفصيل (قسم الكشف واي عنصر أخرى حسب الحاجة).
- (2) إجراءات الحماية أثناء الاستطلاع.
- (3) إجراءات باقي المرؤوسين خلال تنفيذ الاستطلاع.
- (4) التسلسل القيادي للفصيل خلال فترة الاستطلاع.
- (5) المدة الزمنية اللازمة للاستطلاع (تقريباً)، وما هي الإجراءات في حال تأخر قائد الفصيل وقسم الكشف أو عدم عودتهم من الاستطلاع.
- (6) إجراءات الفصيل إذا حصل اشتباك مع العدو خلال تنفيذ الاستطلاع.

محظور

س. بعد العودة من الاستطلاع يقوم قائد الفصيل بإكمال الخطة وإجراء التعديلات وحسب الحاجة.

ع. تحضير امر العمليات الذي سيتم إصداره للفصيل.

ف. إصدار الأمر لقسم الأمر (ويُفضل حضور جميع أفراد الفصيل).

ص. الاستماع لإيجاز عكسي من القادة المرؤوسين للتأكد من فهم الخطة ودور كل منهم في خطة الفصيل.

ق. تنفيذ التجارب لضمان أن المرؤوسين يفهمون قصد القائد ومفهوم عملياته.

ر. إجراء التفتيشات من قبل قائد الفصيل و رقيب الفصيل وتشمل ما يلي:

(1) جاهزية الآليات.

(2) جاهزية الأسلحة.

(3) جاهزية المعدات.

(4) الذخيرة، الوقود، الأرزاق.

(5) الاتصالات (جاهزية الأجهزة، الترددات مع السرية والمرؤوسين).

(6) أية مهمات خاصة لتنفيذ المهمة (حسب الحاجة).

(7) جاهزية الأفراد.

(8) تمويه الآليات والأسلحة والمعدات وحسب الأوامر التعبوية المستديمة.

ش. اصطفاف الآليات استعداداً للحركة.

ت. تنفيذ خطة النوم أو الاستراحة وحسب الأوامر.

ث. يتحرك الفصيل بالأمر أو حسب التوقيتات الموضوعة لتنفيذ المهمة.

نسق أمر العمليات

بسم الله الرحمن الرحيم

سري

(لا تغيير على الأوامر الشفوية)

النسخة رقم..... من.....

مستويين أعلى

مستوى أعلى

القيادة المص.....درة

المكان إح (.....)

هجري

ميلادي

رقم الملف

عنوان الأمر ورقمه والسنة

المراجع:

الخرائط.

1. الموقف.

أ. قوات العدو.

(1) تأليفه.

(2) توزيعاته.

(3) قصده.

(4) هويته.

(5) تعزيراته.

(6) تحصيناته.

(7) نقاط القوة

(8) نقاط الضعف.

(9) معنوياته.

(10) إمكانياته.

سري

محظور

سري

ب. قواتنا.

(1) مهمة وقصد القيادة الأعلى. (مستويين أعلى).

(أ) القصد.

(ب) المهمة.

(2) المهمة وقصد. (مستوى واحد أعلى).

(أ) القصد.

(ب) المهمة.

(3) مهام الوحدات المجاورة.

(4) مهام وحدات الإسناد. (مثل الهندسة، القناصة... غيرها).

(5) الهيئات الحكومية وغير الحكومية. (إذا تواجدت هذه الهيئات في منطقة العمليات).

ج. الملحقون والمنفصلون.

2. المهمة. (ماذا، من، متى، أين، لماذا).

3. التنفيذ.

أ. قصد القائد.

(1) القصد. (قصد القائد المصدّر للأمر).

(2) الواجبات الرئيسية.

(3) النهاية المرغوبة.

ب. مفهوم العمليات. (بشكل عام ويجب على ماذا، من، متى، أين، كيف، لماذا).

(1) المناورة.

(2) النيران.

ج. واجبات الوحدات المرووسة.

د. تعليمات التنسيق.

(1) التوقيتات.

(2) الحدود.

(3) الطرق.

(4) نقاط التنسيق.

شفاف العمليات

- 2 -

سري

- 37 -

محظور

محظور

سري

4. الخدمات الإدارية.

- أ. الأرزاق.
- ب. الوقود.
- ج. الذخيرة.
- د. المياه.
- هـ. النقلات.
- و. الصيانة.
- ز. الخدمات الطبية.

5. القيادة والسيطرة والاتصالات.

- أ. القيادة.
- (1) موقع القائد.
- (2) تسلسل القيادة.
- ب. الاتصالات.
- (1) التعليمات الإشارية.
- (2) الكلمات الرمزية.

ت	الكلمة	المعنى	تعطى من قبل
1			

اعترفوا:

مجموعة التوقيع

.....
.....

الشفافات:

- 3 -

سري

الفصل الثالث

الاستخدام التعبوي لفصيل المشاة الآلي

محظور

الفصل الثالث

الاستخدام التعبوي لفصيل المشاة الآلي

1. إجراءات منطقة التجمع.

- أ. تعتبر منطقة التجمع موقعاً تعبويًا تتجمع فيه القوة للتحضير للعمليات المستقبلية.
- ب. يقوم الفصيل بالإجراءات التالية في منطقة التجمع.
 - (1) تأسيس وإدامة الحماية.
 - (2) توضيع وتمويه الآليات.
 - (3) توضيع مراكز المراقبة.
 - (4) توضيع أجهزة الإنذار الكيميائية والجرثومية والإشعاعية والنووية.
 - (5) تأسيس الاتصالات مع الفصائل الجانبية/ تنسيق الأجنحة.
 - (6) تحضير بطاقات المدى وخطط النار.
 - (7) تأسيس الاتصالات السلوكية إذا تم التوجيه بذلك.
 - (8) اختيار مواقع بديلة وثانوية ونقاط التجمع عند فقدان الاتصال بين الآليات.
 - (9) تنفيذ إجراءات المعركة.
 - (10) التأكد من حالة أنظمة الأسلحة وتضبيب الموجهات واختبار الرماية.
 - (11) تنفيذ عمليات إعادة تزويد الإمداد والوقود والذخيرة.
 - (12) تنفيذ التجارب والتدريب للعمليات القادمة.
 - (13) تنفيذ تفقدات وتفتيشات للآليات ومعدات الاتصالات وأنظمة الأسلحة ما قبل القتال.

2. التنقل التعبوي على الطرق.

- أ. يتم تنفيذ حركة تعبوية على الطريق من أجل التحرك لمسافات طويلة عند عدم التماس مع العدو ليحتل موقعاً للعمليات المستقبلية أو للتحرك من مناطق العمليات إلى مناطق التدريب.
- ب. إن القصد الرئيس للحركة على الطرق هو تغيير الموقع بسرعة وليس الحصول على التماس. يتم تنفيذ التنقل التعبوي على الطريق باستخدام سرعات ثابتة وفواصل زمنية محددة.
- ج. الحركة بتشكيلة رتل. عادة ما يُنفَّذ التنقل التعبوي بتشكيلة رتل.
 - (1) رتل مفتوح. تستخدم للمسير نهائياً على الرغم من أنه يمكن استخدامه للمسير ليلاً باستخدام الإضاءة أو معدات الرؤية الحرارية. تتراوح المسافات بين الآليات من 50 – 200 متر وفقاً لدرجة الرؤية والظروف الجوية.

محظور

- (2) رتل مغلق. تستخدم في المسير أثناء ظروف الرؤية المحدودة. يتم تحديد المسافة بين الآليات بناءً على إمكانية رؤية المركبة في الأمام والتي لا تتجاوز في العادة 50 متراً.
- (3) التسلل. يمكن أن تقوم بالتسلل وحدات مشاة أو قوات منقولة جواً أو قوات آلية وذلك عندما تكون الجبهة واسعة وهناك ثغرات في دفاعات العدو.

اعتبارات التخطيط. د.

- (1) تخصيص منطقة سير لإعادة تنظيم تشكيل الرتل وتنفيذ التفثيشات.
- (2) تحليل متغيرات المهمة لتحديد موقف العدو.
- (3) وضع أساليب وإجراءات الحماية.
- (4) تعيين طريق الحركة والنقاط الحرجة والمناطق الحيوية، والممرات، وتوقفات الاستراحة والصيانة ومناطق الخطر.
- (5) تنظيم وإيجاز وإرسال مجموعة المقدمة.
- (6) تحديد سرعة المسير (الحركة)، تشكيلات الحركة، الآليات وتسلسل الفواصل الزمنية، وسرعة لحاق الآليات ببعضها، التوقيات المهمة/ النقاط الحرجة.
- (7) التخطيط للإنسان الناري غير المباشر عند الحاجة.
- (8) تنفيذ تجارب للأعمال عند التماس.
- (9) إجراءات التعامل مع المواقف الحرجة مثل أعطال الآليات والحوادث.
- (10) تنسيق إعادة التزويد وإنقاذ الآليات ومساعدة الشرطة المحلية والإخلاء الطبي.

أساليب السيطرة. هـ. يتم استخدام أساليب السيطرة التالية للسيطرة على الحركة على الطريق:

- (1) المخططات. تشمل على الأقل نقطة البدء، ونقطة الانتشار، والطريق، ويمكن إنشاؤها باستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات أو باستخدام الرسم العادي.
- (2) النقاط الحرجة. هي تلك النقطة على الطريق التي يحدث عندها تغيير في السرعة أو تداخلات في الحركة مثل نقطة البدء، ونقطة الانتشار ونقاط التفثيش.
- (3) خرائط الطرق. يتم توفير خرائط الطرق للمساعدة في الملاحة، يجب أن تشمل النقاط الحرجة، ومواقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة، والمسافات بين هذه النقاط.
- (4) الإشارات البصرية/ المرئية. عند فرض الصمت اللاسلكي التعبوية، يجب على السواقين استخدام إشارات الأيدي، أو الأعلام، أو الضوء كوسيلة أساسية لتمرير الرسائل.
- (5) السيطرة على حركة المرور. قد تقوم الشرطة العسكرية أو أي عناصر مخصصة من جماعة المقدمة بدور أدلاء وسيطرة على الحركة.

محظور

و. الإجراءات أثناء المسير/ الحركة على الطريق.

- (1) الوقوفات المخطط لها. عادةً ما يتم التوقف حسب أمر التنقل. وتحدد الأوامر المستديمة الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء الوقفات، يجب أن تكون الأولوية الأولى لتأسيس الحماية المحلية وإدامتها.
- (2) الوقوفات غير المخطط لها. عند حدوث توقف غير مخطط له، وإذا تطلب الموقف عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية يرسل قائد المركبة مراسلاً إلى الآلية الموجودة أمامه، ليحصل على معلومات حول سبب التوقف وإجراء المتابعة المطلوبة، ومن ثم يقوم قائد الوحدة المتحركة باتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحديد أو معالجة سبب التوقف.
- (3) الإجراءات عند التماس. ينفذ الفصيل الإجراءات عند التماس الموضحة في الأوامر المستديمة لعمليات التنقل.
- (4) الإجراءات في نقطة الانتشار. يتحرك الفصيل من خلال نقطة الانتشار دون توقف ويقوم الدليل بإرشاد الآليات إلى مواقعها.

المراقبة وتمرير المعلومات

3. تعتبر المراقبة عمل أساسي من أعمال المعركة حيث تساهم في توفير الحماية الذاتية للآلية ومن ثم للفصيل، وحينما تتحرك الدبابة فإن المراقبة تعتبر عملاً أساسياً من أعمال المعركة.

4. أسلوب تنفيذ المراقبة. يجب على كل فرد من أفراد الطاقم المراقبة بشكل منهجي كما يلي:

- أ. من الأقرب إلى الأبعد، ومن اليمين إلى اليسار.
- ب. عمل مسح للقطاع المخصص بشكل متعرج.
- ج. التعامل بانتباه تام مع النقاط الخاصة والمتوقع تواجد العدو بها.
- د. تبادل المعلومات وإرسال التقارير إلى المستوى الأعلى.

5. تمرير المعلومات.

أ. عند وصف نقطة ما يجب أن يشتمل الوصف على ما يلي:

- (1) الاتجاه.
- (2) المسافة.
- (3) نقطة إعلام واضحة (معلم أرضي).
- (4) الهدف بالتحديد.

محظور

ب. تقرير المراقبة. يشتمل تقرير المراقبة من قائد الآلية إلى قائد الفصيل على ما يلي:

- (1) موقع المراقب: أنا في النقطة...
- (2) العدو: حجمه، طبيعته، موقفه، موقعه.
- (3) العمل الذي أقوم به:
- (4) مطالبي: أطلب... أو أنا جاهز ل...

تشكيلات الحركة/ المناورة

6. اختيار التشكيل. العوامل المؤثرة في اختيار التشكيل هي:

- أ. المهمة.
- ب. الرؤية.
- ج. الأرض.
- د. الاتجاه المتوقع لنيران العدو.
- هـ. السيطرة.
- و. سرعة تركيز النيران.
- ز. الموقف الجوي.

7. حركة الأفراد. يجب على الأفراد أثناء الحركة مراعاة الآتي:

- أ. حمل السلاح باحتراس توقعاً لأي اشتباك مفاجئ.
- ب. مراقبة الأقواس المحددة لهم.
- ج. تمرير أي معلومات لأي تحركات مشتبهة.
- د. محاولة معرفة وتمييز أي مواقع محتملة للعدو.

8. حركة الجماعة.

- أ. تتحرك الجماعة بالتشكيل المناسب مع الأرض والتهديد المتوقع.
- ب. يجب على الجماعة تمرير المعلومات عن أي تهديدات للعدو.
- ج. يجب على قائد الجماعة التأكد من أن حركته على المحور المحدد وفي الاتجاه الصحيح.
- د. يجب أن يكون التحرك بالوثبات والقفزات حسب ما هو حدد من قبل قائد الفصيل.
- هـ. يجب على قائد الفصيل اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة حسب موقع الجماعة في الفصيل لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تعرض الفصيل لنيران العدو المباشرة وغير المباشرة.

محظور

و. يجب اتخاذ الإجراءات الصحيحة لاجتياز أي نوع من أنواع الموانع.

9. الفواصل والإشارات. هناك عاملان رئيسان يتحكمان في الفواصل والمسافات بين الأفراد وهما عامل الأرض وعامل نيران العدو والسيطرة.

أ. إن انتشار الجماعة في ميدان المعركة يجب أن يحقق السيطرة، مثلاً، تكون المسافات بين الأفراد في الأراضي المفتوحة نهاراً تتراوح من 6 – 10 خطوات، والمسافة ليلاً لا تزيد عن (8) خطوات.

ب. المسافة بين قسمي النيران لا يمكن تحديدها حيث يجب أن تكون في حدود سماع صوت أوامر قائد الجماعة، وإذا كانت أصوات المعركة تمنع سماع صوت قائد الجماعة فإن استخدام إشارات الميدان تعتبر طريقة ناجحة للسيطرة.

10. تشكيلات الجماعة. هنالك عدة تشكيلات لجماعة المشاة وهي:

أ. خط منفرد. في هذا التشكيل يكون الأفراد خلف بعضهم البعض وبمسافات معينة ويستخدم في الأماكن الضيقة مثل الوديان والجدران والأسيجة والغابات، وترتيب المسير المحتمل أن يتبع كل فرد خطوات وأثر الفرد الذي أمامه. انظر الشكل رقم (1).

ب. الحسنات.

(1) أقل تعرضاً للنيران من الأجانب.

(2) مفيد للتحرك على امتداد المعالم الطولية مثل الوديان الضيقة والمنخفضة والسيجات.

(3) يناسب عبور فتحة أو ثغرة ضيقة في مانع مثل حقل ألغام.

(4) التشكيل المثالي عند عبور الغابات الكثيفة.

(5) سهولة السيطرة أثناء الليل وفي حالات الرؤية الضعيفة.

ج. السيئات.


(1) يصعب منه فتح النيران في الأمام.

(2) أكثر تعرضاً للنيران الأمامية.

(3) المراقبة الأمامية ضعيفة حيث يركز الأفراد نظرهم على الفرد المتحرك أمامهم.

(4) تمرير الأوامر والمعلومات ببطء.

محظور



الشكل رقم (1) ترتيب المسير في تشكيل خط منفرد


د. خط مزدوج. تقسم الجماعة إلى قسمين موازيين لبعضهما على أن تكون المسافة الأفقية بين الأقسام (15-20) خطوة وحسب طبيعة الأرض، يستخدم هذا التشكيل عند التحرك على الطرق أو الممرات الواسعة التي تسمح للأفراد بالتحرك على الأجناب كما يستخدم في التحركات الليلية. وتتوقف قيادة القائد لإحدى الأقسام على نوع تهديد العدو. الشكل رقم (2).

(1) الحسنات.

- (أ) سهولة الضبط والسيطرة.
- (ب) مناسب للعمليات والتحركات الليلية.
- (ج) تسهل منه مراقبة الأجناب.
- (د) سهولة التغيير إلى تشكيل خط حرب.

(2) السيئات.

- (أ) هدف أكبر لنيران العدو الأمامية وتحدث فيه خسائر كبيرة.
- (ب) يصعب منه فتح النيران للأمام.



الشكل رقم (2) ترتيب المسير في تشكيل خط مزدوج

هـ. رأس سهم. تتشكل الجماعة كرأس سهم حيث تنقسم إلى قسمين يلتقيان بزاوية حادة في فرد واحد يمثل رأس السهم، وهو من أفضل التشكيلات التي يمكن استخدامها عند التحرك عبر الأراضي المفتوحة. انظر الشكل رقم (3).


محظور

(1) الحسنات.

- (أ) أقل تعرضاً للنيران الأمامية.
- (ب) إمكانية سهولة الرماية إلى الأمام.
- (ج) جيدة المراقبة إلى الأمام والأجناب.
- (د) جيدة لعبور الأراضي المفتوحة والكاشفة.

(2) السيئات.

- (أ) صعوبة الضبط والسيطرة مقارنة مع التشكيلات الأخرى.
- (ب) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية.



الشكل رقم (3) ترتيب المسير في تشكيل رأس السهم

و. خط حرب. يستخدم عند التعرض لنيران العدو وعند الاقتحام انظر الشكل رقم (4).


(1) الحسنات.

- (أ) مراقبة جيدة في الأمام.
- (ب) نيران كثيفة للأمام.
- (ج) أفضل تشكيلة للاقتحام.

(2) السيئات.

- (أ) صعوبة الضبط والسيطرة.
- (ب) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية.

محظور



الشكل رقم (4) ترتيب المسير في تشكيل خط الحرب


ح. المعين. تتشكل الجماعة في شكل معين ويستخدم عادة في الدوريات. الشكل رقم (5).

(1) الحسنات.

- (أ) جيد الضبط والسيطرة.
- (ب) المراقبة جيدة لجميع الجهات.
- (ج) تسهل منه الرماية لجميع الجهات.

(2) السيئات.

- (أ) هدف كبير وواضح للعدو.
- (ب) معرضة لنيران العدو الأمامية والجانبية.
- (ج) خسائر كبيرة عند سقوط قنبلة في وسط التشكيل.



الشكل رقم (5) ترتيب المسير في تشكيل المعين

محظور


ط. رأس الرمح. يستخدم هذا التشكيل عند التحرك عبر الأراضي المفتوحة والواجهات الواسعة وعند احتمال التهديد الجانبي أكبر. انظر الشكل رقم (6).

(1) الحسنات.

- (أ) الضبط والسيطرة أكثر من تشكيل رأس السهم.
- (ب) المراقبة جيدة للأمام والأجناب.
- (ج) وجود الرشاش والمدمج مجتمعين في الخلف يمكن الجماعة من التعامل مع أي تهديد جانبي.

(2) السيئات.

- (أ) نسبة الخسائر أكبر عند التعرض لنيران العدو الجانبية والأمامية.
- (ب) هدف كبير وواضح نسبة لوجود فردين في الخلف.



الشكل رقم (6) ترتيب المسير في تشكيل رأس الرمح

تشكيلات فصيل المشاة

11. المسافات. إن طبيعة الأرض وتهديد العدو يتحكمان في المسافات بين الجماعات أثناء حركة الفصيل وتكون المسافات كالتالي:

- أ. المسافة بين الجماعة الأمامية والجماعات الخلفية من 100 إلى 200 متر.
- ب. المسافة بين الجماعة الأمامية وقيادة الفصيل 50 متر.
- ج. المسافة بين قيادة الفصيل والجماعات الخلفية من 100 إلى 150 متر.
- د. المسافة بين الجماعتين الخلفيتين من 100 إلى 200 متر.
- هـ. المسافة بين الجماعتين الأماميتين من 100 إلى 200 متر.

محظور

12.

تشكيلات فصيل المشاة. التشكيلات الأساسية للفصيل هي:

أ. جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف. يستخدم هذا التشكيل عندما يعمل الفصيل كمقدمة حرس وحسب طبيعة الأرض. انظر الشكل رقم (7).

(1) الحسنات.


(أ) سهولة الضبط والسيطرة من قبل القائد.

(ب) يوفر احتياطي لوجود جماعتين في الخلف.

(2) السيئات.

(أ) واجهة ضيقة وبالتالي محدود إذا كانت المهمة إيجاد العدو وقتله.

(ب) تكون الجماعة الأمامية عرضة لتهديدات العدو الجانبية.



الشكل رقم (7) جماعة في الأمام وجماعتين في الخلف

ب. جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف. يستخدم هذا التشكيل أثناء الاقتحام وعندما يكون

الفصيل مقدمة حرس ومسؤول عن واجهة واسعة للبحث عن العدو. انظر الشكل رقم (8).

(1) الحسنات.

(أ) سهولة الضبط والسيطرة من قبل قائد الفصيل.


(ب) يوفر مراقبة جيدة في منطقة واسعة.

(2) السيئات.

(أ) تصعب فيه السيطرة في المناطق الضيقة.

(ب) تشكل الجماعات الأمامية هدف كبير لنيران العدو الأمامية.

محظور



الشكل رقم (8) جماعتين في الأمام وجماعة في الخلف

ج. خط منفرد. يستخدم هذا التشكيل عند الحركة على الطرق والدروب والوديان الضيقة أو عندما يسير الفصيل في محاذاة سياج. الشكل رقم (9) والشكل رقم (10).

(1) الحسنات.


(أ) يشكل هدفًا صغيرًا لنيران العدو الأمامية.

(ب) يسهل فيه الضبط والسيطرة.


(2) السيئات.

(أ) يشكل هدفًا كبيرًا لنيران العدو الجانبية.

(ب) النيران الأمامية أقل كثافة.



الشكل رقم (9) تشكيل الخط المزدوج بمحاذاة سياج شائك



الشكل رقم (10) ترتيب المسير في تشكيل الخط المنفرد

د. تشكيل الرتل. يستخدم عندما لا يتوقع تهديد من العدو وكذلك في المناطق التي لا توفر انتشار واسع للفصيل وعند الحركة من مناطق التجمع إلى منطقة التشكيل. الشكل رقم (11).

(1) الحسنات.

(أ) يشكل هدفًا صغيرًا لنيران العدو الأمامية.


(ب) يسهل فيه الضبط والسيطرة.

(ج) يسهل الحركة في المناطق الضيقة.

(2) السيئات.

(أ) يشكل هدفًا كبيرًا لنيران العدو الجانبية.

(ب) النيران الأمامية أقل كثافة.



الشكل رقم (11) تشكيل الرتل

محظور

13.

حركة الفصيل. يجب على قائد الفصيل أثناء الحركة مراعاة الآتي:

أ. اتخاذ أفضل تشكيل وأسلوب حركة يتناسب مع الأرض والتهديد المتوقع ومتطلبات السرعة (الزخم).

ب. عند الوصول لنهاية الوثبة يجب التوقف لفترة قصيرة وإجراء كشف لمواقع العدو المحتملة والموانع لتأمين الحركة للوثبة التالية.

ج. إذا كان هناك احتمالاً للاشتباك مع العدو يستخدم أسلوب النار والحركة (بدون رماية) مع الجاهزية للاشتباك الفوري وهناك ثلاث طرق لحركة الفصيل وهي:


(1) الحركة كاملة. حركة كل الجماعات بشكل متكامل مع بعضها البعض في نفس

الوقت ويراعى أن يكون موقع قائد الفصيل في مكان يستطيع منه السيطرة على جماعته.

يستخدم هذا الأسلوب في الحالات التالية: انظر الشكل رقم (12).

(أ) عندما تكون هناك ضرورة للسرعة (الزخم).

(ب) عدم توقع اشتباك مع العدو.




الشكل رقم (12) الحركة كاملة

(2) حركة التلاحق. هو اندفاع قوة للأمام تحت حماية قوة في الخلف بقصد تأمين


المنطقة بالمراقبة والنيران، ثم تلتحق القوة الخلفية وتأخذ الأرض بجانب القوة الأمامية، وتستمر الحركة قوة تتحرك وقوة تلاحقها، وتبقى القوة التي اندفعت أولاً دائماً في الأمام ويسمى هذا بأسلوب التلاحق، انظر الشكل رقم (13). يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون هناك احتمال للاشتباك مع العدو والموقف يتطلب المحافظة على الزخم (السرعة).

محظور



الشكل رقم (13) حركة التلاحق

(3) حركة التناوب. هي حركة قوة للأمام تحت حماية قوة في الخلف بقصد تأمين المنطقة بالمراقبة والنيران، ثم تندفع القوة الخلفية للأمام متجاوزة (متخطية) القوة الأمامية وتأخذ قفزة أخرى لمسافة ضعف المسافة السابقة وتتحرك نفس الحركة من قفزة إلى أخرى ويسمى هذا الأسلوب (التناوب)، يستخدم هذا الأسلوب عندما يكون الاشتباك مع العدو متوقعاً ويتطلب الموقف السرعة والمحافظة على الزخم. انظر الشكل رقم (14).



الشكل رقم (14) حركة التناوب

14. الحركة ليلاً: يتم التقدم الليلي بنفس أسلوب التقدم النهاري ولكن تقل المسافات بين الجماعات وتقل سرعة الحركة ويصعب الإسناد بالنيران والسيطرة ولكن تزيد فيه فرصة تحقيق المفاجأة.

15. تشكيلات حركة فصيل المشاة الآلى.

أ. تشكيلة الصندوق. يستخدم هذا النوع من التشكيلات في الأراضي التي تسمح بالانتشار وقبل التماس مع العدو أو بعده، كما هو موضح بالشكل رقم (15).


(1) الحسنات.

(أ) سهولة السيطرة.

(ب) مراقبة جيدة وقوة نيران متساوية لجميع الجهات.

(ج) إمكانية تطبيق التشكيلات الأخرى.

(2) السيئات. تعتبر هذه التشكيلة هدف مغر وواضح ومعرض للهجوم وبشكل أخص إذا كانت متقاربة من بعضها.



الشكل رقم (15) تشكيلة الصندوق

ب. تشكيلة الصندوق المتعرج. يستخدم هذا النوع من التشكيلات في الأراضي التي لا تسمح بالانتشار وعند توقع مقاومة من العدو وفي العمليات الليلية. انظر الشكل رقم (16).

(1) الحسنات.


(أ) مراقبة جيدة وقوة نيران متساوية لجميع الجهات.

(ب) سهولة التحول إلى تشكيلة أخرى وبسرعة.

(2) السيئات.

(أ) هدف واضح وكبير.

(ب) صعوبة الضبط والسيطرة.



الشكل رقم (16) تشكيلة الصندوق المتعرج


ج. تشكيلة الخط المنفرد. تُستخدم هذه التشكيلة عند التحرك على الطرق وفي حالات التحرك ليلاً، وعند الرؤية المحدودة والمرور خلال المناطق الضيقة. انظر الشكل رقم (17).

(1) الحسنات.

- (أ) سهولة السيطرة ليلاً وفي حالات الرؤية المحدودة.
- (ب) سهولة الحركة في الممرات والمناطق الضيقة.
- (ج) قوة نار جيدة على الأجنحة.

(2) السيئات.

- (أ) قوة نار للأمام والخلف.
 - (ب) هدف سهل من الجو.
 - (ج) معرض للكائن والتأخير في الحركة عند حدوث عطل أو إصابة للناقلة
- الأمامية.



الشكل رقم (17) تشكيلة الخط المنفرد

حركة المشاة مع الآليات

16. قد يترجل فصيل المشاة الآلي لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

- أ. في عمليات الاقتحام.
- ب. لإزالة أو كشف العوائق التي تحد من تقدم الناقلات المدرعة أو الدبابات.
- ج. حماية الناقلات المدرعة أو الدبابات في المناطق الضيقة والجبلية والكمائن.
- د. يجب تغطية حركة الناقلات المدرعة بالنيران في المناطق المجاورة والقريبة للعدو.

17. إن حسنات وعيوب بقاء الأفراد في آليات القتال هي:

- أ. الحسنات.
 - (1) الأثر المعنوي السيئ على العدو من جراء وصول آليات القتال المدرعة والدبابات بالقرب من مواقعه الدفاعية بمجرد نقل أو رفع خطة نيران الإسناد.
 - (2) الحماية من أسلحة العدو ومن شظايا القنابل لأطول فترة ممكنة.
 - (3) يمكن استمرار نيران الإسناد من آليات القتال المدرعة، والدبابات والمدفعية حتى وصول المشاة لمسافة الأمان، وبهذا تكون خطة النار قصيرة ومركزة.
 - (4) عدم إرهاق المشاة وتعرضهم للتعب مع توفر المرونة المطلوبة لنجاح العملية، وكذلك تسمح بشن هجمات إضافية من مواقع العدو المحتلة ورد الفعل السريع.
- ب. السيئات.
 - (1) تعرض المشاة المحمولين في آليات القتال المدرعة لخطر الأسلحة المضادة للدروع.
 - (2) المشاة المحمولين باستثناء القائد والرامي والسائق لا يرون الأرض أو مواقع العدو ولا يمكنهم معرفة الموقف خارج الآلية حتى لحظة الترجل.
 - (3) تصعب السيطرة على القتال في منطقة الهدف عند الاقتحام، وتكون السيطرة أكثر صعوبة إذا ترجلت المشاة على نحو أعمى عند الطرف الأمامي للهدف.

18. بعد اختيار التشكيلة المناسبة يحدد قائد الفصيل أي العناصر (مشاة/ آليات القتال المدرعة) ستكون

في الأمام.


أ. عناصر المشاة في الأمام. يفضل في الحالات التالية، انظر الشكل (18).

- (1) إذا كان الطريق يمر من خلال الأرياف والمناطق المبنية.
- (2) عندما يكون تجنب الكشف من قبل العدو مطلوباً.

محظور

(3) عند احتمال وجود حقول ألغام معادية ضد الدبابات.

(4) عند احتمال وجود عناصر معادية مقاومة للدروع.




الشكل رقم (18) عناصر المشاة في الأمام

ب. الآليات المقاتلة في الأمام. يمكن لقادة فصائل المشاة اختيار الآليات للقيادة في الأمام كما

في الشكل رقم (19) وذلك في الحالات التالية:

- (1) وجود تهديد دروع أو دبابات.
- (2) عند الحركة في مناطق مفتوحة وعدم توفر التخفية والتستر الكافية.
- (3) عندما يكون هناك موقع أو اتجاه مؤكد لتواجد قوات للعدو.
- (4) عند احتمالية وجود حقول ألغام معادية ضد الأفراد.




الشكل رقم (19) آليات القتال المدرعة في الأمام

ج. آليات القتال المدرعة والمشاة في الأمام معًا. يمكن لقادة فصائل المشاة وضع آليات القتال

المدرعة في الأمام مع المشاة بأسلوب مركزي كما في الشكل رقم (20) وذلك في الحالات التالية:

- (1) عندما تكون المرونة مطلوبة.
- (2) موقع العدو غير معروف.
- (3) وجود تهديد كبير من قبل مشاة العدو والمقاومة للدروع.
- (4) عندما تكون كثافة نيران الآليات المقاتلة مطلوبة وبسرعة ولكل الاتجاهات.



الشكل رقم (20) الآليات المقاتلة والمشاة في الأمام معاً

19. تشكيلات الاقتحام.


أ. ثلاث ناقلات في الأمام. يستخدم هذا التشكيل أثناء الاقتحام ويمكن استخدامه عندما يعمل الفصيل في المقدمة ومسؤول عن تغطية أرض واسعة وكبيرة للبحث عن قوات العدو. انظر الشكل رقم (21).

(1) الحسّنات.

- (أ) قوة وكثافة النيران للأمام.
- (ب) مراقبة جيدة للأمام.
- (ج) سهولة الضبط والسيطرة.
- (د) أقصى قوة اقتحام لجماعات المشاة في الأمام.

(2) السيئات.

- (أ) لا يتوفر احتياط على مستوى الفصيل.
- (ب) تعرض أكبر لقوة النيران للعدو.



الشكل رقم (21) ثلاث ناقلات في الأمام

محظور

ب. ناقلتان في الأمام. يستخدم عند الاقتحام في مواجهة ضيقة وعند بروز حاجة لوجود قوة لاحقة على مستوى الفصيل وكذلك عند عدم وضوح موقف العدو. انظر الشكل رقم (22).


(1) الحسنات.

(أ) قوة نيران لجميع الجهات.

(ب) سهولة الضبط والسيطرة.

(ج) التحول من تشكيلة لأخرى بسرعة.

(2) السيئات. قد لا تتوفر القوة الكافية لجماعات المشاة عند بدء عملية الاقتحام.



الشكل رقم (22) ناقلتان في الأمام

ج. تشكيلة خط الحرب. تستخدم في الأراضي المفتوحة والتي تسمح بالانتشار، وفي المراحل النهائية من الهجوم وعند اقتحام مواقع العدو، في حال استخدام هذه التشكيلة يجب أن تتوفر قاعدة إسناد نيران لها. انظر الشكل رقم (23).

(1) الحسنات.

(أ) قوة وكثافة النيران للأمام.

(ب) تغطية جبهة واسعة.

(ج) سرعة اقتحام الهدف.


(2) السيئات.

(أ) صعوبة الضبط والسيطرة.

(ب) قوة نيران ضعيفة على الأجنحة.

(ج) عدم وجود عمق.

محظور



الشكل رقم (23) تشكيلة خط الحرب

20. المسافات. يجب أن تكون المسافات الفاصلة بين الناقلات (100 متر) في كل الأحوال ويمكن أن تزيد عن ذلك في حالة الرؤية الجيدة وفي الأراضي المفتوحة، ويعتمد ذلك على سيطرة قائد الفصيل، إن تحريك ووضع الناقلات المدرعة قريبة من بعضها البعض أكثر مما يجب تعتبر ممارسة خاطئة، إذ أنها تشكل هدفًا معرضًا لنيران المدفعية والهجوم الجوي مقارنة بالناقلات المفردة.

النار والحركة

21. الحالات التي يستخدم فيها أسلوب النار والحركة. يعتبر أسلوب النار والحركة إجراءً مؤقتًا ويستخدم عند الضرورة حتى اللحظة التي تستطيع فيها قوة المناورة استئناف تقدمها. لا يستخدم أسلوب النار والحركة عند التحرك من خط البدء إلى الأهداف إلا في الحالات التالية:

- أ. عندما لا تسمح طبيعة الأرض باستخدام ناقلات القتال المدرعة.
- ب. عندما تكون النيران من قاعدة الإسناد غير كافية.
- ج. عندما تجابه قوة المناورة عدوًا قويًا يخشى أن يُوقع خسائر جسيمة في قطعاتنا.
- د. في حالة شح المعلومات عن قطعات العدو وما يتطلبه ذلك من حذر شديد.

22. كيفية تنفيذ أسلوب النار والحركة. يعتبر أسلوب التحرك بالوثبات هو الأسلوب الشائع في الاستخدام، إن الوثبة تعني الحركة من موقع رمي إلى موقع رمي آخر حيث يتقدم عنصر إلى موقع جديد محدد سلفًا مع تغطية تحرك العنصر بعنصر آخر خلفي. يتوقف طول الوثبة على المسافة المؤثرة للأسلحة التي تغطي تقدم هذا العنصر وعلى معالم الأرض ومدى الرؤية.


محظور

23. يجب اختيار الوثبات والقفزات بعناية بحيث توفر ما يلي:

- أ. تأمين المراقبة ومشاغلة العدو من مواقع الرمي.
- ب. تأمين التخفية.
- ج. إمكانية الحماية أثناء الحركة من موقع رمي إلى آخر.
- د. تأمين السيطرة على الأرض في الأمام.
- هـ. تأمين طرق انسحاب مستورة للناقلات.

24. ينفذ أسلوب النار والحركة من قبل المشاة باستخدام ناقلات القتال المدرعة أو الدبابات أو كليهما معاً بأحد الأساليب التالية:

أ. طريقة حركة الثعبان/ الأفعى. تستخدم هذه الطريقة في الحركة مقرونة مع تشكيل الخط المنفرد أو الصندوق المتعرج ويجب أن تكون حركة الناقلات متعرجة وبمسافة فاصلة لا تقل عن 100 متر بين الناقلات والأخرى، انظر الشكل رقم (24)، وتستخدم هذه الطريقة إذا كانت هناك حاجة لمزيد من السرعة يكون قائد الفصيل في المقدمة أو الناقلات الثانية في التشكيل. يحتمل أن تستخدم هذه الطريقة في المناطق المبنية أو الأراضي الضيقة. يجب أن لا تخرج الناقلات المتحركة عن مدى أسلحة الناقلات المساندة.



الشكل رقم (24) طريقة حركة الثعبان (الأفعى)

محظور

ب. طريقة التناوب. تعتبر أكثر الطرق وأساليب الحركة استخداماً في الصحراء والأراضي المفتوحة وتعدّ هذه الطريقة عادةً أكثر سرعة من طريقة التلاحق. وتستخدم في الحالات التالية:

(1) عندما تكون الأرض مكشوفة.


(2) وجود حاجة للسرعة.

(3) توقع مقاومة معادية ضعيفة.

ج. طريقة التلاحق. تعتبر طريقة التلاحق تحركاً مدبراً، وتستخدم في الأراضي الضيقة حيث

تكون الحاجة إلى نيران قصوى عندما يكون أي من قسمي الناقلات في تماس مع العدو. انظر

الشكل رقم (25).



الشكل رقم (25) طريقة التلاحق والتناوب بالآليات

25. نقاط عامة حول استخدام طريقتي التناوب والتلاحق.

أ. يمكن استخدام أي من الطريقتين على مستوى الفصيل بحيث يتولى قسم من الناقلات مهمة تغطية وستر حركة القسم الآخر.

محظور

ب. يجب أن تتخذ الناقلات التي تغطي حركة الناقلات المتقدمة وضع البدن مخفي لتقوم بالمراقبة، وإذا دعت الضرورة الرمي على مواقع العدو المحتملة في الأمام.

ج. يجب أن تحدد أقواس رمي ومراقبة متشابكة للناقلات وأن تكون مستعدة لطلب النيران غير المباشرة.

د. عند تطبيق طريقة الحركة على مستوى الفصيل يجب على قائد كل قسم من الناقلات أن يخصص أقواس مراقبة لكل ناقلة أثناء الحركة وأثناء قيامها بستر حركة الناقلتين الآخرين.

هـ. عند تطبيق طريقة التلاحق فإن ناقلتي قسم قائد الفصيل تكونان عادة في المؤخرة لتحقيق مزيد من السيطرة.

و. التأكد من بقاء القسم الذي يتحرك ضمن مدى أسلحة القسم الذي يقوم بتوفير التغطية.

26. المنورة. تبدأ المناورة حالما يحصل تماس للوحدة مع العدو. يقوم قائد الفصيل بالمناورة بآليات


القتال المدرعة وجماعاته للاقتراب من العدو، والحصول على ميزة عليه، وتدميره في النهاية.

أ. قاعدة الإسناد بالنيران. يتطلب دمج النار والحركة تأسيس قاعدة اسناد بالنيران. يحدد قائد

الفصيل عادة مكاناً عاماً لقاعدة الاسناد بالنيران، ويقوم قائد قاعدة النيران باختيار المكان بدقة

ويحتل عنصر قاعدة الاسناد بالنيران مواقع تؤمن أفضل تخفية وتستر ومجال رؤية مفتوح،

وميادين رمي جيدة. الشكل رقم (26) يبين استخدام قاعدة الاسناد بالنيران.



الشكل رقم (26) أسلوب قاعدة الاسناد بالنيران

ب. القوة التي تقوم بالقفزات. يضع الفصيل في الاعتبار عند قيامه بالمنورة ما يلي:

(1) يجب أن يحصل العنصر الذي يقوم بالقفزات على الفائدة الكاملة من كل من التخفية

والتستر التي توفرهما طبيعة الأرض.

محظور

(2) يجب أن تحافظ الجماعات على دفاع دائري في جميع الأوقات وتراقب باستمرار قطاع معركتها.

(3) تتحكم متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض والطقس، القوات المتوفرة، والوقت المتوفر، والاعتبارات المدنية) بطول القفزة. ومع ذلك يجب ألا يتحرك العنصر الذي يقوم بالقفزات أبعد من المدى الذي تستطيع منه قاعدة النيران إخماد مواقع العدو بفاعلية.

27. مهارات المعركة للعمل عند التماس. هناك ثلاث مهارات معركة رئيسية يجب أن يتقنها الفصيل.

أ. الرد على التماس (جماعات المشاة). أنظر الشكل رقم (27).

(1) يتخذ الأفراد فوراً أقرب المواقع التي توفر التستر ويردون على النار باتجاه التماس.

(2) يقوم قادة الجماعات والأقسام بتحديد مواقع العدو، والاشتباك معها بالنيران المسددة بشكل مؤثر، ويمررون المعلومات لقائد الجماعة أو الفصيل. يبلغ قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن التماس مع العدو.

(3) يسيطر قادة الجماعات والأقسام على النيران باستخدام أوامر الرماية.

(4) يحافظ الأفراد على الاتصال بالنظر والصوت مع مَنْ هم على يسارهم ويمينهم.


(5) يحافظ الأفراد على الاتصال مع قادتهم ويبلغون عن مواقع العدو.

(6) يتفقد القادة بالنظر والصوت حالة أفرادهم.

(7) يحافظ قادة الجماعات والأقسام على تواصل بصري مع قائد الفصيل.

(8) يمرر القادة جميع الأوامر والإشارات من خلال التسلسل القيادي للفصيل.

(9) يقوم مساعد قائد الفصيل بتموضع ناقلات القتال المدرعة لتوفير نيران الإسناد.



الشكل رقم (27) الرد على التماس (جماعات المشاة)

محظور

ب. الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة. عند تعرض الوحدة

عندما تكون محمولة للنيران من أطقم أسلحة العدو، أو الأسلحة المضادة للدروع الخفيفة.

(1) ترد آليات القسم الذي في حالة تماس مع العدو فورًا على النيران باتجاه التماس

أثناء حركتها خارج المنطقة المستهدفة. يبلغ قائد القسم قائد الفصيل عن التماس.

(2) تتحرك جميع الآليات إلى أقرب المواقع المخفية والمستورة.

(3) عند الوصول إلى ساتر، يستمر القسم الذي في حالة تماس في الاشتباك مع العدو

بواسطة النيران المسددة جيدًا. تترجل الجماعة لتوفر الحماية المحلية أو زيادة نيران

الإخماد على موقع العدو. انظر الشكل رقم (28).


(4) توجه آليات القسم الذي ليس في حالة تماس مع العدو أسلحتها باتجاه العدو. يبلغ

قائد الفصيل قائد فريق القتال/ السرية عن التماس.

(5) يحافظ قادة الآليات ضمن القسم على التواصل البصري مع بعضهم بعضًا كما

يحافظون على الاتصالات مع قائد الفصيل.

(6) يوصل قادة الآليات جميع الأوامر إلى أطقم الآليات والمشاة.



الشكل رقم (28) الرد على التماس من حالة المشاة الآلية/ المحمولة وجماعات المشاة

ج. الرد على الكمين (جماعات المشاة). إذا دخلت الجماعة أو الفصيل إلى منطقة تقتيل

وتعرضت للرمية من كمين للعدو فإنها تقوم بالأعمال التالية:

(1) الكمين قريب (ضمن مدى القنابل اليدوية).

(أ) يرد الأفراد الذين يتعرضون للنيران المباشرة عليها، ويتخذون مواقع

مستورة ويقومون برمي القنابل اليدوية.

(ب) بعد أن تنفجر القنابل، يقتحم الأفراد الذين في منطقة التقتيل فورًا من خلال

الكمين مستخدمين النار والحركة.

محظور

(ج) تقوم الآليات المقاتلة والأفراد الذين ليسوا في منطقة التقتيل فوراً بما يلي:

(أ أ) تحديد مواقع العدو.

(ب ب) رماية نيران إخماد فورية ضد العدو.

(ج ج) تحويل النيران عندما يقتحم الأفراد الذين في منطقة التقتيل من

خلال الكمين.

(2) الكمين بعيد (أبعد من مدى القنابل اليدوية).

(أ أ) يتخذ الأفراد الذين يتعرضون للرماية مواقع مستورة ويخمدون العدو فوراً

بوساطة:

(أ أ) تدمير أطقم أسلحة العدو.

(ب ب) حجب موقع العدو بالدخان.

(ج ج) الاستمرار في رماية نيران الإخماد.

(ب ب) يتحرك الأفراد الذين لا يتعرضون للنيران من خلال طريق يوفر التخفية

والتستر إلى جناح يمكن مهاجمته ويقتحمون موقع العدو.

(ج ج) تستمر الآليات المقاتلة والأفراد الذين في منطقة التقتيل برماية نيران

الإخماد، ثم يحولون الرماية عندما تقاتل القوة المقتحمة من خلال موقع العدو.

(د د) يوجه قائد الفصيل الآليات إلى مواقع تستطيع منها انزال نيران مؤثرة

على العدو. وإذا لم تكن هناك أسلحة ضد الدبابات في الكمين، يستخدم قائد الفصيل

الآليات المقاتلة لتنفيذ هجوم جانبي.

(هـ هـ) يطلب قائد الفصيل نيراناً غير مباشرة ويعدلها لعزل موقع العدو.

(و و) يقوم قائد الفصيل بتمرير المعلومات، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم

ويستمر في المهمة.

د. الرد على الكمين (أطقم الآليات وجماعات المشاة). إذا دخل الفصيل إلى منطقة تقتيل، وبدأ

العدو بالرماية عليه من كمين وكان لديه أسلحة خفيفة ضد الآليات وبكمية نيران عالية، يقوم

الفصيل بما يلي:

(1) ترد آليات القسم الموجودة في منطقة التقتيل على النيران فوراً أثناء حركتها إلى

مواقع مستورة خارج منطقة التقتيل، وتستمر في الرماية على موقع الكمين بأكبر كمية

ممكنة من النيران.

(2) يترجل الأفراد الذين في الآليات المعطوبة في منطقة التقتيل فوراً ويتخذون مواقع

مستورة، ويرمون نيران إخماد إضافية على العدو.

محظور

- (3) يوفّر القسم الذي في منطقة التقتيل نيران إخماد ويحاول:
- (أ) تدمير أسلحة العدو التي ترمي بشكل أكثر تأثيراً ضد القسم.
- (ب) حجب موقع العدو بالدخان.
- (ج) الاستمرار في رماية نيران الإخماد.
- (4) يتحرك القسم الذي ليس في منطقة التقتيل من خلال طريق مخفي ومستور إلى جناح يمكن مهاجمته لموقع العدو، وينفذ اقتحاماً بالآليات لموقع العدو.
- (5) تستمر الآليات والأفراد الذين في منطقة التقتيل برماية نيران الإخماد، ثم يقومون بتحويل النيران عندما تقاتل القوة المقتحمة داخل مواقع العدو.
- (6) يطلب قائد الفصيل النيران غير المباشرة ويعدها لعزل موقع العدو.
- (7) يمرر قائد الفصيل المعلومات، ويعيد التنظيم حسب ما يلزم ويستمر في المهمة.
- هـ. قطع التماس (جماعات المشاة). إذا كان الفصيل أو جماعة المشاة في تماس مع العدو، وقرر القائد أنه يجب عليه قطع التماس، فإنه يتبع الخطوات التالية:
- (1) يعطي الأمر بقطع التماس.
- (2) يأمر قائد الفصيل الآليات المقاتلة بإسناد عملية قطع التماس لقوة جماعات المشاة التي تقوم بذلك. وإذا كانت الآليات المقاتلة لا تستطيع الإسناد، يأمر قائد الفصيل الجماعة أو الجماعات بإخماد العدو بالنيران لإسناد القوة التي في حالة التماس.
- (3) يأمر قائد الفصيل أو الجماعة بمسافة واتجاه أو معلم أرضي من أجل حركة الجماعة أو القسم الأول إليه.
- (4) تزيد قوة قاعدة النيران معدل نيرانها لإخماد العدو.
- (5) تتحرك قوة المناورة إلى موقع يوفر الأمن، وتستخدم القنابل اليدوية لقطع التماس والقنابل الدخانية لستر حركتها.
- (6) تحتل قوة المناورة الموقع المخصص وتشتبك مع العدو، وهذه إشارة بأنهم في الموقع.
- (7) حالما يؤكد قائد الفصيل بأن قوة المناورة قد احتلت موقعها، يأمر قاعدة النيران الأولية بالحركة إلى موقعها التالي.
- (8) يجب أن تستمر الجماعة أو الفصيل في إخماد العدو أثناء قطعه للتماس.
- (9) تستمر الجماعة أو الفصيل بالقفز بعيداً عن العدو إلى أن:
- (أ) يقطع جميع التماس مع العدو.
- (ب) يمر من خلال موقع قاعدة نيران قيادة أعلى.

محظور

(ج) يصبح في الموقع المخصص لتنفيذ المهمة.

(10) عند غياب التعليمات من القائد، تتحرك الوحدة إلى نقطة التجمع المخصصة الأخيرة.

(11) يأمر قائد الفصيل الآليات المقاتلة بالحركة إلى نقطة إعادة ركوب والالتقاء مع قوة جماعات المشاة.

(12) يكون قادة الأقسام والجماعات مسؤولين عن الأفراد، والتقارير، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم، والاستمرار في المهمة.

(13) يمرر قائد الفصيل الموقف إلى قائد فريق القتال/ السرية.

قطع التماس بالآليات القتال وجماعات المشاة. و.

(1) يعطي الأمر بقطع التماس.

(2) يأمر أحد الأقسام بأن يعمل كقاعدة نيران لإسناد عملية قطع التماس.

(3) يعطي قائد الفصيل مسافة واتجاه أو معلم أرضي للقسم المتحرك.

(4) ركوب قوة أمن القسم المتحرك.

(5) تستمر قاعدة النيران بالاشتباك مع العدو، يستخدم الفصيل جميع النيران المباشرة وغير المباشرة المتوفرة بما في ذلك الدخان للمساعدة في قطع الاشتباك.

(6) يستمر القسم المتحرك في الرماية أثناء حركته إلى الموقع الذي يوفر الأمن، ويستمر في توفير نيران الإخماد.

(7) يأمر قائد الفصيل القسم الذي يقوم بالإسناد بالحركة إلى موقعة التالي.

(8) تستمر الجماعة أو الفصيل في القفزات بعيداً عن العدو إلى أن:

(أ) يقطع جميع التماس.

(ب) يمر من خلال قاعدة نيران قيادة أعلى.

(ج) يكون أقسامه في مواقعها المخصصة لتنفيذ المهمة التالية.

(9) عند غياب تعليمات القائد يتحرك الفصيل إلى آخر نقطة تجمع.

(10) يكون قادة الأقسام والجماعات مسؤولين عن الأفراد، والتقارير، وإعادة التنظيم حسب ما يلزم والاستمرار في المهمة.

(11) يمرر قائد الفصيل الموقف إلى قائد فريق القتال/ السرية.

محظور

السيطرة على النيران المباشرة

28. مبادئ السيطرة على النيران المباشرة.

أ. القيادة والسيطرة. تشمل القيادة والسيطرة مهارات المعركة والإجراءات ضمن الأوامر التعبوية المستديمة التي تم التدريب عليها وفهمها من قبل الجميع في الفصيل.


ب. حشد تأثير النيران. يشمل التالي:

- (1) استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والذخائر.
- (2) استخدام الكمية المناسبة من النيران وبدقة على الأهداف المعادية بمختلف أنواعها.
- (3) وضع معايير وأولويات للاشتباك حسب المديات.
- (4) تعيين مواقع إسناد متبادل وأقواس رمي متقاطعة للأفراد.
- (5) تركيز النيران على نقاط وهن العدو.

ج. التعامل مع التهديد الأخطر أولاً. يشتبك الفصيل مع الأهداف الأكثر خطورة. إذا ظهر هدفان أو أكثر لهما نفس المستوى من التهديد، يجب أن يشتبك الفصيل مع الهدف الأقرب أولاً.

د. تجنب المبالغة في تدمير الهدف. يتجنب فصيل المشاة الآلي الاشتباك مع الهدف بأكثر من نظام سلاح واحد في نفس الوقت.

هـ. استخدام السلاح المناسب للهدف. طبيعة الهدف من حيث نوعه، سرعته وفترة ظهوره تحدد نوع السلاح والذخائر الواجب استخدامها، انظر الشكل رقم (29).



الشكل رقم (29) خطوط اشتباك الأسلحة حسب المدى

و. تقليل وقت ظهور قواتنا/ الصديقة. ويكون ذلك من خلال البحث المستمر عن السواتر المتوفرة، ومحاولة الاشتباك مع العدو من الأجنحة، والانتشار والرمية من مواقع رمي متعددة وتقليل أوقات ظهورها للاشتباك.


محظور

- ز. منع التعرض لنيران قواتنا/ الصديقة. من خلال إجراءات السيطرة مثل التأكد من معرفة المواقع الدقيقة للوحدات الصديقة، والسيطرة على النيران.
- ح. التخطيط لظروف الرؤية المحدودة. من خلال الموجهات الحرارية وأنظمة الرؤية الليلية التي تمكن من الاشتباك في ظروف الرؤية المحدودة على نفس المديات للاشتباك أثناء النهار.
- ط. وضع خطط طارئة. يقوم قائد الفصيل عادةً بإعداد الخطة بناءً على توفر جميع إمكاناته، ويعمل خطط بديلة ليحسب حساب الخسائر في المعدات والأفراد.
- ي. تحويل النيران. تتطلب العديد من المواقف تحويل النيران وتشمل:
- (1) ظهور قوة معادية تفرض تهديدًا أكبر من التي يتم الاشتباك معها حاليًا.
 - (2) تحقيق التدمير المطلوب لقوة معادية تم الاشتباك معها.
 - (3) خسارة في القوات الصديقة التي تقوم بالاشتباك مع القوة المعادية.
 - (4) نقص ذخيرة وحدة صديقة مشتبكة مع قوة معادية.
 - (5) مناورة قوات العدو أو القوات الصديقة واختفاؤها خلف معالم أرضية.
 - (6) زيادة مخاطر الإصابة بالنيران الصديقة عند التحام القوات الصديقة مع العدو.

29. أساليب السيطرة على النيران.

- أ. إجراءات السيطرة الأرضية على النيران. تُستخدم هذه الإجراءات لتركيز النيران والسيطرة عليها للاشتباك مع نقطة أو منطقة محددة بدلاً من الاشتباك مع عنصر معادٍ وتشمل:
- (1) نقطة مرجع الهدف. هي نقطة مميزة على الأرض يمكن أن تكون هذه النقاط طبيعية أو اصطناعية، ويمكن أن تكون وسائل مبتكرة.
 - (2) منطقة الاشتباك. هي منطقة على طول المقرب المحتمل للعدو ينوي قائد الفصيل حشد نيران جميع الأسلحة المتوفرة له لتدمير قوة العدو فيها. يتم تحديد حجم وشكل منطقة الاشتباك من خلال درجة الرؤية المتوفرة لأنظمة أسلحة الوحدة الصديقة في مواقع رميها، ومن خلال أقصى مدى مؤثر لهذه الأسلحة.
 - (3) قطاع الرمي. يقوم القادة بتحديد قطاعات رمي للوحدة الفرعية الصغرى أو للأفراد الذين يستخدمون الأسلحة، وذلك لتغطية قطاع الرمي المحدد/ المخصص بالمراقبة والنيران المباشرة. انظر الشكل رقم (30).

محظور



الشكل رقم (30) تقاطع وتقسيم قطاعات الرمي


(د) خط أقصى مدى للاشتباك. هو عمق القطاع وهو محدد عادةً بأقصى مدى اشتباك مؤثر لنظام السلاح.

(هـ) خط الحماية النهائي. عند تحديد هذا الخط، يتم توجيه الرشاش لمرمى نيران منخفضة إلا إذا تم الاشتباك مع أهداف أخرى.

(و) الاتجاه الرئيس للرمي. والاتجاه الرئيس للرمي هو اتجاه رمي يحدد أولوية تغطية منطقة توفر ميادين رمي جيدة، أو فيها مقرب محتمل لجماعات المشاة.

(ز) نار الحماية النهائية. هو خط يوضع بحيث يجب إيقاف اقتحام العدو من قبل نيران جميع الأسلحة الصديقة المتوفرة، ليشمل النيران غير المباشرة.

(ح) خط تقييد الرماية. هو خط للسيطرة على الرماية بحيث تمنع الرماية بعده دون تنسيق. يوضح الشكل رقم (31).



الشكل رقم (31) مثال على إجراءات السيطرة على نيران ضمن قطاع فصيل مدافع

محظور


(2) إجراءات السيطرة على الرماية بناءً على التهديد. يستخدم قائد الفصيل هذه الإجراءات للاشتباك مع عنصر معادي محدد بدلاً من الرماية على نقطة أو منطقة.

(أ) أنواع الرماية. الشكل رقم (32) يوضح أنواع الرماية.

(أ أ) الرماية الجبهوية. تُستخدم إذا كانت الأهداف مرتبة أمام الوحدة في ترتيب جانبي.

(ب ب) الرماية المتقاطعة. تُستخدم عندما تكون الأهداف مرتبة بشكل جانبي مقاطع لجبهة الوحدة بشكل يسمح برماية النيران بشكل مائل.

(ج ج) الرماية في العمق. تُستخدم عندما تكون الأهداف منتشرة في العمق بشكل متعامد مع الوحدة.



الشكل رقم (32) ثلاثة أنواع من أشكال الرماية

(ب) أولويات الاشتباك. تحدد أولوية الاشتباك الترتيب الذي تشتبك بناءً عليه الوحدة مع أنظمة أسلحة العدو.

(ج) الوضعية الجاهزة للأسلحة. لتحديد الوضعية الجاهزة للأسلحة، يستخدم القادة تقديرهم لتحديد نوع الذخيرة والمدى للاشتباك.

ب. أوامر الرماية. هي تعليمات لبدء الرماية سواءً للأفراد، أو الأطقم، أو الوحدات.

(1) عناصر أمر الرماية.

(أ) الإنذار. يحدد القائد أي الأسلحة عليها الرمي حيث يحدد نوع السلاح، وموقع الفرد واسمه.

(ب) الموقع. يدل القائد الفرد على الهدف.

(ج) وصف الهدف. يحدد القائد الهدف. وفيما يتعلق بالأهداف المتعددة، فإنه يخبر أيضاً عن أي الأهداف يتم الاشتباك معها أولاً.


(د) أسلوب الاشتباك. يخبر القائد الفرد كيف يتم إنزال النيران على الهدف.

محظور

- (هـ) الذخيرة. يخبر القائد الفرد أي نوع ذخيرة يستخدم إذا كانت الذخائر من الأنواع غير شديدة الانفجار (يخص هذا قاذف القنابل م 203 فقط).
- (و) التنفيذ. يتأكد القائد بأن الهدف معاد، ويعطي بعد ذلك الأمر بالتنفيذ.
- (2) المصطلحات والأساليب المستخدمة في أوامر الرماية.
- (أ) الموقع. تستخدم الأساليب التالية لتحديد موقع الأهداف والتمييز بينها:
- (أ أ) استخدام الليزر/ كاشف الأثر. "باتجاه شعاع الليزر/ كاشف الأثر خاصتي".
- (ب ب) أسلوب الساعة. يتم وضع وجه ساعة متخيلة على سطح الأرض بحيث تكون الساعة 12 باتجاه المسير.
- (ج ج) أسلوب نقطة مرجع الهدف. يستخدم القائد أقرب وأسهل نقطة قابلة للتمييز على الأرض.
- (د د) الاتجاهات الرئيسية الأربعة. تستخدم الاتجاهات العامة للبوصلة.
- (هـ هـ) التأشير. يقوم القائد بالتأشير بإصبعه أو بالسلاح بالاتجاه العام للهدف.
- (و و) شفهياً. يعطي القائد الاتجاه إلى الهدف بالنسبة إلى موقع الفرد (على سبيل المثال: أمام، أمام ويسار، أمام ويمين).
- (ب) وصف الهدف. يستخدم القادة أي وسائل ممكنة لضمان فهم ذلك واختصار وصف الهدف.
- (ج) أسلوب الاشتباك. هي وسيلة سيطرة ليوضح القائد كيفية الاشتباك مع الهدف. إن الأشكال العامة لهذا العنصر من أوامر الرماية هي:
- (أ أ) معدلات الرمي. يحتاج القائد عند تغيير معدلات الرمي فقط إلى الإشارة على النحو التالي: سريع، مستمر، أو راقب وارم.
- (ب ب) رماية الرشاش الآلي. انظر الشكل رقم (33):
- (أ أ) الرماية الثابتة. هي الرماية التي يتم إنزالها ضد هدف نقطة عندما يغطي عمق وعرض منطقة الهدف.
- (ب ب) الرماية التنشيرية. هي توزيع النيران بالعرض من خلال تغييرات متتالية في الاتجاه.
- (ج ج) الرماية التفشيرية. هي توزيع النيران في العمق من خلال تغييرات متتالية في الارتفاع.

محظور

(د د) الرماية التنشيرية والتفتيشية. هي الرماية الموزعة في العرض والعمق من خلال تغييرات متتالية في الاتجاه والارتفاع.



الشكل رقم (33) أمثلة على أساليب رماية الرشاش الآلي

(د) التنفيذ. يستخدم القائد أحد الأوامر التالية لبدء الرماية:

(أ أ) ارم. يكون معدل الرمي المبدئي على المعدل المستمر بعدة أشكال.

(ب ب) رماية سريعة. تفتح الرماية على المعدل السريع.

(ج ج) راقب وارم. ارم عندما تظهر الأهداف في القطاع المحدد.

(د د) بالأمر من قبلي. كن مستعداً للرماية، ولكن لا تبدأ الرمي حتى يتم إعطاء أمر الرماية.

30. أنواع الرمايات المختلفة. هي إجراءات توزيع النيران حسب التأثيرات المطلوبة.

أ. رماية النقطة. تركيز النيران ضد هدف محدد ومميز كآلية أو خندق رشاش للعدو.

ب. رماية المنطقة. توزيع النيران على منطقة تكون فيها مواقع العدو كثيرة أو غير واضحة.

ج. الرماية المتعددة دفعة واحدة. يُطلق هذا النوع من النيران عندما يقوم اثنان أو أكثر من

الرماة بالاشتباك مع هدف منفرد ويكون المدى معروفاً، حيث يقوم هؤلاء الرماة بالاشتباك مع الهدف في نفس الوقت بناءً على إشارة متفق عليها مسبقاً.

د. الرماية المتزامنة. تستخدم الوحدات هذا النوع من النيران لحشد تأثيرات نيرانها بسرعة أو لإحراز تفوق بالنيران.


هـ. الرماية المتبادلة. يقوم زوج من الأسلحة في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة باستمرار على أساس سلاح واحد كل مرة.

محظور

- و. الرماية المتعاقبة. تقوم الجماعات أو الآليات في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة واحداً بعد الآخر بتسلسل متفق عليه.
- ز. الرماية المُشاهدة. يسمح هذا النوع من الرماية بالمراقبة والمساعدة المتبادلين مع حماية موقع عنصر المراقبة والمحافظة على الذخيرة.
- ح. وقت الإخماد. هو الفترة الزمنية المحددة من قبل قائد الفصيل عندما يلزم إخماد موقع أو قوة للعدو. يعتمد وقت الإخماد على الوقت الذي سيحتاجه العنصر الذي يتم إسناده من أجل المناورة، لذا فإن الحدث يتحكم بالإخماد أكثر من الوقت.
- ط. الاستطلاع بالنيران. هي عملية الاشتباك مع مواقع محتملة للعدو لإجباره على رد فعل تعبوي، كالرد على النيران أو الحركة.

31. إشارة اليد والذراع للسيطرة على الرماية. انظر الشكل رقم (34).


- أ. جاهز. يدل الفرد على أنه جاهز للرماية من خلال المناداة قائلاً "جاهز" أو يرفع يده فوق رأسه باتجاه القائد.
- ب. "ابدأ الرماية" أو "غيّر معدل الرمي". يحرك القائد يده (تكون راحة اليد باتجاه الأسفل) أمام جسمه على مستوى الخصر أفقيًا. ولكي يدل على زيادة معدل الرمي فإنه يزيد من سرعة حركة يده. ولكي يدل على معدل رمي أبطأ فإنه يقلل من سرعة حركة يده.
- ج. "غيّر الاتجاه أو الارتفاع". يمد القائد يده وذراعه في الاتجاه الجديد، ويدل على مقدار التغيير المطلوب من خلال عدد الأصابع التي يقوم بمدّها.
- د. "اقطع أو أوقف الرماية". يرفع القائد يده وذراعه (راحة اليد للخارج) أمام جبهته وينزلها للأسفل بسرعة.



الشكل رقم (34) إشارات اليد والذراع للسيطرة على الرماية

محظور

32. بطاقات المدى. بطاقة المدى هي مخطط للمنطقة المخصصة لأنظمة أسلحة الرمي المباشر لقطاع رمي محدد. تساعد بطاقة المدى في التخطيط والسيطرة على النيران، كما تساعد الأطقم والرماة في استمکان الأهداف أثناء الرؤية المحدودة. انظر الشكل رقم (35).


نموذج بطاقة مدى			
الشمال المغناطيسي	تستخدم لجميع أسلحة الرمي المباشر	الجماعة: الفصيل: السرية:	
			
التاريخ:			
كل دائرة = متر			
التسلسل	الاتجاه	الارتفاع	المدى
الوصف	الوصف	الوصف	الوصف
ملاحظات:			

الشكل رقم (35) مثال على بطاقة مدى فارغة

- أ. يجب أن يعرف الفرد المنفرد أو رامي الناقلة المعلومات التالية:
- (1) قطاع الرمي. قطعة من ميدان المعركة يكون الرامي مسؤولاً عنها.
 - (2) نقاط مرجع الأهداف. يقوم القادة بتعيين معالم أرضية طبيعية أو اصطناعية كنقاط مرجع، ويستخدم الفرد نقاط المرجع هذه لاستمکان الأهداف وتحديد مدياتها.
 - (3) المنطقة الميتة. هي أي منطقة لا يمكن رؤيتها أو تغطيتها بأنظمة الرمي المباشر ضمن قطاع الرمي.
 - (4) خط أقصى مدى للاشتباك. وهو أقصى مدى اشتباك فعال لأنظمة الأسلحة.
 - (5) نقطة مرجع الأسلحة. هي معلم أرضي سهل التمييز على الخارطة يستخدمه القادة لمساعدتهم في رسم مواقع الآليات والجماعات والأسلحة.
- ب. إجراءات التحضير. يقوم الفرد أو الرامي بإعداد بطاقة المدى حسب ما يراه من موقعه، ويقوم بإعداد نسختين منها.
- ج. قسم البيانات. يكمل الرامي تحديد الموقع، والتاريخ، والسلاح ويرسم الدوائر حسب المعلومات أدناه:

محظور

- (1) الرقم. يتم البدء بالحدود من اليسار واليمين، ثم كتابة نقاط مرجع الأهداف حسب التسلسل العددي.
- (2) الاتجاه والانحراف. يكون الاتجاه بالدرجات ويؤخذ من البوصلة.
- (3) زاوية الارتفاع. تظهر زاوية الارتفاع ارتفاع المدفع بعشرات أو مئات الملزات.
- (4) إن أقل تدريج قياس على مقياس الارتفاع هو بعشرات الملزات. ويكون أي رقم غير الصفر مسبقاً بإشارة زائد أو ناقص لبيان فيما إذا كان المدفع بحاجة إلى رفع أو تنزيل. يجب أن تكون الذخيرة والمدى مؤشرة للحصول على قراءة ارتفاع دقيقة.
- (5) المدى. هو المسافة بالأمتار من موقع الآلية/ السلاح إلى الأطراف اليمنى واليسرى للهدف ونقاط مرجع الهدف.
- (6) الذخيرة. يتم ذكر أنواع الذخيرة المستخدمة.
- (7) الوصف. يتم ذكر أسم الشيء.
- (8) ملاحظات. يتم إدخال بيانات نقطة المرجع وتشمل الإحداثيات التربيعية، والاتجاه المغناطيسي، والمسافة من نقطة مرجع السلاح إلى موقع الآلية. انظر الشكل رقم (36).



الشكل رقم (36) مثال على بطاقة مدى مكتملة

33.

مخططات القطاعات. يحضر قادة الجماعات والفصائل مخططات القطاعات.

أ. مخطط قطاع الجماعة. يتم رسم المخطط وتوضيح المعلومات التالية:

- (1) المعالم الأرضية الرئيسة في منطقة العمليات مع المدى لكل منها.
- (2) كل المواقع الرئيسة.
- (3) منطقة الاشتباك أو قطاعات الرمي التي تغطي كل موقع.
- (4) خطوط الحماية النهائية للرشاش الآلي أو الاتجاه الرئيس للرمية.
- (5) نوع السلاح في كل موقع.
- (6) نقاط مرجع الأهداف في منطقة العمليات.
- (7) مواقع مراكز الرصد.
- (8) المناطق الميتة.
- (9) الموانع.
- (10) خطوط أقصى مدى للاشتباك لجميع أنظمة الأسلحة.
- (11) أهداف النيران غير المباشرة.

ب. مخطط قطاع الفصيل. كحد أدنى يجب أن يبين مخطط قطاع الفصيل ما يلي:

- (1) قطاعات الرمي الرئيسة والثانوية والمواقع الجانبية أو مناطق الاشتباك.
- (2) المواقع الرئيسة والبديلة والثانوية والمواقع الجانبية لنقلات الأفراد والجماعات.
- (3) نقاط إعادة التحميل.
- (4) خطوط الحماية النهائية أو الاتجاهات الرئيسة لنيران الرشاشات.
- (5) خطوط الاشتباك القصوى لكل من أسلحة الم د.
- (6) مراكز الرصد.

ج. التنسيق مع الوحدات المجاورة. يقوم قائد الفصيل وقادة الجماعات بالتنسيق مع الفصائل

والجماعات المجاورة، تشمل المعلومات التي يتم تبادلها ما يلي:

- (1) أماكن المواقع الرئيسة والبديلة والثانوية والمواقع الجانبية وقطاعات الرمي لنقلات الأفراد المدرعة والأسلحة الثقيلة الأخرى.
- (2) أماكن المناطق الميتة بين الفصائل وكيف سيتم تغطيتها.
- (3) أماكن مراكز الرصد.
- (4) أماكن وأنواع الموانع وكيف سيتم تغطيتها.
- (5) الدوريات (الحجم، والنوع، وقت الذهاب والعودة، والطرق).

المبيت

34. تلجأ الوحدات المدرعة للمبيت الليلي عادة لأسباب إدارية أو تعبوية حيث يتم تنفيذ المبيت وتحديد نوعه حسب طبيعة الأرض مع الأخذ بعين الاعتبار درجة التهديد المعادي، وفي هذه الحالة التي تتجمع بها الوحدات المدرعة تعتبر من أكبر المواقع الحرجة خاصة إذا ما تعرضت لأي نوع من أنواع التهديد كالغارات الجوية وعمليات التسلل والدوريات.


35. تعريف المبيت. هو منطقة آمنة تُستخدم لغايات التزويد وسد النقص والصيانة والراحة ويمكن أن تكون قريبة أو بعيدة نوعاً ما عن تأثير العدو ويشترط بها ما يلي :

- أ. سهولة الدخول والخروج منها.
- ب. تأمين الحماية المحلية للوحدة.
- ج. مخفية ومستورة عن نار ونظر العدو.
- د. إمكانية إجراء الصيانة وسد النقص بها.


36. أنواع المبيت. يُقسّم المبيت إلى نوعين هما : الأشكال من دليل ق ف الدبابات مع التعديل.
أ. المبيت المغلق. يُطبّق هذا النوع من المبيت في الأراضي المفتوحة وعند سماح الموقف التعبوي بذلك ويقسم إلى :

(1) الصندوق. كما في الشكل رقم (37).

(2) الدائري. كما في الشكل رقم (38).




الشكل رقم (37) المبيت المغلق على شكل صندوق



الشكل رقم (38) المبيت الدائري

ب. المبيت المفتوح. ويُطبق عندما تكون الأرض مغلقة وفي حالة صعوبة تجميع كافة فصائل السرية في منطقة واحدة، فإنه يُمكن لكل فصيل عمل منطقة مبيت منفصلة، وفي هذه الحالة فإن المبيت يكون مفتوحاً على مستوى السرية مع إمكانية أخذ شكل المبيت المغلق على مستوى الفصائل. الشكل رقم (39).



الشكل رقم (39) المبيت المفتوح في الأراضي المغلقة

محظور

37. طريقة الدخول لمنطقة المبيت. تتم طريقة الدخول كما يلي :
- أ. ينتظر الأدلاء في منطقة التوزيع وكما مر سابقاً ومعهم إشارات التمييز الدالة على اللون المخصص لكل فصيل (إضاءة يدوية / بطارية) أو علم.
- ب. بعد وصول الفصيل إلى المنطقة المحددة يبدأ دور قائد الفصيل وقادة الآليات وحسب الترتيب بالدخول حيث يتولى كل قائد دبابة مسؤولية إرشاد السائق إلى المكان المخصص.

38. الإجراءات في منطقة المبيت.
- أ. يجب إنشاء قيادة لكل وحدة فرعية مع ضرورة معرفتها من قبل الجميع.
- ب. يتم تعيين الدبابة المناوبة ومكان تواجد الخفراء والكمائن الأرضية إن وجدت.
- ج. فرض الصمت اللاسلكي والاكتفاء بالعدائين والاتصالات السلوكية.
- د. تعيين أقواس المسؤولية لكل وحدة فرعية .
- هـ. في حالة مهاجمة منطقة المبيت يتم كسر المبيت والتحرك إلى منطقة المبيت البديلة حسب نقاط التجمع والالتقاء الموضحة في تعليمات وأوامر المبيت الليلي.
- و. بيان وتحديد المسؤوليات في كيفية التزويد وسد النقص والتي تكون على الشكل التالي :

- (1) معرفة الاحتياجات المطلوبة من ذخيرة ووقود وغيرها.
- (2) يتم التزويد عن طريق الصهريج (التنكر) أو الجراكن لكل دبابة في موقعها ويتولى ذلك رقيب صيانة السرية.
- (3) يقوم رقيب الفصيل باستلام الأرزاق المخصصة لفصيلته.
- (4) يستلم عريف الفصيل أو أقدم مدفعي الذخيرة من مسؤول الذخيرة (خازن من العهدة).

- (5) يمكن اعتماد الطريقة التالية في عملية التزويد في منطقة المبيت :
- (أ) الوقود من اليمين إلى اليسار وعلى الطرف الخارجي.
- (ب) الذخيرة من اليسار إلى اليمين وعلى الطرف الداخلي.
- (ج) الأرزاق والمياه من اليمين إلى اليسار أو يتم تحديد نقطة متوسطة تثبت بها السيارات ويتم التوزيع منها.

ز. وضع تعليمات خاصة بالنقاط التالية :

- (1) الحراسة.
- (2) تعليمات الإضاءة والضوضاء والتدخين.
- (3) مركز القيادة وكلمة السر.

(4) طريقة الإنذار.

(5) تعيين منطقة المبيت البديلة والمسافة لها والاتجاه المغناطيسي.

39.

كسر المبيت.

أ. طريقة كسر المبيت في حالة التعرض لقصف مدفعي أو جوي. يتم صحيان الأفراد والركوب بالآليات وتشغيل الآليات والأضوية والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الرؤية الليلية ومن ثم الخروج من المنطقة ولمسافة 300 متر تقريباً وحسب طبيعة الأرض، ثم تطفأ الأضوية وتتجمع القوة خلف قائد الفصيل وتتم الحركة مروراً بنقاط تجمع ثم الالتقاء ثم مواصلة السير إلى منطقة المبيت الاحتياطي تحت سيطرة قائد السرية مع استخدام الرشاشات إذا كانت الطائرات تُشاهد وحسب التعليمات بذلك مع مراعاة السير بشكل متعرج.

ب. طريقة كسر المبيت في حال التعرض لدورية معادية / تسلل. يتم إنذار الفصيل عند اقتراب دورية معادية، حيث يتم التحضير لمعالجتها وعند وصولها إلى منطقة تقتيل مناسبة يتم مشاغلها من قبل الجناح المتجهة صوبه الدورية وليس من قبل الجميع تجنباً للإصابات والإسراف في الذخيرة وسهولة السيطرة من قبل قائد الفصيل حيث يمكن التعامل مع المشاة باقتحامها بالقوة التي يخصصها قائد السرية، أما الآليات يتم التعامل معها من الثبات وبدون اقتحام وبعد المعالجة يكون الموقع قد أصبح مكشوفاً ويتطلب تغير موقع المبيت إلى الاحتياطي وهناك يكون قائد السرية في الأمام.

ج. أسلوب الخروج من منطقة المبيت ليلاً. يتم خروج القوة طبقاً لطبيعة الأرض وظروف الموقف التالي :

(1) خروج منظم. ويتم عندما يتقرر الخروج من منطقة المبيت الليلي لتنفيذ مهام محددة من قبل أو قبل الضوء الأول.

(2) خروج سريع. و يجري عندما يتطلب ظروف الموقف تنفيذ مهمة عاجلة.

(3) عند التحرك من منطقة المبيت الليلي بهدف الانتقال إلى الهجوم تبقى العناصر الإدارية للوحدات في المنطقة إلى أن تستدعى بعد تنفيذ الهجوم وهذا يعتمد على بعد الهدف عن منطقة المبيت مع مراعاة المسافات المقررة لصنوف النقلات الإدارية.

محظور

حراسة (مرافقة) القوافل

40. قد يُكلف فصيل المشاة الآلية بواجب توفير الأمن والحماية للقافلة، وينفذ الفصيل هذا الواجب إما بشكل مستقل أو كجزء من قوة أكبر.

41. عندما ينفذ الفصيل واجب الحراسة بشكل مستقل تكون السيطرة على القافلة لفصيل المشاة، وبالتالي يجب على قائد الفصيل أن يصدر أمر عمليات كامل لكافة قادة الآليات شاملاً النقاط التالية:

- أ. طريق المسير مع خارطة أو شفافات رقمية للنقاط.
- ب. عدد ونوع الآليات المشاركة في القافلة.
- ج. العمل عند الوقفات.
- د. العمل في حالة الأعطال.
- هـ. العمل عند التماس.
- و. تسلسل القيادة.
- ز. تعليمات الإشارة بما فيها الاتصال الرقمي.
- ح. تنظيم المسير للقافلة.
- ط. قواعد الاشتباك.

التبديل في الخطوط الأمامية

42. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناء على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجري تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة).

43. التنسيق. الجوانب الرئيسية التي تحتاج إلى تنسيق في عملية التبديل هي:

- أ. التوقيتات.
- ب. استخبارات المعركة.
- ج. أمن الاتصالات.
- د. خطط الخداع.
- هـ. خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- و. المعدات والإمدادات التي ستسلم للوحدة الداخلة.
- ز. الاستطلاع والإيجاز.

محظور

- ح. خطط التنقل والسيطرة على التحركات.
- ط. أسلوب الإدامة.
- ي. تبديل الوحدات الإدارية.
- ك. مناطق المخابئ الطارئة.
- ل. موقع القيادة وتبديلها.

44. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامن في كل موقع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن أن يتم تنفيذه من الخلف الى الأمام أو من الأمام الى الخلف في كل الحالات، وعند اقرار أسلوب التبديل يجب على القادة اعتبار ما يلي:

- أ. المهمة التالية للتشكيل أو الوحدة الخارجة مع اعتبار خاص لقوة الأفراد وحالة المعدات.
- ب. المهمة التالية للوحدة الداخلة.
- ج. قدرة العدو في كشف عملية التبديل والتدخل ضدها.
- د. خصائص وطبيعة الأرض.
- هـ. الاحتياج إلى تغيير الأسلوب النمطي لعملية التبديل.

45. يواجه تبديل الوحدات المدرعة والآلية صعوبات كثيرة. إذ لا يمكن الحفاظ على السرية إذا بدأت حركة الآليات المدرعة والدبابات. هناك العديد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المعضلة:

- أ. يمكن تنفيذ عملية التبديل خلال عدة ليال، وذلك لتقليل حركة الآليات في المناطق الأمامية.
- ب. وضع خطة نيران تغطية وإزعاجية لإخفاء ضوضاء حركة الآليات، رغم أن معدات الرصد الحديثة قد تكشف تلك التحركات.
- ج. قد يتم شن هجوم تضليلي في قطاع آخر لتحويل انتباه العدو بعيداً عن مكان التبديل.

أمن العمليات

46. يشمل أمن العمليات كافة إجراءات المتخذة لحرمان العدو من المعلومات عن نشاطات ونوايا القوات الصديقة. تتكون إجراءات الأمن من المراقبة المضادة، وكافة مجالات أمن المنطقة (أمن المعلومات، أمن الاتصالات والأمن المادي).

47. المراقبة المضادة. يستخدم الفصيل إجراءات المراقبة المضادة للحماية من المفاجأة، والمراقبة، والتسلل من قبل عناصر العدو وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- أ. فرض الانضباط في ما يتعلق بالضوضاء، والإنارة، والمخلفات (النفائات).

محظور

- ب. الاستخدام الأمثل للتمويه ويمكن استخدام شباك التمويه أو النباتات الموجودة في المنطقة.
- ج. إدامة التخفية الفعالة.
- د. استخدام أسلوب التحدي وكلمات السر.

48. أمن المنطقة. ويشمل ما يلي:

أ. أمن المعلومات.

- (1) التأكد من عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمليات خارج نطاق العمل خاصة وسائل التواصل الاجتماعي.
- (2) التأكد من المنطقة وتفتيشها جيدًا قبل المغادرة.
- (3) التأكد من حماية المعدات الرقمية ضد أي أخطار محتملة.

ب. أمن الاتصالات.

- (1) فرض إجراءات سيطرة فعالة على الشبكة.
 - (2) استخدم إجراءات وأصول التخاطب اللاسلكي مثل:
 - (3) استخدم أساليب الاتصالات الفعالة:
- (أ) قلل زمن الإرسال على الأجهزة.
- (ب) استخدم المصطلحات والأسماء الرمزية.
- (ج) معرفة متطلبات نظام الاتصالات المستخدم.

ج. الأمن المادي.

- (1) في حالة الثبات، استخدم معدات منع التسلل (كالمشاعل العاثورية وغيرها).
- (2) المحافظة على درجة الجاهزية التي تم اختيارها.
- (3) عدم السماح بوجود أي جنسيات أجنبية أو أشخاص غير مخولين في منطقة الوحدة أو بالقرب منها.
- (4) استخدم أبراج المراقبة لإدامة المراقبة على المقتربات المؤدية إلى موقع المعركة الخاص بالفصيل.

قواعد الاشتباك

49. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين. يفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى؟ وأين؟ وضد من؟ وكيف يمكن استخدام القوة؟. وتختلف قواعد الاشتباك من موقف إلى آخر فقواعد الاشتباك

محظور

أثناء الحرب تختلف عن تلك المخصصة للسلم، كذلك تختلف قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات حفظ السلام عن قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات قتالية هجومية.

50. يتم صياغة قواعد الاشتباك بأسلوبين إيجابي وسلبي، فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها أو عند الضرورة التي تقدر وفقًا لظروف الموقف. كالترخيص مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أما الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة

51. فيما يلي بعض الأمثلة على صياغة قواعد الاشتباك للقوات البرية وذلك أثناء السلم:

- أ. لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- ب. لا نشاطات فجائية أو مريبة.
- ج. تجنب المصادمات.
- د. لا استفزازات.
- هـ. لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كم من الحدود.
- و. إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
 - (1) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
 - (2) أندر الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.
 - (3) اشتبك فقط في حال التعرض لهجوم.
 - (4) عزز المنطقة وفقًا للحاجة.

52. بطاقة الجيب. هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار الضباط. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وكيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. وتوضيحًا لذلك سنعرض فيما يلي مثالاً لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

أ. عاصفة الصحراء 1990-1991. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو وذلك مع مراعاة القيود التالية:

- (1) لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.
- (2) تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضروريًا للمحافظة على حياة الأمريكيين. ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.
- (3) لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.

محظور

- (4) لا يجوز مهاجمة المستشفيات إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ، وتتم مهاجمتها بعد إنذارها وإمهالها بوقتٍ كافٍ إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.
- (5) يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو.
- (6) يحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.
- (7) تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضروريًا لحماية حياة المدنيين الأمريكيين.

(8) عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة.

(9) عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.

(10) تذكر:

(أ) قاتل المقاتلين فقط.

(ب) هاجم الأهداف العسكرية فقط.

(ج) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.

(د) اقصر التدمير على ما يحتاجه إتمام مهمتك.

ب. بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام. نظرًا لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي، وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة.

- (1) لك الحق بأن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.
- (2) يمكن الرد على النيران المعادية بفاعلية وحزم لإيقاف العمل العدواني.
- (3) عندما تهاجم قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.

(4) لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.

(5) يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.

(6) تذكر.

(أ) أنك لست في حرب.

(ب) معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.

(ج) استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.

(د) الاستعداد والتأهب دفاعًا عن النفس.

الفصل الرابع
فصيل المشاة الآلية في
العمليات الدفاعية

محظور

الفصل الرابع

فصيل المشاة الآلية في العمليات الدفاعية

1. واجبات المهمة التعبوية. إن الواجبات التعبوية التي يشارك بها الفصيل هي:
 - أ. إيقاف العدو. منع العدو من الدخول إلى منطقة ما، أو منع تقدمه في اتجاه، أو على طول مقرب ما.
 - ب. احتواء العدو. يقوم الفصيل بالمساهمة باحتواء العدو من خلال إيقافه، أو حجزه.
 - ج. هزيمة العدو. يهزم الفصيل القوة المعادية عندما تفقد تلك القوة بشكل مؤقت أو دائم الوسائل المادية أو الرغبة في القتال.
 - د. تدمير العدو. يمكن اعتبار أن قوة العدو مدمرة عندما لا تصبح تلك القوة قادرة على القتال إلى أن يتم إعادة تشكيلها أو تنظيمها.
 - هـ. تشثيت هجوم العدو. من خلال تحطيم تشكيلته أو تغيير وتيرة هجومه، أو إجباره على زج قواته قبل الأوان أو بشكل تدريجي.
 - و. الاحتفاظ/ تأمين الأرض. يمكن أن يسند للفصيل مهمة الاحتفاظ بالأرض أثناء الدفاع، لحرمان العدو من استخدامها أو الاستفادة منها.
 - ز. تنشيت. منع العدو من تحريك أي جزء من قواته من منطقة معينة ولمدة محددة.
2. اعتبارات التخطيط. عند توضيع الأسلحة في الدفاع يجب أن يضع قائد الفصيل في اعتباره ما يلي:
 - أ. العمق والانتشار.
 - (1) أفضل استخدام لناقلات القتال المدرعة في مواقع على الأجنحة، وفي مواقع مسيطرة تستطيع منها تدمير الآليات خفيفة الدرع والمشاة ولتنشيت حركة الدبابات أو الحد منها بشكل كبير.
 - (2) يجب أن يتم تموضع جماعات المشاة على المنحدرات الخلفية، أو في الأرض التي تحدد الحركة حيث لا يمكن التماس معها قبل دخول العدو منطقة تأثير جماعات المشاة.
 - (3) تستطيع جماعات المشاة الاحتفاظ بالأرض الحاكمة أو حرمان العدو منها إذا تم استخدامها في نقاط حصينة أو مواقع مستورة بشكل جيد.
 - (4) تستطيع جماعات المشاة حماية الموانع أو المواقع على الأجنحة المرتبطة بالأرض المعيقة بشدة للحركة.

محظور

ب. إدامة الحركة، إعاقة حركة العدو، والقدرة على البقاء.

(1) قابلية الحركة. عند اكتمال التحضيرات الدفاعية يتحول التركيز على قابلية الحركة على الطرق من المخابئ إلى المواقع البديلة أو الثانوية أو المتعاقبة أو الجانبية. يرتب قائد السرية أولوية جهد قابلية الحركة ضمن السرية والفصائل.

(2) إعاقة حركة العدو. هناك نوعان من الموانع هما:


(أ) الموانع التعبوية. هي الموانع المصممة أو المستخدمة لتشتيت أو تثبيت أو تحويل اتجاه أو صد حركة العدو.

(ب) موانع الحماية. توضع موانع الحماية عادةً خارج مدى القنابل اليدوية ويتم انشاء حقل الحماية ليكون أقرب لخنادق الأفراد بحيث تبعد حقول الحماية عن الخنادق من (40 – 80) متر (خارج مدى القنابل اليدوية) ويتكون حقل الحماية من حزام أو أكثر، وذلك لتصبح مسافة عمق حقل الحماية والمسافة الفاصلة بين خنادق المشاة وبين حقل الحماية ضمن المدى المؤثر الفردي للسلاح الشخصي للجماعات. هناك ثلاثة أنواع من الموانع السلكية، الشكل رقم (40).

(أ أ) أسلاك الحماية.

(ب ب) الأسلاك التعبوية.

(ج ج) الأسلاك المعززة.



الشكل رقم (40) مثال على الأنواع الثلاثة من الموانع السلكية

3. المواقع الدفاعية.

أ. أولوية الأعمال. وفيما يلي الاعتبارات الأولية لأولوية الأعمال:

(1) تحديد اتجاه الدفاع وقطاعات المسؤولية للفصيل والجماعات.

(2) تحديد أقواس مسؤولية الجماعات.

محظور

- (3) تحديد مواقع رمي آليات القتال ومواقع أسلحة الفصيل الرئيسية ومواقع الأسلحة الملحقة كأسلحة الم د.
- (4) تحديد مواقع خنادق الأفراد.
- (5) تحديد مواقع الرمي البديلة والثانوية للآليات المقاتلة.
- (6) تحديد مواقع ملاجئ الأفراد للجماعات، ومخابئ الآليات.
- (7) تبدأ أعمال الحفر بعد الجولة التنسيقية لقائد فريق القتال/ السرية. وتكون أولوية الحفر لخندق الرشاش والذي يجب أن يكون في مكان مسيطر وسط أو في أحد الأجناب.
- (8) توضيح وتعيين قطاعات رمي لكل آلية قتال مدرعة.
- (9) عمل بطاقات المدى لكل سلاح رئيس وآلية قتال.
- (10) إزالة العوائق والسواتر التي تؤثر على رماية الاسلحة المباشرة للمدافع.
- (11) تحضير مخططات القطاعات.
- (12) تأسيس اتصالات مع فريق القتال/ السرية والوحدات المجاورة.
- (13) التنسيق مع الوحدات المجاورة ومراجعة مخططات القطاعات.
- (14) وضع الألغام ثم الأسلاك الشائكة والموانع المعززة.
- (15) تحسين المواقع الدفاعية الرئيسية وأعمال التكتسية.
- (16) توزيع وتكديس الذخيرة والأرزاق والمياه.


ب. الحماية. تشمل الحماية في الدفاع الثابت والمتحرك جميع الإجراءات السلبية والإيجابية المتخذة لتجنب الاكتشاف من قبل العدو وخداعه، وحرمان وحدات استطلاع من الحصول على المعلومات الدقيقة عن المواقع الصديقة. إن الأداتين الرئيسيتين المتوفرتين لقائد الفصيل هما نقاط المراقبة والدوريات.

- (1) مراكز نقاط المراقبة. توفر نقاط المراقبة والحماية في الدفاع الثابت والمتحرك الإنذار المبكر عن التماس مع العدو بتمرير الاتجاه، والمسافة، والحجم. تكتشف نقاط المراقبة العدو مبكرًا وترسل تقارير دقيقة للفصيل. وتؤسس نقاط المراقبة والحماية على طول المقرب الأكثر احتمالاً للعدو والتي قد يشغل الفصيل جزء من هذه النقاط/ المراكز التي تؤدي إلى الموقع الدفاعي.
- (2) الدوريات. ينفذ الفصيل الدوريات بشكل مستمر في الدفاع لتعزيز مقدرة الفصيل على إغلاق الثغرات الأمنية بين نقاط المراقبة لكشف إي تسلل لدوريات العدو.

محظور

(3) مواقع الرمي للآليات. بعد أن يتم اكتمال بطاقة المدى، يجب أن يتم تأشير الموقع باستخدام الأوتاد الأرضية. وهذا يمكن ناقلة القتال المدرعة، أو آلية بديلة من إعادة احتلال الموقع واستخدام بيانات بطاقة المدى.

(أ) تأشير الموقع بالأوتاد. يجب أن يتم تأشير الموقع قبل أن تتم حركة الناقلة إلى الموقع كما هو مبين في الشكل رقم (41).



الشكل رقم (41) تأشير موقع ناقلة القتال المدرعة بالأوتاد الأرضية

(ب) الدخول إلى الموقع. قد يتم استخدام دليل أرضي لمساعدة السائق في الدخول إلى الموقع إذا كان الموقف يسمح بذلك.

ج. الاستطلاع. يتحرك الفصيل عادةً إلى موقع خلف الموقع الدفاعي المخطط له، ويؤسس موقعاً دفاعياً سريعاً. وإذا كان الوقت حرجاً، فإن الفصيل قد يلزمه تأسيس موقع سريع في الموقع الدفاعي المخطط، ثم يقوم بإعادة التموضع لاحقاً. يتحرك قائد الفصيل في الأمام إلى الموقع الدفاعي المخطط كجزء من استطلاع، ويكون عادةً مصحوباً بقوة أمن، أو بالناقلة وأثناء الاستطلاع يقوم قائد الفصيل بتحديد ما يلي:

(1) مقتربات العدو لآليات القتال المدرعة وجماعات المشاة والمواقع المحتملة للإسناد الناري المعادي.

(2) الحد الأمامي لمنطقة المعركة (ح أ م م).

(3) المواقع الرئيسية والثانوية والبديلة والجانبية للجماعات، والناقلات، والآليات الملحقة.

(4) أماكن نقاط المراقبة ومراكز القيادة الخاصة به.

د. الاحتلال. يحتل الفصيل المواقع الدفاعية حسب خطة قائد السرية ونتائج الاستطلاع.

(1) فور احتلال الفصيل لموقعه، يقوم قائد الفصيل بالإشراف على التموضع لكل جماعة وآلية، لضمان أن المواقع حسب الخطة الأولية.

محظور

(2) يجب أن يتفقد قائد الفصيل المواقع للتأكد من أن الجميع يفهمون الخطة، وأن الأمور تسير حسب الخطة. وكحد أدنى يقوم بفحص ما يلي:

(أ) توجيه الأسلحة، وقطاعات الرمي.

(ب) مواقع الآليات.

(ج) مواقع أطقم الأسلحة.

(د) مواقع جماعات البنادق.

(3) يتأكد كل قائد جماعة من أنه يعرف مكان قائد الفصيل و رقيب الفصيل ومكان نقطة إسعاف السرية.

(4) عندما يكتمل الاحتلال، يستطيع القادة المرؤوسون البدء في تطوير مخططات قطاعاتهم وتحسين المواقع عندما يتم اكمال خطة النار.

(5) الاحتلال السريع. قد ينفذ الفصيل احتلالاً سريعاً بعد هجوم محلي ناجح بالنيران، أو بعد قطع الاشتباك والحركة إلى مواقع دفاعية بديلة أو ثانوية أو متعاقبة أو جانبية.

(6) الاحتلال المدبر. ينفذ الاحتلال المدبر للمواقع الدفاعية عندما يكون الوقت متوفراً، وعندما لا يكون التماس مع العدو متوقعاً، وعندما تكون القوات الصديقة في الأمام في منطقة العمليات تقوم بتوفير الأمن للقوات التي في منطقة المعركة الرئيسية.

(7) الاحتلال أثناء الرؤية المحددة. تعزز معدات الرؤية الليلية عملية الاحتلال تحت ظروف الرؤية المحدودة.

هـ. مخططات القطاعات. تساعد المخططات المفصلة في التخطيط والتوزيع والسيطرة على نيران الفصيل. وكما تم توضيحه سابقاً (الفصل الثالث)

و. المواقع الرئيسية. وهو الموقع الذي يغطي المقرب الذي فيه الجهد الرئيس للعدو على المستويات التي يوجد بها احتياط.

ز. المواقع البديلة والثانوية والمتعاقبة والجانبية.

(1) المواقع البديلة. هو الموقع المستخدم لتغطية نفس المقرب أو قطاع الرمي الذي يغطيه الموقع الرئيس. يكون أمام أو على جانب أو خلف الموقع الرئيس. قد يكون أمام المواقع الدفاعية الرئيسية أثناء ظروف الرؤية المحدودة. يستخدم لإكمال أو إسناد المواقع بالأسلحة قصيرة المدى، كما هو في مواقع المشاة.

(2) المواقع الثانوية. هو الموقع الذي يغطي مقرب أو قطاع رمي مختلف عن تلك التي يغطيها الموقع الرئيس. يتم احتلاله بناءً على أعمال محددة للعدو.

محظور

(3) المواقع المتعاقبة. هو الموقع الذي يستخدم لتغطية نفس المقترب وقطاع الرمي كما هو في الموقع الرئيس. يوضع في عمق الموقع الدفاعي. يتم احتلاله بناءً على أعمال محددة للعدو، أو كجزء من خطة مناورة قائد فريق القتال/ السرية.

(4) المواقع الجانبية. (على مستوى الفصيل والجماعة).

(أ) يغطي مقترب أو قطاع غير الذي يغطيها المقترب الرئيس.

(ب) يتم احتلالها بناءً على تطورات الموقف وأعمال العدو.

(ج) يناور الفصيل من خلال هذه المواقع.

ح. نقطة الركوب. يختار قائد الفصيل نقطة الركوب التي تسمح بالتحميل السريع لجماعات

المشاة في آلية القتال المدرعة، مع تقليل تعرض كل من جماعات المشاة والناقلة لنيران العدو.

ط. توضيع الأسلحة. من أجل توضيع الأسلحة بشكل فاعل، يجب أن يعرف القادة خصائص، وقدرة، وتحديدات تلك الأسلحة، وتأثيرات الأرض، والتعبية التي يستخدمها العدو.

ي. توضيع الآليات. يجب أن يقوم القادة بتوضيع آليات القتال المدرعة في المكان الذي ستحدث فيه اشتباكات على الأجنحة، أي توضيع المواقع القتالية على جوانب مقتربات العدو.

(1) تستخدم آليات القتال المدرعة المواقع المخفية عندما تكون في الدفاع، وتكون الآليات في هذه المواقع إما بوضعية برج مخفي أو بدن مخفي.

(2) توفر المواقع على الأجنحة في الأراضي المعيقة للحركة منافذ تضمن فرص للاشتباك مع العدو، وتقدم آلية القتال المدرعة حماية إضافية من نيران العدو. وإن القاعدة في هذا الأسلوب هي الحد من ظهور الآلية ما عدا على الأهداف التي تقوم بالرماية عليها. ثم تنتقل إلى مواقع رماية أخرى عندما يتم تدمير آليات العدو.

(3) إن اعتبارات استخدام آليات القتال المدرعة في الدفاع هي:

(أ) استخدام موقع مخفي كلما أمكن ذلك والبقاء فيه إلى أن يصبح العدو في المنطقة التي سيقوم الفصيل بتدميره فيها.


(ب) تجنّب أي نشاط أو ظهور يمكن أن يلفت نظر العدو.

(ج) توضيع آليات الفصيل على جوانب مقتربات قوات العدو المشاة الآلية/ المحمولة وخلف سائر. حيث يسهل على المهاجم استمکان وتدمير الهدف الذي أمامه أكثر من ذلك الذي على أجنحته أو خلفه.

(د) التخطيط لعدة مواقع لكل آلية عدد (4) مواقع، واستخدام مسافات مناسبة وحسب طبيعة الأرض بين المواقع لآلية القتال المدرعة.

محظور

- (هـ) تجنب عمل السواتر الترابية حيث يحتاج الساتر ليكون فعالاً إلى ستة أمتار أو أكثر من التراب، مما يجعل من السهل على المهاجم تحديد الموقع. وبدلاً من ذلك يتم حفر موقع بعمق خطوة إلى خطوتين.
- (و) يجب تجنب المواقع التي تكشف الأسلحة لعدد كبير من أنظمة العدو. يجب أن يكون السلاح قادراً على الاشتباك مع آلية واحدة أو آليتين للعدو في نفس الوقت. ويجب أن يكون قادراً على التحويل من قطاع الرمي المخصص له للاشتباك مع أجزاء أخرى من تشكيل العدو، انظر الشكل رقم (42).



الشكل رقم (42) موقع مخفي مع ميادين رمي أصغر

- ك. الفصيل غير المشتبك. يتم توضع الفصيل غير المشتبك خلف الفصائل الأخرى لإضافة العمق للدفاع. بالإضافة إلى تنفيذ الدفاع، فقد يكون للفصيل غير المشتبك إحدى المهام التالية:
- (1) إيقاف اختراقات العدو.
 - (2) تأمين الأجنحة والمنطقة الخلفية لفريق القتال/ السرية.
 - (3) تنفيذ الهجمات المحلية بالنيران.

4. المواقع القتالية.

أ. اعتبارات تحضير خنادق القتال. إن الأفراد هم المسؤولون عن حفر خنادقهم ولا يقترب الحفار من الخنادق أقل من (2) متر. وبعد ذلك يقوم الأفراد بالحفر وتوصيل الخندق بخندق القتال والي أن يصل عمقه الى (160) سم وعلى حسب طبيعة الأرض. يكون الحفر باستخدام أدوات الحفر لدى الأفراد ويتبع القادة ثلاثة مبادئ أساسية لتحضير المواقع القتالية كما يلي:

- (1) توضع الخنادق بحيث تحقق أفضل اشتباك مع العدو.
- (2) تحضير الخنادق على مراحل.
- (3) تفقّد جميع خنادق القتال.

محظور

ب. خنادق القتال للمشاة. يكون عمق (140) سم مناسب لجميع أنواع الخنادق مع وضع مصطبه أرضية بارتفاع (50) سم عند الحاجة لتمكين الرامي من الرماية ما عدا الخنادق السريعة وخندق الهاون. الجدول رقم (2) يبين قياسات الخنادق.

(1) الخنادق السريعة. يقوم الأفراد بتحضير خنادق القتال حتى وإن كان هناك وقت قليل، يستطيع الأفراد حفر مواقع أولية في بضع دقائق. سيوفر الموقع القتالي بعمق (60) سم فقط مقداراً كبيراً من الحماية من النيران المباشرة وحتى من الشظايا.

(2) خندق فرد واحد. إن المواقع التي تحتوي على فرد واحد هي الأقل تفضيلاً، ولكنها مفيدة في بعض المواقف.

(3) خندق لفردين. تكون المواقع القتالية لفردين عادةً أكثر فاعلية من المواقع القتالية لفرد واحد. ويمكن استخدامها لتوفير الإسناد المتبادل مع المواقع المجاورة على كلا الجناحين، ولتغطية المنطقة الميتة الواقعة أمام الموقع مباشرةً.

(4) خندق ثلاثة أفراد. للمواقع القتالية لثلاثة أفراد عدة ميزات، حيث يستطيع القائد أن يكون في كل موقع، مما يجعل القيادة والسيطرة أسهل.

الجدول رقم (2) قياسات الخنادق

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
1	خندق فردين مستقيم	2.8	0.6	1.4	
2	خندق أفراد ثلاثي/ رباعي مستقيم	6.6	0.6	1.4	
3	خندق رشاش	5.1	0.6	1.4	

محظور

ت	نوع الخندق	الطول متر	العرض متر	العمق متر	الرسم التوضيحي
4	خندق قاذف الم د	5.1	0.75	1.4	
5	خندق هاون	4.6	3.7	1.2	
6	خندق فردين حرف (L)	2.8	0.6	1.4	

جـ. المواقع القتالية للآليات. تستخدم الآليات السواتر الطبيعية والتخفية من خلال مواقع

اختباء لزيادة القدرة على البقاء. وعندما يسمح الوقت والموقف يتم تحضير المواقع باستخدام

آليات الحفر الهندسية. تُعطى الأولوية لتلك الآليات التي تحتوي على معدات أو إمدادات أساسية.

(1) المواقع القتالية السريعة للآليات. تستفيد المواقع القتالية السريعة للآليات المقاتلة

من طبيعة الأرض، ويتم تحضير هذه المواقع بأقل جهد إنشائي. يحضر الحاجز الأمامي

بأعلى ارتفاع دون أن يتعارض مع أنظمة أسلحة الآلية في الموقع من الهجوم الجبهوي،


ويوفر تخفية محدودة إذا تم تمويهه بشكل صحيح.

(2) المواقع القتالية المجهزة للآليات. تحتاج الوحدات إلى المواقع القتالية المجهزة

لحماية الآلية من القذائف الخارقة للدروع والمقذوفات فائقة السرعة. يتألف الموقع القتالي

المجهز من أربعة أجزاء هي البدن المخفي، طريق (الرام) دخول مخفيين، موقع اختباء،

وبرج مخفي. انظر الشكل رقم (43).



الشكل رقم (43) موقع قتالي لآلية

د. ملاجئ الأفراد. يتم استخدام الملاجئ للأفراد على مستوى الجماعة وهي مواقع للاستراحة والحماية، يتواجد بها الأفراد غير المطلوبين في الموقع الدفاعي، وهي عبارة عن ملاجئ جاهزة بقياسات محددة يتم زرعها في الأرض باستخدام الآلات الهندسية.

5. الأساليب الدفاعية. يدافع الفصيل عادةً مستخدمًا أحد الأساليب التالية:

أ. الدفاع عن موقع. يخصص قائد السرية موقع دفاعي للفصيل. يتولى قائد الفصيل مسؤولية أغلب القرارات التعبوية والسيطرة على مناورة جماعته. يُخصص الموقع الدفاعي في المواقف التالية:

- (1) إذا كان يقاتل في موقع لا يؤمن إسناداً متبادلاً مع وحدات أخرى.
- (2) إذا كانت المقتربات المتعددة تتطلب لامركزية في الدفاع.
- (3) إذا كانت واجهة السرية القتال واسعة جداً بحيث يصعب على قائد السرية السيطرة المباشرة على فصائله.

ب. الدفاع عن موقع معركة. هو موقع دفاعي موجّه باتجاه مقرب محتمل للعدو. قد يخصص القائد لمروسيه مواقع معركة في مواقف تحتاج منه الاحتفاظ بدرجة أكبر من السيطرة على المناورة مما هي عليه عند الدفاع عن الموقع الدفاعي.

ج. الدفاع عن نقطة حصينة. تضحى النقاط الحصينة بقابلية الحركة لآليات القتال المدرعة، ويحتاج تحضيرها إلى إسناد هندسي كبير (الخبرة، الموارد، المعدات)، وتستغرق وقتاً طويلاً لإنجازها. عندما يؤمر الفصيل بالدفاع عن نقطة حصينة فإنه يجب أن يحتفظ بالموقع إلى أن تؤمر بالانسحاب. يعتمد النجاح في الدفاع عن النقطة الحصينة على درجة ربط الموقع مع طبيعة الأرض.

- (1) قد تتطلب هذه المهمة من الفصيل أن يقوم بما يلي:

- (أ) الاحتفاظ بالأرض الحاكمة أو الحاسمة لخطة مناورة السرية أو الكتيبة.
- (ب) توفير طرق لمناورة قواتنا.

محظور


(ج) إغلاق مقرب.

(د) جر العدو إلى منطقة أو مناطق اشتباك.

(2) يقوم قائد الفصيل بتحديد مواقع الأسلحة التي تساند الخطة الدفاعية للسرية. وحالما يتم تحديد هذه المواقع الدفاعية، يستمر في توزيع الأسلحة حول النقطة الحصينة على مقتربات العدو المحتملة، ومناطق الاشتباك إلى أن تصبح لديه القدرة على أن يتجه بفاعلية في أي اتجاه.

(3) يجب أن يحدد قائد الفصيل للجماعة غير المشتبكة المواقع التي يجب أن تحتلها والطرق التي تؤدي إليها أو إلى أي منطقة في النقاط الحصينة بحيث تؤمن هذه الطرق والمواقع التغطية الكافية أثناء الحركة دون تدخل من العدو.


(4) عندما يكون العدو قد حدد النقطة الحصينة فإنه سيحشد جميع النيران التي يستطيع توفيرها ضد الموقع. ولحماية جماعات البنادق يجب أن يرتب قائد الفصيل لإنشاء غطاء فوق الرؤوس للمواقع الدفاعية الفردية. انظر الشكل رقم (44).



الشكل رقم (44) الدفاع عن نقطة حصينة


محظور

د. الدفاع الدائري. ويسمح للقوة المدافعة بالدفاع في أي اتجاه. الشكل رقم (45).




الشكل رقم (45) الدفاع الدائري للفصيل

هـ. الدفاع على السفوح الخلفية. يقوم قائد الفصيل بتنظيم هذا الدفاع على جزء من المنحدر أو التل ذي القمة الطبوغرافية الذي يحجب المواقع الدفاعية الرئيسية عن مراقبة العدو ونيرانه المباشرة. يتخلى قائد الفصيل عن النيران بعيدة المدى للاستفادة من الستر الذي توفره طبيعة الأرض. الشكل رقم (46) يوضح الدفاع على السفوح الخلفية.




الشكل رقم (46) الدفاع على السفوح الخلفية

و. الدفاع على السفوح الأمامية. هذا النوع هو الأقل تفضيلاً كونه يعرض كامل الموقع الدفاعي لمراقبة ونيران العدو، الشكل رقم (47)، ولكنه في الوقت نفسه يؤمن ميادين رمي لجميع منظومات الأسلحة في الفصيل.




الشكل رقم (47) الدفاع على السفوح الأمامية

6. انتخاب المواقع. في ما يلي الأبعاد والمسافات الاسترشادية لقائد الفصيل:
- أ. تكون المسافة الفاصلة بين الخنادق من (25 - 40) مترًا وحسب طبيعة الأرض.
 - ب. تحتل الجماعة موقعًا دفاعيًا بواجهة (180 - 200) مترٍ وحسب طبيعة الأرض.
 - ج. يحتل الفصيل موقعًا دفاعيًا بعرض (600-800) مترٍ وحسب طبيعة الأرض.
 - د. تكون المسافة الفاصلة بين خنادق قادة الجماعات الأمامية حوالي (180) متر.
 - هـ. تبعد جماعة العمق عن الجماعات الأمامية مسافة كافية من (300-400) متر.
 - و. لكل آلية قتال مخبأ خلف موقع الجماعة بفاصل (300) متر تجنباً لخطر رماية مدفعية العدو المباشرة للموقع ولها من (2 - 4) مواقع رمي أمامية.
 - ز. لكل جماعة ملجأ إسمنتي محصن يتصل بجميع الخنادق بواسطة خندق اتصال.
 - ح. يزرع حقل ألغام حماية على مسافة (80 - 200) متر أمام الخنادق الأمامية من قبل أفراد المشاة وبعـمق (120) متر ويراعى مسافة رمي القنابل اليدوية وتحديدات الأرض.
 - ط. عدد المراقبين على مستوى فصيل المشاة الآلي (5) مراقبين في موقع الفصيل وهم قائد الفصيل ورقيب الفصيل وقادة الجماعات الثلاثة. بالإضافة الى نقطة مراقبة قائد الفصيل ونقطة مراقبة أسلحة الإسناد بصورة مستمرة، مزودين بمنظار مركب على قاعدة وأجهزة رؤية ليلية،
 - ك. تكون آلية قتال قائد الفصيل في المخبأ بالقرب من موقع ملجأ قائد الفصيل ولها مواقع رمي أمامية.
 - ل. تستطيع الجماعات التعامل مع العدو من أي اتجاه من خلال خندق الاتصال المحيط بالموقع من الجوانب ومن خلال فتحات الرمي الموزعة على طول خندق الاتصال.
 - م. تثبت الرشاشات المتوسطة على قاعدة يتم تركيب المنصب الثلاثي عليها بحيث يغطي قوس المسؤولية بواسطة أداة تحديد الارتفاع والانحراف.
 - ن. يبين الشكل رقم (48) مخطط خنادق وملجأ جماعة.
 - س. تكون جميع الخنادق غير ظاهرة على السفوح الأمامية ومخفية ومموهة حسب طبيعة الأرض ويتم تمويهها من الأعلى.
 - ع. يتم تحضير خنادق للجماعات الأمامية عند انسحابها وتراجعها لموقع جماعة العمق.
 - ف. توجد مواقع رمي لناقلات الجماعات الأمامية ضمن موقع جماعة العمق.




الشكل رقم (48) مخطط خنادق وملجأ جماعة



الشكل رقم (49) مثال على موقع دفاعي لجماعة العمق

محظور



الشكل رقم (50) مثال على موقع دفاعي لفصيل مشاة آلي

7. تنفيذ الدفاع.

أ. وضعية الفصيل قبل هجوم العدو.

- (1) ناقلات الأفراد في المخابيئ مذكّرة ومجهزة ويمكن أن تقوم ناقلة منها بدور الدفاع الجوي في حال وجود نقص في وحدات الدفاع الجوي.
- (2) جميع الأفراد داخل ملجأ الجماعة.
- (3) جميع الأسلحة موزعة في الخنادق المخصصة لها.
- (4) قائد الفصيل ورقيب الفصيل وقادة الجماعات يتناوبون اليقظة.
- (5) تؤمن خنادق قادة الجماعات ورقيب الفصيل ومخبأ الناقلات باتصال سلكي مع قائد الفصيل، ويؤمن قائد الفصيل باتصال سلكي ولاسلكي مع قائد السرية.
- (6) جميع الخنادق مموهة بشباك تستر حسب طبيعة الأرض.
- (7) في حال وجود أسلحة م/ د ملحقة، يتم توزيعها على جوانب الفصيل أو في الفجوة بين الجماعات وحسب طبيعة الأرض.

محظور

- (8) يتم اللجوء إلى الاتصالات اللاسلكية حال انقطاع الاتصالات السلكية.
- (9) في حال وجود ضابط رصد، ينتخب موقع خندقه يمين أو يسار مواقع الجماعات ولا يكون ضمن الموقع.
- (10) تكون جميع الرشاشات والأسلحة الرئيسة بحالة تسديد على نقطة المرجع وحسب بطاقة المدى للسلاح.
- (11) يتم توزيع ذخائر الخط الأول في الخنادق مع أسلحتها.
- (12) يكون جميع أفراد الفصيل بلباس المعركة كاملاً.
- ب. وضعية الفصيل عند بدء تعرض العدو.
- (1) يتواجد جميع أفراد الفصيل في خنادقهم داخل الملاجئ.
- (2) تبقى ناقلات الأفراد في المخابئ وحتى وصول العدو لمسافة (4) كم أو ظهوره على خط البدء.
- (3) جميع أسلحة الفصيل بحالة استعداد للرمي بالأمر.
- (4) الاتصالات اللاسلكية لقائد الفصيل ورقيب الفصيل بوضعية الاستقبال.
- (5) يتواجد الأفراد بالملاجئ أثناء فترات القصف المدفعي والجوي المعادي.
- (6) استمرار المراقبة وتمرير المعلومات بالصوت لقائد الفصيل والتأكد من أن جميع الأفراد يتلقون معلومات القتال.

8. مراحل المعركة الدفاعية للفصيل. تبدأ المعركة الدفاعية للفصيل عند وصول العدو ضمن مدى أسلحة الفصيل المؤثرة وتنفذ المعركة الدفاعية حسب المراحل التالية:

- أ. مرحلة وصول العدو إلى مدى أسلحة المدمر للفصيل المشاة الآلي.
- (1) تكون آليات القتال المدرعة هي المعنية بالتعامل مع قوات العدو بسبب قدرتها على تدمير آليات العدو وعلى أقصى مدى مؤثر.
- (2) تتناوب آليات القتال المدرعة الرمي حسب أوامر قائد الفصيل وتصميمه للمعركة وأوامر ضبط الرمي.
- ب. مرحلة وصول العدو إلى مسافة 2000 متر وقبل حقل ألغام الحماية.
- (1) تنضم الرشاشات المتوسطة إلى أسلحة الناقلات بمشاغلة العدو.
- (2) يتم التركيز على رماية أفراد العدو المترجلين من الآليات المعطوبة وآلياته خفيفة التدريب.

محظور

(3) يبقى جميع الأفراد من حاملي الأسلحة ذات المدى أقل من مسافة حقل ألغام الحماية في الملاجئ ويقومون بنقل الذخيرة للأسلحة المتوسطة (الرشاشات).

جـ. مرحلة وصول العدو إلى حقل الحماية.

(1) سيقوم العدو بدفع آليات الإسناد الهندسي للتعامل مع حقل الألغام وفتح الثغرات.
(2) في هذه المرحلة وعلى هذا المدى ستتضمن الرشاشات والقواذف والهاون للأسلحة التي تقوم بالمشاغلة بالرمي على العدو.

(3) تركز جميع الأسلحة على العدو في منطقة حقل الألغام لحرمانه من حرية العمل في فتح الثغرة، من خلال التركيز على آليات الهندسة التي ستندفع أمام القوة المقتحمة،

د. مرحلة ما بين حقل ألغام الحماية (ح أ م م). وفي هذه المرحلة تفتح نيران جميع أسلحة الفصيل ويجب استغلال هذه المرحلة بسبب توقف رماية المدفعية المعادية.

هـ. مرحلة وصول العدو إلى مسافة 150 متر من (ح أ م م).

(1) لضمان استمرار القتال عبر عمق الموقع الدفاعي تترجع الآليات بأمر من قائد الفصيل إلى الموقع البديل مع استمرار الرماية (نار وحركة) وذلك لعدم جدوى استخدام أسلحة الآلية ضمن المسافات القريبة جدًا وللاستفادة القصوى من أسلحتها.

(2) يستمر أفراد الفصيل بالرماية المؤثرة على قوات العدو مستغلين أسلحة الناقلات.

(3) يتمسك المدافعون بالمواقع الدفاعية والقتال من خلال خنادقهم كون هذه المرحلة هي الأكثر في صالحهم، فالعدو بدون إسناد مدفعي وهو مكشوف وقريب جدًا ولذلك فهذه هي فرصة لإيقاع الخسائر البشرية.

و. القتال على الهدف (قتال الخنادق).

(1) تستخدم القنابل اليدوية الدفاعية من قبل الأفراد المدافعين ضد أفراد العدو لإيقاع الخسائر.

(2) سوف يسعى المهاجم إلى الوصول إلى خنادق المدافعين بكل قوة وهنا تبدأ مرحلة الالتحام والقتال القريب بالبنادق والحراب.

(3) يقوم أفراد الفصيل في الخنادق المتأثرة بالتراجع من خلال خنادق الاتصال تحت حماية الخنادق غير المتأثرة والخنادق الخلفية.

(4) يقوم أعداد الرشاش المتوسط بإخلائه إلى الموقع البديل من خلال خندق الاتصال إذا تعذر صموده في الموقع بسبب ضغط العدو الشديد وإصراره، وذلك لعدم الاضطرار لتركه للعدو، وللاستفادة منه في استمرار القتال.

محظور

(5) يتراجع رقيب الفصيل من خلال خندق الاتصال إلى موقع القيادة البديل وينضم لجماعة العمق.

(6) تشاغل جماعة العمق قوات العدو من خلال الفجوة والجوانب بما لا يؤثر على المواقع الأمامية وحسب بطاقات المدى للأسلحة.

(7) يقوم الأفراد المتراجعون بالرمية على قوات العدو التي نجحت بالوصول إلى الخنادق من خلال فتحات الرمي في خنادق الاتصال.

(8) تكون الحركة سريعة جدًا عبر خنادق الاتصال.

ز. يتم تراجع الجماعات المتأثرة من خلال خنادق الاتصال مع استمرار مشاغلته بقتال نار وحركة تحت إسناد كثيف من الآليات المقاتلة، حيث يتم الانسحاب على مرحلتين المرحلة الأولى خلال خندق/ خنادق الاتصال والمرحلة الثانية إلى موقع جماعة العمق.

ح. تستهلك كميات الذخيرة بنسبة 50 % من مجموع ذخيرة الخط الأول ويبقى مع الأسلحة كميات الذخيرة المتبقية في المراحل اللاحقة.

ط. مرحلة استعادة الخنادق المحتلة.

(1) بمجرد إخلاء الخنادق المتأثرة تبدأ جماعة العمق بالإضافة إلى آليات القتال التي تراجعت إلى مواقع الرمي المخصصة في العمق بالرمية المكثفة والمركزة على مواقع قوات العدو لإجباره على إخلائها.

(2) تقوم جميع الخنادق التي لم يتم إخلؤها بالرمي على قوات العدو لإجباره على إخلاء الموقع.

(3) تساند بقية المواقع سواء كانت المواقع البديلة أو مواقع الأفراد المتواجدون في خنادق الاتصال بالرمي على أفراد العدو.

(4) يتزامن هذا مع النيران المقدمة من قبل فصيل العمق ونيران المدفعية وأسلحة الـ م د المتوفرة على مستوى السرية/ فريق القتال.

(5) يبقى الأفراد غير المتأثرين في خنادقهم ويعيدون توجيه رمايتهم حسب مواقع العدو ثم يقومون بالرمية على قوات العدو لإجباره على تركها وإخلائها.

ي. بمجرد تراجع الجماعات الأمامية وانضمامها لجماعة العمق تصبح المعركة لقائد السرية.

الانسحاب

9. هي عملية مخطط لها تحدث عندما تقطع قوة ما التماس مع العدو لإعادة تموضع نفسها لمهمة أخرى.

10. بما أن انسحاب الفصيل هو في الغالب جزء من خطة انسحاب فريق القتال/ السرية، لذا ينبغي على قائد الفصيل فهم القصد من الانسحاب ومغزى التوقيتات الرئيسة وماذا تعني له وواجب الفصيل في عملية انسحاب السرية بأكملها.

11. على قائد الفصيل معرفة ما يلي قبل الانسحاب (المعلومات):

- أ. من الذي سيأمره بالانسحاب؟
- ب. إلى أي وقت يجب أن يحرم العدو من موقعه؟
- ج. الوقت الذي يكون فيه الفصيل عبر خط معين.
- د. إلى أين يجب أن ينسحب؟
- هـ. الطريق إلى نقطة مراجعة السرية ومنطقة التجمع.
- و. مواقع الوحدات التي سيجري انسحابه من خلالها (إن وجدت).
- ز. خطة انسحاب الدوريات والدبابات المساندة والوحدات على الأجانب.

12. الاستطلاع. يجب أن يقوم قادة الفصائل باستطلاع الطرق إلى منطقة تجمع الفصيل والسرية ويستطلع قادة الجماعات الطرق من مواقع جماعتهم إلى منطقة تجمع الفصيل، وعادة يختار قائد السرية مناطق تجمع الفصائل ونقاط المراجعة عند الضرورة، إن الغرض من ذلك هو منع تداخل الفصائل باختيارهم الأماكن نفسها.

13. آلية انسحاب الفصائل. في عمليات الانسحاب الليلي تنسحب الفصائل الأكثر تماساً مع العدو بعد أن تنسحب الفصائل الخلفية والهدف من ذلك هو إبقاء الواجهة الأمامية في إشغال دائم حتى الدقيقة الأخيرة، أما في الانسحاب النهاري فيكون التسلسل بأسلوب عكسي والأساليب الممكنة لانسحاب الفصائل كما يلي:

- أ. الانسحاب كفصيل كامل.
- ب. الانسحاب كجماعات.

محظور

14. يتم الانسحاب بناقلات الأفراد المدرعة تمامًا كالانسحاب سيرًا على الأقدام إلا أنه لا ضرورة للمسير حتى نقطة التقاء الكتيبة للركوب، بل تركب المشاة من نقاط التقاء الفصائل أو السرية حسب الموقف التعبوي ويؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- أ. مدى قرب العدو وقوته.
- ب. السرية وخاصة بالنسبة للضوضاء.
- ج. الطرق المتوفرة.
- د. إمكانية الوقوع في كمائن العدو بسهولة.
- هـ. الوقت، ومن الممكن تقصير مدة الانسحاب نظرًا لقصر المسافة التي يقطعها الأفراد سيرًا على الأقدام.

15. الدوريات. إن الخطر من تسلل العدو يجعل الدوريات ذات أهمية خاصة، يستخدم القادة الدوريات الثابتة لتغطية الفجوات ولإعطاء إنذار مبكر عن حركة العدو وللمحافظة على ممرات الانسحاب خالية من العدو.

احتلال الموقع الجديد

16. قبل إخلاء الموقع الأمامي تتحرك جماعات الاستطلاع إلى الخلف للاستطلاع ولوضع الخطة لترتيب الموقع الجديد. ففي مستوى الفصيل ينفذ هذا الواجب من قبل رقيب الفصيل الذي يرافق جماعة استطلاع السرية ويرافق رقيب الفصيل على الأقل فرد ليعمل كدليل لإرشاد الفصيل لموقعه الجديد.

17. في الموقع الجديد يعمل رقيب الفصيل وفق أوامر قائد جماعة استطلاع السرية وعند وصول الفصيل إلى الموقع الجديد يلتقي رقيب الفصيل والأدلاء بالفصيل وتتم عملية الإرشاد إلى الموقع الجديد للفصيل ويقوم رقيب الفصيل بإيجاز الفصيل عن ترتيب الموقع الجديد.

التبديل في الخطوط الأمامية

18. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية تتم العملية بناءً على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجري تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة). تجرى العملية ليلاً أو في حالات الرؤية المحدودة.

19. يتقبل قائد الوحدة الداخلة خطة دفاع الوحدة الخارجة، ويستطيع تغييرها كما يشاء بعد انتهاء التبديل.

محظور

20. أسباب التبديل. فيما يلي الأسباب الرئيسة للتبديل:
- أ. عندما تقضي الوحدة مدة طويلة في الأمام، وتصبح في حاجة للاستراحة في المناطق الخلفية.
 - ب. لإعادة تنظيم وحدة تكبدت خسائر وإصابات.
 - ج. لإعادة الانفتاح بشكل جديد لتكثيف عنصر معين في الأمام مثل مشاة/ مشاة آلية/ دبابات.
 - د. حشد القطعات لعملية تعرض في قطاع آخر، ويتم ذلك بتبديل وحدة أمامية بوحدة أصغر منها.

21. أنواع التبديل. يختلف نوع التبديل من حيث الحجم أو الصنف والوقت وكما يلي:
- أ. من حيث الحجم والصنف.

- (1) متكافئ. يتم بين وحدتين متماثلتين حجمًا وصنفًا.
- (2) غير متكافئ. يتم بين وحدتين مختلفتين صنفًا أو حجمًا.

- ب. من حيث الوقت.

- (1) سريع. يتم بين وحدتين بعد إنذار قصير.
- (2) مدبر. يتوفر الوقت الكافي لهذا النوع من التبديل للتخطيط والتنفيذ.

22. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد مترامن في كل قطاع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف.

إجراءات التبديل

23. ترتيبات السيطرة. تاليًا ترتيبات السيطرة الضرورية لتبديل جماعات المشاة، الملحق "د".
- أ. نقطة النزول من الآليات. للوحدة الداخلة وغالبًا ما تكون نقطة ركوب للخارجة. يتواجد فيها ضابط من كل وحدة.
 - ب. مناطق الانتظار. تستطيع الوحدات أن تنتظر فيها لفترة قصيرة جدًا، تخصص لمستوى الكتيبة والسرية، وتساعد القادة في مرونة السيطرة على التبديل.
 - ج. نقاط التفقد. تعين نقطة للكتيبة، للسرية، للفصيل، تستخدم للتفقد ولا تقف فيها الوحدات. يجري تعيين من يتواجد في النقاط لإجراء التفقد.
 - د. منطقة النقاء الفصيل. تقاد منها الجماعات الداخلة إلى مواقعها. يتجمع فيها جماعات الفصيل الخارجة، ثم يتحرك منها كفصيل واحد إلى الخلف.

محظور

هـ. نقطة الركوب في السيارات. لاستعمال الوحدة الخارجة.

24. في حالة تبديل وحدات آلية تلزم ترتيبات السيطرة التالية: الملحق "أ".
- أ. مناطق الالتقاء. تكون على مستوى السرية والفصيل، يجرى التقاء فصائل الدبابات وفصائل المشاة في منطقة التقاء السرية.
- ب. نقطة النزول والركوب ونقطة تفقد الفصيل. تلزم هذه النقاط إذا كانت وحدات المشاة الداخلة ستترجل قبل الانفتاح أو إذا كانت الوحدات الخارجة بدون ناقلات.
- ج. خطوط الإخبار. للإخبار عن مدى تقدم حركة الوحدات الآلية.

25. تأشير الطرق. تكون الوحدة الداخلة مسؤولة عن التأشير من الخلف وحتى نقطة النزول أو مناطق التقاء السرايا، ثم تبدأ مسؤولية الوحدة الخارجة. يلزم استخدام الإشارات المضينة التي تؤمن من الوحدة الداخلة، وتجلب مع جماعات المقدمة.

26. الأدلاء. يقع تأمين الأدلاء على عاتق الوحدة الخارجة ما عدا الاستثناءات التي قد يتفق عليها القائدان. يجب إيجاز الأدلاء بعناية مع عمل تجارب على واجباتهم، ويجب أن يعرفوا الطرق من نقطة النزول، مناطق الالتقاء وللأمام، مناطق الانتظار والطرق منها وإليها.

27. ممثلو جماعة المقدمة. يجب على ممثلي جماعة المقدمة مقابلة فصائلهم في نقطة تفقد سريتهم أو في منطقة التقائها. كل ممثل يسير مع الفصيل للأمام.

28. الاتصالات. تؤمن كلا الوحدتين هذا الاتصال، إلا أن استخدام شبكة الوحدة الخارجة تكون لأطول مدة ممكنة فعندما تسمح الظروف تستخدم الاتصالات السلوكية بين نقاط السيطرة، قيادة الكتيبة، ولزيادة الأمن فأنها تفصل عن الاتصالات اللاسلكية.

29. الحماية.

- أ. الأمن ضروري على كافة مستويات القيادة لمنع حصول العدو على معلومات حتى إنهاء التبديل، كما يجب حماية المنطقة من تدخل العدو خلال التبديل.
- ب. الحماية. تعتمد درجة الحماية المطلوبة على درجة نشاطات العدو. تتطلب الحماية دوريات وجماعات حماية كما يلي:

(1) دوريات ثابتة. توضع في الفجوات بين المواقع، كذلك في ممرات حقول الألغام. يجرى تبديلها خلال عملية تبديل الوحدة.

محظور

- (2) دوريات كاشفة. تذهب للأمام وللأجنحة، وتخرج عادة من الوحدة الخارجة وتبقى في الخارج حتى انتهاء التبديل. توضع ترتيبات التحاقها لوحدها فيما بعد.
- (3) دوريات مقاتلة. يجرى الاتفاق عليها بين القائدين. العناصر التي ستستخدم في الدوريات خلال التبديل أو بعده مباشرة تتحرك مع جماعات المقدمة.
- (4) جماعات الحماية. تخرج لحماية نقاط السيطرة، مناطق الانتظار تكون عادة من واجب الوحدة الخارجة.

30. تغيير القيادة. يتم تنسيق تغيير القيادة بين القائدين بعد تبديل الفصيل بالكامل.


31. حقول الألغام.

- أ. لتلافي وقوع الخسائر تسلم حقول الحماية.
- ب. يجب معرفة معلومات حقول الألغام كاملة، وهذا يشمل مواقعها، أنواعها، حدودها وممراتها. من المهم تسليم مخططات الحقول للوحدة الداخلة، وإن أمكن يجب استطلاعها من قبل قادة منتخبين من جماعة المقدمة.

الملاحق:

- أ ترتيبات السيطرة لتبديل كتيبة مشاة.
- ب النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة.

ترتيبات السيطرة لتبديل كتية المشاة



الشكل رقم (51) ترتيبات السيطرة لتبديل كتية المشاة

محظور

الملحق "ب" للفصل الرابع لعقيدة فصيل المشاة الآلي

النقاط التي يجب أن تعرفها جماعة المقدمة

1. على ممثلي جماعة المقدمة تدوين جميع النقاط والمعلومات المطلوبة قبل الذهاب إلى الوحدة التي ستبدل، فيما يلي النقاط الرئيسية التي يأخذ عنها مختلف الضباط التفاصيل الوافية، ومع ذلك فإن كثيرا من هذه النقاط مشتركة بين ضابطيين أو أكثر:

أ. قائد السرية.

- (1) توزيعات مجموعة القتال/ الكتيبة، الخرائط والصور الجوية.
- (2) معلومات عن عادات العدو، القناصة، الدوريات، الهاون، الألغام، الأسلاك.
- (3) توزيعات السرية بالتفصيل بما فيه عدد الأفراد في كل جماعة.
- (4) ترتيبات إسناد المدفعية.
- (5) إشارات الضوء.
- (6) خطة الاتصالات الداخلية.
- (7) مواقع الوحدات الموجودة على الأجنحة.
- (8) مواقع مراكز مراقبة السرية ومراكز المراقبة المحلية الأخرى.
- (9) التوزيعات الليلية بما فيها مراكز الإخفاء.
- (10) لوحة الاتجاهات.
- (11) أهداف مدافع مقاومة الدبابات والهاون.
- (12) لوازم الخنادق.
- (13) طرق العدائين.
- (14) تفاصيل عن الأرض الميته.
- (15) موقع أسلحة الكتيبة المساندة.
- (16) إنذار الغازات.
- (17) السيارات الموجودة في المنطقة.
- (18) ترتيبات الطعام والنظافة.

ب. قائد الفصيل.

- (1) قوات العدو.
 - (أ) مواقع العدو.
 - (ب) حقول الألغام والأسلاك.

محظور

- (ج) عادات العدو ونقاط دورياته.
- (د) روحه المعنوية.
- (هـ) القصف وأهدافه الدفاعية.
- (و) مراكز ملاحظته.
- (ز) مقاصده المحتملة.

(2) قواتنا.

- (أ) توزيع مجموعة القتال/ الكتيبة والسرية.
- (ب) توزيع الفصيل وعدد الخنادق.
- (ج) الأقواس.
- (د) خطوط النار الثابتة.
- (هـ) الأسلاك الشائكة وحقول الألغام والفجوات في حقول الألغام.
- (و) المشاعل العاثورية.
- (ز) أقواس الرمي لأسلحة الم د من مرتب الفصيل.
- (ح) نقاط المراقبة وتفصيلات الدوريات.
- (ط) طرق الاقتراب والأرض الميتة.
- (ي) مواقع الأهداف الدفاعية وكيف يمكن طلب النار عليها.
- (ك) الارتباط من اليمين إلى اليسار.
- (ل) الأسلحة المساندة الأخرى التي يمكن أن ترمي على واجهة الفصيل، وكيف يمكن طلبها.

(3) الشؤون الإدارية.

- (أ) لوازم الخنادق، الألغام الإضافية والأسلاك.
- (ب) احتياط الذخيرة.
- (ج) المرافق الصحية.
- (د) ترتيبات الإطعام والأرزاق الاحتياطية.
- (هـ) تزويد المياه.
- (و) إخلاء الخسائر.

(4) الاتصالات.

- (أ) طرق العدائين وخطة الأثر في المسير على الطريق.
- (ب) الخطوط.

محظور

- (ج) الإشارات الضوئية.
- (د) إشارة الإنذار وإجراءات المقاومة لهجوم العدو المدرع والجوي والنووي والكيميائي.
- (هـ) الاتصالات بين الخنادق.
- (و) كلمة السر لمجموعة القتال/ الكتيبة الخارجة.

الفصل الخامس
فصيل المشاة الآلية في
العمليات التعرضية

محظور

الفصل الخامس

فصيل المشاة والمشاة الآلية في العمليات التعرضية

واجبات المهمة التعبوية للفصيل في الهجوم

1. الاحتلال. يكون الفصيل قد احتل الهدف عندما يشغله فعليًا بالآليات، ولا يستطيع العدو الرماية عليه بأسلحة الرمي المباشر، ويستطيع الفصيل احتلال الهدف إما أثناء المعركة التعرضية أو الدفاعية.
2. الاختراق. قد ينفذ الفصيل الاختراق أثناء الهجوم لاختراق دفاع العدو، أو حقل ألغام، أو موقع محصن له أو تأمين ممر خلالها.
3. التدمير. تعتبر القوة المعادية مدمرة عندما تصبح القوة غير مؤثرة ماديًا في القتال إلى أن يعاد تنظيمها.
4. التطهير. يتطلب التطهير من الفصيل التخلص من جميع قوات العدو وإزالة المقاومة ضمن منطقة معينة، وقد يعطى الفصيل واجب تطهير موقع ما أو تطهير جزء محدد من منطقة هدف أكبر.
5. الإسكات. عند عمل الفصيل أو الجماعة كقاعدة إسناد يكون الواجب الرئيس هو إسكات العدو بواسطة النيران، وهو إجراء مؤقت وبالتالي لا يستطيع العدو منع قواتنا من تحقيق مهامها.
6. الإسناد بالنيران. إن القصد من الإسناد بالنيران هو منع العدو من الاشتباك مع القوات الصديقة، وإنجاز هذا الواجب يجب أن يراقب ويتابع الفصيل القوات المعادية وقوة المناورة التي يساندها.
7. الهجوم بالنيران. يقوم الفصيل بالمناورة إلى موقع يستطيع منه مراقبة العدو والاشتباك معه بالنيران المباشرة وغير المباشرة على مسافة بعيدة لحرمانه من المناورة. يدمر الفصيل العدو أو يمنع من إعادة توضع قواته. يستخدم الفصيل النيران بعيدة المدى من مناطق مسيطرة، كما تستخدم النيران الجانبية، أو يستفيد من المدى المؤثر لأنظمة أسلحة الوحدة.

مناورة الفصيل في الهجوم

8. الفصيل في التقدم والهجوم. تتم السيطرة على القوات المهاجمة من خلال منطقة الحشد، منطقة التجمع، خطوط الإخبار، النزول إن وجد، منطقة التشكيل، الترجل، الاقتحام وحد التوسع.

منطقة الحشد.

أ. هي المنطقة التي تتجمع فيها القطعات والآليات من كافة الصنوف لتتوجه هذه القطعات منها إلى منطقة التجمع وتتطلب منطقة الحشد طرق جيدة وسهلة ومستورة عن المراقبة الأرضية والجوية للعدو ويجب أن تكون خارج مدى مدفعية الميدان وبعيدة إلى الخلف بما يكفي لتجنب إعطاء العدو أية دلائل على عملية الهجوم.

ب. العمل في منطقة الحشد. يتم تنفيذ الاجراءات التالية في منطقة الحشد وحسب الموقف والوقت المتوفر، والاجراءات التي لا تتم فيها تؤخر الى منطقة التجمع.

- (1) الصيانة وتبديل المهمات.
- (2) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الامداد وحسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.
- (3) إعادة التزويد.
- (4) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.
- (5) التمارين والتجارب.
- (6) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإيجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.
- (7) إصدار الأوامر.

ج. مسافات الانتشار. يتم الانتشار بحيث تكون كثافة انتشار بمعدل (40) آلية لكل (1) كم² ومسافة (200) متر بين كل آلية وعادة ما يكون الانتشار للسرية ضمن (1) كم².

منطقة التجمع.

أ. هي الأرض المخصصة للوحدة لاحتلالها تمهيداً لحركة أخرى للأمام وتنتخب هذه المنطقة عادة من قبل القيادة الأعلى من الخارطة وذلك لضمان عدم انتخابها من قبل وحدتين في آن واحد أو عدم اقتراب مناطق تجمع الوحدات من بعضها البعض أو عدم تقاطع الطرق إليها عند الحركة من الحشد، وتعتبر الوحدة مسؤولة عن تأشير منطقة التجمع، تكون مساحة منطقة التجمع لكتيبة مشاة حوالي كيلومتر مربع تقريباً.

ب. العمل في منطقة التجمع. يشمل العمل في منطقة التجمع ما يلي:

- (1) الدفاع الدائري ودفع نقاط الحراسات والإنذار المبكر.
- (2) تأكيد تفهم الأوامر وخطة الهجوم.
- (3) تنظيم انفتاح القوات حسب خطة الحركة للتقدم إلى منطقة التشكيل وخط البدء.

محظور

- (4) تناول وجبة ساخنة طازجة إذا سمح الوقت.
- (5) إعادة تزويد الآليات في حال كانت المسافة بعيدة بين الحشد والتجمع.
- والأرض الوعرة وساعات تشغيل عالية.
- (6) استطلاع القادة لمواقع العدو للتأكيد على الخطة.
- جـ. التمركز والانتشار في منطقة التجمع. إن كثافة الانتشار هي (40) آلية في (1) كم² وقد تزيد أو تنقص هذه المساحات وحسب نوع ودرجة التهديد المعادي المتوقع وعدد ونوع الآليات المتوفرة وطبيعة ومساحة الأرض المخصصة.
- د. يتم المكوث في منطقة التجمع أقل وقت ممكن لتنفيذ الواجبات.
- هـ. واجبات قائد الفصيل في منطقة التجمع.
- (1) التأكد من وصول الفصيل واتخاذ الدافع الدائري.
- (2) إصدار الأوامر.
- (3) الإشراف على إجراءات المعركة للجماعات.
- (4) التأكد من الرقيب حول اكتمال الإجراءات الإدارية.
- و. واجبات رقيب الفصيل في منطقة التجمع.
- (1) قيادة الفصيل إلى منطقة التجمع في حال انشغال قائد الفصيل بأي أعمال أخرى.
- (2) وضع خطة الدافع الدائري وتوزيع الجماعات.
- (3) تأمين الحماية بدفع الحراسات للأمام، وتعيين المناوبين.
- (4) الإشراف على توزيع الذخائر وتعبئتها إذا لم توزع من قبل.
- (5) فحص الأجهزة اللاسلكية.
- (6) التأكد من عمليات الحفر إذا كان ضرورياً.
- (7) التأكد من أن قادة الجماعات قاموا بتفتيش الأسلحة، الذخائر والمعدات.
- (8) التأكد من إدامة القوة (الأرزاق، المياه، الوقود،..الخ).

11. الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل. يستخدم الفصيل الأساليب المناسبة للحركة، وقد تتحرك عناصر الإسناد والاقتحام مع بعضهما لأغراض الحماية أو تتحرك على طرق منفصلة مخططة مسبقاً إلى مواقعها المحددة لتحقيق عامل السرعة وعلى عنصر الإسناد أن يحتل قاعدة الإسناد قبل أن تجتاز عناصر الاقتحام خط البدء.

محظور

12. خط الفتح التعبوي. هو أحد خطوط السيطرة التي يتم تحديدها من أجل تسهيل السيطرة على حركة القوات وتحولها المنظم من تشكيل المسير إلى تشكيل ما قبل المعركة ثم تشكيل المعركة في أقل وقت ممكن مع تحقيق الانتشار المناسب للقوات وسهولة السيطرة عليها مع الوضع بعين الاعتبار ان الفتح المبكر الى تشكيلات اقل يتطلب زمن تحرك أكبر ويؤدي الى صعوبة وتعقيد السيطرة على القوات. انظر الشكل رقم (52) مثال على خطوط الفتح التعبوي. وتعتبر انسب المسافات لتحديد خطوط الفتح التعبوي كما يلي:
- أ. يحدد خط الفتح التعبوي على مستوى الفصائل على مسافة 4 - 6 كم من الحد الأمامي لمنطقة معركة العدو بما يحقق التحول من تشكيل ارتال سرايا الى ارتال فصائل ومن ثم إلى خط الحرب (التشكيل النهائي للمعركة).
- ب. يحدد خط فتح الآليات بعد اجتياز القوة المهاجمة لحقل الألغام التعبوي للعدو حيث يتم التحول من ارتال فصائل إلى آليات بتشكيل خط حرب وعلى مسافة 3 - 3.5 كم.

13. منطقة التشكيل

- أ. هي المنطقة التي تأخذ فيها القوات التشكيلية النهائية لعملية الاقتحام. تنتشر عندها القوات قبل الاقتحام مباشرة ويتم اتخاذ تشكيلات الهجوم النهائية، وتسمح بفاصل من الوقت بين التحرك للأمام وعبور خط البدء في ساعة (س) وتحتل منطقة التشكيل لوقت قصير كلما أمكن (وقت المكوث في منطقة التشكيل هو الوقت المستغرق من وقت وصول أول آلية وحتى خروج آخر آلية منها)، ولا يتم التوقف بها نهائياً.
- ب. إجراءات منطقة التشكيل.

- (1) تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلية النهائية للاقتحام.
- (2) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.
- (3) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرضت لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديله مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصغر لهذه الإجراءات).

ج. واجبات قائد الفصيل في منطقة التشكيل

- (1) التأكد من دخول الجماعات إلى مواقعها حسب التشكيلية النهائية.
- (2) التأكد من الأهداف وتأكيد تعيينها.
- (3) التأكد من جاهزية الجماعات لبدء الاقتحام.
- (4) التأكد من أن الفصيل في موقع مخفي ومستور.

محظور

د. واجبات رقيب الفصيل في منطقة التشكيل.

- (1) التأكد من أن الجماعات أخذت مواقعها في منطقة التشكيل.
- (2) المرور على الجماعات والتأكد من جاهزيتها للمرحلة القادمة.
- (3) التأكد من إجراءات التأشير والدلالة في العمليات الليلية.

14. خط البدء. هو الخط الذي تجتازه القوات المقتحمة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيات وشروطه كالتالي:

- أ. يجب أن يكون موازيًا للهدف.
- ب. يجب أن يكون واضحًا ومميزًا على الأرض ويمكن الدلالة عليه بإحدى المعالم الأرضية مثل الأودية أو الطرق.
- ج. يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.
- د. يجب أن يكون محمي.

15. قبل اجتياز خط البدء على قائد الفصيل وقائد السرية أن يتأكد من أن عناصر الهندسة المخصصة نجحت في فتح ثغرات في حقول الألغام وموانع العدو.

16. في حال تعثر أو تأخر عناصر الهندسة في فتح ثغرات في حقول الألغام والموانع فعلى قائد الفصيل/ الفريق/ السرية القيام بما يلي:

- أ. أخذ سائر يوفر مراقبة للأمام حتى الانتهاء من فتح الثغرات.
- ب. تشكيل قاعدة إسناد إذا كانت ضمن المدى المؤثر للأسلحة حتى الانتهاء من فتح الثغرات.
- ج. المناورة بالقوات في اتجاه آخر.

17. لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات في الموانع.

18. يتم توضيح قواعد الاسناد حسب خطة الاقتحام وتعتمد على التهديد المعادي وأسلحة الاسناد المتوفرة (هاون 120، م / د، الدبابات).

19. يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل) في حال وجود حقل ألغام بعد خط البدء ويتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).

محظور

20. إجراءات فتح الثغرة في الموانع. إن مراحل فتح الثغرة هي:

- (أ) إسكات العدو .
- (ب) الحجب/ الإغماء بالدخان.
- (ج) مرحلة تأمين منطقة فتح الثغرة.
- (د) مرحلة فتح الثغرة.
- (هـ) مرحلة الاقتحام.

21. المسافات. يعتمد تحديد المسافات بين المناطق المختلفة على:

- أ. تهديد العدو.
- ب. نوع القوات.
- ج. طبيعة الأرض.
- د. الموقف الجوي.

22. المنورة. أثناء التنفيذ، قد يقوم قائد الفصيل بتغيير تشكيل الفصيل أو أسلوب حركته أو سرعته للمحافظة على التنسيق مع الفصائل الأخرى وزيادة المرونة لقائد السرية.

23. الانفتاح. حينما ينفتح الفصيل يبدأ الحركة باتجاه منطقة التشكيل ويبدأ بعملية التشكيل النهائي للجماعات كما أمر بها قائد السرية. تعتمد سرعة الحركة على طبيعة الأرض وقابلية الحركة وموقف العدو. يحدد قائد السرية خط البدء للفصائل وبناءً على ذلك يحدد قائد الفصيل خط البدء للجماعات الذي يعتبر خط مرحلة ويبين موقع انفتاح الفصيل بالتشكيل النهائي قبل البدء بالاقتحام.


24. الترجل. تترجل القوة المقتحمة قبل مواقع العدو بمسافة تحدد من قبل قائد القوة المهاجمة وخاصة إذا كان العدو يمتلك أسلحة المدمرة المتوسطة. ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والنيران الساترة ودرجة مقاومة العدو، ثم تتقدم القوة المقتحمة إما على شكل جماعة (خط منفرد) أو تشكيلة (رأس سهم)، والاندفاع بشكل سريع وبستر من قاعدة الإسناد ونيران الهاونات التي ترمي على الموقع الدفاعي ولا تقوم هذه القوة بالرمية بأسلحتها حتى الوصول إلى حقل الحماية/ خط الاقتحام والحفاظ على الذخيرة للاشتباك على الهدف.

محظور

25. الافتحام. قد يركز هدف الفصيل أثناء العملية التعرضية على إحتلال الأرض الحيوية أو على قوات العدو. قد تتطلب الأهداف التي تركز على الأرض من الفصيل احتلال مواقع وتتطلب غالباً القتال من خلال قوات العدو. وإذا كان الهدف يركز على قوات العدو فقد يتم تخصيص هدف بحيث تكون جهود الفصيل مركزة على الموقع الحقيقي للعدو. تبدأ الأعمال على الهدف عندما تبدأ السرية أو الفصيل برماية النيران المباشرة وغير المباشرة على الهدف، وقد يحدث هذا أثناء حركة الفصيل باتجاه الهدف من موقع الافتحام مروراً بمنطقة التشكيل.

26. إعادة التنظيم. بعد احتلال الهدف والتوسع يقوم الفصيل بتقوية وتحسين الموقع وإعادة التنظيم حسب ما يتطلبه الموقف والمهمة. وتقوية الموقع المحتل حديثاً هي عملية تنظيم بحيث يمكن الدفاع عنه، وإعادة التنظيم هي الأعمال المتخذة لإعادة الإمداد والتزويد للوحدة التي تكون قد انخفضت قوتها لزيادة مستوى فاعليتها القتالية. يمكن أن تشمل أعمال إعادة التنظيم، إعادة توزيع الذخيرة، والتأكد من توفر أطقم أنظمة الأسلحة الرئيسية، والتأكد من إشغال مواقع القيادة إذا حصلت إصابات في الأعداد أو الأطقم. ينفذ الفصيل مهاماً لاحقة حسب أوامر قائد فريق القتال/ السرية. قد يكون الاستمرار في الهجوم ضد العدو ضمن موقع المعركة مهمة محتملة للفصيل، وبغض النظر عن الموقف يجب على الفصيل الاستعداد لاستكمال التعرض وتوجد عدة إجراءات في إعادة التنظيم والتي يجب أن يتم اتخاذها بأقصى سرعة ممكنة وهي كالتالي:

- أ. حالما يتضح أن الموقع محمي وآمن يجب أن تتحرك آليات القتال إلى الأمام.
- ب. يجب على قادة فرق القتال/ السرايا تنسيق توضيع فصائلهم الدفاعية.
- ج. يجب على جميع القادة حتى مستوى قادة الجماعات أن يتأكدوا من أن الحفر يسير بسرعة.
- د. يجب على فرق القتال/ السرايا الأمامية أن ترسل دوريات ونقاط مراقبة للحصول على المعلومات وللحماية المحلية أيضاً.
- هـ. يجب التدقيق على الذخيرة المستهلكة.
- و. يجب إخلاء الخسائر وطلب الإستعاض.



الشكل رقم (52) مناطق وخطوط السيطرة لمعركة الفصيل في الهجوم

محظور

ز. خيارات الاقتحام.

(1) يعتبر وقت ترجل المشاة من آليات القتال المدرعة أثناء المناورة قرارًا حاسمًا لقائد الفصيل، لذلك يجب أن يوازن قائد الفصيل بين وهن آليات القتال المدرعة ضد أسلحة العدو وسرعة ووهن جماعات المشاة وفاعلية نيران العدو. يتم اقتحام جماعات المشاة (الترجل قبل الهدف) تحت إسناد آليات القتال المدرعة ويتم هذا النوع من الاقتحام في الحالات التالية:

- (أ) وجود طبيعة أرض جيدة مستورة ومخفية للمشاة.
 - (ب) نيران العدو مضادة للدروع مؤثرة بسبب إمتلاك قوات العدو لأسلحة الـم/د تجبر القوات على الترجل لضمان عدم تدمير الناقلات والدبابات بمن فيها.
 - (ج) وجود أرض وموانع معيقة لحركة الآليات.
 - (د) عدم ضمان استمرارية النيران الساترة حيث يتم في هذه المرحلة رفع النيران إلى العمق مما يعرض القوات للنيران المباشرة فتلجأ القوات بالاعتماد على اسلحتها العضوية وبوضع قاعدة إسناد بالناقلات والأسلحة المتوسطة.
- (2) الاقتحام من الحالة المحمولة (آليات القتال + جماعات المشاة). ولا يتم الترجل على الهدف أو بعد الهدف إلا في حالات نادرة جدًا وفي العمق العملياتي، مثلًا إذا كان العدو واهنًا ودفاعه على عجل وطبيعة الأرض تسمح بذلك، وعادة ما تكون في مراحل متقدمة من العمليات التعرضية ويكون العدو غير متماسك وقد يكون في حالة الهجوم السريع أثناء عملية التقدم. إن القرار بالبقاء في الآليات خطير لأن الفصيل يكون معرضًا أثناء الاقتحام للنيران ضد الدبابات، الألغام وأسلحة العدو الأخرى. يستطيع مثلًا قاذف قنابل صاروخية منفرد للعدو أن يوقع عددًا كبيرًا من الإصابات في الآلية التي تتعرض للإصابة. قد يقلل الاقتحام بالآليات إلى الحد الأدنى من تعرض الفصيل للنيران غير المباشرة، ونيران الأسلحة الخفيفة المباشرة.

(أ) يتم الاقتحام من حالة المشاة الآلية/ المحمولة تحت ظروف محددة وتشمل:

- (أ أ) عندما يكون العدو قد انسحب من موقع الهدف.
- (ب ب) تكون نيران العدو قد تم إخمادها، أو أنها غير مؤثرة.
- (ج ج) لا يوجد تخفية أو تستر عند الاقتحام لجماعات المشاة.
- (د د) عندما تكون السرعة مطلوبة.

محظور

(ب) يمر الفصيل من خلال منطقة التشكيل وينتقل إلى تشكيلة المشاة الآلية/المحمولة/جماعات المشاة للاقتحام وعادة ما تكون تشكيلة خط الحرب، وتعبر من خلال الهدف وتطهر القوة الهدف من الخلف. توفر ناقلات القتال المدرعة نيرانًا لإخماد مواقع العدو التي يسند بعضها البعض، وهزيمة أي هجمات معاكسة فورية.

ح. أسلوب الاقتحام.

(1) يعتمد نجاح الهجوم على شنّ الاقتحام بأقصى ما يمكن من قوة وعنف ضد مواقع العدو. تبدأ هذه المرحلة عندما تعبر قوات الهجوم منطقة التشكيل واجتيازها خط البدء في ساعة (س). أثناء حركة الفصيل أو عناصر الاقتحام إلى الهدف يجب عليها زيادة كثافة ودقه النيران كما يجب على قادة الجماعات تحديد أهداف محددة للأقسام وعند اقتراب عناصر الاقتحام من العدو يتم التركيز على إسكاته ثم القيام بالمناورة.

(2) العمل في خط البدء. تجتاز القوات المقتحمة خط البدء في ساعة (س) ويجب عدم تغيير اتجاه القوات بعد اجتيازها خط البدء وإذا تمكن العدو من إعاقة قوة الاقتحام بعد اجتياز خط البدء على القائد عمل الآتي:

- (أ) تعيين موقع العدو إذا لم يكن واضحًا.
- (ب) إبلاغ قائد السرية وطلب مزيد من الإسناد الناري بالهاونات والمدفعية وطائرات الإسناد القريب.
- (ج) استخدام الدخان ونيران الرشاشات.
- (د) مواصلة الاقتحام.

(3) يجب على القادة خلال مرحلة القتال على الهدف إعادة تقدير موقفهم حسب تطور القتال والموقف.

(4) محافظة القطعات على قربها من النار الساترة مع مراعاة حدود الأمان لنيران الإسناد أثناء الاقتحام اعتماداً على أعيرة المدافع (خفيفة، متوسطة، ثقيلة).

(5) استخدام أساليب النار والحركة تدريجياً على متغيرات المهمة التدريجية بدءاً من الفصائل والجماعات ثم الأقسام والمجموعات أثناء الاقتحام والقتال خلال الهدف من خندق إلى آخر مع مراعاة تبادل دور الإسناد والاقتحام.

(6) القتال على الهدف. إن نار وحركة عناصر الهجوم خلال الهدف يحقق تطهيراً كاملاً للخنادق إذا ما استخدم استخداماً صحيحاً من خندق إلى آخر ومن موقع إلى آخر بأسلوب العزل والإسناد بين الخنادق.

محظور

(7) التوسع على الهدف. هي المرحلة التي يتم فيها المحافظة على المبادأة وقوة اندفاع الهجوم، واستغلال ذلك في منع العدو من القيام بأي أعمال عدائية ممكنة ضد قواتنا. يجب أن تكون إجراءات هذه المرحلة سريعة وذلك بدفع القطعات المقتحمة مشاة كانت أو دروع أمام الهدف والتوسع لتأمين المزيد من الأراضي بقصد:

(أ) منع قوات العدو من احتلال المعالم الأرضية البارزة والأراضي ذات الأهمية التعبوية.

(ب) تسهيل العمليات المستقبلية اللاحقة.

(ج) اختيار أرض مناسبة لإعادة التنظيم.

(8) على قائد السرية وضع حدود للتوسع بالأوامر الشفهية حتى تكون الفصائل تحت سيطرته.

(9) يجب تنسيق نيران الإسناد بمجرد وصول القوات على الهدف لإسكات كل مواقع العدو وللسماح بالحركة للأمام للقوات المهاجمة.

ط. مرحلة إعادة تنظيم. حالما يتم الاستيلاء على الهدف، يجب إعادة التنظيم فوراً للدفاع ضد الهجمات المعاكسة الممكنة، وكقاعدة ثابتة للمحافظة على النجاح يجب أن يُبنى عمل الدفاع في بادئ الأمر على أساس المشاة والدبابات التي قامت بالافتحام. على القائد أن ينسق الموقع الدفاعي تجاه أي هجوم أرضي أو جوي وذلك بتوزيع أقواس المسؤولية لجماعته والسيطرة بالنيران على الأراضي الأمامية لمنع العدو من الاستطلاع القريب، يقوم القادة في هذه المرحلة بما يلي:

(1) التأكد من احتلال الجماعات لمواقع المسؤولية التي تم تحديدها من قبل القائد.

(2) التأكد من سرعة انضمام آليات القتال وأسلحة الإسناد لمواقعها.

(3) توزيع أقواس المسؤولية لقادة الجماعات ضمن موقع الفصيل والتنسيق مع الفصائل الأخرى.

(4) تحديد مواقع الهاون.

(5) فتح نقاط المراقبة حسب الموقف وطبيعة الأرض لمراقبة العدو وتوفير إنذار مبكر عن تقرب العدو.

(6) إعادة توزيع أسلحة المد لتغطية مقتربات العدو.

(7) تحديد الخنادق للأفراد لبدء الحفر.

(8) إخلاء الخسائر والأسرى.

(9) حصر الحوادث والاحتياجات الإدارية للفصيل.

(10) إرسال تقرير الموقف لقائد السرية/ فريق القتال.

محظور

ي. الفصيل اللاحق (المشتبك). يسمح الفصيل الذي في العمق لقائد سرية المشاة بالمحافظة على المرونة أثناء الهجوم، يجب أن يكون القائد مستعدًا لاستخدام هذا الفصيل لاستغلال النجاح والاستمرار في الهجوم، وقد يستخدم لصد الهجمات المعادية المعاكسة.

(1) قد يتم استخدام الفصيل اللاحق لتعزيز العملية الحاسمة والمحافظة على زخم الهجوم. من أجل استغلال نجاح الوحدات المهاجمة الأخرى، يجب أن يكون الفصيل اللاحق قادرًا على أن يهاجم العدو من اتجاه جديد.

(2) قد يخصص للفصيل اللاحق واحدًا أو أكثر من المهام التالية:

- (أ) حماية أجنحة الوحدة والمنطقة الخلفية لها.
- (ب) شن هجوم محلي بالنيران أو تأسيس موقع إيقاف للعدو.
- (ج) تطهير موقع تم احتلاله أو تخطيه من قبل وحدة أخرى.
- (د) تأسيس موقع إسناد بالنيران.
- (هـ) تولي مهمة وحدة مهاجمة.

27. العمل عند التماس (الاشتباك). يجب أن يرد الفصيل بطريقة غريزية وفورية على أي تماس مع العدو. يجب على قائد الفصيل من أجل ضمان عمل الفصيل معًا واستجابته بشكل صحيح أن يجري تجارب على مهارات المعركة، وأوامر الوحدة التعبوية المستديمة. إن الخطوات الأربع للعمل عند التماس هي:

- (1) الانفتاح وتمرير المعلومات.
- (2) تقويم وتطوير الموقف.
- (3) اختيار عمل ممكن أو مهارة معركة.
- (4) تنفيذ العمل الممكن أو مهارة المعركة.

28. الهجوم السريع. يعتبر الهجوم السريع الخيار المفضل أثناء العمليات السريعة حيث يسمح للقائد بالمحافظة على زخم العمليات، مع حرمان العدو من الوقت لتحضير دفاعاته، واستعادة جاهزيته بسبب الخسائر التي عانى منها خلال العمل السابق. تنتج الهجمات السريعة نتيجة للتقدم للتماس أو بعد دفاع ناجح، أو استمرار لهجوم سابق. يتبع الهجوم السريع نفس الإجراءات وإجراءات السيطرة التي للهجوم المدبر، ولكن مع اعتماد أكبر على الأوامر التعبوية المستديمة ومهارات المعركة.

محظور

- أ. يشارك الفصيل عادةً في الهجوم السريع كجزء من قوة أكبر أثناء التقدم للتماس، أو كجزء من الدفاع. وهي أيضاً تقوم بذلك عندما يقرر القائد بأن العدو في موقع واهن، ويمكن هزيمته بسرعة من خلال عمل تعرضي فوري.
- ب. يتم شن الهجوم السريع عادةً فقط بالموارد المتوفرة بشكل فوري. ومن خلال المحافظة على الإلمام بالموقف، وتخصيص مهام بالأمر للمرؤوسين عند الحاجة لذلك، يدرب قادة فرق القتال/ السرايا الفصيل لتنفيذ الهجمات السريعة.
- ج. تنفيذ الهجوم السريع. تكون أولويات الأعمال من قبل الفصيل هي جمع المعلومات الضرورية عن العدو مما يُمكن القائد من اتخاذ قرار مبني على معلومات صحيحة. يشير المصطلح "سريع" إلى التحديدات على وقت التخطيط والتحضير، إن المفهوم العام لكل من الهجوم السريع والهجوم المدبر هو تدمير العدو بالنار والمناورة، إن التمييز بين العمليتين يكون بالنسبة للوقت المتوفر: الهجوم السريع (وقت تحضير أقل) والهجوم المدبر (وقت تحضير أطول).


- (1) يبدأ التنفيذ بتأسيس قاعدة النيران والتي تقوم بعد ذلك بإخماد القوة المعادية.
- (2) عندما تكون قوة المناورة قد حصلت على الميزة الموضعية، فإنها تستطيع أن تنفذ واجباً تعبويّاً، مثل الاقتحام لتدمير العدو المتبقي.

العمليات ذات الأغراض الخاصة

29. الكمين. هو هجوم بالنيران من مواقع مخفية على عدو متحرك أو متوقف مؤقتاً. والخصائص الرئيسية للكمين هي المفاجأة، والتنفيذ العنيف. لا يتطلب الكمين احتلال أو مسك الأرض.
- أ. أنواع الكمائن.


- (1) الكمين المدبر. يتم تنفيذ الكمين المدبر ضد هدف محدد. يخطط القادة ويحضرون في هذا الكمين بناءً على معلومات مفصلة تسمح لهم بتوقع أعمال العدو ومواقعه.
 - (2) الكمين السريع. ينفذ الفصيل أو الجماعة الكمين السريع عندما تكون على تواصل بصري مع قوة معادية، ولديها وقت لتأسيس كمين دون أن يتم اكتشافها.
- ب. تشكيلات الكمين. إن تشكيلات الكمين الثلاثة هي كما يلي:

- (1) الكمين الطولي.
- (2) الكمين على شكل حرف (L). الشكل رقم (53).



الشكل رقم (53) كمين الفصيل على شكل زاوية

(3) الكمين على شكل حرف (V). الشكل رقم (54).




الشكل رقم (54) تشكيل كمين الفصيل على شكل (V)

ج. أشكال الكمائن.

(1) كمين النقطة.

(2) كمين المنطقة. انظر الشكل رقم (55).



الشكل رقم (55) كمين المنطقة للفصيل

محظور

د. تنفيذ الكمين. يتكون الكمين عادة من الأعمال التالية:

- (1) حركة تعبوية باستخدام جماعات المشاة أو باستخدام آليات القتال المدرعة إلى نقطة تجمع الهدف.
- (2) استطلاع لموقع الكمين.
- (3) تأسيس الموقع الآمن للكمين.
- (4) تحضير موقع الكمين.
- (5) تنفيذ الكمين.
- (6) الانسحاب.

30 الإغارة. هي هجوم محدد للهدف يكون عادة بمقياس صغير، وينطوي على اختراق سريع لمنطقة معادية للحصول على معلومات/ إرباك العدو/ تدمير منشآته. تنتهي الإغارة دائماً بانسحاب مخطط له إلى موقع قوات صديقة بعد إنهاء المهمة. قد ينفذ الفصيل الإغارة من أجل:

- أ. القبض على الأسرى.
- ب. السيطرة على مواقع قيادة وسيطرة محددة أو تدميرها.
- ج. تدمير مناطق الإمداد.
- د. الحصول على معلومات تتعلق بأماكن تواجد العدو، أو توزيعاته أو قوته أو نواياه أو أساليب عمله.
- هـ. إرباك العدو أو تشتيت خطته.

31. الهجوم التضليلي. يتشابه هذه النوع مع أشكال الهجوم الأخرى إلى حد كبير، إلا أنه يختلف من حيث القصد من تنفيذه، يقوم قائد الكتيبة بإعطاء السرية واجب تنفيذ الهجوم التضليلي لإسناد جهد الخداع من أجل خداع العدو حول موقع أو وقت عملية الكتيبة، ويشمل القصد من الهجوم التضليلي ما يلي:

- أ. إجبار العدو على استخدام احتياطه بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- ب. استدراج نيران إسناد العدو بعيداً عن الجهد الرئيس لقواتنا.
- ج. إجبار العدو على الكشف عن نيرانه الدفاعية أو نقاط ضعفه.
- د. تهيئة العدو لمواجهة هجمات محدودة من أجل تحقيق المفاجأة عند استخدام الجهد الرئيسي لقواتنا.

محظور

32. اختراق المانع (فتح الثغرة). قد يتوجب على الفصيل أحياناً اختراق مانع أمام هدفه أو قد يساند مهمة اختراق كجزء من وحدة أكبر.

أ. أساسيات الاختراق (فتح الثغرة). تبحث الفقرات التالية في أساسيات الاختراق:

(1) إسكات نيران العدو. يحمي الإسكات الفاعل القوات أثناء عبور أو اختراق الموانع والمناورة من خلالها.

(2) الحجب. يحمي الحجب القوات أثناء الاختراق بحيث يعوق مراقبة العدو، وانتخابه للأهداف بواسطة إخفاء نشاطات القوات الصديقة وحركتها.

(3) تأمين المنطقة. يؤمن الفصيل منطقة الاختراق لمنع العدو من التدخل في عملية اجتياز المانع ومرور قوة الاقتحام.

(4) عبور المانع. يقوم الفصيل بتقليل فاعلية المانع لإيجاد ممرات خلال المانع أو حتى فوقه، مما يسمح للقوة المهاجمة بالمرور.

(5) الاقتحام. لا تكتمل عملية الاختراق حتى يتم ما يلي:

(أ) تكون القوات الصديقة قد اقتحمت لتدمير العدو على الجانب البعيد من المانع، ويكون العدو غير قادر على إنزال نيرانه المباشرة وغير المباشرة على منطقة الاختراق.

(ب) يكون قد تم تسليم المعركة للقوات اللاحقة.

ب. تنظيم عملية الاختراق (فتح الثغرة). قد يكون الفصيل جزءاً من عناصر فتح الثغرة وكما يلي:

(1) قوة الإسناد. إن المسؤولية الرئيسية لقوة الإسناد هي إنهاء قدرة العدو على إنزال النيران المباشرة وغير المباشرة على القوات الصديقة ويجب عليها ما يلي:

(1) عزل المنطقة بالنيران وتأسيس موقع إسناد بالنيران. وبالاعتماد على متغيرات المهمة قد تكون قوة الإسناد جماعة أو فصيل.

(2) حشد النيران المباشرة وغير المباشرة والسيطرة عليها لإخماد العدو وإبطال فاعلية أي أسلحة تكون قادرة على إنزال النيران على قوة الاختراق.

(3) السيطرة على دخان الحجب لمنع رصد العدو.

ج. قوة الاختراق. تساعد قوة الاختراق في مرور قوة الاقتحام وذلك بإيجاد، واختبار (إذا لزم ذلك)، وتأشير الممرات. قد يكون فصيل المشاة بأكمله جزءاً من قوة الاختراق.

محظور

د. قوة الاقتحام. إن المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو، واحتلال الأرض على الجانب البعيد من المانع لمنع العدو من رماية نيران مباشرة على الممرات التي تم إيجادها. قد يُسند لقوة الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد بالإخماد أثناء فتح قوة الاختراق للمانع.

(1) يجب أن تكون قوة الاقتحام بحجم كافٍ لاحتلال منطقة الاختراق، بحيث يتم تخصيص قدرة قتالية لقوة الاقتحام لتحقيق تفوق بنسبة 1:3 كحد أدنى في نقطة الاختراق.

(2) إذا كانت هناك قوة صغيرة للعدو تدافع عن المانع، فقد يتم دمج مهام كل من قوة الاقتحام وقوة الاختراق.

33. مهارة المعركة للاختراق الأولي للمانع مسيطر عليه من قبل قوات العدو. تُنفذ هذه المهارة عندما يواجه الفصيل مانعًا لا يمكن تخطيه، وتقوم قوة العدو بالاشتباك مع الفصيل على الجانب البعيد من المانع. يقوم الفصيل بالخطوات التالية:

أ. تنفذ الجماعة أو القسم الذي في حالة تماس مع العدو بالرد على التماس.
ب. يقوم الفصيل بإنزال نيران إخماد على العدو، يؤسس القسم أو الجماعة التي في حالة تماس موقع قاعدة إسناد. يتحرك قائد الفصيل إلى الأمام للالتقاء مع قائد الجماعة التي في حالة تماس.

ج. يقوم مساعد قائد الفصيل بإعادة تموضع الآليات، إذا لزم، لتوفير مراقبة ونيران إسناد.
د. يقرر قائد الفصيل بأنه يستطيع المناورة من خلال تحديد:

- (1) موقع وحجم وتأليف المانع.
- (2) مواقع العدو التي تغطي المانع.
- (3) حجم قوة العدو التي تشتبك مع الجماعة أو القسم.
- (4) نقطة الاختراق.
- (5) طريق مستور ومخفي إلى نقطة الاختراق.

هـ. يعين قائد الفصيل قوة الإسناد (قاعدة النيران)، وقوة الاختراق، وقوة الاقتحام، ويسيطر عليها، كما يحدد مواقع العدو التي سيتم إخمادها والطريق الذي ستسلكه بقية الفصيل إلى نقطة الاختراق. ويعطي أيضاً تعليمات لرفع وتحويل النيران، الشكل رقم (56).

و. بناءً على إشارة قائد الفصيل تقوم قوة الإسناد بما يلي:


- (1) تدمير أو إخماد أسلحة العدو.
- (2) حجب مواقع العدو بالدخان.

محظور


- (3) الاستمرار في نيران الإخماد بأقل مستوى ممكن.
- ز. يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بتوجيه قائد الجماعة إلى نقطة الاختراق المحددة. يقوم قائد الجماعة بقيادة قوة الاختراق على طول الطريق المستور والمخفي إلى نقطة الاختراق.
- ح. يطلب قائد الفصيل النيران غير المباشرة ويقوم بتعديلها.
- ط. تقوم قوة الاختراق بتنفيذ أعمال لفتح ممر لأفراد المشاة عبر المانع.
- (1) يأمر قائد الجماعة أحد أقسام جماعة المشاة بإسناد حركة قسم من جماعة المشاة الأخرى إلى نقطة الاختراق.
- (2) يحدد قائد الجماعة نقطة الاختراق.
- (3) تستمر قوة الإسناد بتوفير نيران إخماد وعزل نقطة الاختراق.
- (4) يتحرك القسم من جماعة المشاة الذي ينفذ الاختراق وقائد الجماعة إلى نقطة الاختراق.
- (أ) يستخدم قائد الجماعة وقائد قسم الاختراق القنابل الدخانية لحجب نقطة الاختراق.
- (ب) تستخدم قوة الإسناد الدخان كإشارة لتحويل النيران المباشرة بعيداً عن نقطة الاختراق وتستمر في إخماد مواقع العدو المؤثرة على الاختراق.
- (ج) يقوم قائد الفصيل بتحويل النيران غير المباشرة خلف المانع محافظة على الدخان بين المانع وقوة العدو.
- (د) يضع قائد قسم الاختراق نفسه ورامي رشاش المينمي على جناح نقطة الاختراق لتوفير الأمن القريب.
- (هـ) بناءً على توجيه قائد الفصيل، يقوم فردان بالبحث عن الألغام، وقطع أي أسلاك مع تأشير ممرهما كلما تقدما.
- (و) حالما يتم عبور الممر، يتحرك قائد قسم الاختراق ورامي رشاش المينمي إلى الجانب البعيد من المانع ويتوليان تأمين الجانب البعيد من المانع، ويعطيان إشارة لقائد الجماعة عندما يكونان في موقعهما وجاهزين للإسناد.
- (ز) يعطي قائد جماعة الاختراق إشارة لجماعته للحركة من خلال نقطة الاختراق المؤشر. يتحرك فردان على الجانب القريب من المانع ليعملا كأدلاء، ثم يتحرك قائد الجماعة بعد ذلك من خلال المانع ويضم بقية جماعته.
- (ح) باستخدام نفس طريق قوة الاختراق، تتحرك قوة الإسناد من خلال نقطة الاختراق وتحتل مواقع آمنة على الجانب البعيد من المانع.

محظور


- (ط) يبلغ قائد جماعة الاختراق قائد الفصيل بالموقف.
- (ي) يقوم قائد الفصيل بعد ذلك بقيادة قوة الاقتحام على طول الطريق إلى نقطة الاختراق، ومواقع على الجانب البعيد للمانع لاقتحام موقع العدو الذي يقوم بتغطية المانع.
- (ك) تقوم جماعة الاختراق بتخفيض المانع وتوسيع نقطة الاختراق.
- (ل) يبلغ قائد الفصيل قائد السرية عن الموقف ويأمر باقي الفصيل بالمرور من خلال نقطة الاختراق. قد يلزم أن يترك قائد الفصيل أدلاء في نقطة الاختراق لدلالة القوات اللاحقة من خلال نقطة الاختراق.
- (م) يحضر مساعد قائد الفصيل ناقلات القتال المدرعة من خلال الاختراق إلى موقع قيادة الفصيل.
- (ن) عندما يعبر الفصيل كاملاً من نقطة الاختراق، يبلغ قائد الفصيل عن ذلك، ويعيد تنظيم الفصيل إذا لزم ذلك، ويستمر في المهمة.




الشكل رقم (56) مراحل اجتياز المانع




الشكل رقم (57) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (58) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (59) مراحل اجتياز المانع



الشكل رقم (60) مراحل اجتياز المانع

الهجوم الليلي

34. يتم الهجوم الليلي بنفس الطريقة التي يتم بها الهجوم النهاري مع فارق إجراءات الضبط والسيطرة والتنسيق التي تكون أكبر في الليل عنها في العمليات النهارية، ويحتاج العمل الليلي إلى مستوى عالٍ من التدريب الفردي والجماعي. إن العمليات في ظروف الرؤية المحدودة مثل الدخان والضباب وظروف تساقط الثلوج تتطلب تطبيق نفس الفنون التي يتطلبها الهجوم الليلي،

أنواع الهجوم الليلي

35. هناك نوعان للهجوم الليلي هما:

- أ. الهجوم الليلي الصاخب. يشن الهجوم الليلي الصاخب مسنداً بخطتي رمي وإضاءة كاملتين يتم تنفيذهما حسب التوقيتات.
- ب. الهجوم الليلي الصامت. يشن الهجوم الليلي الصامت بهدوء تام وبدون رماية إلى أن تُفقد المفاجأة وعندها تُنفَّذ خطة الرمي وخطة الإضاءة الموضوعتين سلفاً ويكونان تحت الطلب لاستخدامهما في اللحظة التي سيكشف فيها الهجوم وبزوال عامل المفاجأة، يجب أن يكون ضابط الرصد في الأمام لإدامة الارتباط المباشر مع القوات المنفتحة.

مراحل الهجوم الليلي

36. مرحلة التخطيط.

أ. الكشف. يتم التركيز في الكشف على النقاط التالية:

- (1) طرق التقرب.
 - (2) نقاط وطرق المرور وتنسيق ذلك مع الوحدات الصديقة للدلالة.
 - (3) حقول الألغام والموانع.
 - (4) نقطة التوزيع.
 - (5) مناطق التشكيل وخط البدء والأهداف.
- ب. يمكن تحقيق المفاجأة في الهجوم باتباع الإجراءات التالية:
- (1) تحديد حجم وعدد مجموعات الكشف.
 - (2) استخدام المدفعية ونيران الهاون لإخفاء وتضليل العدو عن الأصوات الناتجة عن حركة الآليات المدرعة.
 - (3) استخدام أسلوب شن هجمات تضليلية على قوات العدو.

محظور

(4) مهاجمة العدو في مكان واتجاه غير متوقع واستخدام أساليب تعبوية جديدة.

(5) استخدام الإنارة في مناطق أخرى لتضليل العدو.

(6) فرض الصمت اللاسلكي.

(7) وضع تحديد على استخدام الإنارة قبل اكتشاف العملية.

ج. إجراءات الضبط والسيطرة. تستخدم الوسائل التالية للضبط والسيطرة:

(1) تعيين مناطق التشكيل، الحدود، خط البدء، نقاط التماس، اتجاه الهجوم والأهداف.

(2) حد التقدم. يجب أن يكون حد التقدم سهل التمييز على الأرض وخاصة في

ظروف الرؤية المحدودة ويجب أن يكون بعيداً للأمام بشكل يسمح لعناصر الحماية من تنفيذ مهمتها وللمدفعية الحرية في مشاغلة قوات العدو خلف هذا الخط دون الرجوع للوحدة المُسنَّدة ويجب أن يسمح بوضع نقاط ملاحظة متقدمة وذلك لإعطاء إنذار مبكر عن العدو.

(3) نقاط الانتشار. تكون هذه النقطة عادة على خط البدء وتجتازها الفصائل بتشكيلة

خط حرب ويجب أن تكون نقطة الانتشار سهلة التمييز مع وضع أدلاء فيها.

(4) الخط المحتمل للانتشار. وهو الخط الذي تشكل عليه الوحدات المقترحة بتشكيلة

الاقتحام إذا ما تم التماس مع العدو وعلى هذا الخط يمكن استخدام وسائل الإنارة وإلغاء الصمت اللاسلكي ويجب أن يكون هذا الخط سهل التمييز على الأرض.

(5) من إجراءات السيطرة والتي تتوفر في الآليات الحديثة أجهزة الملاحة وأنظمة

القيادة والسيطرة والتي توفر للقيادات القدرة على التوجيه الصحيح للقطعات.

د. الإسناد الناري. يتم التخطيط للإسناد الناري ليلاً كما في الهجوم النهاري كالاتي:

(1) النيران المباشرة. يجب أن تبقى الوحدات على اطلاع تام على مواقع الوحدات

المجاورة لمنع وقوع خسائر بنيران القوات الصديقة خلال ساعات الرؤية المحددة، كما يجب وضع إجراءات سيطرة على النيران بحيث تكون مفصلة ودقيقة ومفهومة وخاصة الإشارات المستخدمة لإيقاف وتعديل نيران الإسناد.

(2) النيران غير المباشرة. يجب التخطيط لهذه النيران لتكون قادرة على إسكات

وعزل الهدف، وتوفير الإضاءة ليلاً، وكذلك تساعد في إخفاء الأصوات الناتجة عن حركة الآليات المدرعة مما يساعد على تحقيق المفاجأة. (وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة كونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة).

محظور

(3) يجب انتخاب مواقع المدافع وتأشيرها وإجراء عمليات التأشير، يجب احتلال هذه المواقع أثناء الظلام ومن المفضل إسناد العملية على مستوى كتيبة بنيران وحدات غير مشتركة بالعملية مما يسهل عملية إعادة التنظيم للقوات المقتحمة على قفزات.

هـ. الاتصالات. يجب إجراء التجارب للتقليل من استخدام الاتصالات السلوكية في الهجوم وعمليات المرور وتعويد القطعات على فرض الصمت اللاسلكي ليساعد في تحقيق الخداع للعدو وتضليله وبلغى الصمت عند كشف العملية. والجهاز اللاسلكي هو وسيلة الاتصال الرئيسة فيجب على القادة التشديد على استخدام الوسائل البديلة.

37. التنفيذ.

أ. التقدم للاقتحام.

- (1) الحركة بنظام الرتل حتى وصول نقطة البدء التي تكون قريبة من منطقة التشكيل.
 - (2) دخول منطقة التشكيل والانفتاح ثم اجتياز خط البدء.
- ب. الاقتحام. بعد اجتياز خط البدء يتقدم الفصيل بأقصى سرعة مستخدماً أجهزة الرؤية الليلية والرماية من حالة الحركة، إذا توفرت أسلحة الإسناد فانها تقوم بالرماية قبل الاقتحام لإسناد قوة الاقتحام وخداع العدو عن اتجاه الهجوم.
- ج. العمل على الهدف. عند بدء الاقتحام يتم قطع نار الإسناد ويتم عمل ما يلي:
- (1) التوسع إلى مسافة محدودة واحتلال مواقع رمي مناسبة.
 - (2) الاستعداد للتعامل مع أي هجمات معاكسة قد يقوم بها العدو.

38. مرحلة إعادة التنظيم. إن إعادة التزود بالتموينات وإخلاء الأفراد والمعدات يجب أن يتم بعناية تامة حيث أن مخالفة الأنظمة الصادرة بخصوص الضوضاء والأنوار تشكل عنصراً مهماً في كشف وتعيين أماكن الآليات والوحدات، يتطلب معرفة بعض نواحي القوة والضعف التالية في هذه المرحلة:

أ. أسباب صعوبة إعادة التنظيم ليلاً هي:

- (1) انفصال الوحدات الفرعية والرجال عن قادتهم، والقادة عن الأجهزة اللاسلكية.
- (2) الصعوبة في تحريك الأسلحة المساندة للأمام.
- (3) التأخر في إجراءات الهجوم وفي هذه الحالة تتم إعادة التنظيم نهاراً.
- (4) التثبيت في مراكز خاطئة أو غير مناسبة على الهدف.

محظور

ب. يمكن التقليل من هذه الصعوبات بما يلي:

- (1) التدريب الجيد على العمليات الليلية وبشكل اعتيادي.
- (2) تحضيرات جيدة تشمل استطلاع نهاري ومهارة في قراءة الخارطة والصور الجوية.
- (3) خطة بسيطة.
- (4) انتخاب أهداف واضحة ومحددة.

ج. بعض النقاط التي تساهم في إنجاح إعادة التنظيم هي:

- (1) اتصالات جيدة ومتنوعة.
- (2) يجب على كل فرد معرفة الخطة ليعرف ماذا يعمل إذا انفصل عن وحدته.
- (3) يجب ضمان وسيلة لدعوة أسلحة الإسناد والنقلات للأمام.
- (4) على القادة أن يكونوا في الأمام ليشرّفوا على إعادة التنظيم.
- (5) يخطط لإعادة التنظيم قبل الهجوم، إن قراءة الخارطة والصور الجوية قد تبين المواقع التي يجب التثبيت عليها.
- (6) انتخاب الأهداف الدفاعية المناسبة وترقيمها.
- (7) إمكانية إجراء الاستطلاع الجوي مع الضوء الأول، لمعرفة نوايا العدو المحتملة مع وجود إسناد جوي جاهز لضرب أي تحشد للعدو.
- (8) يجب اختيار ساعة الصفر بعناية بعد دراسة كافة العوامل المؤثرة.

الفصل السادس

فصيل المشاة عند العمل كقاعدة

إسناد وكنقطة قتال خارجية

محظور

الفصل السادس

فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد وكنقطة قتال خارجية

دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد

1. يكلف الفصيل بالعمل كقاعدة إسناد للسرية في الهجوم المدبر أو في التقدم لإخماد نيران العدو على الهدف وشل قدرته على رد الفعل المؤثر حتى تتمكن قوة الاقتحام من التقرب إلى الهدف واقتحامه وعادة ما يكلف بهذه المهمة قبل اجتياز السرية لخط البدء ولكن قد يكلف بالعمل كإسناد بصورة سريعة ومباشرة عند الاقتراب من الحد الأمامي أو عند الاقتراب من مواقع العدو.

2. يبدأ قائد الفصيل باستخدام النيران المتزامنة من جميع الأسلحة ذات المدى المؤثر على موقع العدو حتى يحقق التفوق بالنيران.


3. يجب أن تكون هناك زاوية كافية بين النيران لفصيل الإسناد واتجاه حركة قوات الاقتحام لتجنب إصابة القوات الصديقة.

4. دور فصيل المشاة عند العمل كقاعدة إسناد.

- أ. احتلال موقع إسناد بالنيران من 500 – 800 متر وحسب أسلحة الإسناد المتوفرة.
- ب. إخماد نيران العدو على الهدف.
- ج. الالتحاق بالأمر على الهدف للمساعدة في إعادة التنظيم وصد الهجمات المعاكسة.


5. دور فصيل الإسناد في التقدم (تقرير الاشتباك). عند حدوث الاشتباك مع العدو من قبل الفصيل الذي يقود تقدم فريق القتال/ السرية. يقوم قائد الفصيل بالإجراءات التالية:

- أ. يقوم قائد الفصيل بالرد على النار بالمثل.
- ب. يمرر تقرير الاشتباك الأولي.
- ج. يوضع قواته في موقع يؤمن الحماية والقدرة على الاشتباك مع العدو.
- د. يمرر تقرير الاشتباك لقائد السرية حيث يتحرك الفصيل إلى موقع الإسناد بناءً على خطة قائد السرية. حيث يبقى الفصيل في موقع الإسناد لإخماد نيران العدو وتغطية باقي فصائل الاقتحام حسب خطة قائد السرية. الشكل رقم (61).



الشكل رقم (61) دور فصيل الإسناد في التقدم

6. دور فصيل الإسناد بالهجوم. في أمر قائد السرية للهجوم، يتم تحديد الفصيل الذي سيقوم بدور الإسناد. وعند الحركة من منطقة التجمع إلى منطقة التشكيل يتحرك الفصيل المخصص للإسناد في الأمام وينفصل قبل الوصول إلى منطقة التشكيل ليحتل موقع الإسناد وتكون نيرانه جاهزة عند اجتياز فصائل الاقتحام خط البدء ليخمد نيران العدو ثم يلتحق على الهدف بالأمر. الشكل رقم (62).



الشكل رقم (62) دور فصيل الإسناد في الهجوم

دور فصيل المشاة/ المشاة الآلي عند العمل كنقطة قتال خارجية

7. نقطة قتال خارجية/ النقطة المقاتلة. هي قوة تشكل من قوات العمق/ الاحتياط يتم إخراجها على مستوى الكتيبة في جميع حالات وأنواع الدفاع، تنفتح في الأرض التعبوية وتدفع أمام الكتائب الأمامية بمسافة 3- 5 كلم من (ح أ م م)، وقد يتم تجهيز من (2 - 3) نقطة قتال خارجية على واجهة كل كتيبة وقد يحتل الفصيل نقطة قتال بحجم فصيل/ جماعة والهدف منها:

محظور


- (1) إعطاء إنذار مبكر للقوات المدافعة.
- (2) تضليل العدو عن معرفة الحد الأمامي لقواتنا.
- (3) تحقيق مراقبة متقدمة.
- (4) حماية الحد الأمامي والموانع.
- (5) تحديد حجم واتجاهات العدو.
- (6) إعطاء الوقت الكافي لرفع درجة استعداد القطاع الدفاعي للكتيبة.

دور قائد الفصيل عند العمل كنقاط قتال خارجية

8. يحتل الفصيل نقطة القتال الخارجية، ويبقى قائد الفصيل على تواصل دائم مع قوات الحماية وحتى مرورها ضمن منطقة مسؤوليته وكذلك لمعرفة موقف العدو واتجاهه. ويقوم بتمرير المعلومات عن العدو الى قائد الكتيبة ويطلب نيران الإسناد من خلال ضابط الرصد المخصص لهذا الواجب.

9. عند وصول مقدمة قوة العدو إلى مواقع نقاط القتال الخارجية وبعد مرور قوات الحماية (القطعات الساترة والحجاب) عبر مواقعه يقوم قائد الفصيل بالاشتباك مع قوات العدو عند دخول معظم قوات العدو (حرس المقدمة) ضمن مدى الأسلحة الموثرة لإجباره على التوقف وانفتاح قواته ومدفيعته وخداعه بأنه اشتبك مع الموقع الدفاعي الرئيس. وعندها يقوم ضابط الرصد المدفعي المخصص/ الملحق على قوة نقطة القتال الخارجية برصد الأهداف المنتخبة من قبل قائد نقطة القتال الخارجية لمشاغلتها.

10. عند وصول العدو لمسافة تسمح له بالاشتباك الحاسم يأمر قائد الفصيل جماعته بالتراجع إلى مواقع الدفاع الرئيسة على شكل وثبات وباستغلال طبيعة الأرض واستخدام السواتر الأرضية بأسلوب النار والحركة وحسب ما هو مخطط لتجنب النيران الصديقة والمرور خلال الموانع، تقوم المدفعية بتقديم نار ساترة لستر حركة تراجع الفصيل إلى المنطقة الدفاعية الرئيسة. الشكل رقم (63) يوضح نقطة القتال الخارجية.



الشكل رقم (63) نقاط قتال خارجية

الفصل السابع

**فصيل المشاة في الدفاع عن
الساحل والنقطة الحصينة**

محظور

الفصل السابع

فصيل المشاة في الدفاع عن الساحل والنقطة الحصينة

توضيع وتنظيم النقاط الحصينة

1. يمكن إقامة النقاط الحصينة على طول الساحل ضمن الحدود الأمامية لمنطقة المعركة (ح أ م م) أو في العمق أو في المكانين، بحيث تغطي طرق التقرب المحتملة لقوات الإبرار المعادية. لمزيد من المعلومات حول إنشاء النقاط الحصينة لفصيل المشاة الآلية، الرجوع إلى عقيدة سرية هندسة الميدان (ق ب / 668).

2. تنظيم النقاط الحصينة. يمكن أن يكون موقع النقطة الحصينة على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة الرئيسة، ويتم احتلالها من قبل جماعة/ فصيل مشاة آلي، أنظر الشكل رقم (64).

3. تنفيذ الدفاع.

أ. لا يختلف تنفيذ الدفاع في النقطة الحصينة عنه في الدفاع العادي إلا من حيث توفر حماية ممتازة للمدافع وكثافة الموانع والأسلحة.

ب. يشكل أفراد المشاة العنصر الأساسي في الدفاع عن النقطة الحصينة بما يتوفر لهم من مختلف الأسلحة والموانع والإسناد المدفعي والجوي، وإشراك عدد من الدبابات في الدفاع من خلال مواقع رمي مجهزة يتم احتلالها عند الطلب.

ج. يسيطر قائد النقطة الحصينة على جميع الأمور المتعلقة بها عدا بعض الأفراد المخصصين لتشغيل وإدامة أجهزة معينة والذين يرتبطون مع قيادتهم (كأفراد الاستخبارات).

د. تُدَام النقطة بأقل عدد ممكن من الأفراد في الظروف العادية ويبقى الآخرون في أماكن تدريب أو استراحة أو ملاجئ في الخلف لأن البقاء في التحصينات مدة طويلة يرهق الأفراد إلا إذا توفرت وسائل راحة ورفاهية مناسبة داخل الموقع.

هـ. حالما تظهر بوادر استعداد العدو للعمل التعرضي، تُنذَر الوحدات المكلفة بالدفاع عن النقاط الحصينة لاحتلال مواقعها ويعود جميع الأفراد إلى مراكزهم داخل وحول النقاط وتطلب الدبابات لإشغال مراكز الرمي المعدة لها في الأمام.

و. إذا لم يكن في خطة قائد القاطع الدفاعي أي ضرورة للتضليل، يبدأ سلاح الجو والمدفعية بضرب العدو أقصى ما يمكن في الأمام وقبل البدء بإبرار قواته ومن ثم تحديد اتجاه جهد العدو الرئيس.

محظور

ز. يبدأ العدو بقصف مدفعي وجوي مركز على التحصينات وهنا يحتمي القسم الأكبر من الأفراد داخل منشآت النقطة مع استمرار مشاغلة العدو من مواقع الرمي داخل وحول النقطة وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة وضمن المدى بما فيها أسلحة المدمر والدبابات والمدفعية.

ح. يصطدم العدو بسلسلة الموانع البحرية حول النقطة الحصينة.

(1) تقوم كاسحات ألغامه بمحاولة إزالة وتدمير الألغام البحرية تحت قصف مدفعي وجوي ثقيل ومركز.

(2) يقوم أفراد النقطة والنقاط القريبة بتركيز رمايتهم على قطع العدو البحرية وكاسحات ألغامه ومعداته الهندسية التي تكون في طليعة القوات. مع استمرار القصف المدفعي ضد السفن حاملة القوات واستثمار أكبر ثقل من القصف ضد السفن قبل مغادرة القوات منها.

(3) إذا توغل العدو عميقاً في حقول الألغام، تكون الفرصة مواتية لإحداث التدمير الأكبر في قوات العدو وباشتراك جميع الأسلحة المتوفرة من أجل:

(أ) كسر حدة هجومه.

(ب) تشتيت قواته.

(ج) إجباره على إعادة التنظيم خارج هذه الحقول.


(د) جرّه لمناطق تقتل مناسبة أمام النقاط الحصينة.

ط. إذا أعاد العدو الكرة واستمر في تقدمه حتى الوصول إلى مسافة قريبة من النقطة، تستمر المشاغلة بكافة الأسلحة خصوصاً أسلحة المدمر قصيرة المدى والرشاشات، وتطلب هنا رماية أهداف الحماية النهائية لإيقاف العدو.

ي. يأتي دور الهجمات المحلية لاحتياط فيرق القتال/ السرايا لتدمير العدو أو طرده قبل أن يقتحم التحصينات وقبل أن ينجح بتأسيس موطئ قدم على الساحل وإذا فشلت هذه الهجمات أو تمت إعاقتها يتم شن الهجوم المعاكس الرئيس من المستوى الأعلى.

ك. يعتبر قرار الإخلاء من أخطر القرارات، ويجب أن يصدر عن قائد القطاع الدفاعي بأكمله إذ ربما يُشن الهجوم المعاكس خلال أي فرصة سانحة منذ وصول العدو لسلسلة الموانع وحتى وصوله لمركز النقاط الحصينة.

ل. إذا تجاوز العدو أي نقطة حصينة (علماً بأن توضيع النقاط لا يجيز ذلك كما ذكرنا آنفاً) تبقى النقطة عاملة وتساعد في ضرب إمدادات العدو وتميرير المعلومات، حيث يمكن للنقطة البقاء معزولة لفترة معتمدة على مخزونها من المواد المختلفة حتى يتغير الموقف لمصلحة المدافع أو يتسلل أفراد النقطة للخلف حسب الأوامر الصادرة إليهم.



الشكل رقم (64) مخطط نقطة حصينة لفصيل مشاة آلية

الفصل الثامن
الإدامة على مستوى جماعة
وفصيل المشاة

محظور

الفصل الثامن

الإدامة على مستوى جماعة وفصيل المشاة

عام

1. أفضت بعض الدراسات إلى إمكانية حمل الفرد لوزن يعادل (30%) من وزنه، وفي الوقت نفسه المحافظة على خفة حركته، قدرة تحمله، يقظته وقدرته على الحركة. إذا أخذنا معدل وزن الفرد (77.5) كغم فإن الوزن الذي يستطيع حمله يبلغ (23) كغم. تتعرض مهمة الفصيل إلى الخطر عندما لا يتمكن الأفراد من التحرك بطريقة مخفية وحسب الموقف.

إجراءات يجب مراعاتها من قبل قائد الفصيل

2. الأسلحة والمعدات والمهمات. يجب أن يصدر قائد الفصيل أوامر استخدام اللبس والتجهيزات المطلوب ارتدائها والأسلحة الواجب حملها شاملة ما يلي:

أ. تعليمات ارتداء الخوذة الفولاذية والأحذية والحقائب.

ب. تقييد الأفراد بعدم ترك مهماتهم خارج الخنادق.

ج. تحديد وقت وموقع غسيل وتجفيف ملابس الأفراد.

د. توقيينات تنظيف الأسلحة والبنادق والرشاشات بحيث تكون هذه الأوقات متناوبة ولا يجوز فك أكثر من رشاش في وقت واحد.

هـ. التأكد من نظافة مخازن الأسلحة بشكل دوري تجنباً لتراكم الأتربة في المخازن.

3. الأرزاق.

أ. الأرزاق العادية. تتكون من:

(1) الأرزاق الطازجة.

(2) الأرزاق الجافة.

(3) الأرزاق المعلبة.

ب. الأرزاق المرزومة. وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة ويفضل عدم استخدامها أكثر من ثلاثة أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك.

ج. صرف وجبة ساخنة في المواقع الدفاعية في حال سمح الموقف بذلك.

محظور

- د. يتم الاحتفاظ بكمية من الأرزاق أثناء توقع ارتفاع وتيرة العمليات.
- هـ. استغلال الموارد المحلية المتوفرة في المنطقة (المزارع، العزب، الآبار... إلخ).
- و. وجبات الطعام. توجد ثلاثة طرق لتناول الطعام:
- (1) يتناول جميع أفراد السرية طعامهم في مكان خلف السرية عدا الخفراء حيث يبقون في الواجب وذلك في الأحوال الهادئة.
- (2) سحب نصف أفراد كل فصيل إلى مكان خلف السرية عند توقع نشاط ما.
- (3) توزيع الطعام بأواني على موقع الجماعات وهذه الطريقة أقل الطرق رغبة لدى الأفراد، وتستخدم عند حدوث التماس مع العدو.

4. المياه

- أ. على قائد الفصيل مراعاة صرف المياه وخاصة عند ارتفاع درجات الحرارة حيث يتم استهلاك مياه إضافية محسوبة فوق مستوى الاكتفاء الذاتي.
- ب. يهتم قائد الفصيل ورقيب الفصيل بنظافة الأفراد تجنباً لإصابتهم بالأمراض وانخفاض الروح المعنوية، لذا يجب اللجوء لوسائل مبتكرة للاستحمام كالتالي:
- (1) الاستحمام بالمناشف المبللة.
- (2) غسل أجزاء من الجسم وترطيب الجزء الآخر.
- ج. الاستغلال الأمثل للمياه المستخدمة لأغراض تبريد الآليات.
- د. توفير كميات المياه المناسبة للشرب والغسيل (عبوات المياه والجراكن).
- هـ. مثال على ذلك: الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد يعادل (8) جالون ولو افترضنا أن عدد أفراد الفصيل يعادل (40) فرد تصبح المعادلة كالتالي:

$$320 = 40 \times 8$$

$$320 \times 10 \% = \text{نسبة تبخر} = 32$$

$$352 = 320 + 32 \text{ جالون للفصيل أفراد يوميًا.}$$

$$4 \text{ آليات} \times 0.5 = 2 \text{ جالون}$$

$$354 = 352 + 2 \text{ جالون}$$

5. الوقود

- أ. تمييز عبوات (جراكن) الوقود بألوان أو بأشكال مختلفة عن عبوات (جراكن) المياه لتجنب الخلط.

محظور

- ب. عدم ترك فتحات عبوات (جراكن) الوقود مفتوحة لتجنب تبخرها أو انسكابها.
- ج. وضع مسافة آمنة عن مواقع عبوات (جراكن) الوقود وصناديق الذخيرة وإبعادها عن مناطق مبيت الأفراد.
- د. توفير عدد مناسب من معدات الإطفاء.
- هـ. تجهيز حفر آمنة لصهاريج الوقود.
- مثال: $2760 = 4 \times 690$

6. الذخيرة.

- أ. عدم ترك الذخائر معبأة في مخازن الأسلحة لفترات طويلة تجنبًا لتلف المخازن.
- ب. التأكد من نظافة الذخائر قبل تعبئتها في مخازن الأسلحة تجنبًا لحدوث أي توقف.
- ج. عند مناورة الأفراد في الموقع الدفاعي قد يفقد بعض الأفراد جزءًا من الذخائر لذا يتم الاحتفاظ بنسبة احتياط من الذخيرة قريبة من عريف الجماعة لسد النقص المفقود من الذخيرة.
- د. تخزين ذخائر الهاون بشكل جيد لحمايتها من عوامل الطقس.
- هـ. يتم المزج بين ذخائر الكاشف والعادي عند تعبئة المخزن.
- و. يتم توزيع جزء محدد على الأفراد من ذخيرة الخط الأول (السلاح الشخصي) وباقي ذخيرة الخط الأول تبقى مع رقيب الفصيل، وذلك لعدم رمايتها في المرحلة الأولى من الاشتباك.

7. الطبابة.

- أ. تدريب وتأهيل الأفراد على إجراءات الإسعافات الأولية والتعامل مع لسعات العقارب والأفاعي والقوارض ولدغات الحشرات.
- ب. استخدام المواد الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفي حال عدم توفرها يُستخدم زيت الآليات المستخدم (المستهلك) للوقاية من الحشرات.
- ج. المعرفة والإلمام بموقع نقطة إسعاف السرية/ فريق القتال وموقع إسعاف مجموعة القتال/ الكتيبة.

محظور

محظور

محتوى المراجع

محظور

محظور

محتوى المراجع

ت	الاسم	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
1	عقيدة فصيل المشاة والمدولة والمشاة الآلية الرقم الرمزي: ق ب/ 5010.	القوات البرية	2022

محظور

لجنة إعداد الدليل

محظور

محظور

لجنة إعداد الدليل

ت	الاسم	الوحدة	ملاحظات
1	العقيد ركن خالد حمد عبيد العزيزي	قسم العقيدة / القوات البرية	
2	عقيد ركن متقاعد سعيد سلطان البلوشي	قسم العقيدة / القوات البرية	
3	عقيد ركن متقاعد حميد محمد احمد الزعابي	قسم العقيدة / القوات البرية	
4	مدني محمد عبدالله المستريحي	قسم العقيدة / القوات البرية	
5	الوكيل/1 أحمد ناصر النقبلي	قسم العقيدة / القوات البرية	
6	رقيب عبدالله عيسى البلوشي	قسم العقيدة / القوات البرية	

محظور