

محظور

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الدفاع
قيادة القوات البرية
الرقم الرمزي: ق ب / 5071



دليل قائد فصيل الدبابات

(الطبعة الأولى)
2025

يُحظر تداولها خارج نطاق وزارة الدفاع

محظور

تحذير

هذا الدليل صُمِّمَ وطُبِعَ أساسًا لاستخدام قادة الفصائل في القوات البرية، ولا يُسمح بنشر أو إعادة طبع محتوياته دون الحصول على موافقة مسبقة من قيادة القوات البرية.

Warning

This reference book was designed and printed primarily for use of platoon leaders in the LFHQ. Any attempt to publish or reproduce the content of this reference book, without a prior approved of the LFHQ is absolutely prohibited.

المحتوى العام

المحتوى العام

ت	الموضوع	رقم الصفحة
	من	إلى
1	المقدمة	15
الفصل الأول: تنظيم وقدرات وتحديدات فصيل الدبابات		
2	التنظيم والقدرات	19
3	واجبات ومسؤوليات قائد وأفراد الفصيل	23
الفصل الثاني: القيادة والسيطرة والتخطيط لفصيل الدبابات		
4	أنظمة القيادة والسيطرة	29
5	قيادة المهمة	30
6	أوامر الميدان	30
7	إجراءات المعركة للفصيل	32
8	إجراءات قائد الفصيل في التخطيط والتحضير للعمليات	34
9	الملحق "أ" نسق أمر العمليات	38
الفصل الثالث: الاستخدام التعبوي لفصيل الدبابات		
10	إجراءات منطقة الحشد	43
11	إجراءات منطقة التجمع	43
12	إجراءات منطقة التشكيل	44
13	إجراءات خط البدء	45
14	التنقل التعبوي على الطرق	45
15	المراقبة وتميرير المعلومات	48
16	تشكيلات الميدان	50
17	النار والحركة	51
18	استخدام الأرض واجتياز الموانع	54
19	مواقع القتال	59
20	الإشارات والعلامات المميزة	60
21	أساليب السيطرة على النيران	65
22	أوامر الرماية	67
23	المبيت	71
24	حراسة (مرافقة) القوافل	76
25	التبديل في الخطوط الأمامية	76
26	مهام الاستطلاع لفصيل الدبابات	77
27	أمن العمليات	78
28	قواعد الاشتباك	79
الفصل الرابع: فصيل الدبابات في العمليات الدفاعية		
29	الأساليب الدفاعية	85
30	التحضير للعمليات الدفاعية لفصيل الدبابات	89
31	إدارة وتنفيذ المعركة الدفاعية لفصيل الدبابات	92
32	عمليات التراجع	94

محظور

		الموضوع	ت
إلى	من		
الفصل الخامس: فصيل الدبابات في العمليات التعرّضية			
103	101	فصيل الدبابات في التقدم للتماس	33
107	103	فصيل الدبابات في الهجوم	34
109	107	الهجوم الليلي	35
الفصل السادس: فصيل الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية			
113	113	واجبات الفصيل في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية	36
113	113	تأسيس نقطة تفتيش	37
114	114	تنفيذ مرافقة وحراسة القوافل	38
114	114	إسناد تطهير الطرق	39
114	114	إسناد عمليات التطويق والبحث	40
114	114	توفير أمن المنطقة	41
115	115	تنفيذ عمليات الاحتياط	42
115	115	إجراءات الفصيل عند الاصطدام بلغم على الطريق	43
الفصل السابع: الإدامة لفصيل الدبابات			
123	119	أصناف التزويد	44
124	123	الإسناد الفني	45
128	124	الإسناد الطبي	46
130	128	إجراءات عامة يجب مراعاتها من قبل القادة	47
الملاحق			
133	133	محتوى المراجع	48
137	137	لجنة اعداد الدليل	49

محتوى الأشكال والجداول

ت	الشكل	رقم الصفحة
1	الشكل رقم (1) مجال الرؤية بواسطة مراقيب قائد الدبابة والرامي	45
2	الشكل رقم (2) تشكيلات الميدان لفصيل الدبابات	47
3	الشكل رقم (3) القفزات بالتناوب لفصيل الدبابات	48
4	الشكل رقم (4) القفزات بالتلاحق لفصيل الدبابات	49
5	الشكل رقم (5) حركة الفصيل عبر التلال أو الكثبان الرملية	51
6	الشكل رقم (6) الحركة عبر الأودية	52
7	الشكل رقم (7) حركة الفصيل لعبور/ اجتياز الطريق	53
8	الشكل رقم (8) حركة الفصيل عبر المناطق المشجرة أو الغابات	53
9	الشكل رقم (9) فصيل الدبابات في إسناد عمليات اجتياز المانع	55
10	الشكل رقم (10) المواقع القتالية للدبابة	56
11	الشكل رقم (11) إشارات اليدين والذراعين	58 - 57
12	الشكل رقم (12) إشارات الأعلام الحمراء	59 - 58
13	الشكل رقم (13) إشارات الأعلام الخضراء	59
14	الشكل رقم (14) إشارات الأعلام الصفراء	60
15	الشكل رقم (15) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء	60
16	الشكل رقم (16) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء	60
17	الشكل رقم (17) أشكال الرماية	62
18	الشكل رقم (18) مثال على بطاقة مدى فارغة	65
19	الشكل رقم (19) مثال على بطاقة مدى مكتملة	67
20	الشكل رقم (20) المبيت المغلق (الصندوق) على مستوى سرية الدبابات	68
21	الشكل رقم (21) المبيت المفتوح (شكل دائري)	69
22	الشكل رقم (22) المبيت المفتوح في الأراضي المغلقة	69
23	الشكل رقم (23) مواقع المعركة لفصيل الدبابات	81
24	الشكل رقم (24) موقع المعركة الرئيس لفصيل دبابات	82
25	الشكل رقم (25) موقع المعركة البديل لفصيل دبابات	82
26	الشكل رقم (26) موقع المعركة الثانوي لفصيل دبابات	83
27	الشكل رقم (27) موقع المعركة اللاحق لفصيل دبابات	83
28	الشكل رقم (28) الدفاع في السفوح الخلفية	84
29	الشكل رقم (29) الإعاقة من مواقع متبادلة للفصيل	91
30	الشكل رقم (30) الإعاقة من مواقع متتالية للفصيل	92

محظور

ت	الشكل	رقم الصفحة
31	الشكل رقم (31) الفصيل في التقدم للتماس	97
32	الشكل رقم (32) مهارة التماس لفصيل الدبابات	98
33	الشكل رقم (33) النار والحركة لفصيل الدبابات عند الاشتباك	99
34	الشكل رقم (34) تنفيذ الهجوم المُدبّر	103
35	الشكل رقم (35) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو دبابة من نقطة تزويد السرية	116
36	الشكل رقم (36) طريقة إعادة التزويد في الموقع	117
37	الشكل رقم (37) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)	118
38	الشكل رقم (38) التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة	118
39	الشكل رقم (39) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)	119
40	الشكل رقم (40) مراحل الإخلاء الطبي	123

ت	الجدول	رقم الصفحة
1	الجدول رقم (1) إجراءات المعركة لقائد الفصيل	33 - 32
2	الجدول رقم (2) تفقدات وتفتيشات ما قبل القتال	87
3	الجدول رقم (3) مقارنة بين أساليب الإعاقة	91
4	الجدول رقم (4) إجراءات الفصيل عند الاصطدام بلغم	111
5	الجدول رقم (5) أصناف التزويد	115

محظور

محظور

المقدمة

1. لقد تم وضع هذا الدليل ليكون مرجعًا مختصرًا لقائد فصيل الدبابات فيما يتعلق بالمهارات الأساسية للفصيل والتعبية التي يحتاجها قائد الفصيل وضباط الصف عند تنفيذ العمليات المختلفة.
2. تعتبر عقائد القوات البرية - خصوصًا عقيدة سرية وفصيل الدبابات 2023 - المرجع الأساس لهذا الدليل، ويتم الرجوع إليها عند الحاجة لمزيد من المعلومات أو للتوضيح.
3. تم تنظيم هذا الدليل على النحو التالي:
 - أ. الفصل الأول. يناقش تنظيم فصيل الدبابات والدور الذي يلعبه في ميدان المعركة، ويصف المفاهيم والمهام والقدرات والتحديات الأساسية للفصيل.
 - ب. الفصل الثاني. يتطرق للقيادة والسيطرة وقيادة المهمة للفصيل والأوامر وإجراءات المعركة للفصيل.
 - ج. الفصل الثالث. يركز على الاستخدام التعبوي لفصيل الدبابات، ويشمل ذلك التشكيلات الثابتة والمتحركة ومهارة المعركة واستخدام الأرض والاستفادة منها، كما يناقش المواقع القتالية ومواقع المعركة والنار والحركة، ويغطي استخدام الإشارات (إشارات اليدين والذراعين والأعلام) والعلامات المميزة.
 - د. الفصل الرابع. يناقش العمليات الدفاعية على مستوى الفصيل.
 - هـ. الفصل الخامس. يصف تنفيذ فصيل الدبابات للعمليات التعرّضية على مستوى الفصيل.
 - و. الفصل السادس. يوضح الواجبات التي ينفذها فصيل الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.
 - ز. الفصل السابع. يركز على إدانة فصيل الدبابات خلال العمليات المختلفة.

الفصل الأول

تنظيم وقدرات

وتحديدات فصيل الدبابات

محظور

الفصل الأول

تنظيم وقدرات وتحديدات فصيل الدبابات

التنظيم والقدرات

1. التنظيم. التنظيم المعتمد لفصيل الدبابات.
2. دور فصيل الدبابات. إن دور فصيل الدبابات ضمن السرية هو العمل كعنصر مناورة، حسب تعليمات قائد السرية، ويستطيع قائد السرية استخدام فصائل الدبابات لتنفيذ المناورة بالنار، وحشد أكبر كمية من القوة النارية على قوات العدو من موقع مناسب لتدميرها أو إجبارها على التراجع وقطع التماس.
3. المهمة. إن مهمة فصيل الدبابات هي الاشتباك القريب مع العدو وتدميره بالنار والحركة وتأثير الصدمة، حيث تستخدم الفصيل قوتها النارية وقابلية حركتها وقدرات اتصالاتها للرمية والحركة والاتصال لإنجاز مهامها، وتقوم بذلك بواسطة الحماية المدرعة وقوة النيران التي توفرها دبابة المعركة الرئيسية.
4. قوة النار وقابلية الحركة والاتصالات والحماية.
 - أ. قوة النار. من خلال:
 - (1) المدفع 120 ملم والرشاش 12.7 ملم و 7.62 ملم.
 - (2) الذخائر المتنوعة للتعامل مع أهداف مختلفة (قنابل دخانية وخادعات الصواريخ ومضادة للأفراد).
 - (3) الرماية من الحركة ومشاغلة أهداف لغاية 4000 متر.
 - (4) يوجد في الدبابة 40 قذيفة للمدفع و1000 طلقة للرشاش الآلي 12.7 ملم و1800 طلقة لرشاش 7.62 ملم.
 - ب. قابلية الحركة. تعتبر الدبابة ذات قابلية حركة عالية وسرعة بحد أقصى 71 كم / الساعة على الطرق الرئيسية المعبدة و50 كم / ساعة في الأراضي الوعرة، وتقطع الدبابة 470 كم بالتعبئة الكاملة لخزان الوقود (بالفُل) و620 كم بخزانات الوقود الخارجية الإضافية التي تحملها. تستطيع الدبابة اجتياز الموانع المائية لغاية 1 متر عمق وتجتاز خندق بعرض 3 ومانع أمامي بارتفاع 1 متر ومانع خلفي بارتفاع 60 سم.

محظور

ج. الاتصالات. الدبابة مزودة بأحدث أجهزة الاتصال اللاسلكي ونظام القيادة والسيطرة (C4I)، وهذا يعطي قائد الدبابة إلمامًا كاملاً بالموقف في ميدان المعركة والقدرة على تمرير المعلومات الهامة لقادته بسرعة.

د. الحماية. الدبابة محمية بشكل جيد، حيث إن البدن والبرج محميان بواسطة نظام مدرع يستطيع التغلب على المقذوفات المضادة للدبابات ذات الطاقة الحركية أو الكيميائية، والدبابة مزودة أيضًا بنظام حماية آلية القتال الذي يطلق مجموعة من قنابل الدخان وطلقات المسح بالأشعة تحت الحمراء والقنابل المضادة للأفراد، كما أنها مزودة بنظام دفاعي كيميائي جرثومي نووي فعال يسمح للطاقم بالقتال في جميع البيئات.

5.

قدرات فصيل الدبابات.

أ. القدرة التسليحية.

(1) المدفع 120 ملم قادر على الاشتباك مع أهداف يصل مداها لغاية 4000 متر، ويستخدم ذخيرة الطاقة الحركية والذخيرة المضادة للدروع شديدة الانفجار، ويتضمن نظام رمي المدفع الرئيسي جهاز حاسوب بالستي أو ذاتي الدفع ومجسات للرياح ومجس محاذاة للسبطانة ومعبي آلي، ويحمل المعبي الآلي 22 طلقة وعدد 18 قذيفة إضافية مخزنة في بدن الدبابة، والدبابة قادرة على رماية 6 طلقات في الدقيقة من السلاح الرئيسي والمدفع ثابت ومستقر في جميع السطوح المستوية، وتستطيع الدبابة الرماية من حالة الحركة.

(2) تمكن المناظير وأجهزة الرؤية الليلية الطواقم من رؤية العدو نهارًا وليلاً.
(3) تسمح الرشاشات الآلية للطاقم بالاشتباك وإسكات وتدمير مواقع وأفراد وأهداف العدو خفيفة التصفيح.

(4) تسمح الاتصالات الصوتية والرقمية (الإلكترونية) بالقدرة على تحديد مواقع الدبابات الأخرى في الفصيل على الخارطة الرقمية الإلكترونية، وتمرير الأشكال والمخططات رقميًا أو إلكترونياً، كما أن الدبابة مزودة أيضًا بتلفون خارجي يسمح للمشاة بالاتصال مع قائد الدبابة.

ب. القدرة التدميرية.

(1) المدفع 120 ملم قادر على التغلب على أي دبابة معركة رئيسية موجودة في العالم وهزيمتها، وتستطيع القذيفة الخارقة للدروع المتزنة بواسطة زعانف تنفصل بالجو (Sabot) اختراق الواجبة المدرعة لدبابة المعركة الرئيسية لغاية 2500 متر، ولدى

محظور

القذائف المضادة للدبابات شديدة الانفجار هذه القدرة أيضاً على أي مدى ولكنها أقل دقة على المديات الأبعد.

(2) يُستخدم الرشاش الآلي 12.7 ملم للقضاء والتغلب على أفراد وآليات العدو خفيفة التصفيح لغاية 2000 متر، ويمتلك معدل رمي 150 طلقة في الدقيقة، ويمكن أن يستخدم أيضاً في المناطق المبنية لاختراق جدران المباني، كما أنه يستطيع اختراق التحصينات الخفيفة.

(3) الرشاش الآلي 7.62 ملم مركب على أعلى برج الدبابة وهو يعمل بشكل آلي، وهو قادر على الاشتباك مع الأفراد والآليات الخفيفة والطائرات لغاية 800 متر، وله ثلاثة معدلات رمي هي:

(أ) بطيء - 700 طلقة في الدقيقة.

(ب) متوسط - 750 طلقة في الدقيقة.

(ج) سريع - 800 طلقة في الدقيقة.

جـ. القدرة على البقاء.

(1) تتميز دبابات المعركة الرئيسية بوجود حماية مدرعة، والدرع هو من النوع المركب الذي يستطيع التغلب على الطلقات الحركية والطلقات المضادة للدبابات شديدة الانفجار، كما يمكن تركيب التدريب التفاعلي على الدبابة.

(2) دبابات المعركة الرئيسية مزودة بنظام (GALIX) الذي يستطيع رمية الدخان وقنابل الستر من الأشعة تحت الحمراء والقنابل ضد الأفراد، وتستخدم هذه لتغطية وستر الدبابة وللتغلب على تهديد المشاة القريب.

(3) يتوفر في دبابات المعركة الرئيسية نظام كيميائي/ جرثومي/ إشعاعي بداخلها وتستطيع العمل في البيئة الكيميائية والجرثومية والإشعاعية والنووية.

(4) يكمن تزويد دبابات المعركة الرئيسية بجرافة تُركَّب في الأمام، تساعد في عمل سائر ترابي وإزالة العوائق البسيطة وتوفر حماية إضافية لمقدمة الدبابة.

د. القدرة القتالية التعبوية.

(1) تنفذ الفصائل المزودة بدبابات المعركة الرئيسية العمليات التي تتطلب قوة نار وقابلية حركة وحماية مدرعة وقوة الصدمة، وتستطيع تدمير أو هزيمة العدو بواسطة النيران الثقيلة والمركزة، وتدمير آليات العدو ليلاً أو نهاراً، أو خلال فترات الرؤية المحدودة وعلى مديات بعيدة وهي متحركة.

محظور

- (2) تستطيع الفصائل المزودة بدبابات المعركة الرئيسية اقتحام مواقع العدو بسبب درعها الثقيل وأنظمة الستر والتغطية المذكورة سابقاً، والتحرك للأمام بسرعة وتؤمن الأرض، وذلك بسبب سرعتها التي تصل إلى 71 كم في الساعة على الأرض المستوية أو الصلبة، وهذا يسمح لها بالمانورة السريعة لمهاجمة العدو من الجوانب أو الخلف.
- (3) تستطيع دبابات المعركة الرئيسية في الدفاع التأثير على قوات العدو المتقدمة بنيرانها الدقيقة وعلى مديات بعيدة، ويستطيع المدفع 120 ملم الاشتباك مع أهداف لغاية 4000 متر مع احتمالية جيدة بالتدمير، وتستطيع الرشاشات الآلية رماية كميات كبيرة من الذخيرة ضد مشاة العدو وآلياته الخفيفة وتمنعهم من الاستيلاء على أهدافهم.
- (4) قد تستخدم دبابات المعركة الرئيسية بسبب سرعتها وقوة ناراها وحمائتها في دوريات الأمن الآلية التي تتطلب السرعة وقوة النار، وهي ممتازة أيضاً لدوريات عرض القوة كجزء من مهام الاستقرار وإسناد السلطات المدنية في المكان الذي تريد القوات الصديقة إعاقة وإبعاد المتمردين والمتظاهرين عنه.

7. تحديدات فصيل الدبابات.

- أ. تكون القدرة على المانورة والحركة وإطلاق النار محدودة بشكل أكثر عند العمل في المناطق المبنية والغابات الكثيفة وغيرها من الأراضي المعيقة للحركة.
- ب. تزداد المنطقة الميتة حول الدبابة عند العمل والفتحات مغلقة مما يقلل من الرؤية وبالتالي تكون الدبابة واهنة أمام هجمات المشاة الراجلة.
- ج. قد تعيق الرؤية المنخفضة حركة الدبابات على الممرات والطرق والشوارع، وتحدد قابلية المانورة والمراقبة بشكل كبير، وتزيد من وهنها أمام خطر الأسلحة المضادة للدروع لمشاة العدو.
- د. يتوفر للمدفع الرئيسي 120 ملم قدرات انخفاض وارتفاع محدودة مما يوجد مساحات ميتة كبيرة عند العمل في المناطق المبنية.
- هـ. قد تعوق أو توقف الموانع الموجودة أو المعززة حركة الدبابة.
- و. تحتاج الدبابات إلى كميات كبيرة من الذخيرة والوقود والزيوت والمياه وقطع الغيار وإمكانات الإصلاح والإنقاذ للإدامة والصيانة مما يتطلب وجود خطة إدارية جيدة ومرنة. يزداد الاستهلاك العالي من مواد الإدامة أثناء تنفيذ عمليات القتال الشديدة والطويلة.
- ز. الوهن ضد الوسائل المضادة للدبابات وذلك في الحالات التالية:
- (1) عند قتال الدبابة ضد مدافع مقاومة الدبابات المتخندقة.
 - (2) عند قتال الدبابة ضد مقذوفات مقاومة الدبابات الموجهة.

محظور

واجبات ومسؤوليات قائد وأفراد الفصيل

8. المسؤوليات. الأفراد الرئيسيون في الفصيل هم قائد الفصيل و رقيب الفصيل وقائد الدبابة والرامي والسائق.

9. قائد الفصيل. يعتبر قائد الفصيل مسؤولاً عن جميع الأمور التي يقوم بها أفراد الفصيل، وهو مسؤول عن الاستخدام التعبوي والتدريب الجماعي والأمور الإدارية وإدارة الأفراد وإدامة الفصيل، ويجب أن يعرف قائد الفصيل قدرات كل جندي وكيف يقوم باستخدام الفصيل ومعداتنا، ويجب عليه أن يقوم بما يلي:

- أ. يكون مسؤولاً أمام قائد السرية عن انضباط وتدريب فصيلته وصيانة معداته ونجاحه في القتال.
- ب. إبلاغ قائد السرية عن إجراءاته عند العمل دون وجود أوامر مسبقة بذلك.
- ج. تخطيط العمليات بمساعدة رقيب الفصيل.
- د. البقاء على اطلاع وثيق بالموقف والذهاب إلى المكان المطلوب عند الحاجة للإشراف وإصدار الأوامر المجزأة وإنجاز المهمة.
- هـ. طلب أي إسناد يحتاجه من قائد السرية لمساعدة الفصيل في تنفيذ مهمتها.
- و. مساعدة رقيب الفصيل في التخطيط والتنسيق لإدامة الفصيل.
- ز. استلام تقارير الموقف المحدثة من رقيب الفصيل وقادة الدبابات أثناء التخطيط.
- ح. مراجعة متطلبات الفصيل بناءً على الخطة التعبوية.
- ط. تنسيق خطة الموانع مع قائد السرية.
- ي. تحليل المواقف التعبوية وتوزيع المعلومات واستخدام فصيلته لإنجاز المهمة.
- ك. التأكد من أن تقارير الموقف قد تم إعدادها بدقة وإرسالها لقائد السرية.
- ل. تحليل وتوزيع المعلومات المحدثة المتعلقة بقواتنا وقوات العدو إلى المرؤوسين.
- م. استخدام جميع المصادر المتوفرة أثناء فترات الرؤية المحدودة لتعيين الأهداف لأسلحة النيران المباشرة وغير المباشرة ولتقارير الموقف.
- ن. مراقبة شاشة عرض الموقف التعبوي للقائد لتحديث مواقع قواتنا وتحديث الشفافات والتقارير الرقمية.
- س. أن يكون ذا دراية ومختصاً في الاستخدام التعبوي للفصيل، سواءً أكان ذلك بشكل مستقل أم كجزء من سرية أو فريق قتال.

محظور

ع. فهم إجراءات المعركة وتطوير قدرته على استخدامها بشكل سريع وفَعّال في ميدان المعركة.

- ف. معرفة قدرات وتحديدات أفراد ومعدات الفصيل.
- ص. أن يكون على معرفة وإطلاع جيد بتنظيم وعقيدة ومعدات العدو.
- ق. الاستعداد لاستلام واجبات قائد السرية حسب التسلسل القيادي.
- ر. أن يكون مرناً وقادراً على استخدام الحكم السليم لاتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع وفي الأوقات المناسبة بناءً على قصد القائد والموقف التعبوي.
- ش. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الضرورة.

10. رقيب الفصيل. هو الرجل الثاني في قيادة الفصيل والأكثر خبرة فيها، وينفذ كافة واجبات قائد الفصيل في غيابه، ويقوم بما يلي:

- أ. يتولى قيادة الفصيل عند غياب قائد الفصيل.
- ب. يشرف على إدارة، وإمداد، وصيانة الفصيل.
- ج. يشرف ويشارك في تدريب الفصيل.
- د. يراقب المعنويات والانضباط والصحة العامة لمرتبات الفصيل.
- هـ. يتأكد من قيام أفراد الفصيل بأعمال الصيانة المطلوبة للآليات والأسلحة والمعدات.
- و. الإشراف على تأهيل قادة الآليات للعمل كرقباء فصائل في المستقبل.
- ز. ادامة سجل دفتر رقيب الفصيل لكافة المعلومات المتعلقة بالأفراد، والمعدات، والآليات، والأسلحة، وأية معلومات ضرورية أخرى.
- ح. يحضر المناسبات الاجتماعية لأفراد الفصيل.
- ط. يقوم بإبلاغ قائد الفصيل بأحدث التقارير اللازمة فيما يخص القوى البشرية والتزويد والإمداد، والآليات والمعدات، والتدريب، وغير ذلك، ويرفع أي تقارير مطلوبة من قبل قيادة فريا السرية.
- ي. يتأكد بين الأفراد يقومون بتوزيع مواد التزويد حسب دليل وتوجيهات قائد الفصيل، وينسق ويشرف على عمليات إعادة التزويد حسب أوامر قيادة السرية.
- ك. يجمع ويحضر الرواجع لحالة الإمداد والطلبات لقائد السرية، ويتأكد من وجود مواد التزويد المطلوبة لأسلحة الإسناد.
- ل. يقوم بتوجيه عملية إخلاء إصابات الفصيل أثناء العمليات.
- م. يقوم بإدامة معلومات موجود القوة للفصيل، ويوجد ويرفع تقارير الإصابات،

محظور

ويستلم ويوزع التعزيزات.

ن. يستلم تقارير قادة الدبابات المتعلقة بالإدارة، والإمداد، وتقارير الصيانة،

وطلبات الأرزاق، والمياه، والوقود والذخيرة ومير ذلك.

س. يتأكد بين الأفراد يقومون بتنفيذ تفتيشات ما قبل القتال أثناء تحضير وتخطيط

قائد الفصيل للمهمة القادمة.

ع. يتأكد من المام قادة الدبابات بكيفية استخدام أنظمة الملاحة الدقيقة أثناء الملاحة

بالدبابة.

11. قائد الدبابة. يكون قائد الدبابة مسؤولاً أمام قائد الفصيل و رقيب الفصيل عن تدريب طاقمه على

تدريبات الطاقم والواجبات الفردية التي تسند مهمة الفصيل. يقوم قائد الدبابة بالواجبات التالية:

أ. تدريب طاقمه على الصيانة والمسؤولية عن المعدات المخصصة والاستخدام التعبوي

لدبابته.

ب. إعطاء إيجاز لطاقمه وتوجيه حركة الدبابة وتسليم جميع التقارير والإشراف على معالجة

الإسعاف الأولي وإخلاء الجرحى من أفراد الطاقم.

ج. الإلمام بمعداته ويكون خبيراً باستخدام أنظمة أسلحة الدبابة.

د. السيطرة على نيران الدبابة.

هـ. إصدار أوامر إطلاق النيران.

و. تحريك (تدوير) المدفع باتجاه الهدف.

ز. معرفة وفهم مهمة الفصيل وقصد قائد الفصيل وإدانة الإلمام بالموقف.

ح. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.

ط. التحكم برشاش 7.62 ملم والرماية عليه.

12. الرامي. يقوم بالواجبات التالية:

أ. البحث عن الأهداف والتسديد والرماية على المدفع الرئيسي والرشاش 12.7 ملم.

ب. يكون مسؤولاً أمام قائد الدبابة عن صيانة أسلحة الدبابة ومعدات السيطرة على النيران.

ج. العمل كمساعد لقائد الدبابة وتولي مسؤولياته عند الحاجة.

د. إدانة اتصالات الدبابة وأنظمة السيطرة الداخلية.

هـ. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.

13. السائق. يقوم بالواجبات التالية:

- أ. تحريك وتوضيع وإيقاف الدبابة.
- ب. البحث خلال القيادة عن طرق تؤمن التخفية والتستر ومواقع مستورة يمكن التحرك إليها إذا اشتبكت الدبابة.
- ج. المحافظة على موقع دبابته في التشكيل ومراقبة الإشارات البصرية.
- د. مراقبة مؤشر الاتجاه إذا توفر في الدبابة واختيار الطرق التعبوية الأفضل.
- هـ. مساعدة المدفعي وقائد الدبابة في البحث عن الأهداف وتحديد مكان إصابة الطلقات التي تم رمايتها خلال الاشتباك.
- و. يكون مسؤولاً أمام قائد الدبابة عن صيانة الدبابة.
- ز. مساعدة بقية أفراد الطاقم عند الحاجة.
- ح. يكون مسؤولاً عن مراقبة الحالة الفنية للدبابة وإبلاغ قائد الدبابة.

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة والتخطيط

لفصيل الدبابات

الفصل الثاني

القيادة والسيطرة والتخطيط لفصيل الدبابات

1. أنظمة القيادة والسيطرة.

أ. الاتصالات السلوكية. يستخدم فصيل الدبابات خط اتصالات سلوكيًا في المواقع الدفاعية ومراكز الرصد ومناطق التجمع، وقد يكون في مناطق انتظار القوات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يُعد الخط السلوكي آمنًا وذا اعتمادية عالية، ولكنه يفرض تحديدات صارمة على حركة المستخدم.

ب. الاتصالات اللاسلكية والرقمية. تُعتبر الاتصالات اللاسلكية أكثر وسائل اتصال سرية الدبابات مرونةً واستخدامًا، حيث يتم نقل المعلومات بسرعة عبر مسافات بعيدة وبدقة عالية، ولكنها أقل الوسائل تحقيقًا للأمن. يجب على القادة ضبط الاستخدام للأجهزة اللاسلكية بشكل حازم، وكذلك فرض إجراءات لاسلكية صحيحة. (لمزيد من المعلومات يتم الرجوع إلى كراسة الإشارة لدورات ضباط الوحدات الأخرى عام 2016 الصادر من مديرية التدريب الرقم الرمزي م ت/ د م/ 346).

ج. الإشارات البصرية. تُعد الإشارات البصرية ذات قيمة كبيرة في تحديد هوية القوات الصديقة، أو نقل الرسائل المتفق عليها مسبقًا بسرعة لمسافات قصيرة. تكون إشارات اليد أو الأعلام مفيدة بشكل جيد أثناء فترات الرؤية الجيدة. تستطيع الأطقم استخدام الورق الحراري، الأضواء اليدوية، الأضواء الكيميائية، أو الأجهزة الأخرى أثناء فترات الرؤية المحدودة، ولكن يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إشعار العدو بنوايا القوات الصديقة. يمكن استخدام ذخيرة الإنارة كإشارات بصرية متفق عليها، مع وجوب تحديد معنى هذه الإشارات في القيادة والاتصالات في الفقرة رقم (5) من أمر العمليات أو في الأوامر المستديمة للوحدة.

د. الإشارات الصوتية.

(1) يُستخدم هذا الأسلوب لجلب الانتباه، ونقل الرسائل المتفق عليها مسبقًا، وتوزيع الإنذارات. ومع ذلك، فإن الإشارات الصوتية تصل فقط إلى مسافات قصيرة، كما أن مداها ووضوحها يقلان بشكل كبير بسبب ضجيج المعركة. بالإضافة إلى أنها مفتوحة أمام اعتراض العدو، يجب أن يكون استخدامها محدودًا للمحافظة على الأمن، وإبقاء الإشارات الصوتية بسيطة لتجنب التسبب بالإرباك. يجب أن تكون المعاني المتفق عليها مسبقًا للإشارات الصوتية مُبيّنة في الأوامر التعبوية والمستديمة للوحدة وتعليمات الاتصالات للعملية، (ومثال على ذلك: الطرق على الأسطح أو السلاح).

(2) تستخدم الإشارات الصوتية في أجهزة الاتصال اللاسلكي (الإنذارات) كوسيلة

محظور

فاعلة يتم الاتفاق عليها مسبقًا في أمر العمليات والتعليمات الإشارية والكلمات الرمزية (مثال: الإنذار رقم (1) ضربة جوية).

هـ. العداؤون. عندما تسمح الظروف الأمنية والموارد والوقت، يتم استخدام العدائين باعتبارهم الوسيلة المفضلة للاتصال لفصيل الدبابات، حيث يمثل العداؤون الوسيلة الأكثر أمنًا ومرونةً واعتمادية. يستطيع العداؤون تسليم خطط النيران، تقارير الحالة وأنواع عديدة من الأوامر اللاحقة. يجب أن تكون التقارير والأوامر المرسلة مع العدائين مكتوبة لمنع الالتباس.

قيادة المهمة

2. هي أحد أساليب القيادة التي تركز على لامركزية التنفيذ المبني على الثقة والتي تشجع روح المبادرة وحرية التفكير والإبداع من القادة المرؤوسين الذين يمارسون المبادرة ضمن قصد القائد لإنجاز المهمة. تعتبر قيادة المهمة مناسبة في ظل ظروف البيئة العملياتية المعقدة والغامضة وحالات عدم التأكد، وفي ظل غياب الاتصال بمراكز القيادة الأعلى وما يترتب عليه من غياب الأوامر.

3. تستند ممارسة قيادة المهمة الناجحة إلى المبادئ السبعة التالية:

- أ. الكفاءة.
- ب. الثقة المتبادلة.
- ج. الفهم المشترك.
- د. إعطاء قصد واضح من القائد.
- هـ. ممارسة مبادرة المرؤوسين.
- و. استخدام الأوامر.
- ز. قبول المخاطرة.

أوامر الميدان

4. أنواع أوامر الميدان.

أ. الأوامر الإنذارية. مشتملات الأمر الإنذاري:

- (1) نوع العملية والواجبات أو التحركات المحتملة (طبيعة المهمة).
- (2) الوقت الذي لا حركة قبله ودرجة الإنذار إذا كان ضروريًا.
- (3) أين ومتى سيتم صرف الأوامر التفصيلية أو مكان نقاط الالتقاء إذا أمكن.

محظور

(4) أي قيود/ تحديدات على الاستطلاع واستخدام الآليات/ المركبات والطرق المستخدمة.

(5) التعليمات الإدارية (ذخيرة، معدات وغيرها).

(6) أي تعليمات لمساعد قائد الفصيل/ رقيب الفصيل تختص بتجهيز وتحريك الفصيل.

ب. أوامر العمليات. يتم إيجاز القادة المرؤوسين عن آخر تطورات الموقف، وتوصف لهم الأرض على مستوى السرية/ الفصيل وأقل، ويقوم القائد شخصيًا بوصف الأرض قبل الأوامر، سواءً على طاولة رملية أو على الطبيعة. الملحق "أ" يبين نسق أمر العمليات المكتوب لمستوى سرية فما دون.

ج. إصدار الأوامر.

(1) في مستوى السرية/ الفصيل، يقوم القائد بإصدار أوامره شخصيًا بعد التأكد من فهم المرؤوسين للأرض وتوجيه (أي سؤال)، يبدأ أوامره بـ (الآن أوامر) ثم فقرة الموقف والمهمة وبقية فقرات الأوامر.

(2) يكرر القائد المهمة (بقوله أكرر المهمة وغيرها).

(3) بعد فقرة التنفيذ يسأل القائد قسم الأمر (هل من سؤال؟) وكذلك بعد انتهاء الأمر. د. عند اختتام الأمر.

(1) يقرر القائد عادةً مدة الوقت المسموح به قبل سماعه للأسئلة وعليه توجيه أسئلة للمرؤوسين للتأكد من استيعابهم لواجباتهم بصورة صحيحة.

(2) بعد انتهاء الإجابة عن الأسئلة يُضبط الوقت على ساعة القائد.

(3) إذا طرأت أي تعديلات على الخطة بعد إجابة القائد عن الأسئلة فيجب التأكيد عليها قبل انصراف قسم الأمر.

5. الأوامر الشفوية السريعة. هناك عدة ظروف وفي مختلف مراحل الحرب يضطر القادة إلى إعطاء أوامر شفوية مستعجلة لمعالجة مقاومة عدو أو لسبب في تغيير الخطة، وفي أغلب الحالات تُعطى مثل هذه الأوامر على الجهاز، حيث يجب أن تشتمل على ما هو ضروري لمعالجة الموقف الراهن بصورة سريعة فقط، وذلك لأن الأوامر تكون قد صدرت مسبقًا للعملية بشكل عام.

6. بناءً على طبيعة المهمة ومتغيراتها، قد تُصرف الأوامر بواسطة أنظمة القيادة والسيطرة والاستخبارات (C4I) للقادة المرؤوسين، وتُمكن تلك الإمكانيات قائد الفصيل من معالجة المواقف بسرعة وتوزيعها على المرؤوسين.

إجراءات المعركة للفصيل

7. تبدأ هذه الإجراءات باستلام قادة الفصائل الأمر الإنذاري للمهمة القادمة، حيث تسلسل نشاطاتهم التعبوية (التخطيط، التحضير، التنفيذ، التقييم). تشكل إجراءات المعركة تسلسلاً للأعمال التي تساعد قادة الفصائل على استغلال الوقت المتوفر بفاعلية لإصدار الأوامر وتنفيذ العمليات التعبوية، وهي ليست مجموعة جامدة من القواعد. قد يتم تنفيذ بعض الإجراءات بشكل متزامن أو بترتيب مختلف إذا لزم ذلك، وهي دليل يجب تطبيقه بشكل يتفق مع الوقت وخبرة قائد الفصيل وقادته المرؤوسين. قد تتكرر الواجبات المشمولة في بعض الأعمال مثل (الحركة، إصدار الأمر الإنذاري، القيام بالاستطلاع) عدة مرات أثناء العملية. تحدث النشاطات المتعلقة بالإشراف على الخطة وتنقيحها باستمرار خلال عملية إجراءات المعركة وتنفيذ العملية. قد ينفذ قائد الفصيل إجراءات المعركة تحت ضغط عدم توفر الوقت، لذلك يجب القيام بجميع الخطوات حتى وإن تمت بطريقة مختصرة، وبذلك تكون إجراءات المعركة عاملاً مساعداً لقائد الفصيل لتطوير وإصدار أمر عمليات بسرعة.

8. خطوات إجراءات المعركة. تتضمن إجراءات المعركة (8) خطوات. الجدول رقم (1) يبين إجراءات المعركة لفصيل الدبابات.

- أ. الخطوة 1 - استلام المهمة.
- ب. الخطوة 2 - إصدار الأمر الإنذاري.
- ج. الخطوة 3 - عمل خطة أولية.
- د. الخطوة 4 - بدء الحركة.
- هـ. الخطوة 5 - الاستطلاع.
- و. الخطوة 6 - إكمال الخطة.
- ز. الخطوة 7 - إصدار الأمر.
- ح. الخطوة 8 - الإشراف والمراقبة.

محظور

الجدول (1) إجراءات المعركة لقائد الفصيل

المعلومات المدخلة	الخطوات	الإجراءات
يقوم قائد السرية بما يلي: 1. إصدار الأمر الإنذاري. 2. إصدار أمر عمليات شفهي/ تحريري.	<u>الخطوة 1</u> استلام المهمة	تحضير الأمر الإنذاري من قبل قائد الفصيل.
يصدر قائد الفصيل الأمر الإنذاري شفهيًا.	<u>الخطوة 2</u> إصدار أمر إنذاري	1. يتأكد رقيب الفصيل من أنه قد تم تحميل جميع الآليات بالأحمال الأساسية الكاملة. 2. يتأكد أمروا الآليات من أنه قد تم الانتهاء من الصيانة الوقائية قبل العمليات.
يحضر قائد الفصيل أمر العمليات.	<u>الخطوة 3</u> عمل خطة أولية	تحضير أمر العمليات (لإكماله لاحقًا).
يحرك قائد السرية الوحدة لمنطقة التجمع الأمامية أو لموقع المعركة.	<u>الخطوة 4</u> البدء بالحركة	1. يعين قائد الفصيل ممثلًا في جماعة مقدمة السرية إذا كان ضروريًا. 2. يحرك قائد الفصيل فصيله حسب خطة حركة السرية. 3. يتحرك الفصيل ضمن موقع السرية.
إجراءات قائد السرية للكشف والاستطلاع.	<u>الخطوة 5</u> القيام بالاستطلاع	1. يذهب قائد الفصيل إلى الأمام لإجراء الاستطلاع. 2. يراجع قائد الفصيل تقارير الصور والأشكال والاستخبارات المتوفرة.
يستخدم قائد الفصيل المعلومات والاستخبارات من استطلاع القائد لإكمال الخطة إذا توفرت.	<u>الخطوة 6</u> إكمال الخطة	1. تنقيح الخطة بناءً على جميع المعلومات المتوفرة والاستطلاع. 2. التأكد من أن الخطة بسيطة. 3. التأكد من أن الخطة تسند مجال مناورة القائد. 4. تحضير الأمر لإصداره.
يصدر قائد الفصيل أمر العمليات شفهيًا.	<u>الخطوة 7</u> إصدار الأمر	1. يصدر قائد الفصيل أوامره شفهيًا، وإذا كان ممكنًا إصدار الأمر في المكان الذي يستطيع المرؤوسون منه رؤية ومعاينة الأرض من موقع قريب. 2. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، يتم استخدام نموذج طاوله رملية أو مخططات أو خرائط لتعريف الفصيل. 3. إذا كان الوقت يسمح، يتم تنفيذ تطبيقات على نموذج مشابه للأرض دون قطعات.
يشرف قائد الفصيل على التحضيرات.	<u>الخطوة 8</u> الإشراف والمتابعة	1. يتأكد قائد ورقيب الفصيل من أن الفصيل جاهز للمهمة. 2. يجري قائد الفصيل التجارب إذا سمح الوقت. على الأقل ينفذ جولة تدريبات أخرى ويعين شخصًا للقيام بدور العدو. 3. إذا سمح الوقت تقدم طواقم الفصيل إيجازًا يبين فهمهم لواجباتهم والخطة.

محظور

9.

إجراءات قائد الفصيل في التخطيط والتحضير للعمليات.

- أ. استلام الأمر الإنذاري من قائد السرية.
- ب. القيام بتحليل سريع للمهمة لمعرفة الواجبات المحددة.
- ج. تحليل الوقت المتوفر وتخصيص الوقت حسب قاعدة الثلاث والثلاثين (ثلاث التخطيط وثلاثين للتحضير)، وتحديد أهم الأحداث والنشاطات حتى انتهاء المهمة.
- د. إصدار الأمر الإنذاري للمرؤوسين (قد يكون شفهيًا) ويشمل كحدٍ أدنى ما يلي:

- (1) مهمة الفصيل.
- (2) الجدول الزمني الأولي لمختلف النشاطات التي سيتم تنفيذها من قبل الفصيل (مع مراعاة النشاطات التي سيتم تنفيذها على مستوى السرية) والتي تشمل:

- (أ) توقيتات التحركات.
 - (ب) التفتيشات.
 - (ج) الكشف والاستطلاع من الأرض.
 - (د) التزويد.
 - (هـ) وقت إصدار الأمر.
 - (و) وقت إجراء التجارب.
- (3) أي معلومات تساعد المرؤوسين في التحضير للمهمة.
 - (4) أي تعليمات تتعلق بالحركة.
 - (5) أي تعليمات تتعلق بالمراقبة، النوم أو الاستراحة.
- هـ. تحريك الآليات وتوضيعها في موقع مناسب تمهيداً لبدء الحركة.
- و. البدء بإجراءات الجاهزية وتفقد الآليات والأسلحة والمعدات والأجهزة اللاسلكية.
- ز. البدء بعملية إعادة التزويد وحسب الأوامر.
- ح. التأكد من إجراءات الحماية المحلية للفصيل وخاصة انتشار الآليات وحسب الأوامر التعبوية المستديمة.
- ط. التأكد من تنفيذ إجراءات السيطرة على الاضاءة، الضوضاء والتخلص من الفضلات وحسب الأوامر المستديمة.
- ي. يقوم قائد الفصيل بالاستطلاع من الخارطة أو الصور الجوية أو المخططات وحسب توفرها.
- ك. يقوم قائد الفصيل بعمل خطة أولية وتشمل ما يلي:

- (1) تحليل المهمة (من أمر عمليات قائد السرية) ويشمل ما يلي:

محظور

- (أ) مهمة وقصد ومفهوم عمليات السرية.
- (ب) التحديدات الموضوعية على قائد الفصيل من قبل قائد السرية.
- (ج) تحديد المخاطر التعبوية والعارضة.
- (د) صياغة مهمة الفصيل المستخلصة باستخدام العناصر الخمسة (ماذا، من، متى، أين، ولماذا).
- (2) معرفة الأرض وتصنيفها (غير معيقة للحركة، معيقة للحركة أو مانعة للحركة).
- (3) العناصر العسكرية للأرض وتأثيرها على المهمة:
- (أ) الموانع.
- (ب) ممرات الحركة.
- (ج) الأرض التعبوية.
- (د) المراقبة وميادين الرمي.
- (هـ) التخفية والتستر.
- (4) العناصر العسكرية للطقس وتأثيرها على المهمة:
- (أ) درجة الرؤيا.
- (ب) بيانات الضوء.
- (ج) درجة الحرارة.
- (د) الهطول (الأمطار والثلوج والندى).
- (هـ) الرياح.
- (و) غطاء الغيوم.
- (5) القوات المتوفرة (حسب التجميع للواجب) وكفايتها لإنجاز المهمة.
- (6) الوقت المتوفر بشكل مفصل:
- (أ) الوقت الكلي المتوفر والوقت المتوفر نهائياً ولبلاً.
- (ب) تحديث الجدول الزمني.
- (7) العدو، ويشمل ما يلي:
- (أ) التأليف.
- (ب) التوزيع.
- (ج) القدرات.
- (د) أعمال العدو الممكنة المحتملة.
- ل. وضع خطة المناورة لتنفيذ المهمة.

محظور

م. التنسيق مع الوحدات المعنية فيما يتعلق بالمرور من خلال القوات إذ كانت خطة الحركة تتضمن ذلك.

ن. تنفيذ الاستطلاع من الأرض وحسب الحاجة.

(1) وضع خطة الاستطلاع شاملة نقاط الاستطلاع وما الذي سيتم استطلاعها في كل نقطة.

(2) المشمولين بالاستطلاع مع قائد الفصيل (قسم الكشف وأي عنصر آخر حسب الحاجة).

(3) إجراءات الحماية أثناء الاستطلاع.

(4) إجراءات باقي المرؤوسين خلال تنفيذ الاستطلاع.

(5) التسلسل القيادي للفصيل خلال فترة الاستطلاع.

(6) المدة الزمنية اللازمة للاستطلاع (تقريباً)، وما هي الإجراءات في حال تأخر قائد الفصيل وقسم الكشف أو عدم عودتهم من الاستطلاع.

(7) إجراءات الفصيل إذا حصل اشتباك مع العدو خلال تنفيذ الاستطلاع.

س. بعد العودة من الاستطلاع يقوم قائد الفصيل بإكمال الخطة وإجراء التعديلات وحسب الحاجة.

ع. تحضير امر العمليات الذي سيتم إصداره للفصيل.

ف. إصدار الأمر لقسم الأمر (ويُفضل حضور جميع أفراد الفصيل).

ص. الاستماع لإيجاز عكسي من القادة المرؤوسين للتأكد من فهم الخطة ودور كل منهم في خطة الفصيل.

ق. تنفيذ التجارب لضمان أن المرؤوسين يفهمون قصد القائد ومفهوم عملياته.

ر. إجراء التفتيشات من قبل قائد الفصيل ورفيق الفصيل وتشمل ما يلي:

(1) جاهزية الآليات.

(2) جاهزية الأسلحة.

(3) جاهزية المعدات.

(4) الذخيرة، الوقود، الأرزاق.

(5) الاتصالات (جاهزية الأجهزة، الترددات مع السرية والمرؤوسين).

(6) أية مهمات خاصة لتنفيذ المهمة (حسب الحاجة).

(7) جاهزية الأفراد.

(8) تمويه الآليات والأسلحة والمعدات وحسب الأوامر التعبوية المستديمة.

محظور

- ش. اصطفاى الآليات استعداداً للحركة.
- ت. تنفيذ خطة النوم أو الاستراحة وحسب الأوامر.
- ث. يتحرك الفصيل بالأمر أو حسب التوقيتات الموضوعه لتنفيذ المهمة.

نسق أمر العمليات

بسم الله الرحمن الرحيم

سري

(لا تغيير على الأوامر الشفوية)

النسخة رقم..... من.....

مستويين أعلى

مستوى أعلى

القيادة المص.....درة

المكان إح (.....)

هجري

ميلادي

رقم الملف

عنوان الأمر ورقمه والسنة

المراجع:

الخرائط.

1. الموقف.

أ. قوات العدو.

(1) تأليفه.

(2) توزيعاته.

(3) قصده.

(4) هويته.

(5) تعزيراته.

(6) تحصيناته.

(7) نقاط القوة

(8) نقاط الضعف.

(9) معنوياته.

(10) إمكانياته.

سري

محظور

سري

ب. قواتنا.

(1) مهمة وقصد القيادة الأعلى. (مستويين أعلى).

(أ) القصد.

(ب) المهمة.

(2) المهمة وقصد. (مستوى واحد أعلى).

(أ) القصد.

(ب) المهمة.

(3) مهام الوحدات المجاورة.

(4) مهام وحدات الإسناد. (مثل الهندسة، القناصة غيرها).

(5) الهيئات الحكومية وغير الحكومية. (إذا تواجدت هذه الهيئات في منطقة العمليات).

ج. الملحقون والمنفصلون.

2. المهمة. (ماذا، من، متى، أين، لماذا).

3. التنفيذ.

أ. قصد القائد.

(1) القصد. (قصد القائد المُصدّر للأمر).

(2) الواجبات الرئيسية.

(3) النهاية المرغوبة.

ب. مفهوم العمليات. (بشكل عام ويجب على ماذا، من، متى، أين، كيف، لماذا).

(1) المنافرة.

(2) النيران.

ج. واجبات الوحدات المرؤوسة.

د. تعليمات التنسيق.

(1) التوقيتات.

(2) الحدود.

(3) الطرق.

(4) نقاط التنسيق.

شفاف العمليات

- 2 -

سري

- 39 -

محظور

محظور

سري

4. الخدمات الإدارية.

أ. الأرزاق.

ب. الوقود.

ج. الذخيرة.

د. المياه.

هـ. النقلات.

و. الصيانة.

ز. الخدمات الطبية.

5. القيادة والسيطرة والاتصالات.

أ. القيادة.

(1) موقع القائد.

(2) تسلسل القيادة.

ب. الاتصالات.

(1) التعليمات الإشارية.

(2) الكلمات الرمزية.

ت	الكلمة	المعنى	تعطى من قبل
1			

اعترفوا:

مجموعة التوقيع

.....
.....

الشفافات:

- 3 -

سري

- 40 -

محظور

الفصل الثالث

الاستخدام التعبوي

محظور

الفصل الثالث

الاستخدام التعبوي لفصيل الدبابات

1. إجراءات منطقة الحشد.

- أ. يتم استكمال جميع إجراءات التحضير للعملية من لحظة استلام القائد للمهمة (الكشف، إصدار الأوامر، الكفاءة والجاهزية، استكمال مستوى الاكتفاء الذاتي وغيرها) في منطقة الحشد وقبل وصول القوات إلى منطقة التجمع.
 - ب. يتم تنفيذ الإجراءات التالية في منطقة الحشد حسب الموقف والوقت المتوفر، والإجراءات التي لا تتم فيها تؤخر إلى منطقة التجمع.
- (1) الصيانة وتبديل المهمات.
 - (2) الراحة واستكمال معدلات الاكتفاء الذاتي من مواد الإمداد حسب جداول الاكتفاء الذاتي المعتمدة.
 - (3) إعادة التزويد.
 - (4) تضبيب واختبار الأسلحة والأجهزة.
 - (5) التمارين والتجارب.
 - (6) تتم فيها كافة التجهيزات والاستعدادات الإدارية والإجازات الابتدائية للقوات والتفتيش والتأكد من الجاهزية القتالية للوحدات المنفذة.
 - (7) صرف الأوامر.

2. إجراءات منطقة التجمع.

- أ. تعتبر منطقة التجمع موقعاً تعبويًا تتجمع فيه القوة للتحضير للعمليات المستقبلية.
 - ب. يقوم الفصيل بالإجراءات التالية في منطقة التجمع:
- (1) تأسيس وإدامة الحماية.
 - (2) توضيع وتمويه الدبابات.
 - (3) توضيع مراكز المراقبة.
 - (4) توضيع أجهزة الإنذار الكيميائية والجرثومية والإشعاعية والنووية.
 - (5) تأسيس الاتصالات مع الفصائل الجانبية/تنسيق الأجنحة.
 - (6) تحضير بطاقات المدى وخطط النار.
 - (7) تأسيس الاتصالات السلوكية إذا تم التوجيه بذلك.
 - (8) اختيار مواقع بديلة وثنوية ونقاط التجمع عند فقدان الاتصال بين الدبابات.

محظور

- (9) تنفيذ إجراءات المعركة.
- (10) التأكد من حالة أنظمة الأسلحة وتضبيب الموجهات واختبار الرماية وغيرها من التحضيرات الضرورية، إذا أمكن.
- (11) تنفيذ عمليات إعادة تزويد الإمداد والوقود والذخيرة.
- (12) تنفيذ التجارب والتدريب للعمليات القادمة.
- (13) تنفيذ تفقدات وتفتيشات للآليات ومعدات الاتصالات وأنظمة الأسلحة ما قبل القتال.

3.

إجراءات منطقة التشكيل.

- أ. يجب أن توفر التخفية والتستر قدر الإمكان للقطعات ويعتمد ذلك على طبيعة الأرض والعملية.
- ب. يسهل الدخول إليها والخروج منها للتشكيلة النهائية.
- ج. يجب توفير الحماية لهذه المنطقة من قبل الفصيل أو السرية من التهديدات المعادية المحتملة (الرماية المباشرة وغير المباشرة، الكمان، أسلحة الم/د المعادية، الضربات الكيميائية وغيرها).
- د. أن تكون موازية للأهداف بشكل مباشر.
- هـ. أن تتماشى مع طبيعة الأرض.
- و. العامل الرئيس لبُعد منطقة التشكيل هو قدرات أسلحة العدو المباشرة وقدرات ومدى معدات الرصد والمراقبة المعادية.
- ز. تنفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلة النهائية للاقتحام.
- ح. تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.
- ط. يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل قدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرّضت لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديلة، مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصاغر لهذه الإجراءات).
- ي. يعتمد انفتاح القوات في منطقة التشكيل على عدة عوامل منها:

- (1) الموانع باختلاف أنواعها، خصوصاً حقول الألغام أمام العدو.
- (2) طبيعة الأرض.
- (3) نوع القوات.
- (4) درجة الحماية.
- (5) درجة التهديد.

محظور

(6) تهديد أسلحة التدمير الشامل.

(7) حجم الهدف وانفتاح قوات العدو.

4. إجراءات خط البدء.

أ. خط البدء هو الخط الذي تجتازه القوات المقترحة في ساعة (س) وتحسب منه جميع التوقيينات، وشروطه كالتالي:

(1) يجب أن يكون موازيًا للهدف.

(2) يجب أن يكون واضحًا ومميّزًا على الأرض، ويمكن الدلالة عليه بأحد المعالم الأرضية، مثل الأودية أو الطرق.

(3) يمكن اعتبار الطرف الأمامي لمنطقة التشكيل كخط بدء للعملية.

(4) يجب أن يكون محميًا.

ب. قبل اجتياز خط البدء على قائد الفصيل وقائد سرية المشاة الآلية أن يتأكدا من أن عناصر الهندسة المخصصة نجحت في فتح ثغرات في حقول الألغام وموانع العدو.

ج. في حال تعثر أو تأخر عناصر الهندسة في فتح ثغرات في حقول الألغام والموانع فعلى قائد الفصيل/ السرية القيام بما يلي:

(1) أخذ ساتر يوفر مراقبة للأمام حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

(2) تشكيل قاعدة إسناد (فصيل إسناد السرية) إذا كانت ضمن المدى المؤثر للأسلحة حتى الانتهاء من فتح الثغرات.

(3) المناورة بالقوات في اتجاه آخر.

د. لا تقف القوات على خط البدء إلا في حالة التأخر في فتح الثغرات في الموانع.

هـ. يتم توضيح قواعد الإسناد (فصيل إسناد السرية) حسب خطة الاقتحام وتعتمد على التهديد المعادي وأسلحة الإسناد (هاون 120، م/د، الدبابات).

و. يتم اجتياز خط البدء بنظام (أرتال فصائل)، وفي حال وجود حقل ألغام بعد خط البدء يتم إعادة انفتاح القوة المهاجمة بعد اجتياز الثغرة (خط الاقتحام).

5. التنقل التعبوي على الطرق.

أ. قد يتطلب من فصيل الدبابات تنفيذ حركة تعبوية على الطريق من أجل التحرك لمسافات طويلة عند عدم التماس مع العدو ليحتل موقعًا للعمليات المستقبلية أو للتحرك من مناطق العمليات إلى مناطق التدريب.

محظور

ب. إن القصد الرئيس للحركة على الطرق هو تغيير الموقع بسرعة وليس الحصول على التماس. يتم تنفيذ التنقل التعبوي على الطريق باستخدام سرعات ثابتة وفواصل زمنية محددة.

ج. الحركة بتشكيلة رتل. عادةً ما يُنفَّذ التنقل التعبوي بتشكيلة رتل.

(1) رتل مفتوح. تستخدم هذه التشكيلة للمسير نهارًا، على الرغم من أنه يمكن استخدامها للمسير ليلاً باستخدام الإضاءة أو معدات الرؤية الحرارية. تختلف المسافات بين الآليات وعادةً ما تتراوح بين 50 - 200 متر، وفقًا للضوء والظروف الجوية.

(2) رتل مغلق. تُستخدم هذه التشكيلة في المسير أثناء ظروف الرؤية المحدودة، ويتم تحديد المسافة بين الآليات بناءً على القدرة على رؤية المركبة الموجودة في الأمام التي لا تتجاوز في العادة 50 مترًا.

(3) التسلل. يمكن أن تقوم بالتسلل وحدات مشاة أو قوات منقولة جواً أو قوات آلية، وذلك عندما تكون الجبهة واسعة وهناك ثغرات في دفاعات العدو.

د. اعتبارات التخطيط. تشمل الواجبات الثابتة التي ينفذها القادة المرؤوسون حسب الضرورة قبل الحركة التعبوية على الطريق ما يلي:

(1) تخصيص منطقة سير لإعادة تنظيم تشكيل الرتل وتنفيذ التفتيشات.

(2) تحليل متغيرات المهمة لتحديد موقف العدو.

(3) وضع أساليب وإجراءات الحماية.

(4) تعيين طريق الحركة ويشمل نقطة البدء، النقاط الحرجة، نقاط التفتيش المطلوبة، نقطة الانتشار، المناطق الحيوية، الممرات، توقفات الاستراحة والصيانة ومناطق الخطر.

(5) تنظيم وإيجاز وإرسال مجموعة المقدمة.

(6) تحديد سرعة المسير (الحركة)، تشكيلات الحركة، الآليات وتسلسل الفواصل الزمنية، سرعة لحاق الآليات ببعضها والتوقيتات المهمة/ النقاط الحرجة.

(7) التخطيط للإسناد الناري غير المباشر عند الحاجة.

(8) تنفيذ تجارب للأعمال عند التماس.

(9) يجب أن تشمل الخطط البديلة/ الطارئة التعامل مع المواقف الحرجة منها أعطال الآليات وفقدانها والحوادث وغيرها.

(10) تنسيق إعادة التزويد بالوقود والطعام وإنقاذ الآليات ومساعدة الشرطة المحلية والإخلاء الطبي.

هـ. أساليب السيطرة. يتم استخدام أساليب السيطرة التالية للسيطرة على الحركة على الطريق:

محظور

(1) المخططات. يجب أن تشمل مخططات الحركة على الأقل نقطة البدء، ونقطة الانتشار، والطريق، ويمكن إنشاؤها باستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات أو باستخدام الرسم العادي على الخرائط أو المخططات.

(2) النقاط الحرجة. هي تلك النقطة على الطريق التي يحدث عندها تغيير في السرعة أو تداخلات في الحركة مثل نقطة البدء، ونقطة الانتشار ونقاط التفكيش.

(3) خرائط الطرق. يتم توفير خرائط الطرق للمساعدة في الملاحة، ويجب أن تشمل نقطة البدء، ونقطة الانتشار، ونقاط التفقد، ومناطق المسير، ومواقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة، كما تبيّن المسافات بين هذه النقاط.

(4) الإشارات البصرية/ المرئية. قد يتم فرض الصمت اللاسلكي لتعزيز الحماية التعبوية، ويجب على سائقي الدبابات استخدام إشارات الأيدي، أو الأعلام، أو الضوء كوسيلة أساسية لتمرير الرسائل.

(5) السيطرة على حركة المرور. قد تقوم الشرطة العسكرية أو أي عناصر مخصصة من جماعة المقدمة بدور أدلاء وسيطرة على الحركة. الإجراءات أثناء المسير/ الحركة على الطريق.

(1) الوقفات المخطط لها. تُنفذ هذه الوقفات للسماح بإجراء الصيانة، وإعادة التزود بالوقود، وإجراء تبديل الأفراد وللسماع بعبور حركات المرور الأخرى. يتم وضع توقيت ومدة الوقفات المخطط لها ضمن أمر الحركة/ التنقل.

(أ) تحدد الأوامر المستديمة الإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء الوقفات، ويجب أن تكون الأولوية الأولى لتأسيس الحماية المحلية وإدامتها، وعادةً يتم التوقف حسب أمر التنقل.

(ب) قد تنفذ عملية إعادة تزود بالوقود أثناء الحركة خلال المسير الطويل، ويعتمد موقع إعادة التزود بالوقود أثناء الحركة على الحماية وقدرة إعادة التزويد. يحدد أمر العمليات كمية الوقود للتزود لكل آلية.

(2) الوقفات غير المخطط لها. تنفذ الوقفات غير المخطط لها عندما تواجه الوحدة مانعاً غير متوقع أو منطقة ملوثة أو عندما تغلق آلية معطلة الطريق بشكل مؤقت في الممرات الضيقة.

(أ) عند حدوث توقف غير مخطط له، وإذا تطلب الموقف عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية يرسل قائد المركبة مراسلاً إلى الآلية الموجودة أمامه، ليحصل على معلومات حول سبب التوقف وإجراء المتابعة المطلوبة، ومن ثم

محظور

يقوم قائد الوحدة المتحركة باتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحديد أو معالجة سبب التوقف.

(ب) يتم إزالة الآليات المعطلة عن الطريق حتى لا تعيق حركة المرور لوقت طويل. يجب أن يحرك الطاقم الآلية خارج الطريق فورًا والإبلاغ عن حالتها وإقامة الحماية ووضع أدلاء لتوجيه حركة المرور، ويقوم الطاقم بإصلاح الآلية إذا أمكن والالتحاق بمؤخرة التسلسل. يجب أن تعود الآليات التي تغادر التسلسل إلى موقعها الأصلي عند توقف التسلسل كاملاً فقط. وحتى ذلك الوقت، تتحرك هذه الآليات في مؤخرة التسلسل مباشرةً أمام عنصر السحب (الإنقاذ)، وإذا لم يتمكن الطاقم من إصلاح الآلية، يتم إنقاذ الآلية بواسطة عنصر السحب (الإنقاذ) الذي يمتلك إسناد صيانة وحماية.

(3) الإجراءات عند التماس. في حال تم التماس مع العدو أثناء المسير/ الحركة على الطريق، ينفذ فصيل الدبابات الإجراءات عند التماس الموضحة في الأوامر المستديمة لعمليات التنقل.

(4) الإجراءات في نقطة الانتشار. يتحرك فصيل الدبابات من خلال نقطة الانتشار دون توقف ويقوم الدليل بإرشاد الدبابات إلى مواقعها.

المراقبة وتمرير المعلومات

6. إن المراقبة تعتبر عملاً أساسياً من أعمال المعركة، حيث تساهم في توفير الحماية الذاتية للدبابة ومن ثم للفصيل، وحينما تتحرك الدبابة فإن المراقبة تكون على جانب كبير من الأهمية إذ إنها تعتبر عملاً أساسياً من أعمال المعركة.


7. أسلوب تنفيذ المراقبة. يجب على كل فرد من أفراد الطاقم المراقبة بشكل منهجي كما يلي:

- أ. من الأقرب إلى الأبعد، ومن اليمين إلى اليسار.
- ب. عمل مسح للقطاع المخصص بشكل متعرج.
- ج. التعامل بانتباه تام مع النقاط الخاصة والمتوقع تواجد العدو بها.
- د. تبادل المعلومات وإرسال التقارير إلى قائد الدبابة.
- هـ. يقوم قائد الدبابة بتحديد نقطة المراقبة المركزية (ن. م. م)، إذا لم يكن قائد الفصيل قد حددها في أوامره، ويجب أن تكون (ن. م. م) مرئية على الأقل من قبل القائد والرامي.

محظور

و. إن المراقبة من حالة التوقف تنطلق من (ن. م. م)، بينما في حالة الحركة فإنها تنطلق من الاتجاه العام للمراقبة.

8. معدات المراقبة. انظر الشكل رقم (1) يوضح مجال الرؤية بواسطة قائد الدبابة والرامي.



الشكل (1) مجال الرؤية بواسطة مراقيب قائد الدبابة والرامي

9. تمرير المعلومات.

أ. عند وصف نقطة ما يجب أن يشتمل الوصف على ما يلي:

- (1) الاتجاه.
- (2) المسافة.
- (3) نقطة إعلام واضحة (معلم أرضي).
- (4) الهدف بالتحديد.


ب. تقرير المراقبة. يشتمل تقرير المراقبة من قائد الدبابة إلى قائد الفصيل على ما يلي:

- (1) موقع المراقب: أنا في النقطة....
- (2) العدو: حجمه، طبيعته، موقفه، موقعه.
- (3) العمل الذي أقوم به:
- (4) مطالبتي: أطلب... أو أنا جاهز لـ...

تشكيلات الميدان

10. تشكيلة الرتل (المنفرد). هي الأكثر شيوعاً في التنقل التعبوي.
- أ. حساناتها. تؤمّن قوة نار ومراقبة جيدة للجوانب، سهولة السيطرة، سهولة التحول إلى أي تشكيلة أخرى.
- ب. سنيئاتها. قوة نار ضعيفة للأمام والخلف، معرّضة للغارات الجوية والوقوع في كمائن.
- ج. استخداماتها. عند الحركة على الطرق وأثناء التنقل من منطقة إلى أخرى، في حالة الرؤية الرديئة أثناء التحركات الليلية، عندما يكون العدو بعيداً، عند اجتياز المضائق.
11. تشكيلة الرتل المنفرد متعرج. تُستخدم لعبور الممرات، عبر الأراضي خارج الاشتباك.
- (1) الحسانات. سهولة السيطرة، سهولة التغيير لتشكيلة أخرى، السيطرة على النيران، نيران جيدة للجوانب.
- (2) السنيئات. معرّضة للوقوع في الكمائن.
12. تشكيلة رأس السهم. تستخدم هذه التشكيلة عندما يتوفر للفصيل المراقبة والحماية من قبل فصيل آخر وتتحرك في أرض مفتوحة أو متموجة. يفتح أقل عدد من الدبابات في الفصيل عندما تتحرك للأمام.
- (1) الحسانات. نار ممتازة للأمام وجيدة للجوانب (للأجنحة)، مراقبة ممتازة في الأمام مع توفر الحماية للقسم الأمامي من القسم الخلفي، سهولة السيطرة خصوصاً في حالة التماس القريب وعند فقدان الاتصال يمكن لقائد الفصيل استعمال الإشارات اليدوية.
- (2) السنيئات. تحتاج إلى منطقة واسعة للحركة خصوصاً في الجوانب. قد يتعرض الفصيل ككل لنيران العدو في نفس الوقت.
13. تشكيلة خط الحرب. توفر تشكيلة خط الحرب أقصى قوة نار في الأمام، وتستخدم عندما يعبر الفصيل مناطق خطرة ويتوفر له المراقبة والحماية من قبل عنصر آخر أو عندما يقتحم الفصيل من خلال مواقع العدو، وتسمح بأقل كمية من قوة النار على الأجنحة.
- (1) الحسانات. نيران جيدة للأمام، سهولة السيطرة، إسناد متبادل للنار والمراقبة، تمكن وتسهل المناورة.
- (2) السنيئات. نيران ضعيفة للأجناب.

محظور



الشكل (2) تشكيلات الميدان لفصيل الدبابات

النار والحركة

14. مفهوم النار والحركة. هو تحرك أحد أقسام الفصيل بينما يقوم القسم الآخر باستخدام النيران المباشرة لتقديم الإسناد (إسناد متبادل/ نار وحركة).

15. أساليب الحركة.


أ. الاعتبارات. يتم مراعاة الاعتبارات التالية عند الحركة وهي:

- (1) عدم الظهور على خط الأفق.
- (2) اجتياز المناطق المفتوحة سريعاً.
- (3) عدم الحركة للأمام مباشرة من موقع قتال مخفي.
- (4) تجنب مناطق التقتيل المحتملة.
- (5) تجنب المناطق الواسعة والمفتوحة.
- (6) استخدام الدخان والنيران المباشرة وغير المباشرة لإسكات وإعماء مواقع العدو المحتملة.
- (7) المناطق الخطرة ومن ضمنها حقول الألغام والموانع والمناطق الميتة المحتملة.

محظور

ب. أساليب الحركة التعبوية. توجد ثلاثة أساليب للحركة التعبوية هي:


- (1) التنقل. يستخدم الفصيل أسلوب حركة التنقل عندما تكون السرعة ضرورية والتماس مع العدو غير محتمل، وتتحرك جميع أقسام الفصيل في نفس الوقت، ويكون موقع قائد الفصيل في أفضل مكان للسيطرة على الموقف. تستخدم الفصيل عادةً تشكيلة الرتل أو الرتل المعدل أو رأس السهم.
 - (2) التنقل مع توفير الحماية والمراقبة. يُستخدم هذا الأسلوب عندما يكون التماس مع قوات العدو محتملاً والسرعة ليست مهمة، ويتحرك القسم الأمامي باستمرار، بينما يتحرك القسم الخلفي على سرعات مختلفة، حيث يتوقف أحياناً لتوفير الحماية والمراقبة لحركة القسم الأمامي، ويكيف القسم الخلفي حركته حسب طبيعة الأرض.
 - (3) الحركة بالقفزات. يُستخدم هذا الأسلوب عندما يكون التماس مع قوات العدو متوقعاً، ويوجد نوعان لهذا الأسلوب هما القفزات بالتناوب والقفزات بالتلاحق.
- (أ) القفزات بالتناوب. يتحرك أحد الأقسام إلى الأمام، ويتوقف ويحتل موقع إسناد بالنيران، ثم يتقدم القسم الخلفي متجاوزاً القسم الأمامي ويتخذ مواقع توفر المراقبة والحماية. انظر الشكل رقم (3).



الشكل (3) القفزات بالتناوب لفصيل الدبابات

محظور

- (ب) القفزات بالتلاحق. يتقدم أحد الأقسام تحت تغطية القسم الآخر ويحتل موقع إسناد بالنيران، ثم يتقدم القسم الخلفي إلى موقع بجانب القسم الأمامي ويتوقف، ثم يتقدم القسم الأول الأمامي إلى الموقع التالي. انظر الشكل رقم (4).



الشكل (4) القفزات بالتلاحق لفصيل الدبابات

16. تمارين مهارة المعركة لفصيل الدبابات. تصف تمارين مهارة المعركة كيف تطبق الفصائل والأقسام العمل الفوري، وتستخدم عادةً للبدء بالرماية والحركة السريعة لمواجهة المواقع، وتتطلب من القادة اتخاذ قرارات سريعة. تشمل تمارين مهارة المعركة لفصيل الدبابات ما يلي:
- أ. تغيير التشكيلة. يجب إنجاز هذا العمل بسرعة وبأقل جهد ممكن، ويتطلب أن يعرف قادة الدبابات مواقعهم في التشكيلة المعطاة وأن يكونوا قادرين على الحركة إليها.

محظور

ب. التماس. يحصل عندما يتم تحديد موقع العدو الذي لم يشتبك مع الفصيل بعد. سوف يتخذ الفصيل التشكيلة الصحيحة التي تمكنه من الاشتباك بفاعلية.

ج. الاشتباك. في هذه الحالة يتعرض الفصيل لنيران العدو المباشرة، لذلك يجب أن تتحرك دبابات الفصيل من التشكيلة الحالية إلى مواقع رمي جيدة توفر أفضلية، وقد يشتبك الفصيل مباشرةً وهو المفضل أو ينتظر أمر رمي من قائد الفصيل، ويجب تذكر أن تأخير الاشتباك يجعل وضع الفصيل أكثر خطورة.

د. رد الفعل على النيران غير المباشرة. عند التعرض للنيران غير المباشرة يستمر الفصيل في الحركة، مما يسمح له بالخروج من تحت تأثير نيران المدفعية. في الدفاع، قد يتضمن ذلك البقاء في حالة الثبات أو الحركة إلى مواقع مخفية أو مواقع بديلة.

هـ. رد الفعل على الهجوم الجوي. يتخذ الفصيل التشكيلة المخطط لها مسبقاً، ويستمر في المهمة. تتعامل الدبابات مع الطائرات المعادية ذات الارتفاع المنخفض بناءً على أوامر قائد الفصيل. إذا كان الفصيل في الهجوم ومتحركاً فإن الإجراء هو الاستمرار في الحركة وتوسيع حجم التشكيلة ووضع العدو تحت نيران الأسلحة المناسبة. في الدفاع، يكون الإجراء هو الاشتباك مع طائرات العدو.

و. رد الفعل على الهجوم الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي أو النووي. يتدرب الفصيل على رد الفعل على جميع طرق الإنذار (الجهاز اللاسلكي، الإشارات الصوتية، أعمال العدو المحددة). تتأكد أطقم الدبابات من إحكام إغلاق الفتحات وتشغيل منظومة (ن ج ك)، ويتم تبليغ المستوى الأعلى مع اتخاذ الإجراءات المضادة للهجوم.

استخدام الأرض واجتياز الموانع

17. متطلبات استخدام الأرض. يوجد عدد من المتطلبات المتشابهة والمشاركة عند الحركة في مختلف أنواع الأراضي كما يلي:

أ. الأمن والحماية. يجب على الفصيل أن يحافظ على إجراءات الأمن والحماية المناسبة عند الحركة خلال أي نوع من الأراضي. يجب أن يستخدم الفصيل الحركة بأسلوب القفزات مع توفر المراقبة والحماية بحيث تضمن أن أحد الأقسام يكون مستعداً دائماً للاشتباك مع العدو، في الوقت الذي يكون فيه القسم الآخر متحركاً. يتخذ القسم الذي يساند بالنيران مواقع قتالية (بدن مخفي) بشكل جيد إذا كان ذلك ممكناً.

ب. التخفية والتستر. يستخدم الفصيل الأرض أفضل استخدام لتوفير التخفية والتستر، حيث إنه يستخدم الأرض لتخفية وستر نفسه عن مراقبة ونيران العدو إذا كان ذلك ممكناً، ويستخدم الفصيل


محظور

التلال والمرتفعات الأرضية البسيطة حتى تتخذ مواقع رمي (بدن مخفي). يمكن أن توفر الغابات التخفية عن المراقبة، وقد توفر الطرق الحركة بسرعة عالية أو أن تكون منطقة خطرة عند عبورها. يمكن أن يعبر الفصيل الموانع المائية وحقول الألغام كجزء من قوة أكبر مثل سرية الدبابات أو كتيبة دبابات/ مجموعة القتال.

ج. السرعة. يجب أن تجتاز الأقسام المتحركة الأرض بسرعة الممكنة، وأن يكون الوقت الذي تكشف فيه نفسها للعدو أقل ما يمكن، من أجل تحديد قدرة العدو على الاشتباك معها.

18. حركة الفصيل حسب أنواع الأراضي. تشمل أنواع الأراضي ما يلي:

أ. التلال. يتم اجتياز التلال كما في الشكل رقم (5).



الشكل (5) حركة الفصيل عبر التلال أو الكثبان الرملية


ب. الأودية. يكون اجتياز الأودية كما في الشكل رقم (6):

(1) يأخذ أحد الأقسام إلى موقع جيد للإسناد بالنيران.

(2) يتحرك القسم الثاني إلى موقع المراقبة والحماية التالي.

محظور

- (3) يستعد القسم الأول لتقديم الإسناد بالنيران.
- (4) يتحرك القسم الثاني للأمام لموقع المراقبة والحماية التالي.
- (5) تستمر حركة الفصيل بهذا الأسلوب، حتى اجتياز الوادي.




الشكل (6) الحركة عبر الأودية

ج. الطرق والممرات الأرضية الترابية.

- (1) يجب أخذ الحيطة والحذر خلال الحركة على الطريق، نظرًا لأن الفصيل قد يواجه حقول ألغام أو أدوات تفجير مبتكرة (عبوات ناسفة) مدفونة أو مخبأة على طول جانبي الطريق. في هذه الحالة، يجب أن يبحث أطقم الدبابات عن الأشياء التي تثير الشك، مثل التراب المحفور حديثًا أو أي آثار قد تدل على وجود الألغام.
 - (2) تكون المراقبة والحماية والحركة كما يلي. انظر الشكل رقم (7).
- (أ) يأخذ أحد الأقسام موقعًا جيدًا للإسناد بالنيران.
- (ب) يتحرك القسم الثاني إلى موقع المراقبة والحماية التالي.


محظور

- (ج) يأخذ القسم الأول بعد تأمين المنطقة موقعًا لتغطية الطريق.
 (د) يتحرك القسم الثاني للأمام لموقع المراقبة والحماية.
 (هـ) بعد عبور الطريق، يستمر الفصيل بتنفيذ مهمته الأصلية.



الشكل (7) حركة الفصيل لعبور / اجتياز الطريق

د. المناطق المُشجَّرة والغابات. تكون الحركة فيها كما في الشكل رقم (8):



الشكل (8) حركة الفصيل عبر المناطق المشجرة أو الغابات

19. عمليات اجتياز الموانع.

أ. أنواع الموانع. يوجد نوعان من الموانع هما الموانع الطبيعية الموجودة أصلاً في ميدان المعركة التي تكون موضوعة بدون جهود عسكرية، والنوع الثاني هو الموانع المعززة التي توضع في ميدان المعركة بواسطة الجهد العسكري وهي مصممة لتقليل سرعة أو إيقاف أو تحديد حركة العدو.

ب. يكون الفصيل عادةً جزءاً من سرية دبابات أو عملية أكبر، ولكن يجب على قائد الفصيل أن يفهم دوره في العملية.

ج. أساسيات وإجراءات اجتياز المانع.

(1) الإسكات. استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة ضد أفراد وأسلحة ومعدات العدو لمنع أو تقليل نيران ومراقبة العدو للقوات الصديقة.

(2) الإعلاء. تُستخدم التعمية لحماية القوة من مراقبة العدو، وتحدد وتقلل من قدرتها على تمييز الأهداف ويخفي نشاطات وحركة قواتنا، ويتم نشر دخان التعمية بالقرب من مواقع العدو لتقليل قدرته على الرؤية.

(3) التأمين. يتم تأمين موقع اجتياز المانع لمنع العدو من التدخل بعملية فتح ثغرة في الموانع أو عبور القوات الصديقة من خلال الممرات المطهرة.

(4) فتح الثغرة. هو إيجاد ممرات من خلال المانع للسماح بعبور القوات الصديقة، ويختلف عددها واتساعها باختلاف موقف العدو وحجم وتأليف قوة الاقتحام وفسحة المناورة.

(5) الاقتحام. لا تكتمل عملية اجتياز المانع حتى يتم إكمال ما يلي:

(أ) اقتحام قواتنا لمواقع العدو لتدميرها على الجانب البعيد للمانع لمنع العدو من حشد نيرانه على المنطقة التي تم تقليل فاعليتها.

(ب) تسليم المعركة للقوات اللاحقة.

(6) تنظيم قوة اجتياز المانع. قد يُكلف الفصيل بأحد الواجبات التالية:

(أ) قوة الإسناد. عندما يُكلف الفصيل بإسناد حركة عناصر فتح الثغرة فإنه يقوم بما يلي: انظر الشكل رقم (9).


(أ أ) يتحرك الفصيل بعد تحديد المانع إلى مناطق تتوفر فيها التخفية والتستر ويؤسس مواقع الإسناد بالنيران.

(ب ب) يقوم الفصيل بإسكات قوات العدو التي تراقب وتحمي المانع،

وهذا يسمح للقوة باجتياز المانع، ويجب أن تكون قوة الإسناد في موقع

محظور

يسمح لها بطلب نيران مدفعية الإسكات والدخان لستر وإخفاء الحركة، وعند انتهاء القوات من مهمة الاجتياز تقوم قوة الإسناد برفع أو تحويل نيرانها، ويجب على قوة الإسناد أن تكون مستعدة للحركة إلى مواقع بديلة بينما تديم نيران الإسكات.



الشكل (9) فصيل الدبابات في إسناد عمليات اجتياز المانع

(ب) قوة فتح الثغرة. قد يُستخدم الفصيل في قوة فتح الثغرة إذا كانت الدبابات مزودة بمحراث ألغام، ويمكن أن يشارك فصيل الدبابات في هذا الواجب لتوفير حماية قريبة ونيران مباشرة ضد مواقع العدو أو آلياته التي تتشغل قوة فتح الثغرة.

(ج) قوة الاقتحام. المهمة الرئيسية لقوة الاقتحام هي تدمير العدو واحتلال الهدف على الجانب البعيد من المانع، لمنع العدو من إنزال النيران المباشرة على الممرات والثغرات التي تم إيجادها، وقد يُسند لقوة الاقتحام واجب مساعدة قوة الإسناد في إسكات العدو أثناء فتح الثغرة في المانع.

مواقع القتال

20. المواقع القتالية هي عبارة عن تحصينات توفر قابلية البقاء لدبابات الفصيل، وتشمل موقع البدن مخفي والبرج المخفي والموقع المخفي للدبابة. انظر الشكل رقم (10).

أ. موقع البدن مخفي. يوفر هذا الموقع التغطية لبدن الدبابة ويكشف فقط ذلك الجزء من البرج الضروري لصب نيران المدفع الرئيس على منطقة الاشتباك، وهذا يوفر حماية مناسبة للدبابة

محظور

ويسمح لها باستخدام المدفع الرئيس وأسلحة البرج المختلفة. يجب أن يسمح الموقع للمدفع بأن ينخفض لأقصى انخفاض، خصوصاً إذا كان موقع الفصيل على أرض مرتفعة.

ب. موقع البرج مخفي. يوفر هذا الموقع التغطية لكامل الدبابة، وكذلك يوفر حماية مناسبة للدبابة ولا يمكن استخدام أسلحة الدبابة وتستخدم هذه الوضعية للمراقبة فقط.

ج. الموقع المخفي. يحجب هذا الموقع وضعية المراقبة من قبل قوات العدو، ولكنه لا يسمح لقائد الدبابة بمراقبة منطقة الاشتباك. يتم عادة وضع الدبابة في موقع مخفي وإنذارها بالحركة والخروج من الموقع من قبل قائد الفصيل أو رقيب الفصيل أو مركز المراقبة عندما يدخل العدو منطقة الاشتباك.



الشكل (10) المواقع القتالية للدبابة

الإشارات والعلامات المميزة

21. أنواع الإشارات البصرية. أكثر أنواع الإشارات البصرية شيوعاً هي إشارات اليدين والذراعين والأعلام وطلقات الإنارة والإشارات من الأرض للجو، وأي إشارات أخرى سهلة الفهم من قبل الأفراد والوحدات. يوجد تحديدات معينة على الإشارات البصرية هي:

أ. المدى والدقة. يقل مدى ودقة الإشارات البصرية بشكل كبير خلال ظروف الرؤية المحدودة وعندما تحد طبيعة الأرض من المراقبة.

ب. الفهم. قد تكون الإشارات غير مفهومة وقد يسيء الأفراد فهمها ما لم يتم التدريب عليها وشرحها مسبقاً بشكل جيد.

ج. الاعتراض والخداع. فهي معرضة للكشف من العدو، وقد تستخدم لأغراض الخداع من قبل العدو، ويجب أن يتأكد قادة الفصائل والأفراد من أنهم يستطيعون معرفة وتمييز المرسل (المصدر) بحيث لا يتعرضون للخداع.

22. العلامات المميزة.

أ. نقاط مرجع الأهداف. يجب أن يُعيّن قائد الفصيل نقاط مرجع الأهداف ويخصص قواطع النيران في منطقة الاشتباك، وقد تكون نقطة مرجع الهدف معلماً أرضياً طبيعياً أو هدفاً اصطناعياً

محظور

مثل بناية أو علامة موضّعة من قبل الوحدة، ويجب أن تكون هذه النقاط مرئية بثلاثة طرق (العين المجردة والأشعة تحت الحمراء والحرارية)، وبذلك تستطيع جميع القوات مشاهدتها.

ب. تأشير الدبابات بالعلامات المميزة. يتم تأشير الدبابات بالعلامات المميزة حسب إجراءات تأشير دبابات وآليات مستوى القيادة الأعلى، وهي إشارات وعلامات قياسية وتعمل بغرض السماح للقوات الصديقة بمعرفتها وتمييزها على مديات بعيدة، وهذا يساعد كثيرًا في تجنب ومنع حصول القتل الخطأ بالنيران الصديقة.

(1) يشمل التأشير والعلامات المميزة ما يلي:

- (أ) الإشارات والعلامات المرسومة على لوحات دائمة أو مؤقتة.
 - (ب) الشريط اللاصق الحراري الذي يُستخدم لفترة محددة.
 - (ج) أي أجهزة تمييز حديثة تتركب على الآليات.
 - (د) الإضاءة الكيميائية بالأشعة تحت الحمراء.
 - (هـ) الإضاءة القوية بالأشعة تحت الحمراء.
- (2) يُستخدم النوعان الأخيران خلال الليل، ويجب استخدامهما بحذر، لكونهما قد يكشفان موقع الدبابة من بعيد لقوات العدو المزودة بأدوات وأجهزة الرؤية الليلية.

23. الإشارات. تستخدم إشارات اليدين والذراعين والأعلام كبديل للأنظمة اللاسلكية والإلكترونية في البيئة التي يستخدم فيها العدو التشويش الإلكتروني أو عندما يصدر الأمر بالصمت اللاسلكي.

أ. إشارات اليدين والذراعين. هي الإشارات التي تُستخدم لتوجيه ودلالة أطقم الدبابات، وتستخدم الإضاءة في الليل لتلك الغاية أيضًا. انظر الشكل رقم (11).

ت	الإشارة باليد والذراعين	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع عموديًا إلى الأعلى	جاهز / استعد / انتبه
2		ارفع الذراع إلى الأعلى ثم حرّكها من اليمين إلى اليسار وبالعكس عدة مرات	تشكيلة انتشار
3		ارفع الذراع إلى الأعلى وحرّكها من أعلى إلى الأسفل عدة مرات	تشكيلة رتل منفرد
4		مُدّ الذراعين للخلف على طول استقامتهما	شكل رأس سهم
5		مُدّ الذراعين أفقيًا على طول استقامتهما، ثم اخفض الذراع اليمنى إلى الأسفل قليلًا وارفع اليسرى إلى الأعلى قليلًا	تشكيلة خط مائل يمين (تدريج يمين)




محظور

ت	الإشارة باليد والذراعين	وصف الإشارة	معنى الإشارة
6		مُدّ الذراعين أفقيًا على طول استقامتهما، ثم اخفض الذراع اليسرى إلى الأسفل قليلًا وارفع اليمنى إلى الأعلى قليلًا	تشكيلة خط مائل يسار (تدريج يسار)
7		ارفع الذراع إلى الأعلى ثم اخفضها إلى الأمام	تقدم للأمام
8		ارفع الذراع عموديًا إلى الأعلى، ثم حرك اليد من اليمين إلى اليسار مكونًا دائرة فوق الرأس	إلى الخلف
9		مُدّ الذراع أفقيًا على طول استقامتهما، ثم ابدأ بتحريكها دائريًا	تجاوز واستمر
10		مُدّ الذراع أفقيًا إلى الجانب، ثم حركها من أعلى إلى الأسفل	خفف السرعة وزد الفواصل
11		مُدّ الذراع على طول استقامتها جهة اليمين	اتجه إلى اليمين
12		مُدّ الذراع على طول استقامتها جهة اليسار	اتجه إلى اليسار
13		ارفع الذراع إلى الأعلى مكونًا بذلك زاوية قائمة مع العضد والكتف، ثم حركها من أعلى إلى أسفل وبالعكس	زد السرعة

الشكل (11) إشارات اليدين والذراعين

ب. الأعلام. يتوفر لكل دبابة ثلاثة أعلام (أخضر، أصفر، أحمر)، وتُستخدم للسيطرة على الحركة وتعيين مواقع الوقوف في منطقة التجمع ولإصدار أوامر أخرى أو للتحذير من العدو.

(1) إشارات الأعلام الحمراء. تُستخدم للحركة والمناورة. انظر الشكل رقم (12).

م	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى	انتبه، استعد، اجهز
2		ارفع الذراع إلى أعلى بالعلم، ثم اخفضه إلى الأمام	تقدم
3		ارفع الذراع إلى أعلى بالعلم، ثم حركه من اليمين إلى اليسار مكونًا دائرة فوق الرأس	إلى الخلف
4		ارفع الذراع إلى أعلى مكونًا زاوية قائمة مع العضد والكتف، ثم حركها إلى أعلى ثم إلى الأسفل وبالعكس	زد السرعة

محظور

م	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
5		ارفع الذراع عمودياً إلى أعلى، ثم اخفضها إلى أسفل مرة واحدة. اثبت على هذا الوضع، أي لا تعيد الحركة من أسفل إلى أعلى	انزل / ترحل
6		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى، ثم حرك العلم من اليمين إلى اليسار وبالعكس عدة مرات	تشكيلة انتشار، زد الفواصل بين الدبابات الانتشار
7		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى، ثم اخفضه إلى الأسفل عدة مرات	تشكيل رتل
8		مُدّ الذراع أفقياً إلى الجانب الأيمن، ثم حركها من أعلى إلى أسفل	زد السرعة، وقلل المسافات بين الدبابات
9		مُدّ الذراع أفقياً على أن يكون رأس العلم باتجاه الأسفل	قف

الشكل (12) إشارات الأعلام الحمراء

(2) إشارات الأعلام الخضراء. تُستخدم لتنبيه الفصيل عن عمل أو إجراءات العدو.

انظر الشكل رقم (13).

ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع بالعلم إلى الأعلى	انتبه حقل ألغام
2		ارفع الذراع إلى أعلى بالعلم ثم حركه من اليمين إلى اليسار وبالعكس	غارة جوية
3		ارفع العلم إلى أعلى ثم اخفضه إلى أسفل عدة مرات	إنذار كيميائي
4		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى ثم حرك اليد بالعلم من اليمين إلى اليسار مكوناً دائرة فوق الرأس	إنذار ذري / نووي

الشكل (13) إشارات الأعلام الخضراء




محظور

(3) إشارات الأعلام الصفراء. تُستخدم للأعطال والتوقيفات كما هو موضح بالشكل رقم (14).

ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى	عطل فني وبإمكانك التجاوز
2		ارفع الذراع بالعلم إلى أعلى ثم حركه من اليمين إلى اليسار وبالعكس	عطل بالجهاز اللاسلكي

الشكل (14) إشارات الأعلام الصفراء

(4) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء. تُستخدم الأعلام الحمراء والخضراء معًا لإظهار أوامر الحركة والنيران. انظر الشكل رقم (15).

ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع العلمين الأحمر والأخضر إلى أعلى (يمسك العلمين معًا باليد اليمنى)	انتبه، لا تطلق النار إلا بأوامر
2		ارفع العلمين الأحمر والأخضر إلى أعلى ثم اخفضهما عدة مرات (يمسك بالعلمين معًا باليد اليمنى)	افتح النار
3		ارفع اليد اليمنى بالعلمين الأحمر والأخضر إلى أعلى ثم حركهما من اليمين إلى اليسار وبالعكس (يمسك بالعلمين معًا باليد اليمنى)	أوقف النار
4		امسك العلم الأحمر باليد اليمنى والعلم الأخضر باليد اليسرى، ثم مَدِّ الذراعين إلى الجانبين بزاوية 45° للأسفل	تشكيلة رأس سهم

الشكل (15) إشارات الأعلام الحمراء والخضراء

(5) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء. تُستخدم الأعلام الحمراء والصفراء معًا في ميدان الرماية. انظر الشكل رقم (16).

محظور

ت	الإشارة بالعلم	وصف الإشارة	معنى الإشارة
1		ارفع العلمين الأحمر والأصفر إلى أعلى (يمسك العلمين معًا باليد اليمنى)	حادث / توقف رماية

الشكل (16) إشارات الأعلام الحمراء والصفراء

أساليب السيطرة على النيران

24. إجراءات السيطرة على النيران. تُقسَّم إجراءات السيطرة على النيران إلى قسمين:

أ. إجراءات السيطرة الأرضية على النيران. تُستخدم هذه الإجراءات لتركيز النيران والسيطرة عليها من خلال توجيه الأقسام للاشتباك مع نقطة أو منطقة محددة بدلاً من الاشتباك مع عنصر معادٍ. إن إجراءات السيطرة الأرضية على النيران هي:

- (1) نقطة مرجع الهدف. هي نقطة مميزة على الأرض يستخدمها القادة لتوجيه القوات الصديقة والسيطرة على النيران المباشرة. يمكن أن تكون هذه النقاط طبيعية أو اصطناعية، مثل تل أو بناية، أو آلية محترقة للعدو أو دخان ناتج من قذيفة مدفعية.
- (2) منطقة الاشتباك. هي منطقة على طول المقرب المحتمل للعدو التي ينوي قائد الفصيل حشد نيران جميع الأسلحة المتوفرة له لتدمير قوة العدو فيها. يتم تحديد حجم وشكل منطقة الاشتباك من خلال درجة الرؤية المتوفرة لأنظمة أسلحة الوحدة الصديقة في مواقع رميها، ومن خلال أقصى مدى مؤثر لهذه الأسلحة. ولكي تكون منطقة الاشتباك فاعلة، يجب أن تجبر العدو على أن يتحرك من خلالها أو يتم إجباره أو جرّه للمرور منها بواسطة أعمال القوات الصديقة (الموانع والنيران غير المباشرة). وبشكل مثالي، يقوم قادة الفصائل بتحديد المسؤوليات ضمن منطقة الاشتباك، وذلك بتعيين قطاع رمي أو اتجاه رمي لكل جماعة أو آلية.

- (3) قطاع الرمي. يقوم قائد الفصيل بتحديد قطاعات رمي للأقسام، وذلك لتغطية قطاع الرمي المحدد/ المخصص بالمراقبة والنيران المباشرة، ويتم تحديد عرض قطاع الرمي بحدٍّ من اليمين وآخر من اليسار. يكون عمق قطاع الرمي عادةً هو أقصى مدى مؤثر للأسلحة ما لم تُحد منه طبيعة الأرض أو إذا قام القائد بتحديد خط أقصى مدى للاشتباك.

- (4) خط أقصى مدى للاشتباك. هو عمق القطاع وهو محدد عادةً بأقصى مدى

اشتباك مؤثر لنظام السلاح، ومع ذلك فإنه أيضًا يتأثر بوصف الهدف المعادي، وتأثيرات الأرض، وجود الانحدار، الغطاء النباتي، المباني، والمعالم الأخرى التي توفر تخفية وتستترًا قد تمنع السلاح من الاشتباك على أقصى مدى مؤثر.

محظور

(5) الاتجاه الرئيس للرمي. هو اتجاه رمي يحدد أولوية تغطية منطقة توفر ميادين

رمي جيدة، أو فيها مقرب محتمل للعدو، ويوفر إسناداً متبادلاً مع الوحدة المجاورة.

(6) نار الحماية النهائية. هو خط من النيران يوضع بحيث يجب إيقاف اقتحام العدو

من قبل نيران جميع الأسلحة الصديقة المتوفرة المباشرة وغير المباشرة. يتم تعزيز نار

الحماية النهائية بموانع حماية عندما يكون ذلك ممكناً، ويعتبر وصول العدو إلى خط

الحماية النهائية بمثابة الإشارة لجميع الأسلحة لتحويل نيرانها إلى الأجزاء المخصصة

لها من خط الحماية النهائي.


(7) خط تقييد الرماية. هو خط للسيطرة على الرماية بحيث تمنع الرماية بعده دون

تنسيق. يُعد هذا الأسلوب مهماً بالتحديد عندما تسند الآليات المقاتلة المدرعة بشكل مباشر

مناورة جماعات المشاة.

ب. إجراءات السيطرة على الرماية بناءً على التهديد. تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

(1) أشكال الرماية. انظر الشكل رقم (17) الذي يوضح أشكال الرماية الثلاثة.



الشكل (17) أشكال الرماية

(2) أولويات الاشتباك. تحدد أولوية الاشتباك الترتيب الذي تشتبك بناءً عليه الوحدة

مع العدو، وعادةً تشتبك مع الأهداف الأكثر خطورة أولاً، ثم مع أهداف العمق.

محظور

(3) الوضعية الجاهزة للأسلحة. لتحديد الوضعية الجاهزة للأسلحة، يستخدم القادة تقديرهم لتحديد نوع الذخيرة والمدى للاشتباك. يعتمد اختيار المدى على المدى المتوقع للاشتباك. تؤثر طبيعة الأرض، ومدى الرؤية، والطقس، وظروف الإضاءة.

أوامر الرماية

25. هي التعليمات المستخدمة لبدء الرماية ويمكن أن تستخدم للأفراد، أو الأطقم، أو الوحدات.

26. عناصر أمر الرماية.

- أ. الإنذار. يحدد القائد نوع السلاح الذي سيتم استخدامه (سلاح رئيسي أو ثانوي).
- ب. الموقع. يحدد قائد الفصيل الهدف.
- ج. وصف الهدف. يصف القائد الهدف، وفيما يتعلق بالأهداف المتعددة، فإنه يخبر أيضاً عن أي الأهداف يتم الاشتباك معها أولاً.
- د. أسلوب الاشتباك. يخبر القائد الفرد كيف يتم إنزال النيران على الهدف.
- هـ. الذخيرة. يخبر القائد الفرد أي نوع ذخيرة يستخدم.
- و. التنفيذ. يتأكد القائد من أن الهدف معادٍ، ويعطي بعد ذلك الأمر بالتنفيذ.

27. المصطلحات والأساليب المستخدمة في أوامر الرماية.

أ. الموقع. يستطيع القادة استخدام واحد أو أكثر من الأساليب التالية للمساعدة في تحديد موقع الأهداف والتمييز بينها:

- (1) استخدام الليزر/ كاشف الأثر. مثال: "باتجاه شعاع الليزر/ كاشف الأثر خاصتي".
- (2) أسلوب الساعة. يتم وضع وجه ساعة متخيلة على سطح الأرض بحيث تكون الساعة 12 باتجاه المسير.
- (3) أسلوب نقطة مرجع الهدف. يستخدم القائد أقرب وأسهل نقطة قابلة للتمييز على الأرض.
- (4) الاتجاهات الرئيسية الأربعة. تستخدم الاتجاهات العامة للبوصلة.
- (5) التأشير. يقوم القائد بالتأشير بإصبعه أو بالسلاح بالاتجاه العام للهدف.
- (6) شفهياً. يعطي القائد الاتجاه إلى الهدف بالنسبة إلى موقع الفرد (على سبيل المثال: أمام، أمام ويسار، أمام ويمين).

محظور

- ب. وصف الهدف. إن أكثر طريقة مألوفة للقائد من أجل السيطرة على النيران عند التماس مع العدو هي وصف الأهداف ببساطة، ويستطيع القادة استخدام أي وسائل ممكنة لوصف الهدف.
- ج. أسلوب الاشتباك. يستخدم القائد هذه الوسيلة لينقل رغبته في كيفية الاشتباك مع الهدف.
- د. التنفيذ. يستخدم القائد أحد الأوامر التالية لبدء الرماية:
- (1) ارم.
 - (2) راقب وارم.
 - (3) بالأمر من قبلي.

28. أنواع الرميات المختلفة. هي إجراءات توزيع النيران حسب التأثيرات المطلوبة وتشمل:
- أ. رماية النقطة. تشمل رماية النقطة تركيز تأثيرات نيران الفصيل أو الأقسام ضد هدف محدد ومميز كآلية أو موقع للعدو.
- ب. رماية المنطقة. تشمل رماية المنطقة توزيع تأثيرات نيران الوحدة على منطقة تكون فيها مواقع العدو كثيرة أو غير واضحة. يكون القصد الرئيس من رماية المنطقة هو الإخماد، ومع ذلك يحتاج الإخماد المؤثر المستمر إلى سيطرة حكيمة على معدل الرمي.
- ج. الرماية المتعددة دفعة واحدة. عندما يتم الاشتباك مع هدف منفرد للعدو من قبل دبابتين أو أكثر ويكون المدى معروفًا، يمكن أن تكون هذه الطريقة أكثر وسائل الاشتباك فاعلية، حيث إنها تُنزل أكبر عدد ممكن من الطلقات على الهدف في وقت واحد، مما يزيد من إمكانية تدميره.
- د. الرماية المتزامنة. تستخدم الوحدات هذا النوع من النيران لحشد تأثيرات نيرانها بسرعة أو لإحراز تفوق بالنيران.
- هـ. الرماية المتبادلة. تسمح النيران المتبادلة للوحدة بالمحافظة على إخماد الهدف لفترة أطول مما تفعله الرماية المتعددة دفعة واحدة، كما تجعل من الصعب على العدو التقاط مواقع الرماية المتبادلة للقوات الصديقة والاشتباك معها.
- و. الرماية المتعاقبة. تقوم الأقسام أو الآليات في هذا النوع من الرماية بالاشتباك مع نفس هدف النقطة أو المنطقة واحدًا بعد الآخر بتسلسل متفق عليه. قد تساعد النيران المتعاقبة أيضًا في منع إضاعة الذخيرة، بالإضافة إلى ذلك تسمح للدبابات بتمرير المعلومات.
- ز. الرماية المُشاهدة. يسمح هذا النوع من الرماية بالمراقبة والمساعدة المتبادلتين مع حماية موقع عنصر المراقبة والمحافظة على الذخيرة.

29. بطاقات المدى. بطاقة المدى هي مخطط للمنطقة المخصصة لأنظمة أسلحة الرمي المباشر لقطاع

محظور

رمي محدد. انظر الشكل رقم (18).

نموذج بطاقة مدى				
	الجماعة:	تستخدم لجميع أسلحة الرمي المباشر	الشمال المغناطيسي	
	الفصيل:			
	السرية:			
التاريخ:				
كل دائرة = متر				
الوصف	الذخيرة	المدى	الارتفاع	الاتجاه
ملاحظات:				

الشكل (18) مثال على بطاقة مدى فارغة


- أ. من أجل تحضير بطاقة المدى يجب معرفة المعلومات التالية:
- (1) قطاع الرمي. قطعة من ميدان المعركة يكون الرامي مسؤولاً عنها.
 - (2) نقاط مرجع الأهداف. يقوم القادة بتعيين معالم أرضية طبيعية أو اصطناعية كنقاط مرجع، ويستخدم الفرد نقاط المرجع هذه لاستمکان الأهداف وتحديد مدياتها.
 - (3) المنطقة الميتة. هي أي منطقة لا يمكن رؤيتها أو تغطيتها بأنظمة الرمي المباشر ضمن قطاع الرمي.
 - (4) خط أقصى مدى للاشتباك. على الرغم من أن خط أقصى مدى للاشتباك محدود بشكله المثالي بأقصى مدى اشتباك فعال لأنظمة الأسلحة.
 - (5) نقطة مرجع الأسلحة. هي معلم أرضي سهل التمييز على الخارطة يستخدمه القادة لمساعدتهم في رسم مواقع الآليات والجماعات والأسلحة.

محظور

- ب. إجراءات التحضير. يقوم الفرد أو الرامي بإعداد بطاقة المدى حسب ما يراه من موقعه، ويقوم بإعداد نُسختين منها.
- ج. قسم البيانات. يكمل الرامي تحديد الموقع والتاريخ والسلاح، ويرسم الدوائر حسب المعلومات أدناه:

- (1) الرقم. يتم البدء بالحدود من اليسار واليمين، ثم كتابة نقاط مرجع الأهداف حسب التسلسل العددي.
- (2) الاتجاه والانحراف. يكون الاتجاه بالدرجات ويؤخذ من البوصلة، والأسلوب الأكثر دقة هو جعل الفرد يقوم بالتسديد على معلم أرضي وجعل السائق يترجّل ويحاذي نفسه مع سبطانة المدفع والمعلم الأرضي لقياس زاوية الاتجاه.
- (3) زاوية الارتفاع. تظهر زاوية الارتفاع ارتفاع المدفع بعشرات أو مئات الملزات.
- (4) إن أقل تدريج قياس على مقياس الارتفاع هو عشرات الملزات. ويكون أي رقم غير الصفر مسبقاً بإشارة زائد أو ناقص لبيان فيما إذا كان المدفع بحاجة إلى رفع أو تنزيل. يجب أن تكون الذخيرة والمدى مؤشرة للحصول على قراءة ارتفاع دقيقة.
- (5) المدى. هو المسافة بالأمتار من موقع الآلية/ السلاح إلى الأطراف اليمنى واليسرى للهدف ونقاط مرجع الهدف.
- (6) الذخيرة. يتم ذكر أنواع الذخيرة المستخدمة.
- (7) الوصف. يتم ذكر اسم الشيء.
- (8) ملاحظات. يتم إدخال بيانات نقطة مرجع السلاح وفي الحد الأدنى، تشمل بيانات نقطة مرجع السلاح وصفاً لماهية نقطة مرجع السلاح، والإحداثيات التربيعية لها برقم مكوّن من ست إلى ثماني خانات، والاتجاه المغناطيسي، والمسافة من نقطة مرجع السلاح إلى موقع الآلية. انظر الشكل رقم (19) مثال على بطاقة مدى لدبابة.

محظور



الشكل (19) مثال على بطاقة مدى مكتملة

المبيت

30. تلجأ الوحدات المدرعة إلى المبيت الليلي عادةً لأسباب إدارية أو تعبوية، حيث يتم تنفيذ المبيت وتحديد نوعه حسب طبيعة الأرض، مع الأخذ في الاعتبار درجة التهديد المعادي، وفي هذه الحالة التي تتجمع بها الوحدات المدرعة تعتبر من أكبر المواقع الحرجة، خصوصاً إذا ما تعرّضت لأي نوع من أنواع التهديد كالجارات الجوية وعمليات التسلل والدوريات.

31. تعريف المبيت. هو منطقة أمينة تُستخدم لغايات التزويد وسد النقص والصيانة والراحة، ويمكن أن تكون قريبة أو بعيدة نوعاً ما عن تأثير العدو، ويُشترط بها ما يلي:


- أ. سهولة الدخول والخروج منها.
- ب. تأمين الحماية المحلية للوحدة.

محظور

- ج. مخفية ومستورة عن نار ونظر العدو.
د. إمكانية إجراء الصيانة وسد النقص بها.


32. أنواع المبيت. يُقسَّم المبيت إلى نوعين هما:
أ. المبيت المغلق. يُطبَّق هذا النوع من المبيت في الأراضي المفتوحة وعند سماح الموقف التعبوي بذلك ويُقسَّم إلى:

- (1) الصندوق. كما في الشكل رقم (20).
(2) الدائري. كما في الشكل رقم (21).




الشكل (20) المبيت المغلق (الصندوق) على مستوى سرية الدبابات

ب. المبيت المفتوح. ويُطبَّق عندما تكون الأرض مغلقة وفي حالة صعوبة تجميع كافة فصائل السرية في منطقة واحدة، فإنه يُمكن لكل فصيل عمل منطقة مبيت منفصلة، وفي هذه الحالة يكون المبيت مفتوحاً على مستوى السرية، مع إمكانية أخذ شكل المبيت المغلق على مستوى الفصائل. انظر الشكل رقم (22).



الشكل (21) المبيت المفتوح (شكل دائري)



الشكل (22) المبيت المفتوح في الأراضي المغلقة

محظور

33. طريقة الدخول لمنطقة المبيت. تتم طريقة الدخول كما يلي:
- أ. ينتظر الأدلاء في منطقة التوزيع (كما مرّ سابقاً) ومعهم إشارات التمييز الدالة على اللون المخصص لكل فصيل (إضاءة يدوية / بطارية) أو علم.
 - ب. بعد وصول الفصيل إلى المنطقة المحددة يبدأ دور قائد الفصيل وقادة الدبابات حسب الترتيب بالدخول، حيث يتولى كل قائد دبابة مسؤولية إرشاد السائق إلى المكان المخصص.

34. الإجراءات في منطقة المبيت.
- أ. يجب إنشاء قيادة لكل وحدة فرعية مع ضرورة معرفتها من قبل الجميع.
 - ب. يتم تعيين الدبابة المناوبة ومكان تواجد الخفراء والكمائن الأرضية، إن وُجدت.
 - ج. فرض الصمت اللاسلكي والاكتفاء بالعدائين والاتصالات السلكية.
 - د. تعيين أقواس المسؤولية لكل وحدة فرعية.
 - هـ. في حالة مهاجمة منطقة المبيت يتم كسر المبيت والتحرك إلى منطقة المبيت الاحتياطية حسب نقاط التجمع والالتقاء الموضحة في تعليمات وأوامر المبيت الليلي.
 - و. بيان وتحديد المسؤوليات في كيفية التزويد وسد النقص التي تكون على الشكل التالي:
 - (1) معرفة الاحتياجات المطلوبة من ذخيرة ووقود وغيرها.
 - (2) يتم التزويد عن طريق الصهريج (التنكر) أو الجراكن لكل دبابة في موقعها ويتولى ذلك رقيب صيانة السرية.
 - (3) يقوم رقيب الفصيل باستلام الأرزاق المخصصة لفصيلته.
 - (4) يستلم عريف الفصيل أو أقدم مدفعي الذخيرة من مسؤول الذخيرة (خازن من العهدة).
 - (5) يمكن اعتماد الطريقة التالية في عملية التزويد بمنطقة المبيت:
 - (أ) الوقود من اليمين إلى اليسار وعلى الطرف الخارجي.
 - (ب) الذخيرة من اليسار إلى اليمين وعلى الطرف الداخلي.
 - (ج) الأرزاق والمياه من اليمين إلى اليسار أو يتم تحديد نقطة متوسطة تثبت بها السيارات ويتم التوزيع منها.
 - ز. وضع تعليمات خاصة بالنقاط التالية:
 - (1) الحراسة.
 - (2) تعليمات الإضاءة والضوضاء والتدخين.

محظور

- (3) مركز القيادة وكلمة السر.
- (4) طريقة الإنذار.
- (5) تعيين منطقة المبيت الاحتياطية والمسافة لها والاتجاه المغناطيسي.

35.

كسر المبيت.

- أ. طريقة كسر المبيت في حالة التعرّض لقصف مدفعي أو جوي. يتم صحيان الأفراد وركوبهم في الآليات وتشغيل الدبابات والأضوية والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الرؤية الليلية، ومن ثم الخروج من المنطقة لمسافة 300 متر تقريباً حسب طبيعة الأرض، ثم تُطفأ الأضوية وتتجمع القوة خلف قائد الفصيل وتتم الحركة مروراً بنقاط تجمع، ثم الالتقاء، ثم مواصلة السير إلى منطقة المبيت الاحتياطي تحت سيطرة قائد السرية، مع استخدام الرشاشات إذا كانت الطائرات تُشاهد وحسب التعليمات بذلك، مع مراعاة السير بشكل متعرج.
- ب. طريقة كسر المبيت في حال التعرّض لدورية معادية / تسلل. يتم إنذار الفصيل عند اقتراب دورية معادية والتحضير لمعالجتها، وعند وصولها إلى منطقة تقتيل مناسبة يتم مشاغلتها من قبل الجناح المتجهة صوبه الدورية وليس من قبل الجميع تجنّباً للإصابات والإسراف في الذخيرة وسهولة السيطرة من قبل قائد الفصيل، حيث يمكن التعامل مع المشاة باقتحامها بالقوة التي يخصصها قائد السرية. أما الدبابات فيتم التعامل معها من الثبات ودون اقتحام، وبعد المعالجة يكون الموقع قد أصبح مكشوقاً ويتطلب تغير موقع المبيت إلى الاحتياطي وهناك يكون قائد السرية في الأمام.
- ج. أسلوب الخروج من منطقة المبيت ليلاً. يتم خروج القوة طبقاً لطبيعة الأرض وظروف الموقف التالي:

- (1) خروج مُنظّم. ويتم عندما يتقرر الخروج من منطقة المبيت الليلي لتنفيذ مهام محددة من قبل أو قبل الضوء الأول.
- (2) خروج سريع. ويجري عندما تتطلب ظروف الموقف تنفيذ مهمة عاجلة.
- (3) عند التحرك من منطقة المبيت الليلي بهدف الانتقال إلى الهجوم تبقى العناصر الإدارية للوحدات في المنطقة إلى أن تُستدعى بعد تنفيذ الهجوم، وهذا يعتمد على بُعد الهدف عن منطقة المبيت، مع مراعاة المسافات المقررة لصنوف النفايات الإدارية.

محظور

حراسة (مرافقة) القوافل.

36. قد يُكلف فصيل الدبابات بواجب توفير الأمن والحماية للقافلة، وينفذ الفصيل هذا الواجب إمّا بشكل مستقل وإمّا كجزء من قوة أكبر.

37. عندما ينفذ الفصيل واجب الحراسة بشكل مستقل تكون السيطرة على القافلة لفصيل الدبابات، وبالتالي يجب على قائد الفصيل أن يصدر أمر عمليات كاملاً لكافة قادة الآليات شاملاً النقاط التالية:

- أ. طريق المسير مع خارطة أو شفافات رقمية للنقاط.
- ب. عدد ونوع الآليات المشاركة في القافلة.
- ج. العمل عند الوقفات.
- د. العمل في حالة الأعطال.
- هـ. العمل عند التماس.
- و. تسلسل القيادة.
- ز. تعليمات الإشارة بما فيها الاتصال الرقمي.
- ح. تنظيم المسير للقافلة.
- ط. قواعد الاشتباك.

التبديل في الخطوط الأمامية

38. التبديل في الخطوط الأمامية عملية يتم فيها تبديل وحدة أو جزء منها في منطقة الدفاع الأمامية. تتم العملية بناءً على أوامر من قيادة أعلى، وتنتقل مسؤوليات الوحدة التي يجري تبديلها (الوحدة الخارجة) إلى الوحدة الجديدة (الوحدة الداخلة).

39. التنسيق. الجوانب الرئيسية التي تحتاج إلى تنسيق في عملية التبديل هي:

- أ. التوقيتات.
- ب. استخبارات المعركة.
- ج. أمن الاتصالات.
- د. خطط الخداع.
- هـ. خطط الرصد والمراقبة وبرنامج الدوريات.
- و. المعدات والإمدادات التي ستُسلم للوحدة الداخلة.
- ز. الاستطلاع والإيجاز.

محظور

- ح. خطط التنقل والسيطرة على التحركات.
- ط. أسلوب الإدامة.
- ي. تبديل الوحدات الإدارية.
- ك. مناطق المخابئ الطارئة.
- ل. موقع القيادة وتبديلها.

40. أسلوب التبديل. قد يتم التبديل في وقت واحد متزامناً في كل موقع، أو يكون على مراحل. كذلك يمكن أن يتم تنفيذه من الخلف إلى الأمام أو من الأمام إلى الخلف في كل الحالات، وعند إقرار أسلوب التبديل يجب على القادة اعتبار ما يلي:

- أ. المهمة التالية للتشكيل أو الوحدة الخارجة مع اعتبار خاص لقوة الأفراد وحالة المعدات.
- ب. المهمة التالية للوحدة الداخلة.
- ج. قدرة العدو على كشف عملية التبديل والتدخل ضدها.
- د. خصائص وطبيعة الأرض.
- هـ. الاحتياج إلى تغيير الأسلوب النمطي لعملية التبديل.

41. يواجه تبديل الوحدات المدرعة والآلية صعوبات كثيرة، إذ لا يمكن الحفاظ على السرية إذا بدأت الآليات بالحركة، ورغم ذلك يوجد العديد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل هذه المعضلة، منها:

- أ. يمكن تنفيذ عملية التبديل خلال عدة ليالٍ، وذلك لتقليل حركة الآليات في المناطق الأمامية.
- ب. وضع خطة نيران تغطية وإزعاجية لإخفاء ضوضاء حركة الآليات، رغم أن معدات الرصد الحديثة قد تكشف تلك التحركات.
- ج. قد يتم شن هجوم تضليلي في قطاع آخر لتحويل انتباه العدو بعيداً عن مكان التبديل.

مهام الاستطلاع لفصيل الدبابات

42. تستطيع فصائل الدبابات تنفيذ أشكال الاستطلاع التالية بعد التدريب:
- أ. استطلاع ممر. هو استطلاع فسحة أو طريق بين هياكل مرتفعة أو جبال تسيطر على هذا الطريق وتكون فيه القدرة على المناورة والانفتاح محدودة. وتتم عملية الاستطلاع كالتالي:
- (1) استخدام الإمكانيات المتوفرة.
 - (2) السيطرة على النقاط / الهيئات الحاكمة من بداية الممر.
 - (3) تفتيش الممر مع توفر حماية وقدرة على التسلل والتعامل مع النيران المعادية.

محظور

(4) السيطرة على النقاط / الهيئات الحاكمة في نهاية الممر.

ب. استطلاع قطاع. هو جهد مُوجَّه للحصول على معلومات تفصيلية ضمن قطاع محدد، وتتعلق المعلومات بالطرق والموانع وقوات العدو والتلوث الكيميائي، وفي هذه الحالة يجب أن يتوفر لفصيل الدبابات عناصر من الهندسة وعناصر كيميائية وضابط رصد مدفعي.

ج. استطلاع منطقة. هو استطلاع منطقة واسعة أو عدة مناطق صغيرة للحصول على المعلومات عن طبيعة الأرض والعدو ونشاطاته.

د. الاستطلاع بالقوة. ينفذ الاستطلاع بالقوة من قبل وحدات المناورة في حالة تعذر الحصول على المعلومات عن العدو بطرق الاستطلاع الأخرى، ويضمن الاستطلاع بالقوة الحصول على معلومات مؤكدة عن تجميع العدو ومواقعه وأسلحته. يجري التخطيط له بسرية تامة مع تجهيز مطوّل، في التعرض يكون الغرض منه اكتشاف العدو في مواقعه الدفاعية وتوزيعاته للهجوم عليه. أمّا الاستطلاع بالقوة في الدفاع فيكون الغرض منه اكتشاف تجميع العدو ودرجة استعداداته ووقت واتجاه هجومه الرئيس.

أمن العمليات

43. يشمل أمن العمليات كافة الإجراءات المُتخذة لحرمان العدو من المعلومات عن نشاطات ونوايا القوات الصديقة. تتكوّن إجراءات الأمن من المراقبة المضادة، وكافة مجالات أمن المنطقة (أمن المعلومات، أمن الاتصالات والأمن المادي).

44. المراقبة المضادة. يستخدم فصيل الدبابات إجراءات المراقبة المضادة للحماية من المفاجأة، والمراقبة، والتسلل من قبل عناصر العدو، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

- أ. فرض الانضباط في ما يتعلق بالضوضاء، والإنارة، والمخلفات (النفايات).
- ب. الاستخدام الأمثل للتمويه ويمكن استخدام شبك التمويه أو النباتات الموجودة في المنطقة.
- ج. إدامة التخفية الفعّالة.
- د. استخدام كلمات التحدي وكلمات السر.

45. أمن المنطقة. ويشمل ما يلي:

أ. أمن المعلومات.

(1) التأكد من عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمليات خارج نطاق العمل، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي.

محظور

- (2) التأكد من المنطقة وتفتيشها جيداً قبل المغادرة.
- (3) التأكد من حماية المعدات الرقمية ضد أي أخطار محتملة.

ب. أمن الاتصالات.

- (1) فرض إجراءات سيطرة فعّالة على الشبكة.
- (2) استخدم إجراءات وأصول التخاطب اللاسلكي مثل:
- (3) استخدم أساليب الاتصالات الفعّالة:

- (أ) قلل زمن الإرسال على الأجهزة.
- (ب) استخدم المصطلحات والأسماء الرمزية.
- (ج) معرفة متطلبات نظام الاتصالات المستخدم.

ج. الأمن المادي.

- (1) في حالة الثبات، استخدم معدات منع التسلل (كالمشاعل العاثورية وغيرها).
- (2) المحافظة على درجة الجاهزية التي تم اختيارها.
- (3) عدم السماح بوجود أي جنسيات أجنبية أو أشخاص غير مخولين في منطقة الوحدة أو بالقرب منها.
- (4) استخدم أبراج المراقبة لإدامة المراقبة على المقتربات المؤدية إلى موقع المعركة الخاص بالفصيل.

قواعد الاشتباك

46. تمثل قواعد الاشتباك التعليمات التي يتم التعامل بمقتضاها مع العدو في موقف معين، فقواعد الاشتباك هي الوسيلة التي من خلالها تحدد القيادة السياسية والعسكرية استخدام القوات المسلحة في سياق سياسي وعسكري يتوافق مع القانون الوطني والدولي. يفترض في قواعد الاشتباك أن تكون على شكل تعليمات مختصرة توضح ما يجوز القيام به وما لا يجوز، وتبين متى، وأين، وضد من، وكيف يمكن استخدام القوة؟. تختلف قواعد الاشتباك من موقف إلى آخر، ويدخل في تحديدها اعتبارات سياسية وعسكرية وقانونية. فقواعد الاشتباك أثناء الحرب تختلف عن تلك المخصصة للسلم، وقواعد الاشتباك للقوات الجوية تختلف عن تلك المخصصة للقوات البحرية أو البرية. كذلك تختلف قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات حفظ السلام عن قواعد الاشتباك للقوات التي تشارك في عمليات قتالية هجومية كانت أو دفاعية. فالوحدات العسكرية بعبارة أخرى تحتاج لقواعد اشتباك في جميع الأوقات والأزمنة.

محظور

47. يتم صياغة قواعد الاشتباك بأسلوبين إيجابي وسلبي، فالأسلوب الإيجابي يتضمن مجموعة من التوجيهات للترخيص بالقيام بأفعال معينة عند توافر شروطها، أو عند الضرورة التي تقدر وفقًا لظروف الموقف، كالترخيص مثلاً بإطلاق النار عند الاشتباه في نية الخصم بالهجوم. أما الأسلوب السلبي فيتضمن مجموعة من التعليمات التي تحظر القيام بأفعال معينة كحظر استخدام الشراك الخداعية في المنشآت المدنية مثلاً.

48. فيما يلي بعض الأمثلة على صياغة قواعد الاشتباك للقوات البرية، وذلك أثناء السلم أو التوترات السياسية:

- أ. لا انتهاك لحرمة أراضي الدولة الأخرى.
- ب. لا نشاطات فجائية أو مريبة.
- ج. تجنب المصادمات.
- د. لا استفزازات.
- هـ. لا يسمح بتمركز قوة بحجم لواء ضمن 20 كم من الحدود.
- و. إذا حصل انتهاك لأراضي الدولة اتبع الخطوات التالية:
 - (1) استفسر عن الوحدات المتقدمة وقم بإبلاغ القيادة.
 - (2) أذّنر الوحدات المتقدمة في حال تجاوز الحدود.
 - (3) اشتبك فقط في حال التعرّض لهجوم.
 - (4) عزز المنطقة وفقًا للحاجة.

49. بطاقة الجيب. هذا النوع من قواعد الاشتباك هو عبارة عن تعليمات محددة للأفراد وصغار الضباط وتسمى ببطاقة الجيب. تصدر هذه البطاقة لضمان الالتزام بقواعد موحدة للعمل والسلوك وإعداد صغار القادة على كيفية التصرف واتخاذ القرارات المناسبة مع التوجه العام. يتم في بعض الأحيان نشر وتداول بطاقة الجيب بعد انتهاء العمليات العسكرية، وذلك لانتهاء الغرض منها. وتوضيحًا لذلك سنعرض فيما يلي مثالاً لبطاقة الجيب أثناء الحرب وآخر أثناء عمليات حفظ السلام.

أ. عاصفة الصحراء 1990-1991. يمكن الاشتباك مع جميع أفراد وآليات ومعدات العدو مع مراعاة القيود التالية:

- (1) لا تهاجم أي شخص تم استسلامه أو كان غير مشارك في المعركة لمرض أو جرح أو نتيجة لغرق السفينة التي كان بها أو أثناء هبوطه بمظلة من طائرة مصابة.

محظور

- (2) تجنب إيذاء المدنيين إلا إذا كان ذلك ضرورياً للمحافظة على حياة الأمريكيين، ولا تهاجم مناطق تجمعات المدنيين أو مباني غير محمية أو غير مخصصة للأغراض العسكرية.
 - (3) لا تهاجم المستشفيات والكنائس والأضرحة المقدسة والمدارس والمتاحف والنصب التذكارية الوطنية وغيرها من المواقع التاريخية والثقافية إلا في حالة الدفاع عن النفس.
 - (4) تمنح المستشفيات حماية خاصة ولا يجوز مهاجمتها إلا إذا استخدمها العدو للقيام بعمل معادٍ للقوات الأمريكية، ولا تتم في هذه الحالة مهاجمة المستشفيات إلا بعد إنذارها وإمهالها بوقتٍ كافٍ إذا سمح الموقف التعبوي بذلك.
 - (5) يمكن استخدام الشراك الخداعية لحماية مواقع صديقة أو لإعاقة تقدم قوات العدو، ولا يجوز استخدام الشراك الخداعية في الأملاك الشخصية المدنية، وتُسَترَد أو تُدمَّر الشراك الخداعية بعد انتهاء الضرورة العسكرية التي استدعت وضعها.
 - (6) يُحظر السلب أو الاستيلاء على غنائم الحرب.
 - (7) تجنب إيذاء الممتلكات المدنية إلا إذا كان ذلك ضرورياً لحماية حياة الأمريكيين، ولا تهاجم الأشياء المدنية المعتادة كالمنازل، إلا إذا استُخدمت من قبل العدو لأغراض عسكرية.
 - (8) عامل جميع المدنيين وممتلكاتهم باحترام وكرامة.
 - (9) عامل جميع الأسرى بإنسانية واحترام وكرامة.
 - (10) تذكر:
 - (أ) قاتل المقاتلين فقط.
 - (ب) هاجم الأهداف العسكرية فقط.
 - (ج) تجنب مهاجمة الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية.
 - (د) أقصر التدمير على ما يحتاجه إتمام مهمتك.
- ب. بطاقة الجيب في عملية حفظ السلام. نظراً لاختلاف مهمة الفرد في عملية حفظ السلام عن الحرب، تأخذ قواعد الاشتباك أو تعليمات إطلاق النار الطابع الدفاعي وليس الهجومي، وذلك لأغراض الدفاع عن النفس والمساعدة في حفظ السلام وعدم خروج الموقف عن السيطرة. ومن القواعد التي تتضمنها بطاقة الجيب لعملية حفظ السلام ما يلي:
- (1) لك الحق في أن تستخدم القوة لتدافع عن نفسك ضد الهجمات أو التهديد بالهجوم.

محظور

- (2) يمكنك أن ترد على النيران المعادية بفاعلية وحزم دون إبطاء لتوقف العمل العدواني.
- (3) عندما تهاجم قواتك من قبل عناصر أو عصابات أو جماعات مثيرة للشغب غير مسلحة، فيجب أن تستخدم قواتك أدنى قدر ضروري من القوة التي تطلبها الظروف وأن تتناسب هذه القوة مع حجم التهديد.
- (4) لا يسمح لك بأن تستولي على أملاك الآخرين من أجل تحقيق مهمتك.
- (5) يسمح باحتجاز المدنيين لأسباب أمنية أو في حالات الدفاع عن النفس.
- (6) تذكر.
- (أ) أنك لست في حرب.
- (ب) معاملة جميع الناس باحترام وكرامة.
- (ج) استخدام أدنى قدر من القوة للقيام بالمهمة.
- (د) الاستعداد والتأهب دفاعاً عن النفس.

الفصل الرابع

فصيل الدبابات في العمليات الدفاعية


محظور

الفصل الرابع

فصيل الدبابات في العمليات الدفاعية

1. عام. لا تُستخدم سرايا / فصائل الدبابات عادةً للدفاع ومسك الأرض، ولكن يمكن أن تعمل مع وحدات المشاة في مواقع المعركة، حيث يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض يُنتخب لإقامة الدفاع. يقوم قائد سرية الدبابات بتوزيع الفصائل على الأرض الأكثر ملاءمة ضمن موقع المعركة، وتقاتل سرية الدبابات للاحتفاظ بموقع المعركة بشكل مؤقت حتى يتم تخصيص قوات أخرى بما يتماشى مع قصد ومهمة القائد.


2. الأساليب الدفاعية. عادةً ما يدافع فصيل الدبابات كجزء من قوة أكبر باستخدام أحد الأساليب التالية:
أ. الدفاع عن موقع المعركة. لا تُستخدم فصائل الدبابات عادةً للدفاع ومسك الأرض، ولكن يمكن أن تعمل مع وحدات المشاة في مواقع المعركة، حيث يمثل موقع المعركة موقعاً مهماً على الأرض يُنتخب لإقامة الدفاع. هناك أربعة أنواع من مواقع المعركة. انظر الشكل رقم (23).



الشكل (23) مواقع المعركة لفصيل الدبابات


محظور

(1) مواقع المعركة الرئيسية. تغطي مواقع المعركة الرئيسية مقتربات العدو الأكثر احتمالاً، ويعتبر هو أفضل موقع يمكن من خلاله إنجاز المهمة المخصصة. انظر الشكل رقم (24).



الشكل (24) موقع المعركة الرئيس لفصيل دبابات


(2) مواقع المعركة البديلة. يسمح هذه الموقع لقائد فصيل الدبابات بتنفيذ الواجب الأصلي ولكن من مناطق مختلفة، كما يزيد الموقع البديل من قدرة الفصيل على البقاء وذلك بالسماح بالاشتباك مع العدو من مواقع متعددة والتحرك إلى مواقع أخرى في حال وجود نيران إسكات. انظر الشكل رقم (25).



الشكل (25) موقع المعركة البديل لفصيل دبابات


محظور

(3) مواقع المعركة الثانوية. هي مواقع تُستخدم لتغطية مقتربات لا يُتوقع أن تكون مقتربات العدو الرئيسية. انظر الشكل رقم (26).



الشكل (26) موقع المعركة الثانوي لفصيل دبابات


(4) مواقع المعركة اللاحقة (خطوط الإعاقة والمواقع المتوسطة للانسحاب). هي المواقع التي تتوقع الوحدة أن تنتقل إليها أثناء المعركة. قد يكون لدى الوحدة المدافعة سلسلة خطوط الإعاقة خصوصًا في عمليات الإعاقة، حيث يكون كل منها مع موقع رئيس أو بديل أو ثانوي. انظر الشكل رقم (27).



الشكل (27) موقع المعركة اللاحق لفصيل دبابات

محظور

- ب. الدفاع في السفوح الخلفية. يُستخدم الدفاع في السفوح الخلفية لإخفاء القوة المدافعة عن مراقبات ونيران العدو. يتبنّى القائد مواقع الدفاع في السفوح الخلفية في الحالات التالية:
- (1) عندما تؤثر نيران العدو بشكل مباشر على قواتنا في حال استخدامها في السفوح الأمامية.
 - (2) صعوبة التخفية والتستر في السفوح الأمامية.
 - (3) عند خسارة السفوح الأمامية أو لم يتم تأمينها بعد.
 - (4) تكون السفوح الأمامية مكشوفة لأنظمة أسلحة العدو.
 - (5) تقلل السفوح الخلفية من ميزات مدى أسلحة العدو.
 - (6) توفر طبيعة الأرض في السفوح الخلفية ميادين رمي أفضل من السفوح الأمامية.
 - (7) يقدم الدفاع في السفوح الخلفية وسيلة لمفاجأة وخداع العدو.



الشكل (28) الدفاع في السفوح الخلفية

- ج. الدفاع عن النقطة الحصينة. يعتبر هذا الأسلوب بمثابة مهمة غير مألوفة لوحدة الدبابات، وأكثرها شيوعاً مشاركة فصيل الدبابات في إسناد المشاة للدفاع عن النقاط الحصينة.
- د. الدفاع الدائري. هو الدفاع الموجه إلى جميع الاتجاهات ويُستخدم عندما يتوجب المحافظة على أرض حيوية في منطقة يكون فيها الدفاع غير متصل بالوحدات المجاورة، وكذلك عندما يتجاوز العدو الفصيل ويعزله ويطوّقه.

التحضير للعمليات الدفاعية لفصيل الدبابات

3. تحضير الدفاع. يبدأ الفصيل بتحضير موقع المعركة عندما يصدر الأمر له بالدخول في منطقة التجمع، ويعين قائد الفصيل هذه التحضيرات كأولويات عمل في الدفاع ويحددها في الأمر الإنذاري أو أمر عمليات شفهي للفصيل، ويجب عليه أن ينفذ إجراءات المعركة وإدارة الوقت بشكل فعال، بينما يأخذ في اعتباره حماية الفصيل ومواقع الرمي وتحضير الموانع والتجارب والتنسيق مع بقية العناصر.

4. واجبات التحضير. تشمل واجبات التحضير استطلاع موقع المعركة والاحتلال السريع والاحتلال المدبر (ومن ضمنه تحديد منطقة الاشتباك والتجارب وتفقدات وتفتيشات ما قبل القتال).

أ. استطلاع موقع المعركة. يترجّل كل من قائد الفصيل وقادة الدبابات ويتحركون إلى موقع المعركة كمجموعة استطلاع وينفذون الواجبات التالية:

(1) توفّر دبابات الفصيل المراقبة المتبادلة لمجموعة الاستطلاع إذا أمكن، ويوضّع قائد الفصيل مراكز مراقبة راجلة عند الضرورة، وتستطيع مجموعة الاستطلاع بعدها الحركة راكبة أو راجلة حول موقع المعركة ومنطقة الاشتباك.

(2) يقوم قائد الفصيل بتنفيذ استطلاع أرضي كامل مع قادة الدبابات (إذا كان ممكناً)، وهذا يسمح له بتأكيد استطلاع من الخارطة وخطته الأولية قبل إصداره لأمر العمليات.

(3) يجب أن يستخدم أفراد مجموعة الاستطلاع مواد التأشير (لتمييزها في النهار وفي ظروف الرؤية المحدودة وخلال الليل) لتحديد المواقع المهمة والإشارة إليها، كما يجب عليهم أن يسجلوا إحداثيات المواقع.

(4) حتى يكون الاستطلاع فعالاً ومؤثراً فإنه يبدأ من وجهة نظر العدو وإمكانية رؤيته في منطقة الاشتباك.

(5) يقوم قائد الفصيل وقادة الدبابات بتأشير منطقة الاشتباك بقواطع النار المخصصة للفصيل والقسم، ويقومون أيضاً بتأشير نقاط مرجع الأهداف ومواقع الموانع. يتم تعيين إجراءات السيطرة على النيران وتأشيرها باستخدام المعالم الأرضية التي يسهل تمييزها.

(6) يعود قائد الفصيل وقادة الدبابات للخلف إلى موقع المعركة عندما يتم الانتهاء من استطلاع منطقة الاشتباك ويكون جميعهم متأكدين من معرفة المكان الذي يريد قائد الفصيل تدمير العدو فيه.

ب. الاحتلال السريع لمواقع المعركة. قد ينفذ فصيل الدبابات الاحتلال السريع في العمليات

الدفاعية خلال مهام الهجوم المعاكس والهجوم المحلي، وبعد فك الاشتباك والحركة إلى مواقع

محظور

المعركة الثانوية أو البديلة أو الاستجابة لأوامر مجزأة تعكس تغيير المهمة. يجب أن يمتلك قائد الفصيل المعلومات التالية كحدٍ أدنى عندما يأمر بالاحتلال السريع وهي:

- (1) أين يريد تدمير العدو ويعين قائد الفصيل نقاط مرجع الأهداف إمّا لتحديد منطقة الاشتباك وقواطع نيران الفصيل وإمّا لتحديد مواقع حشد النيران للفصيل.
- (2) المكان المخطط لمواقع المعركة.

ج. الاحتلال المُدبر.

- (1) يتم تنفيذ الاحتلال المدبر لموقع المعركة عندما تتوفر جميع الظروف التالية:
(أ) توفر الوقت.

- (ب) العدو غير متوقع أو لم يتم تحديد موقعه ضمن مدى النار المباشرة.
- (ج) وجود عناصر صديقة أمام موقع المعركة مع مهمة توفير الأمن للقوات المحتلة.

- (2) يبدأ الفصيل باحتلال موقع مخفي خلف موقع المعركة، ويتخذ تشكيلة توفر الحماية لجميع الجهات بناءً على متغيرات المهمة. يتحرك قادة الدبابات إلى دبابة قائد الفصيل ويستعدون لاستطلاع الموقع. يقوم قائد الفصيل بإيجاز الرماة في فصيله على الإجراءات التي يجب أن يتخذوها في حال عدم عودة مجموعة الاستطلاع في الوقت المحدد، أو إذا حصل التماس مع العدو.

- (3) يعود قائد الفصيل وقادة الدبابات بعد إكمال الاستطلاع والتنسيق للخلف إلى دباباتهم، ويركب قادة الدبابات دباباتهم ويشغلونها بنفس الوقت ويتحركون لمواقع مخفية خلف مواقع القتال الرئيسية، ويتحرك الفصيل بنظام وترتيب بنفس الوقت إلى مواقع الرمي بوضعية البدن مخفي، ويمكن تنفيذ المراقبة باستخدام منظار القائد، وباستخدام المنظار الرئيس للرامي.

- (4) يتفقد قائد الفصيل مراكز المراقبة ليضمن أن موقف العدو لم يتغير، ثم يأمر دبابات الفصيل باحتلال مواقع الرمي بوضعية البدن مخفي.

- (5) يتجه أطقم الدبابات إلى منطقة الاشتباك ويكملون بطاقات المدى، ثم تتحرك الدبابات بعد ذلك بشكل فردي لمواقع اختفائها وتتخذ وضع الاستعداد المناسب.

5. التجارب. تساعد التجارب أفراد الفصيل على فهم العمل المتوقع منهم تنفيذه وتشمل ما يلي:

أ. إجراءات الاحتلال.

ب. طلب النيران.

محظور

- جـ. المبادرة والتوزيع والسيطرة على النيران المباشرة وغير المباشرة.
د. منطقة الاشتباك.
هـ. الحركة إلى مواقع القتال البديلة والثانوية.

6. تفقدات وتفتيشات ما قبل القتال. انظر الجدول رقم (2).

الجدول (2) تفقدات وتفتيشات ما قبل القتال

الواجب	تفتيش ما قبل القتال	تفقد ما قبل القتال
تنفيذ تفقدات ما قبل الرماية لجميع الأسلحة		X
تنفيذ تفقدات الاتصالات لجميع الدبابات		X
تفقد وقود الدبابات	X	X
تفقدات إعادة تزويد وتحميل الذخيرة	X	X
تفقد تنفيذ صيانة ما قبل القتال	X	X
التفتيش على معدات الأفراد	X	X
التفقد حسب القوائم أن تفقدات ما قبل الرماية تم تنفيذها	X	
التفقد حسب القائمة أن تفقدات الاتصالات قد تم تنفيذها	X	
تفقدات أن الأفراد يحملون جميع معداتهم	X	
التأكد من أن جميع الدبابات قد تم تموينها وغير مكشوفة عندما تكون في مواقعها المخفية	X	
التأكد من أن جميع الدبابات قد أكملت بطاقات المدى وأنها على معرفة واطلاع بخطة نار الفصيل	X	

- أ. تفتيشات ما قبل القتال. يعتبر تفتيشاً أساسياً ومكثفاً من حيث الوقت ويتم تنفيذه قبل المهمة، ويكون هدفه ضمان أن الأفراد والمعدات مستعدون وجاهزون تماماً لتنفيذ المهمة القادمة.
- ب. تفقدات ما قبل القتال. حيث ينفذ قائد الدبابة وطاقمه هذه التفقدات لضمان أن الدبابة جاهزة للعمليات، كما يقوم قائد الدبابة أيضاً بالتفتيش على جاهزية المعدات الشخصية للطاقم.
- جـ. مسؤوليات سلسلة القيادة. من الضروري أن تعرف جميع سلسلة القيادة في الفصيل (قائد ورقيب الفصيل وقادة الدبابات) مسؤولياتهم وكيفية تنفيذ تفقد وتفتيشات ما قبل القتال.
- د. الإشراف. يقوم قائد أو رقيب الفصيل بالإشراف والمراقبة خلال التحضير للقتال، ويجب أن ينفذوا التفتيش فور إبلاغ قادة الدبابات بأن أطقم دباباتهم جاهزة، ويجب أن تكون تفتيشاتهم كاملة، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان أن الفصيل جاهز للمعركة، كما يعتبروا مسؤولين أيضاً عن تحضير وتجهيز دباباتهم للعمل.

محظور

إدارة وتنفيذ المعركة الدفاعية لفصيل الدبابات

7. إدارة المعركة. يتوقف التنفيذ الناجح للدفاع على التخطيط والتحضير الذي تم تنفيذه من قبل الفصيل والإجراءات والاعتبارات التي تطبق خلال تنفيذ مهمة دفاعية اعتيادية لفصيل الدبابات.

8. المخبأ. يقع مخبأ الفصيل خلف الموقع الرئيس للمعركة أو المواقع القتالية، ويعتبر جزءاً من موقع القتال الرئيس، ويتم التعامل معه كما يلي:

- أ. احتلال المخبأ. يحتل الفصيل المخبأ بإحدى طريقتين، إما احتلاله كوحدة وإما احتلال الدبابات للمخبأ بطريقة فردية، ويجب أن يتوفر في المخبأ ما يلي:
 - (1) أن يكون محضراً بطريقة جيدة ومموهاً بفاعلية.
 - (2) أن يقع بعيداً عن الموقع الرئيس.

ب. الأمن والحماية. يستخدم الفصيل جميع إجراءات أمن العمليات المناسبة للحد من قدرة العدو على الكشف الجوي والحراري والإلكتروني والبصري. يجب ألا يقع المخبأ بالقرب من أهداف مدفعية واضحة.

ج. يستخدم المخبأ لتنفيذ واجبات الإدامة مثل الصيانة وإعادة التزويد.

9. احتلال مواقع الرمي. عندما يتم تلبية معايير الاحتلال المحددة مسبقاً يصدر قائد الفصيل أوامره للفصيل باحتلال مواقعه القتالية الرئيسة.

أ. احتلال المواقع. يتحرك كل قائد دبابة إلى موقعه باستخدام طريق تم استطلاع وتأثيره مسبقاً.

ب. التوضيع. تتحرك الدبابات إلى مواقع الرمي وتحتلها بوضعية البدن مخفي بناءً على أوامر قائد الفصيل، ويكون قائد الدبابة مستعداً تماماً للاشتباك مع العدو بأمر من قائد الفصيل.

10. النيران المباشرة. يسيطر قائد الفصيل على نيران الفصيل إما باستخدام أوامر الرمي وإما باستخدام الخطوط التي إذا تجاوزها العدو يجب أن يقوم الفصيل باتخاذ إجراء معين:

أ. أوامر الرمي. يستخدم قائد الفصيل أوامر ضبط الرمي التي تمكنه من مشاغلة أهداف فردية باستخدام دبابة منفردة دون كشف كامل الفصيل، كما تسمح للفصيل بالمحافظة على عنصر المفاجأة بواسطة مشاغلة عدة أهداف في نفس الوقت بنيران الدبابات المركزة.

ب. الخط أو الوقت الذي إذا اجتازه العدو يجب على الفصيل القيام برد فعل. هو خط أو توقيت محدد مسبقاً يسمح لكل قائد دبابة بالاشتباك مع دبابات وآليات العدو ضمن قطاع النار المخصص

محظور

له في حال عدم توفر الاتصال من قائد الفصيل، ويستخدم هذا لضمان تركيز النيران على الأهداف بطريقة موقوتة، كما توفر أيضًا الأمن الإضافي للعمليات لأنها تحتاج اتصالات لاسلكية أقل.

ج. مدة الرماية. تستمر مشاغلة الأهداف حتى يتم تدميرها أو يأمر قائد الفصيل بوقف الرماية، وقد يأمر بذلك لاعتبارات الذخيرة أو لأن العدو تراجع وأصبح خارج مدى الرماية المؤثرة.

11. اعتبارات الحركة. يتحرك قادة الدبابات بشكل فردي من وضعية البرج مخفي إلى وضعية البدن المخفي ضمن مواقعهم الرئيسية والبديلة بناءً على اعتبارين: الأول، ضرورة إدانة النيران المباشرة على العدو، والثاني، تأثير نيران العدو.

أ. الإبلاغ. يبلغ قائد الدبابة قائد الفصيل عن حركته بين المواقع، كما يوفر التقارير الأولية كلما كان ذلك مناسبًا للإبلاغ عن العدو في قاطع الفصيل.

(1) تقرير الاشتباك الأولي. تتبع تقارير الاشتباك الأولية عن نشاطات العدو النموذج الذي يشمل العناصر التالية:

- (أ) الحجم. يتضمن هذا عدد الأفراد والآليات والمعدات التي تكون مشاهدة.
- (ب) النشاط. ماذا يفعل العدو.
- (ج) الموقع. يتم تحديد ذلك بواسطة الإحداثيات لمواقع عناصر العدو.
- (د) الوحدة. يغطي هذا أي مؤشرات مفيدة في تحديد وتمييز هوية الوحدة مثل إشارات الوحدة وعلامات وإشارات تمييز الآليات وغيرها.
- (هـ) الوقت. يتم وضع هذه الفقرة بالتفصيل عند مراقبة نشاط العدو.
- (و) المعدات. ويتضمن وصف أو تمييز جميع معدات العدو.

(2) تقرير الموقف. يزود قائد الفصيل قائد السرية بوصف موجز بموقف وحالة الفصيل لإبقائه مُلمًا بالموقف، ويتضمن ملخص حالة الفصيل ما يلي:

- (أ) القوى البشرية للفصيل. يوفر ملخصًا لحالة القوى البشرية في الفصيل.
- (ب) مستوى مخزون الذخيرة. يتضمن التقرير ملخصًا بالذخيرة المتوفرة.
- (ج) حالة وقود الآليات. يتضمن النواقص في الوقود والزيوت والشحومات.
- (د) حالة الآليات. يتضمن الأنظمة المعطلة والخارجة عن العمل وكذلك الأنظمة الثانوية.

ب. إعادة التزويد. قد يستهلك الفصيل ذخيرة المدفع الرئيس بسرعة، ولذلك يجب على قائد الفصيل أن يطور وينفذ إجراءات إعادة التزويد للمحافظة على تزويد ثابت ومستمر لذخيرة السلاح الرئيس.

محظور

12. تبادل المواقع. قد يُطلب من الفصيل القيام بالتبديل إلى موقع معركة ثانوي لعدة أسباب، ويختار قائد الفصيل بين أسلوبين للتبديل، بناءً على أن الحركة يتم تنفيذها بوجود أو عدم وجود مراقبة (توفير حماية) من قبل فصيل مجاور.
- أ. التبديل مع توفير الحماية. يتم تبديل موقع الفصيل كاملاً في حالة توفر الحماية للتبديل، ويستخدم الفصيل القنابل الدخانية وعوادم الدبابات إذا أمكن لستر التبديل.
- ب. التبديل بدون توفير حماية. يستخدم الفصيل المراقبة التبادلية أو بالقفزات من الخلف حينما تتحرك لموقع بديل أو ثانوي، بحيث يتم توفير الإسناد المتبادل بين أقسام الفصيل.
- ج. إكمال التبديل. يتم إكمال التبديل عندما يحتل الفصيل موقع المعركة الثانوي وتكون جميع الدبابات قد استعدت لمواصلة الدفاع.

عمليات التراجع

13. أنواع عمليات التراجع.
- أ. الإعاقة. تهدف عملية الإعاقة إلى مبادلة الأرض بالوقت، مع المحافظة على القوة القتالية للقوات الصديقة بينما يتم إلحاق أكبر ضرر بالعدو.
- ب. الانسحاب. هو قطع التماس المقصود والمخطط له مع قوات العدو إما تحت ضغط العدو وإما دون وجود ضغط.
- (1) الانسحاب تحت ضغط العدو. تقوم فيه الوحدات المنسحبة للخلف بتطبيق النار والمناورة.
- (2) الانسحاب دون ضغط من العدو. يتصف بالسرية والخدعة، ويتم في العادة في ظروف الرؤيا الضعيفة (المحدودة).
- ج. التقهقر. هو العملية التي تنفذ عندما لا تكون القوة على تماس مع العدو وتتحرك للخلف بطريقة منظمة.


14. أساليب فصيل الدبابات في الإعاقة. ينفذ فصيل الدبابات عملية الإعاقة بأحد أسلوبين، ويعتمد تبني أيٍّ من الطريقتين على متغيرات المهمة (المهمة، العدو، الأرض، الطقس، الوقت المتوفر، القوات المتوفرة والاعتبارات المدنية). انظر الجدول رقم (3):

- أ. الإعاقة من مواقع متبادلة. انظر الشكل رقم (29).
- ب. الإعاقة من مواقع متتالية. انظر الشكل رقم (30).


محظور

الجدول (3) مقارنة بين أساليب الإعاقة

أسلوب الإعاقة	أفضل وقت لاستخدامه	الإيجابيات	السلبات
الإعاقة من مواقع متتالية	عندما تكون منطقة العمليات واسعة، ولا تسمح القوات المتوفرة بتقسيمها بين المواقع المختلفة.	تركيز زيران جميع العناصر القتالية المتوفرة.	• عمق محدود لمواقع الإعاقة. • عدم توفر الوقت الكافي لتحضير كل موقع. • مرونة محدودة.
الإعاقة من مواقع تبادلية	عندما تكون منطقة العمليات ضيقة، والقوات المتوفرة تسمح بأن يتم تقسيمها على المواقع.	• تسمح بالتوضيع في العمق. • تسمح بمزيد من الوقت وتوفر مرونة أكبر.	• تتطلب تنسيقاً مستمراً. • تتطلب المرور من خطوط القوات الصديقة. • يشترك جزء واحد من القوة في نفس الوقت.



الشكل رقم (29) الإعاقة من مواقع متبادلة للفصيل



الشكل (30) الإعاقة من مواقع متتالية للفصيل

فصيل الدبابات في الانسحاب

15. بما أن انسحاب الفصيل هو في الغالب جزء من خطة انسحاب السرية، لذلك ينبغي على قائد الفصيل أن يفهم القصد من الانسحاب ومغزى التوقيتات الرئيسية، وماذا تعني له، وواجب فصيله في عملية انسحاب السرية بأكملها.

16. على قائد الفصيل معرفة ما يلي قبل الانسحاب (المعلومات).

- أ. من الذي سيأمره بالانسحاب.
- ب. إلى أي وقت يجب أن يحرم العدو من موقعه.
- ج. الوقت الذي يكون فيه الفصيل عبْر خطأ مُعيَّنًا.
- د. إلى أين يجب أن ينسحب.
- هـ. الطريق إلى نقطة التقاء السرية.
- و. مواقع الوحدات التي سيجري انسحابه من خلالها (إن وُجدت).
- ز. خطة انسحاب الدوريات والدبابات المساندة والوحدات على الأجناب.

تسلسل عملية الانسحاب

17. يكون التسلسل العام لعملية الانسحاب كما يلي:

- أ. تحرك جماعة الكشف فور صدور الأمر الإنذاري لاستطلاع وتجهيز الموقع الجديد.
- ب. انسحاب الأفراد والمعدات والآليات والأكداس التي لا حاجة لها للدفاع عن الموقع الحالي.
- ج. في حالة الانسحاب ليلاً تنسحب الوحدات الفرعية الصغرى التي في الخلف، ووحدات الدفاع الجوي أولاً. أمّا في الانسحاب النهاري فتتنسحب الوحدات الفرعية الصغرى الأمامية أولاً وتترك عناصر الدفاع الجوي لوقت لاحق.
- د. الانسحاب النهاري يكون عادةً بانسحاب المشاة أولاً (إذا كانت طبيعة التهديد المعادي أساساً من الدروع على أن تنسحب الدبابات أخيراً). عندما تكون طبيعة الأرض مغلقة ويشكل المشاة التهديد الأساسي تنسحب الدبابات/ الآليات المدرعة أولاً، ثم تتبعها المشاة.

18. الانسحاب. يتطلب تنفيذ الانسحاب ما يلي:

- أ. تطبيق إجراءات انضباط وسيطرة عالية بحيث لا تحدث أي أخطاء أو استخدام أجهزة الاتصالات وتعريض أمن العملية للخطر. يجب على القادة في كل المستويات الإصرار على مستوى عالٍ من الانضباط في وحداتهم.
- ب. السيطرة الجيدة على التحركات.
- ج. قدرة رد الفعل السريع والمؤثر عند الطوارئ. بعد بدء الانسحاب يجب على القادة الإصرار على مجابهة كل الطوارئ وأي معوقات للتحركات. لن يكون الاحتياط متوفرًا في كل الأوقات، ولذلك يجب دحر أية هجمات معادية بالوحدات الفرعية المنفتحة على الأرض، وبإسناد النيران غير المباشرة المتيسرة.

الفصل الخامس


فصيل الدبابات في العمليات التعرضية

محظور

الفصل الخامس

فصيل الدبابات في العمليات التعرضية

1. فصيل الدبابات في التقدم للتماس. يُنفَّذ فصيل الدبابات التقدم للتماس كما يلي:
- أ. عندما يكون موقف العدو غامضاً أو غير محدد كفاية لتنفيذ الهجوم. قد ينتج من التقدم للتماس الاشتباك المفاجئ، ويمتلك قائد الفصيل فور حصول التماس مع قوات عدة خيارات هي الهجوم، الدفاع أو التجاوز.
- ب. قد يكون فصيل الدبابات هو عنصر المقدمة في التقدم للتماس كجزء من قوة أكبر، وقد يكون الفصيل في تشكيلة رأس سهم إذا كان في مقدمة التقدم للتماس، أو يكون في تشكيلة الرتل إذا كان في الخلف. انظر الشكل رقم (31).



الشكل (31) الفصيل في التقدم للتماس

- ج. الإجراءات عند التماس. الإجراءات عند التماس هي سلسلة من الأعمال القتالية تُنفَّذ عند التماس مع العدو لتطوير الموقف، وتتضمن الإجراءات الخطوات الخمس التالية:
- (1) الانفتاح والإبلاغ. ينفّث الفصيل عندما يواجه وحدة معادية أو مانعاً في موقع مستور أو مغطى يوفر المراقبة وميادين الرمي، ويبلغ قائد الفصيل قائد السرية بحصول التماس باستخدام تقرير الاشتباك الأولي، وهذا من شأنه أن ينبّه قائد السرية ويسمح له بالبدء بالإجراءات الضرورية.

محظور

(2) تقييم وتطوير الموقف. يقيّم قائد الفصيل الموقف ويستمر بتطويره، ويجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بالسرعة الممكنة إمّا بصريًا وإمّا على الأغلب من خلال تقارير الفصيل، ثم يقوم بتحليل المعلومات ويرسل تقرير اشتباك مفصّل لقائد السرية يبيّن (حجم نشاطات، موقع، الصنف/ نوع السلاح، وقت الاشتباك/ المشاهدة، المعدات، مكان العدو، وأي معلومات أخرى).

(3) اختيار عمل ممكن. يختار قائد الفصيل العمل الممكن الذي يلبي متطلبات قصد قائد السرية وأنه ضمن قدرات الفصيل.


(4) تنفيذ العمل الممكن الذي تم اختياره. يعتمد اختيار العمل الممكن على أوامر قائد السرية، حيث يمكن أن يكون العدو خارج إمكانيات الفصيل، وفي هذه الحالة قد يكون الفصيل كقاعدة إسناد، والحالة الثانية أن يكون العدو ضمن إمكانيات الفصيل.

(أ) العدو ضمن إمكانيات الفصيل. يستخدم قائد الفصيل الاقتحام بشكل مباشر أو يستخدم أسلوب النار والحركة بناءً على متغيرات المهمة كما يلي:

(أ أ) الاقتحام. يشكل الفصيل التشكيل المناسب للاقتحام بناءً على

متغيرات المهمة، خصوصًا الأرض وقوات العدو ويقوم بالهجوم

والاقتحام. انظر الشكل رقم (32).



الشكل (32) مهارة التماس لفصيل الدبابات


(ب ب) النار والحركة. قد يقرر قائد الفصيل استخدام مقترب مناسب

إذا كانت طبيعة الأرض جيدة، وفي هذه الحالة يقوم بالمناورة بحيث

يشترك أحد الأقسام مع العدو، بينما يناور باقي الفصيل للأمام تحت

إسناد القسم المشتبك، ويستمر بذلك حتى يتمكن من اقتحام موقع العدو.

انظر الشكل رقم (33).



الشكل (33) النار والحركة لفصيل الدبابات عند الاشتباك

- (ب) العدو خارج إمكانيات الفصيل. بناءً على تقرير التماس الذي اتضح من خلاله أن حجم العدو يفوق إمكانيات الفصيل، يقرر قائد السرية أن يكون هذا الفصيل قاعدة إسناد ويقوم قائد السرية بالمانورة والهجوم على قوات العدو.
- (5) التوصية بالعمل الممكن لقائد السرية / فريق القتال. يبلغ قائد الفصيل قائده فور اختياره العمل الممكن.

فصيل الدبابات في الهجوم

2. قد تكون الهجمات سريعة أو مُدبَّرة، وهذا يعتمد على الوقت المتوفر لتقييم الموقف والتخطيط والتحضير. قد يُنفَّذ الهجوم من قبل الفصيل نفسه أو كجزء من عملية سرية الدبابات، وإذا كان العدو ضمن إمكانيات الفصيل يستخدم قائد الفصيل عادةً النار والحركة ليضع فصيله في مكان مناسب للاقتحام.

3. مراحل الهجوم المُدبَّر. هناك أربع مراحل رئيسة للهجوم المدبر هي:

أ. مرحلة التخطيط

(1) تُحدّد خطة الفصيل في العمليات التعرّضية كيفية استخدام النيران المباشرة وغير المباشرة لإسناد حركة الفصيل أو أية أعمال أخرى أثناء العمليات (الاقتحام، الإسناد بالنار).

(2) يركز قائد الفصيل على تضمين خطته الأمور التالية:

(أ) مشاغلة مراكز العدو المعروفة.

محظور

- (ب) الاستطلاع بالنار.
- (ج) استخدام النار أو الدخان لتأمين التخفية والتستر.
- (د) أساليب المشاغلة أو أنواع الرماية التي تُستخدم.
- (هـ) الأهداف الرئيسة والثانوية.
- (و) منطقة التجمع.
- (ز) اتجاه الهجوم.
- (ح) خط البدء وساعة الصفر.
- ب. مرحلة التحضير. يجري خلال هذه المرحلة الأعمال التمهيدية التي تساعد على تنفيذ خطة الهجوم.

- (1) تحريك القوات وتجميعها في منطقة التجمع، حيث تستكمل الإجراءات للعمل داخل منطقة التجمع كما تم توضيحها في الفصل الثالث (منطقة التجمع).
- (2) أثناء تجهيز الفصيل للهجوم يذهب قائد الفصيل لقائد السرية لاستلام أمر العمليات ويشرف رقيب الفصيل على استعدادات الفصيل للقتال في منطقة التجمع.
- (3) تحريك الفصيل إلى منطقة التشكيل.
- (أ) يكون التحرك من منطقة التجمع إلى موقع الهجوم غالباً بتشكيلة رتل وبأقصى سرّية (صمت لاسلكي).
- (ب) إذا كان الفصيل يعمل ضمن قوة أكبر، يتم تنفيذ الانفتاح حسب خطوط الفتح التعبوي الموضوعة.
- (ج) يمر الفصيل بمنطقة التشكيل دون توقف ويبقى مستمرّاً في الحركة لأخذ التشكيلة المناسبة، وذلك بسبب قُربه من مراقبات العدو الأرضية ولكونه تحت تأثير نيرانه المباشرة.
- (د) يكون قائد الفصيل عادةً في المقدمة أثناء الحركة لمنطقة التشكيل أو في الدبابة الثانية للسيطرة.
- (هـ) عند الحاجة، يتم تأشير الطرق من منطقة التجمع إلى التشكيل، خصوصاً أثناء الليل.
- (و) إجراءات منطقة التشكيل.
- (1) تفتح قوات الاقتحام وأسلحة الإسناد حسب التشكيلة النهائية للاقتحام.

محظور

(2) تقوم القوات المقتحمة وأسلحة الإسناد بإكمال التحضيرات النهائية للهجوم.

(3) يجب أن تمكث القوات أقل وقت ممكن في منطقة التشكيل بقدر الإمكان ولا يتم الوقوف بها وتقتصر المدة فقط على وقت الحركة والمرور، وإذا تعرّضت لهجوم في منطقة التشكيل فعلى القائد إعادة تقدير موقفه ووضع واجبات وإجراءات بديلة، مثل (زيادة سرعة الحركة، الفتح السريع للقوة، وتفهم القادة الأصاغر لهذه الإجراءات).
(ز) يعبر الفصل خط البدء في ساعة (س) المحددة.

(5) الاقترحام

(أ) يعبر الفصل خط البدء بتشكيلة خط الحرب في الوقت المحدد، وتستخدم نيران الإسناد لتغطية مناورة الفصل عن طريق السرية، ويتحرك الفصل بسرعة ويستخدم النار والحركة حسب طبيعة الأرض.
(ب) تعتبر إدامة الزخم أثناء الاقترحام مهمة جداً، ويجب على قائد الفصل اقتحام الهدف بأسرع وقت واستخدام مزيج من تأثيرات النار والحركة. يستمر الفصل بالنار والحركة والاشتباك القريب مع قوات العدو حتى يتم تدميرها أو طردها من مواقعها.

(ج) يجب أن يستمر الفصل في إسكات العدو من خلال استخدام نيرانه المباشرة، ويجب أن يسيطر على النيران باستخدام (الأجهزة اللاسلكية، الإشارات الميدانية) لمنع الإصابة بنيران القوات الصديقة.

(6) التطهير. هو من مسؤولية المشاة الآلية بعد اقتحام الهدف من قبل الدبابات، وفي هذه المرحلة تؤمن الدبابات الحماية للمشاة أثناء التطهير وتكون مستعدة لصد الهجمات المعاكسة.

(7) التوسع. إن الاحتلال الحقيقي للهدف هو المرحلة الحيوية في الهجوم وأثناء هذه المرحلة تكون السيطرة أكثر صعوبة، فقد يقوم العدو بهجوم معاكس منسق ومخطط له بعناية تامة، ولذلك يقوم الفصل بالتوسع بعد احتلال الهدف كالآتي:

(أ) احتلال المرتفعات ذات الأهمية التعبوية الصالحة للدفاع في حدود مسافة التوسع بعد الهدف التي صدرت في أوامر العمليات.

(ب) الهدف من التوسع هو الاستعداد لصد الهجمات المعاكسة التي قد يقوم بها العدو لاستعادة الهدف الذي تم احتلاله، وكذلك لتسهيل العمليات اللاحقة.

محظور

ج. مرحلة التثبيت وإعادة التنظيم. يقوم الفصيل بإجراءات التثبيت وإعادة التنظيم كما يلي:

(1) التثبيت على الهدف. يعني جميع الإجراءات المتخذة في استخدام الأرض المحتلة (الأهداف) وعلى أكمل وجه ضد العدو، وتتوّع الإجراءات هنا من إعادة توضع الوحدات بسرعة، إلى إجراءات الأمن والحماية على الهدف، أو تنظيم وتحصين الهدف للدفاع عنه، وقد تذكر بعض هذه الإجراءات في الخطة مسبقًا. وعمومًا، تشمل هذه الإجراءات ما يلي:

(أ) الأمن والحماية. يجب استعمال المراقبات والدوريات لإعطاء الإنذار المبكر.

(ب) الكشف. على القادة أن يكشفوا ما أمكن من الأرض استعدادًا لأي عمليات مقبلة.

(ج) تركيز الأسلحة. تركز الدبابات في أماكن تقرب دروع العدو المحتملة، والمشاة الآلية في المراكز المناسبة حسب الضرورة.

(د) خطة النار. تشمل هنا تسجيل الأهداف، وكذلك تحضير بطاقات المدى إذا لم يُعرف وقت استئناف الهجوم.

(2) إعادة التنظيم. هي الإجراءات المُتخذة للمحافظة على فاعلية الوحدة القتالية في الميدان، وتُنفذ عندما تتوقف الوحدة بعد الاقتحام، وتشمل إجراءات إعادة التنظيم ما يلي:


(أ) التقارير. ترسل إلى القيادة الأعلى مباشرة وتتضمن المواقع الجديدة والحالة الإدارية للفصيل شاملة الخسائر في الأفراد، والمعدات، والذخيرة، والوقود لتساعد القادة في تخطيطهم للعمليات المقبلة.

(ب) الخسائر. يجب تعويض خسائر القوى البشرية بأسرع ما يمكن وعمل ترتيبات لإسناد الواجبات لأشخاص من نفس المرتبات ليعملوا بدل القادة الصغار وقادة الدبابات الذين استشهدوا أو جرحوا.

(ج) الإخلاء. يجب أن يكون هناك خطة مسبقة لإخلاء الخسائر، وأسرى الحرب، والمعدات المعطلة.

(د) سد النقص. يجب أن يسد النقص من الذخيرة والمؤن والوقود بقدر ما يسمح الموقف بذلك.

(هـ) السيطرة. يجري التأكد من تحسين الاتصالات اللاسلكية واستعادة القائد سيطرته من جديد استعدادًا لأي أعمال مقبلة.



الشكل (34) تنفيذ الهجوم المدبر

الهجوم الليلي

4. إن العمليات الليلية تقدم فرصاً جيدة لتحقيق الخدعة والمفاجأة، والعمليات الليلية التي تحقق المفاجأة تكون فرص نجاحها أكثر عندما تكون العمليات النهارية غير ممكنة، خصوصاً عندما تساعد نقاط ضعف العدو كعدم كفاءة أسلحته ليلاً وعدم تدريب قواته على العمليات الليلية. يتم الهجوم الليلي بنفس الطريقة التي يتم بها الهجوم النهاري مع فارق إجراءات الضبط والسيطرة والتنسيق التي تكون

محظور

أكبر في الليل عنها في العمليات النهارية، ويحتاج العمل الليلي إلى مستوى عالٍ من التدريب الفردي والجماعي.

5. إن العمليات في ظروف الرؤية المحدودة مثل الدخان والضباب وظروف تساقط الثلوج تتطلب تطبيق نفس الفنون التي يتطلبها الهجوم الليلي، ويجب الاستفادة من مثل هذه الظروف للقيام بعمليات تعرّضية، إلا أن التطور الحاصل في أجهزة الرؤية الليلية - خصوصاً التي تتوفر في آلات القتال الحديثة - دّل كثيراً من الصعوبات، حيث أصبح الآن لا فرق بين العمل الليلي والنهاري.

6. أنواع الهجوم الليلي. هناك نوعان للهجوم الليلي هما:

أ. الهجوم الليلي الصاخب. يُشنُّ الهجوم الليلي الصاخب مسنداً بخطتي رمي وإنارة كاملتين يتم تنفيذهما حسب التوقيتات، ويجب ملاحظة أن أصوات حركة الدبابات تتناقض مع توفير تنفيذ هجوم صامت خارج متابعة ومراقبة العدو.

ب. الهجوم الليلي الصامت. يُشنُّ الهجوم الليلي الصامت بهدوء تام ودون رماية إلى أن تُنفذ المفاجأة، وعندها تُنفذ خطة الرمي وخطة الإنارة الموضوعتان سلفاً كما في الهجوم الصاخب ولكنهما يكونان تحت الطلب لاستخدامهما في اللحظة التي سيُكشف فيها الهجوم. وبزوال عامل المفاجأة، يجب أن يكون ضابط الرصد في الأمام لإدامة الارتباط المباشر مع القوات المنفتحة.

7. إجراءات الضبط والسيطرة. تُستخدم الوسائل التالية للضبط والسيطرة على الهجمات الليلية:

أ. تعيين مناطق التشكيل، الحدود، خط البدء، نقاط التماس، اتجاه الهجوم والأهداف.
ب. حدّ التقدم. يُستخدم في حماية القوات من التعرّض لنيران القوات الصديقة، ويجب أن يكون حدّ التقدم سهل التمييز على الأرض، خصوصاً في ظروف الرؤية المحدودة ويجب أن يكون بعيداً للأمام بشكل يسمح لعناصر الحماية بتنفيذ مهمتها وللمدفعية الحرية في مشاغلة قوات العدو وخلف هذا الخط دون الرجوع للوحدة المسندة، ويجب أن يسمح بوضع نقاط مراقبة متقدمة (خارج الهدف) لإعطاء إنذار مبكر عن العدو.

ج. نقاط الانتشار. تكون هذه النقطة عادةً على خط البدء وتجتازها الفصائل بتشكيلة الرتل، ويجب أن تكون نقطة الانتشار سهلة التمييز مع وضع أدلاء فيها.

د. الخط المحتمل للاقتحام. هو الخط الذي تأخذ فيه الوحدات المقتحمة تشكيلة الاقتحام إذا ما تم التماس مع العدو، وعلى هذا الخط يمكن استخدام وسائل الإنارة وإلغاء الصمت اللاسلكي، ويجب أن يكون هذا الخط سهل التمييز على الأرض.

محظور

هـ. من إجراءات السيطرة التي تتوفر في الدبابات جهاز القيادة والسيطرة والاتصالات الذي يوفر للقيادات القدرة على التوجيه الصحيح للوحدات المرؤوسة.

و. الدوريات. إذا كانت المشاة الراجلة تعمل إلى الأمام من خط البدء فإنه يمكن استخدامها لإرشاد هجوم الدبابات إلى الهدف ويمكن أن تُجهَّز بالآتي:

(1) كشافات خاصة.

(2) لوحات مضيئة.

(3) أربطة على الأذرع (فسفورية).

ز. توجيه الدبابات الليلي. يعتبر توجيه دبابات الوحدات المكلفة بالهجوم الليلي أمرًا ضروريًا، لذلك يجب أن يكون القادة على مختلف المستويات في الأمام للمحافظة على الاتجاه أثناء تنفيذ عملية الهجوم والتأكد من فهم قادة الدبابات للواجبات وكيفية التنفيذ، وذلك باستخدام الطاولة الرملية لتوضيح عملية الهجوم وطرح الأسئلة على المنفذين بعد الشرح لهم.

ح. مساعدات التعرف على الآليات ليلاً. يساعد نظام القيادة والسيطرة والاتصالات على التعرف إلى الآليات، وكذلك يمكن تحقيق التعرف بإظهار لوحات بيضاء على مؤخرة أبراج الدبابات، وهناك أساليب يمكن استخدامها لتمييز كل فصيل ضمن السرية إما بالأعلام بتحديد لون لكل فصيل وإما خطوط بيضاء لكل فصيل، مثال: (الفصيل الأول خط، الثاني خطين، الثالث ثلاثة خطوط، وهكذا).

8. استخدام الإنارة. تُستخدم الإنارة إذا لم يكن بالإمكان تحقيق المفاجأة. إن استخدام الإنارة يسهل إجراءات السيطرة والتنسيق بين عناصر الاقتحام ويسهل تضبيب نيران المدفعية والنيران المسددة، وكذلك سرعة إزالة حقول الألغام، ويسهل أيضًا عمليات الإنقاذ والإخلاء. وفي حال استخدام أجهزة الرؤية الليلية في الرماية يمنع استخدام طلقات الإنارة في ميدان المعركة، لكونها تؤثر على استخدام هذه الأجهزة.

9. الاتصالات. يعتبر جهاز الاتصال اللاسلكي هو وسيلة الاتصال الرئيسية في الآليات، لذلك يجب على القادة استخدام وسائل بديلة لتقليل زمن الإرسال على هذه الأجهزة لتجنب الإعاقة اللاسلكية، منها استخدام نظام القيادة والسيطرة والاتصالات المتوفر في الآليات.

10. خطة المناورة. تعتمد حرية المناورة في العمليات الليلية على طبيعة الأهداف ودرجة الرؤية إذ إنه من الصعب تغيير الاتجاه في العمليات الليلية. كذلك يجب تجنب أسلوب المناورات المعقدة، وشن الهجوم في اتجاه واحد لتسهيل السيطرة، وكذلك استخدام وسائل الملاحاة والأشعة تحت الحمراء المزودة بها الآليات المدرعة.

الفصل السادس

**فصيل الدبابات في عمليات الاستقرار
وإسناد السلطات المدنية.**

محظور

الفصل السادس

فصيل الدبابات في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية

1. قد يُستخدم الفصيل كجزء من سرية دبابات أو تجميع للواجب لسرية مشاة آلية لإسناد الواجبات في عمليات الاستقرار.

2. واجبات الفصيل في عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية. قد يُطلب من فصيل الدبابات تنفيذ عدد من الواجبات خلال عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية، وتالياً بعض هذه الواجبات:

أ. تنفيذ واجب نقطة تفتيش.

ب. تنفيذ مرافقة وحراسة القوافل.

ج. إسناد تطهير الطرق.

د. إسناد عمليات التطويق والبحث.

هـ. توفير أمن المنطقة.

و. تنفيذ عمليات الاحتياط.

3. تأسيس نقطة تفتيش.

أ. نقطة التفتيش هي نقطة محددة مسبقاً على الأرض تُستخدم للسيطرة على الحركة والمناورة التعبوية والتنسيق والتعارف، وهي الموقع الذي تقوم فيه الشرطة العسكرية أو غيرها من القوات بتفتيش حركة سير الآليات أو الأفراد لتطبيق إجراءات السيطرة على حركة السير والقوانين والأوامر والتعليمات الأخرى. وقد تكون نقاط التفتيش إما مدبرة وإما سريعة، وقد يتم توجيه الفصيل لتأسيس نقطة تفتيش لتحقيق واحد أو أكثر من الأغراض التالية:

(1) ردع الحركة غير القانونية.

(2) غلق سريع للطريق.

(3) السيطرة على الحركة ضمن منطقة العمليات أو على طريق محدد.

(4) منع تهريب الممنوعات.

(5) العمل كمركز مراقبة أو قاعدة دوريات أو كليهما.

ب. قد يساند فصيل الدبابات المشاة في تنفيذ تفتيش الآليات والأشخاص كجزء من عملية التفتيش أو نقاط السيطرة على السير، وتعمل كقوة أمن لنقطة التفتيش.

محظور

4. تنفيذ مرافقة وحراسة القوافل. ينفذ فصيل الدبابات واجبات مرافقة وحراسة القوافل باستخدام الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة ووصول القوافل إلى هدفها بأمان ودون أية إعاقات.
5. إسناد تطهير الطرق. قد يُسند لفصيل الدبابات واجب تطهير الطرق، ويستخدم الفصيل أساليب الحركة التعبوية لتوفير المراقبة والحماية لآلية تطهير الطرق بناءً على متغيرات المهمة.
6. إسناد عمليات التطويق والبحث.
- أ. التطويق والبحث هو أحد أساليب التقدم للتماس الذي يتطلب عزل المنطقة المستهدفة وتفتيشها بهدف القبض على المطلوبين أو قتلهم.
- ب. يحتل فصيل الدبابات مواقع تسمح له بعزل منطقة التفتيش خلال عمليات التطويق والتفتيش، ويعتبر التنسيق القريب والاتصالات مع فريق التفتيش أمورًا حاسمة وضرورية، كما يعتبر استخدام مراكز المراقبة والدوريات لإدامة المراقبة للمساحات والفجوات الميتة في المنطقة المطوقة حيويًا ومهمًا.
- ج. يجب أن يكون فصيل أو قسم الدبابات جاهزًا ومستعدًا لاتخاذ الإجراءات إذا اكتشف فريق التفتيش أو مراكز المراقبة عناصر معادية، وقد يتطلب التماس مع العدو من الفصيل أن ينفذ عمليات التقدم والاتصال، ثم ينسق بعد ذلك مع بقية الفصائل لتدمير العدو.
7. توفير أمن المنطقة.
- أ. ينفذ الفصيل واجب أمن المنطقة لحرمان العدو من إمكانية التأثير على أعمال القوات الصديقة في منطقة محددة، ومن استخدام منطقة معينة لأغراضه الخاصة التي تشمل العمليات القتالية والتسلل أو عمليات الاستخبارات ضد القوات الصديقة.
- ب. قد ينفذ الفصيل واحدة من الواجبات التالية كجزء من أمن المنطقة وهي:
- (1) أمن الطرق.
 - (2) عمليات نقاط التفتيش.
 - (3) أمن المواقع الثابتة.
 - (4) الدوريات المقاتلة.
 - (5) التطويق والبحث.
 - (6) البحث والهجوم.

محظور

8. تنفيذ عمليات الاحتياط. قد يُسند لفصيل الدبابات واجب العمل كاحتياط خلال عمليات الاستقرار وإسناد السلطات المدنية.

إجراءات الفصيل عند الاصطدام بلغم على الطريق

9. أثناء حركة الفصيل لتنفيذ الواجبات في عمليات الاستقرار قد تتعرض الآليات إلى الاصطدام بالغام مزروعة على طريق الحركة.

10. يوضح الجدول التالي الخطوات التي يقوم بها الفصيل عندما يصطدم بلغم أثناء تنفيذ عمليات الاستقرار والإسناد للسلطات المدنية.

الجدول (4) إجراءات الفصيل عند الاصطدام بلغم

الخطوة	الإجراء
1	تتوقف القافلة ويبقى جميع الأفراد داخل الآليات، أما الطواقم غير المصابة والآليات غير المتضررة تحافظ على دفاع دائري وتقوم بالرد على النيران إن كان اللغم جزءاً من كمين.
2	يرسل القائد الأقدم تقارير الموقف شفهيًا بشكل مبدئي عبر الجهاز، ثم يتبعه بتقرير رقمي C4I، وتقرير الموانع، ويطلب الإسناد الهندسي للمساعدة في تطهير حقل الألغام (في حال لم يكن اللغم منفردًا).
3	يطلب القائد الأقدم فريقًا لتطهير ممر للوصول إلى الآلية المتضررة.
4	حال انتهاء تطهير الممر للآلية المتضررة، يتحرك فريق الإخلاء الطبي للتعامل مع الأفراد المصابين.
5	جمع ونقل كافة الأفراد والمواد الحساسة من مكان الحادث.
6	يقيم القائد الأقدم في القافلة الموقف ويجمع تقارير الإصابات ويقرر الإجراء المناسب (إمّا مواصلة الحركة للأمام وإمّا الرجوع للخلف على نفس آثار الجنزير).

الفصل السابع

الإدانة لفصيل الدبابات

محظور

الفصل السابع

عمليات الإدامة لفصيل الدبابات

1. أصناف التزويد. هناك عشرة أصناف للتزويد في نظام التموين بالقوات المسلحة. انظر الجدول رقم (5) أصناف التزويد.

الجدول (5) أصناف التزويد

صنف التزويد	الوصف
الصنف الأول	يشمل: الطعام والماء والصحة ومواد السلامة.
الصنف الثاني	الملابس والمعدات الشخصية والخيام وأطقم الأدوات والأدوات اليدوية وأدوات النظافة والتموينات الإدارية والأدوات المنزلية والخرائط.
الصنف الثالث	النفط والوقود الصلب، ويتضمن ذلك الوقود المعبأ وزيت التشحيم والمنتجات النفطية المتخصصة والمنتجات ذات العلاقة.
الصنف الرابع	مواد البناء، ويتضمن ذلك المعدات المركبة وجميع مواد التحصين / الموانع مثل الأسلاك الشائكة اللولبية.
الصنف الخامس	الذخيرة بجميع أنواعها، وتتضمن القنابل والمتفجرات والألغام وفيوزات المفرقات وصواعق التفجير والمفرقات والصواريخ والقذائف والراجمات وجميع المواد المتعلقة بها.
الصنف السادس	مواد الطلبات الشخصية ومواد المبيعات غير العسكرية.
الصنف السابع	مواد رئيسية، وتشمل الأسلحة القاذفات والدبابات والمستودعات المتنقلة والآليات.
الصنف الثامن	المواد الطبية، بما فيها قطع الغيار الطبية الخاصة.
الصنف التاسع	قطع الغيار والمكونات، بما فيها أطقم العدة والتركيبات الرئيسية والفرعية المطلوبة لإسناد صيانة جميع المعدات.
الصنف العاشر	المواد التي تدعم البرامج غير العسكرية، مثل التنمية الزراعية والاقتصادية وما لم تشملها الأصناف السابقة.

2. الأحمال الأساسية من الذخيرة. تحدد الأحمال الأساسية من الذخيرة نوع وكمية الطلقات والمتفجرات والأجهزة الأخرى التي يجب على الأفراد حملها دائماً، أو تكون موجودة في الآليات، وذلك حسب الأوامر التعبوية المستديمة. يقوم قادة الفصائل بتفتيش الأفراد والآليات للتأكد من وجود كمية الأحمال الأساسية من الذخيرة، ويكون رقيب الفصيل مسؤولاً عن استلام وتخزين وصرف الذخيرة.


3. عمليات إعادة التزويد. تقع عمليات إعادة التزويد في ثلاثة تصنيفات: الاعتيادية أو الطارئة أو المخزنة مسبقاً. تحدد الأوامر التعبوية المستديمة عادةً مؤشرات ودلائل استخدام كل طريقة وإجراءاتها، ويتم إجراء التجارب على عمليات إعادة التزويد أثناء التمارين التدريبية.

أ. طريقة إعادة التزويد الاعتيادية. تتضمن هذه العمليات إعادة التزويد بشكل منتظم للمواد المذكورة في الأصناف (الأول، الثالث، الخامس، التاسع) وأية مواد أخرى يتم طلبها. وحيثما أمكن،

محظور


يتم تنفيذ عمليات إعادة التزويد بشكل يومي وبصورة مثالية أثناء فترات الرؤية المحدودة. يجب إعادة التزود بإمدادات الصنف الثالث (الوقود) في كل فرصة ممكنة.

(1) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو آلية من نقطة تزويد السرية. يختار وكيل سرية الدبابات حسب هذه الطريقة موقعاً خلف السرية، بحيث يوفر التخفية والتستر لآليات إعادة التزويد، ثم يحرك فصيل أو دبابة واحدة كل مرة إلى نقطة التزويد. يتم توزيع آلات الصيانة والوقود والذخيرة والإمدادات بمسافة فاصلة تحقق الأمان، وتتحرك الدبابات واحدة تلو الأخرى إلى آلات التزويد للحصول على الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى قبل العودة إلى مواقعها في منطقة عمليات سرية الدبابات. انظر الشكل رقم (35).



الشكل (35) طريقة إعادة التزويد لفصيل أو دبابة من نقطة تزويد السرية

(2) طريقة إعادة التزويد في الموقع. باستخدام هذه الطريقة تتحرك آلات إعادة التزويد إلى فصيل واحد في كل مرة لتوزيع الوقود والذخيرة والإمدادات الأخرى، وقد تتحرك آلية الوقود إلى كل دبابة في مواقعها القتالية لتزويدها بالوقود دون الحاجة لأن تترك هذه الدبابات مواقعها القتالية. انظر الشكل رقم (36).




الشكل (36) طريقة إعادة التزويد في الموقع


ب. عمليات إعادة التزويد الطارئة. أحياناً وأثناء العمليات القتالية، قد تكون هناك حاجة ملحة لإعادة التزويد بمواد لا يمكن انتظارها حتى موعد إعادة التزويد بالإمدادات المعتادة. قد تشمل إعادة التزويد الطارئة مواد الصنفين الثالث والخامس، وعند الضرورة مواد الصنف الأول. تُستخدم أية وسيلة نقل متوفرة لتنفيذ عملية إعادة التزويد الطارئة لفصيل الدبابات.

ج. إعادة التزويد بطريقة التخزين المسبق (التكديس). وتُعرف أيضاً بالإمدادات الموضّعة مسبقاً، وتكون ضرورية غالباً في العمليات الدفاعية.

(1) عمليات إعادة التزويد (الصنف 5). يتم عادةً التخزين المسبق (التكديس) لمواد الصنف الخامس (الذخيرة) فقط، ويقوم الفصيل أو سرية الدبابات أثناء عملية إعادة التزويد بالإمدادات المخزنة مسبقاً (التكديس) بتأسيس موقع آمن بالقرب من موقع التكديس، ثم يقوم فصيل أو دبابة واحدة بالتحرك إلى الموقع لإعادة التزويد بالذخيرة. انظر الشكل (37). وقد يتم التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة. انظر الشكل رقم (38).




الشكل (37) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الخامس (الذخيرة)



الشكل (38) التكديس (التخزين المسبق) على مستوى الدبابة

(2) عمليات إعادة التزويد (الصنف 3). قد يتم توزيع مواد الصنف 3 (خزانات الوقود) خلف الموقع القتالي للسرية مسبقاً، بحيث تتحرك الدبابات للتزود بالوقود من موقع التخزين أو التكديس الذي تم إنشاؤه. انظر الشكل رقم (39) عملية إعادة التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود).



الشكل (39) التزويد بطريقة التكديس لمواد الصنف الثالث (الوقود)

الإسناد الفني

4. الصيانة الوقائية. تعتبر الصيانة الصحيحة مهمة للمحافظة على الآليات، والمعدات والموارد الأخرى لتبقى صالحة للاستخدام، وهي عملية مستمرة تبدأ بإجراءات وقائية يقوم بها كل طاقم آلية وتستمر من خلال جهود الإصلاح والإنقاذ من قبل أفراد الصيانة من مستويات أعلى. تشمل وظائف الصيانة الخدمات التي تتعلق بالتفتيش، والفحص، والصيانة، والإصلاح، والطلبات، والإنقاذ والإخلاء. تبدأ وظائف الصيانة لفصيل الدبابات بنفقات صيانة وقائية وهي مسؤولية يومية للمشغل/ للطاقم، وتتطلب تحضير نماذج الصيانة المحددة. يقوم قادة الدبابات بإبلاغ قائد الفصيل بالأعطال الفنية للآليات كل يوم باستخدام منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات الذي بدوره يقوم بإرسالها إلى قائد السرية.

5. الإنقاذ والإخلاء. تُنفَّذ عمليات الإصلاح والإنقاذ أبعد ما يمكن في الأمام حسب ما يسمح به الموقف، وفي حال عدم إمكانية إصلاح الآليات والمعدات في الموقع، يتم إخلاؤها للخلف لإجراء الإصلاحات الضرورية، ويكون الوقت المتوقع لإصلاح الآلية هو العامل الرئيس في تحديد المكان الذي تؤخذ إليه الآلية لإصلاحها.

محظور

- أ. ينفذ طاقم الآليات الأعمال الأولية للصيانة، والإصلاح والإنقاذ في الموقع، وعند اتخاذ القرار بعدم قدرة الطاقم على إصلاح أو إنقاذ الآلية أو المعدات، يقوم الفصيل بالاتصال مع وكيل سرية الدبابات الذي يقوم بإرسال فريق الصيانة إلى موقع الآلية.
- ب. أثناء العمليات التعرّضية يتحرك قسم صيانة سرية الدبابات إلى مَعْلَم أرضي واضح خلف سرية الدبابات، وفي العمليات الدفاعية عادةً ما يكون قسم الصيانة في موقع معلم أرضي أو على بُعد 1 - 2 كم خلف سرية الدبابات.
- ج. في حال عدم القدرة على إصلاح آلية أو إحدى قطع المعدات بسرعة في الموقع، يتم إخلاؤها إلى نقطة صيانة سرية الدبابات، حيث يتم إصلاحها من قبل فريق إسناد الصيانة إذا لم تكن هناك قدرة على إصلاح الآليات ضمن الجدول الزمني الموضوع، أو إذا كان ذلك يفوق قدرة نقطة صيانة السرية، يتم إخلاؤها إلى المستوى الأعلى بناءً على المستوى أو الإصلاحات المطلوبة.
- د. إذا لم تكن هناك قدرة على إنقاذ الآلية أو المعدات أو عدم القدرة على إصلاح العطل، يقوم الطاقم بإبلاغ القائد بالموقف، وعندها يسمح القائد بتدمير المعدات العسكرية إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع العدو من الاستيلاء عليها. يقوم الطاقم بإزالة جميع أجهزة اللاسلكي، أسلحة الأطقم، الذخيرة، الأدوات الشخصية والقطع الصالحة الأخرى، كما يقوم بجمع المواد المصنفة والوثائق التي قد تكون ذات قيمة للعدو، ثم يقوم الطاقم بتدمير الآليات أو المعدات حسب الإمكانيات المتوفرة لديه أو الاستعانة بقدرات المستوى الأعلى لتدمير الآلية حسب الإجراءات المحددة في الأوامر المستديمة للوحدة.

الإسناد الطبي

6. تعتبر الرعاية الطبية الفاعلة والوقتية عاملاً حيوياً في إدامة القدرة القتالية لفصيل الدبابات أثناء العمليات المستمرة. يجب على القائد التأكد من معرفة جميع الأفراد لكيفية المحافظة على صحة وحياء الأفراد عند تعرّضهم للإصابة وكيفية العمل على تعافيتهم في حال وقوع إصابة أو مرض.
- أ. مسؤوليات فصيل الدبابات. تبدأ المعالجة الطبية للجرحى والمصابين بالإسعاف الذاتي من قبل المصاب نفسه، ثم بمساعدة الزميل أو من قبل أي منقذين متوفرين في السرية، ويتم معالجة الأفراد المصابين إصابات بليغة من قبل الممرضين في نقطة إسعاف السرية، ويتم نقل الأفراد الجرحى والمصابين إلى مستوى الرعاية الضروري لإنقاذ حياتهم ومعالجتهم. تكون المسؤوليات الفردية لأفراد سرية الدبابات في هذه العملية كما يلي:

محظور

(1) رقيب فصيل الدبابات. يُشرف رقيب الفصيل وينسق عمليات المصابين، ومن أهم واجباته إدارة ومعرفة حالة أفراد الفصيل أثناء العمليات القتالية.

(2) قائد الدبابة. يكون مسؤولاً عن ضمان تلقي طاقم الآلية المصابين والجرحى الإسعافات الأولية الفورية وإبلاغ القائد بالإصابات، كما يقوم بالتنسيق مع رقيب الفصيل للإخلاء، ويتأكد قائد الدبابة من تعبئة نماذج إفادة وشهادة المصابين وتمريرها حسب التعليمات والأوامر المستديمة.

ب. الجرحى أثناء المعركة. يأخذ العلاج الطبي للأفراد المصابين أو الجرحى أثناء العمليات القتالية أولوية أولى للقادة أثناء المعركة، وهي بمثابة عمليات مستمرة وتحدث في جميع الأحوال، سواء الحوادث والإصابات المتعلقة بفعل العدو أو الإصابات العارضة التي تحدث للأفراد جراء الأعمال اليومية الروتينية وهي عملية مستمرة في مختلف أنواع العمليات.

ج. العناية الطبية بالإصابات في سرية الدبابات. تشمل الخطوات الضرورية في العناية الطبية بالإصابات ما يلي:

- (1) تأمين وحماية المصاب. تجميع الإصابات وإبعادهم عن الخطر الوشيك.
- (2) معالجة المصاب. تبدأ معالجة المصاب بأسرع وقت ممكن، ومن المهم أن يقوم المعالج الطبي الأول بتطبيق إجراءات إنقاذ الحياة خلال العشر دقائق الأولى من الإصابة والعمل على استقرار حالة المصاب، وهذا من شأنه أن يزيد من فرصة نجاته بشكل كبير، وهذا يحصل عمومًا بعد نقل المصاب من موقع الخطر (على سبيل المثال، يتم سحب المصاب ووضعه خلف صخرة كبيرة أو خلف بناية بعيدًا عن نيران العدو المباشرة)، وقد يتلقى المصاب المعالجة مما يلي:


- (أ) المعالجة الذاتية / مساعدة الزميل (أي فرد).
 - (ب) المسعفون الميدانيون (إذا كانوا متوفرين).
 - (ج) الممرضون (إذا كانوا متوفرين).
 - (د) قدرات الفصيل الطبية (موقع إسعاف الكتيبة أو نقطة إسعاف السرية).
- (3) إخلاء الإصابة. يتم إخلاء الإصابة إلى مستوى العناية الطبية الأعلى التالي، وإذا كانت الإصابة خطيرة وتهدد حياة المصاب ولكن حالته مستقرة، يتم إخلاؤه إلى أعلى مستوى في العناية الطبية، ويتم اتخاذ هذا القرار من قبل أقدم شخص طبي موجود، وتكون عملية الإخلاء العامة على الشكل التالي: انظر الشكل رقم (40).

محظور

- (أ) نقطة الإصابة. يقوم المعالجون الأوائل بتقديم المعالجة الأولية للعمل على استقرار الإصابة، وبعد ذلك يقومون بإخلاء المصاب سريعاً إلى نقطة جمع إصابات السرية أو نقطة الإسعاف السرية.
- (ب) نقطة إسعاف السرية. عند استلام الإصابات تقوم نقطة الإسعاف الأمامية بتصنيف وإعادة استقرار (إذا كان ضرورياً) وإخلاء الإصابات لموقع إسعاف الكتيبة / مجموعة القتال الذي يتمركز مع مركز قيادة الكتيبة / مجموعة القتال.
- (ج) موقع إسعاف الكتيبة / مجموعة القتال. يقدم الفصيل الطبي الرعاية من المستوى الأول، وتشمل الإسعافات الأولية وإجراءات الإنقاذ الفوري وتصنيف الإصابات ومعالجة الأفراد وإعادتهم إلى الواجب أو إخلائهم إلى المستوى الأعلى لتقديم علاج أفضل.
- (د) إسناد الإسعاف الجوي. يُستخدم الإسناد الجوي لإخلاء المصابين من ميدان المعركة أبعد ما يمكن للأمام وبقدر ما يسمح به الموقف، وإذا كانت هذه العملية آمنة للقيام بذلك، تستطيع قدرات الإخلاء الجوي إخلاء الإصابات مباشرة من فصائل وسرايا المناورة.
- (هـ) إسناد الإسعاف الأرضي. يبقى موقع آلية الإسعاف في العمليات الدفاعية أقرب ما يكون إلى سرية المناورة لضمان الإخلاء السريع، ومن الأفضل البقاء على مسافة آمنة خلف فصائل المناورة الأمامية لضمان أن فرق الإسعاف ليست تحت تأثير النيران المباشرة.
- (و) نقاط قرار الإخلاء. يتطلب إخلاء الإصابات من سرية الدبابات نقاط قرار حاسمة، حيث يجب إخلاء المصابين الذين يعانون من جروح وإصابات تُهدد الحياة بواسطة قدرات الإخلاء الطبي الجوية أو الأرضية بأسرع وقت ممكن، وفي حال عدم توفر هذه القدرات في سرية الدبابات، يجب عندها استخدام الطائرات أو الآليات العادية لإخلاء المصابين إلى مستويات أعلى من الرعاية الطبية.

د. جمع المهمات والمتعلقات. قبل إخلاء المصابين إلى نقطة الجمع أو خلف هذه النقطة، يجب على القادة جمع كل المواد والأدوات العملية الموجودة مع المصاب بما في ذلك الخرائط/ الوثائق، وأجهزة تحديد المواقع، ومؤشرات الليزر، ويجب على كل وحدة إعداد أوامر مستديمة للتعامل مع الأسلحة والذخيرة لجرحي المعركة.

محظور



الشكل (40) مراحل الإخلاء الطبي

هـ. الشهداء في المعركة. يحدد قائد سرية الدبابات موقع جمع شهداء المعركة، حيث تبقى جميع المتعلقات الشخصية مع الجثمان بينما تصبح المعدات والمواد المصروفة من مسؤولية قائد الآلية حتى يكون بالإمكان إعادتها إلى وكيل سرية الدبابات. وكقاعدة عامة، ينبغي عدم نقل جثامين الشهداء في نفس الآلية التي تنقل المصابين.

و. الصحة والنظافة الشخصية. وتشمل ما يلي:

- (1) قصّ شعر اللحية بشكل مناسب ضمن المعايير يوميًا، بحيث تمنع أقمعتهم الواقية تسرب الغازات السامة إليهم.

محظور

- (2) الاستحمام وتبديل الملابس بانتظام.
 - (3) الوقاية من المشكلات الناتجة من الطقس.
 - (4) أساليب النظافة الفعّالة، وتشمل السيطرة على مخلفات الوحدة، ونشاطات ومرافق التخلص من المخلفات، وتنقية المياه، والسيطرة على القوارض، وخدمات نظافة الطعام، واستخدام وسائل طرد الحشرات.
 - (5) الوقاية من الإجهاد الناتج من المعركة، ويشمل تطبيقًا صارمًا لخطة نوم الوحدة.
- ز. التقييم اليومي للصحة. في المواقف غير القتالية، يتم تقييم الحالة الصحية للأفراد وينفذ بشكل متكرر لتقييم احتياجاتهم الطبية وقياس الحالة الصحية الكلية للأفراد.

إجراءات عامة يجب مراعاتها من قبل القادة

7. الأسلحة والمعدات والمهمات. يجب إصدار أوامر استخدام اللباس والتجهيزات المطلوب ارتداؤها والأسلحة الواجب حملها شاملة ما يلي:
- أ. تعليمات ارتداء الخوذة والأحذية والحقائب.
 - ب. تقيد الأفراد بعدم ترك مهماتهم خارج الخنادق.
 - ج. تحديد وقت وموقع غسيل وتجفيف ملابس الأفراد.
 - د. توقيات تنظيف الأسلحة والبنادق والرشاشات بحيث تكون هذه الأوقات متناوبة ولا يتم فك أكثر من رشاش في نفس الموقع بنفس الوقت.
 - هـ. التأكد من نظافة مخازن الأسلحة بشكل دوري تجنبًا لتراكم الأتربة في المخازن.

8. الأرزاق. تشمل هذه الأرزاق:

- أ. الأرزاق العادية. تتكوّن من:
 - (1) الأرزاق الطازجة.
 - (2) الأرزاق الجافة.
 - (3) الأرزاق المعلبة.
- ب. الأرزاق المرزومة. وهي عبارة عن أرزاق كاملة موضوعة ضمن صناديق خاصة تحتوي على ثلاث وجبات (فطور، غداء، عشاء) تُصرف للفرد تكفي لمدة 24 ساعة، ويُفضّل عدم استخدامها أكثر من ثلاثة أيام متواصلة إذا سمح الموقف بذلك.
- ج. صرف وجبة ساخنة في المواقع الدفاعية في حال سمح الموقف بذلك.

محظور

- د. يتم الاحتفاظ بكمية من الأرزاق أثناء توقع ارتفاع وتيرة العمليات.
- هـ. استغلال الموارد المحلية المتوفرة في المنطقة (المزارع، العزب، الآبار وغيرها).
- و. وجبات الطعام. توجد ثلاث طرق لتناول الطعام:
- (1) يتناول جميع أفراد سرية الدبابات طعامهم في مكان خلف مواقع السرية عدا المناوبين، حيث يبقون في الواجب وذلك في حالة الأحوال الهادئة.
- (2) عند توقع نشاط ما من قبل العدو يتم سحب نصف كل فصيل خلف مكان السرية لتناول الوجبات.
- (3) توزيع الطعام بأوانٍ وهذه الطريقة أقل الطرق رغبة لدى الأفراد.

9. المياه

- أ. يجب مراعاة صرف المياه، خصوصًا عند ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم استهلاك كمية مياه إضافية محسوبة فوق مستوى الاكتفاء الذاتي.
- ب. يهتم قائد سرية الدبابات ووكيل السرية بنظافة الأفراد تجنبًا لإصابتهم بالأمراض وانخفاض الروح المعنوية، لذلك يجب اللجوء إلى وسائل مبتكرة للاستحمام كالتالي:
- (1) الاستحمام بالمناشف المبللة.
- (2) غسل أجزاء من الجسم وترطيب الجزء الآخر.
- جـ. الاستغلال الأمثل للمياه المستخدمة لأغراض تبريد الآليات.
- د. توفير كميات المياه المناسبة للشرب والغسيل (عبوات المياه والجراكن).
- هـ. حساب استهلاك المياه للوحدة يوميًا = الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد × عدد الأفراد × 10% (بخار ورشح).
- مثال على ذلك: الاستحقاق اليومي من المياه لكل فرد يعادل (8) جالون، ولو افترضنا أن عدد أفراد فصيل يعادل (12) فردًا فتصبح المعادلة كالتالي:

$$96 = 12 \times 8$$

$$96 \times 10\% \text{ (بخار ورشح) } = 10 \text{ جالون}$$

$$106 = 10 + 96 \text{ جالون للفصيل يوميًا.}$$

10. الوقود

- أ. تمييز عبوات الوقود بألوان أو بأشكال مختلفة عن عبوات المياه لتجنب الخلط.

محظور

- ب. عدم ترك فتحات عبوات الوقود مفتوحة لتجنب تبخرها أو انسكابها.
- ج. تحديد مسافة آمنة بين مواقع عبوات الوقود وصناديق الذخيرة ومناطق مبيت الأفراد.
- د. توفير عدد مناسب من معدات الإطفاء.
- هـ. تجهيز حفر آمنة لصهاريج الوقود.

11. الذخيرة.

- أ. عدم ترك الذخائر معبأة في مخازن الأسلحة لفترات طويلة تجنبًا لتلف المخازن.
- ب. التأكد من نظافة الذخائر قبل تعبئتها في مخازن الأسلحة تجنبًا لحدوث أي توقف.
- ج. تخزين ذخائر الهاون بشكل جيد لحمايتها من عوامل الطقس.
- د. يتم المزج بين ذخائر الكاشف والعادي عند تعبئة المخزن.

12. الطبية.

- أ. تدريب وتأهيل الأفراد على إجراءات الإسعافات الأولية والتعامل مع لسعات العقارب والأفاعي والقوارض ولدغات الحشرات.
- ب. استخدام المواد الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض وفي حال عدم توفرها يستخدم زيت الآليات المستخدم للوقاية من الحشرات.
- ج. المعرفة والإلمام بمواقع نقطة إسعاف السرية والكتيبة.

محظور

محتوى المراجع

محظور

محظور

محتوى المراجع

ت	الاسم	مكان الاصدار	تاريخ الاصدار
1	عقيدة سرية وفصيل الدبابات الرقم الرمزي: ق ب/ 5009	القوات البرية	2023

محظور

لجنة إعداد الدليل

محظور

محظور

لجنة إعداد الدليل

ت	الاسم	الوحدة	ملاحظات
1	العقيد ركن خالد حمد عبيد العزيزي	قسم العقيدة / القوات البرية	
2	عقيد ركن متقاعد سعيد سلطان البلوشي	قسم العقيدة / القوات البرية	
3	عقيد ركن متقاعد حميد محمد احمد الزعابي	قسم العقيدة / القوات البرية	
4	مدني محمد عبدالله المستريحي	قسم العقيدة / القوات البرية	
5	الوكيل/1 أحمد ناصر النقبلي	قسم العقيدة / القوات البرية	
6	رقيب عبدالله عيسى البلوشي	قسم العقيدة / القوات البرية	