

22. STRETCH ile toplu boyut değiştirme

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 4. Düzenleme Komutları · 14 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin


- Bir odanın sadece bir kenarını uzatmayı
- STRETCH'in neden yalnızca crossing ile çalıştığını
- Hangi nesnelerin gerildiğini, hangilerinin taşındığını
- Ölçülerin otomatik güncellenmesini

STRETCH (S) — germe

STRETCH, seçim kutusunun içinde kalan noktaları taşır, dışında kalanları sabit bırakır. Böylece bir nesnenin sadece bir kısmı uzar veya kısalır.

DIKKAT

STRETCH yalnızca crossing (sağdan sola, yeşil) seçimle çalışır. Window (soldan sağa, mavi) seçim yaparsan nesne germe yerine sadece taşınır.



Sağ kenar crossing ile seçildi -> 1000 mm sağa gerildi

Komut: S

Kesim penceresiyle gerilecek nesneleri secin...

Nesneleri secin: (SAGDAN SOLA suru kle – yesil kutu)

-> gerilecek uclari kutunun ICINDE birak

-> sabit kalacak uclari kutunun DISINDA birak

Enter

Temel noktayi belirtin: (tikla)

Ikinci noktayi belirtin: @1000,0

-> secili uclar 1000 mm saga kayar

Nasıl çalışır — üç kural

Durum	Sonuç
Nesnenin her iki ucu kutunun içinde	Nesne taşınır

Durum	Sonuç
Nesnelerin tek ucu kutunun içinde	Nesne gerilir
Nesne tamamen kutunun dışında	Etkilenmez

Oda büyütme örneği

1. 4000×3000 bir oda çizili olsun
2. Odayı 1000 mm genişletmek istiyorsun
3. S komutu
4. Odanın sağ kenarını sağdan sola sürükleyerek seç
5. Enter -> temel nokta tıkla -> @1000,0
6. -> oda 5000×3000 oldu, sol kenar yerinde kaldı

IPUCU

Ölçülendirmeler ilişkiselse (associative) STRETCH ile birlikte otomatik güncellenir. Bu yüzden ölçüleri erken koymaktan çekinme.

Hangi nesneler gerilir?

Nesne	STRETCH davranışı
Çizgi, polyline	Gerilir
Yay	Gerilir (yarıçap değişir)
Daire	Gerilmez — sadece taşınır
Blok	Gerilmez — taşınır
Yazı	Gerilmez — taşınır
Ölçülendirme	Gerilir ve değeri güncellenir
Tarama	Sınırı gerilirse uyum sağlar

NOT

Daire ve blokların gerilememesi aslında iyidir — kolonlar deforme olmadan yerinde kalır.

LENGTHEN — uzunluk değiştirme

Tek bir nesnenin uzunluğunu kesin değerle değiştirmek için:

Komut: LEN

DE (Delta) -> mevcut uzunluğa ekle/cıkar: 500

P (Percent) -> yüzde olarak: 150

T (Total) -> toplam uzunluk: 4500

DY (Dynamic) -> fareyle sürükley

Grip ile germe (alternatif)

Bir nesneyi seçip uç tutamağını tıklarsan doğrudan germe moduna girersin. Tek nesne için **STRETCH** komutundan hızlıdır — bir sonraki derste ayrıntılı işleyeceğiz.

Alıştırma

1. 5000×4000 dikdörtgen çiz, dört kenarını ölçülendir
2. Sağ kenarı crossing ile seç, **S** ile 1500 mm sağa ger
3. Ölçünün 6500 olarak güncellendiğini gör
4. Üst kenarı seç, 500 mm yukarı ger
5. Bir köşeye daire koy, tekrar ger — dairenin deforme olmadığını gözlemle
6. Aynı işlemi window seçimle dene — ne oluyor?