

35. BLOCK oluşturma ve INSERT

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 7. Bloklar ve Kütüphane · 20 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Blok yapmanın beş faydasını
- Ekleme noktası seçiminin neden kritik olduğunu
- Blok tanımını değiştirip tüm kopyaları güncellemeyi
- Blok birimi ve otomatik ölçekleme mantığını

Blok nedir?

Blok, birden çok nesneyi tek bir nesne olarak paketlemeyi sağlar. Kapı, pencere, mobilya, kot işareti, kuzey oku gibi tekrar eden öğeler blok yapılır.

Blok kullanmanın beş faydası

Fayda	Açıklama
Dosya boyutu	Geometri bir kez saklanır, kopyalar referans tutar
Toplu güncelleme	Blok tanımını değiştir -> tüm kopyalar değişir
Sayım	Kaç adet kullanıldığı otomatik sayılır
Standart	Ofis kütüphanesi ile tutarlılık
Hız	Hazır öğeyi yerleştirmek çizmekten hızlı

BLOCK (B) — blok tanımlama

Blok Tanımı penceresi — iki kritik ayar işaretli

No	Ayar	Neden kritik
1	Temel nokta	Bloğu tutacağın nokta — anlamlı seç
2	Blok birimi	Milimetre — yanlışsa ölçek şaşar

```

Komut: B
-> Blok Tanımı penceresi

Ad: KAPI-90
Temel nokta -> Nokta Sec (ekleme noktasini tikla)
Nesneler -> Nesneleri Sec (geometriyi sec)
  (o) Bloga donustur  <- nesneler blok haline gelsin
  ( ) Koru            <- nesneler olduğu gibi kalsin
  ( ) Sil             <- nesneleri sil
Blok birimi: Milimetre
-> Tamam

```

Ekleme noktası seçimi — kritik karar

DIKKAT

Ekleme noktası, bloğu yerleştirirken imlecin tutacağı yerdir. Anlamlı bir nokta seç, yoksa her yerleştirmede uğraşırsın.

Blok	Doğru ekleme noktası
Kapı	Menteşe noktası (duvar köşesi)
Pencere	Sol alt köşe veya orta
Kolon	Merkez veya sol alt köşe
Kot işareti	Ok ucu (kotun gösterdiği nokta)
Kuzey oku	Merkez
Aks balonu	Daire merkezi
Mobilya	Sol alt köşe veya merkez

INSERT (I) — blok yerleştirme

```

Komut: I
-> Blocks paleti acilir (yeni surumler)

Blok sec
Insertion point: ekranda tikla
Scale: 1 (veya farkli olcek)
Rotation: 0 (veya aci)
( ) Explode -> patlatarak yerlestir

```

IPUCU

Yerleştirirken açığı ekranda belirlemek istersen "Specify On-screen" işaretle — fareyle döndürerek yerleştirirsin.

Blok düzenleme — BEDIT

Bloğa CİFT TIKLA -> Edit Block Definition
-> BEDIT (Block Editor) açılır
-> düzenle
-> Save Block, Close Block Editor
-> TUM kopyalar güncellenir

NOT

Bu, bloğun en güçlü yanıdır: 50 yerde kullandığın kapıyı bir kez düzeltirsin, hepsi güncellenir.

Patlatma (EXPLODE)

DIKKAT

X (EXPLODE) bloğu tekrar ayrı nesnelere böler. Ama dikkat: patlatılan blok artık güncellenmez, sayıma girmez. Gereksiz yere patlatma.

Bir kopyayı farklı yapman gerekiyorsa BEDIT ile yeni bir blok varyasyonu oluştur.

Blok ölçeği ve birim

INSUNITS sistem degiskeni:

0 -> birimsiz (donusum yapilmaz)
1 -> inc
4 -> milimetre <- Turkiye standardi
6 -> metre

Milimetre birimli blogu metre birimli cizime eklersen
AutoCAD otomatik donusturur (1000 kat kucultur).

Blok sayımı

BCOUNT komutu (Express Tools):

-> cizimdeki her bloktan kac adet oldugunu listeler

Veya DATAEXTRACTION ile tablo uret (Ders 55)

Blok adlandırma standardı

- Büyük harf, Türkçe karakter yok
- Tip-boyut düzeni: KAPI-90, PENCERE-120x150
- Kategori öneki: M- mimari, S- statik, T- tesisat
- Sürüm gerekiyorsa sona: KAPI-90-V2

Alıştırma

1. Layer 0'da basit bir kapı çiz (duvar boşluğu + kanat + açılım yayı)
2. B ile blok yap: ad KAPI-90, ekleme noktası menteşe
3. Blok birimi: Milimetre
4. I ile 3 yere yerleştir

5. Birine çift tıkla, **EDIT** ile kanat kalınlığını değiştir
6. Save Block -> diğer ikisi de değişti mi?