


41. Viewport oluşturma ve ölçek verme

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 8. Layout, Ölçek ve Baskı · 22 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Viewport oluşturmayı ve ölçek vermeyi
- Viewport kilitleme — teslim edilmiş projelerdeki en yaygın hata
- Viewport çerçevesini gizlemeyi
- VP Freeze ile aynı modelden farklı paftalar üretmeyi

Viewport oluşturma



Bir paftada üç viewport — farklı ölçeklerde

Layout sekmesindeyken:

Komut: MV (MVIEW)

Kose noktasini belirtin veya

[AC/KApa/Sigdir/Golgeleme/Kilitle/Nesne/Poligonal/2/3/4]:

(iki kose tikla) -> dikdortgen viewport

F (Fit) -> kagidi dolduran viewport

P (Polygonal) -> cokgen viewport

0 (Object) -> mevcut polyline'i viewport yap

2 / 3 / 4 -> hazir bolunmus duzenler

Ölçek verme — en kritik adım

1. Viewport içine çift tıkla (kenarlık kalınlaşır)
2. Durum çubuğunun sağındaki Viewport Scale listesine tıkla
3. İstediğin ölçeği seç (ör. 1:50)
4. Viewport dışına çift tıklayarak çık
5. Viewport'u kilitle (aşağıya bak)

Listede olmayan ölçek

SCALELISTEDIT komutu
 -> Add
 -> Name: 1:75
 -> Paper units: 1 Drawing units: 75

Veya viewport içinde:
 Z (ZOOM) -> 1/75XP
 ("XP" = paper space'e göre ölçek)

Ölçek	ZOOM değeri	Kullanım
1:1	1XP	Gerçek boyut
1:10	1/10XP	Detay
1:20	1/20XP	Detay
1:50	1/50XP	Kat planı, kesit
1:100	1/100XP	Genel plan
1:200	1/200XP	Vaziyet planı
1:500	1/500XP	Hali hazır

Viewport kilitleme — mutlaka yap

DIKKAT
 Ölçeği ayarladıktan sonra viewport'u kilitlemezsen, içine girip yanlışlıkla tekerlek çevirdiğinde ölçek bozulur ve fark etmeyebilirsin. Bu, teslim edilmiş projelerde bulunan en yaygın hatadır.

Viewport kenarlığını seç (disaridan tek tık)
 -> sağ tık -> Display Locked -> Yes

veya CTRL+1 (Properties):
 Display locked: Yes

veya komutla:
 MV -> L (Lock) -> ON -> viewport seç

IPUCU
 Kilitli viewport içinde de PAN yapabilirsin ama ZOOM ölçeği değiştirmez — tam istediğin davranış.

Viewport çerçevesini gizleme

Baskıda viewport çerçevesinin görünmemesi gerekir. Standart çözüm:

1. Yeni katman: VIEWPORT (veya VP-NOLOT)
2. Katman yöneticisinde yazıcı simgesine tıkla -> yazdırılmaz yap
3. Tüm viewport'ları bu katmana taşı

4. Ekranda görünür, çıktıda görünmez

VP Freeze — çok güçlü özellik

Aynı model verisinden farklı paftalarda farklı katmanlar gösterebilirsin.

Viewport icine çift tıkla (aktif hale getir)
LA (Layer Manager) aç
-> "VP Freeze" sütunundaki kar tanesi simgesine tıkla
-> o katman SADECE bu viewport'ta gizlenir

Örnek kullanım:

Pafta 1 (mimari): TESISAT katmanı VP Freeze

Pafta 2 (tesisat): MOBILYA katmanı VP Freeze

NOT

Bu sayede tek bir model dosyasından mimari, statik, tesisat paftalarını ayrı ayrı üretirsin.

Çokgen ve düzensiz viewport

MV -> P (Polygonal) -> köşeleri tıkla

veya:

Bir polyline çiz

MV -> O (Object) -> polyline'i seç

Alıştırma

1. Layout1'e geç, mevcut viewport'u sil
2. MV ile yeni bir viewport oluştur
3. İçine çift tıkla, ölçeği 1:50 yap
4. Dışına çık, viewport'u seç -> sağ tık -> Display Locked -> Yes
5. Tekrar içine gir, tekerleği çevir — ölçek bozuldu mu? (Hayır)
6. İkinci bir viewport ekle, 1:100 ölçek ver
7. VIEWPORT katmanı oluştur, ikisini de oraya taşı, yazdırılamaz yap