

## 56. Kendi kısayollarını tanımlama (PGP dosyası)


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 10. Verimlilik ve İleri Konular · 12 dakika

### Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- PGP dosyası nedir, nerede bulunur
- Kendi komut kısayollarını tanımlamayı
- Değişikliği yeniden başlatmadan aktif etmeyi
- Kısayollarını yedekleyip başka bilgisayara taşımayı
- Hangi kısayolların çakışacağını

### Neden kendi kısayolun olsun?

AutoCAD'de hız komut satırından gelir. DIMLINEAR yazmak 10 tuş, DD yazmak 2 tuş. Günde 200 kez ölçü atıyorsan bu 1600 tuş vuruşu tasarruf demek.



acad.pgp dosyası — kısayol tanımları Not Defteri ile düzenleniyor

| # | Ne               | Açıklama                                   |
|---|------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Hazır kısayollar | AutoCAD'in varsayılanları — L, C, CO, M... |
| 2 | Kendi tanımların | Dosyanın sonuna eklediklerin               |

### PGP dosyasını açma

YONTEM 1 - Komutla (en kolay)

Komut: EDITPGP

-> Not Defteri ile acilir

YONTEM 2 - Menuden

Yonet sekmesi > Ozellestirme > Program Parametreleri (acad.pgp)

YONTEM 3 - Elle bulma

Komut: (findfile "acad.pgp")

-> Tam yolu ekrana yazar

Tipik konum (Windows):

C:\Users\KULLANICI\AppData\Roaming\Autodesk\  
AutoCAD 2024\R24.3\enu\Support\acad.pgp

## Yazım kuralı

KISAYOL, \*TAM\_KOMUT

Kurallar:

- Kisayol ve komut arasında VIRGUL olmalı
- Komutun başında YILDIZ (\*) olmalı
- Bosluklar onemsiz (hizalama için kullanılır)
- Noktali virgül (;) ile başlayan satır ACIKLAMA
- Büyük/küçük harf farketmez

ORNEKLER:

|     |             |                                 |
|-----|-------------|---------------------------------|
| QQ, | *QSAVE      | -> QQ yazınca kaydeder          |
| DD, | *DIMLINEAR  | -> DD yazınca ölçü atar         |
| PP, | *PROPERTIES | -> PP yazınca özellikler açılır |
| XX, | *EXPLODE    | -> XX yazınca patlatır          |

### DIKKAT

Yıldız (\*) unutmama. QQ, QSAVE yazarsan çalışmaz — QQ, \*QSAVE olmalı. Yıldız, "bu bir AutoCAD komutudur" anlamına gelir.

## Değişikliği aktif etme

1) Dosyayı kaydet (Ctrl+S)

2) AutoCAD'e dön

3) Komut: REINIT

4) Açılan pencerede:

[x] PGP Dosyası <- işaretle

Tamam

-> Kısayollar HEMEN aktif olur

-> AutoCAD'i yeniden başlatmaya gerek YOK

### IPUCU

REINIT bilinmeyince herkes AutoCAD'i kapatıp açar. Gerek yok — REINIT saniyeler içinde PGP'yi yeniden okur.

## Önerilen kendi kısayolların

| Kısayol | Komut       | Neden                  |
|---------|-------------|------------------------|
| QQ      | *QSAVE      | Sürekli kaydetmek için |
| DD      | *DIMLINEAR  | En çok kullanılan ölçü |
| SS      | *STRETCH    | Toplu boyut değiştirme |
| AA      | *AREA       | Alan sorgulama         |
| PP      | *PROPERTIES | Özellikler paneli      |
| XX      | *EXPLODE    | Patlatma               |
| ZZ      | *ZOOM       | Yakınlaştırma          |
| WW      | *WBLOCK     | Blok kaydetme          |
| TT      | *MTEXT      | Çok satırlı yazı       |

## Çakışma uyarısı

### DIKKAT

Var olan bir kısayolu değiştirirsen eski alışkanlığın bozulur. Örneğin A varsayılan olarak ARC komutudur. Onu AREA yaparsan yay çizmek isteyince şaşırırsın. Yeni kısayollar için kullanılmayan harf çiftleri seç (QQ, ZZ, XX gibi).

### ÇAKISMA KONTROLÜ

Bir kısayol iki kez tanımlıysa AutoCAD dosyada SONRA gelen tanımı kullanır

Bu yüzden kendi tanımlarını dosyanın SONUNA ekle  
-> Varsayılanları ezmis olursun

Bolum basligini da ekle ki karismasin:

```
; =====
; --- KENDI KISAYOLLARIM ---
; =====
```

## Yedekleme ve taşıma

PGP dosyasını kaybedersen tüm kısayolların gider. AutoCAD güncellemesi de üzerine yazabilir.

**YEDEK ALMA**

- 1) acad.pgp dosyasını bul (EDITPGP -> Farklı Kaydet)
- 2) Bulut klasörüne kopyala:  
OneDrive\AutoCAD-Ayarlar\acad.pgp

**YENİ BİLGİSAYARA TASIMA**

- 1) Yedeği al
- 2) Yeni bilgisayarda EDITPGP ile dosyayı aç
- 3) Kendi tanımlarını kopyala-yapıştır (sona)
- 4) Kaydet -> REINIT

**DIKKAT:** Tüm dosyayı değiştirme, sadece kendi bölümünü taşı. Sürümler arası farklar olabilir.

## PGP dışındaki hızlandırıcılar

| Araç              | Komut       | Ne yapar                                      |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| CUI               | CUI         | Menü, araç çubuğu, klavye kısayolu (Ctrl+...) |
| Fonksiyon tuşları | —           | F3 OSNAP, F8 ORTHO, F12 DYN                   |
| Sağ tık ayarı     | OPTIONS     | Sağ tıklı Enter yapabilirsin                  |
| Eylem Kaydedici   | ACTRECORD   | Tekrarlı işlemi kaydet, oynat                 |
| Araç paleti       | TOOLPALETES | Sık kullanılan blok ve komutlar               |

**IPUCU**

Sağ tıklı Enter yapmak tek başına büyük hız kazandırır: OPTIONS -> Kullanıcı Tercihleri -> Sağ Tıklama Özelleştirme -> "Hızlı sağ tıklamayı aç". Artık sağ tık = Enter.

## Alıştırma

1. EDITPGP ile dosyayı aç
2. En sona bir yorum satırı ekle: ; --- KENDİ KISAYOLLARIM ---
3. Beş kısayol tanımla: QQ, DD, AA, PP, XX
4. Kaydet, AutoCAD'e dön, REINIT -> PGP kutusunu işaretle
5. QQ yazıp Enter'a bas — dosya kaydedildi mi?
6. DD ile bir ölçü at
7. Dosyayı OneDrive veya bir yedek klasöre kopyala
8. Bir hafta kullan, hangilerini gerçekten kullandığını gör, listeyi sadeleştir