

03

도커 설치 및 세팅

WSL(윈도우 안의 리눅스)을 먼저 깔고, 그 위에 Docker Desktop 을 올린다.

도커는 프로그램을 통째로 포장해서 받아 돌리는 도구다. 실습에서 쓸 서버·데이터베이스를 하나씩 깔고 맞추는 대신 포장된 채로 받아 명령 한 줄로 켜다. 윈도우에서는 도커가 리눅스 위에 서만 돌기 때문에 WSL 을 먼저 깔고, 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 뒤 Docker Desktop 을 설치한다.

1장. WSL 설치 — 윈도우 안에 리눅스 넣기

1 관리자 PowerShell 열기

1. 화면 맨 아래 검색창에 powershell 을 친다.
2. 맨 위 **Windows PowerShell** 에서 **오른쪽 클릭** → **관리자 권한으로 실행**. 「변경을 허용하시겠습니까?」가 뜨면 예.




그림 1-1. 검색창에 powershell → 오른쪽 클릭 → 관리자 권한으로 실행

확인 · 파란(또는 검은) 창이 열리고 제목에 「관리자」가 붙어 있다.

2 wsl --install 한 줄

1. 아래 한 줄을 붙여넣고 `Enter`. WSL 과 Ubuntu 를 차례로 내려받아 깐다.

```
wsl --install
```

2. 중간에 세 가지를 묻는다. 아래 표대로 답한다.

```
PS C:\Windows\system32> wsl --install
다운로드 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.7.12
설치 중: Linux용 Windows 하위 시스템 2.7.12
Linux용 Windows 하위 시스템 2.7.12이(가) 설치되었습니다.
작업을 완료했습니다.
다운로드 중: Ubuntu
설치 중: Ubuntu
배포가 설치되었습니다. 'wsl.exe -d Ubuntu'을(를) 통해 시작할 수 있습니다.
Ubuntu 시작하는 중...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: 학생
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
usermod: no changes
Help improve Ubuntu!

Help us improve Ubuntu features and compatibility by sharing system reports with Canonical.
Reports are sent anonymously and do not contain any personal data.
For legal details, please visit: https://ubuntu.com/legal/systems-information-notice

We will save your answer to Windows and will only ask you once.

Would you like to opt-in to platform metrics collection (Y/n)? To see an example of the data collected, enter 'e'.
[Y/n/e]: y
학생@내컴퓨터: /mnt/c/Windows/system32$
```

그림 1-2. wsl --install — 설치가 끝나고 이름·암호를 묻는다

확인 · 마지막에 학생@내컴퓨터:/mnt/c/...\$ 처럼 \$ 로 끝나는 줄이 나오면 WSL 설치 끝.

물어보는 것	이렇게 한다
Create a default Unix user account	이름은 그대로 두고 Enter
New password · Retype new password	1234 를 두 번. 처도 화면에 아무것도 안 보이는 것이 정상
긴 영어 질문 끝에 [Y/n/e]	y 를 치고 Enter

주의 · 평소 쓰는 암호를 넣지 말 것. 이 암호는 그 컴퓨터 안 Ubuntu 에서만 쓰고 윈도우 로그인과 관계없다. 다시 칠 일도 없으니 1234 로 둔다.

3 컴퓨터 다시 시작

1. 창을 닫고 컴퓨터를 다시 시작한다.

확인 · 다시 켜졌다. 이걸 건너뛰면 2장에서 도커가 안 켜진다.

2장. Docker Desktop 설치

4 내려받기

1. 브라우저에서 **docker.com/products/docker-desktop** 으로 간다.
2. **Download Docker Desktop** 을 누르면 목록이 펼쳐진다. **Download for Windows – AMD64** 를 고른다.




그림 2-1. 내려받기 목록 — Download for Windows – AMD64

확인 · 설치 파일(Docker Desktop Installer.exe)이 내려온다.

5 설치 — 전부 기본값

1. 받은 파일을 실행한다. **Configuration** 화면이 나오면 **아무것도 바꾸지 말고 OK.** (「Use WSL 2 instead of Hyper-V」가 보이면 선택된 채로 둔다.)
2. 파일이 풀리는 동안 기다린다.
3. **Installation succeeded** 가 뜨면 **Close.**




그림 2-2. Configuration — 그대로 두고 OK




그림 2-3. Installation succeeded — Close

확인 · 바탕화면에 Docker Desktop 아이콘이 생겼다.

6 Docker Desktop 첫 실행 — 약관, 로그인 건너뛰기

1. 바탕화면의 **Docker Desktop** 아이콘을 연다.
2. 약관 화면에서 **Accept**.
3. 로그인(Welcome to Docker) 화면은 계정이 필요 없다. 오른쪽 위 **Skip**.




그림 2-4. 약관 — Accept




그림 2-5. Welcome to Docker — 오른쪽 위 Skip

확인 · Docker Desktop 메인 화면이 뜨고 왼쪽 아래가 초록색(Engine running)이다.

화면이 다를 때 · 「WSL not installed」 창이 뜨면 → 오른쪽 아래 **Quit**. 1장을 안 했거나 다시 시작을 건너 뛴 것이다. 1장 → 다시 시작 → 여기로 돌아온다.




그림 2-6. WSL not installed — Quit 으로 닫고 1장부터

화면이 다를 때 · 「Starting the Docker Engine...」에서 몇 분째 돌기만 하면 → 컴퓨터를 다시 시작하고 Docker Desktop 을 다시 켜다.

7 WSL2 로 도는지 확인

1. 위쪽 막대의 톱니(설정) 아이콘을 누른다.
2. **General** 의 「Choose how to run Docker containers」 에서 **WSL2** 가 골라져 있는지만 본다. 골라져 있으면 바꿀 것 없이 설정 창을 닫는다.



그림 2-7. 위쪽 막대 — 톱니(설정)




그림 2-8. Settings → General — WSL2 가 골라져 있다

확인 · WSL2 가 선택되어 있다. Docker Desktop 은 켜 둔 채로 **이 문서 끝**. 4번 문서로 간다.

팁 · 같은 자리가 「Use WSL 2 based engine」 이라는 이름으로 보이는 PC도 있다. 켜져 있으면 같은 상태다.