# 实验 2 抽象数据类型的实现

# 一、 实验目的

- 1. 了解抽象数据类型(ADT)的基本概念及描述方法;
- 2. 掌握抽象数据类型(ADT)的实现方法;
- 3. 学会使用 VC6.0 建立工程 (project) 来组织程序。

# 二、预备知识

- 1. C 语言中数组、函数、结构体、指针的使用方法。
- 2. C语言中动态内存分配和释放方法 (malloc 和 free 库函数的使用)。
- 3. VC6.0 集成开发环境使用方法,尤其是工程使用和程序调试方法。
- 4. 复数的基本知识及四则运算法则:

```
设 z1=a+bi, z2=c+di, (a, b, c, d \in R)
加減法: z1 \pm z2 = (a \pm c) + (b \pm d) i
乘法: z1 * z2 = (ac - bd) + (ad + bc) i
```

# 三、实例——三元组抽象数据类型实现

## 1. 三元组抽象数据类型的定义

# **ADT Triplet**

{

```
数据对象: D={e1, e2, e3|e1, e2, e3∈ElemSet (定义了关系运算的某个集合)}
```

数据关系: R1 = {<e1, e2>, <e2, e3>}

基本操作:

InitTriplet(&T, v1, v2, v3);

操作结果:构造了三元组 T,元素 e1, e2 和 e3 分别被赋以参数 v1, v2 和 v3。

DestroyTriplet(&T);

操作结果: 三元组 T 被销毁。

Get(T, i, &e);

初始条件: 三元组 T 已存在, 1<i<3:

操作结果:用e返回T的第i元的值。

Put(&T, i, e);

初始条件: 三元组 T 已存在, 1<i<3:

操作结果:修改T的第i元的值为e。

IsAscending(T);

初始条件: 三元组 T 已存在;

操作结果:如果T的三个元素按升序排列,则返回1,否则返回0。

## IsDescending(T);

初始条件: 三元组 T 已存在;

操作结果:如果T的三个元素按降序排列,则返回1,否则返回0。

# Max(T, &e):

初始条件: 三元组 T 已存在;

操作结果:用 e返回T的三个元素中的最大值。

#### Min(T, &e);


初始条件: 三元组 T 已存在;

操作结果:用 e返回T的三个元素中的最小值。

## } ADT Triplet

## 2. 用 C 语言类型声明定义三元组类型和基本操作函数声明

①创建工程: Triplet\_ADT, 如下图 2-1 所示:








图 2-1 创建工程 Triplet\_ADT

②为该工程创建公共头文件 Common.h, 如图 2-2 所示:




图 2-2 创建头文件 Common.h

③创建头文件 Trilet.h, 对用来实现基本操作的函数进行声明, 如图 2-3 所示:




图 2-3 创建头文件 Trilet.h

## 3. 用 C 语言实现三元组类型的基本操作

## 创建源文件 Trilet.c, 如图 2-4 所示。



图 2-4 创建源文件 Trilet.c

## 4. 编写应用程序测试上述三元组类型

创建源文件 TriletTestApp.c, 如图 2-5 所示。







图 2-5 创建源文件 TriletTestApp.c

编译、连接,如图 2-6 所示。先对工程中每个源文件进行编译,编译通过后,再进行连接,连接成功后,点击运行。 编译 连接 运行



#### 图 2-6 编译、连接

测试程序的执行结果,如图 2-7 所示。



图 2-7 运行结果

# 四、实验:实现复数抽象数据类型及基本操作,并进行测试

上述实例(三元组抽象数据类型实现)的源代码,我们给出了两种实现方法(triplet1 和 triplet2),它们只在细微上有些差别: 一种是用引用&作形参,一种用指针\*作形参。请同学们参考并理解 triplet1 或 triplet2 来解决本实验内容。

## 具体步骤如下(依据上述实例进行):

#### 1. 复数抽象数据类型的定义

# **ADT Complex**

数据对象: D={e1, e2|e1, e2∈RealSet}

**数据关系**:  $R1 = \{ \langle e1, e2 \rangle | e1 是复数的实部, e2 是复数的虚部 \}$ 

基本操作:

AssignComplex(&Z, v1, v2); //创建复数 Z

操作结果:构造复数 Z,其实部和虚部分别被赋以参数 v1, v2 的值。

PrintComplex(Z);

初始条件: 复数 Z 已存在。

操作结果:输出复数 Z (形如: a+bi)。

#### GetReal(Z, &RealPart);

初始条件: 复数 Z 已存在。

操作结果:用 RealPart 返回复数 Z 的实部值。

GetImag(Z, &ImagPart);

初始条件: 复数 Z 已存在。

操作结果:用 ImagPart 返回复数 Z 的虚部值。

AddComplex (Z1, Z2, &Sum);

初始条件: 复数 Z1 和 Z2 都存在。

操作结果:用 Sum 返回两个复数 Z1 和 Z2 的和。

SubComplex (Z1, Z2, &Sub)

初始条件: 复数 Z1 和 Z2 都存在。

操作结果:用 Sub 返回两个复数 Z1 和 Z2 的差。

MulComplex (Z1, Z2, &Mul)

初始条件: 复数 Z1 和 Z2 都存在。

操作结果:用 Sub 返回两个复数 Z1 和 Z2 的乘积。

#### **ADT Complex**

## 2. 用 C 语言类型声明定义复数类型

1)选择存储结构,定义复数类型。 (要求:复数的实部和虚部为浮点型)。

## 3. 用 C 语言实现复数类型的基本操作

在复数类型定义的基础上,用 C 语言实现复数类型的主要基本操作(一个复数的创建,输出,求两个复数的和、差、乘积)。

- 1) 建立 Complex.h 文件,将复数类型定义和基本操作的函数声明放在其中。
- 2) 建立 Complex.cpp 文件,将基本操作对应的函数放在其中。

#### 4. 编写应用程序 ComplexTestApp.cpp 测试上述复数类型,要求:

- 1) 由输入的实部和虚部生成两个复数;
- 2) 求两个复数的和;
- 3) 求两个复数的差;
- 4) 求两个复数的乘积:
- 5)设计合适的显示输出方式,输出复数及相应运算结果。
- 6) 用户可看到如下界面:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*1. 创建复数 C1

>

* 2.	创建复数 C2	>
* 3.	输出复数 C1	×
* 4.	输出复数 C2	>
* 5.	求 C1 和 C2 的和,并输出和	>
* 6.	求 C1 和 C2 的差,并输出差	*
* 7.	求 C1 和 C2 的积,并输出积	*
* 0.	结束	*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*