https://tpstudio.taobao.com

TP工作室

TP STUDIO

tpstudio report system
使用说明

模块部署（以 linux 系统为例）：

不要将第三方模块直接放入 Odoo 官方的 addons 目录；

第 1 步：创建一个自定义目录，例如：/mnt/extra_addons。

第 2 步：将解压后的模块文件夹上传到该目录中，文件夹名称即为模块的技术名称。

第 3 步：配置模块路径

找到 Odoo 的配置文件，通常位于 /etc/odoo/odoo.conf。

第 4 步：编辑配置文件：

```
sudo nano /etc/odoo/odoo.conf
```

找到 [options] 下的 addons_path 参数；如果没有，就添加一个。

将你的自定义目录路径添加进去，用逗号分隔（注意不要有空格）：

```
addons_path = /mnt/extra_addons
```

第 5 步：安装 Python 依赖

```
sudo pip install reportbro-lib html2text
```

第 6 步：重启 Odoo 服务

```
sudo systemctl restart odoo
```

第 7 步：在 Odoo 界面激活模块

1. 开启开发者模式：

登录 Odoo -> 设置 (Settings)。

滚动到页面最底部，点击 激活开发者模式 (Activate the developer mode)。

2. 更新应用列表：

在顶部菜单栏点击 更新应用列表 (Update Apps List)。

在弹出的确认框中点击 确认。

3. 搜索并安装：

在搜索栏输入模块名称 Tpstudio Report System 。

点击 激活 (Install)。

https://tpstudio.taobao.com
TP工作室
TP STUDIO

打印系统基础版：

基础版本只有生成 pdf 的功能，少了能自己设计模板的接口，需要导入设计好的布局文件才可以使用。

随模块一起附送有 3 套布局模板文件和相关的字体文件；

填写好报表名称后，使用上方的按钮 来上传导入，

字体文件也需要上传，在字体管理中上传；

如果要重新上传模板文件，请先删除打印，再上传；

每个模板文件都对应一个模型，按照原 odoo 系统的原有字段设置，如果报错一定是相关模块没有启用，常见的比如计量单位；

使用上有疑问，请微信联系

Scan the QR code pattern above and add me as a friend
扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

打印系统完整版：

tp 工作室
tpstudio.taobao.com

模块使用说明：

打印的内容有中文时，要先上传中文字体文件，随模块文件一起有送 NotoSansSC 黑体 .ttf 字体；

默认只打印英文字体

报表单据设计

选择要打印为报表的字段，选择的这些字段会带入到设计器里；

如果不清楚要选哪些字段，可以到 odoo 系统设置里开启 ' 开发者模式 ' ;

到模型表单里，鼠标移到字段上，会有提示窗口；

https://tpstudio.taobao.com

添加打印会在这两个地方

有按钮，列表要勾选订单后才可见：

设计器页面介绍：

对应是这里的参数，可以是系统传进来，也可以手动添加

选择填入参数

设计元素

选中元素在这里输入或选参数

拖动元素到画布上

字段参数区域　　元素内容输入和设置　　设计画布

选择多个元素，顶部出现对齐选项

参数类型

这 3 个参数是系统自动带进来的，不可以删除

使用流程：

1. 从 Odoo 系统选择要打印的字段，进入设计器；
2. 拖拽元素到画布相应位置，在元素设置里输入内容或者选择传入的参数；
3. 拖拉元素的大小；
4. 手动保存画布内容

如果在 odoo 表单中添加了打印，可以到相关模型中查看效果，或者在参数中填入测试数据直接预览。





内置有 3 种页面尺寸，或者自定义页面尺寸

设计元素	
元素名称	描述
A 文本	文本元素可以由静态文本、参数、两者的组合或待求值的表达式（参见表达式语法）组成。也可以将预定义样式应用于文本。
水平线	水平线支持可调整的宽度、高度和颜色。
图片	上传静态图片：直接上传您的图片文件 定义图片参数：使用图片参数动态包含图片
条形码	条码： 1. Code128: 一种用途广泛的条形码，支持所有 128 个 ASCII 字符。 2. Code39: 定义了 43 个字符，包括大写字母（A 到 Z）、数字（0 到 9）以及一些特殊字符（-、.、$、/、+、% 和空格）。 3. EAN-13 / UPC: 用于识别特定零售产品的国际标准。它由 12 个数字加上一个校验数字组成。以 0 开头的 EAN-13 码实际上是带有前置 0 数字的 12 位 UPC 码。 4. EAN-8: 源自 EAN-13，适用于较小包装。它遵循相同的逻辑（7 位数字加上一个校验位）。 5. QR Code 二维码 可以包含任何字符。
框架	框架是用于容纳元素的通用容器，提供组织和视觉增强功能。以下是有效使用框架的方法： 元素容器：框架作为其他元素的容器，创建一个连贯的组合。 动态尺寸：框架作为其他元素的容器，创建一个连贯的组合。 组合元素：使用框架将元素组合在一起，确保它们保持连接，不会在分页时分开。 样式选项：对整个框架应用边框或背景，增强视觉效果。 定位：框架内的元素相对于框架定位，而框架本身相对于页面定位。 在报表设计中移动的影响：移动框架会影响其内容，使其成为同时重新定位和组织多个元素的便捷方式。
分节	与表格类似，分节也需要一个参数列表作为数据源。与表格的主要区别在于，分节不限于文本元素，提供了分组时的灵活性，而表格是逐行显示文字数据的。 部分配置级别 1. 部分元素 配置数据源、位置，并决定是否启用或禁用部分头部和尾部。 2. 节标题、内容和页脚 调整每个元素的高度，并选择是否将内容缩小以适应高度。 3. 将“始终在同一页”设置为防止元素在分页时被分割。 4. 如果分节跨多页，可选择在每个页面上重复节标题。
分页	手动分页 在元素位置分页，表格和分节元素不会断

设计元素	
元素名称	描述
表格	一个表格用于展示值列表，例如发票、统计数据或运输项目。要打印动态数据，表格需要一个参数列表作为其数据源。从 odoo 添加的字段比如销售订单行、采购订单行、调拨里的移动明细。 • 选择和导航： 单击表格即可选中整个表格。 在表格内双击可选中内容元素进行详细配置。 • 表格配置级别： 1. 表格元素： 包含数据源定义。 允许开启 / 关闭表格标题和页脚。 设置用于分组的内容行数（详见下文"数据分组"部分）。 默认情况下，表格包含 1 行内容用于遍历参数列表。 2. 表格内容元素： 配置内容设置。 在打印设置中将 " 始终保持在同一页 " 设置为防止在分页处拆分行。 3. 表格标题和页脚元素（如果启用）： 如果表格跨越多页，表格标题可以在每一页重复显示。 • 数据分组 对表格内的行进行分组，为您的数据增加了强大的组织层次。 1. 内容行要求： 要执行分组，您的表格至少需要 2 行内容。 其中一行内容用于应用分组表达式。 另一行内容包含实际数据。 2. 配置内容行： 点击表格以访问 " 内容行 " 设置。 在菜单面板中，每个内容行都有表示。 选择第一个内容条目，并在打印设置中输入 " 组表达式 "。 只有当组表达式值发生变化时，该行才会被打印。 3. 分组标题和页脚： 对于每个分组，决定您是否要显示标题或页脚。 要为每个分组显示标题，请确保包含 " 分组表达式 " 的内容行位于实际内容行（不包含任何 " 分组表达式 "）的上方。 要为每个组显示页脚，将包含"组表达式"的内容行放在实际内容行下方。 • 隐藏表格列 通过根据条件控制表格列的可见性来自定义您的表格显示。 1. 选择标题列： 点击你想条件性显示的标题列。 2. 定义打印条件： 在打印设置中，设置一个条件，仅在指定条件适用时显示整列。 3. 调整空间： 如果您希望其他列占用隐藏列的空间，为每个表头列定义增长权重。 如果未定义增长权重，列宽将保持布局中预定义的宽度。

参数类型	
类型	描述
文本	可以接受任何字符串。
数字	数字，但可以使用模式进行格式化。 符号 $ 与数字模式一起使用时，会被货币符号替换。
布尔值	真或假值。
日期	图片参数而非 URL 或上传的文件
列表	包含参数列表。列表只能与表格或者分节一起使用作为数据源。
简单列表	包含特定类型（文本、数字、布尔值或字符串）的参数列表。这特别适用于创建动态列的表格，这些列可以在水平和垂直方向上扩展
集合	包含对文本、数字、日期、求和和平均值参数的逻辑分组。
求和	提供类型为数字的列表参数的计算总和。
平均值	计算类型为数字的列表参数的平均值。

高级用法：

评估表达式可以有限度的使用编程代码方式为文本样式和打印元素设置不同行为。

ReportBro 中的表达式是 Python 语句，可以包含参数。

下面列出几个用到表达式的地方：

打印设置
根据条件，元素要不要显示出来；
如果参数 test_n 大于 20, 这个元素就显示出来
条件打印:
'ok' if ${test_n}>20 else ''
清空时删除:
始终在同一页面上:
模式:

'金额大写：'+n2c($...
参数
res_detail
index
毛利
描述
毛利_1
单价
产品
计量单位
数量
成本
仓库
库存位置
仓库_1
条件样式
单个表达式切换样式
条件:
样式:
None
附加规则:
编辑
多个表达式切换样式
需要创建多个样式来使用
文本样式:
对齐:
颜色:


参数
数量
成本
仓库
库存位置
仓库_1
图像_1024
参考号
条码
小计
barcode
名称:
barcode
类型:
文本
参数文本:
可以为Null:
检查条码是否符合 ean13 的编码规则，符合就提取这个条码内容给 barcode 参数
表达式:
check_ean13(${条码})

表达式语法		
操作	描述	示例
算术运算	+, -, /, *, %	${NetPrice} + ${Vat} ${Minutes} % 60
比较运算符	<, >, <=, >=, ==, !=	${Price} > ${Budget} ${Tax} != 0
逻辑运算符	and, or, not 如果要计算超过 2 个术语，请使用括号来避免意外的计算优先级 a and (b or c) 而不是 a and b or c	${Weight} > 0 and ${Capacity} ≤ 200 ${CompanyName} or ${Name} not(${Age} >= 18 and ${AcceptTerms})
条件语句	value if cond else other_value 如果 cond 则 value 否则 other_value if 和 else 要成对出现，单独 if 会报错。	'ok' if ${Weight} <= ${Capacity} else 'not enough space' 'ok and plenty of space' if ${Weight} < ${Capacity}/2 else ('ok' if ${Weight} <= ${Capacity} else 'not enough space')

表达式中使用函数		
函数	描述	示例
abs(x)	返回一个数的绝对值	abs(${Score})
ceil(x)	返回 x 的上整数值，即大于或等于 x 的最小整数	ceil(${Score})
decimal(x)	将 x 转换为十进制数 .Decimal 注意：数值参数以十进制形式保存，因此在进行数值参数的算术运算时不能使用浮点数。始终向 decimal 函数传递字符串参数，以避免浮点数可能导致的任何舍入问题。例如，使用 decimal('3.4') 而不是 decimal(3.4)，后者将得到 3.3999... 而不是 3.4	始终向 decimal 函数传递字符串参数 # 错误，传入了数值 ${Price} * decimal(2.5) # 正确，因为这两个值都是小数 ${Price} * decimal('2.5')
floor(x)	返回 x 的向下取整值，即小于或等于 x 的最大整数	floor(${Score})
float(x)	将 x 转换为浮点数 注意：由于浮点数在内部存储的方式，使用浮点类型时可能会出现舍入问题（另见浮点数运算）。	float(${Price}) * 1.2
format_datetime(d, pattern)	使用给定模式格式化 datetime 参数 d，并以字符串形式返回格式化值。模式必须包含有效的日期模式语法。	format_datetime(${Birthday}, 'd.M.yyyy')
format_decimal(n, pattern)	使用给定的模式格式化数字参数 n，并以字符串形式返回格式化值。模式必须包含有效的数字模式语法。	format_decimal(${TotalAmount}, '#,##0.00')
int(x)	将 x 转换为 int	int(${Price})
len(x)	返回列表 x 中的元素数量或字符串 x 的长度	len(${Name}) len(${InvoiceItems})
rand()	返回 0 和 1 之间的随机浮点数	rand() * 100.0
randint(x)	返回小于 x 的随机整数	'random value between 1 and 3: ' + str(randint(3) + 1)
str(x)	将 x 转换为字符串	'Number of customers: ' + str(${CustomerCount})
n2c(x)	将 x 转换为中文金额大写： 壹亿贰仟叁佰肆拾伍万陆仟柒佰捌拾玖元整	n2c(${total}) n2c(str(123456789))

表达式中使用函数		
函数	描述	示例
check_ean8(x) check_ean13(x) check_upc(x)	检查对应条码编码的合规性； 条码元素没有评估选项，新建一个类型为文本的参数，勾选参数文本，在表达式里使用函数 check_ean13(${条码}) check_ean13(${barcode})) check_upc(${barcode}))	check_ean8(${barcode}) check_ean13(${barcode})) check_upc(${barcode}))
check_dec(p,des)	产品中的描述字段内容清洗，p 为 product，des 为 description; 描述字段可以作为备注使用	check_dec(${产品},${描述})
x[start:end:step]	对字符串 x 截取部分内容，也叫字符串切片；	' **这是一个字符串** '[:4] 得到的内容是：这是一个字
pNr(row_n,list_len,index,set_n)	制作多行表格，在打印时如果数据不能填充满，使用空白行填充，在表格的内容区 "打印设置" 里：条件打印和组表达式一起使用： row_n：空白行的第几行 list_len：数据总条数 index 数据条数里的索引 set_n：每页要显示的行数	每页用 14 行表格填满： pNr(2,len(${res_detail}),${index},14) pNr(3,len(${res_detail}),${index},14) ... 类推

模式			
模式可以应用于格式化数字和日期参数的值。在设计报告时，可能需要以各种格式显示这些参数，例如，将合同日期以简短和完整日期格式显示。 当将模式应用于参数或打印设置时，系统提供了一套预定义的模式供选择。然而，您不仅限于这些模式，还可以使用自己的模式。 参数：数字、日期、求和、平均值有模式 元素：在打印设置里有模式			
时间模式		数字模式	
M/d/yyyy	1/28/2024 日期和月份不显示前导零	#,##0	1,000 显示千位分隔符，截断小数
EEE, MMM d, yyyy	Sun, Jan 28, 2024 获取 1-3 个字符的缩写	0.0	1000.4 显示精确到一位小数
EEEE - MMMM d, yyyy	Sunday - January 28, 2024 用 4 个字符获取全名	0.##	1000.44 最多显示 2 位小数
h:mm a	2:00 PM 下午 2:00 'h' 代表 1-12 小时 - 需要与 'a' 结合使用以显示 AM 或 PM	#,##0.00 $	1,000.44 € 在数字后根据文档属性设置显示货币符号
H:mm	14:00 'H' 代表 0-23 小时	0.00 %	100044.44 % 乘以 100 并显示为百分比

键盘快捷键	
快捷键	描述
Shift + 选择元素	选择多个元素
Ctrl + C	将选定的元素复制到剪贴板
Ctrl + V	将剪贴板的内容粘贴到画布中
Ctrl + Z	撤销上一个命令并撤销多个命令。
Ctrl + Y	重做，撤销撤销命令。你也可以重做多个命令。
Esc	关闭用于选择参数、模式或为列表输入测试数据的弹出窗口。弹出窗口中提供的内容总是会被保存。
Del	删除选定的元素。
↑ ← ↓ →	逐像素移动选定元素。
Ctrl + 拖动元素	逐像素移动选定元素（与用鼠标或触控板拖动元素时的 10 像素步进不同）。

https://tpstudio.taobao.com
TP工作室
TP STUDIO