动态内存

动态分配的对象,只有被显示释放时,才会被销毁。否则会造成内存泄漏或者被操作系统负责收回。

- 栈内存保存定义在函数内的非static对象
- 静态内存保存局部static对象,类static数据成员,以及定义在任何函数外的变量
- 堆保存动态分配的对象
- 分配在栈内存的(如局部变量)或静态内存的由编译器自动创建和销毁。
 - 。 栈内对象, 生命周期最短, 仅在所在程序库运行时才存在
- static对象在使用之前分配,在程序结束时销毁。

智能指针

```
#include <memory>
```

由于动态分配内存,其管理较为不便。因此C++引入了智能指针来管理动态对象。

1. 智能指针是一个模板类,通过封装方法,使其使用起来和指针类似,但是其具有构造函数和析构函数

智能指针有三类shared_ptr、unique_ptr、weak_ptr智能指针,区别就在于资源所有权的区别。

- shared_ptr允许多个指针指向同一个对象,即共享同一资源。
- unique ptr独占所指的对象。
- weak ptr是一种弱的引用,指向shared ptr管理的对象。

shared_ptr类

shared_ptr将new、delete等操作符封装成一个模板类,因为可以多个shared_ptr对象共享资源,因此可以拷贝和复制。一般来说,shared_ptr指向的对象,应当是调用一个名为make_shared的标准库函数。

```
shared_ptr<int> p3=make_shared<int> (42); // 指向一个new出来的值为42的int的shared_ptr对象 shared_ptr<string> p4=make_shared<string> (10,'9'); shared_ptr<int> p5=make_shared<int> ();
```

因为shared ptr不是一般的指针,因此下面的调用是非法的。

```
shared_ptr<int> p=new int(4);// error
shared_ptr<int> p=static_cast<shared_ptr<int>> (new int (4)); // ok,显示转换
```

每个shared ptr都有一个引用计数。引用计数在拷贝或赋值时会发生变化,如

```
auto r=make_shared<int> (42); // r指向的int只有一个引用者,即该动态分配的对象的引用计数为1 r=q; // 给r赋值,令r指向另一个地址 // 递增q所指向对象的引用计数 // 递减r原来指向的对象的引用计数 // 如果r原来指向的对象的引用计数为0,自动释放该对象资源
```

使用什么数据结构来记录共享对象个数,取决于标准库的实现。

- 1. shared_ptr类通过析构函数完成销毁工作。
- 2. shared_ptr会自动释放其关联的内存

释放过程

一个shared_ptr对象,在其生命周期结束时,调用其析构函数,然后递减其引用计数,如果递减后为0,则自动销毁指向对象

```
shared_ptr<Foo> foo(T arg){
    //
    return make_shared<Foo> (arg);
}

void use_foo(T arg){
    shared_ptr<Foo> p=foo(arg);
    // 使用p
}// 此时p离开了作用域,生命周期结束,调用其析构函数,递减其引用计数,如果递减后为0,则销毁指向对象
```

使用动态生存期的资源的类,程序使用动态内存有以下三个原因:

- 1. 程序不知道需要使用多少对象, 如vector, string等容器类
- 2. 程序不知道所需对象的准确类型
- 3. 程序需要多个对象间共享数据(资源)

现在先关注第3个原因,如vector,不过的对象,其资源是独立的。

```
vector<string > v1;
{// 新的作用域
    vector<string> v2={"a","an"};
    v1=v2; // v2拷贝赋值到v1,v1和v2的资源是相互独立的
}// v2的生命周期结束,其中的资源被销毁
// v1的生命周期还存在,保留者被拷贝的元素。
```

因此可以通过shared ptr设计一个类,共享同一资源。

new动态分配

new和delete是两个可以直接管理内存的运算符。

1. 使用new, 默认情况, 分配的对象是默认初始化的(和类一样), 这就意味着内置类型或组合类型的值将是未定义的, 而类类型对象将用默认构造函数进行初始化。

2. 可以使用值初始化为动态分配的对象赋值,

```
string *ps1=new string; //默认初始化为空string string *ps= new string(); // 值初始化为空string int *pi1=new int; // 默认初始化,*pi1的值未定义 int *pi2=new int(); // 值初始化,*pi2的值为0
```

delete释放动态内存

1. delete一个局部变量,而不是指向动态内存的指针,其结果是未定义的

```
int i,*p=&i;
delete p; // 未定义的
```

- 2. delete一个已经释放过的资源是未定义的,如一个指向动态内存的指针被delete多次。
- 3. delete一个空指针是合法的。
- 4. const对象不可改变,但本身可以被销毁。

```
const int *pci=new const int(1024);
delete pci; // ok,释放一个const对象
```

- 5. delete一个指针后,但是有可能只是释放掉该指针指向对象的资源,但是该指针保存的地址依然存在,这也就可能造成空悬指针(dangling pointer),即常说的野指针。这种行为也是极其危险的,如果delete一个指针后,再使用这个指针的行为是十分不安全的。因此因在delete之后,设置为nullptr。
- 6. new和delete无法很好的处理共享资源的多个对象的释放问题。

shared_ptr和new结合使用

之前说过,shared_ptr不是常规指针,是一个模板类,因此不可以直接将new的对象赋值给一个shared_ptr对象。但由于shared_ptr类包含接受常规指针的构造函数,并且该构造函数是explicit的。

```
shared_ptr<int> p1=new int(1024); // error,必须使用直接初始化的形式,因为该构造函数是explict的 shared_ptr<int> p2(new int(1024)); // ok,使用直接初始化形式
```

如前所述,不可以进行常规指针到智能指针的隐式转换,但是可以通过强制转换,显示绑定到一个常规指针。

```
shared_ptr<int> clone(int p){
    // ok,显示地用int *创建shared_ptr<int> 对象
    return shared_ptr<int>(new(int (p));
}

shared_ptr<int> p1= new int (1024);  // error
shared_ptr<int> p1=static_cast<shared_ptr<int>>(new int (1024));  // 强制转换,显示创建...
```

这里的强制转换和普通的有些区别,该static_cast是调用的shared_ptr类的构造函数,显示构建一个对象。

unique_ptr指针

我们不可以使用make_shared来返回一个unique_ptr,必须使用直接初始化形式定义一个unique_ptr对象。即

```
unique_ptr<double> p1; // 可以指向一个double的unique_ptr,默认指向nullptr
unique_ptr<int>p2(new int(42)); // p2指向一个值为42的int
```

因为, unique_ptr独占资源所有权, 因此

- 不支持拷贝操作
- 不支持赋值操作

虽然不支持拷贝和赋值, 但是可以通过release或reset将指针所有权从一个 (非const) unique_ptr转移给另一个unique_ptr:

```
// 所有权从p1转移到p2
unique_ptr<string > p2(p1.release()); // release将p1置为空
unique_ptr<string > p3(new string("TREX"));
// 将所有权从p3转移到p2
p2.reset(p3.relese()); // relese将p3置为空,reset将p2原来拥有的资源释放,并重新指向p3指向的资源
```

unique_ptr操作

```
u.reset(q); // 释放u指向的对象,并将其指向q
u.reset(nullptr);
```

・ 这里应当注意release()操作,如

```
p2.release(); // ok, p2不会释放其原本指向的资源,p2只是放弃了该资源的控制权,并置为nullptr // 返回指针,但是我们没有保存该指针
auto p=p2.release(); // ok, 但是我们应当自己delete p;
```

返回unique_ptr和传递unique_ptr

我们不能拷贝和赋值unique_ptr,这是因为其独占所有权。或者利用reset和release进行所有权的转移。但是考虑到如果一个unique_ptr的生命周期将要终止,即将要被销毁的unique_ptr对象,此时就可以"拷贝和赋值"操作。如,

```
unique_ptr<int> clone(int p){
    // ok
    return unique_ptr<int> (new int(p));
}// 临时创建的unique ptr对象将要被销毁,因此可以被拷贝
```

或者,返回一个局部unique_ptr对象,当然,本质上和上面的例子是一样的。

```
unique_ptr<int> clone(int p){
    unique_ptr<int> ret(new int(p));
    // ...
    return ret;
}
```

这种拷贝是编译器执行的一种特殊的**拷贝**,即**移动拷贝**,move语义的拷贝。使用move即可拷贝或赋值操作,因为move也是一种资源控制权转移的操作,不影响unique ptr独占资源的概念。如

向unique ptr传递删除器

如前所述, unique_ptr默认的deleter (删除器) 是delete, 但是我们可以传递其一个自定的deleter, 行为和 shared ptr有些许差异:

• shared_ptr不是将deleter直接保存为一个成员,因为deleter到运行时才会知道,而且在shared_ptr的生命周期内,我们可以随时改变其deleter。通常,类的成员类型在运行时是不能改变的。因此,shared_ptr不能直接保存为一个成员,而是间接保存的,如

```
del? del(p):delete p; // del(p)需要在运行时跳转到del的地址
```

运行时可以随时改变del指向的deleter。

• unique_pt的deleter是类的一部分,即unique_ptr有两个模板参数,一个表示管理的指针,一个表示 deleter的类型。由于deleter是unique ptr的一部分,因此deleter在编译期就明确了。

```
// del编译时绑定,直接调用实例化的deleter
// del默认为delete
del(p);
```

unique_ptr对象创建,指定保存的指针和deleter

```
// p指向一个类型为objT的对象,并使用一个类型为delT的对象释放objT对象
// delT类型的对象被绑定到fcn上
unique_ptr<objT,delT> p(new objT,fcn);
```

weak_ptr

C++ Primer: weak_ptr是一种不控制所指向对象生存期的智能指针,它指向一个由shared_ptr管理的对象。

weak ptr是一个弱引用指针。为什么要引入弱引用指针呢?

弱引用指针就是没有**所有权**的指针,有时候我们只是想找个指向这块内存的指针,但我不能把这块内存的生命周期与这个指针相关联。即这种情况下,弱引用指针仅仅代表我可以访问该内存,但是该内存的释放与我无关。

当然,原生指针也是一种弱引用指针,只是原生指针的含义不够明确,万一该指针被delete,则就会不符合弱引用的原则,从而出现安全问题。下面看一下,弱引用指针如何做到这种安全。

弱引用的作用之一是可以消除引用环问题。

weak_ptr只能由shared_ptr或者其他的weak_ptr构造,weak_ptr和shared_ptr共享一个引用计数,在引用计数对象上增加一个weak_count,但不增加ref_count。引用计数减为0则会销毁管理的资源,weak_ptr通过ref_count是否为0来判断所指向的资源是否可用。当ref_count和weak_count都为0时引用计数对象会销毁其自身。

weak_ptr必须和shared_ptr搭配使用

创建一个weak_ptr,需要用shared_ptr来初始化它,即

```
auto p=make_shared<int> (42);
weak_ptr<int> wp(p);  // p的引用计数未改变,weak_count自增
```

由于weak_ptr指向的内存资源可能不存在,因此我们不能直接访问,必须调用lock。如

环形引用

```
class TB;
class TA{
   public:TA(){...};
   void refB(std::shared_ptr<TB> ptr)this->ptr=ptr;
   ~TA(){...}
   private:
   std::shared ptr<TB> ptr;
};
class TB{
   public:TB(){...};
   void refA(std::shared_ptr<TA> ptr)this->ptr=ptr;
   ~TB(){...};
   private:
   std::shared_ptr<TA> ptr;
};
int main(){
   std::shared_ptr<TA> pa=std::make_shared<TA>();
   std::shared_ptr<TB> pb=std::make_shared<TB>();//new一个TB类型的对象,调用TB();
```

```
pa->refB(pb);
pb->refA(pa);
return 0;
}//
pa,pb结束生命周期,调用shared_ptr的析构函数,pa.use_count()减1,pb.use_count()减1,
//
自减之后,pb和pb指向对象的引用计数仍然是1,因此无法销毁该生成对象,因此没有调用该对象的析构函数
```

输出结果:

```
TA()
TB()
```

即以上example说明只有TA()和TB()被调用。而pb和pa在程序结束后,销毁,同时pb和pa引用对象的引用计数减一。但是该生成 (new) 对象的引用计数此时还是为1,因此并没有销毁该生成对象,也就是没有调用该对象的析构函数。因此造成了内存泄漏。

new和数组

new和delete在动态分配一个对象数组时,写法有些不同,即

```
int *pia=new int[get_size()]; // pia指向生成的数组的第一个int
```

动态一个数组会得到一个元素类型的指针

new T[]分配的内存是连续的,称之为"动态数组",但是这和数组是有区别的。类似于malloc分配的资源。这意味着,我们应当这样遍历它,

可以分配大小为0的数组, new会返回一个合法的非空指针。对于零长度的动态分配的数组, 该指针类似于**尾后指针**, 我们可以使用该指针进行比较操作, 但是不可以解引用该指针。

释放动态数组

为了区别普通的delete,释放动态数组为,

```
delete p;
delete [] pa; // 表明将要释放的是一个动态数组
```

delete和delete[]的区别

delete只会调用一次析构函数,而delete[]会调用每个成员的析构函数。