计算机网络和因特网,md 5/26/2020

什么是因特网Internet

首先, Internet代表因特网, internet代表互联网。

- 互联网是通用名词,多个计算机网络互联在一起即可称之为互联网,其互联采用的规则也是任意的。
- 因特网是专用名词,前身为Arpanet,基于TCP/IP协议族互联,是当前世界最大的计算机网络。
- 因特网是互联网的一个子集,任意两个终端,互联一起,即可称之为互联网。

Internet的构成

端系统 (end system) 或主机 (host) 通过通信链路 (communication link) 和分组交换机 (packet switch), 互联在一起构成Internet。

分组交换机:

- 路由器 (router)
- 链路层交换机 (link-layer switch)

ISP (Internet service provider)包括多个分组交换机和多端通信链路。端系统通过ISP接入因特网。而端系统、分组交换机、和其他因特网部件都要运行一系列协议(protocol),也就是大家采取一致认同的标准。

各个端系统通过系统提供的API,实现端系统上服务或程序与因特网的连接。

协议 (protocol)

A,B两者之间进行通信的一套约定的动作。比如A按照约定好的格式发送给一条信息,B按照相应的约定好的回复动作回复B,再或者长时间B没有回复A时,A应该怎么做等等。

如拥塞控制协议可以控制sender和receiver之间的传输速率: 当两者发生了堵塞时, 然后采取一些措施控制两者之间的传输速率。

网络**协议**定义了两个或多个通信实体之间交换的报文格式和次序,以及报文发送和或接收一条报文或其他时间所采取的动作。

电路交换

电话网络是最早出现的也是最大的电路交换网络。在电路交换网络中,两个端系统通过中间交换结点建立一条专用的通信链路,称之为**电路**。

电路交换其过程:

- 1. 建立电路
 - 电路建立之后,两个端系统之间的每一条链路都为双方预留了相应的带宽,这个带宽将会一直保留着。为了充分利用物理链路的带宽,通常会采用相应的信道复用技术,将交换结点之间的物理链路进行共享,即交换结点包含的N条电路是彼此独立的(相对独占),每条电路专门为某一特定端系统的通信提供服务,而端系统到交换点之间的链路一般不需要复用和共享,通常是独占的(绝对独占)。

2. 传输

计算机网络和因特网.md 5/26/2020

o 两个端系统在建立的"独占"(即相对独占)的物理链路,然后进行通信。

3. 删除电路

电路交换区别于专用链路,电路交换不一定是独占该物理链路。一条链路为了提高利用率,可能会被**多路复用**,如频分,时分,码分等复用方式。复用不影响广义上的独占该链路,如频分可以一直稳定使用该链路,不需要寻路。同样,时分也不需要。时分从广义上,整体上依然可以看成"一直"稳定使用该链路。

分组交换和电路交换

分组交换比电路交换有着更好的带宽共享,虽然电路交换中可以频分复用。但是假设多个用户共享一条链路,每个用户使用该链路的活跃周期是变化的。如某个用户只有10%的时间活跃,对于电路交换,所有的时间内必须为每个用户预留一定的带宽,则有些带宽在90%的时间是浪费的。又或者对于时分TDM,一个1s的帧被划分为10个time slot,每个time slot为100ms,则这个100ms在90%的时间内是浪费的。

对于一条1Mbps的链路,电话交换只能支持10 (1Mbps/100kps) (假设每个预留100kps) 个并发用户,而对于分组交换而言,一个特定用户活跃的概率是0.1,如果有35个用户,有11或更多个并发活跃用户的概率大约是0.0004。

又如,假定有10个用户,某个用户突然产生1000个1000bit的分组,其他用户静默,不产生分组。则对于TDM的电路交换来说,该用户只能使用每帧的一个time slot,传输所有的比特需要10s。在分组交换情况下,需要1s,相当于独占。

分组交换中,两个交换结点之间依然可能会有多路复用。然而,不再固定为每个用户预留某个time slot或带宽。一般是占用全部带宽,如上例中的占用整个带宽1Mbps。

端到端时延

端到端时延,包括

- 传输时延:比特长度L/链路传输速率R
- 处理时延:差错检验,查询转发表等
- 排队时延:在交换结点排队
- 传播时延:却决于交换结点之间采用的物理媒介,如光纤,双绞铜线等

计算机网络中的吞吐量

这里的吞吐量就是指端到端之间最小的传输速率(不够精准)。

瞬时吞吐量是主机B接收该文件的速率,即平时中的下载速率。平均吞吐量就是主机B接收到所有F比特/用去的时间T,即F/Tbps。

影响端到端之间吞吐量是复杂的。详见计算机网络:自顶向下方法的例子。

协议分层

第n-1层想第n层提供服务接口。如第n层想要实现可靠传送服务,则利用第n-1层提供的不可靠服务,加上第n层的检测和重传丢失报文等等功能实现。

计算机网络和因特网.md 5/26/2020

各个协议层能够用软件、硬件或两者结合的方式实现。物理层和链路层协议通常是和物理硬件打交道,而网络层则两者兼有。上层的传输层和应用层协议则可能完全使用软件方式实现。

各层的所有协议称之为协议栈 (protocol stack)。

各层如下:

- 应用层:报文 (message)
- 运输层:报文加上运输层所需头部信息,称之为报文段(segment)。在两个应用程序端点之间传送应用层报文。
- 网络层:报文段加上头部,称之为数据包(datagram)。从一个交换结点(三层交换机,如路由器,有ip寻址,不是mac寻址,这一操作或称之为路由)转移到下一个交换结点,在两者传送运输层的报文段。
- 链路层:数据包加上头部,称之为帧 (frame),从一个交换结点 (无论是否存在路由操作)到下一个交换结点 (无论是否存在路由操作)到下一个交换结点之间传送数据包。链路可能包括wifi,以太网,电缆接入网等形式,各个形式的链路采用的协议不同。
- 物理层: 负责将frame从一个网络元素移到下一个网络元素, 即将frame的比特一个一个的移到下一个结点。物理层协议显然和链路层协议相关, 并进一步和该链路的传输物理媒介 (如光纤, 双绞铜线等) 相关。