# Теоретическая субмолекулярная физика

# 10. Тензора эффективности

- Статистический тензора элементарных составляющих
- > Тензор эффективности детектора расположенного под углом
- > Тензор спиновой эффективности

Грызлова Е.В. 2018 г.

#### Статистический тензор системы частиц

$$\rho_{kq}(j_1j_2:j,j_1'j_2':j') = \sum_{k_1q_1,k_2q_2} \hat{k_1}\hat{k_2}\hat{j}\hat{j}'(k_1q_1,k_2q_2 \mid kq) \begin{cases} j_1 & j_2 & j \\ j_1' & j_2' & j' \\ k_1 & k_2 & k \end{cases} \rho_{k_1q_1}(j_1,j_1')\rho_{k_2q_2}(j_2,j_2')$$

$$\rho_{k_{1}q_{1}}(j_{1},j_{1}')\rho_{k_{2}q_{2}}(j_{2},j_{2}') = \sum_{kq,jj'} \hat{k}_{1}\hat{k}_{2}\hat{j}\hat{j}'(k_{1}q_{1},k_{2}q_{2} \mid kq) \begin{cases} j_{1} & j_{2} & j \\ j'_{1} & j'_{2} & j' \\ k_{1} & k_{2} & k \end{cases} \rho_{kq}(j_{1}j_{2}:j,j_{1}'j_{2}':j')$$

### Статистические тензоры свободной частицы

Частица движется в направлении  $|ec{n}
angle = | heta, arphi
angle$  Без спина

$$\left| \vec{n} \right\rangle = \left| \theta, \varphi \right\rangle$$

$$\langle lm | \rho^{(n)} | l'm' \rangle = Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{l'm'}(\theta, \varphi) = \sum_{k} \frac{(-1)^m \hat{l} \hat{l}'}{\sqrt{4\pi} \hat{k}} (l0l'0 | k0) (lml' - m' | kq) Y_{kq}^*(\theta, \varphi)$$

Радиационный параметр

$$\rho_{kq}(l,l') = \frac{(-1)^{l'}}{\sqrt{4\pi}} \hat{l} \hat{l}'(l0l'0 \mid k0) \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \sqrt{4\pi} \frac{1}{\hat{k}} Y_{kq}^*(\theta,\varphi) = C_{k0}(l,l') \frac{\sqrt{4\pi}}{\hat{k}} Y_{kq}^*(\theta,\varphi)$$


Со спином ѕ

$$\rho_{kq}(ls:j,l's:j') = \sum_{k_{l}q_{l},k_{s}q_{s}} \hat{k}_{l} \hat{k}_{s} \hat{j} \hat{j}'(k_{l}q_{l},k_{s}q_{s} | kq) \begin{cases} l & s & j \\ l' & s & j' \\ k_{l} & k_{s} & k \end{cases} \rho_{k_{l}q_{l}}(l,l') \rho_{k_{s}q_{s}}(s,s)$$

Радиационный параметр частицы со спином

$$\rho_{kq}(lj,l'j') = \underbrace{\frac{(-1)^{j'+s}}{4\pi} \hat{l}\hat{l}' \hat{j}\hat{j}'(l0l'0|k0)}_{\{j'=j=s\}} \underbrace{\frac{l'=k}{\hat{k}}}_{\{j'=s\}} \underbrace{\frac{\sqrt{4\pi}}{\hat{k}}}_{\{kq}(\theta,\varphi) = C_{k0}(lj,l'j') \underbrace{\frac{\sqrt{4\pi}}{\hat{k}}}_{\{kq}(\theta,\varphi)$$

## Свойства детектора, тензор эффективности



$$\hat{\varepsilon} = \hat{\varepsilon}^{(\alpha)} \; \hat{\varepsilon}^{(n)} \; \hat{\varepsilon}^{(s)}$$

Лабораторная система совмещается с системой детектора поворотом на φθψ Тогда собственные состояния в лабораторной системе

$$|sm\rangle = \sum_{\mu} D_{m\mu}^{s^*}(\varphi \vartheta \psi) |s\mu\rangle$$


10.1 
$$\varepsilon^{lab}(s,s) = \sum_{\nu} D_{q\nu}^{k}(\varphi \vartheta \psi) \varepsilon_{k\nu}^{\text{det}}(s,s), \quad \varepsilon_{k\nu}^{\text{det}}(s,s) = \sum_{\mu\mu'} (-1)^{s-\mu'} (s\mu s - \mu' | k\nu) \varepsilon_{\mu\mu'}$$

Тензор спиновой эффективности

Параметр спиновой эффективности детектора  $\equiv c_{k,\nu}(s,s')$ 

Определить тензор эффективности детектора, регистрирующего только частицы с поперечной поляризацией.

### Свойства детектора, тензор эффективности



$$\hat{\varepsilon} = \hat{\varepsilon}^{(\alpha)} \; \hat{\varepsilon}^{(n)} \; \hat{\varepsilon}^{(s)}$$

Детектор стоит в направлении  $\theta \phi$ 

$$\varepsilon^{lab}(\vec{n}, \vec{n}') = D_{q0}^{k}(\varphi \theta 0)\varepsilon_{k0}^{\text{det}}(l, l') = , \quad \varepsilon_{k0}^{\text{det}}(l, l') = (-1)^{l'}\hat{l}\hat{l}'(l0l0|k0)/4\pi$$


$$= \frac{\sqrt{4\pi}}{\hat{k}}Y_{kq}^{*}(\theta \varphi)\varepsilon_{k0}^{\text{det}}(l, l') \quad \text{10.2}$$

$$= \varepsilon_{k0}^{\text{det}}(l, l')$$

$$= \varepsilon_{k0}(l, l')$$

Тензор угловой эффективности детектора

# Тензор эффективности при двух продуктах распада




$$W = Sp(\rho\varepsilon) \Leftrightarrow W = \sum_{kq} \rho_{kq} \varepsilon_{kq}^*$$

Нормировка 
$$ho_{00}(j,j) = rac{1}{\hat{j}}; arepsilon_{00}(j,j) = \hat{j}$$

$$\varepsilon_{KQ}(J_{f}(ls)j:J;J_{f}'(l's)j':J') = \frac{1}{4\pi} \hat{J}\hat{J}'\hat{j}'\hat{j}'\hat{l}\hat{l}'(-1)^{l'} \sum_{\substack{k_{f}k_{l}k_{s}k\\q_{f}q_{l}q_{s}q_{s}'q}} \hat{k}_{f}k(k_{f}q_{f}kq|KQ) \begin{cases} J_{f} & j & J\\J_{f}' & j' & J'\\k_{f} & k & K \end{cases}$$

$$\hat{k}_{l}\hat{k}_{s}(k_{l}q_{l}k_{s}q_{s} | kq) \begin{cases}
l & s & j \\
l' & s & j' \\
k_{l} & k_{s} & k
\end{cases} \varepsilon_{k_{f}q_{f}(J_{f},J_{f}')}(l0l'0 | k_{l}0) \frac{\sqrt{4\pi}}{\hat{k}_{l}} Y_{k_{l}q_{l}}^{*}(\theta\varphi) D_{q_{s}q_{s'}}^{k_{s}}(\varphi\theta\psi) \varepsilon_{k_{s}q_{s}(s,s)}$$

## Тензор эффективности в представлении полного момента



$$\hat{\varepsilon} = \hat{\varepsilon}^{(\alpha)} \; \hat{\varepsilon}^{(n)} \; \hat{\varepsilon}^{(s)}$$

$$\varepsilon_{kq} = \sum_{\nu} D_{q\nu}^{k} (\varphi \vartheta \psi) c_{k\nu}$$

Радиационные параметры 
$$c_{kv}^{\downarrow}(ls:j;l's':j') = \sum_{k_lk_s} \hat{j}\hat{j}'\hat{k}_l\hat{k}_s(k_l0k_sv\,|\,kv) \begin{cases} l & s & j \\ l' & s & j' \\ k_l & k_s & k \end{cases} c_{k_l0}(l,l')c_{k_sv}(s,s)$$

$$W = Sp(\rho \varepsilon) \Leftrightarrow W = \sum_{kq} \rho_{kq} \varepsilon_{kq}^*$$