src

File.h

```
#ifndef FILE_H
#define FILE_H
#include "INode.h"
* 打开文件控制块File类。
* 该结构记录了进程打开文件
* 的读、写请求类型,文件读写位置等等。
class File
public:
  /* Enumerate */
   enum FileFlags
   {
       FREAD = 0x1, /* 读请求类型 */
       FWRITE = 0x2, /* 写请求类型 */
       FPIPE = 0x4 /* 管道类型 */
   };
   /* Functions */
public:
  /* Constructors */
   File();
  /* Destructors */
   ~File();
   /* Member */
   unsigned int f_flag; /* 对打开文件的读、写操作要求 */
   int f_count; /* 当前引用该文件控制块的进程数量 */
   Inode *f_inode; /* 指向打开文件的内存Inode指针 */int f_offset; /* 文件读写位置指针 */
};
* 进程打开文件描述符表(OpenFiles)的定义
* 进程的u结构中包含OpenFiles类的一个对象,
* 维护了当前进程的所有打开文件。
*/
class OpenFiles
  /* static members */
public:
   static const int NOFILES = 15; /* 进程允许打开的最大文件数 */
```

```
/* Functions */
public:
   /* Constructors */
   OpenFiles();
   /* Destructors */
   ~OpenFiles();
   /*
    * @comment 进程请求打开文件时,在打开文件描述符表中分配一个空闲表项
   int AllocFreeSlot();
   /*
    * @comment Dup系统调用时复制打开文件描述符表中的描述符
   int Clone(int fd);
   /*
    * @comment 根据用户系统调用提供的文件描述符参数fd,
    * 找到对应的打开文件控制块File结构
   */
   File *GetF(int fd);
    * @comment 为已分配到的空闲描述符fd和已分配的打开文件表中
    * 空闲File对象建立勾连关系
    */
   void SetF(int fd, File *pFile);
   /* Members */
private:
   File *ProcessOpenFileTable[NOFILES]; /* File对象的指针数组,指向系统打开文件表中的
File对象 */
};
/*
* 文件I/O的参数类
* 对文件读、写时需用到的读、写偏移量、
* 字节数以及目标区域首地址参数。
*/
class IOParameter
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   IOParameter();
   /* Destructors */
   ~IOParameter();
   /* Members */
public:
   unsigned char *m_Base; /* 当前读、写用户目标区域的首地址 */

      int m_Offset;
      /* 当前读、写文件的字节偏移量 */

      int m_Count;
      /* 当前还剩余的读、写字节数量 */

};
#endif
```

File.cpp

```
#include "File.h"
#include "Utility.h" //for NULL
#include "Kernel.h"
File::File()
{
   this->f_count = 0;
   this->f_flag = 0;
   this->f_offset = 0;
   this->f_inode = NULL;
}
File::~File()
   // nothing to do here
}
/*=====class
OpenFiles======*/
OpenFiles::OpenFiles()
{
}
OpenFiles::~OpenFiles()
{
}
int OpenFiles::AllocFreeSlot()
   int i;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   for (i = 0; i < OpenFiles::NOFILES; i++)</pre>
      /* 进程打开文件描述符表中找到空闲项,则返回之 */
      if (this->ProcessOpenFileTable[i] == NULL)
      {
         /* 设置核心栈现场保护区中的EAX寄存器的值,即系统调用返回值 */
         u.u\_ar0[User::EAX] = i;
         return i;
   }
   u.u_ar0[User::EAX] = -1; /* Open1, 需要一个标志。当打开文件结构创建失败时, 可以回收系
统资源*/
   u.u_error = User::EMFILE;
   return -1;
}
int OpenFiles::Clone(int fd)
{
```

```
return 0;
}
File *OpenFiles::GetF(int fd)
   File *pFile;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 如果打开文件描述符的值超出了范围 */
   if (fd < 0 || fd >= OpenFiles::NOFILES)
       u.u_error = User::EBADF;
      return NULL;
   }
   pFile = this->ProcessOpenFileTable[fd];
   if (pFile == NULL)
       u.u_error = User::EBADF;
   return pFile; /* 即使pFile==NULL也返回它,由调用GetF的函数来判断返回值 */
}
void OpenFiles::SetF(int fd, File *pFile)
   if (fd < 0 || fd >= OpenFiles::NOFILES)
   {
       return;
   /* 进程打开文件描述符指向系统打开文件表中相应的File结构 */
   this->ProcessOpenFileTable[fd] = pFile;
}
/*=====class
IOParameter=======*/
IOParameter::IOParameter()
   this->m_Base = 0;
   this->m_Count = 0;
   this->m_Offset = 0;
}
IOParameter::~IOParameter()
   // nothing to do here
```

FileManager.h

```
#ifndef FILE_MANAGER_H
#define FILE_MANAGER_H
#include "FileSystem.h"
```

```
#include "OpenFileManager.h"
#include "File.h"
/*
* 文件管理类(FileManager)
* 封装了文件系统的各种系统调用在核心态下处理过程,
* 如对文件的Open()、Close()、Read()、Write()等等
* 封装了对文件系统访问的具体细节。
*/
class FileManager
{
public:
   /* 目录搜索模式,用于NameI()函数 */
   enum DirectorySearchMode
      OPEN = 0, /* 以打开文件方式搜索目录 */
      CREATE = 1, /* 以新建文件方式搜索目录 */
      DELETE = 2 /* 以删除文件方式搜索目录 */
   };
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   FileManager();
   /* Destructors */
   ~FileManager();
    * @comment 初始化对全局对象的引用
   void Initialize();
    * @comment Open()系统调用处理过程
   void Open();
    * @comment Creat()系统调用处理过程
   void Creat();
   /*
    * @comment Open()、Creat()系统调用的公共部分
   void Open1(Inode *pInode, int mode, int trf);
   * @comment Close()系统调用处理过程
   void Close();
   * @comment Seek()系统调用处理过程
   */
   void Seek();
```

```
* @comment Dup()复制进程打开文件描述符
 */
void Dup();
* @comment FStat()获取文件信息
*/
void FStat();
* @comment FStat()获取文件信息
*/
void Stat();
/* FStat()和Stat()系统调用的共享例程 */
void Stat1(Inode *pInode, unsigned long statBuf);
 * @comment Read()系统调用处理过程
void Read();
 * @comment Write()系统调用处理过程
void Write();
 * @comment 读写系统调用公共部分代码
void Rdwr(enum File::FileFlags mode);
 * @comment Pipe()管道建立系统调用处理过程
void Pipe();
 * @comment 管道读操作
void ReadP(File *pFile);
* @comment 管道写操作
void WriteP(File *pFile);
 * @comment 目录搜索,将路径转化为相应的Inode,
* 返回上锁后的Inode
Inode *NameI(char (*func)(), enum DirectorySearchMode mode);
 * @comment 获取路径中的下一个字符
static char NextChar();
```

```
* @comment 被Creat()系统调用使用,用于为创建新文件分配内核资源
   Inode *MakNode(unsigned int mode);
   /*
    * @comment 向父目录的目录文件写入一个目录项
   void WriteDir(Inode *pInode);
   /*
    * @comment 设置当前工作路径
   void SetCurDir(char *pathname);
   /*
    * @comment 检查对文件或目录的搜索、访问权限,作为系统调用的辅助函数
   int Access(Inode *pInode, unsigned int mode);
   /*
    * @comment 检查文件是否属于当前用户
   Inode *Owner();
   /* 改变文件访问模式 */
   void ChMod();
   /* 改变文件文件所有者user ID及其group ID */
   void ChOwn();
   /* 改变当前工作目录 */
   void ChDir();
   /* 创建文件的异名引用 */
   void Link();
   /* 取消文件 */
   void UnLink();
   /* 用于建立特殊设备文件的系统调用 */
   void MkNod();
public:
   /* 根目录内存Inode */
   Inode *rootDirInode;
   /* 对全局对象g_FileSystem的引用,该对象负责管理文件系统存储资源 */
   FileSystem *m_FileSystem;
   /* 对全局对象g_InodeTable的引用,该对象负责内存Inode表的管理 */
   InodeTable *m_InodeTable;
   /* 对全局对象g_OpenFileTable的引用,该对象负责打开文件表项的管理 */
   OpenFileTable *m_OpenFileTable;
};
class DirectoryEntry
```

```
{
    /* static members */
public:
    static const int DIRSIZ = 28; /* 目录项中路径部分的最大字符串长度 */

    /* Functions */
public:
    /* Constructors */
    DirectoryEntry();
    /* Destructors */
    ~DirectoryEntry();

    /* Members */
public:
    int m_ino;    /* 目录项中Inode编号部分 */
    char m_name[DIRSIZ]; /* 目录项中路径名部分 */
};
#endif
```

FileManager.cpp

```
#include "FileManager.h"
#include "Kernel.h"
#include "Utility.h"
#include "TimeInterrupt.h"
FileManager::FileManager()
   // nothing to do here
}
FileManager::~FileManager()
   // nothing to do here
}
void FileManager::Initialize()
   this->m_FileSystem = &Kernel::Instance().GetFileSystem();
   this->m_InodeTable = &g_InodeTable;
   this->m_OpenFileTable = &g_OpenFileTable;
  this->m_InodeTable->Initialize();
}
* 功能: 打开文件
* 效果: 建立打开文件结构,内存i节点开锁 、i_count 为正数(i_count ++)
* */
void FileManager::Open()
   Inode *pInode;
```

```
User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   pInode = this->NameI(NextChar, FileManager::OPEN); /* 0 = Open, not create
*/
   /* 没有找到相应的Inode */
   if (NULL == pInode)
       return;
   this->Open1(pInode, u.u_arg[1], 0);
}
 * 功能: 创建一个新的文件
* 效果: 建立打开文件结构,内存i节点开锁 、i_count 为正数 (应该是 1)
* */
void FileManager::Creat()
{
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   unsigned int newACCMode = u.u_arg[1] & (Inode::IRWXU | Inode::IRWXG |
Inode::IRWXO);
   /* 搜索目录的模式为1,表示创建; 若父目录不可写, 出错返回 */
   pInode = this->NameI(NextChar, FileManager::CREATE);
   /* 没有找到相应的Inode,或NameI出错 */
   if (NULL == pInode)
   {
       if (u.u_error)
          return;
       /* 创建Inode */
       pInode = this->MakNode(newACCMode & (~Inode::ISVTX));
       /* 创建失败 */
       if (NULL == pInode)
          return;
       }
       /*
        * 如果所希望的名字不存在,使用参数trf = 2来调用open1()。
       * 不需要进行权限检查,因为刚刚建立的文件的权限和传入参数mode
       * 所表示的权限内容是一样的。
       this->Open1(pInode, File::FWRITE, 2);
   }
   else
       /* 如果NameI()搜索到已经存在要创建的文件,则清空该文件(用算法ITrunc())。UID没有改
变
        * 原来UNIX的设计是这样:文件看上去就像新建的文件一样。然而,新文件所有者和许可权方式
没变。
       * 也就是说creat指定的RWX比特无效。
       * 邓蓉认为这是不合理的,应该改变。
       * 现在的实现: creat指定的RWX比特有效 */
       this->Open1(pInode, File::FWRITE, 1);
       pInode->i_mode |= newACCMode;
   }
}
```

```
* trf == 0由open调用
* trf == 1由creat调用, creat文件的时候搜索到同文件名的文件
* trf == 2由creat调用, creat文件的时候未搜索到同文件名的文件, 这是文件创建时更一般的情况
* mode参数: 打开文件模式,表示文件操作是 读、写还是读写
*/
void FileManager::Open1(Inode *pInode, int mode, int trf)
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   * 对所希望的文件已存在的情况下,即trf == 0或trf == 1进行权限检查
   * 如果所希望的名字不存在,即trf == 2,不需要进行权限检查,因为刚建立
   *的文件的权限和传入的参数mode的所表示的权限内容是一样的。
   */
   if (trf != 2)
   {
      if (mode & File::FREAD)
         /* 检查读权限 */
         this->Access(pInode, Inode::IREAD);
      if (mode & File::FWRITE)
          /* 检查写权限 */
          this->Access(pInode, Inode::IWRITE);
          /* 系统调用去写目录文件是不允许的 */
          if ((pInode->i_mode & Inode::IFMT) == Inode::IFDIR)
             u.u_error = User::EISDIR;
      }
   }
   if (u.u_error)
      this->m_InodeTable->IPut(pInode);
      return;
   }
   /* 在creat文件的时候搜索到同文件名的文件,释放该文件所占据的所有盘块 */
   if (1 == trf)
   {
      pInode->ITrunc();
   }
   /* 解锁inode!
    * 线性目录搜索涉及大量的磁盘读写操作,期间进程会入睡。
    * 因此,进程必须上锁操作涉及的i节点。这就是NameI中执行的IGet上锁操作。
    * 行至此,后续不再有可能会引起进程切换的操作,可以解锁;节点。
    */
   pInode->Prele();
   /* 分配打开文件控制块File结构 */
   File *pFile = this->m_OpenFileTable->FAlloc();
   if (NULL == pFile)
   {
```

```
this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 设置打开文件方式,建立File结构和内存Inode的勾连关系 */
   pFile->f_flag = mode & (File::FREAD | File::FWRITE);
   pFile->f_inode = pInode;
   /* 特殊设备打开函数 */
   pInode->OpenI(mode & File::FWRITE);
   /* 为打开或者创建文件的各种资源都已成功分配,函数返回 */
   if (u.u_error == 0)
   {
       return;
   else /* 如果出错则释放资源 */
       /* 释放打开文件描述符 */
       int fd = u.u_ar0[User::EAX];
       if (fd != -1)
           u.u_ofiles.SetF(fd, NULL);
           /* 递减File结构和Inode的引用计数 ,File结构没有锁 f_count为0就是释放File结构
了*/
           pFile->f_count--;
       }
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
   }
}
void FileManager::Close()
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   int fd = u.u_arg[0];
   /* 获取打开文件控制块File结构 */
   File *pFile = u.u_ofiles.GetF(fd);
   if (NULL == pFile)
       return;
   /* 释放打开文件描述符fd, 递减File结构引用计数 */
   u.u_ofiles.SetF(fd, NULL);
   this->m_OpenFileTable->CloseF(pFile);
}
void FileManager::Seek()
   File *pFile;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   int fd = u.u_arg[0];
   pFile = u.u_ofiles.GetF(fd);
   if (NULL == pFile)
       return; /* 若FILE不存在, GetF有设出错码 */
   }
```

```
/* 管道文件不允许seek */
   if (pFile->f_flag & File::FPIPE)
       u.u_error = User::ESPIPE;
       return;
   }
   int offset = u.u_arg[1];
   /* 如果u.u_arg[2]在3 ~ 5之间,那么长度单位由字节变为512字节 */
   if (u.u_arg[2] > 2)
   {
       offset = offset << 9;
       u.u_arg[2] -= 3;
   }
   switch (u.u_arg[2])
   /* 读写位置设置为offset */
   case 0:
       pFile->f_offset = offset;
       break;
   /* 读写位置加offset(可正可负) */
       pFile->f_offset += offset;
       break;
   /* 读写位置调整为文件长度加offset */
       pFile->f_offset = pFile->f_inode->i_size + offset;
       break;
   }
}
void FileManager::Dup()
   File *pFile;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   int fd = u.u_arg[0];
   pFile = u.u_ofiles.GetF(fd);
   if (NULL == pFile)
   {
       return;
   }
   int newFd = u.u_ofiles.AllocFreeSlot();
   if (newFd < 0)
   {
       return;
   /* 至此分配新描述符newFd成功 */
   u.u_ofiles.SetF(newFd, pFile);
   pFile->f_count++;
}
void FileManager::FStat()
```

```
File *pFile;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
    int fd = u.u_arg[0];
    pFile = u.u_ofiles.GetF(fd);
   if (NULL == pFile)
        return;
   /* u.u_arg[1] = pStatBuf */
   this->Stat1(pFile->f_inode, u.u_arg[1]);
}
void FileManager::Stat()
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
    pInode = this->NameI(FileManager::NextChar, FileManager::OPEN);
   if (NULL == pInode)
        return;
   this->Stat1(pInode, u.u_arg[1]);
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
}
void FileManager::Stat1(Inode *pInode, unsigned long statBuf)
{
    Buf *pBuf;
    BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
    pInode->IUpdate(Time::time);
    pBuf = bufMgr.Bread(pInode->i_dev, FileSystem::INODE_ZONE_START_SECTOR +
pInode->i_number / FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR);
    /* 将p指向缓存区中编号为inumber外存Inode的偏移位置 */
    unsigned char *p = pBuf->b_addr + (pInode->i_number %
FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR) * sizeof(DiskInode);
    Utility::DWordCopy((int *)p, (int *)statBuf, sizeof(DiskInode) /
sizeof(int));
   bufMgr.Brelse(pBuf);
}
void FileManager::Read()
    /* 直接调用Rdwr()函数即可 */
   this->Rdwr(File::FREAD);
}
void FileManager::Write()
    /* 直接调用Rdwr()函数即可 */
   this->Rdwr(File::FWRITE);
}
```

```
void FileManager::Rdwr(enum File::FileFlags mode)
{
   File *pFile;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 根据Read()/write()的系统调用参数fd获取打开文件控制块结构 */
   pFile = u.u_ofiles.GetF(u.u_arg[0]); /* fd */
   if (NULL == pFile)
   {
       /* 不存在该打开文件, GetF已经设置过出错码, 所以这里不需要再设置了 */
       /* u.u_error = User::EBADF; */
       return;
   }
   /* 读写的模式不正确 */
   if ((pFile->f_flag & mode) == 0)
       u.u_error = User::EACCES;
      return;
   }
   u.u_IOParam.m_Base = (unsigned char *)u.u_arg[1]; /* 目标缓冲区首址 */
   u.u_IOParam.m_Count = u.u_arg[2];
                                                /* 要求读/写的字节数 */
                                                /* User Space I/O, 读入的内容
   u.u\_segflg = 0;
要送数据段或用户栈段 */
   /* 管道读写 */
   if (pFile->f_flag & File::FPIPE)
       if (File::FREAD == mode)
          this->ReadP(pFile);
       }
       else
          this->WriteP(pFile);
   }
   else
   /* 普通文件读写 ,或读写特殊文件。对文件实施互斥访问,互斥的粒度:每次系统调用。
   为此Inode类需要增加两个方法: NFlock()、NFrele()。
   这不是V6的设计。read、write系统调用对内存i节点上锁是为了给实施Io的进程提供一致的文件视
图。*/
   {
       pFile->f_inode->NFlock();
       /* 设置文件起始读位置 */
       u.u_IOParam.m_Offset = pFile->f_offset;
       if (File::FREAD == mode)
          pFile->f_inode->ReadI();
       }
       else
          pFile->f_inode->WriteI();
       }
       /* 根据读写字数,移动文件读写偏移指针 */
       pFile->f_offset += (u.u_arg[2] - u.u_IOParam.m_Count);
```

```
pFile->f_inode->NFrele();
   }
   /* 返回实际读写的字节数,修改存放系统调用返回值的核心栈单元 */
   u.u_ar0[User::EAX] = u.u_arg[2] - u.u_IOParam.m_Count;
}
void FileManager::Pipe()
   Inode *pInode;
   File *pFileRead;
   File *pFileWrite;
   int fd[2];
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 分配一个Inode用于创建管道文件 */
   pInode = this->m_FileSystem->IAlloc(DeviceManager::ROOTDEV);
   if (NULL == pInode)
   {
       return;
   }
   /* 分配读管道的File结构 */
   pFileRead = this->m_OpenFileTable->FAlloc();
   if (NULL == pFileRead)
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 读管道的打开文件描述符 */
   fd[0] = u.u_ar0[User::EAX];
   /* 分配写管道的File结构 */
   pFileWrite = this->m_OpenFileTable->FAlloc();
   if (NULL == pFileWrite) /*若分配失败,擦除管道读端相关的所有打开文件结构*/
       pFileRead->f_count = 0;
       u.u_ofiles.SetF(fd[0], NULL);
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 写管道的打开文件描述符 */
   fd[1] = u.u_ar0[User::EAX];
   /* Pipe(int* fd)的参数在u.u_arg[0]中,将分配成功的2个fd返回给用户态程序 */
   int *pFdarr = (int *)u.u_arg[0];
   pFdarr[0] = fd[0];
   pFdarr[1] = fd[1];
   /* 设置读、写管道File结构的属性 ,以后read、write系统调用需要这个标识*/
   pFileRead->f_flag = File::FREAD | File::FPIPE;
   pFileRead->f_inode = pInode;
   pFileWrite->f_flag = File::FWRITE | File::FPIPE;
   pFileWrite->f_inode = pInode;
   pInode->i_count = 2;
   pInode->i_flag = Inode::IACC | Inode::IUPD;
```

```
pInode->i_mode = Inode::IALLOC;
}
void FileManager::ReadP(File *pFile)
   Inode *pInode = pFile->f_inode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
loop:
   /* 对管道文件上锁保证互斥 ,在现在的V6版本普通文件的读写也采取这种非常保守的上锁方式*/
   pInode->Plock();
   /* 管道中没有数据可读取 。管道文件从尾部开始写,故i_size是写指针。*/
   if (pFile->f_offset == pInode->i_size)
       if (pFile->f_offset != 0)
       {
           /* 读管道文件偏移量和管道文件大小重置为0 */
          pFile->f_offset = 0;
           pInode->i_size = 0;
           /* 如果置上IWRITE标志,则表示有进程正在等待写此管道,所以必须唤醒相应的进程。*/
          if (pInode->i_mode & Inode::IWRITE)
           {
              pInode->i_mode &= (~Inode::IWRITE);
              Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)
(pInode + 1));
          }
       }
       pInode->Prele(); /* 不解锁的话,写管道进程无法对管道实施操作。系统死锁 */
       /* 如果管道的读者、写者中已经有一方关闭,则返回 */
       if (pInode->i_count < 2)</pre>
           return;
       }
       /* IREAD标志表示有进程等待读Pipe */
       pInode->i_mode |= Inode::IREAD;
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)(pInode + 2), ProcessManager::PPIPE);
       goto loop;
   }
   /* 管道中有有可读取的数据 */
   u.u_IOParam.m_Offset = pFile->f_offset;
   pInode->ReadI();
   pFile->f_offset = u.u_IOParam.m_Offset;
   pInode->Prele();
}
void FileManager::WriteP(File *pFile)
   Inode *pInode = pFile->f_inode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   int count = u.u_IOParam.m_Count;
```

```
loop:
   pInode->Plock();
   /* 已完成所有数据写入管道,对管道unlock并返回 */
   if (0 == count)
       pInode->Prele();
       u.u_IOParam.m_Count = 0;
       return;
   }
   /* 管道读者进程已关闭读端、用信号SIGPIPE通知应用程序 */
   if (pInode->i_count < 2)</pre>
   {
       pInode->Prele();
       u.u_error = User::EPIPE;
       u.u_procp->PSignal(User::SIGPIPE);
       return;
   }
   /* 如果已经到达管道的底,则置上同步标志,睡眠等待 */
   if (Inode::PIPSIZ == pInode->i_size)
   {
       pInode->i_mode |= Inode::IWRITE;
       pInode->Prele();
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)(pInode + 1), ProcessManager::PPIPE);
       goto loop;
   }
   /* 将待写入数据尽可能多地写入管道 */
   u.u_IOParam.m_Offset = pInode->i_size;
   u.u_IOParam.m_Count = Utility::Min(count, Inode::PIPSIZ -
u.u_IOParam.m_Offset);
   count -= u.u_IOParam.m_Count;
   pInode->WriteI();
   pInode->Prele();
   /* 唤醒读管道进程 */
   if (pInode->i_mode & Inode::IREAD)
   {
       pInode->i_mode &= (~Inode::IREAD);
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)(pInode
+ 2));
   }
   goto loop;
}
/* 返回NULL表示目录搜索失败,否则是根指针,指向文件的内存打开i节点 ,上锁的内存i节点 */
Inode *FileManager::NameI(char (*func)(), enum DirectorySearchMode mode)
{
   Inode *pInode;
   Buf *pBuf;
   char curchar;
   char *pChar;
   int freeEntryOffset; /* 以创建文件模式搜索目录时,记录空闲目录项的偏移量 */
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
```

```
/*
* 如果该路径是'/'开头的,从根目录开始搜索,
* 否则从进程当前工作目录开始搜索。
*/
pInode = u.u_cdir;
if ('/' == (curchar = (*func)()))
   pInode = this->rootDirInode;
}
/* 检查该Inode是否正在被使用,以及保证在整个目录搜索过程中该Inode不被释放 */
this->m_InodeTable->IGet(pInode->i_dev, pInode->i_number);
/* 允许出现////a//b 这种路径 这种路径等价于/a/b */
while ('/' == curchar)
   curchar = (*func)();
}
/* 如果试图更改和删除当前目录文件则出错 */
if ('\0' == curchar && mode != FileManager::OPEN)
   u.u_error = User::ENOENT;
   goto out;
}
/* 外层循环每次处理pathname中一段路径分量 */
while (true)
{
   /* 如果出错则释放当前搜索到的目录文件Inode,并退出 */
   if (u.u_error != User::NOERROR)
      break; /* goto out; */
   }
   /* 整个路径搜索完毕,返回相应Inode指针。目录搜索成功返回。 */
   if ('\setminus 0' == curchar)
      return pInode;
   }
   /* 如果要进行搜索的不是目录文件,释放相关Inode资源则退出 */
   if ((pInode->i_mode & Inode::IFMT) != Inode::IFDIR)
   {
       u.u_error = User::ENOTDIR;
      break; /* goto out; */
   }
   /* 进行目录搜索权限检查, IEXEC在目录文件中表示搜索权限 */
   if (this->Access(pInode, Inode::IEXEC))
   {
       u.u_error = User::EACCES;
       break; /* 不具备目录搜索权限, goto out; */
   }
    * 将Pathname中当前准备进行匹配的路径分量拷贝到u.u_dbuf[]中,
    * 便于和目录项进行比较。
    */
```

```
pChar = &(u.u_dbuf[0]);
while ('/' != curchar && '\0' != curchar && u.u_error == User::NOERROR)
   if (pChar < &(u.u_dbuf[DirectoryEntry::DIRSIZ]))</pre>
       *pChar = curchar;
       pChar++;
   curchar = (*func)();
}
/* 将u_dbuf剩余的部分填充为'\0' */
while (pChar < &(u.u_dbuf[DirectoryEntry::DIRSIZ]))</pre>
   *pChar = '\0';
   pChar++;
}
/* 允许出现////a//b 这种路径 这种路径等价于/a/b */
while ('/' == curchar)
   curchar = (*func)();
}
if (u.u_error != User::NOERROR)
   break; /* goto out; */
}
/* 内层循环部分对于u.u_dbuf[]中的路径名分量,逐个搜寻匹配的目录项 */
u.u_IOParam.m_Offset = 0;
/* 设置为目录项个数 , 含空白的目录项*/
u.u_IOParam.m_Count = pInode->i_size / (DirectoryEntry::DIRSIZ + 4);
freeEntryOffset = 0;
pBuf = NULL;
while (true)
   /* 对目录项已经搜索完毕 */
   if (0 == u.u_IOParam.m_Count)
   {
       if (NULL != pBuf)
           bufMgr.Brelse(pBuf);
       }
       /* 如果是创建新文件 */
       if (FileManager::CREATE == mode && curchar == '\0')
           /* 判断该目录是否可写 */
           if (this->Access(pInode, Inode::IWRITE))
           {
               u.u_error = User::EACCES;
               goto out; /* Failed */
           }
           /* 将父目录Inode指针保存起来,以后写目录项WriteDir()函数会用到 */
           u.u_pdir = pInode;
```

```
if (freeEntryOffset) /* 此变量存放了空闲目录项位于目录文件中的偏移量
*/
                  {
                     /* 将空闲目录项偏移量存入u区中,写目录项writeDir()会用到 */
                     u.u_IOParam.m_Offset = freeEntryOffset -
(DirectoryEntry::DIRSIZ + 4);
                  else /*问题: 为何if分支没有置IUPD标志? 这是因为文件的长度没有变呀*/
                     pInode->i_flag |= Inode::IUPD;
                  }
                  /* 找到可以写入的空闲目录项位置, NameI()函数返回 */
                  return NULL;
              }
              /* 目录项搜索完毕而没有找到匹配项,释放相关Inode资源,并推出 */
              u.u_error = User::ENOENT;
              goto out;
          }
          /* 已读完目录文件的当前盘块,需要读入下一目录项数据盘块 */
          if (0 == u.u_IOParam.m_Offset % Inode::BLOCK_SIZE)
              if (NULL != pBuf)
                  bufMgr.Brelse(pBuf);
              /* 计算要读的物理盘块号 */
              int phyBlkno = pInode->Bmap(u.u_IOParam.m_Offset /
Inode::BLOCK_SIZE);
              pBuf = bufMgr.Bread(pInode->i_dev, phyBlkno);
          }
          /* 没有读完当前目录项盘块,则读取下一目录项至u.u_dent */
          int *src = (int *)(pBuf->b_addr + (u.u_IOParam.m_Offset %
Inode::BLOCK_SIZE));
          Utility::DWordCopy(src, (int *)&u.u_dent, sizeof(DirectoryEntry) /
sizeof(int));
          u.u_IOParam.m_Offset += (DirectoryEntry::DIRSIZ + 4);
          u.u_IOParam.m_Count--;
          /* 如果是空闲目录项,记录该项位于目录文件中偏移量 */
          if (0 == u.u_dent.m_ino)
          {
              if (0 == freeEntryOffset)
                  freeEntryOffset = u.u_IOParam.m_Offset;
              /* 跳过空闲目录项,继续比较下一目录项 */
              continue;
          }
          int i:
          for (i = 0; i < DirectoryEntry::DIRSIZ; i++)</pre>
              if (u.u_dbuf[i] != u.u_dent.m_name[i])
```

```
break; /* 匹配至某一字符不符, 跳出for循环 */
              }
          }
          if (i < DirectoryEntry::DIRSIZ)</pre>
              /* 不是要搜索的目录项,继续匹配下一目录项 */
              continue;
          }
          else
          {
              /* 目录项匹配成功,回到外层while(true)循环 */
              break;
          }
       }
        * 从内层目录项匹配循环跳至此处,说明pathname中
       * 当前路径分量匹配成功了,还需匹配pathname中下一路径
       * 分量,直至遇到'\0'结束。
       */
       if (NULL != pBuf)
       {
          bufMgr.Brelse(pBuf);
       }
       /* 如果是删除操作,则返回父目录Inode,而要删除文件的Inode号在u.u_dent.m_ino中 */
       if (FileManager::DELETE == mode && '\0' == curchar)
       {
          /* 如果对父目录没有写的权限 */
          if (this->Access(pInode, Inode::IWRITE))
              u.u_error = User::EACCES;
             break; /* goto out; */
          return pInode;
       }
       /*
        * 匹配目录项成功,则释放当前目录Inode,根据匹配成功的
       * 目录项m_ino字段获取相应下一级目录或文件的Inode。
       */
       short dev = pInode->i_dev;
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       pInode = this->m_InodeTable->IGet(dev, u.u_dent.m_ino);
       /* 回到外层while(true)循环,继续匹配Pathname中下一路径分量 */
       if (NULL == pInode) /* 获取失败 */
          return NULL;
       }
out:
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
   return NULL;
}
char FileManager::NextChar()
```

```
User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* u.u_dirp指向pathname中的字符 */
   return *u.u_dirp++;
}
/* 由creat调用。
* 为新创建的文件写新的i节点和新的目录项
* 返回的pInode是上了锁的内存i节点,其中的i_count是 1。
* 在程序的最后会调用 WriteDir,在这里把属于自己的目录项写进父目录,修改父目录文件的i节点 、将
其写回磁盘。
*
*/
Inode *FileManager::MakNode(unsigned int mode)
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 分配一个空闲DiskInode, 里面内容已全部清空 */
   pInode = this->m_FileSystem->IAlloc(u.u_pdir->i_dev);
   if (NULL == pInode)
   {
       return NULL;
   }
   pInode->i_flag |= (Inode::IACC | Inode::IUPD);
   pInode->i_mode = mode | Inode::IALLOC;
   pInode->i_nlink = 1;
   pInode->i_uid = u.u_uid;
   pInode->i_gid = u.u_gid;
   /* 将目录项写入u.u_dent, 随后写入目录文件 */
   this->WriteDir(pInode);
   return pInode;
}
void FileManager::WriteDir(Inode *pInode)
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 设置目录项中Inode编号部分 */
   u.u_dent.m_ino = pInode->i_number;
   /* 设置目录项中pathname分量部分 */
   for (int i = 0; i < DirectoryEntry::DIRSIZ; i++)</pre>
       u.u_dent.m_name[i] = u.u_dbuf[i];
   }
   u.u_IOParam.m_Count = DirectoryEntry::DIRSIZ + 4;
   u.u_IOParam.m_Base = (unsigned char *)&u.u_dent;
   u.u\_segflg = 1;
   /* 将目录项写入父目录文件 */
   u.u_pdir->WriteI();
   this->m_InodeTable->IPut(u.u_pdir);
}
```

```
void FileManager::SetCurDir(char *pathname)
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 路径不是从根目录'/'开始,则在现有u.u_curdir后面加上当前路径分量 */
   if (pathname[0] != '/')
       int length = Utility::StringLength(u.u_curdir);
       if (u.u_curdir[length - 1] != '/')
           u.u_curdir[length] = '/';
          length++;
       }
       Utility::StringCopy(pathname, u.u_curdir + length);
   }
   else /* 如果是从根目录'/'开始,则取代原有工作目录 */
       Utility::StringCopy(pathname, u.u_curdir);
   }
}
 * 返回值是0,表示拥有打开文件的权限; 1表示没有所需的访问权限。文件未能打开的原因记录在
u.u_error变量中。
*/
int FileManager::Access(Inode *pInode, unsigned int mode)
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 对于写的权限,必须检查该文件系统是否是只读的 */
   if (Inode::IWRITE == mode)
   {
       if (this->m_FileSystem->GetFS(pInode->i_dev)->s_ronly != 0)
           u.u_error = User::EROFS;
           return 1;
       }
   }
    * 对于超级用户,读写任何文件都是允许的
    * 而要执行某文件时,必须在i_mode有可执行标志
    */
   if (u.u\_uid == 0)
       if (Inode::IEXEC == mode && (pInode->i_mode & (Inode::IEXEC |
(Inode::IEXEC >> 3) \mid (Inode::IEXEC >> 6))) == 0)
       {
           u.u_error = User::EACCES;
          return 1;
       return 0; /* Permission Check Succeed! */
   if (u.u_uid != pInode->i_uid)
       mode = mode >> 3;
       if (u.u_gid != pInode->i_gid)
       {
```

```
mode = mode >> 3;
       }
    }
   if ((pInode->i_mode & mode) != 0)
        return 0;
    }
   u.u_error = User::EACCES;
   return 1;
}
Inode *FileManager::Owner()
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   if ((pInode = this->NameI(NextChar, FileManager::OPEN)) == NULL)
   {
        return NULL;
   }
   if (u.u_uid == pInode->i_uid || u.SUser())
        return pInode;
   }
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
   return NULL;
}
void FileManager::ChMod()
{
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   unsigned int mode = u.u_arg[1];
   if ((pInode = this->Owner()) == NULL)
        return;
    /* clear i_mode字段中的ISGID, ISUID, ISTVX以及rwxrwxx这12比特 */
   pInode->i_mode &= (~0xFFF);
   /* 根据系统调用的参数重新设置i_mode字段 */
   pInode->i_mode |= (mode & 0xfff);
   pInode->i_flag |= Inode::IUPD;
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
   return;
}
void FileManager::ChOwn()
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   short uid = u.u_arg[1];
    short gid = u.u_arg[2];
```

```
/* 不是超级用户或者不是文件主则返回 */
   if (!u.SUser() || (pInode = this->Owner()) == NULL)
       return;
   pInode->i_uid = uid;
    pInode->i_gid = gid;
   pInode->i_flag |= Inode::IUPD;
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
}
void FileManager::ChDir()
    Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   pInode = this->NameI(FileManager::NextChar, FileManager::OPEN);
   if (NULL == pInode)
       return;
    /* 搜索到的文件不是目录文件 */
   if ((pInode->i_mode & Inode::IFMT) != Inode::IFDIR)
       u.u_error = User::ENOTDIR;
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   if (this->Access(pInode, Inode::IEXEC))
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
    this->m_InodeTable->IPut(u.u_cdir);
    u.u_cdir = pInode;
   pInode->Prele();
   this->SetCurDir((char *)u.u_arg[0] /* pathname */);
}
void FileManager::Link()
   Inode *pInode;
   Inode *pNewInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   pInode = this->NameI(FileManager::NextChar, FileManager::OPEN);
   /* 打卡文件失败 */
   if (NULL == pInode)
       return;
   }
    /* 链接的数量已经最大 */
   if (pInode->i_nlink >= 255)
       u.u_error = User::EMLINK;
       /* 出错,释放资源并退出 */
```

```
this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 对目录文件的链接只能由超级用户进行 */
   if ((pInode->i_mode & Inode::IFMT) == Inode::IFDIR && !u.SUser())
       /* 出错,释放资源并退出 */
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 解锁现存文件Inode,以避免在以下搜索新文件时产生死锁 */
   pInode->i_flag &= (~Inode::ILOCK);
   /* 指向要创建的新路径newPathname */
   u.u_dirp = (char *)u.u_arg[1];
   pNewInode = this->NameI(FileManager::NextChar, FileManager::CREATE);
   /* 如果文件已存在 */
   if (NULL != pNewInode)
   {
       u.u_error = User::EEXIST;
       this->m_InodeTable->IPut(pNewInode);
   if (User::NOERROR != u.u_error)
       /* 出错,释放资源并退出 */
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 检查目录与该文件是否在同一个设备上 */
   if (u.u_pdir->i_dev != pInode->i_dev)
       this->m_InodeTable->IPut(u.u_pdir);
       u.u_error = User::EXDEV;
       /* 出错,释放资源并退出 */
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   this->WriteDir(pInode);
   pInode->i_nlink++;
   pInode->i_flag |= Inode::IUPD;
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
}
void FileManager::UnLink()
   Inode *pInode;
   Inode *pDeleteInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   pDeleteInode = this->NameI(FileManager::NextChar, FileManager::DELETE);
   if (NULL == pDeleteInode)
   {
       return;
   pDeleteInode->Prele();
   pInode = this->m_InodeTable->IGet(pDeleteInode->i_dev, u.u_dent.m_ino);
```

```
if (NULL == pInode)
   {
       Utility::Panic("unlink -- iget");
   }
   /* 只有root可以unlink目录文件 */
   if ((pInode->i_mode & Inode::IFMT) == Inode::IFDIR && !u.SUser())
       this->m_InodeTable->IPut(pDeleteInode);
       this->m_InodeTable->IPut(pInode);
       return;
   }
   /* 写入清零后的目录项 */
   u.u_IOParam.m_Offset -= (DirectoryEntry::DIRSIZ + 4);
   u.u_IOParam.m_Base = (unsigned char *)&u.u_dent;
   u.u_IOParam.m_Count = DirectoryEntry::DIRSIZ + 4;
   u.u_dent.m_ino = 0;
   pDeleteInode->WriteI();
   /* 修改inode项 */
   pInode->i_nlink--;
   pInode->i_flag |= Inode::IUPD;
   this->m_InodeTable->IPut(pDeleteInode);
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
}
void FileManager::MkNod()
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 检查uid是否是root,该系统调用只有uid==root时才可被调用 */
   if (u.SUser())
       pInode = this->NameI(FileManager::NextChar, FileManager::CREATE);
       /* 要创建的文件已经存在,这里并不能去覆盖此文件 */
       if (pInode != NULL)
           u.u_error = User::EEXIST;
           this->m_InodeTable->IPut(pInode);
           return;
       }
   }
   else
       /* 非root用户执行mknod()系统调用返回User::EPERM */
       u.u_error = User::EPERM;
       return;
   }
   /* 没有通过Suser()的检查 */
   if (User::NOERROR != u.u_error)
   {
       return; /* 没有需要释放的资源,直接退出 */
   pInode = this->MakNode(u.u_arg[1]);
   if (NULL == pInode)
    {
```

```
return;
   }
   /* 所建立是设备文件 */
   if ((pInode->i_mode & (Inode::IFBLK | Inode::IFCHR)) != 0)
       pInode->i_addr[0] = u.u_arg[2];
   }
   this->m_InodeTable->IPut(pInode);
}
/*=====class
DirectoryEntry======*/
DirectoryEntry::DirectoryEntry()
   this->m_ino = 0;
   this->m_name[0] = '\setminus 0';
}
DirectoryEntry::~DirectoryEntry()
   // nothing to do here
}
```

FileSystem.h

```
#ifndef FILE_SYSTEM_H
#define FILE_SYSTEM_H
#include "INode.h"
#include "Buf.h"
#include "BufferManager.h"
* 文件系统存储资源管理块(Super Block)的定义。
class SuperBlock
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   SuperBlock();
   /* Destructors */
   ~SuperBlock();
   /* Members */
public:
   int s_isize; /* 外存Inode区占用的盘块数 */
   int s_fsize; /* 盘块总数 */
   int s_nfree; /* 直接管理的空闲盘块数量 */
   int s_free[100]; /* 直接管理的空闲盘块索引表 */
   int s_ninode;
                  /* 直接管理的空闲外存Inode数量 */
   int s_inode[100]; /* 直接管理的空闲外存Inode索引表 */
   int s_flock; /* 封锁空闲盘块索引表标志 */
   int s_ilock; /* 封锁空闲Inode表标志 */
```

```
int s_fmod; /* 内存中super block副本被修改标志,意味着需要更新外存对应的Super
Block */
  int s_ronly; /* 本文件系统只能读出 */
                /* 最近一次更新时间 */
   int s_time;
   int padding[47]; /* 填充使SuperBlock块大小等于1024字节,占据2个扇区 */
};
/*
* 文件系统装配块(Mount)的定义。
* 装配块用于实现子文件系统与
* 根文件系统的连接。
class Mount
  /* Functions */
public:
  /* Constructors */
  Mount();
   /* Destructors */
  ~Mount();
   /* Members */
public:
   short m_dev; /* 文件系统设备号 */
   SuperBlock *m_spb; /* 指向文件系统的Super Block对象在内存中的副本 */
   Inode *m_inodep; /* 指向挂载子文件系统的内存INode */
};
* 文件系统类(FileSystem)管理文件存储设备中
*的各类存储资源,磁盘块、外存INode的分配、
*释放。
*/
class FileSystem
public:
  /* static consts */
   static const int NMOUNT = 5; /* 系统中用于挂载子文件系统的装配块数量 */
   static const int SUPER_BLOCK_SECTOR_NUMBER = 200; /* 定义SuperBlock位于磁盘上的
扇区号,占据200,201两个扇区。 */
   static const int ROOTINO = 1; /* 文件系统根目录外存Inode编号 */
   static const int INODE_NUMBER_PER_SECTOR = 8; /* 外存INOde对象长度为64字节,每
个磁盘块可以存放512/64 = 8个外存Inode */
   static const int INODE_ZONE_START_SECTOR = 202; /* 外存Inode区位于磁盘上的起始扇
区号 */
   static const int INODE_ZONE_SIZE = 1024 - 202; /* 磁盘上外存Inode区占据的扇区数
*/
   static const int DATA_ZONE_START_SECTOR = 1024;
                                                          /* 数据区的
起始扇区号 */
                                                          /* 数据区的
   static const int DATA_ZONE_END_SECTOR = 18000 - 1;
   static const int DATA_ZONE_SIZE = 18000 - DATA_ZONE_START_SECTOR; /* 数据区占
据的扇区数量 */
```

```
/* Functions */
public:
  /* Constructors */
   FileSystem();
   /* Destructors */
   ~FileSystem();
   /*
   * @comment 初始化成员变量
   */
   void Initialize();
   /*
   * @comment 系统初始化时读入SuperBlock
   */
   void LoadSuperBlock();
   /*
   * @comment 根据文件存储设备的设备号dev获取
   * 该文件系统的SuperBlock
   */
   SuperBlock *GetFS(short dev);
   * @comment 将SuperBlock对象的内存副本更新到
   * 存储设备的SuperBlock中去
   */
   void Update();
   * @comment 在存储设备dev上分配一个空闲
   * 外存INode,一般用于创建新的文件。
   Inode *IAlloc(short dev);
   * @comment 释放存储设备dev上编号为number
   *的外存INode,一般用于删除文件。
   void IFree(short dev, int number);
   /*
   * @comment 在存储设备dev上分配空闲磁盘块
   */
   Buf *Alloc(short dev);
   * @comment 释放存储设备dev上编号为blkno的磁盘块
   void Free(short dev, int blkno);
   * @comment 查找文件系统装配表,搜索指定Inode对应的Mount装配块
   Mount *GetMount(Inode *pInode);
private:
   * @comment 检查设备dev上编号blkno的磁盘块是否属于
   * 数据盘块区
```

```
*/
bool BadBlock(SuperBlock *spb, short dev, int blkno);

/* Members */
public:
    Mount m_Mount[NMOUNT]; /* 文件系统装配块表, Mount[0]用于根文件系统 */

private:
    BufferManager *m_BufferManager; /* FileSystem类需要缓存管理模块(BufferManager)提供的接口 */
    int updlock; /* Update()函数的锁, 该函数用于同步内存各个
SuperBlock副本以及,

    */
};

#endif
```

FileSystem.cpp

```
#include "FileSystem.h"
#include "Utility.h"
#include "New.h"
#include "Kernel.h"
#include "OpenFileManager.h"
#include "TimeInterrupt.h"
#include "Video.h"
/*=====class
SuperBlock======*/
/* 系统全局超级块SuperBlock对象 */
SuperBlock g_spb;
SuperBlock::SuperBlock()
{
  // nothing to do here
}
SuperBlock::~SuperBlock()
{
   // nothing to do here
}
Mount::Mount()
   this->m_dev = -1;
   this->m_spb = NULL;
   this->m_inodep = NULL;
}
Mount::~Mount()
   this->m_dev = -1;
   this->m_inodep = NULL;
```

```
// 释放内存SuperBlock副本
   if (this->m_spb != NULL)
       delete this->m_spb;
       this->m_spb = NULL;
   }
}
/*=====class
FileSystem======*/
FileSystem::FileSystem()
   // nothing to do here
}
FileSystem::~FileSystem()
   // nothing to do here
}
void FileSystem::Initialize()
   this->m_BufferManager = &Kernel::Instance().GetBufferManager();
   this->updlock = 0;
}
void FileSystem::LoadSuperBlock()
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
   Buf *pBuf;
   for (int i = 0; i < 2; i++)
       int *p = (int *)\&g_spb + i * 128;
       pBuf = bufMgr.Bread(DeviceManager::ROOTDEV,
FileSystem::SUPER_BLOCK_SECTOR_NUMBER + i);
       Utility::DWordCopy((int *)pBuf->b_addr, p, 128);
       bufMgr.Brelse(pBuf);
   }
   if (User::NOERROR != u.u_error)
       Utility::Panic("Load SuperBlock Error....!\n");
   }
   this->m_Mount[0].m_dev = DeviceManager::ROOTDEV;
   this->m_Mount[0].m_spb = &g_spb;
   g_{spb.s_flock} = 0;
   g_{spb.s_ilock} = 0;
   g_{spb.s_{nonly} = 0};
   g_spb.s_time = Time::time;
}
SuperBlock *FileSystem::GetFS(short dev)
```

```
SuperBlock *sb;
   /* 遍历系统装配块表,寻找设备号为dev的设备中文件系统的SuperBlock */
   for (int i = 0; i < FileSystem::NMOUNT; i++)</pre>
       if (this->m_Mount[i].m_spb != NULL && this->m_Mount[i].m_dev == dev)
       {
           /* 获取SuperBlock的地址 */
           sb = this->m_Mount[i].m_spb;
           if (sb->s_nfree > 100 || sb->s_ninode > 100)
               sb->s_nfree = 0;
               sb->s_ninode = 0;
           return sb;
       }
   }
   Utility::Panic("No File System!");
   return NULL;
}
void FileSystem::Update()
{
   int i;
   SuperBlock *sb;
   Buf *pBuf;
   /* 另一进程正在进行同步,则直接返回 */
   if (this->updlock)
   {
       return;
   }
   /* 设置Update()函数的互斥锁,防止其它进程重入 */
   this->updlock++;
   /* 同步SuperBlock到磁盘 */
   for (i = 0; i < FileSystem::NMOUNT; i++)</pre>
       if (this->m_Mount[i].m_spb != NULL) /* 该Mount装配块对应某个文件系统 */
       {
           sb = this->m_Mount[i].m_spb;
           /* 如果该SuperBlock内存副本没有被修改,直接管理inode和空闲盘块被上锁或该文件系
统是只读文件系统 */
           if (sb->s\_fmod == 0 \mid | sb->s\_ilock != 0 \mid | sb->s\_flock != 0 \mid | sb-
>s_ronly != 0)
           {
               continue;
           /* 清SuperBlock修改标志 */
           sb->s\_fmod = 0;
           /* 写入SuperBlock最后存访时间 */
           sb->s_time = Time::time;
```

```
* 为将要写回到磁盘上去的SuperBlock申请一块缓存,由于缓存块大小为512字节,
           * SuperBlock大小为1024字节,占据2个连续的扇区,所以需要2次写入操作。
           */
          for (int j = 0; j < 2; j++)
              /* 第一次p指向SuperBlock的第0字节,第二次p指向第512字节 */
              int *p = (int *)sb + j * 128;
              /* 将要写入到设备dev上的SUPER_BLOCK_SECTOR_NUMBER + j扇区中去 */
              pBuf = this->m_BufferManager->GetBlk(this->m_Mount[i].m_dev,
FileSystem::SUPER_BLOCK_SECTOR_NUMBER + j);
              /* 将SuperBlock中第0 - 511字节写入缓存区 */
              Utility::DWordCopy(p, (int *)pBuf->b_addr, 128);
              /* 将缓冲区中的数据写到磁盘上 */
              this->m_BufferManager->Bwrite(pBuf);
          }
       }
   }
   /* 同步修改过的内存Inode到对应外存Inode */
   q_InodeTable.UpdateInodeTable();
   /* 清除Update()函数锁 */
   this->updlock = 0;
   /* 将延迟写的缓存块写到磁盘上 */
   this->m_BufferManager->Bflush(DeviceManager::NODEV);
}
Inode *FileSystem::IAlloc(short dev)
   SuperBlock *sb;
   Buf *pBuf;
   Inode *pNode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   int ino; /* 分配到的空闲外存Inode编号 */
   /* 获取相应设备的SuperBlock内存副本 */
   sb = this->GetFS(dev);
   /* 如果SuperBlock空闲Inode表被上锁,则睡眠等待至解锁 */
   while (sb->s_ilock)
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)&sb->s_ilock, ProcessManager::PINOD);
   }
    * SuperBlock直接管理的空闲Inode索引表已空,
    * 必须到磁盘上搜索空闲Inode。先对inode列表上锁,
    * 因为在以下程序中会进行读盘操作可能会导致进程切换,
    * 其他进程有可能访问该索引表,将会导致不一致性。
    */
   if (sb->s_ninode <= 0)
      /* 空闲Inode索引表上锁 */
```

```
sb->s_ilock++;
       /* 外存Inode编号从0开始,这不同于Unix V6中外存Inode从1开始编号 */
       ino = -1;
       /* 依次读入磁盘Inode区中的磁盘块,搜索其中空闲外存Inode,记入空闲Inode索引表 */
       for (int i = 0; i < sb->s_isize; i++)
          pBuf = this->m_BufferManager->Bread(dev,
FileSystem::INODE_ZONE_START_SECTOR + i);
          /* 获取缓冲区首址 */
          int *p = (int *)pBuf->b_addr;
          /* 检查该缓冲区中每个外存Inode的i_mode != 0,表示已经被占用 */
          for (int j = 0; j < FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR; j++)</pre>
          {
              ino++;
              int mode = *(p + j * sizeof(DiskInode) / sizeof(int));
              /* 该外存Inode已被占用,不能记入空闲Inode索引表 */
              if (mode != 0)
              {
                 continue;
              }
               * 如果外存inode的i mode==0, 此时并不能确定
              * 该inode是空闲的,因为有可能是内存inode没有写到
              * 磁盘上,所以要继续搜索内存inode中是否有相应的项
              */
              if (g_InodeTable.IsLoaded(dev, ino) == -1)
                 /* 该外存Inode没有对应的内存拷贝,将其记入空闲Inode索引表 */
                 sb->s_inode[sb->s_ninode++] = ino;
                 /* 如果空闲索引表已经装满,则不继续搜索 */
                 if (sb->s_ninode >= 100)
                     break;
              }
          }
          /* 至此已读完当前磁盘块,释放相应的缓存 */
          this->m_BufferManager->Brelse(pBuf);
          /* 如果空闲索引表已经装满,则不继续搜索 */
          if (sb->s\_ninode >= 100)
          {
              break;
          }
       }
       /* 解除对空闲外存Inode索引表的锁,唤醒因为等待锁而睡眠的进程 */
       sb->s_ilock = 0;
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)&sb-
>s_ilock);
```

```
/* 如果在磁盘上没有搜索到任何可用外存Inode,返回NULL */
       if (sb->s_ninode <= 0)
       {
          Diagnose::Write("No Space On %d !\n", dev);
          u.u_error = User::ENOSPC;
          return NULL;
       }
   }
    * 上面部分已经保证,除非系统中没有可用外存Inode,
    * 否则空闲Inode索引表中必定会记录可用外存Inode的编号。
    */
   while (true)
       /* 从索引表"栈顶"获取空闲外存Inode编号 */
       ino = sb->s_inode[--sb->s_ninode];
       /* 将空闲Inode读入内存 */
       pNode = g_InodeTable.IGet(dev, ino);
       /* 未能分配到内存inode */
       if (NULL == pNode)
       {
          return NULL;
       }
       /* 如果该Inode空闲,清空Inode中的数据 */
       if (0 == pNode->i_mode)
          pNode->Clean();
          /* 设置SuperBlock被修改标志 */
          sb \rightarrow s\_fmod = 1;
          return pNode;
       }
       else /* 如果该Inode已被占用 */
          g_InodeTable.IPut(pNode);
          continue; /* while循环 */
       }
   }
   return NULL; /* GCC likes it! */
}
void FileSystem::IFree(short dev, int number)
   SuperBlock *sb;
   sb = this->GetFS(dev); /* 获取相应设备的SuperBlock内存副本 */
    * 如果超级块直接管理的空闲Inode表上锁,
    *则释放的外存Inode散落在磁盘Inode区中。
    */
   if (sb->s_ilock)
   {
       return;
   }
```

```
* 如果超级块直接管理的空闲外存Inode超过100个,
    * 同样让释放的外存Inode散落在磁盘Inode区中。
   if (sb \rightarrow s\_ninode >= 100)
   {
      return;
   }
   sb->s_inode[sb->s_ninode++] = number;
   /* 设置SuperBlock被修改标志 */
   sb->s_fmod = 1;
}
Buf *FileSystem::Alloc(short dev)
   int blkno; /* 分配到的空闲磁盘块编号 */
   SuperBlock *sb;
   Buf *pBuf;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 获取SuperBlock对象的内存副本 */
   sb = this->GetFS(dev);
   /*
    * 如果空闲磁盘块索引表正在被上锁,表明有其它进程
    * 正在操作空闲磁盘块索引表,因而对其上锁。这通常
    * 是由于其余进程调用Free()或Alloc()造成的。
    */
   while (sb->s_flock)
      /* 进入睡眠直到获得该锁才继续 */
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)&sb->s_flock, ProcessManager::PINOD);
   }
   /* 从索引表"栈顶"获取空闲磁盘块编号 */
   blkno = sb->s_free[--sb->s_nfree];
   /*
    * 若获取磁盘块编号为零,则表示已分配尽所有的空闲磁盘块。
    * 或者分配到的空闲磁盘块编号不属于数据盘块区域中(由BadBlock()检查),
    * 都意味着分配空闲磁盘块操作失败。
    */
   if (0 == b1kno)
   {
       sb->s_nfree = 0;
       Diagnose::Write("No Space On %d !\n", dev);
       u.u_error = User::ENOSPC;
       return NULL;
   if (this->BadBlock(sb, dev, blkno))
      return NULL;
   }
```

```
* 栈已空,新分配到空闲磁盘块中记录了下一组空闲磁盘块的编号,
    * 将下一组空闲磁盘块的编号读入SuperBlock的空闲磁盘块索引表s_free[100]中。
   if (sb->s_nfree <= 0)</pre>
       /*
       * 此处加锁,因为以下要进行读盘操作,有可能发生进程切换,
       * 新上台的进程可能对SuperBlock的空闲盘块索引表访问,会导致不一致性。
       */
       sb->s_flock++;
       /* 读入该空闲磁盘块 */
       pBuf = this->m_BufferManager->Bread(dev, blkno);
       /* 从该磁盘块的0字节开始记录, 共占据4(s_nfree)+400(s_free[100])个字节 */
      int *p = (int *)pBuf->b_addr;
       /* 首先读出空闲盘块数s_nfree */
       sb->s_nfree = *p++;
       /* 读取缓存中后续位置的数据,写入到SuperBlock空闲盘块索引表s_free[100]中 */
       Utility::DWordCopy(p, sb->s_free, 100);
       /* 缓存使用完毕,释放以便被其它进程使用 */
      this->m_BufferManager->Brelse(pBuf);
       /* 解除对空闲磁盘块索引表的锁,唤醒因为等待锁而睡眠的进程 */
       sb->s_flock = 0:
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)&sb-
>s_flock);
   }
   /* 普通情况下成功分配到一空闲磁盘块 */
   pBuf = this->m_BufferManager->GetBlk(dev, blkno); /* 为该磁盘块申请缓存 */
   this->m_BufferManager->ClrBuf(pBuf);
                                              /* 清空缓存中的数据 */
                                              /* 设置SuperBlock被修改标志
   sb->s_fmod = 1;
*/
   return pBuf;
}
void FileSystem::Free(short dev, int blkno)
{
   SuperBlock *sb;
   Buf *pBuf;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   sb = this->GetFS(dev);
    * 尽早设置SuperBlock被修改标志,以防止在释放
    * 磁盘块Free()执行过程中,对SuperBlock内存副本
    * 的修改仅进行了一半,就更新到磁盘SuperBlock去
    */
   sb \rightarrow s\_fmod = 1;
   /* 如果空闲磁盘块索引表被上锁,则睡眠等待解锁 */
   while (sb->s_flock)
```

```
u.u_procp->Sleep((unsigned long)&sb->s_flock, ProcessManager::PINOD);
   }
   /* 检查释放磁盘块的合法性 */
   if (this->BadBlock(sb, dev, blkno))
       return;
   }
   /*
    * 如果先前系统中已经没有空闲盘块,
    * 现在释放的是系统中第1块空闲盘块
    */
   if (sb->s_nfree <= 0)</pre>
       sb->s_nfree = 1;
       sb->s_free[0] = 0; /* 使用0标记空闲盘块链结束标志 */
   }
   /* SuperBlock中直接管理空闲磁盘块号的栈已满 */
   if (sb->s_nfree >= 100)
   {
       sb->s_flock++;
       /*
       * 使用当前Free()函数正要释放的磁盘块,存放前一组100个空闲
       * 磁盘块的索引表
       */
       pBuf = this->m_BufferManager->GetBlk(dev, blkno); /* 为当前正要释放的磁盘块分
配缓存 */
       /* 从该磁盘块的0字节开始记录,共占据4(s_nfree)+400(s_free[100])个字节 */
       int *p = (int *)pBuf->b_addr;
       /* 首先写入空闲盘块数,除了第一组为99块,后续每组都是100块 */
       *p++ = sb->s_nfree;
       /* 将SuperBlock的空闲盘块索引表s_free[100]写入缓存中后续位置 */
       Utility::DWordCopy(sb->s_free, p, 100);
       sb->s_nfree = 0;
       /* 将存放空闲盘块索引表的"当前释放盘块"写入磁盘,即实现了空闲盘块记录空闲盘块号的目标
*/
       this->m_BufferManager->Bwrite(pBuf);
       sb->s_flock = 0;
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)&sb-
>s_flock);
   sb->s_free[sb->s_nfree++] = blkno; /* SuperBlock中记录下当前释放盘块号 */
   sb \rightarrow s\_fmod = 1;
}
Mount *FileSystem::GetMount(Inode *pInode)
{
   /* 遍历系统的装配块表 */
   for (int i = 0; i <= FileSystem::NMOUNT; i++)</pre>
```

```
Mount *pMount = &(this->m_Mount[i]);

/* 找到内存Inode对应的Mount装配块 */
    if (pMount->m_inodep == pInode)
    {
        return pMount;
    }
}
return NULL; /* 查找失败 */
}

bool FileSystem::BadBlock(SuperBlock *spb, short dev, int blkno)
{
    return 0;
}
```

Inode.h

```
#ifndef INODE_H
#define INODE_H
#include "Buf.h"
* 内存索引节点(INode)的定义
* 系统中每一个打开的文件、当前访问目录、
* 挂载的子文件系统都对应唯一的内存inode。
* 每个内存inode通过外存inode所在存储设备的设备号(i_dev)
* 以及该设备外存inode区中的编号(i_number)来确定
* 其对应的外存inode。
*/
class Inode
{
public:
  /* i_flag中标志位 */
   enum INodeFlag
      ILOCK = 0x1, /* 索引节点上锁 */
      IUPD = 0x2, /* 内存inode被修改过,需要更新相应外存inode */
      IACC = 0x4, /* 内存inode被访问过,需要修改最近一次访问时间 */
      IMOUNT = 0x8, /* 内存inode用于挂载子文件系统 */
      IWANT = 0x10, /* 有进程正在等待该内存inode被解锁,清ILOCK标志时,要唤醒这种进程
*/
      ITEXT = 0x20 /* 内存inode对应进程图像的正文段 */
   };
   /* static const member */
   static const unsigned int IALLOC = 0x8000;
                                                    /* 文件被使用 */
   static const unsigned int IFMT = 0x6000;
                                                    /* 文件类型掩码 */
   static const unsigned int IFDIR = 0x4000;
                                                     /* 文件类型: 目录文
                                                     /* 字符设备特殊类型
   static const unsigned int IFCHR = 0x2000;
文件 */
```

```
static const unsigned int IFBLK = 0x6000;
                                                     /* 块设备特殊类型文
件,为0表示常规数据文件 */
   static const unsigned int ILARG = 0x1000;
                                                     /* 文件长度类型: 大
型或巨型文件 */
   static const unsigned int ISUID = 0x800;
                                                     /* 执行时文件时将用
户的有效用户ID修改为文件所有者的User ID */
   static const unsigned int ISGID = 0x400;
                                                     /* 执行时文件时将用
户的有效组ID修改为文件所有者的Group ID */
   static const unsigned int ISVTX = 0x200;
                                                     /* 使用后仍然位于交
换区上的正文段 */
   static const unsigned int IREAD = 0x100;
                                                     /* 对文件的读权限
   static const unsigned int IWRITE = 0x80;
                                                     /* 对文件的写权限
   static const unsigned int IEXEC = 0x40;
                                                     /* 对文件的执行权限
   static const unsigned int IRWXU = (IREAD | IWRITE | IEXEC); /* 文件主对文件的
读、写、执行权限 */
   static const unsigned int IRWXG = ((IRWXU) >> 3); /* 文件主同组用户对
文件的读、写、执行权限 */
   static const unsigned int IRWXO = ((IRWXU) >> 6); /* 其他用户对文件的
读、写、执行权限 */
   static const int BLOCK_SIZE = 512;
                                                             /* 文件
逻辑块大小: 512字节 */
   static const int ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK = BLOCK_SIZE / sizeof(int); /* 每个
间接索引表(或索引块)包含的物理盘块号 */
   static const int SMALL_FILE_BLOCK = 6;
                                                        /* 小型文件: 直
接索引表最多可寻址的逻辑块号 */
   static const int LARGE_FILE_BLOCK = 128 * 2 + 6;
                                                        /* 大型文件: 经
一次间接索引表最多可寻址的逻辑块号 */
   static const int HUGE_FILE_BLOCK = 128 * 128 * 2 + 128 * 2 + 6; /* 巨型文件:
经二次间接索引最大可寻址文件逻辑块号 */
   static const int PIPSIZ = SMALL_FILE_BLOCK * BLOCK_SIZE;
   /* static member */
   static int rablock; /* 顺序读时,使用预读技术读入文件的下一字符块,rablock记录了下一逻
辑块号
                    经过bmap转换得到的物理盘块号。将rablock作为静态变量的原因:调用一
次bmap的开销
                    对当前块和预读块的逻辑块号进行转换,bmap返回当前块的物理盘块号,并
且将预读块
                    的物理盘块号保存在rablock中。 */
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   Inode();
   /* Destructors */
   ~Inode();
    * @comment 根据Inode对象中的物理磁盘块索引表,读取相应
    * 的文件数据
    */
   void ReadI();
```

```
* @comment 根据Inode对象中的物理磁盘块索引表,将数据写入文件
void WriteI();
* @comment 将文件的逻辑块号转换成对应的物理盘块号
*/
int Bmap(int 1bn);
* @comment 对特殊字符设备、块设备文件,调用该设备注册在块设备开关表
* 中的设备初始化程序
void OpenI(int mode);
* @comment 对特殊字符设备、块设备文件。如果对该设备的引用计数为0,
* 则调用该设备的关闭程序
void CloseI(int mode);
/*
* @comment 更新外存Inode的最后的访问时间、修改时间
void IUpdate(int time);
* @comment 释放Inode对应文件占用的磁盘块
*/
void ITrunc();
* @comment 对Pipe或者Inode解锁,并且唤醒因等待锁而睡眠的进程
*/
void Prele();
* @comment 对Pipe上锁,如果Pipe已经被上锁,则增设IWANT标志并睡眠等待直至解锁
*/
void Plock();
* @comment 对Pipe或者Inode解锁,并且唤醒因等待锁而睡眠的进程
void NFrele();
* @comment 对Pipe上锁,如果Pipe已经被上锁,则增设IWANT标志并睡眠等待直至解锁
void NFlock();
* @comment 清空Inode对象中的数据
void Clean();
* @comment 将包含外存Inode字符块中信息拷贝到内存Inode中
void ICopy(Buf *bp, int inumber);
```

```
/* Members */
public:
   unsigned int i_flag; /* 状态的标志位,定义见enum INodeFlag */
   unsigned int i_mode; /* 文件工作方式信息 */
   int i_count; /* 引用计数 */
   int i_nlink; /* 文件联结计数,即该文件在目录树中不同路径名的数量 */
   short i_dev; /* 外存inode所在存储设备的设备号 */
   int i_number; /* 外存inode区中的编号 */
   short i_uid; /* 文件所有者的用户标识数 */
   short i_gid; /* 文件所有者的组标识数 */
   int i_size; /* 文件大小,字节为单位 */
   int i_addr[10]; /* 用于文件逻辑块好和物理块好转换的基本索引表 */
   int i_lastr; /* 存放最近一次读取文件的逻辑块号,用于判断是否需要预读 */
};
/*
* 外存索引节点(DiskINode)的定义
* 外存Inode位于文件存储设备上的
* 外存Inode区中。每个文件有唯一对应
* 的外存Inode, 其作用是记录了该文件
* 对应的控制信息。
* 外存Inode中许多字段和内存Inode中字段
* 相对应。外存INode对象长度为64字节,
* 每个磁盘块可以存放512/64 = 8个外存Inode
*/
class DiskInode
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   DiskInode();
   /* Destructors */
   ~DiskInode();
   /* Members */
public:
   unsigned int d_mode; /* 状态的标志位, 定义见enum INodeFlag */
   int d_nlink; /* 文件联结计数,即该文件在目录树中不同路径名的数量 */
   short d_uid; /* 文件所有者的用户标识数 */
   short d_gid; /* 文件所有者的组标识数 */
   int d_size; /* 文件大小,字节为单位 */
   int d_addr[10]; /* 用于文件逻辑块好和物理块好转换的基本索引表 */
   int d_atime; /* 最后访问时间 */
   int d_mtime; /* 最后修改时间 */
};
#endif
```

Inode.cpp

```
#include "INode.h"
#include "Utility.h"
#include "DeviceManager.h"
#include "Kernel.h"
/*=============*/
/* 预读块的块号,对普通文件这是预读块所在的物理块号。对硬盘而言,这是当前物理块(扇区)的下一个
物理块(扇区)*/
int Inode::rablock = 0;
/* 内存打开 i节点*/
Inode::Inode()
   /* 清空Inode对象中的数据 */
   // this->Clean();
   /* 去除this->Clean();的理由:
   * Inode::Clean()特定用于IAlloc()中清空新分配DiskInode的原有数据,
   * 即旧文件信息。Clean()函数中不应当清除i_dev, i_number, i_flag, i_count,
    * 这是属于内存Inode而非DiskInode包含的旧文件信息,而Inode类构造函数需要
    * 将其初始化为无效值。
    */
   /* 将Inode对象的成员变量初始化为无效值 */
   this->i_flag = 0;
   this->i_mode = 0;
   this->i_count = 0;
   this->i_nlink = 0;
   this->i_dev = -1;
   this->i_number = -1;
   this->i_uid = -1;
   this->i_gid = -1;
   this->i_size = 0;
   this \rightarrow i_lastr = -1;
   for (int i = 0; i < 10; i++)
   {
      this -> i_addr[i] = 0;
   }
}
Inode::~Inode()
   // nothing to do here
}
void Inode::ReadI()
   int lbn; /* 文件逻辑块号 */
   int bn; /* lbn对应的物理盘块号 */
   int offset; /* 当前字符块内起始传送位置 */
   int nbytes; /* 传送至用户目标区字节数量 */
   short dev;
   Buf *pBuf;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
```

```
BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
   DeviceManager &devMgr = Kernel::Instance().GetDeviceManager();
   if (0 == u.u_IOParam.m_Count)
       /* 需要读字节数为零,则返回 */
       return;
   }
   this->i_flag |= Inode::IACC;
   /* 如果是字符设备文件 , 调用外设读函数*/
   if ((this->i_mode & Inode::IFMT) == Inode::IFCHR)
   {
       short major = Utility::GetMajor(this->i_addr[0]);
       devMgr.GetCharDevice(major).Read(this->i_addr[0]);
       return;
   }
   /* 一次一个字符块地读入所需全部数据,直至遇到文件尾 */
   while (User::NOERROR == u.u_error && u.u_IOParam.m_Count != 0)
   {
       lbn = bn = u.u_IOParam.m_Offset / Inode::BLOCK_SIZE;
       offset = u.u_IOParam.m_Offset % Inode::BLOCK_SIZE;
       /* 传送到用户区的字节数量,取读请求的剩余字节数与当前字符块内有效字节数较小值 */
       nbytes = Utility::Min(Inode::BLOCK_SIZE - offset /* 块内有效字节数 */,
u.u_IOParam.m_Count);
       if ((this->i_mode & Inode::IFMT) != Inode::IFBLK)
       { /* 如果不是特殊块设备文件 */
          int remain = this->i_size - u.u_IOParam.m_Offset;
          /* 如果已读到超过文件结尾 */
          if (remain <= 0)
           {
              return;
           /* 传送的字节数量还取决于剩余文件的长度 */
          nbytes = Utility::Min(nbytes, remain);
           /* 将逻辑块号1bn转换成物理盘块号bn , Bmap有设置Inode::rablock。当UNIX认为获
取预读块的开销太大时,
           * 会放弃预读,此时 Inode::rablock 值为 0。
          if ((bn = this -> Bmap(1bn)) == 0)
           {
              return;
          dev = this->i_dev;
       }
       else /* 如果是特殊块设备文件 */
           dev = this->i_addr[0]; /* 特殊块设备文件i_addr[0]中存放的是设备号 */
          Inode::rablock = bn + 1;
       }
       if (this->i_lastr + 1 == 1bn) /* 如果是顺序读,则进行预读 */
```

```
/* 读当前块,并预读下一块 */
           pBuf = bufMgr.Breada(dev, bn, Inode::rablock);
       }
       else
       {
          pBuf = bufMgr.Bread(dev, bn);
       /* 记录最近读取字符块的逻辑块号 */
       this->i_lastr = lbn;
       /* 缓存中数据起始读位置 */
       unsigned char *start = pBuf->b_addr + offset;
       /* 读操作: 从缓冲区拷贝到用户目标区
        * i386芯片用同一张页表映射用户空间和内核空间,这一点硬件上的差异 使得i386上实现
iomove操作
        * 比PDP-11要容易许多*/
       Utility::IOMove(start, u.u_IOParam.m_Base, nbytes);
       /* 用传送字节数nbytes更新读写位置 */
       u.u_IOParam.m_Base += nbytes;
       u.u_IOParam.m_Offset += nbytes;
       u.u_IOParam.m_Count -= nbytes;
       bufMgr.Brelse(pBuf); /* 使用完缓存,释放该资源 */
   }
}
void Inode::WriteI()
   int lbn; /* 文件逻辑块号 */
   int bn;
            /* lbn对应的物理盘块号 */
   int offset; /* 当前字符块内起始传送位置 */
   int nbytes; /* 传送字节数量 */
   short dev;
   Buf *pBuf;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
   DeviceManager &devMgr = Kernel::Instance().GetDeviceManager();
   /* 设置Inode被访问标志位 */
   this->i_flag |= (Inode::IACC | Inode::IUPD);
   /* 对字符设备的访问 */
   if ((this->i_mode & Inode::IFMT) == Inode::IFCHR)
   {
       short major = Utility::GetMajor(this->i_addr[0]);
       devMgr.GetCharDevice(major).Write(this->i_addr[0]);
       return;
   }
   if (0 == u.u_IOParam.m_Count)
   {
       /* 需要读字节数为零,则返回 */
       return;
   }
```

```
while (User::NOERROR == u.u_error && u.u_IOParam.m_Count != 0)
       lbn = u.u_IOParam.m_Offset / Inode::BLOCK_SIZE;
       offset = u.u_IOParam.m_Offset % Inode::BLOCK_SIZE;
       nbytes = Utility::Min(Inode::BLOCK_SIZE - offset, u.u_IOParam.m_Count);
       if ((this->i_mode & Inode::IFMT) != Inode::IFBLK)
       { /* 普通文件 */
          /* 将逻辑块号1bn转换成物理盘块号bn */
          if ((bn = this -> Bmap(1bn)) == 0)
              return;
          dev = this->i_dev;
       }
       else
       { /* 块设备文件,也就是硬盘 */
          dev = this->i_addr[0];
       }
       if (Inode::BLOCK_SIZE == nbytes)
          /* 如果写入数据正好满一个字符块,则为其分配缓存 */
          pBuf = bufMgr.GetBlk(dev, bn);
       }
       else
       {
          /* 写入数据不满一个字符块,先读后写(读出该字符块以保护不需要重写的数据) */
          pBuf = bufMgr.Bread(dev, bn);
       }
       /* 缓存中数据的起始写位置 */
       unsigned char *start = pBuf->b_addr + offset;
       /* 写操作: 从用户目标区拷贝数据到缓冲区 */
       Utility::IOMove(u.u_IOParam.m_Base, start, nbytes);
       /* 用传送字节数nbytes更新读写位置 */
       u.u_IOParam.m_Base += nbytes;
       u.u_IOParam.m_Offset += nbytes;
       u.u_IOParam.m_Count -= nbytes;
       if (u.u_error != User::NOERROR) /* 写过程中出错 */
       {
          bufMgr.Brelse(pBuf);
       else if ((u.u_IOParam.m_Offset % Inode::BLOCK_SIZE) == 0) /* 如果写满一个字
符块 */
       {
          /* 以异步方式将字符块写入磁盘,进程不需等待I/O操作结束,可以继续往下执行 */
          bufMgr.Bawrite(pBuf);
       }
       else /* 如果缓冲区未写满 */
           /* 将缓存标记为延迟写,不急于进行I/O操作将字符块输出到磁盘上 */
          bufMgr.Bdwrite(pBuf);
```

```
/* 普通文件长度增加 */
      if ((this->i_size < u.u_IOParam.m_Offset) && (this->i_mode &
(Inode::IFBLK & Inode::IFCHR)) == 0)
         this->i_size = u.u_IOParam.m_Offset;
      }
       * 之前过程中读盘可能导致进程切换,在进程睡眠期间当前内存Inode可能
       *被同步到外存Inode,在此需要重新设置更新标志位。
       * 好像没有必要呀!即使write系统调用没有上锁,iput看到i_count减到0之后才会将内存i节
点同步回磁盘。而这在
       * 文件没有close之前是不会发生的。
       * 我们的系统对write系统调用上锁就更不可能出现这种情况了。
       * 真的想把它去掉。
      this->i_flag |= Inode::IUPD;
   }
}
int Inode::Bmap(int 1bn)
   Buf *pFirstBuf;
   Buf *pSecondBuf;
   int phyBlkno; /* 转换后的物理盘块号 */
   int *iTable; /* 用于访问索引盘块中一次间接、两次间接索引表 */
   int index:
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
   FileSystem &fileSys = Kernel::Instance().GetFileSystem();
   /*
    * Unix V6++的文件索引结构: (小型、大型和巨型文件)
    * (1) i_addr[0] - i_addr[5]为直接索引表,文件长度范围是0 - 6个盘块;
    * (2) i_addr[6] - i_addr[7]存放一次间接索引表所在磁盘块号,每磁盘块
    * 上存放128个文件数据盘块号,此类文件长度范围是7 - (128 * 2 + 6)个盘块;
    * (3) i_addr[8] - i_addr[9]存放二次间接索引表所在磁盘块号,每个二次间接
    * 索引表记录128个一次间接索引表所在磁盘块号,此类文件长度范围是
    * (128 * 2 + 6 ) < size <= (128 * 128 * 2 + 128 * 2 + 6)
    */
   if (lbn >= Inode::HUGE_FILE_BLOCK)
      u.u_error = User::EFBIG;
      return 0;
   }
   if (1bn < 6) /* 如果是小型文件,从基本索引表i_addr[0-5]中获得物理盘块号即可 */
      phyBlkno = this->i_addr[lbn];
       * 如果该逻辑块号还没有相应的物理盘块号与之对应,则分配一个物理块。
       * 这通常发生在对文件的写入,当写入位置超出文件大小,即对当前
```

```
* 文件进行扩充写入,就需要分配额外的磁盘块,并为之建立逻辑块号
        * 与物理盘块号之间的映射。
        */
       if (phyBlkno == 0 && (pFirstBuf = fileSys.Alloc(this->i_dev)) != NULL)
          /*
           * 因为后面很可能马上还要用到此处新分配的数据块, 所以不急于立刻输出到
           * 磁盘上; 而是将缓存标记为延迟写方式, 这样可以减少系统的I/O操作。
           */
          bufMgr.Bdwrite(pFirstBuf);
          phyBlkno = pFirstBuf->b_blkno;
          /* 将逻辑块号lbn映射到物理盘块号phyBlkno */
          this->i_addr[lbn] = phyBlkno;
          this->i_flag |= Inode::IUPD;
       /* 找到预读块对应的物理盘块号 */
       Inode::rablock = 0;
       if (1bn <= 4)
       {
           * i_addr[0] - i_addr[5]为直接索引表。如果预读块对应物理块号可以从
           * 直接索引表中获得,则记录在Inode::rablock中。如果需要额外的I/O开销
           * 读入间接索引块,就显得不太值得了。漂亮!
           */
          Inode::rablock = this->i_addr[lbn + 1];
       }
       return phyBlkno;
   }
   else /* lbn >= 6 大型、巨型文件 */
       /* 计算逻辑块号1bn对应i_addr[]中的索引 */
      if (lbn < Inode::LARGE_FILE_BLOCK) /* 大型文件: 长度介于7 - (128 * 2 + 6)个
盘块之间 */
          index = (lbn - Inode::SMALL_FILE_BLOCK) /
Inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK + 6;
       else /* 巨型文件: 长度介于263 - (128 * 128 * 2 + 128 * 2 + 6)个盘块之间 */
          index = (lbn - Inode::LARGE_FILE_BLOCK) /
(Inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK * Inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK) + 8;
       phyBlkno = this->i_addr[index];
       /* 若该项为零,则表示不存在相应的间接索引表块 */
       if (0 == phyBlkno)
          this->i_flag |= Inode::IUPD;
          /* 分配一空闲盘块存放间接索引表 */
          if ((pFirstBuf = fileSys.Alloc(this->i_dev)) == NULL)
          {
              return 0; /* 分配失败 */
          }
          /* i_addr[index]中记录间接索引表的物理盘块号 */
          this->i_addr[index] = pFirstBuf->b_blkno;
       }
```

```
else
       {
          /* 读出存储间接索引表的字符块 */
          pFirstBuf = bufMgr.Bread(this->i_dev, phyBlkno);
       }
       /* 获取缓冲区首址 */
       iTable = (int *)pFirstBuf->b_addr;
       if (index >= 8) /* ASSERT: 8 <= index <= 9 */
          /*
           * 对于巨型文件的情况,pFirstBuf中是二次间接索引表,
           * 还需根据逻辑块号,经由二次间接索引表找到一次间接索引表
           */
          index = ((lbn - Inode::LARGE_FILE_BLOCK) /
Inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK) % Inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK;
          /* iTable指向缓存中的二次间接索引表。该项为零,不存在一次间接索引表 */
          phyBlkno = iTable[index];
          if (0 == phyBlkno)
              if ((pSecondBuf = fileSys.Alloc(this->i_dev)) == NULL)
                 /* 分配一次间接索引表磁盘块失败,释放缓存中的二次间接索引表,然后返回 */
                 bufMgr.Brelse(pFirstBuf);
                 return 0;
              /* 将新分配的一次间接索引表磁盘块号,记入二次间接索引表相应项 */
              iTable[index] = pSecondBuf->b_blkno;
              /* 将更改后的二次间接索引表延迟写方式输出到磁盘 */
              bufMgr.Bdwrite(pFirstBuf);
          }
          else
          {
              /* 释放二次间接索引表占用的缓存,并读入一次间接索引表 */
              bufMgr.Brelse(pFirstBuf);
              pSecondBuf = bufMgr.Bread(this->i_dev, phyBlkno);
          }
          pFirstBuf = pSecondBuf;
          /* 令iTable指向一次间接索引表 */
          iTable = (int *)pSecondBuf->b_addr;
       }
       /* 计算逻辑块号1bn最终位于一次间接索引表中的表项序号index */
       if (lbn < Inode::LARGE_FILE_BLOCK)</pre>
          index = (1bn - Inode::SMALL_FILE_BLOCK) %
inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK;
       }
       else
          index = (lbn - Inode::LARGE_FILE_BLOCK) %
inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK;
       }
```

```
if ((phyBlkno = iTable[index]) == 0 && (pSecondBuf = fileSys.Alloc(this-
>i_dev)) != NULL)
       {
           /* 将分配到的文件数据盘块号登记在一次间接索引表中 */
           phyBlkno = pSecondBuf->b_blkno;
           iTable[index] = phyBlkno;
           /* 将数据盘块、更改后的一次间接索引表用延迟写方式输出到磁盘 */
           bufMgr.Bdwrite(pSecondBuf);
           bufMgr.Bdwrite(pFirstBuf);
       }
       else
       {
           /* 释放一次间接索引表占用缓存 */
          bufMgr.Brelse(pFirstBuf);
       /* 找到预读块对应的物理盘块号,如果获取预读块号需要额外的一次for间接索引块的IO,不合
算,放弃 */
       Inode::rablock = 0;
       if (index + 1 < Inode::ADDRESS_PER_INDEX_BLOCK)</pre>
           Inode::rablock = iTable[index + 1];
       }
       return phyBlkno;
   }
}
void Inode::OpenI(int mode)
{
   short dev;
   DeviceManager &devMgr = Kernel::Instance().GetDeviceManager();
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
    * 对于特殊块设备、字符设备文件, i_addr[]不再是
    * 磁盘块号索引表,addr[0]中存放了设备号dev
    */
   dev = this->i_addr[0];
   /* 提取主设备号 */
   short major = Utility::GetMajor(dev);
   switch (this->i_mode & Inode::IFMT)
   case Inode::IFCHR: /* 字符设备特殊类型文件 */
       if (major >= devMgr.GetNChrDev())
           u.u_error = User::ENXIO; /* no such device */
          return;
       }
       devMgr.GetCharDevice(major).Open(dev, mode);
       break:
   case Inode::IFBLK: /* 块设备特殊类型文件 */
       /* 检查设备号是否超出系统中块设备数量 */
       if (major >= devMgr.GetNBlkDev())
           u.u_error = User::ENXIO; /* no such device */
           return;
```

```
/* 根据主设备号获取对应的块设备BlockDevice对象引用 */
       BlockDevice &bdev = devMgr.GetBlockDevice(major);
       /* 调用该设备的特定初始化逻辑 */
       bdev.Open(dev, mode);
       break;
   }
   return;
}
void Inode::CloseI(int mode)
   short dev;
   DeviceManager &devMgr = Kernel::Instance().GetDeviceManager();
   /* addr[0]中存放了设备号dev */
   dev = this->i_addr[0];
   short major = Utility::GetMajor(dev);
   /* 不再使用该文件,关闭特殊文件 */
   if (this->i_count <= 1)</pre>
   {
       switch (this->i_mode & Inode::IFMT)
       case Inode::IFCHR:
           devMgr.GetCharDevice(major).Close(dev, mode);
           break:
       case Inode::IFBLK:
           /* 根据主设备号获取对应的块设备BlockDevice对象引用 */
           BlockDevice &bdev = devMgr.GetBlockDevice(major);
           /* 调用该设备的特定关闭逻辑 */
           bdev.Close(dev, mode);
           break;
   }
}
void Inode::IUpdate(int time)
   Buf *pBuf;
   DiskInode dInode;
   FileSystem &filesys = Kernel::Instance().GetFileSystem();
   BufferManager &bufMgr = Kernel::Instance().GetBufferManager();
   /* 当IUPD和IACC标志之一被设置,才需要更新相应DiskInode
    * 目录搜索,不会设置所途径的目录文件的IACC和IUPD标志 */
   if ((this->i_flag & (Inode::IUPD | Inode::IACC)) != 0)
       if (filesys.GetFS(this->i_dev)->s_ronly != 0)
           /* 如果该文件系统只读 */
          return;
       }
       /* 邓蓉的注释: 在缓存池中找到包含本i节点(this->i_number)的缓存块
```

```
* 这是一个上锁的缓存块,本段代码中的Bwrite()在将缓存块写回磁盘后会释放该缓存块。
        * 将该存放该DiskInode的字符块读入缓冲区 */
       pBuf = bufMgr.Bread(this->i_dev, FileSystem::INODE_ZONE_START_SECTOR +
this->i_number / FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR);
       /* 将内存Inode副本中的信息复制到dInode中,然后将dInode覆盖缓存中旧的外存Inode */
       dInode.d_mode = this->i_mode;
       dInode.d_nlink = this->i_nlink;
       dInode.d_uid = this->i_uid;
       dInode.d_gid = this->i_gid;
       dInode.d_size = this->i_size;
       for (int i = 0; i < 10; i++)
       {
          dInode.d_addr[i] = this->i_addr[i];
       if (this->i_flag & Inode::IACC)
          /* 更新最后访问时间 */
          dInode.d_atime = time;
       if (this->i_flag & Inode::IUPD)
          /* 更新最后访问时间 */
          dInode.d_mtime = time;
       }
       /* 将p指向缓存区中旧外存Inode的偏移位置 */
       unsigned char *p = pBuf->b_addr + (this->i_number %
FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR) * sizeof(DiskInode);
       DiskInode *pNode = &dInode;
       /* 用dInode中的新数据覆盖缓存中的旧外存Inode */
       Utility::DWordCopy((int *)pNode, (int *)p, sizeof(DiskInode) /
sizeof(int));
       /* 将缓存写回至磁盘,达到更新旧外存Inode的目的 */
       bufMgr.Bwrite(pBuf);
   }
}
void Inode::ITrunc()
   /* 经由磁盘高速缓存读取存放一次间接、两次间接索引表的磁盘块 */
   BufferManager &bm = Kernel::Instance().GetBufferManager();
   /* 获取g_FileSystem对象的引用,执行释放磁盘块的操作 */
   FileSystem &filesys = Kernel::Instance().GetFileSystem();
   /* 如果是字符设备或者块设备则退出 */
   if (this->i_mode & (Inode::IFCHR & Inode::IFBLK))
   {
       return;
   /* 采用FILO方式释放,以尽量使得SuperBlock中记录的空闲盘块号连续。
    * Unix V6++的文件索引结构: (小型、大型和巨型文件)
    * (1) i_addr[0] - i_addr[5]为直接索引表,文件长度范围是0 - 6个盘块;
```

```
* (2) i_addr[6] - i_addr[7] 存放一次间接索引表所在磁盘块号,每磁盘块
    * 上存放128个文件数据盘块号,此类文件长度范围是7 - (128 * 2 + 6)个盘块;
    * (3) i_addr[8] - i_addr[9] 存放二次间接索引表所在磁盘块号,每个二次间接
    * 索引表记录128个一次间接索引表所在磁盘块号,此类文件长度范围是
    * (128 * 2 + 6 ) < size <= (128 * 128 * 2 + 128 * 2 + 6)
    */
   for (int i = 9; i >= 0; i--) /* 从i_addr[9]到i_addr[0] */
   {
       /* 如果i_addr[]中第i项存在索引 */
       if (this->i_addr[i] != 0)
          /* 如果是i_addr[]中的一次间接、两次间接索引项 */
          if (i >= 6 \&\& i <= 9)
          {
              /* 将间接索引表读入缓存 */
              Buf *pFirstBuf = bm.Bread(this->i_dev, this->i_addr[i]);
              /* 获取缓冲区首址 */
              int *pFirst = (int *)pFirstBuf->b_addr;
              /* 每张间接索引表记录 512/sizeof(int) = 128个磁盘块号,遍历这全部128个磁
盘块 */
              for (int j = 128 - 1; j >= 0; j--)
              {
                 if (pFirst[i] != 0) /* 如果该项存在索引 */
                      * 如果是两次间接索引表, i_addr[8]或i_addr[9]项,
                      * 那么该字符块记录的是128个一次间接索引表存放的磁盘块号
                     if (i >= 8 \&\& i <= 9)
                        Buf *pSecondBuf = bm.Bread(this->i_dev, pFirst[j]);
                        int *pSecond = (int *)pSecondBuf->b_addr;
                        for (int k = 128 - 1; k >= 0; k--)
                         {
                            if (pSecond[k] != 0)
                                /* 释放指定的磁盘块 */
                                filesys.Free(this->i_dev, pSecond[k]);
                        }
                         /* 缓存使用完毕,释放以便被其它进程使用 */
                        bm.Brelse(pSecondBuf);
                     filesys.Free(this->i_dev, pFirst[j]);
                 }
              }
              bm.Brelse(pFirstBuf);
          /* 释放索引表本身占用的磁盘块 */
          filesys.Free(this->i_dev, this->i_addr[i]);
          /* 0表示该项不包含索引 */
          this->i_addr[i] = 0;
       }
   }
```

```
/* 盘块释放完毕,文件大小清零 */
   this->i_size = 0;
    /* 增设IUPD标志位,表示此内存Inode需要同步到相应外存Inode */
   this->i_flag |= Inode::IUPD;
    /* 清大文件标志 和原来的RWXRWXRWX比特*/
   this->i_mode &= ~(Inode::ILARG & Inode::IRWXU & Inode::IRWXG &
Inode::IRWXO);
    this->i_nlink = 1;
}
void Inode::NFrele()
    /* 解锁pipe或Inode,并且唤醒相应进程 */
   this->i_flag &= ~Inode::ILOCK;
   if (this->i_flag & Inode::IWANT)
       this->i_flag &= ~Inode::IWANT;
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)this);
    }
}
void Inode::NFlock()
{
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   while (this->i_flag & Inode::ILOCK)
       this->i_flag |= Inode::IWANT;
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)this, ProcessManager::PRIBIO);
   this->i_flag |= Inode::ILOCK;
}
void Inode::Prele()
    /* 解锁pipe或Inode,并且唤醒相应进程 */
   this->i_flag &= ~Inode::ILOCK;
   if (this->i_flag & Inode::IWANT)
       this->i_flag &= ~Inode::IWANT;
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)this);
    }
}
void Inode::Plock()
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   while (this->i_flag & Inode::ILOCK)
       this->i_flag |= Inode::IWANT;
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)this, ProcessManager::PPIPE);
    this->i_flag |= Inode::ILOCK;
}
```

```
void Inode::Clean()
{
    * Inode::Clean()特定用于IAlloc()中清空新分配DiskInode的原有数据,
    * 即旧文件信息。Clean()函数中不应当清除i_dev, i_number, i_flag, i_count,
    * 这是属于内存Inode而非DiskInode包含的旧文件信息,而Inode类构造函数需要
    * 将其初始化为无效值。
   // this->i_flag = 0;
   this->i_mode = 0;
   // this->i_count = 0;
   this->i_nlink = 0;
   // this->i_dev = -1;
   // this->i_number = -1;
   this->i_uid = -1;
   this->i_gid = -1;
   this->i_size = 0;
   this->i_lastr = -1;
   for (int i = 0; i < 10; i++)
      this \rightarrow i_addr[i] = 0;
   }
}
void Inode::ICopy(Buf *bp, int inumber)
   DiskInode dInode;
   DiskInode *pNode = &dInode;
   /* 将p指向缓存区中编号为inumber外存Inode的偏移位置 */
   unsigned char *p = bp->b_addr + (inumber %
FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR) * sizeof(DiskInode);
   /* 将缓存中外存Inode数据拷贝到临时变量dInode中,按4字节拷贝 */
   Utility::DWordCopy((int *)p, (int *)pNode, sizeof(DiskInode) / sizeof(int));
   /* 将外存Inode变量dInode中信息复制到内存Inode中 */
   this->i_mode = dInode.d_mode;
   this->i_nlink = dInode.d_nlink;
   this->i_uid = dInode.d_uid;
   this->i_qid = dInode.d_qid;
   this->i_size = dInode.d_size;
   for (int i = 0; i < 10; i++)
      this->i_addr[i] = dInode.d_addr[i];
   }
}
DiskInode::DiskInode()
{
    * 如果DiskInode没有构造函数,会发生如下较难察觉的错误:
    * DiskInode作为局部变量占据函数Stack Frame中的内存空间,但是
    * 这段空间没有被正确初始化,仍旧保留着先前栈内容,由于并不是
    * DiskInode所有字段都会被更新,将DiskInode写回到磁盘上时,可能
    * 将先前栈内容一同写回,导致写回结果出现莫名其妙的数据。
```

```
this->d_mode = 0;
this->d_nlink = 0;
this->d_uid = -1;
this->d_gid = -1;
this->d_size = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    this->d_addr[i] = 0;
}
this->d_atime = 0;
this->d_mtime = 0;
}

DiskInode::~DiskInode()
{
    // nothing to do here
}
```

OpenFileManager.h

```
#ifndef OPEN FILE MANAGER H
#define OPEN_FILE_MANAGER_H
#include "INode.h"
#include "File.h"
#include "FileSystem.h"
/* Forward Declaration */
class OpenFileTable;
class InodeTable;
/* 以下2个对象实例定义在OpenFileManager.cpp文件中 */
extern InodeTable g_InodeTable;
extern OpenFileTable g_OpenFileTable;
* 打开文件管理类(OpenFileManager)负责
* 内核中对打开文件机构的管理,为进程
* 打开文件建立内核数据结构之间的勾连
* 勾连关系指进程u区中打开文件描述符指向
* 打开文件表中的File打开文件控制结构,
* 以及从File结构指向文件对应的内存Inode。
class OpenFileTable
public:
   /* static consts */
   // static const int NINODE = 100; /* 内存Inode的数量 */
   static const int NFILE = 100; /* 打开文件控制块File结构的数量 */
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   OpenFileTable();
```

```
/* Destructors */
   ~OpenFileTable();
   // /*
   // * @comment 根据用户系统调用提供的文件描述符参数fd,
   // * 找到对应的打开文件控制块File结构
   // */
   // File* GetF(int fd);
   /*
   * @comment 在系统打开文件表中分配一个空闲的File结构
   File *FAlloc();
    * @comment 对打开文件控制块File结构的引用计数f_count减1,
   * 若引用计数f_count为0,则释放File结构。
   void CloseF(File *pFile);
   /* Members */
public:
   File m_File[NFILE]; /* 系统打开文件表,为所有进程共享,进程打开文件描述符表
                    中包含指向打开文件表中对应File结构的指针。*/
};
* 内存Inode表(class InodeTable)
* 负责内存Inode的分配和释放。
class InodeTable
   /* static consts */
public:
   static const int NINODE = 100; /* 内存Inode的数量 */
   /* Functions */
public:
   /* Constructors */
   InodeTable();
   /* Destructors */
   ~InodeTable();
   /*
   * @comment 初始化对g_FileSystem对象的引用
   */
   void Initialize();
   * @comment 根据指定设备号dev,外存Inode编号获取对应
   * Inode。如果该Inode已经在内存中,对其上锁并返回该内存Inode,
    * 如果不在内存中,则将其读入内存后上锁并返回该内存Inode
    */
   Inode *IGet(short dev, int inumber);
   * @comment 减少该内存Inode的引用计数,如果此Inode已经没有目录项指向它,
   * 且无进程引用该Inode,则释放此文件占用的磁盘块。
    */
   void IPut(Inode *pNode);
```

```
* @comment 将所有被修改过的内存Inode更新到对应外存Inode中
*/
void UpdateInodeTable();

/*
    * @comment 检查设备dev上编号为inumber的外存inode是否有内存拷贝,
    * 如果有则返回该内存Inode在内存Inode表中的索引
    */
    int IsLoaded(short dev, int inumber);
    /*
    * @comment 在内存Inode表中寻找一个空闲的内存Inode
    */
    Inode *GetFreeInode();

    /* Members */
public:
    Inode m_Inode[NINODE]; /* 内存Inode数组,每个打开文件都会占用一个内存Inode */
    FileSystem *m_FileSystem; /* 对全局对象g_FileSystem的引用 */
};
#endif
```

OpenFileManager.cpp

```
#include "OpenFileManager.h"
#include "Kernel.h"
#include "TimeInterrupt.h"
#include "Video.h"
/*=====class
OpenFileTable=======*/
/* 系统全局打开文件表对象实例的定义 */
OpenFileTable g_OpenFileTable;
OpenFileTable::OpenFileTable()
   // nothing to do here
}
OpenFileTable::~OpenFileTable()
   // nothing to do here
}
/*作用: 进程打开文件描述符表中找的空闲项 之 下标 写入 u_ar0[EAX]*/
File *OpenFileTable::FAlloc()
{
   int fd;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 在进程打开文件描述符表中获取一个空闲项 */
   fd = u.u_ofiles.AllocFreeSlot();
   if (fd < 0) /* 如果寻找空闲项失败 */
```

```
return NULL;
   }
   for (int i = 0; i < OpenFileTable::NFILE; i++)</pre>
       /* f_count==0表示该项空闲 */
       if (this->m_File[i].f_count == 0)
       {
           /* 建立描述符和File结构的勾连关系 */
          u.u_ofiles.SetF(fd, &this->m_File[i]);
           /* 增加对file结构的引用计数 */
           this->m_File[i].f_count++;
           /* 清空文件读、写位置 */
           this->m_File[i].f_offset = 0;
           return (&this->m_File[i]);
       }
   }
   Diagnose::Write("No Free File Struct\n");
   u.u_error = User::ENFILE;
   return NULL;
}
void OpenFileTable::CloseF(File *pFile)
{
   Inode *pNode;
   ProcessManager &procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();
   /* 管道类型 */
   if (pFile->f_flag & File::FPIPE)
       pNode = pFile->f_inode;
       pNode->i_mode &= ~(Inode::IREAD | Inode::IWRITE);
       procMgr.WakeUpAll((unsigned long)(pNode + 1));
       procMgr.WakeUpAll((unsigned long)(pNode + 2));
   }
   if (pFile->f_count <= 1)</pre>
   {
       * 如果当前进程是最后一个引用该文件的进程,
        * 对特殊块设备、字符设备文件调用相应的关闭函数
       pFile->f_inode->CloseI(pFile->f_flag & File::FWRITE);
       g_InodeTable.IPut(pFile->f_inode);
   }
   /* 引用当前File的进程数减1 */
   pFile->f_count--;
}
/*=====class
InodeTable======*/
/* 定义内存Inode表的实例 */
InodeTable g_InodeTable;
InodeTable::InodeTable()
```

```
// nothing to do here
}
InodeTable::~InodeTable()
   // nothing to do here
}
void InodeTable::Initialize()
   /* 获取对g_FileSystem的引用 */
   this->m_FileSystem = &Kernel::Instance().GetFileSystem();
}
Inode *InodeTable::IGet(short dev, int inumber)
   Inode *pInode;
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   while (true)
       /* 检查指定设备dev中编号为inumber的外存Inode是否有内存拷贝 */
       int index = this->IsLoaded(dev, inumber);
       if (index >= 0) /* 找到内存拷贝 */
           pInode = &(this->m_Inode[index]);
           /* 如果该内存Inode被上锁 */
           if (pInode->i_flag & Inode::ILOCK)
           {
               /* 增设IWANT标志, 然后睡眠 */
               pInode->i_flag |= Inode::IWANT;
               u.u_procp->Sleep((unsigned long)&pInode, ProcessManager::PINOD);
               /* 回到while循环,需要重新搜索,因为该内存Inode可能已经失效 */
               continue;
           }
           /* 如果该内存Inode用于连接子文件系统,查找该Inode对应的Mount装配块 */
           if (pInode->i_flag & Inode::IMOUNT)
               Mount *pMount = this->m_FileSystem->GetMount(pInode);
               if (NULL == pMount)
                  /* 没有找到 */
                  Utility::Panic("No Mount Tab...");
               else
               {
                  /* 将参数设为子文件系统设备号、根目录Inode编号 */
                  dev = pMount->m_dev;
                  inumber = FileSystem::ROOTINO;
                  /* 回到while循环,以新dev,inumber值重新搜索 */
                  continue;
               }
           }
```

```
* 程序执行到这里表示:内存Inode高速缓存中找到相应内存Inode,
           *增加其引用计数,增设ILOCK标志并返回之
          pInode->i_count++;
          pInode->i_flag |= Inode::ILOCK;
          return pInode;
      }
      else /* 没有Inode的内存拷贝,则分配一个空闲内存Inode */
          pInode = this->GetFreeInode();
          /* 若内存Inode表已满,分配空闲Inode失败 */
          if (NULL == pInode)
             Diagnose::Write("Inode Table Overflow !\n");
             u.u_error = User::ENFILE;
             return NULL;
          else /* 分配空闲Inode成功,将外存Inode读入新分配的内存Inode */
             /* 设置新的设备号、外存Inode编号,增加引用计数,对索引节点上锁 */
             pInode->i_dev = dev;
             pInode->i_number = inumber;
             pInode->i_flag = Inode::ILOCK;
             pInode->i_count++;
             pInode->i_lastr = -1;
             BufferManager &bm = Kernel::Instance().GetBufferManager();
             /* 将该外存Inode读入缓冲区 */
             Buf *pBuf = bm.Bread(dev, FileSystem::INODE_ZONE_START_SECTOR +
inumber / FileSystem::INODE_NUMBER_PER_SECTOR);
             /* 如果发生I/O错误 */
             if (pBuf->b_flags & Buf::B_ERROR)
             {
                 /* 释放缓存 */
                 bm.Brelse(pBuf);
                 /* 释放占据的内存Inode */
                 this->IPut(pInode);
                 return NULL;
             }
             /* 将缓冲区中的外存Inode信息拷贝到新分配的内存Inode中 */
             pInode->ICopy(pBuf, inumber);
             /* 释放缓存 */
             bm.Brelse(pBuf);
             return pInode;
      }
   }
   return NULL; /* GCC likes it! */
}
/* close文件时会调用Iput
      主要做的操作:内存i节点计数 i_count--; 若为0,释放内存 i节点、若有改动写回磁盘
* 搜索文件途径的所有目录文件,搜索经过后都会Iput其内存i节点。路径名的倒数第2个路径分量一定是个
  目录文件,如果是在其中创建新文件、或是删除一个已有文件;再如果是在其中创建删除子目录。那么
      必须将这个目录文件所对应的内存 i节点写回磁盘。
      这个目录文件无论是否经历过更改,我们必须将它的i节点写回磁盘。
```

```
* */
void InodeTable::IPut(Inode *pNode)
    /* 当前进程为引用该内存Inode的唯一进程,且准备释放该内存Inode */
    if (pNode->i_count == 1)
       /*
         * 上锁,因为在整个释放过程中可能因为磁盘操作而使得该进程睡眠,
        * 此时有可能另一个进程会对该内存Inode进行操作,这将有可能导致错误。
       pNode->i_flag |= Inode::ILOCK;
       /* 该文件已经没有目录路径指向它 */
       if (pNode->i_nlink <= 0)</pre>
           /* 释放该文件占据的数据盘块 */
           pNode->ITrunc();
           pNode \rightarrow i_mode = 0;
           /* 释放对应的外存Inode */
           this->m_FileSystem->IFree(pNode->i_dev, pNode->i_number);
       }
       /* 更新外存Inode信息 */
       pNode->IUpdate(Time::time);
       /* 解锁内存Inode,并且唤醒等待进程 */
       pNode->Prele();
       /* 清除内存Inode的所有标志位 */
       pNode \rightarrow i_flag = 0;
       /* 这是内存inode空闲的标志之一,另一个是i_count == 0 */
       pNode \rightarrow i\_number = -1;
    }
    /* 减少内存Inode的引用计数,唤醒等待进程 */
    pNode->i_count--;
    pNode->Prele();
}
void InodeTable::UpdateInodeTable()
{
    for (int i = 0; i < InodeTable::NINODE; i++)</pre>
    {
       /*
        * 如果Inode对象没有被上锁,即当前未被其它进程使用,可以同步到外存Inode;
        * 并且count不等于0, count == 0意味着该内存Inode未被任何打开文件引用,无需同步。
       if ((this->m_Inode[i].i_flag & Inode::ILOCK) == 0 && this-
>m_Inode[i].i_count != 0)
       {
           /* 将内存Inode上锁后同步到外存Inode */
           this->m_Inode[i].i_flag |= Inode::ILOCK;
           this->m_Inode[i].IUpdate(Time::time);
           /* 对内存Inode解锁 */
           this->m_Inode[i].Prele();
       }
    }
}
```

```
int InodeTable::IsLoaded(short dev, int inumber)
   /* 寻找指定外存Inode的内存拷贝 */
   for (int i = 0; i < InodeTable::NINODE; i++)</pre>
       if (this->m_Inode[i].i_dev == dev && this->m_Inode[i].i_number ==
inumber && this->m_Inode[i].i_count != 0)
       {
           return i;
       }
   }
   return -1;
}
Inode *InodeTable::GetFreeInode()
   for (int i = 0; i < InodeTable::NINODE; i++)</pre>
       /* 如果该内存Inode引用计数为零,则该Inode表示空闲 */
       if (this->m_Inode[i].i_count == 0)
           return &(this->m_Inode[i]);
   return NULL; /* 寻找失败 */
}
```

dev

BufferManager.h

```
#ifndef BUFFER_MANAGER_H
#define BUFFER_MANAGER_H
#include "Buf.h"
#include "DeviceManager.h"

class BufferManager
{
public:
    /* static const member */
    static const int NBUF = 15; /* 缓存控制块、缓冲区的数量 */
    static const int BUFFER_SIZE = 512; /* 缓冲区大小。 以字节为单位 */

public:
    BufferManager();
    ~BufferManager();
    void Initialize(); /* 缓存控制块队列的初始化。将缓存控制块中b_addr指向相应缓冲区首地
址。*/
```

```
Buf *GetBlk(short dev, int blkno); /* 申请一块缓存,用于读写设备dev上的字符块
blkno. */
                        /* 释放缓存控制块buf */
/* 同步方式I/O,等待I/O操作结束 */
   void Brelse(Buf *bp);
   void IOWait(Buf *bp);
                                /* I/O操作结束善后处理 */
   void IODone(Buf *bp);
  Buf *Bread(short dev, int blkno);
                                            /* 读一个磁盘块。dev为主、次设备
号,blkno为目标磁盘块逻辑块号。 */
   Buf *Breada(short adev, int blkno, int rablkno); /* 读一个磁盘块, 带有预读方式。
                                              * adev为主、次设备号。blkno为
目标磁盘块逻辑块号,同步方式读b1kno。
                                             * rablkno为预读磁盘块逻辑块
号, 异步方式读rablkno。 */
   void Bwrite(Buf *bp);
                                            /* 写一个磁盘块 */
                                             /* 延迟写磁盘块 */
   void Bdwrite(Buf *bp);
   void Bawrite(Buf *bp);
                                             /* 异步写磁盘块 */
   void ClrBuf(Buf *bp); /* 清空缓冲区内容 */
   void Bflush(short dev); /* 将dev指定设备队列中延迟写的缓存全部输出到磁盘 */
   bool Swap(int blkno, unsigned long addr, int count, enum Buf::BufFlag flag);
   /* Swap I/O 用于进程图像在内存和盘交换区之间传输
   * blkno:交换区中盘块号; addr: 进程图像(传送部分)内存起始地址;
    * count:进行传输字节数,byte为单位,传输方向flag:内存->交换区 or 交换区->内存。 */
   Buf &GetSwapBuf(); /* 获取进程图像传送请求块Buf对象引用 */
   Buf &GetBFreeList(); /* 获取自由缓存队列控制块Buf对象引用 */
private:
   void GetError(Buf *bp); /* 获取I/O操作中发生的错误信息 */
void NotAvail(Buf *bp); /* 从自由队列中摘下指定的缓存控制块buf */
   Buf *InCore(short adev, int blkno); /* 检查指定字符块是否已在缓存中 */
private:
  Buf bFreeList:
                                     /* 自由缓存队列控制块 */
   Buf SwBuf;
                                     /* 进程图像传送请求块 */
   Buf m_Buf[NBUF];
                                     /* 缓存控制块数组 */
   unsigned char Buffer[NBUF][BUFFER_SIZE]; /* 缓冲区数组 */
   DeviceManager *m_DeviceManager; /* 指向设备管理模块全局对象 */
};
#endif
```

BufferManager.cpp

```
#include "BufferManager.h"
#include "Kernel.h"

BufferManager::BufferManager()
{
    // nothing to do here
}

BufferManager::~BufferManager()
{
```

```
// nothing to do here
}
void BufferManager::Initialize()
    int i;
    Buf *bp;
    this->bFreeList.b_forw = this->bFreeList.b_back = &(this->bFreeList);
    this->bFreeList.av_forw = this->bFreeList.av_back = &(this->bFreeList);
    for (i = 0; i < NBUF; i++)
        bp = &(this->m_Buf[i]);
        bp->b_dev = -1;
        bp->b_addr = this->Buffer[i];
        /* 初始化NODEV队列 */
        bp->b_back = &(this->bFreeList);
        bp->b_forw = this->bFreeList.b_forw;
        this->bFreeList.b_forw->b_back = bp;
        this->bFreeList.b_forw = bp;
        /* 初始化自由队列 */
        bp->b_flags = Buf::B_BUSY;
        Brelse(bp);
    this->m_DeviceManager = &Kernel::Instance().GetDeviceManager();
    return;
}
Buf *BufferManager::GetBlk(short dev, int blkno)
    Buf *bp;
   Devtab *dp;
    User &u = Kernel::Instance().GetUser();
    /* 如果主设备号超出了系统中块设备数量 */
    if (Utility::GetMajor(dev) >= this->m_DeviceManager->GetNBlkDev())
    {
        Utility::Panic("nblkdev: There doesn't exist the device");
    }
     * 如果设备队列中已经存在相应缓存,则返回该缓存;
    * 否则从自由队列中分配新的缓存用于字符块读写。
    */
loop:
    /* 表示请求NODEV设备中字符块 */
   if (dev < 0)
    {
       dp = (Devtab *)(&this->bFreeList);
    }
    else
    {
        short major = Utility::GetMajor(dev);
        /* 根据主设备号获得块设备表 */
        dp = this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(major).d_tab;
        if (dp == NULL)
```

```
Utility::Panic("Null devtab!");
       /* 首先在该设备队列中搜索是否有相应的缓存 */
       for (bp = dp->b_forw; bp != (Buf *)dp; bp = bp->b_forw)
           /* 不是要找的缓存,则继续 */
          if (bp->b_blkno != blkno || bp->b_dev != dev)
              continue;
           /*
           * 临界区之所以要从这里开始,而不是从上面的for循环开始。
           * 主要是因为,中断服务程序并不会去修改块设备表中的
           *设备buf队列(b_forw),所以不会引起冲突。
          X86Assembly::CLI();
           if (bp->b_flags & Buf::B_BUSY)
           {
              bp->b_flags |= Buf::B_WANTED;
              u.u_procp->Sleep((unsigned long)bp, ProcessManager::PRIBIO);
              X86Assembly::STI();
              goto loop;
          X86Assembly::STI();
           /* 从自由队列中抽取出来 */
          this->NotAvail(bp);
           return bp;
   } // end of else
   X86Assembly::CLI();
   /* 如果自由队列为空 */
   if (this->bFreeList.av_forw == &this->bFreeList)
       this->bFreeList.b_flags |= Buf::B_WANTED;
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)&this->bFreeList,
ProcessManager::PRIBIO);
       X86Assembly::STI();
       goto loop;
   X86Assembly::STI();
   /* 取自由队列第一个空闲块 */
   bp = this->bFreeList.av_forw;
   this->NotAvail(bp);
   /* 如果该字符块是延迟写,将其异步写到磁盘上 */
   if (bp->b_flags & Buf::B_DELWRI)
       bp->b_flags |= Buf::B_ASYNC;
       this->Bwrite(bp);
       goto loop;
   }
   /* 注意: 这里清除了所有其他位,只设了B_BUSY */
   bp->b_flags = Buf::B_BUSY;
   /* 从原设备队列中抽出 */
   bp->b_back->b_forw = bp->b_forw;
```

```
bp->b_forw->b_back = bp->b_back;
   /* 加入新的设备队列 */
   bp->b_forw = dp->b_forw;
   bp -> b back = (Buf *)dp;
   dp->b_forw->b_back = bp;
   dp \rightarrow b_forw = bp;
   bp->b_dev = dev;
   bp->b_blkno = blkno;
   return bp;
}
void BufferManager::Brelse(Buf *bp)
   ProcessManager &procMgr = Kernel::Instance().GetProcessManager();
   if (bp->b_flags & Buf::B_WANTED)
   {
       procMgr.WakeUpAll((unsigned long)bp);
   }
   /* 如果有进程正在等待分配自由队列中的缓存,则唤醒相应进程 */
   if (this->bFreeList.b_flags & Buf::B_WANTED)
   {
       /* 清楚B_WANTED标志,表示已有空闲缓存 */
       this->bFreeList.b_flags &= (~Buf::B_WANTED);
       procMgr.WakeUpAll((unsigned long)&this->bFreeList);
   }
   /* 如果有错误发生,则将次设备号改掉,
    * 避免后续进程误用缓冲区中的错误数据。
    */
   if (bp->b_flags & Buf::B_ERROR)
       Utility::SetMinor(bp->b_dev, -1);
   }
   /* 临界资源,比如:在同步读末期会调用这个函数,
    * 此时很有可能会产生磁盘中断,同样会调用这个函数。
    */
   X86Assembly::CLI(); /* spl6(); UNIX V6的做法 */
   /* 注意以下操作并没有清除B_DELWRI、B_WRITE、B_READ、B_DONE标志
    * B_DELWRI表示虽然将该控制块释放到自由队列里面,但是有可能还没有些到磁盘上。
    * B_DONE则是指该缓存的内容正确地反映了存储在或应存储在磁盘上的信息
   bp->b_flags &= ~(Buf::B_WANTED | Buf::B_BUSY | Buf::B_ASYNC);
   (this->bFreeList.av_back)->av_forw = bp;
   bp->av_back = this->bFreeList.av_back;
   bp->av_forw = &(this->bFreeList);
   this->bFreeList.av_back = bp;
   X86Assembly::STI();
   return;
}
void BufferManager::IOWait(Buf *bp)
```

```
User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   /* 这里涉及到临界区
    * 因为在执行这段程序的时候,很有可能出现硬盘中断,
    * 在硬盘中断中,将会修改B_DONE如果此时已经进入循环
    * 则将使得改进程永远睡眠
    */
   X86Assembly::CLI();
   while ((bp->b_flags & Buf::B_DONE) == 0)
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)bp, ProcessManager::PRIBIO);
   X86Assembly::STI();
   this->GetError(bp);
   return;
}
void BufferManager::IODone(Buf *bp)
   /* 置上I/O完成标志 */
   bp->b_flags |= Buf::B_DONE;
   if (bp->b_flags & Buf::B_ASYNC)
       /* 如果是异步操作,立即释放缓存块 */
      this->Brelse(bp);
   }
   else
   {
       /* 清除B_WANTED标志位 */
       bp->b_flags &= (~Buf::B_WANTED);
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)bp);
   return;
}
Buf *BufferManager::Bread(short dev, int blkno)
   Buf *bp;
   /* 根据设备号,字符块号申请缓存 */
   bp = this->GetBlk(dev, blkno);
   /* 如果在设备队列中找到所需缓存,即B_DONE已设置,就不需进行I/O操作 */
   if (bp->b_flags & Buf::B_DONE)
       return bp;
   /* 没有找到相应缓存,构成I/O读请求块 */
   bp->b_flags |= Buf::B_READ;
   bp->b_wcount = BufferManager::BUFFER_SIZE;
    * 将I/O请求块送入相应设备I/O请求队列,如无其它I/O请求,则将立即执行本次I/O请求;
    * 否则等待当前I/O请求执行完毕后,由中断处理程序启动执行此请求。
    *注:Strategy()函数将I/O请求块送入设备请求队列后,不等I/O操作执行完毕,就直接返回。
    */
   this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(Utility::GetMajor(dev)).Strategy(bp);
   /* 同步读, 等待I/O操作结束 */
   this->IOWait(bp);
```

```
return bp;
}
Buf *BufferManager::Breada(short adev, int blkno, int rablkno)
                                  /* 非预读字符块的缓存Buf */
   Buf *bp = NULL;
   Buf *abp;
                                  /* 预读字符块的缓存Buf */
   short major = Utility::GetMajor(adev); /* 主设备号 */
   /* 当前字符块是否已在设备Buf队列中 */
   if (!this->InCore(adev, blkno))
   {
      bp = this->GetBlk(adev, blkno); /* 若没找到, GetBlk()分配缓存 */
      /* 如果分配到缓存的B_DONE标志已设置,意味着在InCore()检查之后,
       * 其它进程碰巧读取同一字符块,因而在GetBlk()中再次搜索的时候
       * 发现该字符块已在设备Buf队列缓冲区中,本进程重用该缓存。*/
      if ((bp->b_flags & Buf::B_DONE) == 0)
      {
         /* 构成读请求块 */
         bp->b_flags |= Buf::B_READ;
         bp->b_wcount = BufferManager::BUFFER_SIZE;
         /* 驱动块设备进行I/O操作 */
         this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(major).Strategy(bp);
      }
   }
   else
      /*UNIX V6没这条语句。加入的原因:如果当前块在缓存池中,放弃预读
       * 这是因为,预读的价值在于利用当前块和预读块磁盘位置大概率邻近的事实,
       * 用预读操作减少磁臂移动次数提高有效磁盘读带宽。若当前块在缓存池,磁头不一定在当前块所
在的位置,
       * 此时预读,收益有限*/
      rab1kno = 0;
   /* 预读操作有2点值得注意:
    * 1、rablkno为0,说明UNIX打算放弃预读。
         这是开销与收益的权衡
    * 2、若预读字符块在设备Buf队列中,针对预读块的操作已经成功
         这是因为:
         作为预读块,并非是进程此次读盘的目的。
         所以如果不及时释放,将使得预读块一直得不到释放。
         而将其释放它依然存在在设备队列中, 如果在短时间内
         使用这一块,那么依然可以找到。
    * */
   if (rablkno && !this->InCore(adev, rablkno))
      abp = this->GetBlk(adev, rablkno); /* 若没找到, GetBlk()分配缓存 */
      /* 检查B_DONE标志位,理由同上。 */
      if (abp->b_flags & Buf::B_DONE)
      {
         /* 预读字符块已在缓存中,释放占用的缓存。
          * 因为进程未必后面一定会使用预读的字符块,
          * 也就不会去释放该缓存,有可能导致缓存资源
          * 的长时间占用。
          */
         this->Brelse(abp);
      }
```

```
else
       {
          /* 异步读预读字符块 */
          abp->b_flags |= (Buf::B_READ | Buf::B_ASYNC);
          abp->b_wcount = BufferManager::BUFFER_SIZE;
          /* 驱动块设备进行I/O操作 */
          this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(major).Strategy(abp);
       }
   }
   /* bp == NULL意味着InCore()函数检查时刻,非预读块在设备队列中,
    * 但是InCore()只是"检查",并不"摘取"。经过一段时间执行到此处,
    * 有可能该字符块已经重新分配它用。
    * 因而重新调用Bread()重读字符块,Bread()中调用GetBlk()将字符块"摘取"
    * 过来。短时间内该字符块仍在设备队列中,所以此处Bread()一般也就是将
    * 缓存重用,而不必重新执行一次I/O读取操作。
    */
   if (NULL == bp)
   {
       return (this->Bread(adev, blkno));
   }
   /* InCore()函数检查时刻未找到非预读字符块,等待I/O操作完成 */
   this->IOWait(bp);
   return bp;
}
void BufferManager::Bwrite(Buf *bp)
{
   unsigned int flags;
   flags = bp->b_flags;
   bp->b_flags &= ~(Buf::B_READ | Buf::B_DONE | Buf::B_ERROR | Buf::B_DELWRI);
   bp->b_wcount = BufferManager::BUFFER_SIZE; /* 512字节 */
   this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(Utility::GetMajor(bp-
>b_dev)).Strategy(bp);
   if ((flags & Buf::B_ASYNC) == 0)
   {
       /* 同步写,需要等待I/O操作结束 */
       this->IOWait(bp);
      this->Brelse(bp);
   }
   else if ((flags & Buf::B_DELWRI) == 0)
   {
       /*
       * 如果不是延迟写,则检查错误;否则不检查。
       * 这是因为如果延迟写,则很有可能当前进程不是
        * 操作这一缓存块的进程,而在GetError()主要是
       * 给当前进程附上错误标志。
       */
       this->GetError(bp);
   }
   return;
}
void BufferManager::Bdwrite(Buf *bp)
```

```
/* 置上B_DONE允许其它进程使用该磁盘块内容 */
   bp->b_flags |= (Buf::B_DELWRI | Buf::B_DONE);
   this->Brelse(bp);
   return;
}
void BufferManager::Bawrite(Buf *bp)
   /* 标记为异步写 */
   bp->b_flags |= Buf::B_ASYNC;
   this->Bwrite(bp);
   return;
}
void BufferManager::ClrBuf(Buf *bp)
   int *pInt = (int *)bp->b_addr;
   /* 将缓冲区中数据清零 */
   for (unsigned int i = 0; i < BufferManager::BUFFER_SIZE / sizeof(int); i++)
       pInt[i] = 0;
   }
   return;
}
void BufferManager::Bflush(short dev)
   Buf *bp;
   /* 注意: 这里之所以要在搜索到一个块之后重新开始搜索,
    * 因为在bwite()进入到驱动程序中时有开中断的操作,所以
    * 等到bwrite执行完成后,CPU已处于开中断状态,所以很
    * 有可能在这期间产生磁盘中断,使得bfreelist队列出现变化,
    * 如果这里继续往下搜索,而不是重新开始搜索那么很可能在
    * 操作bfreelist队列的时候出现错误。
    */
loop:
   X86Assembly::CLI();
   for (bp = this->bFreeList.av_forw; bp != &(this->bFreeList); bp = bp-
>av_forw)
   {
       /* 找出自由队列中所有延迟写的块 */
       if ((bp->b_flags & Buf::B_DELWRI) && (dev == DeviceManager::NODEV || dev
== bp->b_dev))
       {
           bp->b_flags |= Buf::B_ASYNC;
          this->NotAvail(bp);
          this->Bwrite(bp);
          goto loop;
       }
   X86Assembly::STI();
   return;
}
bool BufferManager::Swap(int blkno, unsigned long addr, int count, enum
Buf::BufFlag flag)
```

```
User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   X86Assembly::CLI();
   /* swbuf正在被其它进程使用,则睡眠等待 */
   while (this->SwBuf.b_flags & Buf::B_BUSY)
       this->SwBuf.b_flags |= Buf::B_WANTED;
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)&SwBuf, ProcessManager::PSWP);
   }
    this->SwBuf.b_flags = Buf::B_BUSY | flag;
   this->SwBuf.b_dev = DeviceManager::ROOTDEV;
   this->SwBuf.b_wcount = count;
   this->SwBuf.b_blkno = blkno;
    /* b_addr指向要传输部分的内存首地址 */
   this->SwBuf.b_addr = (unsigned char *)addr;
    this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(Utility::GetMajor(this-
>SwBuf.b_dev)).Strategy(&this->SwBuf);
   /* 关中断进行B_DONE标志的检查 */
   X86Assembly::CLI();
   /* 这里Sleep()等同于同步I/O中IOWait()的效果 */
   while ((this->SwBuf.b_flags & Buf::B_DONE) == 0)
       u.u_procp->Sleep((unsigned long)&SwBuf, ProcessManager::PSWP);
   }
    /* 这里wakeup()等同于Brelse()的效果 */
   if (this->SwBuf.b_flags & Buf::B_WANTED)
       Kernel::Instance().GetProcessManager().WakeUpAll((unsigned long)&SwBuf);
   X86Assembly::STI();
   this->SwBuf.b_flags &= ~(Buf::B_BUSY | Buf::B_WANTED);
   if (this->SwBuf.b_flags & Buf::B_ERROR)
       return false;
   return true;
}
void BufferManager::GetError(Buf *bp)
   User &u = Kernel::Instance().GetUser();
   if (bp->b_flags & Buf::B_ERROR)
       u.u_error = User::EIO;
   return;
}
void BufferManager::NotAvail(Buf *bp)
{
   X86Assembly::CLI(); /* spl6(); UNIX V6的做法 */
```

```
/* 从自由队列中取出 */
   bp->av_back->av_forw = bp->av_forw;
   bp->av_forw->av_back = bp->av_back;
   /* 设置B_BUSY标志 */
   bp->b_flags |= Buf::B_BUSY;
   X86Assembly::STI();
   return;
}
Buf *BufferManager::InCore(short adev, int blkno)
   Buf *bp;
   Devtab *dp;
   short major = Utility::GetMajor(adev);
   dp = this->m_DeviceManager->GetBlockDevice(major).d_tab;
   for (bp = dp -> b_forw; bp != (Buf *)dp; bp = bp -> b_forw)
        if (bp->b_b]kno == b]kno && bp->b_dev == adev)
            return bp;
   }
   return NULL;
}
Buf &BufferManager::GetSwapBuf()
   return this->SwBuf;
}
Buf &BufferManager::GetBFreeList()
   return this->bFreeList;
}
```