
Gestione Memoria

Parte I

Introduzione

- La memoria è un vettore di parole o byte, ogni byte ha un proprio indirizzo.
- La CPU preleva le istruzioni dalla memoria sulla base del contenuto del registro PC (Program Counter). Tali istruzioni possono determinare ulteriori letture (LOAD) o scritture (STORE) in specifici indirizzi di memoria
- Tipico ciclo istruzione:
 - Istruzione prelevata dall amemoria; decodificata (eventuale prelievo di operandi dalla memoria); eseguita sugli operandi; I risultati possono essere salvati nella memoria
- In generale, il programma risiede in un disco in forma di un file binario eseguibile. Il programma deve essere caricato in memoria per essere eseguito.



Allocazione memoria

Allocazione memoria

- Quattro concetti base:
 - Allocazione contigua: tutto lo spazio assegnato ad un processo deve essere formato da celle consecutive
 - Allocazione non contigua: posso assegnare ad un processo celle non adiacenti tra di loro
 - La MMU deve essere in grado di supportare questo approccio
 - Allocazione statica: un processo deve mantenere la propria area di memoria dal caricamento alla terminazione
 - Allocazione dinamica: un processo può essere spostato all'interno della memoria durante l'esecuzione

Allocazione a partizioni Multiple Fisse

 La memoria è divisa in un numero fisso di aree dette partizioni di dimensioni diverse

- Ogni partizione è definita da una coppia base-limite
- Il numero di partizioni definisce il grado di multiprogrammazione
- Bisogna sapere la dimensione del processo prima di caricarlo
- Nel context switch SO carica
 - Nel registro rilocazione l'indirizzo base della partizione
 - Nel registro limite la dimensione del processo

Partition 4


Partition 3

Partition 2

Partition 1

Operating system

PARTIZIONI FISSE




P1 30 K
P2 20 K
P3 5 K
P4 45 K

Le partizioni sono fisse ma possono avere dimensione diversa.

Allocazione a partizioni multiple variabili e indirizzamento rilocabile

- Partizioni fisse:
 - Processi piccoli causano spreco di spazio
 - Processi grandi non posso essere eseguiti
 - Meno multiprogrammazione
 - Più frammentazione interna
- Allora usiamo partizioni variabili!
- Quando un processo arriva il gestore della memoria cerca una partizion libera abbastanza grande per il processo



PARTIZIONI VARIABILI

Non esistono partizioni prestabilite.

Man mano che arrivano i processi verrà creata una partizione della stessa dimensione del processo stesso

Vantaggi:

- Si creano partizioni esattamente della stessa dimensione del processo, quindi non si crea frammentazione interna
- Ci possono essere molti più processi rispetto alla gestione a partizioni fisse
- Partizioni attigue possono essere unite per creare una partizione più grande

Svantaggi:

- Gestione più complessa da parte del S.O.; infatti per ogni partizione bisogna conoscere la sua posizione, la sua dimensione e se è libera oppure no
- 2) C'è frammentazione esterna
- Un processo più grande di tutta la memoria disponibile non può

P1 30 k
P2 20 K
P3 5 K
P4 80 k


P1 30 K
P2 20 K
P3 5 K
P4 80 k
P5 25 k


economy with essere eseguito

Video Prof. Terulli

Allocazione memoria continua – partizioni variabili - algoritmi

SO usa uno degli algortimi per trovare una partizione adatta al processo e gestire la memoria





Partizioni variabili soffrono di...

... frammentazione esterna

Quando I processi finiscono di creano dei buchi


Worst-fit, best-fit, first-fit non risolvono la frammentazione esterna... ma tendono a produrre buchi sempre più piccoli


Coalescenza: unisco blocchi adiacenti rimasti non allocati (molto costoso e non recupera rapidamente memoria)


Compattamento: unisce tutti I buchi in un singolo blocco e sposta tutti I blocchi occupati

Ancora non posso caricare un processo in memoria se memoria non ha abbastanza spazio...

... allocazione non contigua!








Algoritmi per partizioni variabili

- First-fit: assegna il primo blocco libero abbastanza grande per contenere lo spazio richiesto
 - facile da implementare e basso overhead
- Best-fit: assegna il più piccolo blocco libero abbastanza grande
 - Bisogna scandire tutta la lista dei buchi (Maggiore overhead) se non ordinate per dimensione
 - Si produce il buco più piccolo residuo
- Worst-fit: assegna il più grande blocco libero.
 - Si deve scandire la lista
 - Si produce il più grande buco residuo che può essere utile per allocazioni successive

Worst-fit è il peggiore per tempi e uso della memoria. First-fit e best-fit sono paragonabili per uso della memoria ma il primo è più veloce


Indirizzamento


- Caso 1 : Processo A viene assegnato spazio 429040 – 880000
- Caso 2: processo A viene assegnato spazio 256000 – 300040
- Come fa il programmatore a sapere dove risiede A in memoria?
- Quando vengono definiti gli indirizzi delle variabili di un programma?



Swapping

- Permette di gestire più processi di quelli che fisicamente sarebbero caricabili in memoria
- Scheduler a medio termine





Allocazione statica vs dinamica

Binding degli indirizzi

Dobbiamo sapere come avviene il binding degli indirizzi per capire come SO può gestire la memoria

Spazio indirizzi logici e fisici

- Indirizzi generati da CPU sono indirizzi logici mentre un indirizzo per la memoria (l'indirizzo caricato nel registro MAR – Memory Address Register) indica un indirizzo fisico
- Indirizzi logici e fisici vengono associati in modo diverso
 - A tempo di compilazione
 - A tempo di caricamento
 - A tempo di esecuzione

Binding

Ogni processo risiede in memoria, ogni istruzione e dati sono individuate da indirizzi

Nel codice sorgente gli indirizzi sono simbolici


Binding: la fase in cui si associano istruzioni e dati a indirizzi di memoria

Il binding può avvenire in diversi momenti

- Durante la compilazione
- Durante il caricamento
- Durante l'esecuzione

L'indirizzo logico, o indirizzo virtuale, è l'indirizzo utilizzato da un programma in esecuzione per accedere alla memoria. Quando un programma richiede dati o istruzioni, utilizza un indirizzo logico.

Questo indirizzo viene quindi tradotto in un indirizzo fisico dalla CPU e dal sistema operativo, attraverso una serie di meccanismi di gestione della memoria.




Compilazione: Il codice scritto in linguaggio di alto livello viene tradotto in codice linguaggio macchina

Linking: il codice delle librerie importate viene incluso nel modulo oggetto

Caricamento: il codice binario viene caricato in memoria principale

Esecuzione: il codice viene eseguito dalla CPU che invia richieste di lettura/scrittura alla memoria principale

Binding a tempo di compilazione




Allocazione statica: la posizione del processo in memoria non può cambiare.

Indirizzi logici = indirizzi fisici

Posizione in memoria processo nota a priori, codice assoluto

Semplice e veloce e non richiede hardware speciale ma... con la multiprogrammazione non funziona

Binding a tempo di caricamento (loading)



Il sistema operativo carica il programma in memoria e determina dove posizionarlo.

Gli indirizzi logici generati dal programma vengono modificati sulla base dell'indirizzo di base della memoria in cui il programma è caricato, utilizzando il registro di rilocazione.

Viene creato un mapping statico tra indirizzi logici e fisici. Se un programma è caricato all'indirizzo 14000, gli indirizzi logici saranno tradotti aggiungendo 14000 al valore dell'indirizzo logico.

Gli indirizzi logici saranno mappati su indirizzi fisici R+0 e R+max

Ogni processo ha un proprio spazio di indirizzamento logico da **0** a **max** e fa riferimento a questo spazio di indirizzamento (non sa dove sarà effettivamente in memoria)


Indirizzi logici ancora uguali indirizzi fisici => indirizzo fisico = indirizzo logico + indirizzo base e.g., 14421 = 421 + 14000

Permette di gestire multiprogrammazione

MOV 14421 AX ; memorizza il valore di AX all'indirizzo 14421

Codice rilocabile: Spazio di indirizzi logici e fisici coincide ma se cambio posizione... devo ricaricare, rifare il mapping degli indirizzi...costoso


Binding a tempo di esecuzione (execution)




Hardware apposito (MMU - Memory Management Unit): CPU gestisce indirizzi logici/virtuali mentre MMU traduce indirizzi logici in fisici

MMU

Con registro rilocazione



• Con registro rilocazione e limite



In entrambi i casi gestisco solo allocazione **contigua** della memoria Ovvero il processo è in memoria in celle consecutive


Rilocazione memoria

Il processo non può accedere a locazione di memoria prima di base e dopo base+limite

Protezione memoria SO e di altri processi utenti

Il dispatcher sceglie uno dei processi nella coda dei pronti secondo l'algortimo di scheduling dei processi e carica I corrispondenti registri di rilocazione e limite (PCB del processo)

Ogni indirizzo prodotto viene confrontato con questi valori



Allocazione a partizioni Multiple Fisse – esempio rilocazione tempo esecuzione

 La memoria è divisa in un numero fisso di aree dette partizioni di dimensioni diverse

- Ogni partizione è definita da una coppia base-limite
- Il numero di partizioni definisce il grado di multiprogrammazione
- Bisogna sapere la dimensione del processo prima di caricarlo
- Nel context switch SO carica
 - Nel registro rilocazione l'indirizzo base della partizione
 - Nel registro limite la dimensione del processo

Partition 4

Partition 3

Partition 2

Partition 1

Operating system

Swapping

- A seconda della fase in cui gli indirizzi logic vengono associati I processi possono essere spostati in zone di memoria diverse
- Fase di compilazione o caricamento: nello stesso punto
 - Rilocazione: se sposto in zona diversa, SO deve rifare il binding...costoso
- Fase di esecuzione: in posti diversi
 - Gli indirizzi vengono ricalcolati al momento dell'esecuzione

Approfondimento su codice assembly e indirizzamento

ISA

- L'Instruction Set Architecture (ISA) è un insieme di istruzioni di base che il processore è in grado di eseguire, costituendo il suo linguaggio macchina.
- Compatibilità tra Microarchitetture: Computer con microarchitetture diverse possono condividere lo stesso instruction set. Ad esempio, l'Intel Pentium e l'AMD Athlon implementano versioni quasi identiche dell'instruction set x86, pur avendo architetture interne molto diverse.
- **Definizione di ISA**: Un'ISA definisce l'insieme di tutti i codici binari (opcode) che rappresentano i comandi eseguibili nativamente da un particolare design di CPU.
- Relazione tra Istruzioni: Esiste un rapporto diretto tra istruzioni assembly, ISA e linguaggio macchina:
- 1 istruzione ad alto livello (e.g., in C) corrisponde a N istruzioni ISA, che a loro volta corrispondono a N istruzioni di linguaggio macchina.

Istruzione MOV assembly

- i trasferimenti di dati tra RAM e registri in Assembly sono effettuati utilizzando l'istruzione mov, che consente di leggere e scrivere dati a partire dagli indirizzi di memoria specificati.
- Scopo: Copiare dati da una sorgente a una destinazione.
- Sintassi: mov destinazione, sorgente
- Esempi di sorgente: Registri, memoria, costanti immediate.

Esempio*: mov al, [var] //Carica il valore della variabile var (dalla RAM) nel registro al.

^{*} Ci sono dei trasferimenti validi e non, non li vediamo (per esempio da memoria a memoria)

Traduzione a Tempo di Compilazione

- Gli indirizzi sono risolti durante la compilazione del programma.
- L'istruzione diventa specifica per l'indirizzo di memoria assegnato.

```
section .data var db 5; var ha indirizzo 0x00400000
```

section .text mov al, [0x00400000]; Indirizzo risolto a tempo di compilazione

Il compilatore conosce l'indirizzo di var e sostituisce [var] con 0x00400000. SEMPRE! Se ricompiliamo, potrebbe cambiare.

^{*} Ci sono dei trasferimenti validi e non, non li vediamo (per esempio da memoria a memoria)

Traduzione a Tempo di Caricamento

- Gli indirizzi sono risolti quando il programma viene caricato in memoria.
- L'istruzione rimane generica fino al caricamento.

```
section .data
var db 5 ; var è assegnato un indirizzo durante il caricamento
section .text
mov al, [var] ; L'indirizzo effettivo viene risolto a tempo di caricamento
```

^{*} Ci sono dei trasferimenti validi e non, non li vediamo (per esempio da memoria a memoria)

Traduzione a Tempo di Esecuzione

• Gli indirizzi sono risolti durante l'esecuzione del programma.

```
section .data
var db 5; var può cambiare a runtime

section .text
; Supponiamo che si usi un puntatore
mov bx, offset var ; Carica l'indirizzo di var in BX
mov al, [bx] ; Carica il valore di var in AL a tempo di esecuzione
```

^{*} Ci sono dei trasferimenti validi e non, non li vediamo (per esempio da memoria a memoria)

Esempio – traduzione indirizzi fase di compilazione

```
int x = 10; // Variabile x
int y = 4; // Variabile y
int sum = x + y; // Somma di x e y
```

Gli indirizzi delle variabili sono fissi e noti al momento della compilazione. Supponiamo che x, y, e sum siano allocati a indirizzi specifici.

Gli offset per x, y, e sum sono stati definiti esplicitamente nel codice (0x0000, 0x0002, e 0x0004).

Le istruzioni di caricamento e somma utilizzano direttamente questi offset fissi.

```
section .data
  myVar db 0
                     ; Riserva un byte per myVar all'indirizzo
0x00400000
  myConst db 10
                      ; Riserva un byte per myConst
all'indirizzo 0x00400001
section .text
  global start
start:
  mov al, [0x00400001]; Carica il valore di myConst (10) nel
registro AL
  add al. 5
                   ; AL ora contiene 15(10 + 5)
  mov [0x00400000], al ; Scrive il valore 15 nella variabile
myVar
  ; Uscita dal programma
  mov eax, 1
                     ; Chiamata di sistema per uscire
                     ; Codice di uscita 0
  xor ebx, ebx
  int 0x80
                   ; Interruzione per invocare il kernel
```

Esempio – traduzione indirizzi fase di caricamento

```
int x = 10; // Variabile x
int y = 4; // Variabile y
int sum = x + y; // Somma di x e y
```

Gli indirizzi delle variabili non sono noti fino a quando il programma viene caricato in memoria. Gli offset sono simbolici e verranno risolti a tempo di caricamento.

Gli offset per x, y, e sum sono dichiarati, ma il compilatore non li risolve in valori assoluti.

Il **loader** si occupa di determinare gli indirizzi effettivi in memoria al momento del caricamento, sostituendo i riferimenti simbolici con gli offset appropriati.

```
section .data
  x dw 10
                ; x all'indirizzo offset 0x0000
  y dw 4
               ; y all'indirizzo offset 0x0002
  sum dw 0
                 ; sum all'indirizzo offset 0x0004
section .text
  org 0x100
                 ; Inizio del programma
start:
                ; Carica il valore di x (0x0000) in AX
  mov ax, [x]
  add ax, [y]
              ; Somma il valore di y (0x0002) a AX
  mov [sum], ax ; Salva il risultato in sum (0x0004)
  ; Uscita dal programma
  mov ax, 0x4C00
  int 0x21
               ; Interruzione per terminare il programma
```