Ramooflax

das pre-boot übervisor

Stéphane Duverger

EADS Innovation Works Suresnes, FRANCE

SSTIC Juin 2011

Concept

Caractéristiques Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble Limitations

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécution Filtrage Émulation Communication Interaction

Client distant

Concept

Caractéristique

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble


Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécut Filtrage Émulation Communication

Client distant

On souhaitait disposer d'un outil

- permettant analyse/contrôle d'un système complet (bios, kernel, ...)
- pour machines physiques de type PC (x86 32 et 64 bits)
- avec un minimum de dépendances logicielles



On souhaitait disposer d'un outil

- permettant analyse/contrôle d'un système complet (bios, kernel, ...)
- pour machines physiques de type PC (x86 32 et 64 bits)
- avec un minimum de dépendances logicielles


Solution envisagée

- un hyperviseur à VM unique
- pilotable à distance
- type 1 (bare metal)
 - isolation plus simple
 - rendre vision contrôlée du matériel
 - indépendance logicielle
 - nécessité de démarrer avant la VM

Paysage des hyperviseurs disponibles

Solutions courantes

- VirtualBox, KVM: inadaptées, type 2 (hosted)
- Xen: trop complexe à déployer/adapter



Paysage des hyperviseurs disponibles

Solutions courantes

- VirtualBox, KVM: inadaptées, type 2 (hosted)
- Xen: trop complexe à déployer/adapter

Solutions minimalistes

- type bluepill, vitriol, virtdbg, hyperdbg . . .
- trop intrusives, virtualisation in vivo non acceptable
- dépendance trop forte à l'OS virtualisé

Paysage des hyperviseurs disponibles

Solutions courantes

- VirtualBox, KVM: inadaptées, type 2 (hosted)
- Xen: trop complexe à déployer/adapter

Solutions minimalistes

- type bluepill, vitriol, virtdbg, hyperdbg . . .
- trop intrusives, virtualisation in vivo non acceptable
- dépendance trop forte à l'OS virtualisé

repartir de zéro!

Concept

Caractéristiques

Architectur

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax


Modèle d'exécut Filtrage Émulation Communication

Client distant

Un hyperviseur standalone minimaliste

Caractéristiques souhaitées

- simple, léger, peu d'impacte sur les performances natives
- basé sur Intel-VT (vmx) et AMD-V (svm)
- tirer profit de l'existant (BIOS)
- mécanismes simples dans une brique complexe (vmm)
- déléguer complexité fonctionnelle de l'analyse (client distant)



Un hyperviseur standalone minimaliste

Caractéristiques souhaitées

- simple, léger, peu d'impacte sur les performances natives
- basé sur Intel-VT (vmx) et AMD-V (svm)
- tirer profit de l'existant (BIOS)
- mécanismes simples dans une brique complexe (vmm)
- déléguer complexité fonctionnelle de l'analyse (client distant)

Cible des processeurs stuffés

- dépendance aux extensions récentes de virtualisation matérielle
- plus particulièrement Intel EPT et AMD RVI
 - code plus simple
 - · performances accrues
 - surface d'attaque réduite

Concept

Caractéristique

Architecture

Virtualisation matérielle


Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax


Modèle d'exécut Filtrage Émulation Communication

Client distant


Chaîne de démarrage classique




Chaîne de démarrage de Ramooflax




Chaîne de démarrage de Ramooflax



Chaîne de démarrage de Ramooflax




Composants de Ramooflax



Loader

- boot en mode protégé 32 bits (standard multiboot)
- bascule le cpu en longmode (64 bits) puis charge Setup


Composants de Ramooflax



Setup

- initialise les structures de virtualisation, les drivers, la mémoire
- récupère la taille de la RAM et précalcule l'espace nécessaire à VMM
- reloge vmm à taille(RAM) taille(VMM)
- réduit la taille de la RAM (prépare des SMAPs spécifiques pour la VM)
- installe int 0x19 en mémoire conventionnelle
- invoque VMM

Composants de Ramooflax



VMM résidant

- binaire PIE (taille de RAM variable)
- démarre son unique VM en mode réel sur int 0x19
- demande au BIOS (virtualisé) de démarrer l'OS natif

Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Limitations

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécur Filtrage Émulation Communication

Client distant

Éléments communs entre Intel-VT (vmx) et AMD-V (svm)

Intérêt

- simplifier le développement d'hyperviseurs
- jeu d'instructions réduit (~ 10)
- notion de vm-entry/vm-exit
 - vm-entry charge la VM, sauve le VMM
 - vm-exit charge le VMM et sauve la VM

Configuration d'une structure de données

- AMD VMCB, Intel VMCS (asynchrone accès via vmread, vmwrite)
- préparation des registres systèmes (cr, dr, gdtr, idtr, ...)
- injection d'évènements (interruptions, exceptions)
- mise en place de bitmaps d'interceptions
- évènements
 - instructions sensibles
 - accès aux I/O, MSRs . . .

Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble Limitations


Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécut Filtrage Émulation Communication

Client distant

De nombreuses limitations

- Intel/AMD non compatibles
- fonctionnalités différentes selon modèle de CPU
- difficile de savoir ce que le CPU propose avant de l'acheter ! http://cpuid.intel.com ?



De nombreuses limitations

- Intel/AMD non compatibles
- fonctionnalités différentes selon modèle de CPU
- difficile de savoir ce que le CPU propose avant de l'acheter ! http://cpuid.intel.com ?
- informations insuffisantes lors des vm-exit
- nécessaire d'embarquer un désassembleur/émulateur
- interception des interruptions matérielles et logicielles de type on/off
- pas d'interception des interruptions logicielles sous Intel
- interruptions matérielles pending sous AMD
- cas des SMIs (bugs CPU, bugs BIOS, virtualisation SMM nécessaire, ...)

Gestion du mode réel catastrophique sous Intel problématique pour le BIOS!


Virtualisation du BIOS

BIOS et mode réel

- mode par défaut du CPU
- 16 bits, adressage mémoire 20 bits (1Mo), pas de protection
- utilisé intensivement par le BIOS

Virtualiser le mode réel historiquement

- virtualisation matérielle existe depuis 80386: mode v8086
- cpu émule mécanismes du mode réel (interruptions, far call, ...)
- redirection/interception des I/O, interruptions



Virtualisation du BIOS

BIOS et mode réel

- mode par défaut du CPU
- 16 bits, adressage mémoire 20 bits (1Mo), pas de protection
- utilisé intensivement par le BIOS

Virtualiser le mode réel historiquement

- virtualisation matérielle existe depuis 80386: mode v8086
- cpu émule mécanismes du mode réel (interruptions, far call, ...)
- redirection/interception des I/O, interruptions

Virtualiser le mode réel avec vmx/svm

• AMD propose un paged real mode (CRO.PE=0 && CRO.PG=1)

Virtualisation du BIOS

BIOS et mode réel


- mode par défaut du CPU
- 16 bits, adressage mémoire 20 bits (1Mo), pas de protection
- utilisé intensivement par le BIOS

Virtualiser le mode réel historiquement

- virtualisation matérielle existe depuis 80386: mode v8086
- cpu émule mécanismes du mode réel (interruptions, far call, ...)
- redirection/interception des I/O, interruptions

Virtualiser le mode réel avec vmx/svm


- AMD propose un paged real mode (CRO.PE=0 && CRO.PG=1)
- Intel interdit CRO.PG=0 et donc CRO.PE=0
 - préconise l'utilisation du mode v8086
 - vm-entry en v8086 sont très restrictifs
 - surtout concernant la segmentation



Petit rappel sur la segmentation

Gestion des registres de segment

- partie visible accessible au programmeur (sélecteur)
- partie cachée gérée par le cpu (base, limite, attributs)
- mode réel: base = selector * 16, limit = 64K
- mode protégé: descripteurs de segments



Virtualisation du BIOS

Le mode irréel (unreal, flat real, big real mode)

- permet d'accéder à plus d'1Mo en mode réel
- transition mode protégé vers mode réel en laissant base=0 et limite=4Go
- utilisé par les BIOS pour accéder aux memory mapped devices . . .

```
seg000:F7284
                                bx, 20h
                        mov
seg000:F7287
seg000:F7288
                        mov
                                ax, cs
seg000:F728A
                        cmp
                                ax, 0F000h
seg000:F728D
                        jnz
                                short near ptr unk_7297
seg000:F728F
                        lgdt
                                fword ptr cs:byte_8163
seg000:F7295
                        jmp
                                short near ptr unk_729D
seg000:F7297
                        lgdt
                                fword ptr cs:byte_8169
seg000:F729D
                        mov
                                eax. cr0
seg000:F72A0
                        or
                                al. 1
seg000:F72A2
                                                             (2)
                                cr0, eax
seg000:F72A5
                        mov
                                ax. cs
seg000:F72A7
                        cmp
                                ax, OF000h
seg000:F72AA
                        inz
                                short near ptr unk_72B1
                                                             (3)
seg000:F72AC
                        jmp
                                far ptr 10h:72B6h
seg000:F72B1
                        jmp
                                far ptr 28h:72B6h
                                                             (4)
seg000:F72B6
                        mov
                                ds. bx
seg000:F72B8
                        mov
                                es. bx
seg000:F72BA
                                eax. cr0
seg000:F72BD
                                al. OFEh
                        and
seg000:F72BF
                                                             (5)
                        mov
                                cr0, eax
seg000:F72C2
                        mov
                                ax. cs
seg000:F72C4
                        cmp
                                ax. 10h
                                                             (6)
seg000:F72C7
                        inz
                                short near ptr unk_72CE
seg000:F72C9
                                far ptr OF000h:72D3h
                        jmp
seg000:F72CE
                        jmp
                                far ptr 0E000h:72D3h
```

Virtualisation du BIOS

L'échec d'Intel

- vm-entry en mode v8086 vérifie¹ base = selector * 16
- impossible de virtualiser mode irréel avec v8086

¹Intel Volume 3B Section 23.3.1.2

Virtualisation du BIOS

L'échec d'Intel

- vm-entry en mode v8086 vérifie¹ base = selector * 16
- impossible de virtualiser mode irréel avec v8086

Sans les extensions de virtualisation matérielle récentes

- émulation du mode réel en mode protégé
- intercepter accès aux registres de segment: far call/jump, mov/pop seg, iret
- double fail: Intel ne permet pas d'intercepter l'écriture de registres de segments
- solution: forcer limite GDT et IDT à 0 et intercepter les #GP

¹Intel Volume 3B Section 23.3.1.2

Virtualisation du BIOS

L'échec d'Intel

- vm-entry en mode v8086 vérifie¹ base = selector * 16
- impossible de virtualiser mode irréel avec v8086

Sans les extensions de virtualisation matérielle récentes

- émulation du mode réel en mode protégé
- intercepter accès aux registres de segment: far call/jump, mov/pop seg, iret
- double fail: Intel ne permet pas d'intercepter l'écriture de registres de segments
- solution: forcer limite GDT et IDT à 0 et intercepter les #GP

Dans les CPUs récents et suffisament haut de gamme

- nouveau mode Unrestricted Guest (autorise CRO.PE=0 && CRO.PG=0)
- nécessite d'avoir Intel EPT pour protéger la mémoire du VMM

¹Intel Volume 3B Section 23.3.1.2

Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble


Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécution

Enulation
Communication
Interaction

Client distant

Modèle d'exécution



Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécution

Filtrage

Emulation Communication

Client distant

Filtrage des registres systèmes

Control Registers

- cr0 pour les transitions de mode, cohérence du cache et implications sur mapping mémoire
- cr3 pour l'interaction distante
- en tant que feature du client

Lecture d'un MSR et CPUID

- exécution native ou lecture dans la VMCS/VMCB
- post-traitement pour filtrer les fonctionnalités à masquer

Écriture d'un MSR

- émule wrmsr s'il existe dans la VMCS/VMCB
- sinon exécution native

Filtrage d'évènements

Exceptions

- interception fine de #DB et #BP par le sous-système de contrôle
- sous Intel, filtrage de #GP pour la gestion des interruptions logicielles

Interruptions logicielles

- uniquement en mode réel
- filtrer les accès aux SMAPs (int 0x15)

Interruptions matérielles

- non interceptées par défaut
- on laisse la possibilité de le faire

Introduction

Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécution

Filtrage

Émulation

Communication Interaction

Client distant

Conclusion

Émulation

Instructions

- désassemblage/émulation nécessaire pour la gestion de certains vm-exit
- Ramooflax embarque udis86 un peu exagéré
- instructions émulées sont assez simples
- prise en compte du contexte d'exécution (assez sensible)

Périphériques

- émulation/interception (partielle) d'UART, PIC, KBD et PS2 System Controller
- principalement pour éviter les tentatives de reboot

Introduction

Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécution Filtrage

Émulation


Communication

Interaction

Client distant

Conclusion

Interaction VMM, VM, client





Communication distante

UART

- lent, peu fiable
- principalement utilisée pour le debug

EHCI Debug Port

- selon la norme USB 2.0, un port USB physique peut servir de Debug Port
- présent sur la plupart des contrôleurs hôtes actuels
- fiable, standardisé et rapide
- quasiment aussi simple à programmer qu'un port série


Implémentation côté Ramooflax

- driver de Debug Port
- contrôleur EHCI piloté par la VM

Communication distante

EHCI Debug Port: côté client

- norme USB: échange de données entre contrôleurs hôtes impossible
- nécessité de disposer d'un Debug Device
 - acheter un périphérique spécifique (ie Net20DC)
 - profiter des contrôleurs USB On-The-Go (smartphones . . .)




Communication distante

EHCI Debug Port: côté client

- norme USB: échange de données entre contrôleurs hôtes impossible
- nécessité de disposer d'un Debug Device
 - acheter un périphérique spécifique (ie Net20DC)
 - profiter des contrôleurs USB On-The-Go (smartphones . . .)

Émuler un Debug Device sous Linux

- la Gadget API permet l'émulation de périphériques USB (mass storage . . .)
- développement d'un Gadget Debug Device exposant une interface série (ttyGSO)



Introduction

Concept

Caractéristique

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécur Filtrage Émulation Communication

Interaction

Client distant

Conclusion

Interaction avec le client

Prise de contrôle

- le VMM attend des vm-exit
- trouver un compromis entre réactivité client et performances de la VM
- garantir que l'hyperviseur peut prendre la main sur la VM à la demande du client
- depuis peu Intel propose un vmx_preemption_timer, mais pas AMD

Via les interruptions ?

- pas d'irq générées pour le Debug Port
- complexité, latence, . . .

Context switch

- OS modernes ordonnent régulièrement des processus
- intercepter les écritures de cr3

Interaction avec le client

Implémentation d'un stub GDB de base

- lecture/écriture des registres généraux
- lecture/écriture mémoire
- ajout/suppression de breakpoints softwares et hardwares
- single stepping

Limitations du protocole

- conçu pour debugguer des applications en espace utilisateur
- pas d'informations ring 0 (segmentation, paging, ...)
- pas de distinction mémoire virtuelle/physique

Interaction avec le client

Extensions spécifiques à Ramooflax

- accès aux registres systèmes
 - cr0, cr2, cr3, cr4
 - dr0-dr3, dr6 et dr7, dbgctl
 - cs, ss, ds, es, fs, gs pour leur adresse de base
 - gdtr, idtr, ldtr et tr

Interaction avec le client

Extensions spécifiques à Ramooflax

- accès aux registres systèmes
 - cr0, cr2, cr3, cr4
 - dr0-dr3, dr6 et dr7, dbgctl
 - cs, ss, ds, es, fs, gs pour leur adresse de base
 - gdtr, idtr, ldtr et tr
- accès mémoire
 - distinction adresses virtuelles/physiques
 - mécanisme de traduction
 - possibilité de fixer un cr3 avec lequel effectuer toutes les opérations

Interaction avec le client


Extensions spécifiques à Ramooflax

- accès aux registres systèmes
 - cr0, cr2, cr3, cr4
 - dr0-dr3, dr6 et dr7, dbgctl
 - cs, ss, ds, es, fs, gs pour leur adresse de base
 - gdtr, idtr, ldtr et tr
- accès mémoire
 - distinction adresses virtuelles/physiques
 - mécanisme de traduction
 - possibilité de fixer un cr3 avec lequel effectuer toutes les opérations
- contrôle de la virtualisation
 - interception des accès aux registres de contrôle
 - interception des exceptions
 - idéalement ... paramétrage complet des structures VMCS/VMCB

Interaction avec le client

Gestion du single-step

- basé sur TF et l'interception d'exceptions
- nombreux modes dans une VM
 - single-step global (implémenté)
 - single-step d'un thread noyau
 - single-step d'un processus en ring3 uniquement (implémenté)
 - single-step d'un processus en ring3 et en ring0
- pas de notions liées aux concepts de l'OS virtualisé (terminaison d'un processus)
- furtivité/cohérence à prendre en compte (interception pushf,popf,intN,iret)



Interaction avec le client

Gestion du single-step

- basé sur TF et l'interception d'exceptions
- nombreux modes dans une VM
 - single-step global (implémenté)
 - single-step d'un thread noyau
 - single-step d'un processus en ring3 uniquement (implémenté)
 - single-step d'un processus en ring3 et en ring0
- pas de notions liées aux concepts de l'OS virtualisé (terminaison d'un processus)
- furtivité/cohérence à prendre en compte (interception pushf,popf,intN,iret)

Cas particulier: sysenter/sysexit

- non interceptables sous AMD et Intel (!!!)
- ne masquent pas TF lors des transitions ring3/ring0
- implémentation d'un mécanisme détourné basé sur la génération de fautes

Introduction

Concept

Caractéristique Architecture

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécur Filtrage Émulation Communication

Client distant

Conclusion

Une interface python à l'hyperviseur

Composants du framework

- VM, fonctionnalités haut niveau
- CPU, accès aux registres, filtres d'exceptions
- Breakpoints, soft/hard
- GDB, client GDB classique muni des extensions propres à l'hyperviseur
- Memory, contrôlant tous les accès à la mémoire
- Event, permettant au développeur de fournir son propre gestionnaire de vm-exit

Composants du framework: VM

run, stop, resume, singlestep, attach, detach

```
vm = VM(CPUFamily.AMD, 32, "192.168.254.254:1234")
```

mode interactif

```
vm.run(dict(globals(), **locals()))
```

mode scriptable

```
vm.attach()  # connexion distante
vm.stop()  # arrêt de la vm

# xxxx (breakpoints, filtres, ...)

vm.resume()  # resume la vm et attend le prochain vm-exit
vm.detach()  # déconnexion, la vm reprend la main
```

Composants du framework: CPU, Memory et Breakpoints

nommage des breakpoints

```
# breakpoint en écriture
vm.cpu.breakpoints.add_data_w(vm.cpu.sr.tr+4, 4, filter, "esp0")
>>> vm.cpu.breakpoints
esp0 0xc1331f14 Write (4)
kernel_f1 0xc0001234 eXecute (1)
```

mise en place du tracking de cr3

```
# lecture d'une page de mémoire virtuelle
vm.cpu.set_active_cr3(my_cr3)
pg = vm.mem.vread(0x8048000, 4096)
```

Composants du framework: Event

- syntaxe non-intuitive de GDB pour les breakpoints conditionnels
- permettre au développeur d'exécuter des fonctions après un vm-exit
- dissociation architecture/mécanismes propres à l'OS
- filtrer une exception, un accès à cr3, un breakpoint, . . .

```
def handle_excp(vm):
    if vm.cpu.gpr.eip == 0x1234:
        return True
    return False

vm.cpu.filter_exception(CPUException.general_protection, handle_excp)
while not vm.resume():
    continue

vm.interact()
```

Démo!

Introduction

Concept

Caractéristique

Virtualisation matérielle

Vue d'ensemble

Fonctionnement de Ramooflax

Modèle d'exécur Filtrage Émulation Communication

Client distant

Conclusion

Conclusion

Support

- AMD fonctionnel
- testé avec succès sous
 - Windows XP/7 Pro 32 bits
 - Debian GNU/Linux 5.0 32 bits
- OS plus simples devraient fonctionner (DOS, OpenBSD, ...)

Conclusion

Support

- AMD fonctionnel
- testé avec succès sous
 - Windows XP/7 Pro 32 bits
 - Debian GNU/Linux 5.0 32 bits
- OS plus simples devraient fonctionner (DOS, OpenBSD, ...)

Limitations

- Intel à réécrire
- pas de SMP, multi-cores
 - délicat à mettre en œuvre
 - initialiser tous les Cores et activer la virtualisation
 - intercepter l'initialisation des Cores faite par la VM
 - contournement via /numproc, maxcpus, ...
- OS 64 bits marchotent
 - peu testé ...
 - ioAPIC et SMP caractériels
- pas de Nested Virtualization

Merci!

https://github.com/sduverger/ramooflax