## PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

#### MODUL KE 5. SUBNETTING DAN ROUTING



#### Disusun oleh:

Tim Asisten Praktikum Jaringan Komputer 2023

# PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA

#### SUBNETTING DENGAN CISCO PACKET TRACER

Subnet mask adalah istilah teknologi Informasi yang membedakan Network ID dan Host ID atau sebagai penentu porsi Network ID dan Host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnet mask sendiri adalah untuk membedakan Network ID dengan Host ID dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Network ID adalah bagian dari IP Address yg berfungsi untuk menunjukan di jaringan mana komputer atau device tersebut berada, sedangkan Host ID menunjukan server, router, workstation, dan host TCP/IP lainnya yang berada di dalam jaringan tersebut.

Terdapat dua cara untuk mempresentasikan Subnet mask yaitu dengan cara notasi desimal bertitik dan notasi panjang prefix. Kelas – kelas alamat IP menjadi sebuah dasar pembuatan Subnet Mask Default. Berikut beberapa data subnet mask default dengan menggunakan notasi desimal bertitik :

1. Kelas alamat : Kelas A

Subnet Mask (biner): 11111111.00000000.00000000.000000000

Subnet Mask (desimal): 255.0.0.0

2. Kelas alamat : Kelas B

Subnet Mask (biner): 111111111.11111111.00000000.00000000

Subnet Mask (desimal) : 255.255.0.0

3. Kelas alamat : Kelas C

Subnet Mask (desimal): 255.255.255.0

Ada dua teknik perhitungan subnetting yaitu FLSM dan VLSM:

• FLSM: Fixed Length Subnet Mask. Satu network, kita pecah-pecah menjadi beberapa network (subnet) dimana setiap lebar subnet yang satu sama dengan lebar subnet yang lainnya. Contohnya sebagai berikut:

#### Percobaan Perhitungan Subnetting dan Netmask Kelas A

Diketahui sebuah IP Address adalah "10.0.0.0/12", buatlah tabel pembagian subnet nya!

- Menghitung jumlah subnet

Diketahui netmasknya adalah "/12"

```
/12 = 11111111.11110000.00000000.00000000
/12 = 255.240.0.0 Jumlah
```

subnet:

 $2^n -> n = \text{jumlah bit yang aktif (angka 1) dimulai dari oktet kedua}$ 

 $2^4 = 16 \text{ subnet}$ 

- Menghitung jumlah host per subnet Jumlah

Untuk menghitung jumlah host maka host =  $2^x$ - 2, dimana x = sisa bit 0 dalam bilangan biner netmask. Host =  $2^{20}$  - 2 = 1.048.576 - 2 = 1.048.574

- Blok Subnet Mask

Rumus Blok Subnet Mask : 256 - z, dimana z adalah notasi desimal dari oktet kedua netmask.

Blok Subnet Mask : 256 - 240 = 16

(0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192,208,224,240)

**Tabel Subnet Mask** 

IP Network	10.0.0.0	10.16.0.0	 10.224.0.0	10.240.0.0
IP Awal	10.0.0.1	10.16.0.1	 10.224.0.1	10.240.0.1
IP Akhir	10.15.255.254	10.31.255.254	 10.224.255.254	10.255.255.254
Broadcast	10.15.255.255	10.31.255.255	 10.224.255.255	10.255.255.255

#### Percobaan Perhitungan Subnetting dan Netmask Kelas B

Diketahui IP Address kelas B: 172.16.0.0/20

Subnet mask /20 : 255.255.240.0

#### Biner /20: 11111111.11111111.11110000.00000000 Rumus:

- Menghitung Jumlah Subnet dimulai dari oktet ke 3
- 1111111.1111111.<mark>1111</mark>0000.00000000
- $2^n$  -> n = jumlah biner 1 dimulai dari oktet 3.
- $2^4 = 16$  Subnet
- Menghitung Jumlah host per subnet
- 1111111.11111111.11110000.00000000
- $2^n$  2 -> n = jumlah biner 0 dimulai dari oktet 3.
- $-2^{12}=4096$
- -4096 2 = 4094 host
- Blok subnet
- 255.255.240.0
- 256 n -> n = blok subnet terakhir selain 0
- -256-240=16
- Maka blok subnet = 0, 16, 32, 48, dst hingga 240.

#### Percobaan Perhitungan Subnetting dan Netmask Kelas C

Diketahui sebuah IP Address adalah "192.168.10.0/30", buatlah tabel pembagian subnet nya !

- Menghitung jumlah subnet

Diketahui netmasknya adalah "/30"

subnet:

 $2^n -> n = \text{jumlah bit yang aktif (angka 1) dimulai dari oktet keempat}$ 

 $2^6 = 64$  subnet

- Menghitung jumlah host per subnet Jumlah

Untuk menghitung jumlah host maka host =  $2^x$ - 2, dimana x = sisa bit 0 dalam bilangan biner netmask. Host =  $2^2$ - 2 = 4 - 2 = 2

- Blok Subnet Mask

Rumus Blok Subnet Mask : 256 - z, dimana z adalah notasi desimal dari oktet keempat netmask.

Blok Subnet Mask : 256 - 252 = 4 (0.8, 16, 24, 32, ..., 252)

• VLSM: Variable Length Subnet Mask. Kebalikannya, sebuah network yang kita subnet, menghasilkan subnet-subnet yang berbeda panjang subnet masknya antara subnet satu dengan yang lain.

Urutan Desimal =

#### Percobaan Perhitungan Menggunakan Teknik VLSM

Diketahui sebuah IP Address adalah "192.168.1.0/25", hitunglah jumlah host per subnet, prefix per jaringan dan buat tabelnya untuk LABKOM-1 50 Host, LABKOM-2 20 Host, LABKOM-3 115 Host!

#### Jumlah range IP dan prefix LABKOM-1

- Rumus Jumlah range IP
  - o Jumlah host yang dibutuhkan : 50
  - $\circ$  50  $\leq$  2<sup>n</sup> 2 -> n = diambil dari urutan desimal yang mendekati atau lebih dari 50.
  - $0.50 < 2^6 2$
  - $0.50 \le 64 2 = 62$
  - o 50 ≤ 62

Maka jumlah range IP dari LABKOM-1 yaitu 62.


- Rumus menghitung prefix
  - o 32 n -> n = diambil dari pangkat bilangan desimal yang mendekati atau lebih dari jumlah host.
  - $\circ$  32 6 = 26

Jadi prefix dari LABKOM-1 yaitu /26


#### Alat bantu Subnetting VLSM dan FLSM:

- 1. IP Cheat sheet: https://www.aelius.com/njh/subnet\_sheet.html
- 2. IP Calculator <a href="https://jodies.de/ipcalc">https://jodies.de/ipcalc</a>

Tinggal masukkan salah satu IP beserta netmask maka akan diberi detail listnya.



3. VLSM / CIDR Subnet Calculator (Aplikasi mobile)



#### **ROUTING STATIS DAN DINAMIS**

Router bertugas untuk menyampaikan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, jaringan pengirim hanya tahu bahwa tujuan jauh dari router. Dan routerlah yang mengatur mekanisme pengiriman selain itu router juga memilih "jalan terbaik" untuk mencapai tujuan. Rute Statis adalah rute atau jalur spesifik yang ditentukan oleh user untuk meneruskan paket dari sumber ke tujuan. Rute ini ditentukan oleh administrator untuk mengontrol perilaku routing dari IP "internetwork".

Berikut detail untuk masing-masing opsi:

**IP address** adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di jaringan komputer. IP address terdiri dari serangkaian angka yang dipisahkan oleh titik, seperti 192.168.0.1. Ada dua jenis IP address: IP address versi 4 (IPv4) yang terdiri dari empat oktet angka, dan IP address versi 6 (IPv6) yang menggunakan format yang lebih panjang.


**Netmask**, atau subnet mask, digunakan untuk membagi IP address menjadi dua bagian: bagian network dan bagian host. Netmask menentukan berapa banyak bit yang digunakan untuk bagian network dan berapa banyak bit yang digunakan untuk bagian host. Misalnya, netmask 255.255.255.0 menunjukkan bahwa 24 bit pertama digunakan untuk network dan 8 bit terakhir digunakan untuk host.

**Default gateway** adalah alamat IP yang digunakan oleh perangkat di jaringan untuk mengirim paket data ke jaringan lain di luar jaringan lokal. Default gateway biasanya adalah alamat IP router yang terhubung ke jaringan lokal. Ketika perangkat ingin mengirim data ke tujuan di luar jaringan lokal, data tersebut dikirim ke default gateway yang akan meneruskannya ke jaringan tujuan.

**Network** adalah kumpulan perangkat yang terhubung secara fisik atau logis dalam satu jaringan komputer. Jaringan dapat terdiri dari beberapa perangkat seperti komputer, server, printer, dan perangkat jaringan lainnya yang saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.

**Nexthop** adalah istilah yang digunakan dalam routing jaringan. Nexthop mengacu pada alamat IP atau interface yang digunakan sebagai langkah selanjutnya dalam mengirimkan paket data ke tujuan akhirnya. Ketika router menerima paket data, ia akan memeriksa tabel routing untuk menentukan nexthop yang tepat untuk paket tersebut. Nexthop dapat berupa alamat IP router berikutnya atau interface yang terhubung langsung ke jaringan tujuan.


#### **LANGKAH PERCOBAAN:**




- 1. Setting ip address PC0 menjadi 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
- 2. Setting ip address PC1 menjadi 192.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1
- 3. Setting ip address PC2 menjadi 192.168.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 gateway 192.168.3.1

#### Cara Kongfigurasi IP Address PC:


#### PC 0



#### **PC 1**




#### PC 2




# Cara Kongfigurasi IP Address Router: ROUTER 0




#### **ROUTER 1**



#### **ROUTER 2**




# Cara Kongfigurasi IP Address LINTASAN Router: ROUTER 0




#### **ROUTER 1**



#### **DAN**




#### **ROUTER 2**



### Cara Kongfigurasi Routing Static:


#### Router 0




#### **Router 1**




#### **TESTING**



# Cara Kongfigurasi Routing Dynamic - Routing Information Protocol(R.I.P): Router 1



#### Router 2



#### **TESTING**

