对象创建

在页面嵌入 <object ID="pusher" .../> 标签,即创建了 pusher 对象

```
<!-- 注意 pusher 对象的 clsid 为 01502AEB-675D-4744-8C84-9363788ED6D6 -->
<object ID="pusher" CLASSID="CLSID:01502AEB-675D-4744-8C84-9363788ED6D6"
    codebase="./LiteAVAX.cab#version=1,0,0,1" width="640" height="480">
</object>
<!-- 调用pusher对象方法 >
<script>
    function setRenderWndSize() {
        var vW = 640;
        var vH = 480;
        pusher.setRenderWndSize(vW, vH );
    }
<//script>
```

接口列表

名称	描述
getVersion()	获取插件SDK版本号
setRenderWndSize(width, height)	设置当前视频渲染窗口的大小,
enumCameras():	枚举当前的摄像头,
startPreview()	启动摄像头预览
stopPreview()	关闭摄像头预览
stopPush()	停止推流
switchCamera(cameraIndex)	切换摄像头,支持在推流中动态切 换,
setMute(bMute)	静音接口
setRenderMode(modeType)	设置图像的渲染(填充)模式
setRotation(rotationType)	设置图像的顺时针旋转角度
setVideoResolution(resolutionType)	设置视频分辨率
setBeautyStyle(beautyStyle , beautyLevel, whitenessLevel)	设置美颜和美白效果
setRenderYMirror(bMirror)	设置预览渲染的镜像效果
setOutputYMirror(bMirror)	设置推流画面的镜像效果
setVideoBitRate(bitrate)	设置视频码率
setAutoAdjustStrategy(adjuststrategy)	设置流控策略
setVideoBitRateMin(videoBitrateMin)	配合 setAutoAdjustStrategy 使用
setVideoBitRateMax(videoBitrateMax)	配合 setAutoAdjustStrategy 使用
setVideoFPS(fps)	设置视频帧率
setPusherEventCallBack(callbackfun, objectid)	设置回调接口

1.getVersion()

获取插件版本号,和标签 <object ... codebase='...&version=1.0.0.1'> 上的 version 对应。

● 返回值说明

参数	类型	说明
vRet	String	版本号:x.x.x.x

```
var vVersionString = pusher.getVersion()
```

2.setRenderWndSize()

设置当前视频渲染窗口的大小,需要和标签 <object ... width="x", height="x" /> 上的 width 和 height 值对齐。启动推拉流前设置。

● 参数说明

参数	类型	说明
width	Int	视频窗口的长
height	Int	视频窗口的宽

• 示例代码:

```
function setRenderWndSize() {
    var vW = 640;
    var vH = 480;
    pusher.setRenderWndSize(vW, vH);
}
```

3.enumCameras()

枚举当前的摄像头,推流前需要检查当前 PC 是否安装了摄像头,以及安装了几个摄像头。

● 返回值说明

参数	类型	说明
vRetJson	String	Json格式摄像头列表

● vRetJson样式

- camera_cnt: Int (摄像头个数)
- o cameralist: List (摄像头列表)
 - camera_name: String(像头名称)
 - id: Int (摄像头编号,注意设置可用摄像头时,是设置编号,参考switchCamera接口)
- 。 示例 "{\"camera_cnt\":1,\"cameralist\":[{\"camera_name\":\"HD Pro Webcam C920\",\"id\":\"0\"}]}"

• 示例代码:

4.startPreview()

启动摄像头预览,接口调用成功(>0) or失败(0)

• 返回值说明

参数	类型	说明
vRet	Int	0失败,>0成功

• 示例代码:

```
var vRetInt = pusher.startPreview()
```

5.stopPreview()

关闭摄像头预览, stopPush 之前调用此函数并不会停止推流, 而是让 SDK 只推送音频。

● 示例代码:

```
pusher.stopPreview()
```

6.startPush(sUrl)

启动推流 (在 startPush 之前需要先 检测查摄像头, 否则推流可能失败),

● 参数说明

一个合法的推流地址,支持 rtmp 协议(URL 以 "rtmp://" 打头 ,腾讯云推流 URL 的获取方法见 $\underline{\mathrm{DOC}}$

参数	类型	说明
sUrl	String	推流链接

• 返回值说明

成功 or 失败,内存分配、资源申请失败等原因可能会导致返回失败

参数	类型	说明
vRet	Int	0失败,>0成功

• 示例代码:

```
function doStartPush(sUrl) {
    var vRetInt = pusher.startPush(sUrl);
}
```

7.stopPush()

停止推流,注意推流 URL 有排他性,也就是一个推流 Url 同时只能有一个推流端向上推流

• 示例代码:

```
pusher.stopPush()
```

8.switchCamera(cameraIndex)

切换摄像头,支持在推流中动态切换,cameraIndex 可以通过 enumCameras 函数获取。

● 参数说明

参数	类型	说明
cameraIndex	Int	摄像头编号,默认值-1,第一个摄像头值为0,

● 示例代码:

```
function switchCameraSelect() {
   var obj = document.getElementById('cameralistselect');
   var index = obj.selectedIndex; //序号, 取当前选中选项的序号
   var val = obj.options[index].value;
   pusher.switchCamera(parseInt(val));
}
```

8.setMute(bMute)

关闭麦克风,SDK 会停止采集麦克风的数据,当用户不希望自己的声音被对方听到时,可以使用这个功能。

● 参数说明

参数	类型	说明
bMute	Int	是否静音, 0非静音, 1静音

```
function setMute() {
   pusher.setMute(1);
}
```

9.setRenderMode(modeType)

设置图像的渲染(填充)模式

● 参数说明

参数	类型	说明
modeType	Int	值为 1: 适应,此模式下会显示整个画面的全部内容,但可能有黑边的存在 值为 2: 填充,此模式下画面无黑边,但是会裁剪掉一部分超出渲染区域
		的部分,裁剪 更多可参考:AxTXERenderMode定义

• 示例代码:

```
function setRenderMode() {
   pusher.setRenderMode(AxTXERenderMode.AX_TXE_RENDER_MODE_ADAPT);
}
```

10.setRotation(rotationType)

设置图像的顺时针旋转角度

● 参数说明

参数	类型	说明
rotationType	Int	值为 1: 保持原图像的角度 值为 2: 顺时针旋转90度,最终图像的宽度和高度互换 值为 3: 顺时针旋转180度,最终图像颠倒 值为 4: 顺时针旋转270度,最终图像的宽度和高度互换 更多可参考:AxTXEVideoRotation定义

• 示例代码:

```
function setRotation() {
   pusher.setRotation(AxTXEVideoRotation.AX_TXE_VIDEO_ROTATION_NONE);
}
```

11.setVideoResolution()

设置视频分辨率,和码率配合使用,比如 640x360 配合 800kbps 的视频码率,320x240配合 400kbps的视频码率。

● 参数说明

参数	类型	说明
resolutionType	Int	值为 1: RESOLUTION <i>320x240</i> 值为 2: RESOLUTION640x480 值为 3: RESOLUTION <i>480x272</i> 值为 4: RESOLUTION640x360 更多可参考:AxTXEVideoResolution定义

• 示例代码:

```
function setVideoResolution() {

pusher.setVideoResolution(AxTXEVideoResolution.AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_320x2
40);
}
```

12.setBeautyStyle

设置美颜和美白效果

● 参数说明

参数	类型	说明
beautyStyle	Int	值为 1: 光滑 值为 2: 自然 值为 3: 朦胧 更多可参考:AxTXEBeautyStyle定
beautyLevel	Int	美颜级别取值范围 1~9; 0 表示关闭,1~9值越大,效果越明显
whitenessLevel	Int	美白级别取值范围 1~9; 0 表示关闭,1~9值越大,效果越明显

• 示例代码:

```
function setBeautyStyle() {
    var vlBeautyLevel = 5;
    var vlWhitenessLevel = 6;
    pusher.setBeautyStyle(AxTXEBeautyStyle.AX_TXE_BEAUTY_STYLE_SMOOTH,
    vlBeautyLevel, vlWhitenessLevel );
}
```

13.setRenderYMirror(bMirror)

设置预览渲染的镜像效果,ActiveX导出接口没有Boolean类型,用Int代替。

● 参数说明

参	>数	类型	说明
ld	Mirror	Int	1表示画面左右反转,0表示保持原样

• 示例代码:

```
function setRenderYMirror() {
   pusher.setRenderYMirror(1);
}
```

14.setOutputYMirror(bMirror)

设置推流画面的镜像效果,ActiveX导出接口没有Boolean类型,用Int代替。

● 参数说明

参数	类型	说明
bMirror	Int	1表示画面左右反转,0表示保持原样

• 示例代码:

```
function setOutputYMirror() {
   pusher.setOutputYMirror(1);
}
```

15.setVideoBitRate(bitrate)

设置视频码率,注意,不是分辨率越高画面越清晰,是码率越高画面越清晰

● 参数说明

参数	类型	说明
bitrate	Int	视频码率,单位 kbps, 比如 640x360 分辨率需要配合 800kbps 的视频码率

```
function setVideoBitRate() {
   pusher.setVideoBitRate(500);
}
```

16.setAutoAdjustStrategy(adjuststrategy)

设置流控策略,即是否允许 SDK 根据当前网络情况调整视频码率,以避免网络上传速度不足导致的画面卡顿

● 参数说明

参数	类型	说明
adjuststrategy	Int	值为 -1: 无流控,恒定使用 setVideoBitRate 指定的视频码率值为 0: 适用于普通直播推流的流控策略,该策略敏感度比较低,会缓慢适应带宽变化,有利于在带宽波动时保持画面的清晰度。值为 1: 适用于普通直播推流的流控策,差别是该模式下 SDK 会根据当前码率自动调整出适合的分辨率值为 5: 适用于实时音视频通话的流控策略,该策略敏感度比较高,网络稍有风吹草动就会进行自适应调整更多可参考:AxTXEAutoAdjustStrategy定义

• 示例代码:

```
function setAutoAdjustStrategy() {
pusher.setAutoAdjustStrategy(AxTXEAutoAdjustStrategy.TXE_AUTO_ADJUST_NONE);
}
```

17.setVideoBitRateMin & setVideoBitRateMax

配合 setAutoAdjustStrategy 使用,当 AutoAdjust 策略指定为 TXE_AUTO_ADJUST_NONE 时,如下的两个函数调用均视为无效

● 参数说明

参数	类型	说明
videoBitrateMin	Int	允许 SDK 输出的最小视频码率,比如 640x360 分辨率下这个值适合设置为 300kbps
videoBitrateMax	Int	允许 SDK 输出的最小视频码率, 比如 640x360 分辨率下这个值适合设置为 1000kbps

```
function setVideoBitRateMin() {
   pusher.setVideoBitRateMin(300);
}
```

18.setVideoFPS(fps)

设置视频帧率,请注意:这里的 fps 只是设置最大帧率,具体视频画面的帧率还是由摄像头本身的采集帧率所决定的,不同的摄像头支持的最大帧率有所不同。

● 参数说明

参数	类型	说明
fps	Int	fps - 视频帧率,默认值为15,重启后生效

• 示例代码:

```
function setVideoFPS() {
   pusher.setVideoFPS(15);
}
```

19.setPusherEventCallBack(callbackfun, objectid)

设置事件回调,用于接收在推流过程中 SDK 所抛出的各种事件,事件列表详见文档接下来的部分。

● 参数说明

参数	类型	说明
callbackfun	Func	回调函数
objectid	Int	回调对象ID

• paramJson样式[回调参数JSON格式]

o eventId: Int (事件ID,参考PusherCallBackEvent定义)

o objectId: Int(和setPusherEventCallBack::objectid一致)

o paramCnt: Int (JSON携带的Key-Value键值对个数)

```
//推流前调用。
pusher.setPusherEventCallBack(PusherEventListener, 1);
var PusherEventListener = function (paramJson) {
    var obj = JSON.parse(paramJson);
    if (parseInt(obj.eventId) ==
PusherCallBackEvent.TXE STATUS UPLOAD EVENT && parseInt(obj.objectId) == 1)
        doUpdatePluserStatusInfo(paramJson);
    }
};
function doUpdatePusherStatusInfo(paramJson) {
    var obj = JSON.parse(paramJson);
    if (obj.paramCnt != 0) {
        for (var i = 0; i < obj.paramCnt; ++i) {
            if(obj.paramlist[i].key == CBParamJsonKey.KEY_VIDEO_BITRATE)
                document.getElementById('PUSHVIDEO BITRATEID').innerHTML =
obj.paramlist[i].value;
            else if(obj.paramlist[i].key ==
CBParamJsonKey.KEY AUDIO BITRATE)
                document.getElementById('PUSHAUDIO BITRATEID').innerHTML =
obj.paramlist[i].value;
            else if(obj.paramlist[i].key == CBParamJsonKey.KEY_VIDEO_FPS)
                document.getElementById('PUSHVIDEO FPSID').innerHTML =
obj.paramlist[i].value;
        }
    }
}
```

事件列表

1. 常规事件

事件ID	数值	含义说明
PLAY_EVT_CONNECT_SUCC	2001	已经连接服务器
PLAY_EVT_RTMP_STREAM_BEGIN	2002	已经连接服务器,开始拉流
PLAY_EVT_RCV_FIRST_I_FRAME	2003	渲染首个视频数据包(IDR)
PLAY_EVT_PLAY_BEGIN	2004	视频播放开始
PLAY_EVT_PLAY_PROGRESS	2005	视频播放进度
PLAY_EVT_PLAY_END	2006	视频播放结束
PLAY_EVT_PLAY_LOADING	2007	视频播放loading
PLAY_EVT_START_VIDEO_DECODER	2008	解码器启动
PLAY_EVT_CHANGE_RESOLUTION	2009	视频分辨率改变

2. 错误通知

SDK 遭遇了一些严重错误,比如网络断开等等,这些错误会导致播放无法继续,因此您的代码需要对这些错误进行相应的处理。

事件ID	数值	含义说明		
PLAY_ERR_NET_DISCONNECT	-2301	网络断连,且重试亦不能恢复,将导致播 放失败		
PLAY_ERR_GET_RTMP_ACC_URL_FAIL	-2302	获取加速拉流地址失败,会导致播放失败		

3. 警告事件

SDK 发现了一些非严重错误,一般不会导致播放停止,所以您可以不关注如下事件,其中:

PLAY_WARNING_VIDEO_PLAY_LAG 是 SDK 对外通知播放卡顿的事件信号,它指的是视频画面的卡顿(两帧画面的刷新时间)超过 500ms。

事件ID	数值	含义说明
PLAY_WARNING_VIDEO_DECODE_FAIL	2101	当前视频帧解码失败
PLAY_WARNING_AUDIO_DECODE_FAIL	2102	当前音频帧解码失败
PLAY_WARNING_RECONNECT	2103	网络断连, 已启动自动重连 (自动 重连连续失败超过三次会放弃)
PLAY_WARNING_RECV_DATA_LAG	2104	网络来包不稳:可能是下行带宽 不足,或由于主播端出流不均匀
PLAY_WARNING_VIDEO_PLAY_LAG	2105	当前视频播放出现卡顿(用户直 观感受)
PLAY_WARNING_HW_ACCELERATION_FAIL	2106	硬解启动失败,采用软解(暂不 支持)
PLAY_WARNING_VIDEO_DISCONTINUITY	2107	当前视频帧不连续,可能丢帧
PLAY_WARNING_FIRST_IDR_HW_DECODE_FAIL	2108	当前流硬解第一个I帧失败,SDK 自动切软解
PLAY_WARNING_DNS_FAIL	3001	RTMP -DNS解析失败
PLAY_WARNING_SEVER_CONN_FAIL	3002	RTMP服务器连接失败
PLAY_WARNING_SHAKE_FAIL	3003	RTMP服务器握手失败
PLAY_WARNING_SERVER_DISCONNECT	3004	RTMP服务器主动断开

枚举类型

AxTXERenderMode

● 渲染窗口的渲染方式: 4:3的窗口, 渲染16:9视频

var AxTXERenderMode = {

AX_TXE_RENDER_MODE_ADAPT : 1, // 适应,此模式下会显示整个画面的全部内容,但

可能有黑边的存在

AX_TXE_RENDER_MODE_FILLSCREEN: 2, // 填充,此模式下画面无黑边,但是会裁剪掉一部分超出渲染区域的部分,裁剪模式为局中裁剪

};

AxTXEVideoRotation

● 渲染视频旋转

var AxTXEVideoRotation = {

AX_TXE_VIDEO_ROTATION_NONE: 1, // 保持原图像的角度

AX_TXE_VIDEO_ROTATION_90: 2, // 顺时针旋转90度,最终图像的宽度和高度互换

```
AX_TXE_VIDEO_ROTATION_180:3, // 顺时针旋转180度,最终图像颠倒 AX_TXE_VIDEO_ROTATION_270:4, // 顺时针旋转270度,最终图像的宽度和高度互换 }:
```

AxTXEVideoResolution

推流视频分辨率 var AxTXEVideoResolution = { // 普屏 4:3
 AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_320x240: 1, AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_640x480: 2,
 // 宽屏16:9 AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_480x272: 3,
 AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_640x360: 4, AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_1280x720: 7,
 AX_TXE_VIDEO_RESOLUTION_1920x1080: 8, };

AxTXEBeautyStyle

● 设置美颜风格

```
var AxTXEBeautyStyle = {
AX_TXE_BEAUTY_STYLE_SMOOTH: 0,  // 光滑
AX_TXE_BEAUTY_STYLE_NATURE: 1,  // 自然
AX_TXE_BEAUTY_STYLE_BLUR: 2,  // 朦胧
};
```