Ubuntu 18 LTS 고정 Ip 설정(static Ip Config)

Created by 정광섭 on 2018, Nov 26

▲ Ubuntu 18 LTS 부터는 Netplan 이 적용되어 설정 방식이 변경됨.

onetplan 은 yaml 을 사용

설정

1. 시스템의 interface 목록 확인

```
$ ls /sys/class/net
enp0s31f6 lo
```

2. 설정 파일 에디터로 오픈

```
sudo vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

3. yaml 의 ethernets 항목에 1번에서 확인한 인터페이스(enp0s31f6) 이름을 추가하고 하위에 네트워크 설정 추가

```
/etc/netplan/50-cloud-init.yaml

network:
    ethernets:
        enp0s31f6:
            addresses: [192.168.0.214/24]
            gateway4: 192.168.0.1
            nameservers:
            addresses: [168.126.63.1,8.8.8.8]
            # search: [lesstif.com]
            # dhcp4: yes
            dhcp4: no

# optional: true

version: 2
```

- ❤ 고정 IP 설정시 *dhcp4: no* 를 꼭 추가
- 4. 저장하고 빠져 나옴
- 5. 설정 반영

```
sudo netplan apply
```

6. 설정 반영 확인

```
$ ip addr
$ ip route
```

1 of 2 3/12/2020, 3:52 PM

7. network 을 사용하는	명령어(Ex: nslookup)를	사용해서	정상 동	5작(겨부
확인					

\$ nslookup google.com

2 of 2 3/12/2020, 3:52 PM