ATTRIB

Wyświetla lub zmienia atrybuty plików.

```
ATTRIB +atrybut -atrybut dysk:\ścieżka\plik /S

/S - Komenda dotyczy plików w podanym katalogu i jego podkatalogach.

- Ustawia atrybut

- Usuwa atrybut.
```

A - Archiwalny
H - Ukryty

R - Tylko do odczytu S - Systemowy

Atrybuty systemowy i ukryty muszą być usunięte przed usunięciem innych

```
Np:: ATTRIB /S
          ATTRIB +r d:\pisma\*.doc
          ATTRIB -h obraz.bmp
```

BREAK

Komenda ustala jak często DOS sprawdza, czy użytkownik chce przerwać wykonywanie programu kombinacją klawiszy CTRL+C lub CTRL+BREAK.

```
BREAK ON | OFF
```

Normalnie DOS sprawdza czy użytkownik chce przerwać działanie programu tylko, gdy zaczyna standardowe operacje wejścia / wyjścia (np.: czytanie klawiatury, wyprowadzanie danych na monitor czy drukarkę).Po wybraniu opcji ON, DOS będzie sprawdzał użycie kombinacji przerywający także podczas innych działań (np.: operacje dyskowe). Standardem jest OFF. Podanie polecenia bez parametrów pokazuje jego stan.

CD, CHDIR

Zmienia bierzący katalog, lub podaje jego nazwę.

```
CD .. | \ | dysk: | katalog | ścieżka | \ katalog
```

katalog - Przechodzi do podanego katalogu dysk: - Zmienia bieżący dysk . . - Przejście o poziom w górę - Przejście do katalogu głównego

\katalog - Przechodzi do podanego katalogu zaczynając od katalogu głównego.

Brak parametru powoduje wyświetlenie pełnej ścieżki katalogu bieżącego.

DOS

POLECENIA

CLS

Usuwa wszystko z ekranu monitora, pozostawiając jedynie znak gotowości.

COPY

Służy do kopiowania plików

 $\verb|COPY /Y|-Y | dysk: \\ | & scieżka \\ | & fodło | dysk: \\ | & scieżka \\ | & przeznaczenie | V /A /B | \\ | & fodelowanie | & f$

- /Y Jeżeli pliki przeznaczenia już istnieją zostaną zastąpione użytkownik nie będzie o tym ostrzegany
- -Y Jeśli pliki przeznaczenia już istnieją polecenie żąda potwierdzenia operacji.
- V Weryfikuje, czy pliki zostały poprawnie skopiowane. Spowalnia to operację, ale zwiększa pewność kopiowania
- Wskazuje że pliki są typu ASCII. Użyty po nazwie pliku źródłowego: kopiuje wszystkie znaki tego pliku aż do znacznika EOF. Użyty po nazwie pliku docelowego: dodaje do niego znacznik EOF.
- /B Wskazuje że pliki są typu binarnego

DATE

Sprawdza i ustawia datę systemową.

DATE mm-dd-yy

Miesiące (mm), dni (dd), lata (yy), mogą być rozdzielone znakami: [/] , [-] , [.]. Wpisanie samego polecenia wyświetli na ekranie aktualną datę.

DEL, ERASE

Kasowanie plików.

DEL dysk:\ścieżka\plik /P

/P - Pyta o potwierdzenie przed skasowaniem.

Do usuwania grup plików można stosować dżokery – [?] i [*]. Polecenia nie usuną plików z atrybutami: systemowym, ukrytym, tylko do odczytu. Można podać nazwę katalogu jeśli wszystkie pliki zawarte w nim mają być usunięte.

DELTREE

Usuwa katalogi z cała ich zawartością – również podkatalogami.

DELTREE /Y dysk:\ścieżka

/Y - Nie wymaga potwierdzenia przed skasowaniem.

Można stosować dżokery – [?] i [*].

DOS

POLECENIA

DIR

Wyświetla zawartość katalogu

```
DIR dysk:\ścieżka /P /W /L /B /C /S /A:atrybuty /O:porządek
```

Jeżeli zostanie podana ścieżka, polecenie wyświetli zawartość podanego katalogu. Bez ścieżki – dotyczy katalogu bieżącego.

```
/P - Wyświetla informację stronicowo.
```

 ✓ - Wyświetla listę w kilku kolumnach, wypisując jedynie nazwy. Katalogi ujęte są w nawiasy kwadratowe.

/L - Wypisuję nazwy małymi literami

- Wypisuje jedynie nazwy w jednej kolumnie. Katalogi nie są oznaczone.

/C - Podaje współczynnik kompresji. Dotyczy DoubleSpace i DriveSpace.

- Wyświetla wszystkie pliki i katalogi znajdujące się w katalogu bieżącym i wszystkich podkatalogach.

/A:atrybuty - Wyświetla pliki o określonych atrybutach.

U – ukryte S – systemowe D – katalogi

A – archiwalne R – tylko do odczytu

Znak [-] poprzedzający atrybut odwraca jego oznaczenie.

/O:porządek - Sortuje pliki według podanego schematu:

 $\begin{array}{lll} N-wg \ nazwy & E-wg \ rozszeżenia & D-od \ najstarszych \\ S-od \ najmniejszych & G-katalogi \ przed \ plikami & C-wg \ kompresji \end{array}$

Znak [-] oznacza porządek odwrotny.

DISKCOMP

Porównuje dwie, tak samo sformatowane dyskietki.

```
DISKCOMP dysk1: dysk2: /1 /8
```

Parametrami są stacje dysków. Jeżeli drugi z nich nie zostanie podany, domyslnie podstawiany jest za niego dysk bieżący. W przypadku jednej stacji dyskietek trzeba przekładać dyskietki podczas porównywania.

- Porównuje tylko jedna stronę dyskietek.

/8 - Porównuje pierwsze 8 sektorów każdej ścieżki.

DISKCOPY

Kopiuje całą zawartość dyskietki na drugą.

```
DISKCOPY dysk1: dysk2: /V /M /1
```

Parametrami są stacje dysków. Jeżeli drugi z nich nie zostanie podany, domyslnie podstawiany jest za niego dysk bieżący. W przypadku jednej stacji dyskietek trzeba przekładać dyskietki podczas kopiowania.

/V - Weryfikuje poprawność kopiowania.

- Kopiuje tylko pierwszą stronę dyskietki.

Zabrania wykorzystywać dysk twardy do przechowywania kopiowanych danych

Komendę można stosować tylko do dyskietek o tym samym formacie. Polecenie nie sprawdza zawartości dysku docelowego.

EDIT

Uruchamia pełnoekranowy edytor plików tekstowych.

EDIT dysk:\ścieżka\plik /B /G /H /NOHI

/B - Tryb czarno - biały

/G - Maksymalne odtwarzanie ekranu monitora (dotyczy kart CGA)

/H - Maksymalna liczba linii na ekranie.

/NOHI - Zamiast 16 kolorów używa 8.

EXIT

Wyłącza interpreter poleceń DOS-u i powraca do programu, który go uruchomił. (np.: Windows 95 /98)

EXIT

EXPAND

Dekopresuje pliki z dyskietek instalacyjnych MS-DOS

EXPAND dysk:\ścieżka\plik dysk:\ścieżka\plik

Na dyskietkach instalacyjnych pliki są skompresowane (ostatnia litera rozszerzenia jest zamieniona na znak [_]) – ich skopiowanie jest bezużyteczne. W razie potrzeby poleceniem można rozpakować dany plik. Na pierwszym dysku instalacyjnym mieści się plik PACKING. LST zawierający listę plików i ich lokalizację.

Np.: EXPAND a:\fdisk.ex_ c:\dos\fdisk.exe

FASTHELP,?

Wyświetla krótką pomoc na temat danej komendy.

Np.: FASTCHELP Diskcopy

Diskcopy /?

FC

Porównuje dwa pliki i wyświetla różnicę między nimi. Można stosować dżokery [?], [*]

```
FC /A /C /L /LBn /N /T /W /n dysk:\ścieżka\plik1 dysk:\ścieżka\plik2 FC /B dysk:\ścieżka\plik1 dysk:\ścieżka\plik2
```

- /A Skraca porównywanie plików ASCII.
- /C Nie rozróżnia małych i dużych liter
- Porównuje pliki w trybie ASCII, linia po linii. Domyślnie dla plików innych niż: *.exe, com, sys, obj, lib, bin.
- /LBn Ustawia liczbę linii dla bufora wewnętrznego. Domyślnie 100. Jeżeli linii zawierających różnicę jest więcej niż podano FC przerywa działanie.
- /N Wyświetla numery linii.
- /T Nie zamienia tabulatorów na spację (normalnie 1 tab = 8 spacji)
- /W Skraca tabulatory i ciągi spacji do pojedynczych spacji.
- /n Ustala liczbę linii które muszą być zgodne aby FC uznał że pliki są synchronizowane. Domyślnie − 2.
- /B Porównuje pliki w trybie binarnym, bajt po bajcie.

FIND

Wyszukuje podany tekst w jednym lub więcej plikach.

```
FIND /V /C /N /I "Text" dysk:\ścieżka\plik
```

- /V Wyświetla linie które nie zawierają podanego tekstu.
- /C Nie wyświetla linii, liczy ile razy wystąpił podany tekst.
- /N Poprzedza każdą linię jej numerem.
- / I Nie rozróżnia małych i dużych liter.

Tekst musi być ujęty w znaki cudzysłowu. Jeżeli zawiera on znaki cudzysłowu, należy je podwoić. Nie można stosować dżokerów. Rozwiązaniem jest komenda FOR.

DOS

POLECENIA

FORMAT

Przeprowadza formatowanie podanego dysku.

```
FORMAT /V:etykieta /Q /Autotest /U /B /S /F:pojemność /T:ścieżki /N:sektory /1 /4 /8
```

/V:etykieta - Ustawia podaną etykietę dla sformatowanego dysku (do 11znaków). By uniknąć

pytania o etykietę można wpisać V:"".

/Q - Formatowanie szybkie.

/Autotest - Nie wypisuje "zbędnych" pytań i komunikatów.
/U - Formatowanie dokładne – bezwarunkowe.
/B - Rezerwuje przestrzeń dla plików systemowych.

/S - Tworzy dyskietkę systemową.

/F:pojemność - Formatuje dysk na zadaną pojemność (160, 180, 320, 720, 1200, 1440, 2880 kB)

/T:ścieżki - Ustala ile ścieżek ma mieć dyskietka.
/N:sektory - Ustala ile sektorów ma mieć dyskietka.
/1 - Formatuje tylko górną stronę dysku.

- Formatuje dysk o pojemności 360 kB w stacji 1.2 MB.

- Formatuje dysk 5.25 cala, tworząc 8 sektorów (zamiast 9). Zapewnia to

kompatybilność z wersjami DOS-u poprzedzającymi 2.0

Polecenie generuje wartość ERRORLEVEL:

0 - brak zakłóceń

- przerwanie CTRL+C lub CTRL+BREAK
 - znaleziono poważne uszkodzenie dysku

5 - Odpowiedź N na pytanie "Proceed with Format"

HELP

System pomocy kontekstowej

JOIN

Umożliwia dostęp do dysku poprzez katalog znajdujący się na innym dysku.

```
JOIN dysk1: dysk2:\ścieżka
JOIN dysk1: /D
```

Ścieżka do której zostanie przypisany napęd nie może zawierać plików ani katalogów. Po dokonaniu przypisania oryginalny napęd *dysk1*: nie będzie rozpoznawany. Dostęp do niego będzie możliwy poprzez podaną ścieżkę.

/D - Anuluje działanie polecenia.

LABEL

Pozwala zakładać, usuwać i zmieniać etykiety dysków.

```
LABEL dysk: etykieta
```

W przypadku pominięcia nazwy dysku przyjmowany jest bieżący. W przypadku pominięcia etykiety, pojawia się zapytanie o nią.

MEM

Wyświetla informacje o zagospodarowaniu pamięci komputera.

MEM /CLASSIFY|/DEBUG|/FREE|/MODULEmoduł /PAGE

/CLASSIFY - Wyświetla załadowane do pamięci programy, wraz z informacją, ile i jakiej pamięci

każdy z nich zajmuje. Można go skrócić do postaci: [/C]

/DEBUG - Dokładniejszy od /CLASSIFY. Zawiera dokładne dane o położeniu. [/D]. /FREE - Wyświetla listę wolnych obszarów pamięci konwencjonalnej i górnej [/F].

/MODULEmoduł - Wyświetla informacje o położeniu modułu (programu). [/M]

/PAGE - Wyświetlanie stronicowe [/P]

MD, MKDIR

Tworzy nowy katalog na dysku.

```
MD dysk:\ścieżka
```

Maksymalna długość ścieżki dostępu nie może przekroczyć 63 znaków.

MORE

Wyświetla stronicowo zawartość plików i wyników poleceń.

```
MORE < dysk:\ścieżka\plik
Komenda | MORE
```

MOVE

Przenosi jeden lub więcej plików z możliwością zmiany nazwy. Zmienia nazwę katalogu.

```
MOVE Y | -Y dysk:\ścieżka\plik dysk:\ścieżka\plik
```

 - Jeżeli przeniesienie plików będzie wymagało zniszczenia plików w miejscu docelowym, użytkownik nie będzie o tym informowany

/-Y - Odwrotnie do [/Y]

Można stosować dżokery [?] i [*]. W przypadku grupy plików nie można zmieniać ich nazw, a jedynie położenie. W przypadku katalogu nie można ich przenosić ale można zmieniać ich nazwy.

MSD

Uruchamia program do przeglądania konfiguracji sprzętowej Microsoft System Diagnostics

```
MSD /F plik /P plik /S plik
```

Program może być uruchamiany w trybie pełnoekranowym, lub może zapisywać raport do pliku.

```
/F plik - Zapisuje raport i informacje o użytkowniku
```

/P plik - Zapisuje raport

/S plik - Zapisuje krótką informację o konfiguracji.

PATH

Ustala jakie katalogi mają być automatycznie przeszukiwane, jeśli plik programu nie zostanie znaleziony w katalogu bierzącym.

PATH dysk:\ścieżka;

Polecenie bez parametrów wyświetla aktualny stan. Aby zlikwidować ścieżki dostępu jako parametr należy podać [;]. Kolejne ścieżki oddzielone są od siebie znakiem [;]

PRINT

Przesyła plik na drukarkę.

PRINT plik

QBASIC

Uruchamia interpreter jezyka Basic.

REN, RENAME

Zmienia nazwę pliku.

REN dysk:\ścieżka\nazwa_stara nazwa_nowa

Można stosować dżokery [?] i [*].

REPLACE

Zastępuje pliki w jednym katalogu plikami o tej samej nazwie z innego katalogu. Archiwizacja.

REPLACE $dysk: \sc ieżka \pliki dysk: \sc ieżka$ /A /P /R /S /W /U

- Dodaje nowe pliki do katalogu docelowego, nie usuwając istniejących. Nie można stosować łącznie z [/S] lub [/U]
- /P Wymaga potwierdzenia przed nałożeniem każdego pliku.
- /R Nakłada pliki nawet na z atrybutem "tylko do odczytu".
- /S Przeszukuje wszystkie podkatalogi
- /W Czeka na włożenie dysku przed rozpoczęciem wykonywania polecenia.
- /U Wymienia tylko pliki starsze na nowsze.

Można stosować dżokery [?] i [*].

RD, RMDIR

Usuwa katalog.

```
RD dysk:\ścieżka
```

Komenda może usuwać tylko puste katalogi. Nie można też usunąć katalogu bierzącego.

SET

Definiuje, ustawia i zmienia zmienne środowiskowe.

```
SET zmienna=wartość
```

Np.: SET TEMP=C:\KAT

SORT

Czyta i sortuje dane ASCII, po czym przesyła wynik na ekran, do pliku lub do drukarki.

```
SORT /R +n < dysk:\ścieżka\plik > wyjście
Komenda | SORT /R +n > wyjście
```

Polecenie sortuje dane zawarte w pliku określonym przez podaną nazwę lub wynik wykonania polecenia (np.: DIR). Następnie wynik przesyła na wyjście.

```
/R - Sortuje odwrotnie – od Z do A, następnie od 9 do 0.
```

+n - Sortuje według znaku w n – tej kolumnie.

Polecenie nie rozróżnia małych i dużych liter. Nie pracuje z plikami większymi niż 64 kB.

```
Np: SORT < przed.txt > po.txt
DIR | SORT
```

SUBST

Podstawia symbol dysku w miejsce nazwy katalogu. Nowego dysku można używać tak jak dysków fizycznych.

```
SUBST dysk1: dysl2:\ścieżka
SUBST dysk1: /D
```

dysk1 - nowa stacja dysków

dysk2:\ścieżka - katalog

/D - Usuwa podstawienie

Np.: SUBST f: c:\dok\private

SYS

Tworzy dysk systemowy – kopiuje pliki systemowe.

SYS dysk1:\ścieżka dysk2:

Pierwszy parametr pozwala podać inną lokalizację plików systemowych niż katalog główny. Parametr drugi określa dysk docelowy.

TIME

Wyświetla i zmienia czas systemowy.

TIME hh:mm:ss

Godzina (hh), minuty (mm), lata (ss). Znak rozdzielający: [:]. Wpisanie samego polecenia wyświetli na ekranie aktualną godzinę.

TREE

Wyświetli graficzną reprezentację struktury podkatalogów wybranego katalogu. (w formie drzewa).

TREE dysk:\ścieżka /F /A

/F - Wyświetla też pliki

/A - Nie używa symboli graficznych, a jedynie znaki tekstowe.

TRUENEME

Podaje prawdziwą nazwę katalogu i dysku, pomija przypisania komend JOIN, SUBST.

TRUENAME dysk:\ścieżka

TYPE

Wyświetla na ekranie zawartość pliku ASCII.

TYPE dysk:\ścieżka\plik

UNDELETE

Służy do zabezpieczenia i odtwarzania omyłkowo skasowanych plików.

UNDELETE dysk:\ścieżka

UNFORMAT

Służy do odzyskiwania danych z omyłkowo sformatowanego dysku.

UNFORMAT dysk: /L /TEST /P

L - Wyświetla informacje o każdym pliku i podkatalogu znalezionym przez UNFORMAT.

/TEST - Pokazuje jak zadziała polecenie, nie wykonując jednak żadnych rzeczywistych działań.

/P - Wysyła komunikaty na drukarkę (LPT1)

Polecenie nie odzyska danych z dysków sformatowanych poleceniem FORMAT /U.

VER

Wyświetla numer wersji DOS-u.

VERIFY

Włącza i wyłącza opcję weryfikacji zapisu danych na dysku. Domyślnie – OFF.

VERIFY ON OFF

VOL

Wyświetla etykietę i numer seryjny dysku.

VOL dysk:

Jeżeli nazwa dysku nie zostanie podana, wyświetlane są informacje o dysku bieżącym.

XCOPY

Kopiuje pliki, grupy plików i gałęzie drzewa katalogów.

XCOPY źródło przeznaczenie Y|-Y /A|M. /D:data /P /S /E /V /W

- Nie informuje jeśli operacja zniszczy już istniejące pliki w katalogu docelowym.
- /-Y Odwrotnie (opcja domyślna)
- Kopiuje tylko pliki z atrybutem "archiwalnym"
- /M. Analogicznie jak [/A]. Dodatkowo wyłącza atrybut.
- /D: data Kopiuje tylko te pliki które zostały utworzone lub zmodyfikowane po podanej dacie
- /P Wymaga potwierdzenia przed zapisaniem każdego pliku.
- /S Kopiuje katalogi i podkatalogi o ile nie są puste.
- /E Kopiuje katalogi i podkatalogi nawet puste.
- /∨ Weryfikuje poprawność zapisu plików.
- /W Wyświetla komunikat i czeka na potwierdzenie przed kopiowaniem plików.