从C++到Rust, references, dereference, . operator

原创 Ajonbin AJonbin的杂货铺 2024年03月23日 20:41 美国

上次讲了references,已经最近本的用法和一些限制。

今天继续讲讲怎么derefence一个reference。

在Rust中,显式的创建一个引用reference使用 & 操作符,显式的解引用deference是用 * 操作符。

这和C++不同,C++中创建引用和解引用是隐式的。&和*操作符是取地址和解指针的。

Rust中,refences的标准用法是这样的

```
#[derive(Debug)]
struct Point{
    x: i32,
    y: i32,
}

fn main(){
    let mut p: Point = Point{x: 10, y: 20};
    let r_p: &mut Point = &mut p;
    (*r_p).x = 0;
    println!("{:?}", *r_p);
}
```

上面的3个红框演示了如何创建和解引用r_p。

等等,之前的例子里也有使用引用,似乎没有用*操作符来解引用。可以直接用

```
1 r_p.x = 0
2 println!("{:?}", r_p);
```

是的,没错,你说的对。

这两个行代码分别对应了两种自动解引用的情况。

先看第一种,. operator 点操作符。

由于 点操作符实在是使用的太频繁了,如果每次使用都要加上*操作符,那对写代码实在太不友好了, 估计没人受得了。

因此,在Rust中,在使用点操作符的时候,会自动解引用,auto-dereference。

这也就是说 r_p.x 和 (*r_p).x 是一样的。

另外,当使用点操作符调用对象函数的时候,点操作符会自动创建引用。

来看段代码

```
#[derive(Debug)]
struct Point{
    x: i32,
   y: i32,
}
impl Point{
    fn set(&mut self, x: i32, y: i32){
        self.x = x;
        self.y = y;
    }
   fn get(&self) -> (i32, i32){
        (self.x, self.y)
}
fn main(){
    let mut p: Point = Point{x: 10, y: 20};
   p.set(0,0);
    let (x, y) = p.get(); 4
    println!("{}, {}", x, y);
  5 (&mut p).set(100,100);
    let (x1, y1) = (&p).get();6
    println!("{}, {}", x1, y1);
}
                                    🗫 公众号・AJonbin的杂货铺
```

首先,我们定义了个结构Point。

然后我们通过 impl Point{} 来为Point 类型增加两个函数接口,set()和get()。

在标记1处,我们定义了set函数。注意第一个参数,&mut self。

在标记2处,我们定义了get函数。注意第一个参数,&self。

在C++中,类函数的会被隐式的加上一个参数,this指针,用来指向对象本身。

在Rust中,类型的接口中第一个参数是现式的&self,是对本身的一个引用,和Python类似。如果函数会改变本身的值,则self是可读写的,&mut self。

可见,类型的函数接口是通过self引用来调用的。

在标记3和4中,我们通过p直接调用了Point的函数,而p并不是引用reference。

这是因为Rust中,当通过变量调用其函数时,Rust会自动创建变量的引用。因为,我们可以直接用变量p来调用Point的函数。

标记5和6才是原本该有的样子。

今天讲了点操作符和reference的关系,下次讲讲 println!("{:?}", *r_p) 时reference都发生了什么。

上一篇:从C++到Rust,出借所有权,references