## 从C++到Rust,类指针类型,普通篇

原创 Ajonbin AJonbin的杂货铺 2024年01月17日 00:00 美国

指针可以说C++中最强大最灵活的地方,当然也是出问题最多的地方。

本质上说指针就是一个内存地址。

对于Rust而言,用来表示这种内存地址的类型有三种:

- reference, 引用
- Box<T>,类似于智能指针,在堆上分配内存
- raw pointer, 原始指针, 类似C++的指针

其实这些和C++的指针概念上大致相似。

由于Rust语言本身安全特性,使用reference和box一般不会发生C++中常见的指针使用错误,比如段错误,内存泄漏等问题。

当然代价就是失去了C++指针的灵活度和自由度。

Raw pointer是个例外,它就为了这种自由度而特地保留的。使用raw pointer的话,Rust固有的安全保护机制就无法使用,所以使用raw pointer必须在unsafe代码段里。

先来看看reference和box

今天用个新工具来演示代码Rust Playground。这是个在线编译运行Rust的网站,作为演示用起来很方便。

https://play.rust-lang.org/

先来看看reference,上代码

```
1 fn main() {
     println!("Hello, memory!");
2
3
4
     let var u16 1: u16 = 16;
5
     let var u32 2: u32 = 32;
6
     let ref u16 1: &u16 = &var u16 1;
7
      let ref u32 2: &u32 = &var u32 2;
8
9
     println!("Address of var u16 1 is: {:p}", &var u16 1);
       println!("Address of var u32 2 is: {:p}", &var u32 2);
10
11
12
       println!("Value of ref u16 1 is: {:p}", ref u16 1);
13
       println!("Value of ref_u32_2 is: {:p}", ref_u32_2);
14
      println!("Value of ref_u16_1 is: {}", ref_u16_1);
15
      println!("Value of ref_u32_2 is: {}", ref_u32_2);
16
17
18
       println!("Value of ref_u16_1 is: {}", *ref_u16_1);
19
       println!("Value of ref u32 2 is: {}", *ref u32 2);
20 }
                                    ● 公众号·AJonbin的杂货铺
```

## 再看运行结果

```
Hello, memory!
Address of var_u16_1 is: 0x7ffedcba79e2
Address of var_u32_2 is: 0x7ffedcba79e4
Value of ref_u16_1 is: 0x7ffedcba79e2
Value of ref_u32_2 is: 0x7ffedcba79e4
Value of ref_u16_1 is: 16
Value of ref_u32_2 is: 32
Value of ref_u16_1 is: 16
Value of ref_u32_2 is: 32

✓ △ 公众号・AJonbin的杂货铺
```

## 最后来解释下

```
4 let var_u16_1: u16 = 16;
5 let var_u32_2: u32 = 32;
```

第4-5 行新建了两个变量 var\_u16\_1 和 var\_u32\_2,分别是16位无符号和32位无符号整型。

```
6  let ref_u16_1: &u16 = &var_u16_1;
7  let ref_u32_2: &u32 = &var_u32_2;
```

第6-7行新建了两个引用变量

ref\_u16\_1类型是&u16,就是一个指向u16的reference,它的值是&var\_u16\_1,也就是var\_16\_1的地址。

ref\_u32\_2类型是&u32,就是一个指向u32的reference,它的值是&var\_u32\_2,也就是var\_u32\_2的地址。

引用reference就是在变量或类型前加上&操作符,类似于C++的取地址符,实际也差不多,都是取地址的意思。

第9-13行,对reference进行了打印。一种是直接取&,另一种是打印reference 变量。

```
Address of var_u16_1 is: 0x7ffedcba79e2
Address of var_u32_2 is: 0x7ffedcba79e4
Value of ref_u16_1 is: 0x7ffedcba79e2
Value of ref_u32_2 is: 0x7ffedcba79e4
```

显然,直接引用和引用变量的值是一样的。

注意到由于var\_u16\_1和var\_u32\_2都是栈上的局部变量,它们的地址差了2个字节,也就是var\_u16\_1的大小。

格式{:p}是专门用来打印地址值的。

```
println!("Value of ref_u16_1 is: {}", ref_u16_1);
println!("Value of ref_u32_2 is: {}", ref_u32_2);

println!("Value of ref_u16_1 is: {}", *ref_u16_1);
println!("Value of ref_u32_2 is: {}", *ref_u32_2);

println!("Value of ref_u32_2 is: {}", *ref_u32_2);
AJonbin的杂货铺
```

第15-19行,打印出引用所指向的地址上变量的值。标准做法是用\*操作符de-reference取到变量值,就像18-19行。在打印的时候可以省略\*操作符,println!会自动de-reference。

```
Value of ref_u16_1 is: 16
Value of ref_u32_2 is: 32
Value of ref_u16_1 is: 16
Value of ref_u32_2 is: 32

Carrow Algorithm Alg
```

## 接着来讲讲Box<T>。

Box和reference不太一样,reference可以理解为取地址符,只是取得变量的地址,对于变量内存 在堆上还是栈上并没有要求。

Box<T>一般用Box::new(T)在堆heap上创建一个类型为T的变量。

Box<T>是一个智能指针,当它生命周期结束后,内存就会被释放。

取名叫Box就是为了强调它对于堆上内存的管理权和控制权,像个盒子一样,把堆上的内存包在里面。

看一段最简单的代码

```
1 #[derive(Debug)]
2 struct Cubic {
3
      length: u32,
4
     width: u32,
5
      height: u32,
6 }
7
8 fn main() {
9
      println!("Hello, box!");
10
11
     let box_1: Box<Cubic> = Box::new(Cubic{length: 10, width: 20, height: 30});
12
      let box_2: Box<u32> = Box::new(100);
13
14
     println!("box 1 is: {:p}", box 1);
15
      println!("box_2 is: {:p}", box_2);
16
      println!("value of box_1 is: {:?}", *box_1);
17
      println!("value of box_2 is: {}", *box_2);
18
19
      println!("value of box 1 is: {:?}", box 1);
20
21
      println!("value of box_2 is: {}", box_2);
22
      println!("Size of Box<Cubic>: {} bytes", std::mem::size_of::<Cubic>());
23
24 }
                                               ✿ 公众号·AJonbin的杂货铺
```

结果

```
Hello, box!
box_1 is: 0x56197fa329d0
box_2 is: 0x56197fa329f0
value of box_1 is: Cubic { length: 10, width: 20, height: 30 }
value of box_2 is: 100
Size of Box<Cubic>: 12 bytes
```

第1-6行,定义了一个结构Cubic,有3个成员变量,长宽高。都是u32类型。#[derive(Debug)]表示 Cubic继承了默认的Debug 特性trait的实现,这样就可以用格式{:?}打印出Cubic的内容。

```
11    let box_1: Box<Cubic> = Box::new(Cubic{length: 10, width: 20, height: 30});
12    let box_2: Box<u32> = Box::new(100);
```

第11-12行,创建两个Box智能指针,box\_1创建了一个新的Cubic变量,长宽高分别是10,20,30。box\_2创建了一个u32变量,值是100。

记住这两个变量都是在堆heap上的。

```
      14
      println!("box_1 is: {:p}", box_1);

      15
      println!("box_2 is: {:p}", box_2)介号·AJonbin的杂货铺
```

第14-15行打印了box的值,也就是变量的地址。

```
box_1 is: 0x56197fa329d0
box_2 is: 0x56197fa329f0
```

注意到box的地址都是0x5619xx,和之前局部变量的地址0x7ffexx是明显不同的。

第17-21行打印出Box所指向内存的变量的值。同样,标准做法是使用\*操作符来取变量值。println!也可以省略。

```
value of box_1 is: Cubic { length: 10, width: 20, height: 30 }
value of box_2 is: 100
```

今天就到这,下次讲raw pointer。