从C++到Rust,直接读写内存,vec内存布局

原创 Ajonbin AJonbin的杂货铺 2024年02月20日 23:05 美国

对一个C++程序员来说,直接读写内存是很常见的,这也是C++特别灵活和强大的地方。

Rust将自己定位是一门系统语言,也必须能直接读写内存。

之前讲了Rust的原始指针,今天就来看看怎么用Raw Pointer和unsafe代码块来按地址读写内存。

今天就用std::vec作为一个例子

- 先来看看Rust中vec对象的内存布局
- 再通过内存地址直接修改vec中的值

先看段代码

```
fn main(){
    let mut v = Vec::new();
    v.push(11);
    v.push(22);
    println!("{:?}",v)
}
```

这段代码很直白,先创建了一个Vector,加入两个元素,11和22,最后打印这个vector。

输出的结果是

```
[11, 22]
```

现在我们就来看看这个变量v在内存中是怎么表示的。

老样子先上完整代码

```
1 use std::mem;
 2
3 fn main(){
4
       let mut v = Vec::new();
       v.push(11);
 5
 6
       v.push(22);
       println!("{:?}",v);
 7
 8
       let v_size = mem::size_of::<Vec<u32>>();
9
       println!("v size = {} bytes", v size);
10
11
       println!("address of v = {:p}", &v);
12
       println!("address of v[0] = {:p}", &v[0]);
13
14
       let p:[u64;3]; 4
15
16
       p = unsafe{
17
           mem::transmute(v) 6
18
       };
19
       println!("p ==> {:x},{:x},{:x}", p[0],p[1],p[2]);
20
21 }
```

再贴结果

第9行,标记1

```
let v_size = mem::size_of::<Vec<u32>>();
```

```
v_size = 24 bytes
```

v的大小是24个字节,由于是64位系统,这样我们就知道vector对象v的大小是3个64位变量。

第12和13行,标记2和3

```
println!("address of v = {:p}", &v);
println!("address of v[0] = {:p}", &v[0]);
```

这两行分别打印v和v第一个元素v[0]的地址。

```
address of v = 0x7ffd07edc208
address of v[0] = 0x55e3a30699d0
```

可以看到v的地址是0x7fxxx,这是一个栈stack上的地址,v[0]的地址是0x55xxx,这是在堆heap上的地址。

可见v是一个栈上变量,而实际的元素是在堆上创建的。

第15行,标记4

```
let p:[u64;3];
```

这里申明了一个变量p,是一个包含3个u64元素的数组。由于变量v是一个包含3个64位的变量,我们就把这3个值取出来,赋值给p。

第16-17行,标记5和6

我们调用std::mem::stransmute函数,将v的值按bit拷贝给p。由于这个操作是违背Rust的安全原则的,所以必须将它包含在unsafe代码段中执行。

第20行,标记7

```
println!("p ==> {:x},{:x},{:x}", p[0],p[1],p[2]);
```


我们将p的元素打印出来

p ==> 4,55e3a30699d0,2

得到3个u64,结合Vec的定义,我们可以得到:

- 4 --> v的容量capacity
- 55e3a30699d0 --> 元素首地址
- 2 --> v的长度,也就是元素的个数

这样,我们就知道vector变量的内存布局大致是这样的



✿公众号·AJonbin的杂货铺

明天讲讲如何通过指针修改v的元素的值。