从C++到Rust,不要Move,要自己的Clone

原创 Ajonbin AJonbin的杂货铺 2024年03月14日 21:23 美国

之前讲到默认的Clone实现可以满足大多数情况。

但如果我们想要定制自己的Clone该怎么做呢。

先来看看Clone Trait的定义。

Trait std::clone::Clone 🕏

```
pub trait Clone: Sized {
    // Required method
    fn clone(&self) -> Self;

    // Provided method
    fn clone_from(&mut self, source: &Self) { ... }
}
```

Clone Trait定义了两个函数。

一个函数是你需要实现的clone函数 fn clone(&self) -> Self。

这里有两个self。

一个是小写的self,作为参数传入clone()函数。

另一个是首字大写的Self,它是clone()函数的返回值。

小self是一个Rust的关键字,指的就是实现Trait的对象本身。这个和C++中的this,Python中的self的含义一样。

Self表示一个类型,即当前对象的类型,也就是实现这个trait的类型。

fn clone(&self) -> Self这个函数签名也就是传入某个对象的实例,然后返回一个同类型的实例。

Clone trait里定义的另一个函数是 fn clone_from(&mut self, source: &Self)。

它有两个参数,一个self,也是实现Clone trait的对象本身,另一个是拷贝的源头source,它是 Self类型,也就是实现Clone trait的类型。

clone_from(&mut self, source: &Self)是将source拷贝到自己。

这是一个由Clone trait提供的函数。 也就是说你可以不用去实现clone from()。

从功能上讲, a.clone_from(&b) 和 a = b.clone() 是等价的, 都是从b拷贝到a。

```
fn clone_from(&mut self, source: &Self) {
   *self = source.clone()
}
```

这就是Clone tarit中clone_from()的实现代码,其实很简单,就是调用了clone()函数。

那么为什么还要设计这么一个clone_from()函数?

clone_from的官方文档中有这样一句话

can be overridden to reuse the resources of **a** to avoid unnecessary allocations. 可以重写clone_from()来重用已有资源,已避免不必要的资源分配

怎么能避免资源分配呢?假设你定义的类型T中一块大内存。现在你已经有两个类型为T的变量,a和b。那么你可以重现clone_from,当a.clone_from(&b)的时候,你不用再为a重新分配这块大内存,只需要直接拷贝内存就可以。这样也就避免了一次内存分配。

从C++的角度来看:

clone(&self),就像**拷贝构造函数**,用来创建一个新的对象。

clone from(&mut self, source: &Self),就像是赋值构造函数,复制到一个已经存在的对象。

理论讲完了,还是写段实际的例子吧。

```
1 #[derive(Debug)]
 2 struct Point{
 3
      x:i32,
4
      y:i32,
 5 }
6
7 impl Clone for Point{
       fn clone(&self) -> Point{ [1
           println!("Point::clone() called");
9
           Point{
10
               x: self.x.clone(),
11
               y: self.y.clone(),
12
13
           }
14
       }
15
       fn clone_from(&mut self, source: &Self){
16
           println!("Point::clone from() called");
17
           *self=source.clone()
18
19
       }
20 }
21
22 fn main(){
      let p1 = Point{x:10,y:10};
23
      let mut p2 = Point{x:0,y:0};
24
      p2.clone_from(&p1);
25
26
       println!("p1 -- {:?}", p1);
       println!("p3 -- {:?}", p2);
27
                                       ✿ 公众号·AJonbin的杂货铺
28 }
```

还是以一个简单的Point结构为例。

标记1,实现了clone(),就是依次调用成员变量的clone()函数。

标记2,重写了clone_from(),然后再调用clone()函数。

标记3,通过clone_from()将p1拷贝到p2。

Standard Output

```
Point::clone_from() called
Point::clone() called
p1 -- Point { x: 10, y: 10 }
p3 -- Point { x: 10, y: 10 }
```

❤ 公众号·AJonbin的杂货铺

转移所有权Move差不多讲完了,下次讲讲出借所有权--reference。

上一篇:从C++到Rust,不要Move,要默认的Clone