从C++到Rust,不要Move,要Copy和Clone

原创 Ajonbin AJonbin的杂货铺 2024年03月07日 15:24 美国

之前讲了在Rust中,Move是默认语义。赋值,传参和返回值默认都是Move,会交出所有权 Ownership。

那么我们不希望Move改怎么办?

其实在之前的编译错误中,Rust已经告诉我们该怎么做了。

来看看上一篇中的编译错误。

标记1:编译器告诉我们,之所以会发生Move,是因为v1的类型是Vec::<i32>,而Vec::<i32>这个类型没有实现"Copy trait"。

标记2:编译器给了我们一个提示,可是考虑使用克隆clone。

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.

标记3:然后编译器直接给出了参考答案, let v2 = v1.clone();

这里逻辑挺简单的,因为Vec::<i32>不能"Copy",所以被"Move",但是可以用"Clone"来解决。

也就是说"Copy"和"Clone"可以让我们打破"Move"的禁锢。

Copy和Clone是Rust标准库中定义的两个Trait。

Trait又是什么?就是接口定义。

在Rust中,Trait用来定义一种特定的行为,其他类型可以同时拥有和实现这种行为。 类似Java中的interface或是C++中的抽象类。

```
1 struct Point {
 2
       x: i32,
 3
       y: i32,
 4 }
 5
 6 fn main() {
       let p1 = Point{x:0, y:0};
 7
 8
       let p2 = p1;
 9
10
       println!("p=({},{})", p1.x, p1.y);
11
                               ❤ 公众号·AJonbin的杂货铺
12 }
```

这还是一段有问题的代码。我们定义了一个结构Point。当所有权从p1转移到_p2后,p1就不能再使用了。

来看看Copy和Clone怎么帮我们解决Move的问题。

```
1 #[derive(Copy, Clone)]
 2 struct Point {
 x: i32,
 4 y: i32,
 5 }
 6
7 fn main() {
      let p1 = Point{x:0, y:0};
 8
 9
      let _p2 = p1;
10
11
      println!("p=({},{})", p1.x, p1.y);
12
13 }
                          ✿ 公众号・AJonbin的杂货铺
```

我们在第一行,Point定义的前面加上

#[derive(Copy, Clone)]

然后神奇的事发生了,编译通过,得到我们想要的输出。

```
p=(0,0)

Standard Output

p=(0,0)

公众号·AJonbin的杂货铺
```

来解释下。

首先,Copy和Clone都是Trait ·Trait定义行为。那么显而易见Copy和Clone的行为都是用来拷贝值的,那么它们有什么区别呢。

Copy是继承于Clone的。

Copy Trait

Copy的逻辑很简单,就是**按位拷贝内存**。它是用来告诉编译器复制这个类型是可以按比特位来拷贝(bit-wise)的,并由编译器产生按位拷贝内存的的代码。因此,在Rust中,你是不能自己实现Copy或是修改Copy的代码逻辑的。

如果你要为你的类型实现Copy Trait,只要在结构定义前加上#[derive(Copy)]就可以了。

#[derive]是Rust的一个属性,用来"获得"某个Trait的行为。

Copy Trait是隐式调用的。一旦获得了Copy行为,默认的Move语义就会被改变,当赋值或是传参时,Rust就会调用Copy来复制值,避免发生所有权转移,这样就产生了一个新的值,而原先的值可以继续使用。

但是,由于Copy Trait是由按位拷贝的,所以并不是所有的类型都可以实现Copy Trait。

如果一个类型的成员变量都是可以Copy的,那么这个类型就可以实现Copy;

如果一个类型的某个成员变量不能Copy,那么这个类型就不能实现Copy。

从C++的角度来看,Copy实现的是浅拷贝。如果类型需要深拷贝,那就不能用Copy。需要用Clone来代替。

比如我们之前定义的 Point{x:i32, y:i32}。两个成员变量x,y都是i32,都是简单类型,可以按位拷贝,那么Point就可以实现Copy Trait。

但如果Point里有一个变量z:Vec::<i32>,我们知道Vec::<i32>是包含一个实际数组的堆地址,那么 Vec就不能通过比特位来拷贝,也就是做Vec不能实现Copy。由于Point包含了Vec,所以Point也是 不可以Copy的。

```
1 #[derive(Copy, Clone)]
2 struct Point {
3          x: i32,
4          y: i32,
5          z: Vec::<i32>,
6 }
```

通过上面的代码和编译错误,就可以看出有了Vec,就不能Copy。

Clone Trait

和Copy不同,你可以自己实现Clone来进行复杂的操作,特别是当需要深拷贝时,就必须使用Clone了。

另外,Clone需要显式的调用,不像Copy会在赋值时被隐式调用。

```
fn main(){
    let v1 = vec![1,2,3,4];

let v2 = v1.clone();

    println!("{:?}", v1);
}
```

上面的例子就是通过调用Vec::<i32>的clone()函数来新建一个变量v2,之后v1还是继续存在的,可以通过println!来打印它的值。

对于一些简单的类型,只需要通过#[derive(Copy, Clone)],就可以获得Copy和Clone的默认实现, 从而改变默认的移动语义,实现拷贝语义。

单对于一些复杂的类型,特别是包含指针的结构,就需要自己实现Clone来实现拷贝了。

这个下次聊。

上一篇:从C++到Rust,内存所有权管理Ownership,Move,转移所有权