## 从C++到Rust,不要Move,要默认的Clone

原创 Ajonbin AJonbin的杂货铺 2024年03月12日 22:16 美国

对于C++来说,如果成员变量包含指针变量的类型,那就需要实现拷贝构造函数或是重载赋值操作符来实现复制对象。

同样,对于Rust来说,当某个类型包含指针类型变量的时候,赋值此类型的变量就不能再用Copy Trait这种按位拷贝的方式,必须通过Clone Trait来实现深拷贝。

上次谈到通过用#[derive]的方式获得默认的Copy和Clone实现。

那么我们自己定义的类型如果包含了指针类型,是否可以用Clone Trait默认实现呢?还需不需要自己写代码实现呢?

让我们动手来试试。

我们先来定义一个3D点的类型。

```
1 use std::rc::Rc;
 2
 3 struct Point1D{
4 x: i32,
5 }
6 struct Point2D{
     p1d: Point1D,
7
      y: Rc<i32>,
8
9 }
10 struct Point3D{
11
      p2d: Box::<Point2D>,
12
      z: Box::<i32>,
13 }
                         🗫 公众号・AJonbin的杂货铺
```

一个普通的Point3D点,我们定义了Point1D和Point2D,作为Point3D的成员变量类型,并通过Box指针和Rc指针来引用变量的值。

这样在我们自己定义的结构中就有不同指针类型,看看Clone Trait的默认实现能为我们做什么。

```
15 fn main(){
      let rc y = Rc::new(20);
16
17
18
      let p1 = Point3D{
          p2d: Box::new(Point2D{
19
20
              p1d: Point1D{
21
                  x: 10,
22
              },
23
              y: rc_y,
24
          }),
25
          z: Box::new(30),
      };
26
      let p2 = p1.clone();
27
       println!("p1 = {:?}, z = {:p}, y = {:p}", p1, p1.z, p1.p2d.y);
28
29
       println!("p2 = {:?}, z = {:p}, y = {:p}", p2, p2.z, p2.p2d.y);
                                         😘 公众号・AJonbin的杂货铺
30 }
```

在main()函数,我们先时创建了一个新的Point3D p1,然后通过调用p1.clone() 复制一个新的Point3D p2。最后在打印p1和p2。

目前这段代码是编译不通过的,因为Point3D的clone()函数还没有实现。

我们先让Point3D通过#[derive]来获得Clone Trait的默认实现。Point1D和Point2D通过#[derive(Debug)]获得默认的打印实现,但不实现Clone。

```
#[derive(Debug)]
struct Point1D{
   x: i32,
}
#[derive(Debug)]
struct Point2D{
   p1d: Point1D,
   y: Rc<i32>,
}
#[derive(Debug, Clone)]
struct Point3D{
   p2d: Box::<Point2D>,
    z: Box::<i32>,
}
```

编译之后,报错,Point2D没有实现Clone。

接着Point2D加上#[derive(Debug, Clone)], Point1D保持不变。再编译。

报错, Point1D也加上#[derive(Debug, Clone)]。

```
P1 = Point3D { p2d: Point2D { p1d: Point1D { x: 10 }, y: 20 }, z: 30 }, z = 0x55629dffba10, y = 0x55629dffb9e0 p2 = Point3D { p2d: Point2D { p1d: Point1D { x: 10 }, y: 20 }, z: 30 }, z = 0x55629dffba50, y = 0x55629dffb9e0
```

这下编译通过了。p2的内容和p1的内容一样。

同时,可以看到p1.z和p2.z的指针是不同的Box<i32>地址。

而p1.y和p2.y是Rc,所以它们的地址是一样的。

通过这个小小的例子, 我们可以看到:

Clone Trait的默认实现是通过调用成员变量的Clone来实现的。

对于Box和Rc,Rust默认的Clone实现就可以实现复制,并不需要我们另外写代码来实现。当然前提是指针指向的类型已经实现了Clone。

下次讲讲如何实现自己的Clone。

上一篇:从C++到Rust,不要Move,要Copy和Clone