

# abex crackme2 패치해보기

사이버보안학과 정보보안 학술소학회

신동석 20180128



## CONTENTS

abex crackme2 소개

03

원하는 패치 설명

04

패치 과정 및 결과

05

#### abex crackme2



#### Crackme 란?

크랙 연습을 위해 만들어진 파일

#### abex crackme2

입력한 NAME에 따라 생성되는 Serial의 값을 입력해야 한다. NAME은 4글자 이상이여야 하는 조건이 있다.

| abex' 2nd cr | ackme         |
|--------------|---------------|
| Name:        | <u>C</u> heck |
| Serial:      | <u>A</u> bout |
|              | <u>Q</u> uit  |

#### 원하는 패치



1. NAME이 4글자 이상일 때 Serial에 어떤 값을 입력하더라도 통과하기.

2. 1번에 글자 제한 조건을 없애서 아무런 값 입력 없이도 통과하기.





• 자신이 입력한 Name과 Serial의 값을 찾아내기 위해서 알아보기 쉬운 값으로 입력해준다.

• 저런식으로 입력하면 잘못된 serial 값 이라는 메시지 창이 출력된다.

Abex ' 2nd crackme

Name:

Check

THISTHIS

Wrong serial!

PASSPASS

Nope, this serial is wrong!

확인

• 메시지 창에 포함되어 있는 문자열들을 이용해서 이 크랙미의 중 요한 분기점을 찾아낸다.



```
. FF15 5810400 CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaVarT| MSVBVM60.__vbaVarTstEq
                             TEST AX, AX
              66:8500
0040332F
           .v/0F84 D0000000 JE abexcm2.00403408
            > 98B3D B010400(MOV EDI,DWORD PTR DS:[<&MSUBUM60.__obaV| MSUBUM60.__obaVarDup
00403408
0040340E
               BB 0A000000 | MOV EBX, OA
00403413
           > 8D45 BC
                              LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-44]
                              LEA ECX.DWORD PTR SS:[EBP-34]
00403416
               8D4D CC
00403419
               50
                              PUSH EAX
                              PUSH ECX
0040341A
0040341B
               FF15 A410400|CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaVarT| MSVBVM60.__vbaVarTstNe
00403421
               66:85C0
                              TEST AX, AX
00403424
            .v 0F84 C700000| <mark>JE abexcm2.004034F1</mark>
0040342A
               899D 34FFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-CC], EBX
00403430
           . 899D 44FFFFF| MOV DWORD PTR SS:[EBP-BC],EBX
               B8 04000280 MOV EAX,80020004
00403436
              BB 08000000 MOV EBX,8

8D95 14FFFFFI LEA EDX, DWORD PTR SS:[EBP-EC]

8D8D 54FFFFFI LEA ECX, DWORD PTR SS:[EBP-AC]

8985 3CFFFFFI MOV DWORD PTR SS:[EBP-C4], EAX

8985 4CFFFFFI MOV DWORD PTR SS:[EBP-B4], EAX
0040343B
00403440
00403446
0040344C
00403452
00403458
               C785 1CFFFFF|MOV DWORD PTR SS:[EBP-E4],abexcm2.00402 UNICODE "Wrong serial!"
00403462
               899D 14FFFFF| MOV DWORD PTR SS:[EBP-EC
00403468
           FFD7
                              CALL EDI
               8D95 24FFFFF LEA EDX, DWORD PTR SS: [EBP-DC]
0040346A
00403470
               8D8D 64FFFFF LEA ECX. DWORD PTR SS: [EBP-9C]
               C785 2CFFFFF|MOV DWORD PTR SS:[EBP-D4],abexcm2.00402 UNICODE "Nope, this serial is wrong!"
00403476
```

00403329 에서 \_vbaVarTstEq라는 함수 호출 후, 나온 리턴값을 이용해서 성공과 실패로 분기되므로, \_vbaVarTstEq는 생성된 serial과 입력한 serial을 비교하는 함수 일 것이다. 00403329에 BP를 만들어 준다.



```
        00403321
        . 8D55 BC
        LEA EDX, DWORD PTR SS: [EBP-44]
        0019F250

        00403324
        8D45 CC
        LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-34]
        0019F260

        00403327
        . 52
        PUSH EDX

        00403328
        . 50
        PUSH EAX

        00403329
        . FF15 5810400
        CALL DWORD PTR DS: [<&MSVBVM60.__vbaVarT</td>
        MSVBVM60.__vbaVarTstEq
```

■\_vbaVarTstEq 함수를 호출하기 전, EDX와 EAX를 가지고 함수에 들어가는것을 보아, EDX와 EAX에는 serial값이 저장되어 있을것이다.

```
0019F250 00000008
0019F254 0019F240
0019F258 026B4A2C UNICODE "B8ACADB7"
0019F25C 0019F1F8
0019F260 00000008
0019F264 0019F240
0019F268 026AE57C UNICODE "PASSPASS"
0019F26C 0019F1F8
```

■실제로 EDX에는 생성된 serial, EAX에는 입력한 serial이 저장되어 있다.



■EDX에는 생성된 serial이 저장되어 있다는 것을 확인

■이 점을 이용해서 EAX가 가리키는 값을 변경하고자 한다.






|   | 00403321 |   | 8D55 | BC      | LEA EDX, DWORD PTR SS:[EBP-44]   0019F250                              |     |
|---|----------|---|------|---------|--|-----|
| ū | 00403324 |   | 8D45 | BC      | LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-44] 0019F260                                 |     |
| W | 00403327 |   | 52   |         | PUSH EDX   |     |
|   | 00403328 | - | 50   |         | PUSH EAX   |     |
| Ä | 00403329 |   | FF15 | 5810400 | ( <mark>CALL</mark> DWORD PTR DS:[<&MSUBUM60vbaVarT  MSUBUM60vbaVarTst | :Eq |

■EAX가 가리키는 값을 EDX가 가리키는 값과 같게 만들면 NAME이 무엇이든 \_\_vbaVarTstEq함수에는 같은 값이 들어가서 무조건 성공 메시지 출력으로 넘어갈 것이다.







■성공메시지가 출력되며, 확인을 누르면 바로 실패 메시지 또한 출력된다.



```
00403413
                  8D45 BC
                                    LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-44]
00403416
                  8D4D CC
                                    LEA ECX.DWORD PTR SS:[EBP-34]
00403419
                  50
0040341A
                  51
                                    PUSH ECX
                  FF15 A410400 CALL DWORD PTR DS:[K&MSUBUM60]
                                                                                           MSUBUM60. vbaUarTstNe
00403421
00403424
              .v 0F84 C7000001<mark>JE abexcm2.004034F1</mark>
0040342A
00403430
00403436
0040343B
                  899D 34FFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-CC],EBX 899D 44FFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-BC],EBX
                                   MOU EAX,80020004
                  BB 08000000
                                   MOV EBX,8
                        14FFFFF LEA EDX, DWORD PTR SS: [EBP-
54FFFFF LEA ECX, DWORD PTR SS: [EBP-
00403440
00403446
                        3CFFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-C4], EAX
4CFFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-B4], EAX
1CFFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-E4], abexcm2.00402 UNICODE "Wrong serial!"
14FFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-EC], EBX
0040344C
00403452
00403458
00403462
00403468
                                    CALL EDI
                  FFD7
0040346A
                         24FFFFF LEA EDX. DWORD PTR SS: [EBP-DC
00403470
                         64FFFFF|LEA ECX.DWORD PTR SS:[EBP-9C
                  C785 2CFFFFF MOV DWORD FTR SS:[EBP-D4], abexcm2.00402 UNICODE "Nope, this serial is wrong!"
```

 실패 메시지 출력 전에도 다시 한번 \_\_vbaVarTstNe라는 함수에 전에 사용되었던 두 개의 문 자열을 비교하게 된다. 이 부분 또한 EAX와 ECX가 같은 값을 가리키도록 패치해준다.

| 00403413 | > | 8D45 | BC       | LEA  | EAX,  | DWORD | PTR  | SS: [EBP-44] |         |          |              | 1 |
|----------|---|------|----------|------|-------|-------|------|--------------|---------|----------|--------------|---|
| 00403416 |   | 8D4D | BC       | LEA  | ECX,I | DWORD | PTR  | SS:[EBP-44]  |         |          |              |   |
| 00403419 |   | 50   |          | PUSH | LEAX  |       |      |              |         |          |              |   |
| 0040341A |   | 51   |          | PUSH | I ECX |       |      |              |         |          |              |   |
| 0040341B |   | FF15 | A410400I | CALL |       | RD PT | R DS | :[K&MSUBUM60 | vbaVarT | MSVBVM60 | _vbaVarTstNe |   |

# 패치1 결과









```
FF15 44104000 CALL DWORD PTR DS:[<&MSUBUM60.__vbaVarT | MSUBUM60.__vbaVarTstLt 66:85C0 | TEST AX,AX
             √/0F84 CD00000 JE abexcm2.004030F9
00403026
              00403020
00403031
00403036
0040303C
00403042
00403048
0040304E
00403054
0040305A
00403060
                                                                                UNICODE "Error!"
<&MSVBVM60.__vbaVarDup>
00403066
                               CALL EBX
00403070
               FFD3
               8D95 24FFFFF(LEA EDX,<mark>DWORD PTR SS:[EBP-DC]</mark>
8D8D 64FFFFF(LEA ECX,<mark>DWORD PTR SS:[EBP-9C]</mark>
C785 2CFFFFF(MOV DWORD PTR SS:[EBP-D4],<mark>abexcm2.00402</mark>; UNICODE "Please enter at least 4 chars as name!"
00403072
00403078
0040307E
```

■우선 문자열의 길이 제한이 4임을 알려주는 문자열을 이용해서 분기점을 찿아낸다.



■ 문자열의 길이를 테스트하는 함수를 생략하기 위해서, 적절한 JMP 시작지점과 도착지점을 알아낸다.

```
8D95 78FFFFFI LEA EDX, DWORD PTR SS: [EBP-88]
                             PUSH EDX
                             PUSH ESI
              56
              8B0E MOV ECX, DWORD PTR DS:[ESI]
FF91 A000000 CALL DWORD PTR DS:[ECX+A0]
00402F96
                             CMP EAX.EDI
              3BC7
00402FA0
              DBE2
                             FCLEX
00402FA2
           .∨ 7D 12
                             JGE SHORT abexcm2.00402FB6
00402FA4
              68 A0000000
                             PUSH 0A0
                            PUSH abexcm2.00402368
00402FA9
              68 68234000
                             PUSH ESI
00402FAE
                             PUSH EAX
                    2410400 <mark>CALL</mark> DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaHres| MSVBVM60.__vbaHresultCheckOb.i
00402FB0
00402FB61
              8835 0810400 MOU ESI.DWORD PTR DS:[<&MSUBUM60.__ubau| MSUBUM60.__ubau| mSUBUM60.__ubau| ubaularMoue
00402FBC
              BB 08000000 | MOV EBX.8
00402FC2
              8D95 64FFFFF LEA EDX, DWORD PTR SS: [
00402FC7
00402FCDI
              89BD 78FFFFF MOV DWORD PTR SS: [EBP-88
00402FD01
              8985 6CFFFFF MOV DWORD PTR SS: [EBP-
              899D 64FFFFF| MOV DWORD PTR SS:[EBP:
00402FDC
                             CALL FST
                                                                           <&MSUBUM60.___ubaUarMove>
              FFD6
              8D8D 74FFFFFF LEA ECX. DWORD PTR SS: [EBP-8C
              FF15 C810400 CALL DWORD PTR DS:[<&MSUBUM60.__vbaFree MSUBUM60.__vbaFreeObj
```

■길이 테스트 위에 존재하는 구간으로, 저 부분에서 사용자가 입력한 NAME의 값을 읽어와 스택에 저장해 준다.



```
8D45 8C | LEA EAX, DWORD PTR SS:[EBP-74]
8D8D 64FFFFF | LEA ECX, DWORD PTR SS:[EBP-9C]
00402FF0
00402FF3
00402FF9
                              PUSH EAX
                              PUSH ECX
               C785 2CFFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-D4],4
              C785 24FFFFF MOV DWORD PTR SS:[EBP-DC],8002
FF15 2810400 CALL DWORD PTR DS:[<&MSUBUM60.__vbalenU
8D95 24FFFFF LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-DC]
00403005
                                                                              MSUBUM60. vbaLenVar
0040301B
               50
                              PUSH EAX
                                                                              THE LENGTH OF "NAME" = 0019F1F8
               52
                              PUSH EDX
```

•\_\_varVarTstLt는 길이가 4 이상인지 확인하는 함수, \_\_vbaLenVar는 사용자가 입력한 NAME의 길이를 알아내는 함수, \_\_vbaLenVar에서 나온 길이 값으로 \_\_vbaVarTstLt함수가 실행된다.



■ 위 JMP는 올바르게 NAME이 입력되었을 시, 4번을 반복하는 구간이다. 또한 반복되는 과정마다, 스택에 Serial이 두 글자 씩 생성 된다.



- ■Test함수 이후, 리턴 값에 상관없이 바로 serial을 생성하는 주소(0040318B)로 JMP하면 프로그램이 다운되어버린다.
- ●아마 입력한 NAME의 길이가 4보다 작아서 4번의 반복을 끝내지 못해서 발생하는 현상이라고 추측.
- ■따라서 JMP문의 도착지점을 serial을 생성조차 하지 않은 체 넘어가서 설정.



```
        0040301D
        .
        FF15 4410400 | CALL DWORD PTR DS:[<&MSVBVM60.__vbaVarT</th>
        MSVBVM60.__vbaVarTstLt

        00403023
        66:8500
        TEST AX,AX

        00403026
        v E9 F6020000
        JMP abexcm2.00403321
```

```
        00403821
        .
        8D55 BC
        LEA EDX, DWORD PTR SS: [EBP-44]
        0019F250

        00403824
        8D45 BC
        LEA EAX, DWORD PTR SS: [EBP-44]
        0019F260

        00403827
        .
        52
        PUSH EDX

        00403828
        .
        50
        PUSH EAX

        00403829
        .
        FF15 5810400 | CALL DWORD PTR DS: [<&MSVBVM60.___vbaVarT</td>
        MSVBVM60.___vbaVarTstEq
```

- Serial 생성 부분을 전부 뛰어넘은 상태, 패치1 에서 설정한대로 생성된 serial이 저장 되어 있을 공 간과, 사용자가 입력한 serial을 비교할 것임.
- JMP문 조작으로 인해 너무 많은 중간 과정을 생략했으므로 비교함수에 들어가는 EDX값을 확인.



|     | 0019F250 | 00000000  |   |
|-----|----------|-----------|---|
|     | 0019F254 | 000304E0  |   |
| ané | 0019F258 | 000000098 |   |
|     | 0019F25C | 00000000  |   |
|     | 0019F260 | 00000000  |   |
|     | 0019F264 | 74B433D5  | RETURN to USER32.74B433D5 from GDI32.PolyPatBlt |
|     | 0019F268 | 53011EA1  |   |
| ři  | 0019F26C | 005A0049  |   |

■크게 영향을 주지 않을 값으로 채워졌다고 추측.

## 패치2 결과









| abex' 2 | 2nd cra       | ackme            |  |
|---------|---------------|------------------|--|
| Name:   |               | <u>C</u> heck    |  |
| Serial: | Yep, this key | ×<br>r is right! |  |
|         |               | 확인               |  |